

# Manual do Usuário

# ABIMAQdados

*Versão 7.6.1*

© 2002-2015 Macrodados Sistemas Gerenciais

Av. Nilo Peçanha 50 - Grupo 302 - Centro

Rio de Janeiro – RJ – CEP : 20200-100

website : [www.macrodados.com.br](http://www.macrodados.com.br)

e-mail : [suporte@macrodados.com.br](mailto:suporte@macrodados.com.br)

---

## Sumário

<b>1. Instalando o ABIMAQdados .....</b>	<b>6</b>
<u>1.1 Transferindo os arquivos de instalação</u>	<u>6</u>
<u>1.2 Instalando o ABIMAQdados</u>	<u>7</u>
<b>2. Noções Básicas .....</b>	<b>8</b>
<u>2.1 Navegando no Banco de Dados</u>	<u>8</u>
<u>2.2 Abrindo Séries no ABIMAQdados</u>	<u>9</u>
<u>2.3 Acessando Arquivos</u>	<u>11</u>
<u>2.4 Abrindo séries no Excel</u>	<u>12</u>
<u>2.5 Localizando Séries</u>	<u>12</u>
<b>3. O Ambiente do ABIMAQdados .....</b>	<b>13</b>
<u>3.1 Planilhas</u>	<u>14</u>
<u>3.2 Área de Trabalho</u>	<u>15</u>
<u>3.2.1 Seleção de séries</u>	<u>16</u>
<u>3.2.2 Alteração dos Nomes</u>	<u>16</u>
<u>3.2.3 Menu de Opções Adicionais</u>	<u>16</u>
<u>3.3 Formatando</u>	<u>18</u>
<u>3.4 Calculando</u>	<u>19</u>
<u>3.5 Exemplo de Cálculo</u>	<u>21</u>
<u>3.6 Econometria</u>	<u>24</u>
<u>3.7 Gráficos</u>	<u>25</u>
<u>3.7.1 Gráfico Temporal</u>	<u>25</u>
<u>3.7.2 Gráfico Scatter</u>	<u>53</u>
<u>3.7.3 Gráficos do tipo cross-section</u>	<u>54</u>
<u>3.8 Atualizando o Banco de Dados</u>	<u>60</u>
<u>3.8.1 Atualizador automático</u>	<u>61</u>
<u>3.8.2 Atualização via programa</u>	<u>64</u>
<u>3.9 Configurando o ABIMAQdados</u>	<u>65</u>
<u>3.10.1 Configurações da atualização</u>	<u>65</u>
<u>3.10.1 Preferências</u>	<u>66</u>
<u>3.11 Imprimindo</u>	<u>69</u>
<u>3.12 Exportando e Importando</u>	<u>69</u>
<u>3.12.1 Exportando</u>	<u>69</u>
<u>3.12.2 Importando</u>	<u>70</u>

---

<b>4. Ferramentas de Cálculo .....</b>	<b>71</b>
4.1 Variação	71
4.2 Acumulado	72
4.3 Taxa Composta	73
4.4 Converter Variações em Índices	73
4.5 Atualização Financeira	73
4.6 Converter para Moeda da Época	74
4.7 Mudar de Base	74
4.8 Deflacionar	74
4.9 Aplicar Constante	75
4.10 Combinar Séries	75
4.11 Mudar a Periodicidade	75
4.12 Ajustamento Sazonal	76
4.13 Média Móvel	77
4.14 Logaritmo	77
4.15 Exponencial	77
4.16 Defasagem	77
4.17 Adiantamento	77
4.18 Taxa pró-rata die	78
4.19 Taxa Over/Efetiva	78
4.20 Dummies	78
4.20.1 Dummies Sazonais	79
4.20.2 Dummies Não Sazonais	79
4.21 Somar grupo de séries	79
<b>5. Ferramentas de Econometria .....</b>	<b>80</b>
5.1 Estatísticas descritivas	80
5.2 Filtro de Hodrick-Prescott	82
5.3 Correlograma	84
5.4 Correlograma cruzado	87
5.5 Regressão	89
5.5.1 Estimando uma regressão	89
5.5.2 Opções adicionais	90
5.5.3 Interpretando a regressão	93
5.6 Testes de regressão	97

---

5.6.1 Testes de coeficientes	97
5.6.1.1 Variável Omitida	98
5.6.1.2 Variável Redundante	100
5.6.1.3 Wald	102
5.6.2 Testes de resíduos	104
5.6.2.1 Normalidade	104
5.6.2.2 Correlograma do resíduo	106
5.6.2.3 Correlograma do resíduo quadrado	107
5.6.2.4 White Heteroscedasticidade	107
5.6.2.5 White sem Termos Cruzados	109
5.6.2.6 ARCH	109
5.6.2.7 Breusch-Godfrey Correlação Serial	111
5.6.3 Testes de estabilidade	113
5.6.3.1 Teste Chow	113
5.6.3.2 Teste Chow Projeção	115
5.6.3.3 Teste de estabilidade- Ramsey RESET	116
5.7 Regressão com erros AR	118
5.8 Série ajustada ex-ante	122
5.9 Raiz unitária - ADF	125
5.10 Teste Granger causalidade	127
5.11 X12-ARIMA	129
5.10.1 Opções do ajustamento sazonal	130
5.10.2 Opções do ARIMA	132
5.10.3 Ajustes para dias úteis e/ou feriados	134
5.10.4 Ajustes para outliers	135
5.10.5 Diagnósticos	136
5.10.6 Relatório de saída	136
<b>6. Projeções.....</b>	<b>138</b>
6.1 Projeção Univariada	138
6.1.1 Método de Médias Móveis	140
6.1.2 Método de Amortecimento Exponencial	141
6.1.3 Método de Holt-Winters	142
6.2 Projeção Multivariada	143
6.3 Preenchimento automático	145

---

6.3.1 Progressão Aritmética	146
6.3.2 Progressão Geométrica	147
6.3.3 Valor constante	148
6.3.4 Variação N períodos	149
6.3.5 Variação de outra série	149
6.3.6 Média móvel de outra série	150
<b>7. Utilizando dados do usuário .....</b>	<b>151</b>
7.1 Criando um arquivo de dados próprios	152
7.2 Criando um banco de dados próprio	154
7.3 Acessando o novo banco de dados	158
7.4 Alterando um banco de dados próprio	158
7.5 Adicionando um banco de dados próprio	159
7.6 Atualizando o banco de dados próprio	159
7.7 Visualizando a lista dos bancos disponíveis	159
<b>8. Link com o Excel .....</b>	<b>160</b>
8.1 Instalação para a versão em português do Excel	161
8.2 Instalação para a versão em inglês do Excel	162
7.4 Instruções de utilização	163
<b>9. Bibliografia.....</b>	<b>163</b>

## 1. Instalando o ABIMAQdados

### 1.1 Transferindo os arquivos de instalação


Para instalar o ABIMAQdados é preciso primeiramente transferir (*download*) um instalador para o seu computador. Use o endereço que corresponde à sua versão :

[www.macrodados.com.br/pt/downloadadplena.htm](http://www.macrodados.com.br/pt/downloadadplena.htm) (versão plena)

[www.macrodados.com.br/pt/downloadadbasica.htm](http://www.macrodados.com.br/pt/downloadadbasica.htm) (versão básica)

A versão plena disponibiliza todos os recursos do programa, enquanto que na versão básica não estão disponíveis os itens Econometria, Projeções e Link com Excel.

Será aberta uma página que solicita alguns dados, como mostrado na figura :



Digite Username e Senha, escolha o instalador desejado e clique em **Download** para instalar.

Username :  Senha :

Instalador para um usuário :

**Programa+Banco de dados**

Instalador para vários usuários em rede :

**Programa**     **Banco de dados**

Informe seu Username e sua Senha nos campos correspondentes, respeitando maiúsculas e minúsculas e selecione o instalador desejado.

O ABIMAQdados pode ser instalado em apenas um computador, para uso individual, ou em vários, para ser usado em rede local por vários usuários.

#### **Instalação individual :**

Para fazer a instalação para uso individual, selecione a opção abaixo e clique em *Download*.

**Programa+Banco de dados**

Salve o instalador em qualquer pasta do seu computador.



Rode o instalador na pasta usada no passo anterior.

### **Instalação em rede :**

Para instalar em rede é necessário transferir dois instaladores separadamente : o instalador do programa e o instalador do banco de dados.

Isto porque neste caso o banco de dados será instalado em uma pasta de rede que todos os usuários tenham acesso e o programa será instalado nos micros dos usuários. Assim todos irão acessar os mesmos dados em um só local.

Para instalação em rede, siga as instruções abaixo :

1. Selecione  **Programa** e clique em *Download*. Salve o instalador do programa em qualquer pasta do seu computador.
2. A seguir selecione  **Banco de Dados** e clique em *Download* novamente para transferir o instalador. Salve o instalador do banco de dados na mesma pasta do item anterior.

Após estes procedimentos, siga as próximas instruções para finalizar a instalação individual ou em rede.

### **1.2 Instalando o ABIMAQdados**

Uma vez tendo completado a transferência (veja item 1.1), siga as instruções abaixo de acordo com o tipo de instalação desejada:

#### **Instalação individual** (para um único usuário) :

1. Certifique-se que você possui mais de 90 MB de espaço livre no seu disco C.
2. Abra o instalador transferido em 1.1, clique em *Próximo*, aceite o Termo de Licença e informe a pasta de destino, onde será instalado o ABIMAQdados. Você pode optar pela pasta C:\ABIMAQdados, sugerida pelo instalador, ou informar uma outra pasta.

#### **Instalação em rede** (para vários usuários) :


1. Crie uma nova pasta na rede, com mais de 120MB livres e permissão para leitura e gravação, de modo que todos os usuários tenham acesso.
2. Abra o instalador do BancoDeDados, clique em *Próximo* e informe a pasta de destino como a pasta criada no passo anterior.
3. Em cada micro de usuário, abra o instalador do programa e informe a pasta de destino onde o programa será instalado, como por exemplo c:\ABIMAQdados, sugerida pelo instalador.
4. Em cada micro de usuário, na primeira utilização do programa, clique em **Registrar** e informe seu Username e sua Senha.
5. Clique em **Opções-Pasta do banco de dados** para selecionar a pasta da rede do passo 1, na qual foi instalado o banco de dados.

## 2. Noções Básicas

### 2.1 Navegando no Banco de Dados

Os tópicos do banco de dados são mostrados na guia Banco de Dados, na abertura inicial do programa.

Clique nos tópicos da janela esquerda para visualizar as séries (ou sub-tópicos) na janela direita, como mostrado na figura abaixo :



O banco de dados possui uma estrutura hierárquica : dê um clique duplo no nome de um tópico (ou clique no símbolo +), para expandir seus sub-tópicos. Para voltar ao estado original, dê um clique duplo novamente (ou clique no símbolo -).

As séries históricas do banco de dados são mostradas na janela direita. Os seus nomes estão em azul e cada linha corresponde a uma série. Para cada série é indicado o seu tipo (periodicidade) e intervalo (data inicial e final).

#### Dica:

Para ver a documentação de uma série, que inclui a fonte dos dados e um link para a página da fonte na internet, clique no ícone à esquerda do nome da série.

A figura abaixo mostra a documentação da série do PIB Trimestral brasileiro :



Para abrir a página da fonte dos dados desta série, clique no link que fica na parte inferior da janela.

O código da série pode ser usado para automatizar a atualização desta série em uma planilha Excel. Para mais informações sobre atualização de planilhas Excel com séries do ABIMAQdados, consulte o item 8. [Link com Excel](#).



## 2.2 Abrindo Séries no ABIMAQdados

Para visualizar, transformar ou fazer cálculos com as séries do ABIMAQdados é preciso primeiramente ler as séries de interesse na guia [Banco de Dados](#).

Caso queira selecionar múltiplas séries, clique nos seus nomes para selecioná-las. Ao passo em que você vai selecionando as séries, o programa informa no canto inferior esquerdo, o número total de séries selecionadas.


### Dicas:

Para ler somente uma série, dê um clique duplo no seu nome, na janela da direita.

Para selecionar múltiplas séries que não estejam em seqüência, clique nos seus nomes mantendo a tecla Ctrl pressionada.

Se as séries estiverem em seqüência, mantenha a tecla Shift pressionada e clique no nome da primeira série. A seguir posicione-se na última série, pressione a tecla Shift novamente e clique no seu nome.

A figura abaixo mostra a seleção de três séries do tópico PIB Trimestral :



Com as séries de interesse selecionadas, clique em para ler.

As séries serão lidas do banco de dados para o programa, onde poderão ser visualizadas em tabelas ou gráficos e transformadas por cálculos.

### Dica:

Para selecionar séries de diversos tópicos, não é preciso repetir este procedimento : simplesmente selecione as séries em todos os tópicos de interesse e somente no final clique no botão [Abrir no ABIMAQdados](#) para acessar as séries selecionadas.

A figura a seguir mostra séries lidas do banco de dados na guia [Planilhas](#).


Note que, no caso do exemplo, as séries são trimestrais e por isso foram abertas em uma planilha com datas trimestrais.

Banco de Dados		Planilhas		Área de Trabalho	
Mensal	Trimestral	Anual	Diária	Quadrimestral	Calibri 11
	PIB Agropecuária - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	PIB Indústria - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	PIB Serviços - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)		
Mar/2010	178,64	128,17	154,63		
Jun	220,06	139,63	158,34		
Set	161,09	145,87	162,61		
Dez	134,09	143,84	165,70		
Mar/2011	184,61	133,09	160,77		
Jun	218,74	142,58	164,20		
Set	172,24	147,31	165,83		
Dez	145,37	143,33	168,00		
Mar/2012	169,74	132,93	163,51		
Jun	221,41	139,41	166,81		
Set	179,12	146,30	168,09		
Dez	135,23	143,35	172,77		
Mar/2013	192,20	131,36	166,31		
Jun	247,00	143,19	170,88		
Set	177,38	149,08	171,79		

É possível alterar o tipo de letra (fonte), o alinhamento e a cor das células da planilha. No caso do exemplo é usada a fonte Calibri no tamanho 11 com valores alinhados à direita.

Clique no menu principal em [Opções - Preferências](#) para alterar esses parâmetros.

Para trocar para uma planilha de outra periodicidade, clique no rótulo da periodicidade desejada : mensal, trimestral, anual, diária ou quadrimestral.




Também é possível transformar a periodicidade de séries, segundo vários critérios, como veremos mais adiante no tópico [Cálculos - Mudar a periodicidade](#).

A guia [Área de Trabalho](#), que fica ao lado da guia Planilhas, lista os nomes das séries disponíveis, também de acordo com a sua periodicidade :

Banco de Dados		Planilhas		Área de Trabalho	
Mensal	Trimestral	Anual	Diária	Quadrimestral	Todas
Nome	Tipo	Intervalo			
PIB Agropecuária - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a Set/13			
PIB Indústria - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a Set/13			
PIB Serviços - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a Set/13			


Nesta guia é possível por exemplo selecionar séries que não estejam em sequência, clicando com a tecla Ctrl pressionada, para transformá-las por cálculos ou visualizar em gráficos.

Também os nomes das séries podem ser alterados diretamente na Área de Trabalho. Note que estas alterações não afetam os nomes das séries no banco de dados, somente na área de trabalho do usuário.

Clique no ícone  que precede o nome da série, para visualizar a sua documentação, que inclui a fonte da série e um link para a página da fonte na internet.


Para visualizar todas as séries de todas as periodicidades, use a guia Todas.

Para acessar um menu adicional, com diversas opções úteis, clique com o botão direito do mouse na área de trabalho, como mostrado abaixo :



### 2.3 Acessando Arquivos

Tarefas repetitivas, como por exemplo seleção e leitura de séries, transformações por cálculos ou elaboração de gráficos, podem ser facilitadas com o uso das opções Arquivo-Abrir e Arquivo-Salvar :




#### Dica :


É possível armazenar grupos de séries, transformações por cálculos e gráficos, de modo que não seja preciso repetir os mesmos procedimentos com estas séries a cada vez.

Ao abrir um arquivo, as séries lidas poderão ter sido atualizadas, de modo que as séries transformadas por cálculos e os gráficos serão automaticamente atualizados e assim não precisarão mais ser refeitos.

Após ter lido as séries de interesse e processado as transformações desejadas, use as opções Arquivo-Salvar para salvar o seu trabalho em arquivo do ABIMAQdados.

O mesmo efeito é obtido clicando-se no ícone  da barra de ferramentas.


Da próxima vez que precisar acessar as mesmas séries os mesmos cálculos, basta clicar em Arquivo-Abrir e selecionar o arquivo salvo anteriormente.

O mesmo efeito é obtido clicando-se no ícone  da barra de ferramentas.

A opção Arquivo-Novo  apaga todas as séries ativas e todos os gráficos.

## 2.4 Abrindo séries no Excel

Para abrir uma nova planilha Excel com séries do ABIMAQdados, selecione as séries desejadas na guia Banco de Dados e clique em **Exportar para o Excel**.



Nome da série	Tipo	Intervalo
PIB Total - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a
PIB Agropecuária - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a
PIB Indústria - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a
PIB Extrativa Mineral - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a
PIB Transformação - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a
PIB Construção - Encadeada, s/ Ajuste (se, 95=100)	Trimestral	Mar/91 a
PIB Produção e Distr. Eletricidade, Gás e Água - Encad., s/ Aj. (95=100)	Trimestral	Mar/91 a
PIB Serviços - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a
PIB Comércio - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a
PIB Transporte, Armazenamento e Correio - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a

Será solicitado o intervalo a ser exportado, sendo sugerido o intervalo que abrange todos os dados disponíveis das séries selecionadas.

As séries serão inseridas em colunas de uma nova planilha Excel automaticamente, como mostrado na figura abaixo :

	A	B	C	D	E
1		Agropecuária - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	PIB Indústria - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	PIB Serviços - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	
2	mar/11	184,61	133,09	160,77	
3	jun/11	218,74	142,58	164,2	
4	set/11	172,24	147,31	165,83	
5	dez/11	145,37	143,33	168	
6	mar/12	169,74	132,93	163,51	
7	jun/12	221,41	139,41	166,81	
8	set/12	179,12	146,3	168,09	
9	dez/12	135,23	143,35	172,77	
10	mar/13	192,2	131,36	166,31	
11	jun/13	247	143,19	170,88	
12	set/13	177,38	149,08	171,79	

Também é possível exportar usando as opções copiar-colar , para levar apenas os valores das séries para o Excel.


Veja mais detalhes sobre a exportação manual de dados no tópico [Exportando e Importando](#) (item 3.12).

## 2.5 Localizando Séries

O ABIMAQdados pode efetuar uma busca para localizar séries no banco de dados a partir de uma palavra-chave digitada pelo usuário. Esta é uma maneira alternativa


e rápida para se encontrar as séries de interesse sem precisar navegar nos tópicos do banco de dados.

Para usar esta opção, primeiro digite uma palavra (ou parte) no campo que fica à esquerda do botão Localizar e depois clique neste botão.



O programa irá mostrar todos os nomes de séries que contenham a palavra-chave digitada. Para saber o tópico associados a uma série, clique no nome da série e observe a indicação que aparece acima da lista de nomes.

A figura abaixo mostra o resultado de uma busca com o uso da palavra "alumínio" :



Para ler as séries de interesse, primeiramente selecione-as, clicando nos seus nomes. Clique usando as teclas Ctrl ou Shift para selecionar várias séries.

Com as séries selecionadas, clique em Abrir séries no ABIMAQdados para trabalhar estas séries com os recursos do ABIMAQdados, ou em Exportar séries para o Excel para acessar os dados em uma planilha Excel.

### 3. O Ambiente do ABIMAQdados

O programa ABIMAQdados possui interface voltada para o tratamento de séries temporais e oferece ferramentas poderosas para analisar dados, fazer simulações ou gerar projeções.

Para acessar esses recursos é preciso primeiramente selecionar as séries de interesse no banco de dados. As séries lidas do banco de dados ficam disponíveis para visualização, gráficos, transformações por cálculos, estatísticas e recursos de econometria.


Para mais detalhes sobre como selecionar e ler séries do banco de dados, consulte o tópico [Noções Básicas](#).

### 3.1 Planilhas

Os valores numéricos das séries são apresentados na guia Planilhas.

A cada coluna corresponde uma série histórica. Os nomes das séries são mostrados no topo das colunas. As séries são alocadas nas planilhas de acordo com suas periodicidades, como também ocorre na guia [Área de Trabalho](#) (vide item 3.1).

Para trocar de planilha, para uma de outra periodicidade, clique no rótulo da periodicidade desejada : mensal, trimestral, anual, diária ou quadrissemanal.



#### Dica:

É possível visualizar o nome completo da série ao parar o cursor do mouse sobre uma coluna. Veja em [Opções - Preferências](#) (item 3.10.1) como ativar este recurso.

A figura abaixo mostra uma planilha trimestral com três séries lidas do tópico Economia Brasileira - Contas Nacionais - PIB Trimestral :

Banco de Dados   Planilhas   Área de Trabalho						
Mensal	Trimestral	Anual	Diária	Quadrissemanal	Calibri	11
	PIB Agropecuária - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	PIB Indústria - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	PIB Serviços - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)			
Mar/2012	169,74	132,93	163,51			
Jun	221,41	139,41	166,81			
Set	179,12	146,30	168,09			
Dez	135,23	143,35	172,77			
Mar/2013	192,20	131,36	166,31			
Jun	247,00	143,19	170,88			
Set	177,38	149,08	171,79			
Dez						

#### Dica:

Para alterar o nome de uma série, posicione-se na coluna correspondente e tecle Ctrl-F2.

Para alterar vários nomes, use a [Área de Trabalho](#) : clique no nome da série, tecle F2 e faça a alteração desejada.

As séries históricas são sempre lidas em toda sua extensão. Use a barra de rolagem vertical, localizada à direita na planilha, para visualizar outras datas.

É possível alterar o número de casas decimais dos valores, a largura das colunas ou o tipo de separador decimal. Veja em [Opções - Preferências](#) (item 3.10.1) e em [Formatando](#) (item 3.3) mais informações sobre estes recursos.


Alterações feitas nas planilhas do ABIMAQdados, em valores ou nomes das séries, não são afetam as séries originais do banco de dados.

**Dica :**

É possível exportar uma região da planilha para outros programas.

Defina a região a ser exportada (mova o mouse com o botão esquerdo pressionado e depois solte o botão) , clique com o botão direito do mouse e depois escolha Copiar (só dados) ou Copiar (com nomes e datas).

No programa de destino escolha as opções Editar-Colar.

A opção Copiar (com nomes e datas) também pode ser acessada clicando-se no ícone  da barra de ferramentas.

É possível mover colunas na planilha : clique no nome da série no topo da coluna correspondente e com o botão esquerdo pressionado mova o mouse para a coluna após a qual ela deverá ser inserida.

### 3.2 Área de Trabalho


As séries que são lidas do banco de dados e as séries transformadas por cálculos ficam disponíveis na guia Área de Trabalho do ABIMAQdados, que lista as séries de uma mesma periodicidade.

Assim como na guia Planilhas estão disponíveis cinco janelas na Área de Trabalho : mensal, anual, trimestral, diária e quadrissemanal.




Estas listas oferecem as seguintes vantagens :

1. Permitem uma melhor visualização do conjunto de séries ativas do usuário, pois nas planilhas só é possível visualizar um número limitado de colunas.
2. Facilitam a utilização de cálculos, recursos de econometria ou gráficos, pois basta clicar nas séries de interesse e acionar o recurso desejado, como veremos mais adiante.

Para alternar entre as janelas, clique na aba correspondente, indicada na parte superior da área de trabalho, como mostrado na figura abaixo :



A próxima figura mostra uma área de trabalho mensal, após a leitura de 3 séries :

Banco de Dados   Planilhas   Área de Trabalho		
Mensal   Trimestral   Anual   Diária   Quadrissemanal   Todas		
Nome	Tipo	Intervalo
 PIB Agropecuária - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a Set/13
 PIB Indústria - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a Set/13
 PIB Serviços - Encadeada, s/ Ajuste (95=100)	Trimestral	Mar/91 a Set/13

**Dica:**

Para visualizar os valores de uma série, dê um clique duplo no seu nome. O cursor irá então se posicionar na coluna correspondente da guia [Planilhas](#).


**Importante:**

Para armazenar e recuperar todas as séries ativas de uma sessão, incluindo séries transformadas por cálculos e gráficos, use a opção [Arquivo](#) do menu principal. Ao ler um arquivo o programa reprocessa os cálculos levando em conta a atualização dos dados. Veja mais detalhes em [Acessando Arquivos](#) (item 2.3)

A seguir veremos mais detalhes e recursos adicionais da guia Área de Trabalho :

**3.2.1 Seleção de séries**

Ao clicar nos nomes das séries, elas ficam marcadas em destaque na lista e esta marcação passa a ser válida para cálculos e gráficos, de modo que não seja preciso selecionar as séries novamente.

Para fazer um gráfico por exemplo, selecione na área de trabalho os nomes das séries que devem compor o gráfico e depois clique no ícone de gráfico .

Também é possível alterar a regra de seleção de séries para que sempre sejam selecionadas as séries resultantes de cálculos.

Este recurso é particularmente útil quando desejamos processar o mesmo cálculos repetidamente. Veja como alterar esta propriedade em [Opções - Preferências](#) (item 3.10.1), na opção [Selecionar na área de trabalho](#).

**3.2.2 Alteração dos Nomes**


Para modificar o nome de uma série, dê um clique simples no nome da série. Altere o nome e tecla ENTER para finalizar.

**Dica:** Para mudar o nome de uma série na guia [Planilhas](#), tecla [Ctrl-F2](#).

**3.2.3 Menu de Opções Adicionais**

Clique com o botão direito do mouse na lista de séries para acessar um menu com diversas opções adicionais, como mostrado na figura abaixo:





### Exportar para o Excel

Use para exportar séries do ABIMAQdados diretamente para o Excel. Selecione as séries a serem exportadas e clique nesta opção para abrir em uma nova planilha.

Será então solicitado o intervalo a ser exportado, sendo sugerido um intervalo que abrange todos os dados disponíveis das séries selecionadas.

Os nomes, datas e valores das séries serão inseridos nas células automaticamente.

### Copiar séries (com nomes e datas)

Use para exportar séries do ABIMAQdados para quaisquer outros programas (não apenas para o Excel). Esta opção copia os valores numéricos, nomes e datas para todo o intervalo disponível das séries selecionadas. Use Editar-Colar no programa destino para importar os dados.

### Copiar séries (só dados)

Usado para exportar séries do ABIMAQdados para outros aplicativos, não apenas para o Excel. Esta opção copia apenas os valores numéricos, para todo o intervalo disponível das séries selecionadas. Use Editar-Colar no programa destino para importar as séries.

### Apagar nomes

Apaga os nomes das séries selecionadas.

### Copiar nomes

Usado para exportar apenas nomes das séries para outros aplicativos, ou mesmo para outras linhas da Área de Trabalho. Use Editar-Colar no aplicativo destino para importar os nomes.

### Colar nomes

Usado para importar nomes de séries de um aplicativo origem para a Área de Trabalho do ABIMAQdados. Use primeiramente Editar-Copiar no aplicativo origem.

### **Inserir séries**

Usado para inserir novas séries na lista. O programa solicita o número de séries a serem inseridas e adiciona novas linhas, acima do nome da série que estiver selecionada.

### **Excluir séries**

Usado para remover séries da área de trabalho. O programa remove da área de trabalho (mas não do banco de dados) as séries selecionadas.

### **Substituir nomes**

Usado para processar alterações nos nomes das séries, substituindo partes específicas dos nomes por uma palavra fornecida pelo usuário.

### **Selecionar todas**

Seleciona automaticamente todas as séries da área de trabalho.

### **Dica:**

Para deslocar uma série (linha) na lista, clique no nome da série e, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, mova o mouse para a linha acima da qual deverá ser inserida a série selecionada.

O deslocamento terá o mesmo efeito na planilha de periodicidade correspondente.

### **Alterar a data de projeção**

Permite que se especifique uma data a partir da qual os dados das séries selecionadas são considerados como projeções.


As projeções são indicadas na planilha pela letra **p** ao lado de cada valor.

Nos gráficos temporais, as projeções são indicadas por uma linha vertical na data do início das projeções.


### **3.3 Formatando**

É possível alterar o número de casas decimais dos valores, o alinhamento dos valores nas células e o uso de separador de milhar, para um grupo de células de uma planilha do ABIMAQdados.

Para isso selecione uma região com as células a serem formatadas e clique com o botão direito do mouse, para visualizar um menu com diversas opções adicionais que se aplicam à região selecionada, como mostrado na figura abaixo :



Clique em Formatar Células para alterar o formato da região selecionada, como mostrado a figura abaixo :



É possível alterar o número de decimais dos valores, o alinhamento nas células da planilha e especificar se deve ser usado o separador de milhar.

Para adotar sempre uma mesmo formato para todas as planilhas, clique em [Opções - Preferências](#) no menu principal e altere na guia Geral os parâmetros desejados.

Alterando a largura de colunas :

Para alterar a largura de uma coluna, clique e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse no topo da coluna, na linha que a separa da próxima coluna à direita, mova o mouse na horizontal até a largura desejada e solte o botão.

Para adotar uma mesma largura para todas as colunas, clique em [Opções - Preferências](#) (veja item 3.10.1) no menu principal do programa e altere os parâmetros do campo Largura de Coluna Padrão.

Alterando o tipo de letra (fonte) :

Para alterar a fonte padrão da planilha, escolha o nome da fonte desejada e o tamanho nos campos correspondentes acima dos nomes das séries.


### 3.4 Calculando

O programa possui vários recursos para transformar séries por cálculos e combinar séries. É preciso primeiramente ler as séries de interesse para a [Área de Trabalho](#), como descrito no tópico [Noções Básicas](#).


As séries transformadas são inseridas como novas séries na [Área de Trabalho](#) e os seus nomes recebem um prefixo de acordo com o cálculo que foi aplicado.

O prefixo Var%1 por exemplo corresponde ao cálculo de variação percentual 1 período. Para uma série mensal isso corresponde à variação percentual mensal.

### Dica:

Para visualizar quais os cálculos que foram aplicados a uma série, clique no ícone  que fica à esquerda do nome da série na área de trabalho.

As ferramentas de cálculo para transformar os dados estão disponíveis no menu principal, na opção Cálculos, como mostrado na figura a seguir :



Cálculos		Cte	Cser	Per	Saz	Mm	Log	Def	Corr	Reg
Variação										
Acumulado										
Taxa composta										
Converter variações em índices										
Atualização financeira										
Converter para moeda da época										
Mudar de base										
Deflacionar										
Aplicar constante										
Combinar séries										
Mudar a periodicidade										
Ajustamento sazonal										
Média móvel										
Logaritmo/Exponencial										
Defasagem/Adiantamento										
Dummies										
Taxa pró-rata die										
Taxa over/efetiva										
Somar grupo de séries										

Cada cálculo abre uma janela que solicita os parâmetros associados aquele cálculo.

Alguns cálculos podem ser acionados clicando-se nos ícones correspondentes da **barra de ferramentas**, que fica logo abaixo do menu :

Econometria Projeções Gráficos Opções Atualização Idioma Ajuda											
Var	Ac	R\$	=100	Defl	Ind	Cte	Cser	Per	Saz	Mm	Log Def Corr Reg X12

### Importante:

Para salvar séries transformadas por cálculos, use a opção Arquivo-Salvar do menu principal. O arquivo salva as séries lidas do banco de dados e as transformadas.

Use a opção Arquivo-Abrir para ler e reprocessar os cálculos. Caso hajam dados mais recentes nas séries, eles serão considerados no processamento de cálculos.

Assim você não precisa especificar os cálculos novamente, quando quiser acessar as mesmas transformações para as mesmas séries, basta ler o arquivo.

Para ver a descrição completa das opções de cálculo disponíveis, veja o tópico [Ferramentas de Cálculo](#).

### 3.5 Exemplo de Cálculo

Considere como exemplo a comparação do prêmio de risco de duas aplicações financeiras.

Prêmio de risco é a rentabilidade de um ativo em comparação com um ativo de risco teoricamente zero, como por exemplo a caderneta de poupança.

Iremos comparar os prêmios de risco do Dólar e do CDB pré 30 dias supondo que a Poupança é o ativo de referência, de risco próximo a zero.

Os três indicadores do exemplo podem ser obtidos em Economia Nacional - Taxas de Câmbio e Economia Nacional - Mercado Financeiro-Índices de Rentabilidade.

Veja em [Noções Básicas](#) como ler estas séries do banco de dados.


A figura a seguir mostra as séries históricas dos indicadores selecionados em uma planilha mensal:

Banco de Dados   Planilhas   Área de Trabalho				
Mensal   Trimestral   Anual   Diária   Quadrissemanal   Calibri   11				
	Dólar Comercial - PTAX Final do Mês, Venda (R\$/US\$)	Índice de Rentabilidade Nominal - CDB Pre 30 dias (06/94=100)	Índice de Rentabilidade Nominal - Poupança (06/94=100)	
Jan/2013	1,99	2.012,88	790,22	
Fev	1,98	2.022,35	794,17	
Mar	2,01	2.032,46	798,14	
Abr	2,00	2.043,84	802,13	
Mai	2,13	2.054,88	806,14	
Jun	2,22	2.066,59	810,17	
Jul	2,29	2.080,64	814,40	
Ago	2,37	2.094,17	818,47	
Set	2,23	2.107,99	822,62	
Out	2,20	2.124,22	827,50	
Nov	2,32	2.138,66	831,81	
Dez				

O próximo passo é obter as variações (rentabilidades) percentuais dos 3 indicadores. Para isso deve ser acionada a opção Cálculos do menu principal e depois a opção Variação.

Uma outra alternativa é clicar no ícone **Var** da barra de ferramentas, logo abaixo do menu principal.

Será mostrada uma janela onde se pode escolher as séries a serem calculadas e outros parâmetros, como mostrado na próxima figura :



O campo Número de Períodos neste caso indica o número de meses da variação a ser calculada. Podemos manter este campo como 1, uma vez que desejamos obter variações do mês corrente em relação a mês anterior. Para obter variações em 12 meses por exemplo, este campo deveria ser alterado para 12.

A opção Criar nova série, que já aparece marcada, indica que será gerada uma nova série na planilha com os resultados do cálculo.

Após clicar em Ok o programa gera as novas séries, a partir das séries originais transformadas por variações :

	Var%1 Dólar Comercial - PTAX Final do Mês, Venda (R\$/US\$)	Var%1 Índice de Rentabilidade Nominal - CDB Pre 30 dias (06/94=100)	Var%1 Índice de Rentabilidade Nominal - Poupança (06/94=100)
Jan/2013	-2,70	0,57	0,50
Fev	-0,65	0,47	0,50
Mar	1,94	0,50	0,50
Abr	-0,60	0,56	0,50
Mai	6,50	0,54	0,50
Jun	3,93	0,57	0,50
Jul	3,37	0,68	0,52
Ago	3,59	0,65	0,50
Set	-6,01	0,66	0,51
Out	-1,23	0,77	0,59
Nov	5,55	0,68	0,52
Dez			

As novas séries são identificadas pelo prefixo Var%1 e contêm as rentabilidades mensais do CDB, do Dólar e da Poupança.

Para finalizar vamos calcular os prêmios de risco do CDB e do Dólar, como a diferença entre as suas rentabilidades e a rentabilidade da Poupança.

Para isso vamos acionar as opções Cálculos- Combinar séries do menu. Isso também pode ser feito clicando-se no ícone **Cser** da barra de ferramentas.

A seleção das séries deve ser feita conforme a figura a seguir :

Cálculo - Combinar Séries

Séries a serem combinadas :

Dólar Comercial - PTAX Final do Mês, Venda (R\$/US\$)  
 Índice de Rentabilidade Nominal - CDB Pre 30 dias (06/94=100)  
 Índice de Rentabilidade Nominal - Poupança (06/94=100)  
**Var%1 Dólar Comercial - PTAX Final do Mês, Venda (R\$/US\$)**  
**Var%1 Índice de Rentabilidade Nominal - CDB Pre 30 dias (06/94=100)**  
 Var%1 Índice de Rentabilidade Nominal - Poupança (06/94=100)

Série a combinar :

Dólar Comercial - PTAX Final do Mês, Venda (R\$/US\$)  
 Índice de Rentabilidade Nominal - CDB Pre 30 dias (06/94=100)  
 Índice de Rentabilidade Nominal - Poupança (06/94=100)  
 Var%1 Dólar Comercial - PTAX Final do Mês, Venda (R\$/US\$)  
 Var%1 Índice de Rentabilidade Nominal - CDB Pre 30 dias (06/94=100)  
**Var%1 Índice de Rentabilidade Nominal - Poupança (06/94=100)**

Tipo de Cálculo

Somar       Multiplicar       Elevar  
 Subtrair       Dividir       Igualar

Criar novas séries  
 Alterar séries originais

Ok      Cancela

As novas séries com prefixo **Cmb** são os prêmios de risco, ou seja, os ganhos (ou perdas, se negativos) percentuais em comparação com o rendimento da poupança :

	Var%1 Índice de Rentabilidade Nominal - Poupança (06/94=100)	Cmb- Var%1 Dólar Comercial - PTAX Final do Mês, Venda (R\$/US\$)	Cmb- Var%1 Índice de Rentabilidade Nominal - CDB Pre 30 dias (06/94=100)
Jan/2013	0,50	-3,20	0,07
Fev	0,50	-1,15	-0,03
Mar	0,50	1,44	0,00
Abr	0,50	-1,10	0,06
Mai	0,50	6,00	0,04
Jun	0,50	3,43	0,07
Jul	0,52	2,85	0,16
Ago	0,50	3,09	0,15
Set	0,51	-6,51	0,15
Out	0,59	-1,82	0,18
Nov	0,52	5,03	0,16
Dez			

Nesse exemplo o Dólar apresenta mais perdas (valores negativos) que o CDB ao longo do ano, mas no acumulado até novembro de 2013 seus prêmios de risco superam os do CDB.

A soma dos prêmios de risco em 2013 pode ser calculada na opção Acumulado do menu Cálculos. Na janela do Acumulado devem ser selecionados os prêmios de risco e podem ser escolhidas as opções de acumulado no Ano por Soma.


O acumulado para o dólar até Novembro de 2013 foi 8,06%, bem maior que o acumulado para o CDB, que foi de 1,01%.

### 3.6 Econometria

O ABIMAQdados oferece poderosos recursos de econometria para a estimação e teste de modelos com séries temporais.

Considerando o ambiente de trabalho muito amigável e o amplo banco de dados sempre atualizado, fazer econometria no ABIMAQdados é uma experiência única e sem similar, por sua enorme facilidade de uso e rapidez na obtenção de resultados.

Os recursos de Econometria podem ser acessados a partir do menu principal do programa, como mostrado na figura a seguir:



No item Correlograma é possível verificar o coeficiente de correlação entre duas séries e também em relação às suas defasagens. Este recurso e mais o teste Granger-Causalidade podem ajudar na elaboração de modelos de regressão linear.

O item Regressão linear múltipla permite a especificação de um modelo que relaciona, por meio de uma equação linear, uma série temporal com outras.

A saída deste recurso mostra os coeficientes estimados e todas as estatísticas relevantes para a avaliação do modelo. É possível visualizar o gráfico dos resíduos e o gráfico das séries original e ajustada pelo modelo de regressão.

Econometria - Regressão linear

Opções adicionais ▼

Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)

Método : Mínimos Quadrados

Data : 29/01/2014 Hora : 18:18

Intervalo : de Jan/1995 a Nov/2013

Número de observações : 227

Variáveis Independentes	Coefficiente	Erro Padrão	Estatística T	Valor P
CONSTANTE	28.19370	2.45002	11.50751	0.00000
Produção de Autoveículos -	0.00012	0.00001	14.99996	0.00000
Def1 Indústria Geral - s/ Aju	0.50547	0.03339	15.14043	0.00000
R-Quadrado	0.91635	Média var. dep.		107.902
R-Quadrado ajustado	0.91560	D.Padrão var. dep.		16.866
Erro Padrão da regressão	4.89997	Soma quadr.resíduos		5378.18
Log Verossimilhança	-681.344	Durbin-Watson		1.80474
Critério de Akaike	6.02946	Critério de Schwarz		6.07473
Estatística F	1226.862	Prob(F)		0.00000

Copiar Imprimir Gráficos Abrir no Excel Ok

Veja no tópico [Ferramentas de Econometria](#) (item 5) a descrição completa das opções disponíveis e como proceder para usar estes recursos.





### 3.7 Gráficos

O ABIMAQdados oferece quatro tipos de gráficos: Temporal, Scatter, Pizza e Barra horizontal, disponíveis na opção Gráficos do menu principal.


- O gráfico Temporal mostra até quatro séries ao longo do tempo. É possível alterar facilmente diversos parâmetros e também exportar o gráfico como objeto nativo do Excel ou PowerPoint.
- A finalidade do gráfico Scatter é auxiliar na identificação visual de uma possível relação aproximadamente linear entre duas séries.
- Os gráficos Pizza e Barra horizontal mostram os valores das séries para uma determinada datas como "fatias de pizza" ou como barras horizontais.

#### 3.7.1 Gráfico Temporal

Para fazer um gráfico do tipo temporal use um dos procedimentos abaixo :

- Na área de trabalho (vide item 3.1) clique nas séries e depois no ícone de gráfico  da barra de ferramentas.
- Para séries em colunas adjacentes, selecione uma região na planilha e depois clique no ícone de gráfico  da barra de ferramentas.
- Clique na opção Gráficos no menu, escolha Temporal e depois selecione as séries desejadas.

É possível inserir até 4 séries em um mesmo gráfico temporal. A figura abaixo mostra o exemplo de um gráfico temporal de linhas com duas séries :








#### Dica:


Para alterar o tipo de gráfico (linha ou barra) associado a uma determinada série no gráfico, alterar a cor, usar rótulos de dados, marcadores e outros parâmetros, clique em qualquer parte da linha (ou barra) da série no gráfico.

O gráfico possui uma barra de ferramentas, que fica na parte inferior da janela do gráfico, onde estão disponíveis diversos recursos úteis. A figura a seguir mostra resumidamente a função dos botões da barra de ferramentas.

### Barra de ferramentas do gráfico temporal :




Clique no botão Configurações  para abrir a janela principal de configurações :




Nesta janela é possível adicionar novas séries ao gráfico temporal, substituir séries, alterar escalas, eixos, legendas, títulos, símbolos e outros parâmetros.

### Escalas e eixo Y :

Clique neste botão para alterar as escalas e outros parâmetros dos eixos verticais :




A janela apresenta duas abas superiores, Configurações e Opções adicionais :



### **Aba Configurações**

Na parte superior dessa janela estão os campos que definem qual o tipo de escala a ser usada no gráfico temporal.



A escala pode ser Automática ou Manual. Se a escala for automática ela pode ser normal ou logarítmica.

Na escala automática normal o programa identifica automaticamente o limite superior e inferior do eixo vertical. No modo manual o usuário pode digitar manualmente esses limites.

#### Escala

##### Automática

No modo automático o programa usa técnicas diferentes para determinar os limites, dependendo do número de séries.

Para o gráfico com uma única série, os limites são definidos pelos valores máximo e mínimo dessa série. A escala é mostrada no eixo vertical esquerdo (eixo principal) e o programa ajusta os limites de modo a utilizar a maior parte possível da área do gráfico.


Para o gráfico com duas ou mais séries, o programa ativa o eixo vertical direito (eixo secundário). Isso ocorre para facilitar a visualização conjunta das séries, uma vez que elas podem ter unidades e ordens de grandeza diferentes.

Nesse modo automático o programa usa uma técnica especial para obter os limites que considera uma possível relação de linearidade entre as séries, de modo a que as linhas (ou barras) das séries fiquem tão próximas quanto possível.

Neste caso, se uma variável (Y) for uma transformação linear de outra (X), por exemplo  $Y = a + b.X$ , o gráfico das duas séries se reduzirá a uma mesma linha.

Em certo sentido, portanto, o gráfico de duas séries com as escalas no modo automático dá uma informação visual sobre o grau de colinearidade entre elas e pode ser utilizado para uma pré-seleção de séries para análise de regressão.

#### **Dica:**

No modo automático, com duas ou mais séries é possível usar somente o eixo principal esquerdo. Para isso basta desmarcar o campo Eixo direito. O mesmo efeito é obtido clicando-se no ícone  da barra de ferramentas.


## Manual


No modo manual o programa permite a alteração manual dos limites inferiores e superiores das escalas. Para alterar os limites, digite os valores desejados nos campos correspondentes e clique em Ok.

Eixo esquerdo :	<input checked="" type="checkbox"/> Eixo direito :
Limite superior : 150 =>	Limite superior : 400000 <=&
Limite inferior : 100 =>	Limite inferior : 200000 <=&


No modo de alteração manual das escalas o programa habilita botões com imagens de setas horizontais, ao lado dos campos de limite.

Esses botões servem para transportar o valor do limite superior ou inferior de um eixo para outro, ou seja, para igualar limites.

 Transporta o valor do limite esquerdo para o limite direito, de modo que o limite direito fique igual ao limite esquerdo.

 Transporta o valor do limite direito para o limite esquerdo, de modo que o limite esquerdo fique igual ao limite direito.

Após a entrada de novos limites manualmente, o gráfico fica assim :



Quando o modo manual é ativado, os botões Limites simétricos, descritos a seguir, são habilitados.


## Escala logarítmica

Selecione essa opção para visualizar o gráfico em escala logarítmica.

Para usar uma base diferente de 10, informe no campo Base o valor a ser considerado. Selecione o campo e para usar o logaritmo na base e, cujo valor é aproximadamente 2,718.


A escala logarítmica não está disponível quando o tipo de escala for Manual.

Em escala logarítmica na base 10 por exemplo, o gráfico fica como na figura abaixo :



Abaixo dos campos de limites das escalas estão outros recursos para mostrar ou ocultar determinados aspectos dos eixos verticais.

Estes recursos são particularmente úteis para, por exemplo, suprimir os eixos verticais em gráficos com rótulos de dados, como este gráfico de barras mostrado na figura.



Nesse caso a visualização dos valores é por meio dos rótulos de dados, que são mostrados em percentuais na figura.

Para mostrar ou ocultar itens dos eixos verticais devem ser marcados ou desmarcados os campos da figura :

<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar a linha do eixo	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar a linha do eixo
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar valores no eixo	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar valores no eixo
<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar marcas de escala	<input checked="" type="checkbox"/> Mostrar marcas de escala

Mostrar a linha do eixo

Quando esta opção for selecionada o programa incluirá no gráfico a linha vertical do eixo correspondente. Caso contrário a linha não será mostrada.

Mostrar valores no eixo

Quando esta opção for selecionada o programa incluirá no gráfico os valores das escalas. Caso contrário esses valores não serão mostrados no gráfico.

Mostrar marcas de escala

Quando esta opção for selecionada o programa incluirá no gráfico as pequenas marcas horizontais nos valores do eixo. Caso contrário essas marcas não serão mostradas no gráfico.

Limites simétricos

Limites simétricos

Esse botão é habilitado somente quando a escala estiver em modo Manual.

Clique nesse botão para fazer com que o limite inferior fique igual ao negativo do limite superior, de modo que o zero do eixo vertical Y fique exatamente na metade do eixo.

Número de divisões no eixo

Divisões : 10


Este campo indica o número de divisões a serem consideradas nas escalas dos eixos verticais Y.

Número de decimais

Decimais : 2

Este campo indica o número de casas decimais a ser considerado para os valores do eixo vertical Y.

Abaixo o gráfico do exemplo com o número de divisões alterado para 5 e o número de decimais alterado para zero :




### Separador de milhar

Separador de 1000

Marque esse campo para visualizar o separador de milhar nos valores do eixo vertical ou em rótulos de dados. O programa considera as configurações regionais do Windows para escolher qual o separador (ponto ou vírgula).


Se este campo estiver desmarcado os valores serão mostrados sem o separador de milhar.

### Unidade do eixo Y



Para que o gráfico mostre os valores do eixo vertical com unidades, antes ou depois do valor, ou seja, à esquerda ou à direita, selecione a unidade desejada neste campo.

O exemplo a seguir mostra um gráfico onde os eixos mostram valores na unidade % depois de cada valor :



### **Aba Opções adicionais**


Nesta aba é possível especificar o tipo de letra (fonte) para os valores e títulos para os eixos verticais esquerdo e direito, incluindo a cor da fonte, negrito e itálico, para cada item.

Para cada alteração nas fontes o programa mostra o resultado nos campos que ficam logo abaixo dos campos de tamanho.



Abaixo a janela das opções adicionais para o mesmo gráfico da figura anterior após alterar as fontes e inserir títulos para os eixos.

Abaixo o gráfico anterior após as alterações. Foram suprimidas as legendas da parte inferior, uma vez que os nomes agora estão sendo mostrados como títulos dos eixos verticais :




#### **Datas e eixo X :**

Clique neste botão para alterar o formato das datas, fonte, posição, direção e outros parâmetros do eixo horizontal X.

A figura abaixo mostra a janela de especificação para as datas e eixo X após a alteração da fonte, formato e direção das datas :

A figura abaixo mostra o gráfico após as alterações :



Vejamos então o significado dos campos de especificação para datas e eixo X :

#### Formato e fonte

O formato das datas é definido automaticamente pelo programa, de acordo com a periodicidade das séries e com o intervalo temporal do gráfico. Isso ocorre quando o campo Formato está selecionado como automático.

Para escolher um formato de datas específico, sem levar em conta o intervalo ou periodicidade, clique no item que corresponde ao formato desejado, considerando as notações exemplificadas abaixo.

O programa considera d para dia, m para mês, t para trimestre, T para trimestre em algarismos romanos e a para ano :

mmm/aa Exemplo : Jan/12

dd/mm/aa Exemplo : 05/12/13

aaa.TT Exemplo : 2013.IV

Os campos de fonte, tamanho, negrito e itálico podem ser usados para alterar o tipo de letra a ser usado para representar as datas no eixo horizontal.


#### Posição do eixo

Posição do eixo :

Abaixo       Acima       No zero

Geralmente o eixo X fica posicionado na parte inferior do gráfico, mas é possível alterar essa posição selecionando-se a posição desejada no campo Posição.

A figura abaixo mostra o gráfico de uma série com eixo posicionado no nível zero :



Neste gráfico foi selecionado o formato fixo mmm/aa e direção de 45 graus para as datas. Também foi removida a moldura externa do gráfico.

#### Opções para o eixo horizontal

Mostrar linha do eixo       Mostrar marcas de escala

Mostrar datas no eixo       Margem horizontal

### Mostrar a linha do eixo

Quando esta opção for selecionada o programa incluirá no gráfico a linha vertical do eixo correspondente. Caso contrário essa linha não será mostrada no gráfico.

### Mostrar valores no eixo


Quando esta opção for selecionada o programa incluirá no gráfico os valores das escalas. Caso contrário esses valores não serão mostrados no gráfico.

### Mostrar marcas de escala

Quando esta opção for selecionada o programa incluirá no gráfico as pequenas marcas horizontais nos valores do eixo.

### Margem horizontal

Quando esta opção for selecionada, o programa incluirá uma margem antes do início e após o final das datas, de modo que as séries fiquem um pouco afastadas dos eixos e da moldura.



A figura mostra o mesmo gráfico da figura anterior após ter sido marcado o campo Margem horizontal.


### Direção das datas

Direção das datas :

Horizontal   
 Girar 45 graus   
 Girar 90 graus

A direção das datas no eixo X pode ser alterada neste campo. Estão disponíveis três opções, sendo a opção Horizontal

A figura abaixo mostra o mesmo gráfico da figura anterior após ter sido marcado o campo Girar 90 graus :



Título : \_\_\_\_\_

Fonte : Arial Tamanho : 9


Cor  Negrito  Itálico  Título

É possível especificar um título a ser mostrado logo abaixo do eixo X, para isso digite o título desejado no campo Título. Para alterar a fonte do título altere os campos que ficam abaixo do título. Para remover basta apagar este campo.


### Legendas :

As legendas correspondem aos nomes das séries e normalmente ficam na parte inferior do gráfico. Clique neste botão para modificar as legendas, alterar a fonte ou mesmo suprimi-las do gráfico.

Considere o gráfico de duas séries da figura abaixo :



Para modificar as legendas clique no botão Legendas ou na área de legendas do gráfico para obter a janela da figura abaixo :



Vejamos então o significado dos campos para especificação das legendas :




Os campos Fonte, Tamanho, Cor, Negrito e Itálico podem ser usados para alterar o tipo de letra usado para as legendas no gráfico.


Para fazer com que cada legenda tenha a mesma cor da linha (ou barra) da série correspondente, deve ser marcado o campo Cor das séries.



Use os campos acima para informar se deve ser usada borda e/ou sombra como moldura para as legendas.




As legendas das séries podem ser posicionadas abaixo, acima, à direita ou à esquerda no gráfico. Selecione a opção desejada para alterar o posicionamento das legendas.



Use os campos acima para editar as legendas das séries. O campo Mostrar legendas quando desmarcado suprime as legendas no gráfico.

A figura abaixo mostra o gráfico após as seguintes alterações : fonte Calibri 11 negrito, várias cores, posição superior e sombra :



### **Títulos :**

É possível especificar até três títulos que irão aparecer na parte superior do gráfico. Clique neste botão ou na área de títulos do gráfico para obter a janela da figura :

Gráfico - Títulos do gráfico

Fonte : Arial Tamanho : 12

Cor  Negrito  Itálico Título

Mostrar títulos  com Borda  com Sombra

Produção Industrial

{Variação %}

OK Cancela

Para inserir títulos superiores no gráfico, digite os títulos desejados nos três campos disponíveis, na parte inferior da janela. Para desabilitar os títulos desmarque o campo Mostrar títulos.

Fonte : Arial Tamanho : 12


Cor  Negrito  Itálico Título

Use estes campos para especificar a fonte e a cor a ser usada para os títulos.

Mostrar títulos  com Borda  com Sombra

Use os campos acima para mostrar ou ocultar os títulos, usar borda e/ou sombra.


Abaixo um exemplo de gráfico com dois títulos superiores, borda e sombra :




### Séries : escolha das séries, eixos, símbolos e cores.

A janela de configurações mostra, logo abaixo dos botões superiores, uma área onde é possível selecionar, deslocar, inserir ou remover séries.

Nesta área também é possível escolher o eixo e a cor associada a cada uma das séries do gráfico.



A marcação à esquerda do nome da série indica se ela está ativa ou inativa. As séries ativas são mostradas no gráfico e as inativas não são mostradas.



Este recurso é útil, por exemplo, quando se quer testar outras séries no mesmo gráfico sem remover definitivamente do gráfico as séries originais.

Para isso basta adicionar no gráfico as séries desejadas e desativar as séries originais. Assim não é preciso ficar substituindo ou removendo séries a cada vez.


Para adicionar novas séries ao gráfico, clique no botão de seleção de séries em uma linha vazia, ou seja, onde o campo de nome estiver em branco :



Para substituir uma série, use este mesmo botão na linha da série a ser substituída.




O diagrama a seguir mostra as funções dos botões associados às séries do gráfico :



Ao associar uma série do gráfico ao eixo vertical direito, ou secundário, é importante considerar que pelo menos uma série deve estar associada ao eixo vertical esquerdo, ou eixo principal.

### Tipos de gráficos, marcadores e rótulos de dados

Clique no botão assinalado na figura abaixo para alterar o tipo de gráfico (linha ou barra) de uma série, inserir marcadores e/ou rótulos de dados e outros ajustes.



No caso da figura, o botão mostra o tipo de gráfico como gráfico de linhas para esta série. A imagem do botão muda de acordo com o tipo de gráfico.

#### Dica:

Para alterar o tipo de gráfico associado a uma determinada série, alterar a cor, usar rótulos de dados, marcadores e outros parâmetros, clique em qualquer parte da linha (ou barra) da série no gráfico.

Os tipos de gráfico disponíveis são :

Linhas : Simples, tracejadas ou pontilhadas

Barras : Simples, com gradiente, com sombra ou com sombra e gradiente







O gráfico de linhas pode ter a área abaixo das linhas preenchida. O gráfico de barras pode mostrar as barras lado a lado, empilhadas ou 100% empilhadas.

Um mesmo gráfico pode conter séries representadas por linhas e séries representadas por barras.

Os gráficos de linhas também podem usar marcadores de vários tipos. Marcadores são símbolos associados os valores da série e são mostrados nos pontos de ligação entre as linhas.


Tanto os gráficos de linhas quanto os gráficos de barras podem usar rótulos de dados. Rótulos de dados são indicadores dos valores da série no gráfico.

Exemplos de gráficos de linhas :




Exemplos de gráficos de barras :


Barras simples




Barras com gradiente




Barras com sombra




Barras com sombra e gradiente




Barras simples e rótulos de dados




Barras simples e rótulos nas barras



Barras empilhadas




Barras 100 % empilhadas




## Janela de tipos de dados, marcadores e rótulos de dados

Clique no botão assinalado na figura abaixo para obter a janela de configuração da série que permite alterar o tipo de gráfico (linha ou barra), inserir marcadores e/ou rótulos de dados e outros ajustes.



No caso da figura, a janela mostra a aba que corresponde ao gráfico de linhas :




Na parte superior dessa janela clique no tipo desejado para selecionar. O tipo selecionado fica então em destaque. No caso da figura, a linha simples.

Use o campo de Largura para aumentar ou diminuir a largura (espessura) da linha.

Quando o campo Preencher área estiver marcado, a área abaixo das linhas será preenchida na mesma cor das linhas.

A figura abaixo mostra exemplos com preenchimento de área e diferentes larguras.





**Dica:**

Tecla Ctrl-Enter para obter um gráfico com tamanho reduzido.

Para alterar a cor do fundo de branco para cinza, clique duas vezes sobre alguma parte vazia do gráfico. Para retornar à cor original repita o mesmo procedimento.

Marque o campo Várias cores para fazer com que cada linha (ou barra) da série tenha uma cor diferente. Abaixo exemplos de gráficos com várias cores :

**Marcadores :**

Marcadores são símbolos associados os valores da série e são mostrados nos pontos de ligação entre as linhas.

Estão disponíveis vários tipos de marcadores, que podem ser aplicados ao gráfico em vários tamanhos, com ou sem preenchimento.

A seleção de marcadores fica logo abaixo da seleção do tipo de gráfico :

Marcadores

<input checked="" type="radio"/> Quadrado	<input type="radio"/> Círculo	<input type="radio"/> Asterísco
<input type="radio"/> Triângulo	<input type="radio"/> Losango	<input type="radio"/> Cruz



Preenchimento

Sólido     Nenhum

Tamanho:      Sombra 3D


Marque o campo Marcadores para habilitar as opções disponíveis. Selecione o marcador desejado, informe o tipo de preenchimento e o tamanho.

O campo Sombra 3D só tem efeito se o gráfico estiver em 3D e produz uma sombra lateral nos marcadores. Abaixo alguns exemplos :



## Rótulos de dados :

Rótulos de dados são pequenos retângulos que mostram os valores da série nos pontos do gráfico e podem ser customizados de várias maneiras. Rótulos podem ser usados para mostrar os valores da série em substituição ao eixo vertical. Clique em Rótulos para habilitar as opções disponíveis.



### Sequência

Este campo informa o número de rótulos consecutivos, ou de quantos em quantos pontos os rótulos serão mostrados. No caso da figura, o valor 1 indica eles serão mostrados para todos os pontos da série. O valor 2 por exemplo faria com que os rótulos fossem mostrados alternadamente ao longo do tempo.

### Distância

Este campo informa a distância na vertical em pixels compreendida entre o rótulo e o ponto da série no gráfico. Valores positivos colocam os rótulos acima da linha (ou barra) da série e valores negativos abaixo.

### Percentual

Este campo informa se os rótulos de dados devem incluir o símbolo de percentual (%) à direita dos valores.

### Na moldura

Quando marcado, este campo informa que os rótulos devem estar inteiramente contidos na área do gráfico, ou seja, rótulos que interceptem a moldura do gráfico não serão mostrados.

### Fonte, tamanho, negrito, itálico e cor

Use estes campos para alterar a fonte e a cor da letra nos rótulos de dados.

### Cor de fundo

Clique neste botão para alterar a cor de fundo dos retângulos de rótulos.

### Símbolo

Quando marcado, este campo indica que os símbolos das séries (linhas ou barras) devem ser incluídos nos rótulos de dados. Caso contrário os símbolos não serão incluídos.


### Transparente

Marque este campo para fazer com que os rótulos tenham fundo transparente.

### Borda

Marque este campo para que sejam mostradas as bordas, ou contornos, dos retângulos. Com este campo desmarcado as bordas não serão mostradas.

A seguir dois exemplos de gráficos com rótulos de dados :



Na figura acima foram suprimidos o eixo vertical, o eixo horizontal e a moldura. Os rótulos são mostrados em percentuais e os limites das escalas foram alterados manualmente de modo a dar mais espaço vertical entre as barras e o eixo X.

### Escolha do eixo vertical

Cada série do gráfico está associada a um dos eixos verticais, esquerdo (principal) ou direito (secundário). Para mudar uma associação clique no botão que corresponde ao eixo desejado, ou seja, que aponta para a direção desejada.

Pelo menos uma das séries do gráfico precisa estar associada ao eixo principal.

A figura abaixo mostra o espaço de configuração de uma série associada ao eixo vertical esquerdo. O botão assinalado indica essa associação :



### Cor da série

Para alterar a cor do símbolo (linha ou barra) que representa a série no gráfico, clique no botão de mudança de cor, assinalado na figura abaixo :



Após clicar nesse botão o programa exibe uma paleta de cores. Selecione a cor desejada e clique em Ok ou clique em Definir cores personalizadas para selecionar uma cor diferente.

### Remover série

Para remover uma série do gráfico clique no botão assinalado na figura abaixo :




Para desativar uma série sem remove-la do gráfico, desmarque o campo que fica à esquerda do nome da série.

### Intervalo temporal

Para alterar o intervalo temporal do gráfico use os campos Data inicial e Data final na janela de configurações, indicados na figura abaixo :

The image shows a configuration window with several sections. On the left, there are two date selection fields: 'Data inicial' with values '1' and '2012', and 'Data final' with values '1' and '2014'. To the right, there are checkboxes for 'Grade horizontal' (checked) and 'Grade vertical' (unchecked). Below these are radio buttons for line styles: 'Ponto', 'Traço', and 'Linha'. Further right, there are checkboxes for 'Mostrar moldura' and 'Gráfico 3D'. At the top right, there is a button labeled 'Anotações' with a pencil icon.

Clique nos símbolos  dos campos de data ou digite os valores desejados para alterar o intervalo do gráfico.

#### **Dica:**

Use os botões de deslocamento e zoom da barra de ferramentas para alterar o intervalo do gráfico diretamente.

Consulte o diagrama explicativo da barra de ferramentas para saber mais sobre esses botões.

### Grade horizontal

Marque este campo para definir linhas horizontais delimitando as escalas do gráfico, que auxiliam na visualização dos níveis das séries. Com este campo marcado selecione o tipo de grade desejado : pontilhada, tracejada ou contínua.

#### **Dica:**

Use a tecla Backspace (<-) para alterar o tipo de grade diretamente no gráfico.

### Grade vertical

Marque este campo para definir linhas verticais delimitando as datas do eixo horizontal. Com este campo marcado, selecione o tipo de grade desejado : pontilhada, tracejada ou contínua.

### Mostrar moldura

Marque este campo para habilitar a moldura retangular que contorna a área do gráfico. Se este campo estiver desmarcado a moldura não será mostrada

### Gráfico 3D

Marque este campo para visualizar o gráfico em 3 dimensões.

#### **Dica:**

Teclé o número 3 para ativar ou desativar o gráfico em 3 dimensões.

Use as teclas de setas horizontais para girar o gráfico na horizontal ou as teclas de setas verticais para girar o gráfico na vertical.



### Grade vertical

Marque este campo para definir linhas verticais delimitando as datas do eixo horizontal. Com este campo marcado, selecione o tipo de grade desejado : pontilhada, tracejada ou contínua.

### Anotações

Clique neste botão para inserir até 4 anotações no gráfico. Anotações são caixas de texto que podem ser posicionadas em qualquer parte da área interna do gráfico e podem acrescentar informações adicionais sob a forma de texto.

O botão de anotações abre a janela da figura abaixo :

The dialog box 'Gráfico - Anotações' is structured as follows:

- Anotação 1:** Checked. Text: 'Risco dos países emergentes'. Position: Pixels. Vertical: 137, Horizontal: 228. Font: Calibri Light, Size: 12. Border: checked, Shadow: unchecked.
- Anotação 2:** Checked. Text: 'Risco Brasil'. Position: Pixels. Vertical: 240, Horizontal: 430. Font: Calibri Light, Size: 12. Border: checked, Shadow: unchecked.
- Anotação 3:** Unchecked. Text: (empty). Position: Percentual. Vertical: 60, Horizontal: 60. Font: Arial, Size: 8. Border: checked, Shadow: unchecked.
- Anotação 4:** Unchecked. Text: (empty). Position: Percentual. Vertical: 80, Horizontal: 80. Font: Arial, Size: 8. Border: checked, Shadow: unchecked.

Nesta janela use os campos à esquerda para inserir as anotações desejadas.

Para desativar uma anotação sem perder o seu texto e assim poder usá-lo novamente se for o caso, desmarque o campo à direita da palavra Anotação N.

Para reativar a anotação marque este campo novamente.

Os campos de Posição podem ser usados para posicionar as anotações em locais específicos do gráfico.


A posição Vertical e Horizontal de uma anotação é especificada nos campos correspondentes, que podem estar em percentuais ou pixels. Os percentuais têm como referência a altura e a largura do gráfico.

Os campos Fonte e Tamanho definem o tipo e tamanho da font a ser usada nas anotações.

O campo Borda quando marcado faz com que o contorno (borda) da caixa de texto seja mostrado no gráfico. Se este campo estiver desmarcado a borda do retângulo não será mostrada.

O campo Sombra quando marcado insere um sombreado lateral direito e inferior nas anotações. Se este campo estiver desmarcado a sombra não será mostrada.

A figura abaixo mostra um gráfico de linhas com área preenchida e duas anotações.



### Dica:

As anotações podem ser deslocadas com o mouse diretamente no gráfico.

Para isso clique na anotação que deseja reposicionar, mantenha pressionado o botão direito do mouse pressionado e desloque a anotação para a posição desejada.

### Cruz Móvel

É possível visualizar dinamicamente no gráfico os valores numéricos dos níveis das séries e as suas respectivas datas associadas, com a utilização da cruz móvel.

Para ativar a cruz móvel, clique no botão da barra de ferramentas do gráfico assinalado na figura abaixo :




Aparecem duas linhas superpostas: uma horizontal e uma vertical, em forma de cruz. Estas linhas se deslocam com o movimento do mouse quando se mantém o botão esquerdo pressionado.

Ao passo em que o movimento do mouse desloca a cruz móvel, os valores numéricos dos eixos verticais associados à posição da linha horizontal são mostrados na parte inferior da janela, na posição do eixo correspondente.

Da mesma forma a data associada à posição da linha vertical é mostrada na parte central inferior da janela do gráfico. Para desativar a cruz móvel clique novamente neste mesmo botão.

A figura abaixo mostra um gráfico com a cruz móvel ativada. Os valores das séries e a data são mostrados na parte inferior do gráfico, abaixo das legendas.



#### Interpolar dados não disponíveis

Utilize esta opção para visualizar períodos nos quais não existam observações para as séries selecionadas.


Marque este campo para que o programa faça uma interpolação linear automática em casos de ausência de dados (ND) na série. Com este campo desmarcado o gráfico irá mostrar vazios nos pontos onde não houver dados.

#### Otimizar o gráfico com GDI+


GDI ou Graphics Device Interface é um recurso do Windows para representar com maior qualidade objetos gráficos no vídeo e na impressora.

Desmarque este campo para visualizar o gráfico sem o uso de GDI+.


A figura abaixo mostra o mesmo gráfico da figura anterior sem este recurso.



### Imprimindo o gráfico

Para imprimir o gráfico, clique no botão de impressão  na barra de ferramentas.


Será exibida a janela da figura abaixo:



Esta janela permite a alteração dos parâmetros de impressão do gráfico, caso seu posicionamento na folha não seja satisfatório. Clique em OK para prosseguir.


Para imprimir na impressora padrão clique em OK novamente, ou se for o caso selecione uma outra impressora e depois clique em OK.

### Exportando para o Excel

Para exportar o gráfico como objeto nativo do Excel, clique no botão  da barra de ferramentas. Todos os parâmetros do gráfico são preservados no Excel.


O programa abre o Excel, insere os dados e insere o gráfico vinculado a esses dados como um objeto que poder ser alterado livremente neste aplicativo.

A figura abaixo mostra um gráfico do ABIMAQ dados exportado para o Excel.



Este recurso pode facilitar muito a produção de gráficos no Excel, devido à interface simplificada e customizada para séries temporais do ABIMAQdados, que pode ser usada para montar uma primeira versão do gráfico mais rapidamente.


### Exportando para o Powerpoint

Para exportar o gráfico como objeto nativo do Powerpoint, clique no botão  da barra de ferramentas.

O programa abre o Powerpoint, insere os dados e insere um novo slide com o gráfico vinculado a esses dados, como um objeto que poder ser alterado livremente neste aplicativo.

Este recurso simplifica a produção de gráficos no Powerpoint devido à interface simplificada e customizada para séries temporais do ABIMAQdados, que pode ser usada para montar uma primeira versão do gráfico mais rapidamente.

A figura abaixo mostra um gráfico do ABIMAQdados exportado para o Powerpoint.



### **3.7.2 Gráfico Scatter**

A utilidade do gráfico scatter é permitir uma análise visual para a hipótese de que exista uma relação linear, ou aproximadamente linear, entre duas séries temporais.

Este tipo de gráfico usa duas séries, uma em cada eixo.

Ao se clicar em Scatter, na opção Gráficos do menu principal, o programa apresenta a janela mostrada a seguir, que possibilita a especificação e alteração dos parâmetros que irão compor o gráfico.

**Gráfico Scatter**

Data Inicial : 3 2002      Data Final : 7 2007

Série X : Indústria Geral - com Ajuste (2002=100)       Grade Horizontal


Série Y : PEA (1000 Habitantes) - Total       Grade Vertical

Símbolo : Círculos      Côr : Vermelho       Linha de Regressão

Título 1 :  
Título 2 :  
Título 3 :

Já aparece selecionada a opção por incluir uma linha de regressão, ajustada por mínimos quadrados. Selecione as séries e clique em Ok para ver o gráfico.




Para alterar parâmetros do gráfico, tais como intervalo, símbolos, legendas ou mesmo as séries, clique em . Para abrir o gráfico scatter no Excel, clique em .

### 3.7.3 Gráficos do tipo cross-section

Os gráficos do tipo cross-section mostram os valores das séries para uma determinada data e podem ser de dois tipos : pizza ou barra horizontal.

Este tipo de gráfico é útil quando se deseja fazer uma análise comparativa da ordem de grandeza de vários indicadores em uma data específica.

Selecione na área de trabalho um conjunto de séries (que não precisam estar em sequência), clique em Gráficos no menu principal e selecione a opção de gráfico desejada :




A seguir veremos a descrição dos tipos de gráfico cross-section disponíveis.


### Gráfico de Pizza

Este gráfico mostra em um círculo o tamanho proporcional ("fatias") dos valores de um grupo de séries para uma determinada data. Selecione no menu principal a opção Gráficos e em seguida clique em Pizza.

Será mostrada uma janela para a seleção das séries e especificação da data a ser considerada, como mostrado na figura abaixo :




A seguir o programa em apresenta a janela de opções do gráfico de pizza, que permite a especificação e alteração dos parâmetros deste gráfico.



Para alterar uma legenda clique no nome a ser alterado e em seguida tecla **F2**.  
Altere para a legenda desejada e tecla Enter.

As legendas podem ser posicionadas de várias maneiras. Para alterar a posição das legendas, selecione a opção desejada no campo **Posição**.

Caso as legendas possuam partes de texto em comum (como é o caso mostrado na figura acima), é possível usar esta parte comum como título para o gráfico e excluí-la das legendas. Neste caso é mostrado o botão **Remover parte comum**. A figura abaixo mostra como fica a janela após pressionar este botão :



Altere a parte comum se for o caso e clique em Ok. A janela fica então como na figura abaixo :



Data : 1 2014

Mostrar legendas  Remover parte comum

Recife (%) - IBGE  
Salvador (%) - IBGE  
Belo Horizonte (%) - I  
Rio de Janeiro (%) - I  
São Paulo (%) - IBGE  
Porto Alegre (%) - IBG

Posição  
 Acima  
 Abaixo  
 Direita  
 Esquerda

Rótulos de dados  
 Valores  Nomes e %  Nomes  
 Percentuais  Nomes e valores  Sem rótulos

Título 1 :  
Taxa de Desemprego Aberto (30 Dias)  Destacar a maior fatia  3D

Título 2 :  Manter o formato circular

Título 3 :

O campo **Rótulo de dados** indica como as “fatias” do gráfico de Pizza serão rotuladas. Selecione o tipo de rótulo desejado ou clique em Nenhum para não rotular as “fatias”.

O campo **Destacar a maior fatia** faz com que a “fatia” que corresponde à série com o maior valor na data indicada seja destacada do gráfico.


O campo **Manter o formato circular** força o gráfico a ter um formato de círculo. Sem esta especificação o gráfico pode vir a ter formato de elipse, dependendo da especificação das legendas e títulos.

O campo **3D** mostra o gráfico de Pizza em três dimensões.


É possível especificar até 3 títulos para o gráfico, que aparecem na parte superior. Para especificar os títulos, digite-os nos campos correspondentes (Título 1, Título 2 e Título 3).


Uma vez feitas estas especificações, clique em Ok para visualizar o gráfico ou em Cancela para retornar à janela anterior.


A figura abaixo mostra o gráfico de Pizza para as séries selecionadas. No caso do exemplo, são mostrados os valores correspondentes em cada fatia e as legendas são mostradas à direita do gráfico :



A barra de ferramentas, localizada abaixo da área do gráfico, possui botões que podem ser acionados para as seguintes finalidades :

 **Alterar** permite alterar os parâmetros (séries, data, legendas, etc.) do gráfico.

 **Copiar** usado para copiar o gráfico como uma imagem para outros aplicativos. Use Editar-Colar no aplicativo destino para importar a imagem do gráfico.

 **Abrir no Excel** clique neste botão para abrir o gráfico no Microsoft Excel automaticamente. Serão exportadas as séries e em seguida será aberta uma nova janela no Excel com o gráfico. Este gráfico pode ser alterado livremente no Excel.

 **Imprimir** clique neste botão para imprimir o gráfico.

### Gráfico de Barra Horizontal

O gráfico de Barra Horizontal é, assim como o gráfico de Pizza, um gráfico cross-section, ou seja, mostra um grupo de séries para uma determinada data, no caso em formato de barras horizontais.

Para visualizar este gráfico, selecione no menu principal as opções **Gráficos-Barra horizontal**. Será mostrada uma janela para a seleção das séries e especificação da data.

Após esta especificação, será mostrada a janela da figura a seguir :

Data : 7 2007

Legendas :  Remover parte comum

Tx. Desemp. Aberto (30 Dias)...  
 Tx. Desemp. Aberto (30 Dias)...  
 Tx. Desemp. Aberto (30 Dias)...  
 Tx. Desemp. Aberto (30 Dias)...  
 Tx. Desemp. Aberto (30 Dias)...  
 Tx. Desemp. Aberto (30 Dias)...

Côr  
 Azul   Várias cores  Marcas de valores

Título 1 :  
 Título 2 :  
 Título 3 :

OK  
 Cancela

Para alterar uma legenda, clique no nome a ser alterado e em seguida tecle **F2**. Altere para a legenda desejada e tecele Enter.

Caso as legendas possuam partes de texto em comum (como é o caso mostrado na figura acima), é possível usar esta parte comum como título para o gráfico e excluí-la das legendas.

Neste caso é mostrado o botão **Remover parte comum**. A figura abaixo mostra como fica a janela após pressionar este botão :

Gráfico de Barra Horizontal

Data : 7 2007

Legendas :  Remover parte comum

Recife (%) - IBGE  
 Salvador (%) - IBGE  
 Belo Horizonte (%)  
 Rio de Janeiro (%)  
 São Paulo (%) - IBG  
 Porto Alegre (%) -

Côr  
 Azul   Várias cores  Marcas de valores

Título 1 :  
 Tx. Desemp. Aberto (30 Dias) -  
 Título 2 :  
 Título 3 :


OK  
 Cancela

O campo **Várias cores** faz com que cada barra tenha uma cor diferente.

O campo **Marcas de valores** coloca ao lado de cada barra o valor da série correspondente.

É possível especificar até 3 títulos para o gráfico, que aparecem na parte superior. Para especificar os títulos, digite-os nos campos correspondentes (Título 1, Título 2 e Título 3). Uma vez feitas estas especificações, clique em Ok para visualizar o gráfico ou em Cancela para retornar à janela anterior.

A figura abaixo mostra o gráfico de Barra Horizontal para as séries selecionadas :




A barra de ferramentas, localizada abaixo da área do gráfico, possui botões que podem ser acionados para as seguintes finalidades :



permite alterar os parâmetros (séries, data, legendas, etc.) do gráfico.



usado para copiar o gráfico como uma imagem para outros aplicativos. Use Editar-Colar no aplicativo destino para importar a imagem do gráfico.



clique neste botão para abrir o gráfico no Microsoft Excel automaticamente. Serão exportadas as séries e em seguida será aberta uma nova janela no Excel com o gráfico. Este gráfico pode ser alterado livremente no Excel.



clique neste botão para imprimir o gráfico.

### 3.8 Atualizando o Banco de Dados

A atualização das séries do banco de dados do ABIMAQdados pode ser feita de várias maneiras : via atualizador automático, via programa ou via página web de atualização.

Recomenda-se usar a opção atualizador automático, por não exigir nenhuma intervenção : o processo é sempre ativado na inicialização do Windows e o processamento das atualizações é totalmente automático.

A atualização também pode ser feita no próprio programa ABIMAQdados, mas neste caso é preciso comandar a atualização manualmente a cada vez.

Nos dois casos acima é preciso que sua rede permita a conexão internet, ou para o atualizador automático ou para o programa ABIMAQdados.

### **Importante:**

Caso apareça a mensagem : Não foi possível conectar, será preciso habilitar a conexão internet do ABIMAQdados de acordo com as configurações da sua rede.

Pode ser que sua rede utilize um servidor *proxy* para se conectar à internet. Neste caso é preciso informar os dados do *proxy* a partir do menu principal, em [Opções-Configurações da atualização](#).


Se ainda assim não for possível conectar, verifique se existe alguma restrição de *firewall* que possa estar impedindo a conexão do programa.

### **3.8.1 Atualizador automático**

Esta é a maneira mais simples de manter o banco de dados permanentemente atualizado.

O atualizador é um programa residente que procura por atualizações em intervalos de tempo.

Para ativar o atualizador automático, menu principal clique no [Atualização](#) e a seguir clique em [Ativar o atualizador automático](#), como mostrado abaixo :




O atualizador é carregado como um ícone na bandeja de tarefas do Windows (que fica no canto inferior direito, próximo ao relógio, ao lado da barra de tarefas), como mostrado abaixo :



O atualizador vem configurado com as mesmas opções de internet que constam no programa ABIMAQdados, no menu principal, em [Atualização-Configurar a atualização](#).

Dê um clique duplo no ícone do atualizador para abrir sua janela principal, mostrada na figura abaixo :



A guia **Geral** apresenta as opções de automação do atualizador. A seguir veremos o significado de cada uma das opções desta guia :

### **Procurar por atualizações ao iniciar**

Marque esta opção para fazer com que o atualizador procure por novas atualizações sempre que for iniciado. Esta procura irá ocorrer 30 segundos após a inicialização do Windows.

### **Iniciar o atualizador sempre que o Windows for iniciado**

Marque esta opção para que o atualizador seja sempre carregado na inicialização do Windows. Caso esta opção seja desmarcada, será preciso iniciar o atualizador manualmente a cada vez que o Windows for iniciado (ou reiniciado).

### **Atualizar a cada xx horas (minutos) automaticamente**

Normalmente o atualizador procura por novas atualizações de 2 em 2 horas. Altere esta opção caso queira especificar outro intervalo entre as atualizações.

### **Tentar novamente xx vezes em caso de falha**

Caso haja alguma falha na busca ou processamento de novas atualizações, o atualizador irá tentar novamente tantas vezes quanto for especificado nesta opção.

### **Minimizar esta janela para a barra de tarefas**

Normalmente o atualizador, ao ser minimizado, retorna para a bandeja de tarefas como um pequeno ícone. Marque esta opção para que ele apareça na barra de tarefas como uma janela minimizada.

### **Pasta das atualizações**

Normalmente o atualizador armazena os arquivos temporários de atualização na própria pasta onde se encontra o programa ABIMAQdados. Use esta opção caso queira especificar outra pasta.

### **Fechar o Atualizador**

---

Clique neste botão para finalizar o atualizador e remover seu ícone da bandeja de tarefas.

Note que se a opção Iniciar o atualizador sempre que o Windows for iniciado estiver marcada, ele será carregado novamente na próxima inicialização do Windows.

### **Atualizar agora**

Clique neste botão para iniciar uma atualização manualmente, se por algum motivo você não quiser esperar pela próxima atualização programada.

### **Aplicar**

Sempre que você fizer qualquer alteração nos parâmetros do atualizador, clique neste botão para aplicar e salvar suas alterações.

### **Ok**

Clique neste botão para fechar a janela principal do atualizador e fazer com que ele retorne à bandeja de tarefas. O atualizador prossegue monitorando as atualizações automaticamente.

Na guia **Configurações** você pode alterar outros parâmetros :

### **Data e hora da última atualização**

Esta é a data e hora em que foi processada a última atualização. O atualizador prossegue procurando por novas atualizações disponíveis a partir desta data e hora. Para refazer uma atualização por exemplo, altere estes campos para antes da data e hora atual.

### **Servidor**

Este campo contém o endereço do servidor do ABIMAQdados e deve se manter inalterado como <http://www.macrodados.com.br>

### **Porta**

Este campo deve conter o endereço da porta usada para conexões http, normalmente a porta 80.

### **Tipo de conexão**

Algumas conexões internet via rede utilizam servidores *proxy*. Se for este o seu caso, é preciso informar ao programa o nome do servidor e a porta da proxy para que ele consiga estabelecer uma conexão. Deve ser selecionada neste caso a opção Via proxy.

Se você receber a mensagem "Não foi possível conectar", verifique no seu navegador internet se a sua conexão internet usa servidor *proxy* e em caso positivo, informe os seus dados (nome e porta).

### **Via modem ou rede local**

Selecione esta opção caso a sua conexão seja discada (modem) ou via rede local (LAN).

### **Via proxy**

Selecione esta opção caso a sua conexão seja estabelecida através de um servidor *proxy*. Deve ser informado o nome da *proxy* e a sua porta para conexão.

Opcionalmente, se o servidor proxy solicitar Username e Senha, informe estes parâmetros nos campos correspondentes.


Caso a Proxy não utilize autenticação básica, o campo **Autenticação Básica** deve ser desmarcado.

A guia **Relatório** mostra as mensagens de acompanhamento da última atualização processada.

### 3.8.2 Atualização via programa


A atualização via programa pressupõe que as suas configurações de internet foram informadas corretamente. Para alterar estas configurações, consulte o tópico [Opções-Configurações da atualização](#).

Para usar a atualização via programa, basta se conectar à internet e clicar na opção Atualização - Atualizar o banco de dados do menu principal.

O mesmo efeito é obtido clicando-se no ícone  da barra de ferramentas. A seguir, clique no botão Atualizar para iniciar a atualização.

A atualização via programa requer que o usuário comande a atualização a cada vez. Para fazer com que o banco de dados se atualize automaticamente, basta acionar o [Atualizador automático](#).

A figura abaixo mostra o relatório de uma atualização :



O programa irá se conectar ao servidor de atualizações, verificar as atualizações mais recentes disponíveis, transferir os arquivos de atualização necessários e processar as atualizações. Após a atualização ser completada, clique em Concluir.

#### Dica :

Se por algum motivo o programa não conseguir conectar, será mostrada a mensagem : "Não foi possível conectar". Neste caso, recomendamos verificar se sua conexão é feita através de servidor *proxy* e em caso positivo informar os dados de *proxy* em [Opções-Configurações da atualização](#)



Caso sua rede seja protegida por *firewall*, talvez seja preciso alterar suas configurações de modo a permitir a conexão do ABIMAQdados com a internet.

Caso a atualização tenha sido processada com sucesso, será alterada a posição da atualização para a data atual.

Esta data é informada na barra de status, que fica na parte inferior da janela inicial do programa.

Caso queira alterar esta data por algum motivo, como por exemplo refazer uma atualização, acione as opções Atualização-posição da atualização.

Recomendamos a modalidade automática de atualização.

### Importante:


Caso a atualização não seja processada em um período superior a oito semanas, será necessário reinstalar o banco de dados. Para isso consulte a parte de instalação do banco de dados no tópico [Instalando o ABIMAQdados](#).

## 3.9 Configurando o ABIMAQdados

Neste tópico veremos como alterar algumas configurações básicas do programa ABIMAQdados de modo a adaptá-lo às preferências do usuário.

### 3.10.1 Configurações da atualização

A partir do menu principal, clique em Atualização – Configurar a atualização para obter a janela da figura abaixo.



A janela de configurações do ABIMAQdados apresenta os seguintes campos e opções:


- Status da atualização:** Data: 9/5/2014, Hora: 11:52.
- Pasta do banco de dados:** C:\ABIMAQdados
- Arquivos temporários em:** C:\ABIMAQdados
- Endereço:** http://www.macrodados.com.br
- Porta:** 80
- Atualizar dados diários
- Tipo de conexão:**
  - via modem ou rede local
  - via proxy
- Proxy:** Nome: \_\_\_\_\_, Porta: \_\_\_\_\_
- Username:** \_\_\_\_\_, **Senha:** \_\_\_\_\_
- Autenticação Básica
- Lembrar Senha

Botões:  e

- ❑ **Status da atualização** : especifica a data e a hora da última atualização processada no banco de dados. O ícone de relógio atualiza esta data e hora para a data mais recente dos arquivos de dados.
- ❑ **Pasta do bancos de dados** : este campo informa em que pasta estão localizados os arquivos do banco de dados. Para utilização em rede, informe aqui a pasta da rede onde foi instalado o banco de dados.
- ❑ **Arquivos temporários em** : este campo informa ao programa em que pasta serão salvos os arquivos de atualização do banco de dados.
- ❑ **Endereço** : deve sempre conter <http://www.macrodados.com.br>
- ❑ **Porta** : número da porta utilizada para conexão HTTP, geralmente 80.
- ❑ **Atualizar dados diários**: quando marcada, indica que o programa irá atualizar as séries diárias do banco de dados. Caso contrário estes dados não são atualizados pelo programa. Se você não utiliza dados diários, desmarque esta opção para acelerar a atualização do banco de dados.
- ❑ **Tipo de conexão internet** : caso utilize proxy, marque "via Proxy".
- ❑ **Nome** : nome ou número IP da sua proxy, se houver.
- ❑ **Porta** : número da porta utilizada para a proxy, se houver.
- ❑ **Username e Senha** : Username e Senha para autenticação via proxy, se necessário.
- ❑ **Autenticação Básica** : indica se deve ser usada autenticação básica na conexão via proxy.

### 3.10.1 Preferências

A partir do menu, clique em Oções - Preferências para obter a janela da figura a seguir. Altere os campos desejados e clique em Ok para habilitar as alterações.



---

Esta janela possui duas abas : Geral e Gráficos.

### Aba Geral

- ❑ **Formato dos valores** : especifique aqui o formato que você deseja utilizar como padrão para visualizar as séries nas [planilhas](#) . É possível especificar o número de casas decimais e o uso do separador de milhar.
- ❑ **Alinhamento** : define o tipo de alinhamento dos valores nas células.
- ❑ **Fonte** : define o tipo e a cor da fonte usada nas células das planilhas.
- ❑ **Largura de coluna padrão** : indica a largura padrão de coluna que deve valer para todas as colunas das [planilhas](#).
- ❑ **Max. de linhas para nomes** : indica o número máximo de linhas que serão usadas para mostrar os nomes das séries nas planilhas.
- ❑ **Mostrar nomes ao mover mouse** : quando marcada, indica que os nomes completos das séries serão mostrados quando o cursor do mouse fica parado sobre a coluna correspondente da planilha.
- ❑ **Salvar backup de arquivos** : marque esta opção para que o programa, ao salvar um arquivo do ABIMAQdados, salve também uma cópia do arquivo original, anterior a qualquer alteração do usuário, com extensão .BAC.
- ❑ **Pasta do bancos de dados**: este campo informa ao programa em que pasta estão localizados os arquivos do banco de dados. Para utilização em rede, informe aqui a pasta da rede onde foi instalado o banco de dados.
- ❑ **Após a atualização**: indica se o programa deve manter os arquivos de atualização do banco de dados após o processamento. A opção "Manter arquivos temporários" deve ser usada quando se deseja por exemplo atualizar o banco de dados de outro computador não conectado em rede.
- ❑ **Modo de seleção de séries** : especifica como deve ser a regra de seleção de séries na área de trabalho. A opção "Selecionar séries calculadas" faz com que as séries originais sejam desmarcadas após os cálculos e as séries resultantes sejam automaticamente marcadas. A opção "Manter seleção original" mantém inalterada a marcação das séries após os cálculos.
- ❑ **Inserir séries calculadas** : especifica como devem ser inseridas as séries geradas por cálculos nas planilhas.

### Aba Gráficos



Os campos informados nesta janela serão sempre usados em novos gráficos temporais.

- ❑ **Símbolos** : Use este campo para informar o tipo de gráfico de sua preferência.
- ❑ **Decimais** : indica o número de casas decimais para as escalas dos eixos verticais.
- ❑ **Divisões** : indica o número de divisões para as escalas dos eixos verticais Y.
- ❑ **Separador de 1000** : informa se deve ser usado o separador de milhar.
- ❑ **Direção das datas** : indica qual a direção para as datas no eixo horizontal.
- ❑ **Formato das datas** : indica qual formato deve ser usado para representar as datas no eixo horizontal
- ❑ **Cores das séries** : permite selecionar cores para as séries do gráfico.
- ❑ **Largura das linhas** : permite selecionar larguras de linhas para as séries do gráfico.
- ❑ **Grade horizontal** : indica se o gráfico deve ou não ter grade horizontal e caso tenha que tipo deve ser considerado.
- ❑ **Grade vertical** : indica se o gráfico deve ou não ter grade vertical e caso tenha que tipo deve ser considerado.
- ❑ **Tamanho** : especifica a largura e a altura padrão para o gráfico.
- ❑ **Interpolador dados não disponíveis** : indica se dados não disponíveis (NDs) devem ser interpolados linearmente ou se devem aparecer como vazios no gráfico.
- ❑ **Linha horizontal no zero** : informa se para gráficos com valores negativos deve ser traçada uma linha horizontal no nível do zero.

- ❑ **Mostrar moldura** : indica se o gráfico deve ou não ter a moldura retangular externa.

### 3.11 Imprimindo

Para imprimir os dados de séries ativas, clique na guia [Planilhas](#) e selecione uma região contendo as células das séries a serem impressas (mova o mouse com o botão esquerdo pressionado para selecionar um grupo de células).

A seguir clique no ícone  da barra de ferramentas, selecione a impressora e clique em Ok para imprimir. Para imprimir um gráfico, clique no ícone  da barra de ferramentas do gráfico, selecione a impressora e clique em Ok para imprimir.

### 3.12 Exportando e Importando

Neste tópico veremos como transportar séries do ABIMAQdados para outros programas e como transportar séries de outros programas para o ABIMAQdados.

#### 3.12.1 Exportando

O ABIMAQdados oferece várias opções de exportação de dados para outros aplicativos, tais como Excel, Word ou Powerpoint.

Para abrir séries no Excel, selecione as séries desejadas na guia Banco de dados e clique no botão "Abrir no Excel", como mostrado a seguir. Será então solicitado o intervalo a ser exportado, sendo sugerido um intervalo que abrange todos os dados disponíveis das séries selecionadas.



As séries selecionadas serão lidas do banco de dados para colunas do Excel, como mostrado na figura abaixo, onde foi selecionado um intervalo iniciando em 1998 :

Área de Tr...		Fonte		Alinhamento	
F12		fx			
	A	B	C	D	E
1		PIB Trimestral - Agropecuária (se, 1995=100)	PIB Trimestral - Indústria (se, 1995=100)	PIB Trimestral - Serviços (se, 1995=100)	
2	mar/98	94,00	95,40	101,45	
3	jun/98	138,46	104,94	105,34	
4	set/98	112,21	108,33	108,70	
5	dez/98	84,65	101,81	108,50	
6	mar/99	109,45	91,89	103,56	
7	jun/99	142,15	101,08	106,01	
8	set/99	113,64	105,30	108,94	
9	dez/99	92,11	104,38	110,58	
10	mar/00	119,16	96,45	106,91	
11	jun/00	148,32	105,23	109,35	

### Exportando séries transformadas por cálculos :

Selecione na área de trabalho as séries a serem exportadas clicando nos seus nomes de modo que eles fiquem marcados. Depois clique com o botão direito do mouse para acessar o menu.


- Escolha neste menu **Copiar séries (nomes e datas)** para exportar todo o intervalo disponível das séries selecionadas, incluindo os nomes e as datas.
- Escolha neste menu **Copiar séries (só dados)** para exportar apenas os valores numéricos de todo o intervalo disponível das séries selecionadas.
- Escolha neste menu **Exportar para o Excel** para inserir os dados das séries selecionadas automaticamente em células do Excel.

A partir da guia [Planilhas](#) também é possível exportar séries originais e calculadas para outros aplicativos, sendo que neste caso é possível selecionar a data inicial e a data final do intervalo a ser exportado.

Neste caso selecione a região a ser exportada, clique com o botão direito do mouse na região e escolha Copiar (nomes e datas) ou Copiar (só dados). No programa destino escolha Editar-Colar.

### 3.12.2 Importando

Para transferir séries de outros aplicativos para o ABIMAQdados, selecione os dados (apenas os valores numéricos) no aplicativo de origem e escolha Editar-Copiar.

A seguir posicione-se na guia [Planilhas](#) (veja item 3.2) do ABIMAQdados, escolha uma planilha com a mesma periodicidade das séries do aplicativo origem, posicione-se na data inicial desta planilha e clique no ícone  da barra de ferramentas.

O mesmo efeito é obtido clicando-se com o botão direito do mouse na data inicial da série na planilha e escolhendo-se a opção Colar-Normal.

Caso os valores a serem importados estejam em linhas no aplicativo de origem, é possível transpor os dados na importação. Para isto clique com o botão direito do mouse na planilha e escolha Colar-Transpondo.

Cada série importada recebe automaticamente o nome "Nova série". Para atribuir um outro nome a uma série importada, tecla Ctrl-F2 na coluna da série, digite o outro nome e depois tecla Enter.

#### **Dica:**

É possível colar na área de trabalho nomes de séries que estejam em outro aplicativo. Para isso copie os nomes, que devem estar um abaixo do outro, selecione a linha desejada da área de trabalho, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Colar nomes.

## **4. Ferramentas de Cálculo**

As ferramentas de cálculo do ABIMAQ dados permitem transformar e combinar séries muito facilmente, com poucos cliques de mouse. Dentre os principais cálculos disponíveis destacam-se:

- Variações, acumulados e taxas compostas
- Atualização financeira de valores em moeda da época
- Mudança de base
- Mudança de periodicidade
- Ajustamento sazonal e média móvel

As séries calculadas podem ser armazenadas em arquivo, de modo que para cálculos de rotina não seja preciso especificar os mesmos cálculos a cada vez. Basta ler o arquivo para que o programa processe novamente os cálculos, inclusive levando em conta a atualização das séries.

### **4.1 Variação**

Esta opção gera uma série de variações  $V$  a partir de uma série original  $S$ . As variações podem ser percentuais ou absolutas.

Também é possível obter a variação (percentual ou absoluta) em um determinado intervalo. Neste caso o programa após solicitar o intervalo apresenta a variação total e gera na área de trabalho uma série com as variações parciais.

#### **Variações Percentuais (Var%N):**

$$V_t = ((S_t / S_{t-n}) - 1) \times 100$$

$V_t$  é a variação percentual calculada na data  $t$

$S_t$  é o valor da série de dados na data  $t$

$n$  é o número de períodos da variação percentual

#### **Variações Absolutas (VAbsN):**

$$V_t = S_t - \rho * S_{t-n}$$

$V_t$  é a variação absoluta calculada na data t

$S_t$  é o valor da série de dados na data t

$S_{t-n}$  é o valor da série de dados na data t-n

n é o número de períodos da variação absoluta

$\rho$  é o fator de correlação serial

O programa exibe uma janela que solicita as séries a serem calculadas e parâmetros que indicam o tipo de cálculo a ser realizado.

Clique nas séries para as quais deseja obter a variação para selecioná-las. Para selecionar múltiplas séries, mantenha a tecla **Ctrl** pressionada ao clicar nos nomes das séries. As séries selecionadas vão aparecendo em destaque na janela.

Se as séries desejadas estiverem em seqüência, mantenha a tecla **Shift** pressionada e clique na primeira série. A seguir posicione-se na última série, pressione a tecla **Shift** novamente e clique no seu nome.

Se, por exemplo, as séries a calcular forem trimestrais, o número de períodos 1 indicaria o cálculo de variações percentuais trimestrais, ou seja, trimestre corrente contra trimestre anterior e o número de períodos 4 indicaria variações do tipo trimestre corrente contra o mesmo trimestre do ano anterior.

## 4.2 Acumulado

Esta opção gera séries de valores acumulados, que podem ser de três tipos: juros compostos percentuais acumulados, somatórios ou produtos.

É possível ainda especificar o tipo de acumulado desejado: no ano, no semestre, no trimestre, no mês ou em algum intervalo a ser especificado.

### Tipos de Cálculo:

#### A: Juros Compostos

Para obter acumulados de juros compostos percentuais a partir de séries de **variações percentuais** deve ser escolhido este tipo de cálculo. Neste caso, o valor A no período t será:

$$A_t = 100 * [ ( \prod_{i=1}^{i=t} (1 + V_i / 100) ) - 1 ]$$

onde:

$\prod(x_i)$  para  $(i=1,t)$  é o produto dos valores da série  $x_i$  para i variando de 1 a t, ou seja,  $(x_1 * x_2 * ... * x_t)$

$V_i$  é a variação percentual da série no período i (expressa em percentagem)

#### B: Soma

Esta opção acumula somando os valores da série de forma que o valor A no período t será:

$$A_t = \sum_{i=1}^{i=t} (x_i)$$



onde:

$x_i$  é o valor da série no período  $i$

$\Sigma$  para  $(i=1,t)$  é o somatório dos valores da série  $x_i$  para  $i$  variando de 1 a  $t$

### C: Produto

Esta opção acumula multiplicando os valores da série de forma que o valor  $A$  no período  $t$  será:

$$A_t = \prod_{i=1}^{i=t} (x_i)$$

### 4.3 Taxa Composta

Utilize esta opção para obter taxas compostas, como por exemplo obter taxas anuais equivalentes a partir de taxas mensais.

A taxa composta  $Y$  é calculada a partir da taxa simples  $X$  a partir da seguinte expressão:

$$Y_t = ( (1 + X_t/100)^a - 1 ) * 100$$

Exemplo: obter a série de taxas anuais  $Y_t$  a partir da série de taxas mensais  $X_t$ . Neste caso tem-se:

$$Y_t = ((1 + X_t/100)^{12} - 1) * 100$$

#### Dica:

O expoente "a" pode ser qualquer valor real, o que torna possível obter por exemplo taxas mensais a partir de taxas anuais ( $a = 1/12$ ).

Para usar este cálculo, selecione uma ou mais séries na lista, informe o Fator (a) e clique em Ok.

### 4.4 Converter Variações em Índices

Esta opção transforma séries de variações percentuais em séries de números índices e permite que se especifique a base da série resultante, ou seja, a data na qual o valor da série resultante será igual a 100.

De posse da série de índices calculada, é possível calcular (por exemplo) variações em  $n$  períodos ou acumulados.

Após acionar esta opção, selecione as séries a serem transformadas, escolha uma data base e clique em Ok.

### 4.5 Atualização Financeira

Esta opção processa a correção financeira de um valor em moeda da época levando em conta as mudanças da moeda nacional e um indexador escolhido pelo usuário.

Primeiramente selecione na guia Banco de dados o indexador desejado. A seguir, no menu principal acione as opções Cálculos-Atualização financeira. Marque o indexador e informe os campos a seguir:

**Data Inicial:** a data a partir da qual será aplicada a correção

**Data Final:** a data final do período no qual deverá ser aplicado o indexador

**Valor:** o valor em moeda da época a ser corrigido

**Tipo do Indexador:** a natureza do indexador escolhido

O programa irá corrigir o valor fornecido pelo indexador selecionado levando em conta as mudanças da moeda nacional e apresentará o valor atualizado na moeda atual.

É possível gerar na área de trabalho os resultados parciais da atualização financeira. Para isso basta selecionar a opção Criar nova série no campo Resultados Parciais.

Neste caso, também é possível escolher se os dados devem ser gerados na moeda da época ou na moeda atual. Basta selecionar a opção desejada no campo Gerar resultados parciais.

A tabela a seguir resume as mudanças de padrão monetário ocorridas na economia nacional:

28/02/86 de Cruzeiro para Cruzado: Cz\$ 1 = Cr\$ 1000

15/01/89 de Cruzado para Cruzado Novo: Ncz\$ 1 = Cz\$ 1000

15/03/90 de Cruzado Novo para Cruzeiro: Cr\$ 1 = Ncz\$ 1

28/07/93 de Cruzeiro para Cruzeiro Real: CR\$ 1 = Cr\$ 1000

01/07/94 de Cruzeiro Real para Real: R\$ 1 = CR\$ 2750

#### 4.6 Converter para Moeda da Época

Esta opção processa transformações em séries expressas em moeda nacional atual de modo a retornar os valores originais em moeda da época.

Após acionar a opção, basta selecionar as séries desejadas e clicar em Ok para convertê-las

#### 4.7 Mudar de Base

Este cálculo permite alterar a base de séries de índices, gerando séries com base 100 na data especificada pelo usuário.

A série gerada poderá ter base 100 em uma data específica ou na média do ano. Neste caso deve ser especificado apenas o ano base.

Escolha as séries a serem transformadas, indique a data base desejada e clique em Ok para processar o cálculo.

#### 4.8 Deflacionar

Use este cálculo para obter séries em termos reais a partir de séries nominais utilizando-se um deflator, que normalmente é um índice de preços, que pode estar expresso em números índices ou em variações.

Escolha as séries a serem deflacionadas na lista superior da janela, escolha o deflator na lista inferior e clique em Ok para processar.

O campo Data Base deve ser preenchido quando se deseja obter a série deflacionada a preços de uma determinada data.

Caso este campo seja mantido em branco, a série deflacionada será gerada a preços da data da última observação disponível.

#### 4.9 Aplicar Constante

Esta opção permite aplicar uma constante a diversas séries selecionadas. A operação pode ser de soma, subtração, multiplicação, divisão ou elevar.

Este tipo de transformação, quando utilizado conjuntamente com a opção Combinar Séries (vide item 4.10), possibilita a especificação passo a passo de equações com diversas séries.

Escolha as séries a serem transformadas, digite o valor da constante, especifique o tipo de cálculo e tecla em Ok para processar.

##### Dica:

Para produzir uma série constante na área de trabalho, selecione o campo Igualar e informe o valor da constante.

#### 4.10 Combinar Séries

Esta opção processa operações aritméticas com séries que podem ser do tipo soma, subtração, multiplicação, divisão ou elevar.

Este tipo de transformação, quando utilizado conjuntamente com a opção Aplicar constante (vide item 4.9), possibilita a especificação passo a passo de equações com séries.

Para processar operação aritmética entre duas séries, escolha uma delas em Séries a serem combinadas, escolha a outra em Série a combinar, escolha o tipo de operação e clique em Ok para processar.

##### Dica:

Para duplicar uma série na área de trabalho, selecione em Série a combinar a série a ser duplicada e marque a opção Igualar.

#### 4.11 Mudar a Periodicidade

Esta opção altera a periodicidade de séries selecionadas levando em conta o critério especificado pelo usuário que pode ser por soma, média ou valor de final de período.

No caso de mudança de mensal para trimestral por exemplo, cada trimestre será igual a :

Soma : soma dos meses correspondentes

Média : média dos meses correspondentes

Valor de fim de período : valor do último mês do trimestre

Selecione as séries a serem transformadas, indique a nova periodicidade em Mudar para, indique o método desejado em Mudar usando e clique em Ok para processar.

No caso de mudança para uma periodicidade maior, como por exemplo de trimestral (4) para mensal (12), o programa considera o seguinte :

Soma : a soma dos meses é igual ao valor do trimestre

Média : a média dos meses é igual ao valor do trimestre

Valor de fim de período : o último mês é igual ao valor do trimestre

#### 4.12 Ajustamento Sazonal

Esta opção calcula fatores sazonais pelo método das médias móveis centradas e pode ser utilizada para ajustar sazonalmente séries mensais ou trimestrais.

São informados os fatores sazonais calculados e a seguir são divididos os períodos correspondentes da série original por estes fatores.

Clique em Gerar série com fatores sazonais para obter também uma nova série em que o valor de cada período é o fator sazonal a ele associado.

A metodologia de cálculo encontra-se descrita no exemplo a seguir.

**Exemplo:** Ajustamento sazonal considerando o intervalo de jan.76 a dez.93 para uma série mensal X que se inicia em jan.75 e termina em dez.94

*Passo 1.* Y = Média móvel 12 períodos de X defasada de 12

$$Y_{jan.76} = X_{jan.75}$$

$$Y_{fev.76} = (X_{jan.75} + X_{fev.75}) / 2$$

$$Y_{mar.76} = (X_{jan.75} + X_{fev.75} + X_{mar.75}) / 3$$

.

.

$$Y_{dez.76} = (X_{jan.75} + \dots + X_{dez.75}) / 12$$

$$Y_{jan.77} = (X_{fev.75} + \dots + X_{jan.76}) / 12$$

$$Y_{fev.77} = (X_{mar.75} + \dots + X_{fev.76}) / 12, \text{ etc.}$$

*Passo 2.* Z = Média móvel 2 períodos de Y.

$$Z_{jan.76} = Y_{jan.76}$$

$$Z_{fev.76} = (Y_{jan.76} + Y_{fev.76}) / 2$$

$$Z_{mar.76} = (Y_{fev.76} + Y_{mar.76}) / 2, \text{ etc}$$

*Passo 3.* W = Divisão do valor do mês pela média Z do mês

$$W_{jan.76} = X_{jan.76} / Z_{jan.76}$$

$$W_{fev.76} = X_{fev.76} / Z_{fev.76}$$

*Passo 4.* J = Média dos W para os meses correspondentes

$$J_{jan} = (W_{jan.76} + W_{jan.77} + \dots + W_{jan.93})$$

$$J_{fev} = (W_{fev.76} + W_{fev.77} + \dots + W_{fev.93}), \text{ etc}$$

*Passo 5.* S = Somatório dos J

$$S = J_{jan} + J_{fev} + \dots + J_{dez}$$

*Passo 6.* Fator1 = S / 12, etc.

Passo 7. Cálculo dos fatores sazonais

**Fator jan = 1 / ( Fator1/Jjan )**

...

**Fator dez = 1 / ( Fator1/Dt )**

#### 4.13 Média Móvel

Esta opção calcula uma média aritmética móvel. Para a série  $x_t$  a média móvel  $M_t$  em  $k$  períodos é calculada como:

$$M_t = (x_t + x_{t-1} + \dots + x_{t-k+1}) / k$$

A opção Número de Períodos indica quantos períodos serão utilizados no cálculo das médias móveis.

No caso de séries mensais, por exemplo, o número 12 indica que serão calculadas médias móveis de 12 meses. Caso você deseje calcular médias móveis em 3 trimestres para séries trimestrais por exemplo, deve informar 3 neste campo.

#### 4.14 Logaritmo

Esta opção calcula o logaritmo neperiano de todas as observações das séries selecionadas. Ela é particularmente útil para modificar séries de comportamento exponencial acelerado ou para o cálculo de Regressão.

Selecione as séries a serem transformadas e clique em Ok para processar.

#### 4.15 Exponencial

Esta opção aplica exponencial a todas as observações das séries selecionadas, processando a operação inversa da opção Logaritmo. Selecione as séries a serem transformadas e clique em Ok para processar.

#### 4.16 Defasagem

Esta opção defasa (desloca para frente) no tempo séries selecionadas, sendo particularmente útil para modelos de Regressão que consideram séries em função de outras defasadas no tempo. Por exemplo, a observação no período  $t$  da série  $x(t)$  defasada em  $k$  períodos é igual  $x(t-k)$ .

Clique nas séries a serem defasadas, especifique o número de períodos de defasagem desejado e clique em Ok para processar.

A opção Defasagem múltipla quando marcada faz com que sejam geradas na área de trabalho múltiplas séries defasadas, desde a série defasada de um até a série defasada pelo número de períodos especificado.

#### 4.17 Adiantamento

Esta opção adianta (desloca para trás) no tempo séries selecionadas, sendo particularmente útil para modelos de Regressão que consideram séries em função de outras adiantadas no tempo. Por exemplo, a observação no período  $t$  da série  $x(t)$  adiantada em  $k$  períodos é igual  $x(t+k)$ .

Clique nas séries a serem adiantadas, especifique o número de períodos de adiantamento desejado e clique em Ok para processar.

#### 4.18 Taxa pró-rata die

Use este recurso para calcular as taxas pró-rata die que correspondem a uma série do tipo número índice ou variação percentual.

Para obter as taxas selecione a série a ser calculada, informe a natureza desta série (número índice ou variação percentual) e o tipo de cálculo a ser realizado.

A opção Dias corridos (variável) considera para cada mês o número de dias real do mês, que varia de acordo com o mês e leva em conta os anos bissextos.

A opção 30 dias (fixo) considera um número de dias fixo e igual a 30 para todos os meses.

Criar série mensal informa que o programa deve mostrar o resultado em uma nova série mensal, onde o valor de cada mês corresponde à taxa pró-rata die calculada para aquele mês.

Exportar série diária solicita o intervalo a ser exportado e produz uma planilha Excel com as séries diárias da taxa pró-rata die e seu acumulado no mês.

#### 4.19 Taxa Over/Efetiva

Esta opção de cálculo só se aplica a séries diárias e possibilita seis tipos de cálculo diferentes, como mostrado a seguir.

Seja **y** a série resultante, **x** a série original e **d** a série com número de dias úteis.

1. Converter **taxa over ano** (252 dias úteis) em **taxa efetiva dia**.

$$y = 100 * [ ( 1 + x / 100 )^{(1/252)} - 1 ]$$

2. Converter **taxa efetiva dia** em **taxa over ano** (252 dias úteis)

$$y = 100 * [ ( 1 + x / 100 )^{(252)} - 1 ]$$

3. Converter **taxa efetiva dia** para **taxa over mês**

$$y = 30 * x$$

4. Converter **taxa over mês** para **taxa efetiva dia**

$$y = x / 30$$

5. Converter **taxa efetiva dia** para **taxa efetiva mês**

$$y = 100 * [ 1 + x / 100 )^d - 1 ]$$

6. Converter **taxa efetiva mês** para **taxa efetiva dia**

$$y = 100 * [ 1 + x / 100 )^{(1/d)} - 1 ]$$

Nos casos 5 e 6 deverá ser selecionada uma série diária auxiliar com o número de dias úteis no mês.

#### 4.20 Dummies

No ABIMAQ dados é possível utilizar variáveis do tipo dummy, ou seja, que possuem valores apenas em determinadas datas. Este tipo de variável é útil na especificação de modelos econométricos quando se quer considerar efeitos em datas específicas. Vejamos a seguir como utilizar estes recursos.

#### 4.20.1 Dummies Sazonais


Esta opção possibilita a geração na área de trabalho de séries dummies sazonais mensais ou trimestrais para serem usadas em análises de regressão. Ao ser acionada a opção solicita o tipo de dummies: mensais ou trimestrais.

No caso de periodicidade mensal, são geradas 12 séries: Dummy1, Dummy2 ... Dummy12. Dummy1 contém zeros em todos os meses com exceção de janeiro que contém 1; Dummy2 contém zeros em todos os meses com exceção de fevereiro que contém 1, e assim por diante.

#### 4.20.2 Dummies Não Sazonais

Esta opção possibilita a geração na área de trabalho de séries dummies não sazonais, ou seja, dummies em que o valor 1 é colocado em datas específicas fornecidas pelo usuário.

Ao ser acionada esta opção solicita o tipo de série a ser gerada: mensal, trimestral, diária ou quadrissemanal. Selecione o tipo desejado. A seguir é mostrada uma janela para que o usuário especifique, uma a uma, as datas nas quais a série terá valor um, como mostrado a seguir :



- Para inserir uma data, informe a data desejada e clique em Inserir.
- Para excluir uma data, clique na data e clique em Excluir.
- Para alterar uma data, clique na data e clique em Alterar.
- Clique em Limpar para apagar toda a lista de datas.

#### 4.21 Somar grupo de séries

Utilize esta opção para somar um conjunto de séries de modo que o resultado do cálculo seja uma série onde o valor de cada período é a soma dos valores das séries escolhidas no período.

Para usar esta opção, acione no menu as opções Cálculos-Somar grupo de séries e a seguir selecione as séries a serem somadas clicando em seus nomes.

Após selecionar as séries desejadas, clique em Ok para processar.

## 5. Ferramentas de Econometria


O ABIMAQ dados oferece recursos de estatística e econometria fundamentais para a elaboração de modelos econométricos e projeções :

- Estatísticas descritivas
- Correlação e correlograma
  - Correlações, autocorrelações, autocorrelações parciais
  - Correlograma, estatística Q de Ljung-Box
- Regressão linear múltipla
  - Coeficientes, erros padrão, estatísticas, erros auto-regressivos
  - Gráficos da série ajustada e do resíduo, matriz de covariância
- Testes de especificação e diagnóstico
  - Testes de coeficientes
  - Testes de resíduos
  - Testes de estabilidade
- Filtro de Hodrick-Prescott
- Teste de raiz unitária ADF
- Teste Granger-Causalidade
- X12-ARIMA

### 5.1 Estatísticas descritivas

Esta opção apresenta um conjunto de estatísticas descritivas para uma série e permite a geração de um histograma da distribuição de frequência.

Para acessar clique em Econometria no menu principal e a seguir clique em Estatísticas descritivas, como na figura abaixo :



A seguir a descrição das estatísticas disponíveis neste recurso :




<b>Média</b>	Valor médio da série (sensível a outliers)	$\xi = \sum x_t / N$
<b>Moda</b>	Ponto central da classe de maior frequência. Varia de acordo com o número de classes.	<b>Valor central da classe mais freqüente.</b>
<b>Mediana</b>	Ponto central da distribuição (pouco sensível a outliers)	<b>Valor central (ou média entre os dois pontos centrais se o número de observações for par)</b>
<b>Máximo e Mínimo</b>	Máximo (o maior) e mínimo (o menor) valor da série na amostra.	<b>Maior e menor valor.</b>
<b>Variância</b>	Medida de dispersão da série em relação à média	$\sum (x_t - \xi)^2 / (N-1) = S^2$
<b>Desvio padrão</b>	Raiz quadrada da variância = S. É uma medida de dispersão com dimensão comparável a da média, ou seja, está expresso na mesma unidade da série.	<b>S</b>
<b>Coefficiente de variação</b>	Medida de dispersão relativa normalizada pela média.	<b>S/ξ</b>
<b>Coefficiente de assimetria</b>	Medida da assimetria da distribuição. Na distribuição normal, simétrica, o coeficiente A é igual a zero. Um coeficiente A maior que zero indica uma cauda direita alongada. Se menor que zero indica uma cauda esquerda alongada.	$A = (1/N) * [\sum ((x_t - \xi) / se)^3]$ onde <b>se = S*((N-1)/N)<sup>1/2</sup></b> é a estimativa do desvio padrão sem correção para o viés de amostragem
<b>Curtose</b>	Medida do achatamento da distribuição. Na distribuição normal K é igual a 3. Se K for maior que 3 a distribuição é menos achatada que a normal. Se K for menor que 3 a distribuição é mais achatada.	$K = (1/N) * [\sum ((x_t - \xi) / se)^4]$
<b>Jarque-Bera</b>	Estatística para testar se a série tem distribuição normal, baseada em diferenças entre assimetria e curtose da distribuição da série em relação à normal	$JB = (N/6) * (A^2 + (K-3)^2 / 4)$
<b>Probabilidade JB</b>	É a probabilidade de não rejeitar a hipótese de normalidade. Se este valor for suficientemente pequeno, pode-se rejeitar a hipótese de normalidade.	<b>Prob(Qui-quadrado com 2 graus de liberdade)</b>

A probabilidade JB mostrada na janela de saída do teste é a probabilidade de que a estatística Jarque-Bera exceda (em valor absoluto) o valor observado se a hipótese nula de normalidade for verdadeira.



- ✓ Uma probabilidade JB pequena (isto é, um valor próximo de zero) significa que a hipótese de normalidade deve ser rejeitada.

No exemplo a seguir, existe probabilidade de 94.73% ( $100 \times (1 - 0,0573)$ ) de que a distribuição não seja normal, ou seja, a hipótese de normalidade deve ser rejeitada.

Também podemos concluir que a distribuição é ligeiramente assimétrica à esquerda e um pouco mais achatada que a da normal padrão.




A tabela com as estatísticas da série pode ser copiada para outros programas, tais como Microsoft Word ou Excel, ou impressa.

Para isso clique em  Copiar Tabela ou em  Imprimir Tabela.

O histograma (gráfico) da figura divide os valores da amostra (série) em um determinado número de classes (sub-intervalos) e indica o número de observações da série para cada classe.

Cada barra corresponde ao número de observações da série que se encontra na classe correspondente. No topo das barras são indicadas quantas observações da série existem no sub-intervalo (classe) correspondente.

Para aumentar o número de classes altere o valor em .

Para copiar ou imprimir o histograma clique em  ou em .

Para visualizar no histograma os percentuais das classes clique em .

## 5.2 Filtro de Hodrick-Prescott

O Filtro de Hodrick-Prescott é um método criado pelos economistas Robert Hodrick e Edward Prescott para obter uma série de tendência não linear suavizada.

É uma técnica muito usada em ciclos reais de negócios, para extrair a tendência de séries como a do PIB por exemplo. A série filtrada é mais sensível a flutuações de longo prazo do que de curto prazo. O ajuste de sensibilidade é feito no parâmetro de amortecimento  $\lambda$  descrito a seguir.

Seja  $Y_t$  o logaritmo da série original para  $t=1, 2, \dots, T$ . Considere que a série  $Y$  possui um componente de tendência  $\tau$  e um componente cíclico  $C$ , de modo que :

$$Y_t = \tau_t + C_t$$


Existe um componente de tendência que minimiza a equação a seguir, para um dado valor positivo do parâmetro  $\lambda$  :

$$\text{MIN} \sum_{t=1}^T (Y_t - \tau_t)^2 + \sum_{t=2}^{T-1} [(\tau_{t+1} - \tau_t) - (\tau_t - \tau_{t-1})]^2$$

O primeiro termo da equação é a soma dos desvios ao quadrado, que penaliza o componente cíclico. O segundo termo penaliza variações na taxa de crescimento do componente de tendência. Quanto maior for o valor do parâmetro de amortecimento  $\lambda$  maior é a penalidade.


Recomenda-se usar um parâmetro  $\lambda$  de 14400 para séries mensais, 1600 para trimestrais e 100 para anuais.

O Filtro de Hodrick-Prescott está disponível no ABIMAQdados no menu principal, em Econometria, como mostrado na figura a seguir.




Ao ser acionada, esta opção mostra uma janela que solicita a série a ser filtrada e o parâmetro de amortecimento. É possível também restringir o intervalo a ser considerado informando-se as datas inicial e final nos campos correspondentes.

Se apenas uma série for selecionada com o campo Gráfico marcado, será também mostrado um gráfico com a série original e a série filtrada.



Após clicar em Ok, o programa gera uma nova série e mostra o gráfico. A nova série tem o prefixo FHP.



### 5.3 Correlograma

Use esta opção para ver uma tabela numérica e um gráfico das autocorrelações e autocorrelações parciais de uma série.

A autocorrelação de uma série Y na defasagem K é definida por :

$$AC(K) = \frac{\sum_{t=K+1}^T [(Y_t - \xi_Y) * (Y_{t-k} - \xi_Y)]}{\sum_{t=1}^T [(Y_t - \xi_Y)^2]}$$


, onde  $\xi_Y$  é a média de Y

A autocorrelação é o coeficiente de correlação para valores da série separados por K períodos. Quando K é igual a zero o resultado é igual a 1.

- ❑ Se a AC(1) for diferente de zero então a série tem correlação serial de primeira ordem.
- ❑ Se AC(K) diminui mais ou menos geometricamente quando K aumenta, é um sinal que a série segue um processo auto-regressivo (AR).
- ❑ Se AC(K) cai a zero após um número pequeno de lags, é um sinal que a série segue um processo de médias móveis de baixa ordem (MA).

Para obter o correlograma, clique em Econometria – Correlograma, no menu principal.

Será mostrada uma janela como na figura abaixo :



Os campos Data Inicial e Data Final podem ser usados para definir o intervalo a ser considerado no correlograma. Se estes campos forem deixados em branco será considerado o intervalo completo da série.

Os ícones ao lado dos campos de data servem para apagar a data indicada e assim considerar a observação mais antiga (Data Inicial) ou mais recente (Data Final).

O campo Defasagem indica o numero de defasagens a ser mostrado no correlograma.

Selecione a opção Fixar intervalo se desejar manter um determinado intervalo para os próximos correlogramas.

As linhas tracejadas no gráfico das autocorrelações correspondem aos limites de dois desvios padrão.

- Se a autocorrelação estiver contida nestes limites então ela não é significativamente diferente de zero ao nível aproximado de 5% de significância.

A autocorrelação parcial de uma série Y na defasagem K, ACP(K), é estimada como sendo o coeficiente da regressão associado à variável independente  $Y_{t-k}$  considerando o seguinte modelo de regressão :

$$Y_t = cte + a_1 * Y_{t-1} + a_2 * Y_{t-2} + \dots + a_K * Y_{t-k}$$

$$ACP(K) = a_K$$

Ela é dita parcial porque mede a correlação entre observações separadas por K períodos, após remover o efeito das defasagens intermediárias.

Para séries temporais, uma grande parte da correlação entre  $Y_t$  e  $Y_{t-k}$  pode ser devida às correlações com as defasagens  $Y_{t-1}, Y_{t-2}, \dots, Y_{t-k-1}$ . A autocorrelação parcial remove a influência destes termos.

- Se o padrão da autocorrelação pode ser descrito como de ordem menor que K então a autocorrelação parcial na defasagem K será próxima de zero.

A análise das autocorrelações e das autocorrelações parciais deve levar em conta a estatística Q de Ljung-Box.

Esta estatística é aproximadamente distribuída como uma Qui-quadrado com K graus de liberdade se :

### Hipótese nula : Não existe autocorrelação até a ordem K

A coluna Prob mostra a probabilidade que a estatística Q seja significativa.


- ✓ Um valor pequeno de Prob sugere a rejeição da hipótese nula. Por exemplo, um valor de Prob menor que 0,05 indica que a probabilidade que exista autocorrelação até a ordem K é de 95%.

Os campos Data Inicial e Data Final podem ser usados para definir o intervalo da amostra.

Se não preenchidos o programa considera o maior intervalo que contenha todas as observações disponíveis das séries.

O campo Intervalo indica o número máximo de defasagens que serão considerados.

Uma vez selecionadas as séries de interesse, clique em Ok para processar. A figura abaixo ilustra um correlograma para a série mensal de Índice de Rentabilidade da SELIC :



Para copiar a saída para outros ambientes, imprimir a tabela ou abrir o correlograma no Excel, use os botões :



#### 5.4 Correlograma cruzado

Considere duas séries X e Y. Dado que :

$$\text{Variância de X : } \mathbf{Var(X)} = \sum (\mathbf{x_i} - \xi_x)^2 / (\mathbf{N-1})$$

$$\text{Variância de Y : } \mathbf{Var(Y)} = \sum (\mathbf{y_i} - \xi_y)^2 / (\mathbf{N-1})$$

, onde  $\xi_x$  e  $\xi_y$  são as médias de X e Y.

Define-se a Covariância entre X e Y como sendo :

$$\mathbf{Cov(X,Y)} = \sum [(\mathbf{x_i} - \xi_x) * (\mathbf{y_i} - \xi_y)] / (\mathbf{N-1})$$

A covariância dá uma medida de dispersão conjunta das duas séries. A partir daí deriva-se o conceito de correlação, que dá uma medida do grau de associação entre as duas séries.

$$\mathbf{Cor(X,Y)} = \mathbf{Cov(X,Y)} / [ \mathbf{Var(X)} * \mathbf{Var(Y)} ] =$$

$$\sum [(\mathbf{x_i} - \xi_x) * (\mathbf{y_i} - \xi_y)] / [(\sum (\mathbf{x_i} - \xi_x))^2 * (\sum (\mathbf{y_i} - \xi_y))^2]^{1/2}$$

É fácil verificar que:

$$\mathbf{-1} \leq \mathbf{Cor(X,Y)} \leq \mathbf{1}.$$

- Uma correlação positiva indica que o valor de Y tende a aumentar sempre que o valor de X aumenta.
- Uma correlação negativa indica que o valor de Y tende a diminuir sempre que o valor de X aumenta.
- Um valor zero indica que as séries não são correlacionadas, ou seja, a variação de X não afeta a variação de Y.

As linhas tracejadas no gráfico das correlações correspondem aos limites de dois desvios padrão.

Se a correlação estiver contida nestes limites então ela não é significativamente diferente de zero ao nível aproximado de 5% de significância.

O correlograma cruzado do ABIMAQ dados mostra a correlação entre X e Y e também as correlações entre X e as defasadas de Y e entre X e as adiantadas de Y.

Ao ser acionada esta opção mostra a janela da figura abaixo :

**Econometria - Correlograma cruzado**

Série a correlacionar :  
 Índice de Rentabilidade Nominal SELIC (Jul/94=100)  
 IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (Dez/93=100)  
**Var%1 Índice de Rentabilidade Nominal SELIC (Jul/94=100)**  
 Var%1 IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (Dez/93)

Séries a serem correlacionadas :  
 Índice de Rentabilidade Nominal SELIC (Jul/94=100)  
 IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (Dez/93=100)  
 Var%1 Índice de Rentabilidade Nominal SELIC (Jul/94=100)  
**Var%1 IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Ampliado (Dez/93)**


Data Inicial :   Data Final :

Fixar intervalo

Defasagens :

Os campos Data Inicial e Data Final podem ser usados para definir o intervalo da amostra. Se não preenchidos o programa considera o maior intervalo que contenha todas as observações disponíveis das séries.

Para o exemplo considerado obtém-se o seguinte correlograma cruzado :





No exemplo da figura o correlograma indica que a variação da SELIC é mais fortemente correlacionada com a variação do IPCA defasada de 6.

Para copiar a saída para outros ambientes, imprimir a tabela ou abrir o correlograma no Excel, use os botões :




## 5.5 Regressão

Esta opção processa uma regressão linear múltipla utilizando o método dos mínimos quadrados ordinários. São mostrados os coeficientes e estatísticas da regressão, podendo-se gerar gráficos da série ajustada contra observada e dos resíduos.

É possível também gerar na área de trabalho a série ajustada e a série do resíduo e realizar [testes de especificação e diagnóstico](#) (veja item 5.6).

### 5.5.1 Estimando uma regressão

A partir da opção Econometria do menu principal, selecione Regressão para obter uma janela que solicita a especificação das variáveis e parâmetros. O mesmo efeito é obtido clicando-se no ícone  da barra de ferramentas.

Para estimar uma regressão linear o primeiro passo é selecionar a Variável dependente e as Variáveis independentes.

O número de variáveis independentes não pode ser superior a cinquenta (50), sem considerar a Constante.

Especifique opcionalmente o intervalo a ser considerado na regressão nos campos Data Inicial e Data Final.

Caso não seja especificado o intervalo, o programa irá considerar o intervalo que vai desde a mais antiga até a mais recente observação disponível para as séries selecionadas.

**Dica:**

Marque a opção Fixar intervalo para manter o intervalo da última regressão processada nas próximas regressões.

As opções Gerar Série Ajustada e Gerar Série do Resíduo quando selecionadas criam na área de trabalho a série ajustada e a série de resíduo respectivamente, a partir dos coeficientes calculados pela regressão.

A opção Erros AR quando selecionada produz uma regressão com erros auto-regressivos. Neste caso são solicitados os termos auto-regressivos.

O campo Número de iterações é válido apenas para a regressão com erros auto-regressivos. Ele indica o número máximo de iterações do algoritmo até que haja convergência.

Para mais informações sobre a [regressão com erros AR](#) consulte o item 5.7

Após ter especificado os parâmetros, clique em Processar para obter a janela de saída, como mostrado na figura abaixo :

The screenshot shows a window titled 'Econometria - Regressão linear' with a dropdown menu for 'Opções adicionais'. The main content area displays the following information:



- Variável Dependente: FIESP - Nível de Utilização da Capacidade Instalada (%)
- Método: Mínimos Quadrados
- Data: 21/03/2011 Hora: 19:34
- Intervalo: de Fev/2001 a Jan/2011
- Número de observações: 120

Variáveis Independentes	Coefficiente	Erro Padrão	Estatística T	Valor P
CONSTANTE	26.30570	4.88822	5.38144	0.00000
Indústria de Transformaçã	0.06290	0.01637	3.84235	0.00020
Def1 FIESP - Nível de Utiliz	0.58576	0.07178	8.16017	0.00000
R-Quadrado	0.61845	Média var. dep.		80.553
R-Quadrado ajustado	0.61192	D.Padrão var. dep.		2.376
Erro Padrão da regressão	1.48025	Soma quadr.resíduos		256.36
Log Verossimilhança	-215.819	Durbin-Watson		1.72888
Critério de Akaike	3.64698	Critério de Schwarz		3.71667
Estatística F	94.821	Prob(F)		0.00000

At the bottom of the window, there are five buttons: Copiar, Imprimir, Gráficos, Abrir no Excel, and Ok.

Para retornar à janela inicial de especificação da regressão, clique em Ok.

**Dica:**

Para rodar uma nova regressão com outras séries e intervalo diferente do intervalo da regressão anterior, clique nos botões de setas ao lado das datas para apagar as datas e considerar a data inicial mais antiga  e/ou a data final mais recente .

### 5.5.2 Opções adicionais


A saída da regressão pode ser transferida para outros ambientes ou impressa : clique em Copiar para transferir para outro programa.

Clique em Editar-Colar no outro programa) ou em Imprimir para imprimi-la.


O botão Gráficos gera dois gráficos superpostos que servem para avaliar visualmente a qualidade do ajustamento e o comportamento dos resíduos.

Assim a qualidade da aderência da série ajustada sobre a série original pode ser avaliada graficamente, assim como a evolução temporal dos resíduos, que por hipótese deve seguir uma distribuição de probabilidade normal com média zero e variância um.

O primeiro gráfico apresenta os resíduos da regressão:




O segundo apresenta a série observada e a série ajustada:



Note-se que esses gráficos podem ser livremente modificados, copiados ou impressos. Para mais informações sobre os recursos gráficos disponíveis, consulte o tópico Gráficos (veja item 3.8).

O botão **Opções adicionais**, que aparece na parte superior, aciona um menu de opções. A partir deste menu é possível obter outras janelas de saída úteis para avaliar a qualidade da especificação escolhida.



A primeira opção, **Tabela : série original, ajustada e resíduo**, leva a uma tabela com os valores originais e ajustados da variável dependente e os resíduos da regressão.

A tabela inclui também os valores dos resíduos divididos pelo erro padrão da regressão (EPR), o que corresponde à raiz quadrada da variância estimada dos resíduos.

Essa medida, indicada como "Resíduo/EPR", é útil para identificar *outliers* entre os resíduos (p.ex. usando como critério valores maiores que 2).

	Original	Ajustada	Resíduo	Resíduo/EPR
Jul/10	83.207	83.086	0.121	0.082
Ago/10	84.047	83.026	1.021	0.690
Set/10	83.662	83.525	0.137	0.092
Out/10	84.325	83.253	1.072	0.724
Nov/10	83.957	83.734	0.223	0.151
Dez/10	81.265	83.460	-2.195	-1.483
Jan/11	79.441	81.913	-2.472	-1.670

Copiar    Imprimir    Abrir no Excel    Retornar

Também é possível obter a matriz de covariância dos coeficientes. A tabela de saída com a matriz de covariância pode ser impressa, copiada para outros ambientes ou aberta diretamente no Excel.

Matriz de covariância dos coeficientes			
Variáveis Independentes			
	β1	β2	β3
β1	23.89473	0.02746	-0.33474
β2	0.02746	0.00027	-0.00071
β3	-0.33474	-0.00071	0.00515

Copiar    Imprimir    Abrir no Excel    Retornar

### 5.5.3 Interpretando a regressão

O modelo básico de regressão linear múltipla com N observações, uma constante e (k-1) variáveis independentes é:

$$Y(t) = \beta_0 + \beta_1 * X_1(t) + \dots + \beta_n * X_{k-1}(t) + \varepsilon(t)$$

, onde:

$t$  é o marcador de tempo, variando de 1 até N,

$Y(t)$  é o valor da variável dependente no período t,

$\beta_0$  é o termo constante,

$X_j(t)$  é o valor da j-ésima variável independente no período t, com j variando de 1 a (k-1),

$\beta_j$  é o j-ésimo coeficiente associado à k-ésima variável independente,

$\varepsilon(t)$  é resíduo ou distúrbio aleatório no período t.

Em termos de notação matricial, isto equivale a:

$$Y = X\beta + \varepsilon$$

, onde  $Y$  é um vetor de dimensão N contendo as observações da variável dependente,  $\beta$  é um vetor de dimensão k contendo a constante e os coeficientes das (k-1) variáveis independentes,  $X$  é uma matriz de dimensão (N x k) contendo todas as observações das variáveis independentes (inclusive uma coluna só com valores iguais a um para a constante) e  $\varepsilon$  é um vetor de dimensão N contendo os distúrbios aleatórios.

O método dos mínimos quadrados ordinários produz o vetor  $b$  como estimativa para o vetor teórico dos coeficientes  $\beta$  pela fórmula:

$$b = (X'X)^{-1} (X'Y)$$

Além dos coeficientes são também mostradas na janela de saída diversas estatísticas úteis para a análise do modelo adotado.

A coluna **Erro padrão** apresenta estimativas para os desvios padrão das distribuições dos coeficientes e seus valores permitem medir a confiança estatística que se pode ter com relação a essas estimativas:

- Quanto maiores forem os erros padrão, menor a confiança que se pode ter nos valores estimados. Se os resíduos forem normalmente distribuídos, existe aproximadamente 95% de probabilidade que cada coeficiente estimado esteja no intervalo entre dois erros padrão.

Os erros padrão podem ser obtidos tomando-se a raiz quadrada dos termos da diagonal da matriz de covariância dos coeficientes, definida por:

$$\text{Var}(b) = s^2 (X'X)^{-1}$$

,sendo  $s^2$  a soma dos quadrados dos resíduos dividida pelos graus de liberdade da regressão (isto é, número de observações menos o número de coeficientes estimados):

$$s^2 = e'e / (N-k)$$

Note-se que  $e$  é o vetor de resíduos observados (que são as realizações observadas dos resíduos teóricos  $\epsilon$ ):

$$e = Y - Xb$$

A coluna **Estatística T** apresenta os resultados das divisões de cada coeficiente por seu respectivo erro padrão.

Sabe-se que quando os distúrbios aleatórios da regressão seguem uma distribuição normal, essas estatísticas seguem uma distribuição t de Student.

Com base nos valores conhecidos dessa distribuição é possível realizar testes de hipótese sobre os valores de determinado coeficiente.

**Hipótese nula** : o valor teórico do coeficiente é igual a zero

A coluna **Valor P** está associada ao nível de significância da estimativa (que é igual a um menos este valor). Quanto menor for seu valor, maior o nível de significância da estimativa e maior a confiança que se pode ter de que o coeficiente teórico não é igual a zero.

- ✓ Se o valor-P for menor do que 0,05 a hipótese nula pode ser rejeitada com um grau de certeza de 95%, se a distribuição dos resíduos for normal.

A tela de saída da regressão também apresenta outras estatísticas úteis:

**R-Quadrado** é uma medida do grau de proximidade entre os valores estimados e observados da variável dependente dentro da amostra utilizada para estimar a regressão, sendo portanto uma medida do sucesso da estimativa.

Pode ser interpretado (mas só quando a regressão inclui uma constante) como o percentual da variância da variável dependente que é explicada pelas variáveis independentes. O R-quadrado é calculado como :

$$R^2 = 1 - [e'e / (y_m' y_m)]$$

, onde  $y_m$  é o vetor de observações da variável dependente transformadas para desvios em relação à média, isto é, o termo correspondente ao período t deste vetor é definido com

$$y_m(t) = y(t) - (1/N) * \sum_{j=1}^{j=N} y(j)$$

- ✓  $R^2$  é próximo de 1 se o ajuste da regressão é perfeito ou próximo de zero caso contrário.

**R-Quadrado ajustado** é uma medida semelhante ao R-quadrado mas que, ao contrário deste, não aumenta com a inclusão de variáveis independentes não significativas.

Dessa forma evita-se o problema característico do R-quadrado, que tende a aumentar sempre que são adicionadas novas variáveis independentes, mesmo que contribuam pouco para o poder explicativo da regressão. O R-quadrado ajustado é calculado como :

$$\bar{R}^2 = 1 - [(1 - R^2) * (N-1) / (N-k)]$$

**Soma dos quadrados dos resíduos** é uma medida útil para vários cálculos estatísticos, sendo definido como:

$$SQR = e'e$$

**Erro padrão da regressão** é a raiz quadrada da variância estimada dos resíduos e indica o grau de dispersão dos erros de previsão dentro da amostra na hipótese de normalidade. O erro padrão da regressão é calculado como:

$$s = \sqrt{[SQR / (N-k)]}$$

**Média e Desvio Padrão da variável dependente** são medidas relativas à posição e formato da distribuição da variável dependente que se está tentando explicar na análise de regressão.

O erro padrão da variável dependente pode ser calculado a partir do vetor de observações da variável dependente transformadas para desvios em relação à média ( $y_m$ ), como:

$$s_y = \sqrt{[(y_m' y_m) / (N-1)]}$$

**Durbin-Watson** é uma medida do grau de correlação serial de ordem um (ou AR(1)) dos resíduos. Pode ser calculado como:

$$DW = \sum_{t=2}^{t=N} (e_t - e_{t-1})^2 / (SQR)$$

- Como regra de bolso, admite-se um DW menor do que 1,5 como evidência de correlação serial positiva e um DW maior do que 2,5 como evidência de correlação serial negativa.

Pode-se derivar do DW uma estimativa para o coeficiente de correlação serial dos resíduos, pois:

$$\rho \approx 1 - 0,5 * DW \quad \text{aproximadamente, se } e_t = \rho * e_{t-1}$$

**Log Verossimilhança** é o valor do logaritmo da função de verossimilhança (na hipótese de erros com distribuição normal) calculado para os valores estimados dos coeficientes.

Esta estatística serve para testes de razão de verossimilhança, que avaliam a diferença entre seus valores para versões com restrição e sem restrição da equação de regressão.

A estatística log verossimilhança (L) é calculada por:

$$L = - (N/2) * (1 + \log(2\pi) + \log(SQR/N))$$

,sendo SQR a soma dos quadrados dos resíduos e N o número de observações.

**Critério de Informação de Akaike** é uma estatística freqüentemente utilizada para a escolha da especificação ótima de uma equação de regressão no caso de alternativas não aninhadas.

Dois modelos são ditos não aninhados quando não existem variáveis independentes comuns aos dois.

- ✓ Quando se quer decidir entre dois modelos não aninhados, o melhor é o que produz o menor valor do critério de Akaike

Por exemplo, o número de defasagens a serem incluídas numa equação com defasagens distribuídas pode ser indicado pela seleção que produz o menor valor do critério de Akaike.

O critério de Akaike (AIC) é definido como:

$$AIC = 2 * (k-L) / N$$

, onde L é a estatística log verossimilhança, N o número de observações e k o número de coeficientes estimados (incluindo a constante).

**Critério de Schwarz** é uma estatística semelhante ao critério de Akaike com a característica de impor uma penalidade maior pela inclusão de coeficientes adicionais a serem estimados. O critério de Schwarz (SIC) é definido como:

$$SIC = (k * \log(N) - 2 * L) / N$$

**Estatística F** é a estatística utilizada para testar a hipótese de que todos os coeficientes da regressão (excluindo a constante) são nulos. Pode ser calculada como:

$$F = [ R^2 / (k-1) ] / [ (1 - R^2) / (N-k) ]$$

Na hipótese de que os resíduos teóricos têm distribuição normal, essa estatística tem uma distribuição F com (k-1) graus de liberdade no numerador e (N-k) graus de liberdade no denominador.

**Hipótese nula** : o valor teórico de todos os coeficientes (excluindo a constante) é igual a zero

Para testar a hipótese nula usaremos a Prob(F), descrita a seguir.

**Prob(F)** é o nível de significância associado à estatística F calculada.



- ✓ Se  $\text{Prob}(F)$  for menor do que um determinado nível de significância, digamos 5%, a conclusão é que podemos rejeitar a hipótese nula.

Note-se que como a estatística  $F$  é usada para testar uma hipótese conjunta, ela pode ser altamente significativa mesmo quando todas as estatísticas- $t$  individuais forem insignificantes.

## 5.6 Testes de regressão

O uso da econometria para a pesquisa empírica é sempre um processo de tentativa e erro. É necessário inicialmente escolher a especificação de uma relação matemática entre várias séries, que podem ter sido selecionadas no banco de dados ou produzidas por transformações lineares ou não-lineares de outras séries (como logaritmo ou taxa de variação percentual).

A relação pode incluir uma estrutura dinâmica, especificando que determinadas variáveis entram com defasagens. Nesta etapa inicial de especificação o pesquisador pode basear-se em princípios teóricos ou na sua experiência pessoal.

Depois de especificada e estimada a regressão, o passo seguinte consiste numa bateria de testes que permitam avaliar a qualidade da especificação escolhida sob diversos aspectos. Segundo Hendry (1980), "as três regras de ouro da econometria são testar, testar e testar".

A partir do resultado dos diversos testes pode parecer interessante rever a especificação inicial e, neste caso, toda a bateria de testes é repetida mais uma vez. Em algum momento (com um pouco de sorte) encontra-se uma especificação que resista bem a todos os testes e pareça fazer sentido do ponto de vista da teoria e da experiência prévia do pesquisador.

Neste ponto o processo de pesquisa empírica atingiu o seu objetivo: uma representação empírica exata da relação matemática entre determinadas variáveis. Os procedimentos de teste partem da definição de uma "hipótese nula" a ser testada. O resultado do teste é composto pelos valores amostrais de uma ou mais estatísticas de teste e de probabilidades a elas associadas (ou valores- $p$ ).

A essência de um teste é estimar a probabilidade, na suposição de que a hipótese nula é verdadeira, de se obter um valor teórico para a estatística utilizada que seja maior ou igual (em valor absoluto) que a estatística amostral observada.

Um valor pequeno para essa probabilidade sugere a rejeição da hipótese nula. Por exemplo, uma probabilidade (ou valor- $p$ ) entre 0,05 e 0,01 indica que a hipótese nula pode ser rejeitada ao nível de significância de 5% mas não ao nível de significância de 1%.

Os testes de regressão podem ser acessados através do botão Diagnósticos que aparece na parte superior da janela de saída da regressão, e são de três tipos: de coeficientes, de resíduos e de estabilidade.

### 5.6.1 Testes de coeficientes

O ABIMAQ dados disponibiliza três tipos de testes sobre os coeficientes de uma regressão: teste de variável omitida, teste de variável redundante e teste Wald. Para processar os testes clique no botão Opções adicionais, na parte superior da janela de saída.

### 5.6.1.1 Variável Omitida

Este teste determina se uma ou mais variáveis omitidas de uma regressão deveriam ter sido incluídas ou não. O critério é examinar se as variáveis omitidas teriam uma contribuição significativa na explicação da variável dependente, ou seja, se são significantes.

**Hipótese nula** : as variáveis omitidas não são significantes

O programa gera uma regressão auxiliar incluindo as variáveis omitidas e mostra uma saída de regressão que inclui as estatísticas F e Log Razão Verossimilhança. São também mostradas as probabilidades associadas.

- ✓ Um valor pequeno para essas probabilidades sugere a rejeição da hipótese nula. Um valor menor que 0,05 indica que a probabilidade que as variáveis omitidas sejam significantes é de 95%.

Considere o seguinte exemplo de especificação :

Variável dependente (**Y**) : Industria Geral s/ ajuste (02=100)

Variáveis independentes :

**C** : Constante

**X1** : Industria Extrativa s/ ajuste (02=100)

Econometria - Regressão linear				
Opções adicionais ▾				
Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)				
Método : Mínimos Quadrados				
Data : 22/03/2011 Hora : 11:54				
Intervalo : de Jan/2002 a Jan/2011				
Número de observações : 109				
Variáveis Independentes	Coefficiente	Erro Padrão	Estatística T	Valor P
CONSTANTE	32.14859	3.92990	8.18051	0.00000
Indústria Extrativa - s/ Ajuste	0.65855	0.03126	21.06602	0.00000
R-Quadrado	0.80573	Média var. dep.		114.132
R-Quadrado ajustado	0.80391	D.Padrão var. dep.		12.882
Erro Padrão da regressão	5.70454	Soma quadr.resíduos		3481.97
Log Verossimilhança	-343.453	Durbin-Watson		0.94464
Critério de Akaike	6.33858	Critério de Schwarz		6.38796
Estatística F	443.777	Prob(F)		0.00000

Copiar    Imprimir    Gráficos    Abrir no Excel    Ok

Para ilustrar, vamos testar se outra variável **X2** deveria ser ou não incluídas na regressão, onde X2 é a série Industria de Transformação s/ ajuste (02=100).

**Econometria - Regressão linear**

Opções adicionais ▾

- Tabela : série original, ajustada e resíduo
- Matriz de variância-covariância
- Testes de coeficientes ▸
  - Variável omitida
  - Variável redundante
  - Teste Wald
- Testes de resíduos
- Testes de estabilidade
- Série ajustada ex-ante

		Estadística T	Valor P	
		3.92990	8.18051	0.00000
		0.03126	21.06602	0.00000
R-Quadrado	0.80573	Média var. dep.	114.132	
R-Quadrado ajustado	0.80391	D.Padrão var. dep.	12.882	
Erro Padrão da regressão	5.70454	Soma quadr.resíduos	3481.97	
Log Verossimilhança	-343.453	Durbin-Watson	0.94464	
Critério de Akaike	6.33858	Critério de Schwarz	6.38796	
Estatística F	443.777	Prob(F)	0.00000	

Copiar   
 Imprimir   
 Gráficos   
 Abrir no Excel   
 Ok

A hipótese nula do teste é que a variável omitida não é significativa (e que, portanto, não deveria mesmo ter sido incluída). Em outras palavras, a hipótese nula é de que não houve omissão da variável considerada.

Para realizar o teste é necessário que a variável cuja omissão está sendo testada já se encontre na área de trabalho.

É necessário também que essa variável disponha de observações para todo o intervalo de tempo da regressão. Caso contrário será necessário redefinir o intervalo para que o teste possa ser realizado.

**Teste de Variável Omitida**

Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)  
 Indústria Extrativa - s/ Ajuste (02=100)  
**Indústria de Transformação - s/ Ajuste (02=100)**

Processar   
 Retornar

Para realizar o teste, o ABIMAQdados roda uma regressão auxiliar incluindo as variáveis omitidas e mostra uma nova janela de saída. São apresentadas nesta janela as estatísticas F e de razão de verossimilhança com as suas respectivas probabilidades (valores-p).

A estatística F é construída comparando-se as somas dos quadrados dos resíduos da regressão original ( $S_o$ ) e da regressão auxiliar ( $S_a$ ), que inclui a variável omitida:

$$F = [(S_o - S_a) / (K_a - K_o)] / [S_a / (N - K_a)]$$

,sendo N o número de observações,  $K_o$  o número de parâmetros da regressão original e  $K_a$  o número de parâmetros da regressão auxiliar, sempre contando a constante.

Se a hipótese nula for verdadeira e os resíduos teóricos forem independentes e com distribuição normal, a estatística F tem uma distribuição F com  $(K_a - K_o)$  graus de liberdade no numerador e  $(N - K_a)$  graus de liberdade no denominador.

A estatística Log Razão de Verossimilhança (LRV) compara as log verossimilhanças da regressão original ( $L_o$ ) e da regressão auxiliar ( $L_a$ ):

$$LRV = -2*(L_o - L_a)$$

Se a hipótese nula for verdadeira a estatística LVR converge assintoticamente para uma distribuição qui-quadrado com  $(K_a - K_o)$  graus de liberdade.

Teste de Variável Omitida			
Estatística F	2.8E+0008	Prob(F)	0.00000
Log Razão Verossimilhança	1575.5141	Prob(LRV)	0.00000
Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)			
Método : Mínimos Quadrados			
Data : 22/03/2011 Hora : 12:03			
Intervalo : de Jan/2002 a Jan/2011			
Número de observações : 109			

No exemplo apresentado o teste rejeita a hipótese nula de que o conjunto das variáveis omitidas têm coeficientes nulos ao nível de significância de 5% e ao nível de significância de 1%.

Em outras palavras, o resultado do teste indica que a variável X2 adiciona uma contribuição significativa à explicação da variável dependente.

### 5.6.1.2 Variável Redundante

Este teste determina se uma ou mais variáveis da regressão podem ser excluídas sem maiores conseqüências.

**Hipótese nula** : as variáveis selecionadas são redundantes

A hipótese nula é que os coeficientes das variáveis selecionadas na regressão não são todos estatisticamente diferentes de zero. Se a hipótese for rejeitada as variáveis não são redundantes, isto é, não podem ser excluídas da regressão sem comprometer o nível de explicação da variável dependente.

Para exemplificar, vamos considerar a regressão do item anterior mas com a inclusão da variável X2 - Indústria de Transformação s/ ajuste (02=100).

O objetivo é testar se X2 é ou não redundante na regressão considerada.

**Econometria - Regressão linear**

Opções adicionais ▾

Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)

Método : Mínimos Quadrados

Data : 22/03/2011 Hora : 12:06

Intervalo : de Jan/2002 a Jan/2011

Número de observações : 109


Variáveis Independentes	Coefficiente	Erro Padrão	Estatística T	Valor P
CONSTANTE	0.00450	0.00366	1.23085	0.22110
Indústria Extrativa - s/ Ajuste	0.04952	0.00005	1017.47271	0.00000
Indústria de Transformação	0.95045	0.00007	14169.51706	0.00000
R-Quadrado	1.00000	Média var. dep.		114.132
R-Quadrado ajustado	1.00000	D.Padrão var. dep.		12.882
Erro Padrão da regressão	0.00416	Soma quadr.resíduos		0.00
Log Verossimilhança	444.304	Durbin-Watson		2.23907
Critério de Akaike	-8.09733	Critério de Schwarz		-8.02326
Estatística F	5.2E+08	Prob(F)		0.00000

Copiar   
 Imprimir   
 Gráficos   
 Abrir no Excel   
 Ok


O programa gera uma regressão auxiliar excluindo as variáveis que estão sendo testadas e mostra uma saída de regressão que inclui as estatísticas F e Log Razão Verossimilhança. São também apresentadas as probabilidades a elas associadas.

- ✓ Um valor pequeno para essas probabilidades sugere a rejeição da hipótese nula. Um valor menor que 0,05 indica que a probabilidade que as variáveis selecionadas não sejam redundantes é de 95%.

Para realizar o teste clique na opção Variável redundante, como na figura abaixo :



A seguir selecione a variável a testar, como mostrado na figura abaixo :



A figura a seguir mostra a janela de saída do teste :

Teste de Variável Redundante			
Estatística F	2.8E+0008	Prob(F)	0.00000
Log Razão Verossimilhança	1575.5141	Prob(LRV)	0.00000
Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)			
Método : Mínimos Quadrados			
Data : 22/03/2011 Hora : 12:29			
Intervalo : de Jan/2002 a Jan/2011			
Número de observações : 109			

A construção da estatística F e da estatística de razão de verossimilhança é semelhante à utilizada no teste de variável omitida.

Todavia temos aqui uma inversão dos papéis da regressão original e da regressão auxiliar (por exemplo, na estatística F troque So por Sa e Ko por Ka, e vice-versa).

No exemplo apresentado o teste rejeita a hipótese nula de que a variável selecionadas é redundantes mesmo ao nível de significância de 1%. Ou seja, pode-se aceitar a hipótese alternativa de que a variável não é redundante e, portanto, de que deveria estar mesmo incluída na regressão.

Em outras palavras, como a variável X2 adiciona uma contribuição significativa à explicação da variável dependente, sua inclusão é justificada.

### 5.6.1.3 Wald

O teste Wald é usado para examinar restrições impostas aos coeficientes da regressão (hipótese nula). Ele calcula uma estatística de teste (Wald-Quadrado) que mede a eficiência das estimativas dos coeficientes da regressão original em satisfazer as restrições da hipótese nula.

Considere o [modelo básico de regressão linear múltipla](#) (veja item 5.5.3) em notação matricial :  $\mathbf{Y} = \mathbf{X} \boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$ , onde  $\boldsymbol{\beta}$  é um vetor de  $\mathbf{k}$  parâmetros a serem estimados.

Seja  $\mathbf{R}$  uma matriz  $\mathbf{q} \times \mathbf{k}$  conhecida, onde  $\mathbf{q}$  é o número de restrições lineares da hipótese nula e seja  $\mathbf{I}$  um vetor de tamanho  $\mathbf{q}$ . Então :

$$\text{Hipótese nula : } \mathbf{R} \boldsymbol{\beta} = \mathbf{I}$$

Para uma regressão com  $\mathbf{k}$  coeficientes estimados, queremos testar a hipótese de que o sistema de equações lineares (restrições) abaixo possa ser aceito a um certo nível de significância.

$$\mathbf{R}_{11} * \mathbf{a}_1 + \mathbf{R}_{21} * \mathbf{a}_2 + \dots + \mathbf{R}_{k1} * \mathbf{a}_k = \mathbf{I}_1$$

$$\mathbf{R}_{12} * \mathbf{a}_1 + \mathbf{R}_{22} * \mathbf{a}_2 + \dots + \mathbf{R}_{k2} * \mathbf{a}_k = \mathbf{I}_2$$

$$\dots$$

$$\mathbf{R}_{1q} * \mathbf{a}_1 + \mathbf{R}_{2q} * \mathbf{a}_2 + \dots + \mathbf{R}_{kq} * \mathbf{a}_k = \mathbf{I}_q$$

, onde  $\mathbf{R}_{ij}$  é o  $i$ -ésimo parâmetro da  $j$ -ésima restrição na matriz

A estatística Wald de teste é calculada pela equação abaixo, em notação matricial :

$$\mathbf{W} = (\mathbf{R} \mathbf{b} - \mathbf{r})' (\mathbf{s}^2 \mathbf{R} (\mathbf{X}' \mathbf{X})^{-1} \mathbf{R})^{-1} (\mathbf{R} \mathbf{b} - \mathbf{r})$$

, onde **b** é o vetor dos parâmetros estimados sem restrição

Se a hipótese nula for verdadeira, a estatística W tem uma distribuição assintótica Qui-quadrado com q graus de liberdade.

Na hipótese em que os erros  $\epsilon_i$  são independentes e normalmente distribuídos, a estatística F é calculada da seguinte maneira :

$$F = [ ( e'e - u'u ) / q ] / [ ( u'u ) / ( N-k ) ] = W/q$$

, onde **e** é o vetor de resíduos da regressão com restrições

**u** é o vetor de resíduos da regressão sem restrições

A estatística F compara a soma dos quadrados dos resíduos da regressão com restrições com a soma dos quadrados dos resíduos da regressão sem restrições. Se as restrições são válidas, deve haver pouca diferença e conseqüentemente o valor da estatística F deve ser baixo.

O programa também calcula as probabilidades Prob(Wald) e Prob(F), usadas para testar a validade da hipótese nula.

Para processar o teste Wald clique em Opções adicionais na janela de saída da regressão e selecione Testes de coeficientes - Wald.

O teste só é válido para regressões com número de independentes maior ou igual a dois. Se o número de variáveis independentes for maior que dois, será solicitado o número de restrições aos coeficientes.

Informe o número de restrições desejado e clique em Ok. Para o caso de duas variáveis independentes, o programa considera uma restrição. Para exemplificar, considere o nosso exemplo básico.

$$Y = C + a_1 * X_1 + a_2 * X_2 \quad , \text{ onde}$$

**Y** : Industria Geral (2002=100)

**C** : Constante

**X1** : Indústria Extrativa (2002=100)

**X2** : Industria de Transformacao (2002=100)

A partir das estimativas obtidas pela regressão, vamos testar se a soma dos coeficientes **a1** e **a2** é igual a um.

Logo nossa restrição é **a1 + a2 = 1**.

Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)				
Método : Mínimos Quadrados				
Data : 22/03/2011 Hora : 12:06				
Intervalo : de Jan/2002 a Jan/2011				
Número de observações : 109				
Variáveis Independentes	Coefficiente	Erro Padrão	Estatística T	Valor P
CONSTANTE	0.00450	0.00366	1.23085	0.22110
Indústria Extrativa - s/ Ajuste	0.04952	0.00005	1017.47271	0.00000
Indústria de Transformaçã	0.95045	0.00007	14169.51706	0.00000



No teste Wald o programa solicita as restrições em uma matriz onde as linhas correspondem às restrições e as colunas correspondem aos coeficientes. Cada célula corresponde a um parâmetro  $R_{ij}$  do nosso sistema de equações. A última coluna (Intercepto) deve conter o valor do lado direito da equação.

No nosso exemplo a matriz deve ser preenchida como na figura a seguir. Neste caso  $R_{11} = 1$ ,  $R_{21} = 1$  e  $I_1 = 1$  :

	Extrativa Mine	Industria de T	Intercepto
1ª	1	1	1

Após o preenchimento das células da matriz, clique em Ok para obter a janela de saída. Neste exemplo obtivemos o seguinte resultado :

Teste Wald			
Estatística F	0.987	Prob(F)	0.32263
Wald Qui-Quadrado	0.987	Prob(Wald)	0.32037
Variável Dependente : Cmb- Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)			
Coeficientes das Variáveis Independentes :			
B1: Indústria Extrativa - s/ Ajuste (02=100)			
B2: Indústria de Transformação - s/ Ajuste (02=100)			
Restrições:			
1.0000 = +1*B1 +1*B2			

Como o exemplo considera apenas uma restrição, as estatísticas F e Wald se igualam. Os valores relativamente pequenos das probabilidades Prob(F) e Prob(Wald) sugerem a rejeição da hipótese nula, ou seja, existe probabilidade em torno de 78% que a soma dos coeficientes não seja igual a um.

## 5.6.2 Testes de resíduos

O ABIMAQ dados disponibiliza cinco tipos de testes sobre os resíduos de uma regressão: normalidade, heteroscedasticidade de White, White excluindo termos cruzados, heteroscedasticidade autoregressiva condicional (ARCH) e correlação serial de Breusch e Godfrey.

### 5.6.2.1 Normalidade

Em geral os testes existentes para modelos de regressão só são válidos em amostras pequenas quando se assume que os distúrbios aleatórios têm distribuição normal.

É verdade que mesmo sem a hipótese de normalidade, o uso de muitos testes ainda pode ser justificado em amostras grandes com base em resultados



assimptóticos, mas há sempre que se ter cuidados com a possibilidade de viés em amostras pequenas.

A normalidade dos resíduos pode ser testada utilizando o recurso de [estatísticas descritivas](#) (veja item 5.1) para a série dos resíduos estimados na regressão.

Para exemplificar vamos considerar a regressão do modelo abaixo :

Variável dependente (**Y**) : Industria Geral s/ ajuste (02=100)

Variáveis independentes :

**C** : Constante

**X1** : Industria Extrativa s/ ajuste (02=100)

Para usar este teste, proceda conforme indicado na figura a seguir.


Econometria - Regressão linear	
Opções adicionais ▾	
Tabela : série original, ajustada e resíduo	Ajuste (02=100)
Matriz de variância-covariância	
Testes de coeficientes	
Testes de resíduos	Teste de Normalidade
Testes de estabilidade	Correlograma do resíduo
Série ajustada ex-ante	Correlograma do resíduo quadrado
	White heteroscedasticidade
	White sem termos cruzados
R-Quadrado	0.80573
R-Quadrado ajustado	0.80391
Erro Padrão da regressão	5.70454
	ARCH
	Breusch-Godfrey
	or P
	00000
	00000
	14.132
	2.882
	481.97

Se os resíduos têm distribuição normal, seu histograma deve ter a conhecida forma de sino e a estatística de Jarque-Bera não deve ser significativa.

A [estatística Jarque-Bera](#) é baseada nas diferenças entre os coeficientes de assimetria e curtose da distribuição observada da série e da distribuição normal teórica.

Ela serve para testar a hipótese nula de que a amostra foi extraída de uma distribuição normal.

A figura abaixo ilustra a saída do teste de normalidade do resíduo :




Sob a hipótese nula de uma distribuição normal, a estatística Jarque-Bera tem distribuição qui-quadrado com 2 graus de liberdade.

A probabilidade JB apresentada na janela de saída do teste é a probabilidade de que a estatística Jarque-Bera exceda (em valor absoluto) o valor observado se a hipótese nula de normalidade dos resíduos for verdadeira.


- ✓ Uma probabilidade pequena (isto é, um valor de probabilidade JB próxima de zero) significa que a hipótese de normalidade deve ser rejeitada.

### 5.6.2.2 Correlograma do resíduo

Esta opção apresenta as autocorrelações e autocorrelações parciais dos resíduos da equação estimada para um número especificado de defasagens.



É mostrada uma janela que solicita o número de defasagens (K) a ser considerado. Informe o número desejado e clique em Ok.



### 5.6.2.3 Correlograma do resíduo quadrado

Apresenta as autocorrelações e autocorrelações parciais dos resíduos ao quadrado para um número especificado de defasagens.

Estes resultados podem ser usados para verificar heteroscedasticidade condicional autoregressiva (ARCH) nos resíduos (veja item 5.6.2.6). Quando existe ARCH a magnitude dos resíduos aparenta estar relacionada à magnitude de resíduos recentes.

Se não existe ARCH nos resíduos, as autocorrelações e as autocorrelações parciais devem ser zero para todos os lags e a estatística Q não deve ser significativa.

Após selecionar esta opção, informe o número de defasagens (K) a considerar, conforme o item anterior, para ver o correlograma.

### 5.6.2.4 White Heteroscedasticidade

Uma das hipóteses do modelo de regressão é a de homocedasticidade, isto é, a de que a variância teórica do termo de distúrbio aleatório, condicional em relação às variáveis independentes, seja constante.

Quando a variância teórica (não observável) do distúrbio aleatório muda ao longo de diferentes segmentos do intervalo de tempo considerado ou em função de variáveis independentes temos o caso de heteroscedasticidade.

Neste caso os estimadores de mínimos quadrados deixam de ser estimadores lineares não-tendenciosos ótimos (BLUE) e perdem sua eficiência assintótica. Além disso, todos os testes de hipóteses baseados em estatísticas t, F e Qui-quadrado deixam de ser válidos.

**Hipótese nula** : não há heteroscedasticidade

Para exemplificar vamos considerar a regressão do modelo abaixo :

Variável dependente (**Y**) : Industria Geral s/ ajuste (02=100)


Variáveis independentes :

**C** : Constante

**X1** : Industria Extrativa s/ ajuste (02=100)

**X2** : Industria de Transformação s/ ajuste (02=100)

Para processar este teste, proceda como mostrado na figura a seguir.



O teste foi motivado pela observação por White (1980) de que a hipótese de homocedasticidade pode ser substituída pela hipótese mais fraca de que os quadrados dos resíduos teóricos são não correlacionados com todas as variáveis independentes, seus quadrados e seus produtos cruzados.

Partindo de uma regressão original, como por exemplo:

$$y = c + a_1 X_1 + a_2 X_2 + e$$

o teste gera uma regressão auxiliar da forma:

$$e^2 = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_1^2 + b_4 X_2^2 + b_5 (X_1 X_2)$$

A regressão auxiliar inclui o quadrados dos resíduos estimados como variável dependente e também adiciona ao conjunto de variáveis independentes da regressão original os seus quadrados e todos os seus produtos cruzados.

Note-se que a regressão auxiliar sempre incorpora uma constante, mesmo quando esta não está presente na regressão original.

Alternativamente podemos entender a regressão auxiliar como resultado da adição ao conjunto de variáveis independentes de uma nova variável igual ao quadrado de sua soma, isto é:

$$e^2 = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 (X_1 + X_2)^2$$

Isto auxilia na identificação dos termos com prefixo "Cmb\*" que aparecem na saída da regressão auxiliar.

Por exemplo, com três variáveis independentes  $x_1$ ,  $x_2$  e  $x_3$  na regressão original, as variáveis independentes da regressão auxiliar serão  $x_1$ ,  $x_2$ ,  $x_3$ ,  $(x_1)^2$ ,  $(x_1 x_2)$ ,  $(x_1 x_3)$ ,  $(x_2)^2$ ,  $(x_2 x_3)$ ,  $(x_3)^2$ , numa ordem de apresentação similar ao desenvolvimento algébrico de  $(x_1 + x_2)^2$ .

Teste White de Heteroscedasticidade			
Estatística F	0.348	Prob(F)	0.88266
Obs*R-Quadrado	1.8094	Prob(White)	0.87484
Variável Dependente : Resíduo**2			
Método : Mínimos Quadrados			
Data : 22/03/2011 Hora : 12:56			
Intervalo : de Jan/2002 a Jan/2011			
Número de observações : 109			

A janela de saída do teste apresenta, além da regressão auxiliar, as estatísticas F e de White com as probabilidades (valores-p) associadas.

- ✓ A estatística F corresponde a um teste de que todas as variáveis independentes da regressão auxiliar, com exceção da constante, são redundantes.

A estatística "Obs\*R-Quadrado", corresponde ao produto do número de observações pelo valor do R-Quadrado da regressão auxiliar.

Se a hipótese nula de que não existe heteroscedasticidade for verdadeira, a distribuição dessa estatística converge assintoticamente para uma distribuição Qui-quadrado com número de graus de liberdade igual ao número de variáveis independentes da regressão auxiliar, sem contar a constante.

- ✓ No exemplo apresentado a hipótese nula de que não existe heteroscedasticidade pode ser aceita ao nível de significância de 12%.

### 5.6.2.5 White sem Termos Cruzados

Este teste é uma versão simplificada do teste de White, que exclui da regressão auxiliar todos os termos cruzados do tipo  $(x_i x_k)$ . A simplificação é recomendável quando o número de variáveis independentes da regressão original é grande, o que pode reduzir muito severamente o número de graus de liberdade da regressão auxiliar.

Note-se que se o número de variáveis independentes da regressão original for igual a  $k$ , sem contar a constante, o número de variáveis independentes da regressão auxiliar será igual a  $(1,5k+0,5k^2)$  mais a constante, ou seja o número de variáveis independentes da regressão auxiliar cresce em função do quadrado do número de variáveis independentes da regressão original. Por exemplo, com  $k=5$  este número será igual 21; com  $k=6$  já atingirá 28.

### 5.6.2.6 ARCH


Este é um teste do tipo "multiplicador de Lagrange" para a hipótese dos resíduos terem uma estrutura ARCH. ARCH significa heteroscedasticidade condicional autoregressiva, ou seja, a magnitude dos resíduos aparenta estar relacionada à magnitude de resíduos recentes.

A presença de ARCH em si não invalida o método de mínimos quadrados, mas ignorar seus efeitos pode resultar em perda de eficiência na estimação.

#### Hipótese nula : não há ARCH


Essa especificação foi desenvolvida por Engle(1982) a partir da observação de que em determinadas séries a volatilidade dos resíduos parece ter correlação serial, ou

seja, certos períodos parecem caracterizados por seqüências de resíduos grandes enquanto outros períodos parecem caracterizados por seqüências de resíduos pequenos.



A hipótese nula do teste é a de que não existe ARCH quando se consideram  $q$  defasagens nos resíduos (ou alternativamente, de que as variáveis defasadas na regressão auxiliar são redundantes).

Inicialmente, o usuário deve especificar o número de defasagens a ser considerado, conforme a figura a seguir.



Se foram especificadas  $q$  defasagens (com  $q$  sempre maior do que zero), o ABIMAQ dados rodará uma regressão auxiliar usando os quadrados dos resíduos estimados pela regressão original e suas  $q$  defasagens:

$$(e_t)^2 = b_0 + b_1 (e_{t-1})^2 + \dots + b_q (e_{t-q})^2$$

Se os resíduos tiverem uma estrutura ARCH, os coeficientes das defasagens nessa regressão serão conjunta e significativamente diferentes de zero.

Teste ARCH			
Estadística F	8.567	Prob(F)	0.00037
Obs*R-Quadrado	15.0659	Prob(ARCH)	0.00054
Variável Dependente : Resíduo**2			
Método : Mínimos Quadrados			
Data : 22/03/2011 Hora : 13:05			
Intervalo : de Jul/2002 a Jan/2011			
Número de observações : 103			

A janela de saída do teste apresenta uma estatística F e uma estatística do tipo multiplicador de Lagrange, conhecida como estatística LM de Engle, junto com as probabilidades (valores-p) associadas.

- ✓ Se Prob(ARCH) for menor do que um determinado nível de significância, digamos 5%, a conclusão é que podemos rejeitar a hipótese nula.

A estatística F corresponde a um teste de que todas as variáveis independentes da regressão auxiliar, com exceção da constante, são redundantes.

A estatística LM de Engle é da mesma forma "Obs\*R-Quadrado" já encontrada no teste de White, correspondendo ao produto do número de observações pelo valor do R-Quadrado da regressão auxiliar.

Se a hipótese nula de que não existe uma estrutura ARCH nos resíduos for verdadeira, a distribuição dessa estatística converge assintoticamente para uma distribuição Qui-quadrado com número de graus de liberdade igual ao número de variáveis independentes da regressão auxiliar sem contar a constante, ou seja, igual ao número de defasagens utilizadas.

- ✓ No exemplo apresentado a hipótese nula de que as variáveis defasadas na regressão auxiliar são redundantes pode ser aceita, ou seja, não existe uma estrutura ARCH com duas defasagens nos resíduos.

### 5.6.2.7 Breusch-Godfrey Correlação Serial

O teste de Breusch-Godfrey para correlação serial é outro teste da classe de testes assintóticos conhecidos como testes de multiplicador de Lagrange (LM).


Ao contrário do teste de correlação serial com base na estatística de Durbin-Watson, que só se aplica a processos auto-regressivos de primeira ordem, denominados AR(1), o teste Breusch-Godfrey pode ser usado para testar processos ARMA de qualquer ordem.

Além disso, neste teste a presença de variáveis dependentes defasadas no lado direito da equação não produz viés como no caso do teste baseado na Durbin-Watson.

Vamos considerar a regressão original dos itens anteriores :


Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)				
Método : Mínimos Quadrados				
Data : 22/03/2011 Hora : 13:00				
Intervalo : de Mai/2002 a Jan/2011				
Número de observações : 105				
Variáveis Independentes	Coefficiente	Erro Padrão	Estatística T	Valor P
CONSTANTE	32.89690	4.25724	7.72728	0.00000
Indústria Extrativa - s/ Ajuste	0.65295	0.03360	19.43446	0.00000
R-Quadrado	0.78573	Média var. dep.		114.901
R-Quadrado ajustado	0.78365	D.Padrão var. dep.		12.456
Erro Padrão da regressão	5.79358	Soma quadr.resíduos		3457.25
Log Verossimilhança	-332.438	Durbin-Watson		0.94709
Critério de Akaike	6.37024	Critério de Schwarz		6.42079
Estatística F	377.698	Prob(F)		0.00000

Para acessar o teste, proceda como indicado na figura a seguir.



A hipótese nula do teste é de que não existe correlação serial dos resíduos até a defasagem de ordem  $q$ . A hipótese alternativa é que os resíduos são uma ARMA( $r,p$ ) sendo  $q=\text{Max}(r,p)$ , ou seja, a hipótese nula é testada contra alternativas tanto AR como MA. Ver Breusch (1978) e Godfrey (1978).

O primeiro passo do teste é a especificação do número de defasagens :



Partindo de uma regressão original, como por exemplo:

$$y = c + a_1 x_1 + a_2 x_2 + e$$

que pode conter ou não uma constante, se o usuário especificar um número  $q$  de defasagens o ABIMAQ dados produzirá uma regressão auxiliar da forma:

$$e = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 e_{t-1} + \dots + b_{(3+q)} e_{t-q}$$

, ou seja, uma regressão do resíduo estimado na regressão original contra as variáveis independentes utilizadas, mais uma constante obrigatória e mais as defasagens dos resíduos.

**Hipótese nula** : não há correlação serial até a ordem  $q$

Seguindo a orientação de Davidson e MacKinnon (1993, pág. 343), os valores dos resíduos defasados que antecedem o intervalo de tempo da regressão original devem ser zerados, de modo que a regressão auxiliar possa ser estimada no mesmo intervalo.

Davidson e MacKinnon demonstram que essa opção produz estatísticas de teste com melhores propriedades em amostras finitas do que a alternativa de reduzir o intervalo de tempo da estimativa.



A janela de saída do teste apresenta uma estatística F e uma estatística do tipo multiplicador de Lagrange, conhecida como estatística LM de Breusch-Godfrey, junto com as probabilidades (valores-p) associadas :

Teste Breusch-Godfrey de autocorrelação serial			
Estatística F-BG	21.5691	Prob(F-BG)	0.00000
Obs*R-Quadrado	31.2600	Prob(BG)	0.00002
Variável Dependente : Resíduo			
Método : Mínimos Quadrados			
Data : 22/03/2011 Hora : 13:09			
Intervalo : de Jul/2002 a Jan/2011			
Número de observações : 103			

A estatística F corresponde a um teste de que todas os resíduos defasados da regressão auxiliar são redundantes.

A estatística LM de Breusch-Godfrey é da mesma forma "Obs\*R-Quadrado" encontrada nos testes de heteroscedasticidade de White e no teste de ARCH nos resíduos, correspondendo ao produto do número de observações pelo valor do R-Quadrado da regressão auxiliar.

Se a hipótese nula de que não existe correlação serial dos resíduos até a defasagem de ordem  $q$  for verdadeira, a distribuição dessa estatística converge assintoticamente para uma distribuição Qui-quadrado com  $q$  graus de liberdade.

- ✓ No exemplo apresentado a hipótese nula de que não existe correlação serial dos resíduos ou, equivalentemente, que o resíduo defasado incluído na regressão auxiliar é redundante, pode ser rejeitada mesmo ao nível de significância de 1%.

Ou seja, o teste sugere que existe de fato auto-correlação de primeira ordem nos resíduos.

Note-se que isto confirma o resultado do teste baseado na estatística Durbin-Watson, que foi de apenas 0,94709 na regressão original.

### 5.6.3 Testes de estabilidade

O ABIMAQ dados disponibiliza três tipos de teste para avaliar se os parâmetros da regressão são estáveis ao longo do intervalo de estimativa.

#### 5.6.3.1 Teste Chow

Neste teste a estabilidade dos parâmetros é verificada a dividindo-se o intervalo da amostra em duas partes e estimando-se novamente os parâmetros em cada sub-amostra.

O ponto que divide os dois intervalos é chamado de ponto de quebra e cada sub-amostra deve conter mais observações do que o número de coeficientes estimados. Se esta restrição for um problema devido a poucas observações disponíveis, deve ser usado o [Teste Chow Projeção](#) (veja item 5.6.4).

O teste Chow compara a soma dos quadrados dos resíduos da regressão original com a soma dos quadrados dos resíduos das novas regressões feitas a partir das sub-amostras.

Caso haja uma diferença significativa nas estimativas, pode-se concluir que houve, a partir do ponto de quebra, uma mudança estrutural no relacionamento entre as variáveis do modelo.

**Hipótese nula** : as estimativas para os coeficientes são estáveis

São apresentadas duas estatísticas no teste Chow : a estatística F e a estatística Log Razão Verossimilhança.

A estatística F, sob a hipótese de estabilidade, tem uma distribuição F se os resíduos forem independentes e normalmente distribuídos e é calculada da seguinte maneira :

$$F = [ ( e'e - (u_1'u_1 + u_2'u_2) ) / k ] / [ (u_1'u_1 + u_2'u_2) / (N-2k) ]$$

$e'e$  é a soma dos quadrados dos resíduos da regressão original

$u_i'u_i$  é a soma dos quadrados dos resíduos da sub-amostra i

$N$  é o número total de observações

$k$  é o número de parâmetros estimados

A estatística Log Razão Verossimilhança é baseada na comparação entre os máximos com restrição e sem restrição da função log verossimilhança e tem uma distribuição assintótica Qui-quadrado com k graus de liberdade sob a hipótese de que há estabilidade, ou seja, de que não há mudança estrutural a partir do ponto de quebra.

Para exemplificar, considere o exemplo de regressão abaixo, de Jan/02 a Jan/11 :

Variável dependente (**Y**) : Industria Geral s/ ajuste (02=100)


Variáveis independentes :

**C** : Constante


**X1** : Industria Extrativa s/ ajuste (02=100)

Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)				
Método : Mínimos Quadrados				
Data : 22/03/2011 Hora : 13:19				
Intervalo : de Jan/2002 a Jan/2011				
Número de observações : 109				
Variáveis Independentes	Coefficiente	Erro Padrão	Estatística T	Valor P
CONSTANTE	32.14859	3.92990	8.18051	0.00000
Indústria Extrativa - s/ Ajuste	0.65855	0.03126	21.06602	0.00000
R-Quadrado	0.80573	Média var. dep.		114.132
R-Quadrado ajustado	0.80391	D.Padrão var. dep.		12.882
Erro Padrão da regressão	5.70454	Soma quadr.resíduos		3481.97
Log Verossimilhança	-343.453	Durbin-Watson		0.94464
Critério de Akaike	6.33858	Critério de Schwarz		6.38796
Estatística F	443.777	Prob(F)		0.00000

A partir da janela de saída, proceda como na figura a seguir para fazer o teste :



Será então pedida a data do ponto de quebra. Neste exemplo informaremos a data de 11/2008, quando se iniciou a crise global nos mercados financeiros.



Clique em Ok para processar o teste. No caso do exemplo obtém-se a saída da figura a seguir, que nos leva a rejeitar a hipótese nula a partir dos valores Prob(F) e Prob(LRV) calculados:

Teste Chow			
Estadística F	6.52393	Prob(F)	0.00214
Log Razão Verossimilhança	18.0712	Prob(LRV)	0.00012
Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)			
Método : Mínimos Quadrados			
Data : 22/03/2011 Hora : 13:22			
Intervalo : de Jan/2002 a Jan/2011			
Número de observações : 108			

### 5.6.3.2 Teste Chow Projeção

O teste Chow Projeção primeiramente estima a regressão para uma sub-amostra que abrange as  $N_1$  primeiras observações. Esta estimação é então usada para projetar os valores da variável dependente nas restantes  $N_2$  observações.

Caso haja muita diferença entre os valores observados e projetados, a hipótese nula de estabilidade dos coeficientes deve ser rejeitada.

Como no teste Chow simples (veja item 5.6.3.1), o teste Chow Projeção apresenta duas estatísticas: a estatística F e a estatística Log Razão Verossimilhança.

A estatística F segue uma distribuição F se os erros forem independentes e normalmente distribuídos e é calculada da seguinte maneira:

$$F = [ (e'e - u'u) / N_2 ] / [ (u'u) / (N_1 - k) ]$$

$e'e$  é a soma dos quadrados dos resíduos da regressão original

$u'u$  é a soma dos quadrados dos resíduos da sub-amostra  $N_1$

$N$  é o número total de observações

$N_i$  é o número total de observações da sub-amostra  $i$

$k$  é o número de parâmetros estimados

Da mesma maneira a estatística Log Razão Verossimilhança é baseada na comparação entre os máximos com restrição e sem restrição da função log verossimilhança e tem uma distribuição assintótica Qui-quadrado com  $k$  graus de liberdade sob a hipótese de que há estabilidade.

Para processar o teste Chow Projeção, a partir da janela de saída, deve-se clicar em Opções adicionais e a seguir em Testes de estabilidade - Chow Projeção.


A seguir deve ser informado o ponto de quebra, ou seja, a data inicial da sub-amostra  $N_2$ . A análise dos valores Prob(F) e Prob(LRV) levam à aceitação ou rejeição da hipótese nula de estabilidade dos coeficientes.

### 5.6.3.3 Teste de estabilidade- Ramsey RESET

RESET é um teste proposto por Ramsey (1969). É a abreviatura de "Regression Specification Error Test" (ou, em português, teste de erro de especificação em regressão).

RESET é um teste geral para erros de especificação que podem ter diversas origens, como variáveis independentes omitidas, forma funcional incorreta, erros de medida em variáveis, erros de simultaneidade e inclusão de valores defasados da variável dependente quando os resíduos têm correlação serial.

Para usar esta opção proceda como mostrado na figura a seguir :



A motivação para o teste RESET é muito simples : se a regressão original, por exemplo :

$$y = c + a_1 x_1 + a_2 x_2 + e$$

está corretamente especificada e satisfaz a hipótese de que o erro teórico tem valor esperado condicional aos valores das variáveis independentes igual a zero, ou seja:


$$E(e / x_1, x_2) = 0$$

então a adição de qualquer função não-linear das variáveis independentes à regressão original deve ser irrelevante do ponto de vista da explicação da variável dependente.

A proposta de Ramsey, para evitar o problema de se ter de escolher uma função não-linear específica envolvendo todas as variáveis independentes entre as muitas possibilidades plausíveis, é testar a adição de potências dos valores previstos para a variável dependente na regressão original.

A idéia é que um polinômio construído a partir desses valores estimados da variável dependente pode ser visto como uma "forma reduzida" para diversas combinações diferentes de potências e produtos cruzados envolvendo as variáveis independentes.

O passo inicial do teste é a especificação do número de potências da série estimada da variável dependente que será incluída. A experiência tem demonstrado que a inclusão de apenas dois termos, ou seja, o quadrado e o cubo da variável dependente estimada tem sido suficiente na maioria dos casos.



A partir da definição do número de termos a serem incluídos, o ABIMAQ dados roda a seguinte regressão auxiliar:

$$y = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 (y^e)^2 + b_4 (y^e)^3$$

onde  $y^e$  é a série dos valores estimados da variável dependente na regressão original.

**Hipótese nula** : a regressão original foi corretamente especificada

ou seja, os coeficientes das potências da variável dependente estimada que foram adicionadas na regressão auxiliar não são significantes.

Se a hipótese for rejeitada, essas potências não podem ser excluídas da regressão sem comprometer o nível de explicação da variável dependente, o que sugere que a regressão original não foi corretamente especificada.

Para exemplificar, considere o nosso exemplo básico :

Variável dependente (**Y**) : Industria Geral s/ ajuste (02=100)

Variáveis independentes :

**C** : Constante

**X1** : Industria Extrativa s/ ajuste (02=100)

**X2** : Industria de Transformação s/ ajuste (02=100)

Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)				
Método : Mínimos Quadrados				
Data : 22/03/2011 Hora : 13:41				
Intervalo : de Jan/1998 a Jan/2011				
Número de observações : 157				
Variáveis Independentes	Coefficiente	Erro Padrão	Estatística T	Valor P
CONSTANTE	-0.14672	0.28544	-0.51400	0.60799
Indústria Extrativa - s/ Ajuste	0.09847	0.00222	44.35165	0.00000
Indústria de Transformaçã	0.89740	0.00427	210.37459	0.00000
R-Quadrado	0.99933	Média var. dep.		107.783
R-Quadrado ajustado	0.99932	D.Padrão var. dep.		14.961
Erro Padrão da regressão	0.39055	Soma quadr.resíduos		23.49
Log Verossimilhança	-73.647	Durbin-Watson		0.51845
Critério de Akaike	0.97639	Critério de Schwarz		1.03479
Estatística F	114379.179	Prob(F)		0.00000

A janela de saída deste teste é similar a do teste de variável omitida, incluindo, além da regressão auxiliar, as estatísticas F e de razão de verossimilhança com as probabilidades (valores-p) associadas.

- ✓ No exemplo apresentado a hipótese nula é aceita, como mostra a figura abaixo, sugerindo que a regressão está corretamente especificada.

Teste RESET de Ramsey			
Estatística F	56659.684	Prob(F)	0.00000
Log Razão Verossimilhança	0.5904	Prob(LRV)	0.74438
Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)			
Método : Mínimos Quadrados			
Data : 22/03/2011 Hora : 13:47			
Intervalo : de Jan/1998 a Jan/2011			
Número de observações : 157			

## 5.7 Regressão com erros AR

O modelo de regressão linear (veja item 5.5.3) com erros auto-regressivos (AR) considera que o termo resíduo pode ser modelado em função de suas defasagens:

$$Y(t) = \beta_0 + \beta_1 * X_1(t) + \dots + \beta_n * X_{k-1}(t) + \varepsilon(t)$$

$$\varepsilon(t) = \rho_1 * \varepsilon(t-1) + \dots + \rho_N * \varepsilon(t-R)$$

, onde R é o número de termos auto-regressivos.

Para especificar uma regressão com erros AR, primeiramente selecione no menu principal as opções Econometria - Regressão linear.

Será então mostrada uma janela onde devem ser especificadas as variáveis do modelo e outros parâmetros.

A figura a seguir mostra a janela após a especificação inicial do modelo.

Em caso de não convergência o campo No Max. de iterações pode ser alterado para aumentar o número máximo de iterações do modelo.

Para exemplificar, vamos considerar uma regressão com duas variáveis independentes sendo o resíduo modelado por dois termos auto-regressivos, um de primeira ordem e um de segunda ordem:

$$Y(t) = \beta_0 + \beta_1 * X_1(t) + \beta_2 * X_2(t) + \varepsilon(t)$$

$$\varepsilon(t) = \rho_1 * \varepsilon(t-1) + \rho_2 * \varepsilon(t-2)$$

Para mais detalhes sobre a especificação de outros parâmetros da regressão nesta janela, consulte o tópico [Estimando uma regressão](#) (veja item 5.5.1).

Clique em Processar para prosseguir com a especificação. Será então mostrada uma janela para a especificação dos erros auto-regressivos:

Use os botões de setas que ficam do lado direito do campo Erro AR para seleccionar um erro auto-regressivo de determinada ordem.

- Para inserir um erro AR clique em Inserir.
- Para excluir um erro AR, selecione na lista o termo a ser excluído e clique em Excluir.
- Para alterar um termo inserido, selecione na lista o termo desejado e clique em Alterar.
- Clique em Limpar para apagar todos os termos da lista.

No nosso exemplo consideramos o modelo com dois erros AR, um de primeira ordem AR(1) e um de segunda ordem AR(2). Neste caso a janela de especificação fica como na figura a seguir:

The image shows a software dialog box for specifying AR errors. At the top, there is a label 'Erro AR:' followed by a spin box containing the number '3'. Below this is a list box containing two items, '1' and '2', with '2' selected. To the right of the list box are four buttons: 'Limpar', 'Excluir', 'Alterar', and 'Inserir'. Below the list box, it says 'Total: 2'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Finalizar' (with a green checkmark icon) and 'Cancelar' (with a red X icon).

Após a especificação dos erros AR clique em Finalizar para obter uma janela com informações sobre o modelo especificado.

Clique em Retornar para alterar suas especificações ou em Processar para processar a regressão.

Após o processamento o programa exibe a janela final de saída.

No nosso exemplo obtém-se a janela da figura a seguir:

Variável Dependente : Indústria Geral - s/ Ajuste (02=100)				
Método : Mínimos Quadrados				
Data : 22/03/2011 Hora : 13:51				
Intervalo : de Jan/2002 a Jan/2011		Número de iterações : 1		
Número de observações : 109				
Variáveis Independentes	Coefficiente	Erro Padrão	Estatística T	Valor P
CONSTANTE	-0.03583	0.02360	-1.51851	0.13192
Def1 Indústria Geral - s/ Aju	0.83702	0.00034	2452.16602	0.00000
Def2 Indústria Geral - s/ Aju	-0.03404	0.00035	-97.04293	0.00000
TrAR Indústria Extrativa - s/	0.04978	0.00052	96.51672	0.00000
TrAR Indústria de Transforn	0.95036	0.00047	2009.73936	0.00000
R-Quadrado	1.00000	Média var. dep.		114.132
R-Quadrado ajustado	1.00000	D.Padrão var. dep.		12.882
Erro Padrão da regressão	0.02560	Soma quadr.resíduos		0.07
Log Verossimilhança	247.417	Durbin-Watson		1.26865
Critério de Akaike	-4.44802	Critério de Schwarz		-4.32456
Estatística F	6.8E+06	Prob(F)		0.00000



Observe que as novas variáveis com prefixo TrAR correspondem a transformações das variáveis independentes, tais que:

$$\text{TrAR} [ X_i(t) ] = X_i(t) - \rho_1 * X_i(t-1) - \rho_2 * X_i(t-2)$$

As estimativas dos  $\rho_i$  são os coeficientes da endógenas defasadas.

Esta regressão é estimada através de uma generalização do método de Cochrane-Orcutt, utilizando uma rotina Gauss-Seidel para construir uma seqüência iterativa de regressões.

Inicialmente são obtidas estimativas preliminares dos  $\rho_i$  pelo método de Durbin que roda uma regressão da variável dependente contra defasagens dela própria, mais todas as variáveis independentes e suas defasagens.

No exemplo considerado essa regressão seria:

$$\begin{aligned} Y(t) = & \delta_0 + \delta_1 * Y(t-1) + \delta_2 * Y(t-2) + \\ & \delta_3 * X_1(t) + \delta_4 * X_1(t-1) + \delta_5 * X_1(t-2) + \\ & \delta_6 * X_2(t) + \delta_7 * X_2(t-1) + \delta_8 * X_2(t-2) + \varepsilon(t) \end{aligned}$$

e as estimativas preliminares seriam  $\rho_1 = \delta_1$  e  $\rho_2 = \delta_2$ .

Com esses valores iniciais dos  $\rho_i$  são definidas as variáveis

$$\text{TrAR} [ X_1(t) ] = X_1(t) - \rho_1 * X_1(t-1) - \rho_2 * X_1(t-2)$$

$$\text{TrAR} [ X_2(t) ] = X_2(t) - \rho_1 * X_2(t-1) - \rho_2 * X_2(t-2)$$

e obtem-se novas estimativas para os  $\rho_i$  através da regressão:

$$\begin{aligned} Y(t) = & \phi_0 + \phi_1 * Y(t-1) + \phi_2 * Y(t-2) + \\ & \phi_3 * \text{TrAR} [ X_1(t) ] + \phi_4 * \text{TrAR} [ X_2(t) ] + \varepsilon(t) \end{aligned}$$

$$\text{com } \rho_1 = \phi_1 \text{ e } \rho_2 = \phi_2.$$

Essas novas estimativas para os  $\rho_i$  produzem novos valores para as variáveis transformadas  $\text{TrAR} [ X_i(t) ]$  que podem ser utilizadas novamente na equação anterior para obter novas estimativas para os  $\rho_i$  e assim sucessivamente até que a diferença entre os valores dos  $\rho_i$  obtidos em dois passos sucessivos dessa rotina Gauss-Seidel seja adequadamente pequeno.

O programa trabalha com um critério de convergência de 0,0005.

É adotada também uma técnica de amortecimento endógeno das iterações de modo a garantir uma convergência quase certa da rotina Gauss-Seidel.

Ou seja, na k-ésima iteração, as novas estimativas de  $\rho_i(k)$  são definidas como:

$$\rho_i(k) = \text{Teta}(k) * \phi_i(k) + (1 - \text{Teta}(k)) * \rho_i(k-1) \text{ , sendo:}$$

$$\text{Teta}(k) = 0.1 + 0.9 * (\text{Exp}(0.5 * \text{Ln}((\text{nmit} - k + 1) / \text{nmit})))$$

onde **nmit** é o número máximo de iterações definido pelo usuário na janela de entrada da regressão.

Por essa equação o valor de teta(k) aproxima-se de 0.1 quando o número realizado de iterações aproxima-se de nmit, particularmente se este último valor for grande. É fácil verificar que teta(nmit) tende para 0,1 quando nmit tende para infinito.

## 5.8 Série ajustada ex-ante

A série ajustada da regressão é gerada na área de trabalho quando se seleciona "Gerar Serie Ajustada" na janela de especificação da regressão.

Considere uma regressão que inclua entre as variáveis independentes a própria variável dependente defasada, como na regressão a seguir:

Econometria - Regressão linear

Opções adicionais ▾

Variável Dependente : FIESP - Nível de Utilização da Capacidade Instalada (%)

Método : Mínimos Quadrados

Data : 21/03/2011 Hora : 19:23


Intervalo : de Fev/2001 a Jan/2011

Número de observações : 120

Variáveis Independentes	Coefficiente	Erro Padrão	Estatística T	Valor P
CONSTANTE	26.30570	4.88822	5.38144	0.00000
Indústria de Transformaçã	0.06290	0.01637	3.84235	0.00020
Def1 FIESP - Nível de Utiliz	0.58576	0.07178	8.16017	0.00000
R-Quadrado	0.61845	Média var. dep.		80.553
R-Quadrado ajustado	0.61192	D.Padrão var. dep.		2.376
Erro Padrão da regressão	1.48025	Soma quadr.resíduos		256.36
Log Verossimilhança	-215.819	Durbin-Watson		1.72888
Critério de Akaike	3.64698	Critério de Schwarz		3.71667
Estatística F	94.821	Prob(F)		0.00000

Copiar Imprimir Gráficos Abrir no Excel Ok

Obtém-se na área de trabalho a serie ajustada "Saj FIESP - Nível de Utilização da Capacidade Instalada (%)" como ilustrado no gráfico :



Esta série ajustada permite uma avaliação visual da qualidade do ajuste estatístico obtido. Quando a regressão inclui entre as variáveis independentes uma defasagem da dependente, como acontece no exemplo aqui usado, a série ajustada produz uma avaliação que pode ser excessivamente otimista da capacidade de previsão da equação estimada em horizontes de tempo mais longos que um período.


No exemplo acima a série ajustada dá uma boa idéia da qualidade de uma previsão com horizonte de um mês, mas não informa muito sobre a qualidade de uma previsão num horizonte maior, por exemplo de doze meses.

A idéia é que se o modelo é  $Y^*(t) = bX(t) + cY(t-1)$  podemos gerar uma série ajustada uma série ajustada ex-ante na qual usamos o valor ajustado em substituição ao  $Y(t-1)$  observado no período anterior, ou seja :


$$Y^*(t) = bX(t) + cY^*(t-1).$$

Naturalmente essa série ajustada ex-ante é gerada recursivamente a partir de uma data inicial  $Y(0)$ , e vai ser diferente para cada data inicial escolhida.

Para usar este recurso, selecione **Série ajustada ex-ante** no menu **Opções adicionais**, como mostrado na figura a seguir :



Será então solicitada a data inicial e a data final do intervalo, como mostrado na figura a seguir :



Como padrão as datas inicial e final são as mesmas utilizadas na regressão. Vamos manter essas datas e clicar Ok.

Neste caso estamos usando o valor observado da utilização da capacidade para fevereiro de 2001 como variável independente na previsão para março de 2001, mas a partir de março de 2001 estamos usando o valor projetado no mês anterior como se fosse valor para a endógena defasada.






O resultado é uma janela com quatro estatísticas que são usualmente utilizadas para avaliar o grau de precisão de previsões, a saber :

- ✓ Raiz do erro quadrado médio ("root mean squared error" ou RMSE)
- ✓ Erro médio absoluto ("mean absolute error")

- ✓ Erro médio percentual absoluto ("mean absolute percentage error")
- ✓ Coeficiente de desigualdade de Theil

A figura a seguir mostra a janela com as estatísticas para a série ajustada ex-ante.

Série ajustada ex-ante	
Variável Dependente : FIESP - Nível de Utilização da Capacidade I	
Data : 21/03/2011 Hora : 19:29	
Intervalo de previsão : de Feb/2001 a Jan/2011	
Estatísticas calculadas : de Jan/2001 a Jan/2011	
Número de observações : 120	
Raiz do Erro Médio Quadrado	1.87716
Erro Médio Absoluto	1.45052
Erro Médio Percentual Absoluto	0.01817
Coeficiente de Theil	0.01165

Supondo que o intervalo de previsão seja  $j = T+1, T+2, \dots, T+h$  e que os valores previstos e observados no instante  $t$  sejam  $\hat{y}_t$  e  $y_t$ , respectivamente, então essas estatísticas são calculadas através das seguintes formulas:


<b>Raiz do erro quadrado médio</b>	$\sqrt{\frac{\sum_{t=T+1}^{T+h} (\hat{y}_t - y_t)^2}{h}}$
<b>Erro médio absoluto</b>	$\frac{\sum_{t=T+1}^{T+h}  \hat{y}_t - y_t }{h}$
<b>Erro médio percentual absoluto</b>	$\frac{\sum_{t=T+1}^{T+h}  (\hat{y}_t - y_t) / y_t }{h}$
<b>Coeficiente de desigualdade de Theil</b>	$\frac{\sqrt{\frac{\sum_{t=T+1}^{T+h} (\hat{y}_t - y_t)^2}{h}}}{\sqrt{\frac{\sum_{t=T+1}^{T+h} \hat{y}_t^2}{h}} + \sqrt{\frac{\sum_{t=T+1}^{T+h} y_t^2}{h}}}$

Em geral quanto menores os valores dessas estatísticas, melhor a qualidade do ajustamento. As duas primeiras estatísticas dependem da escala da variável dependente e podem ser usadas para comparar ajustamentos da mesma série geradas por diferentes equações.

As duas últimas estatísticas são invariantes em relação à escala da variável dependente. O coeficiente de Theil sempre tem valor entre zero e um, com o zero indicando um ajustamento perfeito.

Ao retornar da janela de estatísticas o programa terá colocado na área de trabalho a serie Saj\_EA FIESP - Nível de Utilização da Capacidade Instalada (%).

O gráfico a seguir ilustra as três series, observada, ajustada e prevista, ao longo do período amostral da regressão.



## 5.9 Raiz unitária - ADF

Na especificação de modelos de regressão é preciso evitar relacionar séries temporais não estacionárias, ou seja, séries que não têm média e variância constantes ao longo do tempo.

Isto ocorre, por exemplo, quando a variação absoluta (ou diferença) de uma série segue um caminho aleatório ("random walk").

Neste caso a série é chamada de integrada (ou  $I(1)$ ). Sabe-se que os procedimentos padrões de inferência não se aplicam a regressões que contém uma variável dependente integrada ou variáveis independentes integradas.

Na análise de regressão tradicional se dá grande importância a medidas da qualidade do ajustamento (como o R-quadrado ou o erro médio da regressão) e a estatísticas t. Mas pode ocorrer o fenômeno da regressão espúria, particularmente quando as variáveis envolvidas são caminhos aleatórios.

Com a emergência da literatura sobre regressões espúrias sabemos agora que as técnicas clássicas de regressão são invalidas quando aplicadas a variáveis que incluem um forte "movimento de tendência".

Isto é porque a inferência estatística clássica foi desenhada apenas para variáveis que são estacionárias (isto é, com distribuições que não se alteram ao longo do tempo, pelo menos mantendo média e variância constantes). Ver [Robert Dixon](#) para uma introdução didática (em inglês) ao problema.

Portanto, é fundamental testar se uma série é estacionária ou não antes de usá-la em uma regressão. O método formal para se testar se uma série é estacionária é o teste de raiz unitária.

Considere o modelo auto-regressivo de ordem 1  $AR(1)$  :

$$Y(t) = \mu + \rho Y(t-1) + \varepsilon(t) \quad , \text{ onde}$$

$\mu$  e  $\rho$  são os parâmetros do modelo

$\varepsilon(t)$  é um ruído estacionário

$Y$  é estacionária se  $\rho$  está entre  $-1$  e  $1$ . Se  $\rho$  for  $1$  diz-se que existe uma raiz unitária, o que significa que a série é não-estacionária.

Subtraindo-se  $Y(t-1)$  dos dois lados da equação tem-se o seguinte modelo alternativo :

$$\Delta y(t) = \mu + \gamma Y(t-1) + \varepsilon(t) \quad , \text{ onde}$$

$$\gamma = \rho - 1$$

Queremos testar a hipótese nula de que existe uma raiz unitária.

**Hipótese nula** :  $\gamma = 0$  (existe raiz unitária)

Ao produzimos uma regressão para estimar o modelo acima, nota-se que não é possível fazer um teste-T convencional pois, como demonstrado por Dickey e Fuller (1979), a estatística T não segue a distribuição de Student quando a hipótese nula de raiz unitária é verdadeira.

A distribuição não standard da estatística T neste caso foi identificada e tabulada por Dickey-Fuller. MacKinnon (1991) produziu estimativas que permitem o calculo de valores críticos para rejeição da hipótese nula para qualquer tamanho de amostra, com ou sem inclusão de constante e tendência temporal.

O teste descrito acima só vale para o modelo AR(1). Para considerar ordens autoregressivas maiores, foi deduzido um modelo "aumentado" (Augmented Dickey-Fuller) :

$$\Delta y(t) = \mu + \gamma Y(t-1) + \delta_1 \Delta y(t-1) + \dots + \delta_p \Delta y(t-p) + \varepsilon(t)$$

A janela de saída desta opção apresenta, além dos coeficientes e estatísticas relativos à regressão acima, o valor da estatística ADF e os valores críticos de MacKinnon para os níveis de significância de 1%, 5% e 10%.

- ✓ A hipótese nula é rejeitada em determinado nível de significância quando o valor calculado da estatística ADF for menor que o valor crítico de MacKinnon correspondente.

Para testar raiz unitária selecione no menu principal do programa as opções **Econometria-Raiz unitária ADF**. Será mostrada a janela da figura a seguir :

Primeiramente selecione a série a ser testada. Os campos de data inicial e final são opcionais. Se não informados o programa considera todas as observações da série. A seguir selecione uma das opções envolvendo a Constante e o Tempo a partir do tipo de série escolhida.

- ✓ Se a série aparenta apresentar uma tendência, deve ser incluída constante e tempo. Se a série não mostra tendência e tem média não nula, deve ser incluída apenas a constante. Se a série parece flutuar em torno de uma média nula, não deve ser incluída nem constante nem tempo.

A opção Defasagem automática quando marcada faz com que o programa obtenha o número de defasagens que produz o menor critério de Schwarz, como sugerido por Fumio Hayashi (2000, cap. 9) .

Quando esta opção está desmarcada o programa considera o número de defasagens indicado no campo Defasagem.

Para o exemplo ilustrado, que considera a série de Produção de Bens de Capital com três termos defasado, a hipótese nula de existência de raiz unitária seria rejeitada em todos os níveis de significância.


A conclusão é que o processo gerador de dados ("data-generation process", ou DGP) dessa série não é estacionário.

Econometria - Raiz Unitária	Valor Crítico 1% : -4.0017
Augmented Dickey-Fuller	Valor Crítico 5% : -3.4308
Estatística ADF : -2.5583	Valor Crítico 10% : -3.1387
	(Valores críticos de MacKinnon)


## 5.10 Teste Granger causalidade

Esta opção permite testar a existência de causalidade no sentido de Granger(1969) entre duas séries selecionadas.

Para realizar o teste, selecione no menu principal Econometria-Teste Granger Causalidade, como mostrado na figura a seguir.



Será mostrada uma janela que solicita as séries para o teste, como mostrado na figura a seguir.



A abordagem de Granger pretende evitar os conhecidos problemas da análise de correlação, que não nos permite derivar qualquer noção relevante de causalidade a partir de um elevado coeficiente de correlação entre duas variáveis.

A solução de Granger consiste em começar medindo através de análise de regressão quanto do valor corrente de  $y$  pode ser explicado por valores passados de  $y$  para em seguida determinar se a explicação melhora quando são adicionados valores defasados de  $x$ .

Se de fato os coeficientes dos valores defasados de  $x$  são estatisticamente significantes, pode-se afirmar que  $x$  Granger causa  $y$ , ou seja, a história de  $x$  ajuda na previsão do valor corrente de  $y$ .

Após selecionar duas séries, o programa solicita o número de defasagens a ser considerado.

Não há uma regra explícita sobre como escolher o número de defasagens: o analista deve repetir o teste para várias alternativas, incluindo defasagens mais longas.



A partir das definições das variáveis Y e X e do número p de defasagens, o programa roda duas regressões :

$$Y(t) = \alpha_0 + \alpha_1 * Y(t-1) + \dots + \alpha_p * Y(t-p) + \beta_1 * X(t-1) + \dots + \beta_p * X(t-p) + \varepsilon(t)$$

$$X(t) = \alpha_0 + \alpha_1 * X(t-1) + \dots + \alpha_p * X(t-p) + \beta_1 * Y(t-1) + \dots + \beta_p * Y(t-p) + \varepsilon(t)$$

e calcula, para cada regressão, as estatísticas F para um teste de Wald da hipótese conjunta de que os coeficientes betas são todos nulos, isto é:

$$\beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

A hipótese nula é que X não Granger causa Y na primeira regressão e que Y não Granger causa X na segunda regressão.

A janela de saída apresenta as estatísticas F e os níveis de significância das duas hipóteses, como mostrado na figura a seguir.

Hipótese Nula	Estatística F	Prob(F)
X não Granger-causa Y	10.5488	0.0015
Y não Granger-causa X	0.0192	0.8901

No exemplo considerado, a conclusão é que se pode rejeitar a hipótese de que X não Granger causa Y, ou seja, de que o EMBI não Granger-causa a variação da SELIC. Por outro lado, não se pode rejeitar a hipótese de que a SELIC não Granger-causa o EMBI.

Isto significa que é grande a probabilidade de que a história passada do EMBI possa contribuir para a previsão da SELIC corrente, mas pequena a probabilidade de que a história passada da SELIC possa contribuir para a previsão do EMBI corrente.


Ou seja, parece que neste exemplo a causalidade no sentido de Granger opera no sentido do EMBI para a SELIC, mas não no sentido contrário. Naturalmente é possível encontrar casos em que a causalidade de Granger opera nos dois sentidos.


### 5.11 X12-ARIMA

O ABIMAQdados oferece uma interface para acesso ao programa de ajustamento sazonal X12-ARIMA, do U.S. Census Bureau. Este programa é de domínio público, roda em ambiente DOS e seus arquivos são instalados automaticamente na pasta do ABIMAQdados.


O X12-ARIMA processa as especificações do usuário a partir de um arquivo de entrada contendo comandos em uma sintaxe própria. Para mais detalhes consulte a documentação completa do U.S Census Bureau, disponível na pasta do ABIMAQdados nos arquivos FINALPT1.PDF e FINALPT2.PDF

Com o ABIMAQdados o acesso ao X12-ARIMA fica bastante simplificado : o arquivo de entrada é gerado automaticamente e as séries resultantes são capturadas para a [área de trabalho](#) (veja item 3.1).

Para ajustar séries no ABIMAQdados usando o X12-ARIMA, clique em **Econometria** no menu principal e a seguir clique em **X12-ARIMA**. O mesmo efeito é obtido clicando-se no ícone  da barra de ferramentas.



O programa irá solicitar as séries a serem ajustadas e o intervalo a ser considerado no ajustamento, como mostrado na figura abaixo :



Selecione as séries a ajustar, especifique o intervalo e clique em Ok.

Caso mais de uma série tenha sido selecionada, o programa irá processá-las seqüencialmente.

A seguir o ABIMAQdados mostra a interface para especificação dos parâmetros do ajustamento. Esta janela se subdivide em duas guias : **Ajustamento sazonal e ARIMA** e **Opções adicionais**, como mostrado a seguir.

### 5.10.1 Opções do ajustamento sazonal

Esta janela permite que se altere os parâmetros básicos do ajustamento sazonal. Aqui também é possível definir quais séries devem ser geradas na [área de trabalho](#).

Para saber mais informações sobre estes parâmetros, consulte o comando **x11** na documentação do U.S. Census Bureau, em [www.macrodados.com.br/finalpt2.pdf](http://www.macrodados.com.br/finalpt2.pdf)

Opções do ajustamento sazonal :

Método :

Multiplicativo       Pseudo-aditivo

Aditivo       Log-aditivo

Filtro de tendência :  Automático       Fixo

Número de termos da média móvel : 13

Filtro sazonal : Automático

Séries a serem geradas :

Série Ajustada       Componente irregular

Fatores sazonais       Fatores (sazonal/dia útil)

Tendência       Fatores (feriado/dia útil)

### Método

Especifica o modo de decomposição do ajustamento sazonal. É importante considerar que o método pseudo-aditivo requer especificação [ARIMA](#) (veja item 5.10.2) e que os métodos multiplicativo, pseudo-aditivo e log-aditivo não aceitam séries que possuam valores negativos ou iguais a zero.

### Filtro de tendência

Permite que se especifique o número de termos da média móvel de Henderson usada para estimar o componente de tendência da série original.

A opção Automático leva em conta as características estatísticas da série. Neste caso, para séries mensais por exemplo, o programa escolhe entre 9, 13 ou 23 termos.

Para especificar um determinado valor, selecione Fixo e informe o valor desejado no campo Número de termos da média móvel.

### Filtro sazonal

Permite a seleção de um filtro de média móvel sazonal a ser usado na estimação dos fatores sazonais. Automático corresponde a um procedimento padrão baseado na razão da sazonalidade móvel.

As outras opções de média móvel  $n \times m$  ( Média móvel 3x1, Média móvel 3x3, etc.) significam que uma média simples de  $n$  termos é obtida de uma sequência de médias móveis consecutivas de  $m$  termos.

Note que a opção Média móvel 3x15 pressupõe séries com mais que 20 anos de dados.

A opção Estável força a estimação de fatores sazonais constantes, ou seja, um fator fixo para cada mês ou trimestre.

A opção Padrão do X11 aproxima os resultados das versões anteriores do programa X11.

### Séries a serem geradas

Aqui é possível especificar quais séries devem ser geradas na [área de trabalho](#) (veja item 3.1) do ABIMAQdados.

Para cada tipo de série gerada o programa insere um mnemônico de 6 caracteres no início do nome da nova série :

- AJ\_X12 : Série ajustada
- FS\_X12 : Série dos fatores sazonais
- CT\_X12 : Série do componente de tendência
- CI\_X12 : Série do componente irregular
- F1\_X12 : Série dos fatores (sazonal/dia útil)
- F2\_X12 : Série dos fatores (feriado/dia útil)

### 5.10.2 Opções do ARIMA

O X12-ARIMA disponibiliza recursos que permitem ajustar modelos de regressão com erros ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) à série original antes da etapa de ajustamento.

Estes modelos consideram que a média da série é uma combinação linear de regressores e que a estrutura da covariância da série segue um processo ARIMA. A figura a seguir mostra as opções disponíveis :

Opções do ARIMA :

Especificação :

- Não usar ARIMA
- Especificação simples
- Especificação múltipla

Exógenas :

- Constante
- Dummies sazonais

Modelo : (0 1 1)(0 1 1)

Transformação :

- Nenhuma
- Logística
- Automática
- Box-Cox

Intervalo :

Data Inicial :

Data Final :

### Especificação

Não usar ARIMA informa ao programa a ausência de modelo ARIMA.

Especificação simples informa que será fornecida uma única especificação do ARIMA no campo **Modelo**, seguindo a notação de Box & Jenkins :

**( p d q ) ( P D Q )**, onde :

- p** é a ordem AR não sazonal
- d** é a ordem das diferenças não sazonais
- q** é a ordem MA não sazonal
- P** é a ordem AR sazonal (multiplicativa)
- D** é a ordem das diferenças sazonais
- Q** é a ordem MA sazonal (multiplicativa)

Para maiores detalhes sobre esta especificação, consulte o comando **arima** na documentação FINALPT2.PDF do U. S. Census Bureau.

Especificação múltipla informa que o programa deverá selecionar uma especificação de modelo ARIMA a partir de um arquivo contendo várias possíveis especificações fornecidas pelo usuário. Neste caso o nome do arquivo com as especificações deve ser informado no campo **Modelo**.

Por convenção do X12-ARIMA, o arquivo deve ter extensão .mdl e as especificações devem seguir uma sintaxe própria, como indicado a seguir. O arquivo-exemplo **x12a.mdl**, presente na pasta do ABIMAQdados, contém uma lista de possíveis especificações fornecidas pelo U.S. Census :

```
(0 1 1)(0 1 1) *
(0 1 2)(0 1 1) x
(2 1 0)(0 1 1) x
(0 2 2)(0 1 1) x
(2 1 2)(0 1 1)
```

Para fornecer sua própria lista, crie um arquivo-texto especificando cada modelo em uma linha e adicionando um x no final de cada linha, exceto na última. Para indicar que um dos modelos deve ser o principal, basta usar \* ao invés do x. A última linha deve ser terminada com Enter. Para finalizar salve o arquivo com extensão .mdl na pasta do ABIMAQdados.

### Exógenas

Use esta opção para incluir regressores no seu modelo ARIMA. É possível incluir um termo Constante e/ou Dummies Sazonais. Para considerar feriados (no padrão americano), dias úteis e/ou outliers, use as opções de [ajustes para dias úteis e/ou feriados](#) (veja item 5.11.3). da guia Opções adicionais.

Para maiores detalhes sobre esta especificação, consulte o comando **regression** na documentação FINALPT2.PDF do U. S. Census Bureau.

### Modelo

O conteúdo deste campo depende do que for escolhido em **Especificação**.

No caso de Especificação simples este campo deve conter a especificação do modelo ARIMA na sintaxe (p d q)(P D Q).

No caso de Especificação múltipla este campo deve conter o nome do arquivo (com extensão .mdl) que contém as especificações.

## Transformação

Permite transformar a série antes de ajustar o modelo ARIMA. A opção Automática escolhe entre não transformar a série ou aplicar logaritmo, dependendo no critério de informação de Akaike.

Logística transforma a série  $y$  em  $\log(y/1-y)$  e é válida apenas para séries com valores entre zero e um.

Box-Cox aplica à série  $y$  uma transformação  $Y$  de Box-Cox como indicado abaixo. Neste caso é preciso informar o valor de  $\lambda$ .

Se  $\lambda$  for igual a zero :  $Y = \log(y)$

Se  $\lambda$  for diferente de zero :  $Y = \lambda^2 + (y^\lambda - 1)/\lambda$

## Intervalo

Use esta opção para que o programa considere um intervalo diferente do intervalo original da série na etapa do ajuste ARIMA.

### 5.10.3 Ajustes para dias úteis e/ou feriados

O programa X12-ARIMA oferece opções para o tratamento de efeitos causados por dias úteis e/ou feriados. No caso de feriados são considerados apenas os do padrão norte-americano (Easter, Thanksgiving/Christmas, Labor day e Statistics Canada Easter).

Para maiores informações sobre os ajustes para dias úteis e/ou feriados, consulte a descrição do parâmetro **variables** nos comandos de regressão (**regression** e **x11regression**) na documentação FINALPT2.PDF do U. S. Census Bureau.

No ABIMAQdados clique na guia Opções adicionais para visualizar uma janela com as seguintes opções :

The screenshot shows a software window with several sections for configuring adjustments:

- Tipo de ajuste :**
  - Nenhum ajuste
  - Ajustar no ARIMA
  - Ajustar no X11
  - Usar critério de Akaike
- Dia útil :**
  - Nenhum ajuste
  - Fluxo :
    - Dia da semana/ano bissexto
    - Fim de semana/ano bissexto
  - Estoque :
    - Dia do mês : 31
- Feriado (padrão EUA) :**
  - Easter 8 dias antes
  - Thanksgiving/Christmas 8 dias antes
  - Labor day 8 dias antes
  - Statistic Canada Easter 8 dias antes

Primeiramente é preciso especificar se o programa deve fazer algum ajuste para dias úteis e/ou feriados e em qual etapa ele deve ser feito : na etapa do ARIMA ou em uma etapa preliminar do X11.

Para melhor entender como funciona o processo de ajustamento no X12-ARIMA, considere as suas principais etapas, listadas abaixo :

1. Etapa opcional preliminar do X11 (permite remover os efeitos de dias úteis e feriados)
2. Etapa opcional do ARIMA (ajusta à série um modelo ARIMA, opcionalmente com efeitos para dias úteis e feriados)
3. Etapa final do X11 (ajusta sazonalmente a série)

A opção Usar critério de Akaike quando marcada faz com que o programa leve em conta o critério de informação de Akaike para decidir se uma variável de dias úteis e/ou feriados deve ou não ser incluída no modelo.

### Efeitos para dias úteis

Esta opção considera dois tipos de séries : fluxo e estoque.

Séries do tipo fluxo mensais por exemplo, são aquelas em que o valor da série no mês é uma agregação (soma ou média) dos valores observados nos dias daquele mês. Para este tipo de série é possível ajustar para dia da semana/ano bissexto ou fim de semana/ano bissexto.


Séries do tipo estoque mensais por exemplo, são aquelas onde o valores da série são sempre definidos em um determinado dia do mês, sem levar em conta os outros dias. Os ajustes neste caso são válidos apenas para séries mensais e deve ser informado o dia do mês em que a série é definida.

### Efeitos para feriados (padrão norte-americano)

Este tipo de ajuste se aplica apenas a séries do tipo fluxo. Para utilizar esta opção basta marcar os feriados americanos desejados e informar para cada um deles a duração do efeito antes do feriado em N número de dias. O programa considera que o nível de atividade diária se altera N-1 dias antes e se mantém no novo dia até o feriado.

#### 5.10.4 Ajustes para outliers

Assim como nos ajustes para dias úteis e feriados, os ajustes para outliers podem ser informados na etapa do ARIMA ou na etapa do X11. A figura a seguir ilustra a interface de especificação de outliers, disponível na parte inferior direita da guia Opções adicionais:



Os ajustes para outliers na etapa X11 são válidos apenas para fortalecer os ajustes para dias úteis e feriados nesta mesma etapa e por isso só são permitidos quando estes tiverem sido solicitados. Nesta etapa também só são permitidos outliers aditivos.


Na etapa ARIMA podem ser usados quatro tipos de outliers : aditivos, deslocamentos de nível, mudanças de nível temporárias e efeitos rampa.

Para adicionar, alterar ou remover outliers basta usar os botões correspondentes na etapa selecionada (ARIMA ou X11).

Caso não se saiba a priori a data e/ou o tipo do outlier, deve ser usada a opção Detectar outliers, descrita a seguir.

### 5.10.5 Diagnósticos

Testes de estabilidade e diagnósticos úteis sobre a série a ser ajustada podem ser obtidos na parte inferior esquerda da guia Opções adicionais, como mostrado na figura a seguir :



Teste de estabilidade :

Não testar

Sub-amostras móveis

Revisões históricas

Diagnósticos :

Diagnosticar resíduos

Detectar outliers

#### Sub-amostras móveis

Teste de estabilidade que examina alterações na série ajustada em amostras móveis de tamanho fixo.

#### Revisões históricas

Teste de estabilidade que examina alterações na série ajustada em uma amostra de tamanho crescente ao passo em que novas observações vão sendo adicionadas.

#### Diagnosticar resíduos

Apresenta um relatório contendo as funções de autocorrelação e estatísticas Q dos resíduos, úteis para checar a adequação do modelo ARIMA ajustado à série. O uso desta opção pressupõe a especificação de um modelo ARIMA ou uso de regressores (exógenas ou efeitos para dias úteis/feriados). A ausência deste tipo de especificação faz com que o diagnóstico seja aplicado à série original.

#### Detectar outliers

Detecta e exhibe relatório de outliers usando o modelo ARIMA especificado. Caso o modelo não tenha sido especificado esta opção é ignorada.

### 5.10.6 Relatório de saída

Após o processamento o programa pergunta : "Deseja visualizar o relatório de saída ? ". Responda Sim para ver uma janela com a saída original do X12-ARIMA, ou Não para apenas gerar a série ajustada.

Para copiar o conteúdo deste relatório, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Selecionar tudo. A seguir clique novamente com o botão direito do mouse e escolha a opção Copiar.

Abaixo a primeira página do relatório para o ajustamento sazonal da série mensal da produção nacional de automóveis. Em negrito as especificações do ajustamento produzidas pelo ABIMAQdados :



U. S. Department of Commerce, U. S. Census Bureau

X-12 monthly seasonal adjustment Method,  
Release Version 0.2.10

This method modifies the X-11 variant of Census Method II by J. Shiskin A.H. Young and J.C. Musgrave of February, 1967. and the X-11-ARIMA program based on the methodological research developed by Estela Bee Dagum, Chief of the Seasonal Adjustment and Time Series Staff of Statistics Canada, September, 1979.

Primary Programmers: Brian Monsell, Mark Otto

Series Title- EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (02=100)  
Series Name- EXTRACAO DE PET  
03/22/11 16:13:30.02

-Period covered- 1st month,1991 to 1st month,2011  
-Type of run - multiplicative seasonal adjustment

-Sigma limits for graduating extreme values are 1.5 and 2.5 .  
-3x3 moving average used in section 1 of each iteration,  
3x5 moving average in section 2 of iterations B and C,  
moving average for final seasonal factors chosen by Global MSR.  
-Spectral plots generated for selected series  
-Spectral plots generated for series starting in 2003.Feb


FILE SAVE REQUESTS (\* indicates file exists and will be overwritten)  
MacroX12.d11 final seasonally adjusted data  
MacroX12.out program output file  
MacroX12.err program error file

Contents of spc file MacroX12.spc

Line #

```
-----
1: series{
2: title = "EXTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL (02=100)"
3: name = "EXTRACAO DE PET"
4: start = 1991.01
5: period = 12
6: file = "MacroX12.DAT"
7: decimals = 5
8: }
9:
10: x11{
11: print = ( +ftstd8 +residualseasf +x11diag +qstat +specsa
+specirr)
12: save = ( D11)
13: savelog = (q,q2,fb1,fd8,msf)
14: }
```

A seguir um gráfico com a série original e a série ajustada pelo X12-ARIMA :



## 6. Projeções


Neste ítem veremos diversos recursos para a geração de projeções em séries do banco de dados ou em séries próprias do usuário. As projeções podem ser geradas por modelos univariados, multivariados ou por preenchimento automático.

Nos modelos univariados, a evolução temporal da própria série a ser projetada é considerada para identificar fatores de tendência e sazonalidade.

Nos modelos multivariados, considera-se que a série a ser projetada é função de outras séries a partir de relações de dependência e causalidade.

Os métodos de preenchimento automático produzem projeções aplicando a partir do valor final da série uma progressão aritmética, geométrica ou repetição do valor. Também é possível projetar aplicando a variação ou média móvel de outra série.

Para acessar estes recursos, clique em **Projeções**, no menu principal, conforme mostrado na figura a seguir.



### 6.1 Projeção Univariada

Este recurso gera projeções por métodos automáticos, levando em conta apenas os dados históricos da própria série.

Clique em Projeções – Projeção univariada para ver a janela da figura abaixo :

O programa dispõe de três métodos de projeção :

- **Método de Médias Móveis**
- **Método de Amortecimento Exponencial**
- **Método de Holt-Winters.**

Veremos maiores informações sobre estes métodos mais adiante. Para maiores detalhes sugerimos consultar por exemplo "Fundamentals of forecasting", de Sullivan e Claycombe (1977).

Na janela da figura, caso a opção de método Automático esteja marcada, o programa irá projetar automaticamente para os três métodos e escolher a projeção que resultar no menor erro médio quadrático.

O usuário pode também selecionar um método de sua preferência e até mesmo fornecer os seus próprios parâmetros.

Para isso deve ser marcado o método desejado e, caso queira fornecer parâmetros, marcar a opção Manual no método escolhido.

Vejamos o significado das outras opções disponíveis :

- ✓ O campo **Número de Períodos** indica o número de valores a serem projetados.
- ✓ O campo **Data inicial** informa ao programa para considerar apenas os dados posteriores à data informada.
- ✓ A opção **Aplicar logaritmo** quando selecionada faz com que a série original seja transformada por logaritmo, de forma que o programa analisa e projeta o logaritmo da série original e depois processa a transformação inversa para obter as projeções finais.
- ✓ O botão **Testar parâmetros** serve para visualizar as estatísticas geradas na projeção univariada sem que seja gerada nenhuma nova série na área de trabalho.

- ✓ A opção **Gerar séries projetada e simulada** faz com que sejam geradas na área de trabalho duas séries : uma série com os resultados simulados a cada período pelo método adotado e a série com as projeções produzidas pelo método. A série simulada, que terá prefixo **SajPr**, é particularmente útil para a análise dos erros gerados pelo processo.
- ✓ A opção **Gerar série projetada** faz com que seja gerada na área de trabalho a série com as projeções produzidas pelo método, que terá prefixo **PrU**.

### 6.1.1 Método de Médias Móveis

O método de médias móveis simples estima projeções a partir da média aritmética das últimas  $k$  observações disponíveis :

$$P_{t+1} = M_k(t) = (x_t + x_{t-1} + \dots + x_{t-k+1}) / k , \text{ onde:}$$

$x_t$  é o valor da série no período  $t$

$k$  é o número de períodos da média móvel

$M_k(t)$  é a média móvel de  $k$  períodos no instante  $t$

$P_{t+1}$  é a projeção para o período  $t+1$

O número de períodos da média móvel (não confundir com o número de períodos a serem projetados) pode ser utilizado para dar mais ou menos importância aos dados mais recentes da série.

- ✓ Quanto menor for o número de períodos da média móvel ( $k$ ), maior será a influência dos dados mais recentes da série no cálculo da projeção.
- ✓ Quanto maior for o número de períodos da média móvel ( $k$ ), menor será a influência dos dados mais recentes da série no cálculo da projeção.

O método de médias móveis simples apresenta bons resultados para projetar séries  $S(t)$  estacionárias sem componente de tendência e que portanto podem ser modeladas como  $S(t) = a + e(t)$  , onde  $a$  é uma constante de nível e  $e(t)$  o termo de erro aleatório.

Já o método de médias móveis duplas é mais indicado para projetar séries com tendência linear.


Trata-se de uma variante do método de médias móveis simples no qual as observações  $x_t$  são substituídas pelas médias móveis  $M_k(t)$  calculadas período a período, como mostrado na equação a seguir:

$$P_{t+1} = M2_k(t) = ( M_k(t) + \dots + M_k(t-k+1) ) / k , \text{ onde:}$$

$M_k(t)$  é a média das últimas  $k$  observações no período  $t$

$P_{t+1}$  é a projeção calculada para o período  $t+1$

O gráfico abaixo ilustra uma projeção gerada pelo método de médias móveis duplas para a série PIB Total - Encadeada, c/ Ajuste (95=100) :



### 6.1.2 Método de Amortecimento Exponencial

O método de médias móveis duplas se adapta bem para projetar séries com componente de tendência linear, mas no caso de séries com componente de tendência quadrática por exemplo, o método de amortecimento exponencial é o mais adequado.

A equação da média móvel simples pode ser transformada de modo a se obter uma expressão alternativa para a média móvel no período  $t$  :

$$M_k(t) = (1/N) x_t + (1 - 1/N) M_k(t-1)$$

O método de amortecimento exponencial simples pode ser entendido como uma generalização dessa equação, tal que:

$$P_{t+1} = A_t = \alpha x_t + (1 - \alpha) A_{t-1}$$

A constante  $\alpha$  (que está sempre entre zero e um) é chamada de constante de amortecimento. A equação acima considera que cada nova estimativa  $A_t$  será função da nova observação  $x_t$  e da estimativa anterior  $A_{t-1}$ .

- ✓ O valor da constante  $\alpha$  tem o efeito inverso ao  $N$  da média móvel: quanto maior o for  $\alpha$ , mais importância terão os dados mais recentes e vice-versa.

O amortecimento exponencial duplo consiste em substituir a observação  $x_t$  pela projeção calculada por amortecimento exponencial simples, isto é:

$$A2_t = \alpha A_t + (1 - \alpha) A2_{t-1}$$

Neste caso, após algumas transformações algébricas obtém-se um modelo de tendência linear com coeficientes variáveis. Neste caso:

$$P_{t+T} = a_t + b_t T, \text{ onde:}$$


$T$  é o horizonte de projeção

$$a_t = 2 * A_t - A2_t$$

$$b_t = (\alpha / (1 - \alpha)) * [A_t - A2_t]$$

Este método, assim como o método de médias móveis duplas, também se adapta bem para projetar séries com componente de tendência linear. No modo Automático o programa projeta para diversos valores de  $\alpha$  entre zero e um de modo a identificar aquele  $\alpha$  que resulta no menor erro médio quadrático, que é então selecionado automaticamente.

O gráfico a seguir ilustra uma projeção por amortecimento exponencial duplo do PIB nominal gerada pelo ABIMAQdados :



### 6.1.3 Método de Holt-Winters

Os métodos de médias móveis e amortecimento exponencial são voltados para projetar séries estacionárias ou com componente de tendência (linear ou quadrática). Quando se quer considerar componentes cíclicos, ou seja, quando as séries possuem sazonalidade, deve ser adotado o método de Holt-Winters.

O método considera o modelo de tendência linear básico ao qual é aplicado para cada período um fator sazonal multiplicativo, de modo que:

$$P_{t+T} = (a_t + b_t T) F_t, \text{ onde:}$$

$P_{t+T}$  é a projeção T períodos à frente feita no instante t

$a_t$  é a estimativa do intercepto da reta no instante t

$b_t$  é a estimativa da inclinação da reta no instante t

$F_t$  é a estimativa do fator sazonal multiplicativo no instante t

Os fatores sazonais  $F_t$  são obtidos para cada período dividindo-se cada valor observado pelo valor projetado e no final é calculada a média dos fatores para cada ciclo.

As estimativas dos parâmetros são obtidas a cada período t segundo as equações a seguir :

$$a_t = \alpha (x_t / F_{t-N}) + (1 - \alpha) (a_{t-1} + b_{t-1})$$


$$b_t = \beta (a_t - a_{t-1}) + (1 - \beta) b_{t-1}$$

$$F_t = \sigma (x_t/a_t) + (1-\sigma)F_{t-n}$$

$\alpha$ ,  $\beta$  e  $\sigma$  são as constantes de amortecimento, que podem estar entre 0 e 1, usadas na obtenção das estimativas.

No modo automático o programa usa um algoritmo de Gauss-Seidel para obter os valores para estas constantes que minimizam o erro médio quadrático.

O gráfico a seguir ilustra uma projeção pelo método de Holt-Winters gerada pelo ABIMAQdados. Neste caso usamos a opção Automático para a escolha do método.



## 6.2 Projeção Multivariada

Use o recurso de projeção multivariada para projetar uma série a partir de um modelo de regressão linear previamente estimado. Para mais detalhes sobre a estimação de modelos de regressão consulte o item [5.5 Regressão Linear](#).

Para projetar uma série usando o recurso de projeção multivariada, é necessário que as variáveis independentes do modelo estimado já possuam projeções, ou seja, possuam dados fora da amostra.

Para inserir projeções nas variáveis dependentes do modelo estimado, utilize os recursos de [projeção univariada](#) ou de [preenchimento automático](#).

Também é possível incluir a própria série dependente defasada como uma variável independente. Neste caso a projeção para cada período irá considerar a projeção estimada no período anterior para a variável dependente, como ocorre na geração da [série ajustada ex-ante](#) (vide item 5.8).

Após a especificação do modelo estimado o programa processa a regressão no intervalo da amostra e mostra a janela de saída, onde é possível gerar a série projetada.

Para exemplificar iremos considerar o seguinte modelo de regressão linear :

Variável dependente (**Y**) : Produção de Laminados de Aço (mil t)

Variáveis independentes :

**C** : Constante

**X1** : Def1 Produção de Laminados de Aço (mil t)

**X2** : PrU\_HW Produção de Autoveículos - Total (unid.)

**X2** é a série de Produção de Autoveículos com projeções até Fev/2013, geradas pelo recurso de [projeção univariada](#), através do método de Holt-Winters.

Para especificar uma projeção multivariada, clique no menu principal em Projeções-Projeção multivariada.

Será então mostrada uma janela que solicita a especificação do modelo, como mostrado na figura abaixo.

Clique em Ok para visualizar a saída da regressão, mostrada na figura a seguir.

Variáveis Independentes	Coefficiente	Erro Padrão	Estatística T	Valor P
CONSTANTE	211.64045	27.46729	7.70518	0.00000
Def1 Produção de Laminac	0.75388	0.02733	27.58314	0.00000
PrU_HW Produção de Auto	0.00113	0.00013	8.66942	0.00000
R-Quadrado	0.92040	Média var. dep.		1468.124
R-Quadrado ajustado	0.91997	D.Padrão var. dep.		359.545
Erro Padrão da regressão	101.71406	Soma quadr.resíduos		3838273.34
Log Verossimilhança	-2257.867	Durbin-Watson		2.13400
Critério de Akaike	12.09020	Critério de Schwarz		12.12168
Estatística F	2144.866	Prob(F)		0.00000

Para gerar a série projetada pelo modelo multivariado, clique em **Gerar projeção**.

Será mostrada uma janela que solicita o intervalo no qual serão inseridas as projeções, como na figura a seguir.




Esta janela já sugere a data inicial como sendo a primeira data fora da amostra (após a última observação disponível) da variável dependente. A data final é sugerida como a data final máxima das variáveis independentes, que no caso do exemplo corresponde à data final da série projetada da produção de autoveículos.

Clique em Ok para usar o intervalo sugerido ou informe um novo intervalo.

Será gerada uma nova série, com prefixo Proj\_M que é a série final projetada.

O gráfico abaixo mostra a série projetada pelo modelo multivariado.



### 6.3 Preenchimento automático


Os recursos de preenchimento automático do ABIMAQdados produzem projeções para uma série a partir de um método de preenchimento escolhido pelo usuário.

As projeções são geradas na própria série, a partir da última observação disponível ou a partir da posição corrente do cursor na coluna correspondente.

As projeções aparecem nas planilhas com os indicadores **p** ao lado de cada valor e nos gráficos são separadas por uma linha vertical na data de início das projeções.

Para que os dados projetados sejam considerados projeções na série, deixe marcado o ítem **Inserir valores como projeções**.

Para projetar uma série usando um recurso de preenchimento automático, clique no menu principal como indicado na figura abaixo :



A seguir clique em uma das modalidades de preenchimento desejada. Também é possível acionar estes recursos a partir de teclas especiais, descritas a seguir.


### 6.3.1 Progressão Aritmética

Este recurso aplica uma progressão aritmética a uma série X adicionando seqüencialmente um valor constante, de modo que a série X no período T é projetada como :

$$X_T = X_{T-1} + \text{Valor}$$

Selecione a série desejada na área de trabalho ou posicione o cursor na última observação da série e tecle **A** para ativar este recurso.


Ao ser acionada, esta opção mostra a janela da figura abaixo :



No campo **Valor** deve ser informado o valor a ser adicionado aos termos da série. Para exemplificar vamos considerar como 20 o valor a ser adicionado.

Em **Horizonte** é possível alterar a data final das projeções, informando-se uma data específica ou um número de períodos a frente.

Abaixo o resultado da progressão aritmética para a série do IPCA :



### 6.3.2 Progressão Geométrica

Este recurso aplica uma progressão geométrica a uma série X multiplicando seqüencialmente um valor constante, de modo que a série X no período T é projetada como :

$$X_T = X_{T-1} * (1 + \text{Valor})$$

Selecione a série desejada na área de trabalho ou posicione o cursor na última observação da série e tecla **G** para ativar este recurso.

Ao ser acionada, esta opção mostra a janela da figura abaixo :


The dialog box is titled 'Progressão geométrica : X(T) = X(T-N) \* (1 + Valor)'. It contains the following fields and options:

- Valor:** 0.01
- N:** 1
- Equation:** X(T) = X(T-1) \* (1 + Valor)
- Horizonte:**
  - Até a última data disponível
  - Até uma data específica
  - H períodos a frente
- Inserir valores como projeções:**
- Data final:** 12 / 2011
- períodos a frente:** 12
- Buttons:** Ok, Cancela

No campo **Valor** deve ser informado o valor a ser considerado na progressão geométrica. Para exemplificar vamos considerar este valor como 0.01, que corresponde a aplicar à série um crescimento de 1% ao mês.

Em **Horizonte** é possível alterar a data final das projeções, informando-se uma data específica ou um número de períodos a frente.

Abaixo o resultado da progressão geométrica para a série do IPCA :



### 6.3.3 Valor constante

Este recurso aplica repetidamente um valor constante à série, de modo que a série  $X$  no período  $T$  é projetada como :

$$X_T = \text{Valor}$$

Selecione a série desejada na área de trabalho ou posicione o cursor na última observação da série e tecle **R** para ativar este recurso.

Ao ser acionada, esta opção mostra a janela da figura abaixo :

The dialog box is titled "Progressão geométrica :  $X(T) = X(T-N) * (1 + \text{Valor})$ ". It contains the following fields and options:

- Valor: 0.01
- N: 1
- Equation:  $X(T) = X(T-1) * (1 + \text{Valor})$
- Horizonte:
  - Até a última data disponível
  - Até uma data específica
  - H períodos a frente
- Inserir valores como projeções
- Data final: 12 / 2011
- 12 períodos a frente
- Buttons: Ok, Cancela

No campo **Valor** deve ser informado o valor constante a ser considerado. O programa automaticamente sugere o valor da última observação disponível ou o valor da célula onde está posicionado o cursor na planilha.

Para exemplificar vamos considerar este valor como 20.

Em **Horizonte** é possível alterar a data final das projeções, informando-se uma data específica ou um número de períodos a frente.

### 6.3.4 Variação N períodos

Este recurso gera projeções para uma série X a partir da variação N períodos da própria série, de modo que a série X no período T é projetada como :

$$X_T = X_{T-1} * ( X_{T-N} / X_{T-N-1} )$$

A série projetada terá uma variação N períodos constante a partir da última observação disponível.


Selecione a série desejada na área de trabalho ou posicione o cursor na última observação da série e tecle **V** para ativar este recurso.

Ao ser acionada, esta opção mostra a janela da figura abaixo :

No campo **N** deve ser informado o número de períodos da variação a ser aplicada. Para exemplificar vamos considerar N=12, o que corresponde a aplicar uma variação % 12 meses constante.

Em **Horizonte** é possível alterar a data final das projeções, informando-se uma data específica ou um número de períodos a frente.

Abaixo o resultado para a série do IPCA :



### 6.3.5 Variação de outra série

Este recurso gera projeções para a série X a partir de uma outra série Y, sendo Y uma série de variação N períodos, de modo que a série X no período T é projetada como :

$$X_T = X_{T-1} * ( 1 + Y_T / 100 )$$

A série projetada terá uma variação N períodos igual aos valores de Y a partir da última observação disponível.

É necessário que a série Y possua valores de variação N períodos a partir da data final da série X.

Selecione a série desejada na área de trabalho ou posicione o cursor na última observação da série e tecla **Y** para ativar este recurso.

Ao ser acionada, esta opção mostra a janela da figura abaixo :

The dialog box is titled "Variação de outra série:  $X(T) = X(T-N) * (1 + Y(T)/100)$ ". It features a spin box for "N" set to 1. The formula  $X(T) = X(T-1) * (1 + Y(T)/100)$  is displayed. Under "Horizonte", three radio buttons are present: "Até a última data disponível" (selected), "Até uma data específica", and "H períodos a frente". A checked checkbox "Inserir valores como projeções" is also visible. The "Data final" is set to 12/2011, and "12 períodos a frente" is indicated. A "Série Y" dropdown menu is at the bottom, along with "Ok" and "Cancela" buttons.

No campo **N** deve ser informado o número de períodos da variação a ser aplicada.

No campo **Série Y** deve ser selecionada uma série de variações N períodos, que deverá estar presente na área de trabalho e será usada para projetar a série X original.

### 6.3.6 Média móvel de outra série

Este recurso gera projeções para a série X a partir de uma outra série Y, sendo Y uma série de médias móveis N períodos, de modo que a série X no período T é projetada como :

$$X_T = N * Y_T - (X_{T-1} + \dots + X_{T-N+1})$$

A série projetada terá uma média móvel N períodos igual aos valores da série Y a partir da última observação disponível. É necessário que a série Y possua projeções a partir da data final da série X.

É necessário que a série Y possua valores de média móvel N períodos a partir da data final da série X.

Selecione a série desejada na área de trabalho ou posicione o cursor na última observação da série e tecla **M** para ativar este recurso.

Ao ser acionada, esta opção mostra a janela da figura abaixo :

Média móvel de outra série:  $X(T) = N * Y(T) - (X(T-1) + \dots + X(T-N-1))$

N: 4  $X(T) = 4 * Y(T) - (X(T-1) + \dots + X(T-3))$

Horizonte

Até a última data disponível

Até uma data específica

H períodos a frente

Inserir valores como projeções

Data final: 12 2011

12 períodos a frente

Série Y:

Ok Cancela

No campo **N** deve ser informado o número de períodos da média móvel a ser aplicada.

No campo **Série Y** deve ser selecionada uma série de médias móveis N períodos que deverá estar presente na área de trabalho e que será usada para projetar a série X original.

## 7. Utilizando dados do usuário

Um importante recurso do ABIMAQdados é permitir que o usuário tenha acesso a dados próprios no ambiente amigável do programa. É possível também utilizar simultaneamente dados próprios e dados do ABIMAQdados.

Isto pode ser feito de duas formas alternativas:

- a) com a criação de arquivos de dados próprios, que podem ser recuperados a qualquer momento para atualização ou manipulação;

ou

- b) com a criação de bancos de dados próprios, que podem ser utilizados de forma análoga ao banco de dados padrão do ABIMAQdados, que já vem com a sua assinatura e que é inicialmente mostrado na guia [Banco de Dados](#) (veja item 2.1).

A principal vantagem de criar um banco de dados próprio é que as séries poderão ser organizadas por assunto em uma árvore com até três níveis hierárquicos e passarão a ser acessadas como o banco padrão, diretamente na guia [Banco de Dados](#).

É possível alternar entre o banco de dados padrão do ABIMAQdados e bancos de dados próprios do usuário.

Por exemplo, a partir de uma série própria de receita seria possível gerar a série de receita em dólar dividindo a série de receita incluída pelo usuário pela taxa de câmbio do banco do ABIMAQdados.

Podem ser criados até oito novos bancos de dados próprios, podendo cada um deles armazenar até 1000 séries históricas.

A opção alternativa de criar arquivos de dados próprios também é muito simples de usar e permitir criar um número ilimitado de arquivos deste tipo.

Note-se também que qualquer série do banco de dados do ABIMAQdados (como, por exemplo, taxa de câmbio ou IPCA) pode ser incluída em um arquivo de dados próprios, o que permite a construção de todo tipo de indicadores de interesse.

Por exemplo, seria possível gerar uma série despesa em reais corrigidos pela inflação, dividindo uma série de despesa do usuário pelo IPCA do banco ABIMAQdados.

### 7.1 Criando um arquivo de dados próprios

Para criar um arquivo com dados próprios é preciso primeiramente importar as suas séries próprias. Consulte o item [Importando](#) (3.12.2) para aprender a importar séries para o ABIMAQdados.

Com as séries próprias importadas, clique em Arquivo – Salvar no menu principal para salvar um arquivo com seus dados próprios.

Para inserir séries usando a [área de trabalho](#) (vide item 3.1), selecione a periodicidade desejada, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Inserir Séries.

A seguir informe o número de séries que planeja usar. Serão inseridas novas séries na área de trabalho, todas com o nome "Nova série". Para alterar estes nomes, selecione na área de trabalho campo da esquerda de cada linha e tecle F2 para a seguir digitar o nome desejado.

#### Dica:

É possível colar na área de trabalho nomes de séries que estejam em outro aplicativo. Para isso copie os nomes, que devem estar um abaixo do outro, no outro aplicativo, selecione a linha desejada da área de trabalho, clique com o botão direito do mouse e escolha a opção Colar nomes.

Considere o exemplo apresentado a seguir, onde foram inseridas dez séries de dados próprios de periodicidade mensal, a saber:

Receita produto X, Receita produto Y, Receita produto Z, Receita produto W, Custo da Matéria Prima, Folha de Pagamentos, Despesas Financeiras, Despesas de Publicidade, Despesas Gerais e Outras Despesas.

A área de trabalho fica como mostrado na figura abaixo :

Nome	Tipo
Receita produto X	Mensal
Receita produto Y	Mensal
Receita produto Z	Mensal
Receita produto W	Mensal
Custo da Matéria Prima	Mensal
Folha de Pagamentos	Mensal
Despesas Financeiras	Mensal
Despesas de Publicidade	Mensal
Despesas Gerais	Mensal
Outras Despesas	Mensal

A partir de seus dados próprios, o usuário pode realizar as manipulações e análises que desejar, utilizando todos os recursos disponíveis no ABIMAQdados.




No exemplo, foram criadas as séries derivadas "Receita Total" e "Despesa Total", com o recurso Somar Grupo de Séries do menu Cálculos.

A primeira resultou da soma dos quatro itens de receita; a segunda resultou da soma dos seis itens de despesa.

Nome	Tipo
Receita produto X	Mensal
Receita produto Y	Mensal
Receita produto Z	Mensal
Receita produto W	Mensal
Custo da Matéria Prima	Mensal
Folha de Pagamentos	Mensal
Despesas Financeiras	Mensal
Despesas de Publicidade	Mensal
Despesas Gerais	Mensal
Outras Despesas	Mensal
Receita Total	Mensal
Despesa Total	Mensal

Em seguida, usando as opções do menu principal Cálculos - Combinar Séries, foi gerada a série "Resultado Mensal", subtraindo-se a Despesa Total da Receita Total.

Finalmente, usando o Cálculos - Média Móvel foram geradas três séries de médias móveis de 12 períodos, para Receita Total, Despesa Total e Resultado Mensal (indicadas pelo prefixo Mm12). A figura a seguir mostra três gráficos com as novas séries obtidas.



Ao salvar o arquivo o programa automaticamente armazena a memória dos cálculos realizados e dos gráficos gerados (e de quaisquer outros recursos utilizados: por exemplo, uma regressão múltipla).

Sempre que se abrir o arquivo, as mesmas operações serão novamente realizadas de forma automática e levando em conta a atualização dos dados.

Para atualizar um arquivo de dados próprios, abra e digite ou importe os últimos valores disponíveis. Salve e abra o arquivo novamente: todos os cálculos, análises e gráficos serão automaticamente refeitos.

## 7.2 Criando um banco de dados próprio

Uma das principais vantagens que o ABIMAQdados oferece para simplificar o acesso às séries históricas é a organização por assunto em forma de árvore hierárquica.

Este tipo de organização também pode ser usado para acessar dados próprios do usuário.

Para isso deve ser criado um banco de dados próprio seguindo os procedimentos descritos a seguir.

Desta maneira o acesso a dados próprios fica bastante simplificado e se pode usar todos os recursos do programa diretamente.

Para criar um novo banco de dados com suas próprias séries, primeiramente é preciso inserir, digitando ou importando, os valores numéricos das séries nas [Planilhas](#) do ABIMAQdados (veja item 3.2).


Os nomes das séries também podem ser importados ou digitados na [área de trabalho](#) (veja item 3.1) do sistema.

Veja no item [Importando](#) (3.12.2) como proceder para transferir suas séries de outros aplicativos para o ambiente do ABIMAQdados.


Considere o exemplo do [item anterior](#), onde foram inseridas no ABIMAQdados as seguintes novas séries na área de trabalho :

Nome	Tipo
Receita produto X	Mensal
Receita produto Y	Mensal
Receita produto Z	Mensal
Receita produto W	Mensal
Custo da Matéria Prima	Mensal
Folha de Pagamentos	Mensal
Despesas Financeiras	Mensal
Despesas de Publicidade	Mensal
Despesas Gerais	Mensal
Outras Despesas	Mensal

Após ter inserido as séries, deve ser selecionada no menu principal a opção [Banco de Dados](#) e depois a opção [Criar um novo banco de dados próprio](#), como mostrado na figura a seguir.



Será então mostrada uma janela que possibilita a especificação do novo banco de dados a ser criado, como mostrado na figura a seguir :



Após a especificação, a janela Tópicos deverá conter as séries do usuário organizadas por assunto. Inicialmente esta janela só possui um item e um sub-item. As séries do usuário estão na janela Séries disponíveis.


Para adicionar as séries ao novo banco de dados, selecione as séries desejadas e clique no botão vertical < que separa as duas janelas.

Para inserir as séries em qualquer posição, selecione-as e arraste (mova o mouse com o botão esquerdo pressionado) para o único sub-item da janela Tópicos.

### Dica:

Para selecionar vários nomes na janela Séries disponíveis, mantenha pressionada a tecla Shift (várias em sequência) ou Ctrl (fora de sequência) e clique nos nomes desejados.

A figura a seguir mostra como fica a janela Tópicos após esta operação:



Para organizar o banco de dados por assunto (inserir itens e sub-itens, mover séries, etc.) utilize os botões descritos a seguir:



Inserir um item e sub-item acima da série selecionada.



Inserir um sub-item acima da série selecionada.



Mover um conjunto de séries selecionadas uma posição para cima.



Mover um conjunto de séries selecionadas uma posição para baixo.




Remover um conjunto de séries selecionadas.

### Dica:

Para alterar os nomes dos itens ou sub-itens do novo banco, posicione-se no item ou sub-item desejado e tecle F2.

A figura a seguir mostra a organização do novo banco de dados após terem sido feitas as alterações necessárias:



O próximo passo é informar os parâmetros Nome, Prefixo e Pasta.

Digite no campo Nome um nome com até 15 caracteres para o novo banco de dados e tecla Enter. No nosso exemplo daremos o nome MeuBanco para o novo banco

O campo Prefixo deve conter um prefixo com dois caracteres a ser usado na montagem dos códigos das séries.

Cada série do novo banco irá possuir um código e este código poderá ser utilizado para o recurso de [Link com Excel](#) (veja item 8).

O Link com Excel é um recurso poderoso do ABIMAQdados que permite abrir séries de um banco de dados diretamente em uma planilha Excel, o que simplifica bastante a tarefa de manter planilhas Excel atualizadas já que para atualizar basta estender a região da série no Excel.

Após a entrada do nome do banco, o programa automaticamente sugere um prefixo.

No nosso exemplo o prefixo sugerido é me, de modo que a primeira série do novo banco terá código me0001, a segunda me0002 e assim por diante.

Para finalizar, basta informar a pasta onde serão gravados os arquivos do novo banco de dados no campo Pasta e clicar no botão Processar.

É sugerido neste campo o nome da pasta onde está instalado o programa ABIMAQdados.

Caso prefira guardar o banco próprio em outra pasta ou ainda se o banco precisar ser acessado via rede, informe o nome desejado.

Após clicar em Processar o programa cria o novo banco de dados. No caso do exemplo é mostrada uma seguinte janela informativa : "O banco de dados Meubanco foi criado com sucesso em c:\abimaqdados e a extensão do banco é US1"

Neste caso foram criados os arquivos dados.us1, titulos.us1 e índice.us1 na pasta c:\ABIMAQdados, que são os arquivos que compõem o banco de dados próprio.


Caso precise transferir o seu banco próprio para outro micro ou fazer uma cópia de segurança, você deve transportar estes três arquivos.

O programa também salva um arquivo de nome usuário.ini que contem a relação de todos os bancos de dados próprios disponíveis.


Este arquivo é referenciado no programa como lista de bancos de dados próprios.

### 7.3 Acessando o novo banco de dados

Para acessar o banco de dados criado usando os procedimentos descritos no item anterior, clique na opção Banco de Dados do menu principal. O nome do seu banco próprio irá aparecer abaixo da opção ABIMAQdados, como na figura a seguir :



Clique no nome do seu banco próprio para que a guia Banco de Dados se modifique e passe a mostrar a árvore hierárquica do seu banco (e não a do banco Principal), como mostrado na figura a seguir :



### 7.4 Alterando um banco de dados próprio

Para alterar a organização das séries ou adicionar novas séries no banco de dados próprio, escolha a opção Banco de Dados no menu do programa e a seguir clique em Alterar a lista de bancos de dados próprios.

Caso você tenha criado mais de um banco de dados, será mostrada uma janela para que você selecione o banco a ser alterado.

Os mesmos procedimentos usados para a organização inicial do banco de dados podem ser utilizados para modificar a sua estrutura atual.

Caso novas séries tenham sido importadas para as planilhas do ABIMAQdados, elas irão aparecer na lista Séries disponíveis e poderão ser incluídas no banco próprio.

No final das alterações clique em Ok para salvar o banco de dados próprio com a nova organização.

## 7.5 Adicionando um banco de dados próprio

Caso você tenha criado um banco de dados próprio e precise adicioná-lo à lista de bancos próprios, siga os procedimentos descritos a seguir.

Selecione no menu principal as opções Banco de dados- Alterar lista de bancos próprios . Será mostrada a janela da figura :



Clique no botão Adicionar. Será mostrada a janela da figura :

Nesta janela devem ser preenchidos todos os campos (nome extensão, prefixo e pasta). Para finalizar clique em Ok.

Caso não saiba informar estes parâmetros, clique no botão Localizar. Esta opção lista os bancos próprios disponíveis em uma pasta escolhida pelo usuário.

## 7.6 Atualizando o banco de dados próprio

Utilize o seguinte procedimento para atualizar periodicamente as séries do novo banco de dados.

- ✓ Selecione o banco de dados na opção Banco de Dados do menu.
- ✓ Importe ou digite os novos dados nas Planilhas do ABIMAQdados.
- ✓ Escolha no menu as opções Banco de Dados - Atualizar com os dados das planilhas (ou tecla F9).

## 7.7 Visualizando a lista dos bancos disponíveis

Para ver ou alterar a lista dos bancos de dados próprios, escolha as opções Banco de Dados – Alterar a lista de bancos próprios no menu principal.

Será mostrada uma janela com a relação de todos os bancos próprios disponíveis e suas especificações.

No caso do nosso exemplo anterior, onde foi criado um novo banco próprio de nome MeuBanco, a janela é a da figura a seguir :



O botão Adicionar permite adicionar mais um banco de dados próprio à esta lista, como mostrado no [item anterior](#) (veja item 6.6).

O botão Remover remove da lista um banco próprio. Note que este procedimento atua apenas na lista, de forma que os arquivos do banco próprio não são removidos. Os botões de movimento servem para deslocar os bancos na lista. Os botões Abrir e Salvar servem para abrir ou salvar a lista de bancos. O botão Sair fecha esta janela.

## 8. Link com o Excel

O recurso de Link com Excel é de grande utilidade para quem precisa manter planilhas Excel atualizadas com indicadores econômicos. Ele permite a entrada de séries do ABIMAQdados diretamente no Excel, sem que seja preciso importar manualmente os dados.

A figura a seguir ilustra um exemplo de utilização, considerando uma planilha com 2 séries mensais com dados a partir de Julho de 2010 :

	A	B	C	D	E	F
1	C:\Abimaqdados					
2			Dólar PTAX	IPCA		
3			(R\$/US\$)	(Dez/93=100)		
4		jul/10	1,76	3111,05		
5		ago/10	1,76	3112,29		
6		set/10	1,69	3126,29		
7		out/10	1,70	3149,74		
8		nov/10	1,72	3175,88		
9		dez/10	1,67	3195,89		
10		jan/11	1,67	3222,42		
11		fev/11	1,66	3248,20		
12						



---

Para usar o Link com Excel, siga as instruções a seguir, dependendo do idioma da sua versão do Excel.

### **8.1 Instalação para a versão em português do Excel**

#### **Instruções para instalação do suplemento no Excel em português do Office 2000 e 2003 :**

No menu do Excel clique em **Ferramentas** e depois em **Suplementos**.

Clique no botão **Procurar** e abra a pasta onde se encontra instalado o ABIMAQdados.

Selecione o arquivo **MACROPT.XLA**.

Clique em OK para finalizar a instalação.

#### **Instruções para instalação do suplemento no Excel em português do Office 2007 e 2010 :**

Clique no **Botão Office** e depois em **Opções do Excel**.

Clique em **Suplementos**, à esquerda nesta janela.

Clique em **Ir**, na parte inferior da janela.

Clique no botão **Procurar** e abra a pasta onde se encontra instalado o ABIMAQdados.

Selecione o arquivo **MACROPT.XLA**.

Clique em OK para finalizar a instalação.

#### **Célula com #VALOR**

Quando o ABIMAQdados é instalado, o sistema copia uma biblioteca de nome **MACROPT.DLL** para a pasta onde se encontra o aplicativo do Excel.

Se a célula que contém a função mac mostrar #VALOR ao invés do número, então esta biblioteca não foi copiada ou não está presente neste pasta.

Copie este arquivo da pasta do ABIMAQdados para a pasta **c:\Arquivos de Programas\Microsoft Office\Office** que é geralmente a pasta padrão do aplicativo Excel.

#### **Célula com #NOME**

Se a célula que contém a função mac mostrar #NOME ao invés do número, então o suplemento não foi instalado ou foi removido da lista de suplementos do Excel.

Siga as instruções acima para a instalação do suplemento no Excel.

## 8.2 Instalação para a versão em inglês do Excel

### Instruções para instalação do suplemento no Excel em inglês do Office 2000 e 2003 :

No menu do Excel clique em **Tools** e depois em **Add-ins**.

Clique no botão **Browse** e abra a pasta onde se encontra instalado o ABIMAQdados.

Selecione o arquivo **MACROIN.XLA**.

Clique em OK para finalizar a instalação.

### Instruções para instalação do suplemento no Excel em inglês do Office 2007 e 2010 :

Clique no **Office Button** e depois em **Excel Options** .

Clique em **Add-ins**, à esquerda nesta janela.

Clique em **Go**, na parte inferior da janela.

Clique no botão **Browse** e abra a pasta onde se encontra instalado o ABIMAQdados.

Selecione o arquivo **MACROIN.XLA**.

Clique em OK para finalizar a instalação.

### Célula com #VALUE

Quando o ABIMAQdados é instalado, o sistema copia uma biblioteca de nome **MACROIN.DLL** para a pasta onde se encontra o aplicativo do Excel.

Se a célula que contém a função mac mostrar #VALUE ao invés do número, então esta biblioteca não foi copiada ou não está presente neste pasta.

Copie este arquivo da pasta do ABIMAQdados para a pasta **c:\Program files\Microsoft Office\Office** que é geralmente a pasta padrão do aplicativo Excel.

### Célula com #NAME

Se a célula que contém a função mac mostrar #NAME ao invés do número, então o suplemento não foi instalado ou foi removido da lista de suplementos do Excel.

Siga as instruções acima para a instalação do suplemento no Excel.

## 7.4 Instruções de utilização

- Acione o Microsoft Excel e digite em uma célula o nome da pasta que contém os arquivos de banco de dados do ABIMAQdados. Para saber o nome desta pasta, acione o ABIMAQdados e clique em Opções no menu. O nome da pasta é mostrado no campo Pasta do banco de dados.

- No exemplo da figura acima esta pasta se chama c:\abimaqdados e foi digitada na célula A1.

Entre com uma seqüência de datas em uma coluna da planilha, como no exemplo da figura acima com datas mensais na região que vai da célula B4 à célula B15.

- Obtenha o código da série desejada no ABIMAQdados: a partir da guia Banco de Dados, clique no nome da série na janela da direita para visualizar o seu código na barra de status que fica na parte inferior da janela.

- Digite em uma célula do Excel a função mac para ler um dado da série de acordo com a sintaxe descrita a seguir:

=mac (**CelMacro**; **CelData**; "**Código**"), onde:

**CelMacro** é o endereço absoluto da célula contendo o nome da pasta do banco de dados, por exemplo **\$A\$1**

**CelData** é o endereço relativo da célula contendo a data associada ao dado, por exemplo **\$B4**

**Código** é o código da série no ABIMAQdados, obtido no passo anterior, por exemplo **mc0285**

### ATENÇÃO:

O código da série deve vir obrigatoriamente entre aspas com os dois primeiros caracteres em minúsculas.

- Copie a função mac para as outras células associadas às outras datas da seqüência.

## 9. Bibliografia

Damodar N. Gujarati (1978) "Basic Econometrics", McGraw-Hill.

Breusch, T., (1978), "Testing for Autocorrelation in Dynamic Linear Models", *Australian Economic Papers*, 17, 334-355.

Davidson, Russel e James G. MacKinnon (1993), *Estimation and Inference in Econometrics*, Oxford University Press.

Dickey, D.A. e W. A. Fuller (1979), "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root", *Journal of the American Statistical Association*, 74, 427-431.

Engle, Robert F. (1982), "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation," *Econometrica*, 50, 987-1008.

---

Godfrey, L. G. (1978), "Testing against General Autoregressive and Moving Average Error Models When the Regressors Include lagged Dependent Variables", *Econometrica*, 46, 1293-1302.

Granger, C. W. J. (1969), "Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods," *Econometrica*, 37, 424-438.

Hendry, D. F. (1980), "Econometrics: Alchemy or Science?" *Economica*, 47, 387-406

MacKinnon, J.G. (1991), "Critical Values for Cointegration Tests", cap. 13 in R.F.Engle and C.W.J.Granger (eds.), *Long-run Economic Relationships: Readings in Cointegration*, Oxford University Press.

Ramsey, J. B. (1969), "Tests for Specification Errors in Classical Linear Least Squares Regression Analysis," *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 31, 350-371.

Sullivan, W.G. e W. W. Claycombe (1977), *Fundamentals of Forecasting*.

White, H. (1980), "A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity," *Econometrica* 48, 817-838.

Dickey, D.A. and W.A. Fuller (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root," *Journal of the American Statistical Association*, 74, 427-431.

Dixon, Robert. Random walks and the Dickey-Fuller test statistic, *University of Melbourne*,

<http://www.economics.unimelb.edu.au/rdixon/206/Dickey-Fuller.pdf>

Hayashi, Fumio. *Econometrics*, Princeton University Press, 2000.

MacKinnon, J. G. (1991). "Critical Values for Cointegration Tests," Chapter 13 in R. F. Engle and C. W. J. Granger (eds.), *Long-run Economic Relationships: Readings in Cointegration*, Oxford University Press.

Godfrey, L. G. (1978). "Testing Against General Autoregressive and Moving Average Error Models When the Regressor include Lagged Dependnet Variables," *Econometrica*, 46, 1293-1302/

Godfrey, L. G. (1988). *Specification Tests in Econometrics*, Cambridge University Press.