

maxiPago!

SMART PAYMENTS

MÓDULO MAGENTO

MANUAL DE INSTALAÇÃO v1.5

Índice

1. Introdução	3
2. Instalação	4
2.1. Pré-requisitos.....	4
2.2. Instalação do Loader do Ioncube	4
2.3. Instalação do módulo maxiPago!	8
3. Configuração do módulo maxiPago!	10
3.1. Antes de fazer a configuração.....	10
3.2. Cartões de Crédito.....	10
3.3. Boleto Bancário	12

1. Introdução

A **maxiPago!** oferece sem custo adicional aos seus lojistas um módulo Magento para integração entre a loja virtual e o nosso gateway de pagamentos.

Desenvolvido em parceria com a Intercase (www.intercase.com.br), o módulo pode ser utilizado por qualquer lojista que possua o Magento como plataforma e-commerce e a **maxiPago!** como gateway de pagamentos. Este manual descreve os passos a serem seguidos pelo desenvolvedor ou administrador de sistemas para instalar o módulo Magento da **maxiPago!** em sua loja virtual.

A última versão do módulo está disponível em http://www.maxipago.com/docs/maxiPago_Magento.tar.

2. Instalação

2.1. Pré-requisitos

Para instalar o módulo Magento da maxiPago! você precisa ter os seguintes requisitos mínimos em seu servidor:

- Plataforma Magento Community versão 1.5 ou superior
- PHP versão 5.3 ou superior
- Acesso *root* ao servidor
- Loader do Ioncube (instalação abaixo)

2.2. Instalação do Loader do Ioncube

Para poder rodar o módulo da maxiPago! corretamente você primeiro precisa instalar o Ioncube Loader. Para fazê-lo, siga os passos abaixo:

2.2.1. Identifique a versão do seu PHP e anote-a, pois você precisará dela depois:

```
php -i | grep "PHP Version"
```

2.2.2. Identifique o diretório do arquivo php.ini e anote-o, pois você precisará dele depois:

```
php -i | grep "php.ini"
```

2.2.3. Navegue até a raiz do diretório do Magento

2.2.4. Faça o download do pacote de Loaders e do Loader Wizard:

Wizard:

```
wget http://www.ioncube.com/loader-wizard/loader-wizard.zip
```

Loaders x86:

```
wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
```

2.2.5. Descompacte o Wizard, o que colocará o arquivo 'loader-wizard.php' dentro de /ioncube/:

```
tar -xvzf loader-wizard.zip
```

2.2.6. Descompacte o pacote de Loaders.

Ele irá criar uma pasta chamada `/ioncube/` e colocará os Loaders lá dentro. Note que há diversas versões do Loader, uma para cada versão do PHP.

```
tar -xvzf ioncube_loaders_lin_x86.tar.gz
```

2.2.7. Entre no diretório do `/ioncube/`:

```
cd ioncube
```

2.2.8. Copie o Loader da sua versão PHP para a pasta `/usr/lib/php/modules`:

PHP 5.3:

```
cp ioncube_loader_lin_5.3* /usr/lib/php/modules
```

PHP 5.4:

```
cp ioncube_loader_lin_5.4* /usr/lib/php/modules
```

2.2.9. Agora você precisa editar o arquivo `php.ini` e adicionar a referência ao Loader:

```
nano /etc/php.ini
```

2.2.10. Vá até o final do arquivo e adicione o caminho até o arquivo de loader em `/usr/lib/php/modules`:

PHP 5.3

```
zend_extension=/usr/lib/php/modules/ioncube_loader_lin_5.3.so
```

PHP 5.4

```
zend_extension=/usr/lib/php/modules/ioncube_loader_lin_5.4.so
```

2.2.11. Confirme que a configuração de “short_open_tag”

Dentro do arquivo **php.ini**, confirme que esta opção esteja com o valor ON. Se não estiver, faça esta alteração:

```
short_open_tag = ON
```


2.2.12. Salve o arquivo usando Ctrl + X e digitando Y em seguida

2.2.13. Reinicie o servidor Apache

```
/etc/init.d/httpd restart
```

2.2.14. Em seu browser, acesse a URL do arquivo '**loader-wizard.php**'

Ele iniciará um Assistente de Instalação que verificará se o Loader foi instalado corretamente.



Professional PHP Solutions
ionCube®

ionCube Loader Wizard

To use files that have been protected by the [ionCube PHP Encoder](#), a component called the ionCube Loader must be installed.

This Wizard will give you information on how to install the ionCube Loader.

Please select the type of web server that you have and then click Next.

Shared (for example, server with FTP access only and no access to php.ini)


Dedicated or VPS (server with full root ssh access)

Local install

Next

Copyright ionCube Ltd. 2002-2012 | Loader Wizard version 2.36 (current) | [phpinfo](#) | [config](#) | [additional](#) | [info archive](#) | [wizard start](#) | [loader test](#) | [loaders](#)

2.2.15. Se houver alguma correção a ser feita, siga as instruções do Assistente:



Professional PHP Solutions
ionCube®

ionCube Loader Wizard

Please note that the following problem currently exists with the ionCube Loader installation:

- The loader file /wrong/path/to/ioncube_loader_lin_5.3.so, listed in the configuration file, /etc/php.ini, does not exist or is not accessible.

Please note also the following issue:

- The correct loader for your system has been found at /usr/lib/php/modules/ioncube_loader_lin_5.3.so. You may wish to copy the loader from /usr/lib/php/modules/ioncube_loader_lin_5.3.so to /wrong/path/to.

For a **local** server you should install the ionCube Loader using the **php.ini** configuration file. ([Please click here if you are not on a local server.](#))

2.2.16. Caso o Ioncube esteja instalado corretamente você verá a mensagem abaixo:



ionCube Loader Wizard

Loader Installed

The ionCube Loader version 4.2.2 for PHP 5.3 is already installed and encoded files should run without problems.

Please contact the script provider if you do experience any problems running encoded files.

For security reasons we advise that you remove this Wizard script from your server now that the ionCube Loader is installed.

Copyright ionCube Ltd. 2002-2012 | Loader Wizard version 2.36 (current) | [phpinfo](#) | [config](#) | [additional](#) | [info archive](#) | [wizard start](#) | [loader test](#) | [loaders](#)

2.3. Instalação do módulo maxiPago!

Agora que o loncube está instalado podemos realizar a instalação do módulo Magento.

2.3.1. Navegue até a raiz do diretório do Magento

2.3.2. Faça o download do módulo:

```
wget http://www.maxipago.com/docs/maxiPago_Magento.tar
```


2.3.3. Descompacte o módulo. Ele irá criar um diretório chamado /maxipago/:

```
tar -xvf maxiPago_Magento.tar
```


2.3.4. Ainda na raiz do diretório do Magento, copie o conteúdo do diretório recém-criado:

```
cp -r maxipago/ .
```

2.3.5. Acesse o Admin do Magento e clique em Systems > Cache Management



2.3.6. Limpe o cache do **Magento** e o **Local Storage**:



3. Configuração do módulo maxiPago!

3.1. Antes de fazer a configuração

A plataforma Magento permite que o lojista tenha controle total sobre todos os aspectos de sua loja virtual, desde a aparência e o idioma até o valor de frete, promoções e o sistema de pagamento. Com o módulo da **maxiPago!** todas as configurações relacionadas ao processamento de pedidos podem ser alteradas através do Administrador Magento pelo próprio lojista.

Isto dá ao lojista grande flexibilidade, mas também deixa aberta a possibilidade de erros de configuração do sistema de pagamentos. Logo, **antes de colocar no ar qualquer alteração, recomendamos que:**


1. Sejam feitos testes de todos os meios de pagamento disponíveis através do Magento
2. Seja feita a validação destes testes tanto no Portal da **maxiPago!** como no Admin Magento
3. Se possível, que os testes sejam feitos em um ambiente separado ao ambiente de Produção

As configurações do módulo estão descritas neste manual mas, caso haja alguma dúvida, por favor **entre em contato com nossa equipe de Suporte**. Estamos à disposição para realizar testes junto com sua equipe.

Todos os campos de configuração do módulo são de preenchimento obrigatório

3.2. Cartões de Crédito

3.2.1. Acesse as configurações do módulo maxiPago! na aba INTERCASE




3.2.2. Na tela de opções de Cartões de Crédito selecione as opções desejadas:

OPÇÃO	DESCRIÇÃO	RECOMENDADO
Habilitado	Liga ou Desliga o meio de pagamento no seu checkout	SIM
Título	Texto mostrado no checkout para o comprador quando ele escolhe esta opção de pagamento	"Cartão de Crédito"
Ambiente	Escolha de ambiente para onde enviar as transações HOMOLOGAÇÃO = Testes PRODUÇÃO = Pedidos reais	-
Habilitar Debug	Liga ou Desliga o modo Debug Deixe sempre "NÃO" exceto quando rodando uma versão local	NÃO
Merchant ID	ID de Loja na maxiPago!	-

Secret KEY	Chave de Loja na maxiPago!	-
Status de Novos Pedidos	Configuração de status para pedidos aceitos no Magento	Processing
Parcelamento sem Juros	Número de parcelas sem juros para dividir a compra	Ao menos "1"
Parcelamento Máximo	Número máximo de parcelas aceito pela Loja	Entre 1 e 12
Parcela Mínima	Valor mínimo aceito por cada parcela	Ao menos 5.00
Tipo de Transação	Opção de tipo de pagamento Pré-autorização: <i>a captura deve ser feita depois, manualmente, através do Admin Magento</i> Captura automática: <i>a captura é feita no mesmo instante da autorização</i>	Captura automática
Adquirente	Adquirente escolhida para processar a transação SIMULATOR Cielo Redecard Chase Paymentech	Simulator
Cartões de Crédito	Bandeiras disponíveis para visualização no checkout Cielo: VI, MC, AMEX, ELO, DINERS Redecard: VI, MC, DINERS Amex: AMEX Chase: VI, MC, AMEX, DINERS, DISCOVER	-
Solicitar código de segurança	Liga ou Desliga o campo de CVV/Código de Segurança do checkout	SIM
Total Mínimo do Pedido	Valor mínimo de um pedido via Cartão	1.00
Total Máximo do Pedido	Valor máximo de um pedido via Cartão	111111.00
Pagamentos para países específicos	Filtro usado para mostrar ou esconder este meio de pagamento baseado no País do comprador	Todos os Países
Países permitidos	Lista de países para mostrar este meio de pagamento	-
Ordenação	Ordem da opção de pagamento no checkout	1
Versão API	Número da versão da API maxiPago!	3.1.1.15

3.3. Boleto Bancário

3.3.1. Acesse as configurações do módulo **maxiPago!** na aba INTERCASE



3.3.2. Na tela de opções de Boleto Bancário selecione as opções desejadas:

Opção	Descrição	Configuração padrão
Habilitado	Liga ou Desliga o meio de pagamento no seu checkout	Sim
Título	Texto mostrado no checkout para o comprador quando ele escolhe esta opção de pagamento	"Cartão de Crédito"
Ambiente	Escolha de ambiente para onde enviar as transações HOMOLOGAÇÃO = Testes PRODUÇÃO = Pedidos reais	Homologação
Habilitar Debug	Liga ou Desliga o modo Debug Deixe sempre "NÃO" exceto quando rodando uma versão local	Não
Merchant ID	ID de Loja na maxiPago!	-
Status de Novos Pedidos	Configuração de status de pedidos	Processing
Secret KEY	Chave de Loja na maxiPago!	-
Vencimento	Dias corridos para serem acrescentados para o vencimento do boleto	-
Instruções	Texto das instruções do Boleto	-
Banco	Banco que emite os boletos	-
Total Mínimo do Pedido	Valor mínimo de um pedido via Cartão	1.00
Total Máximo do Pedido	Valor máximo de um pedido via Cartão	111111.00
Pagamentos para países específicos	Filtro usado para mostrar ou esconder este meio de pagamento baseado no País do comprador	Todos os Países
Países permitidos	Lista de países para mostrar este meio de pagamento	Todos (desabilitado)
Ordenação	Ordem da opção de pagamento no checkout	2