metasy Corporate

Manual de Instalação e Configuração Metasys Corporate MINICOM

www.metasys.com.br

As informações contidas neste documento pertencem à International Syst S/A. Qualquer questão referente à utilização deste documento ou informações contidas no mesmo deverão ser dirigidas à International Syst S/A, responsável por sua elaboração.



International Syst S/A

Raja Gabáglia, 4055 - A - 215 - Santa Lúcia 30.360-370 - Belo Horizonte - MG - Brasil Fone: +55 (31) 3503-9040 - Fax: +55 (31) 3503-9009

> Contatos comercial@metasys.com.br

Portal Metasys http://www.metasys.com.br

Copyright© 2009 International Syst S/A. Todos os direitos reservados.

Metasys Corporate MINICOM Versão 2.2.2-16

Manual de Instalação e Configuração

Sumário

1 Log de Revisão do Documento	8
2 Prefácio	9
2.1 A Quem se Destina	9
2.2 Nomenclatura utilizada neste documento	9
3 Instalação do Metasys Corporate MINICOM	10
3.1 Usuários root e mc	10
3.2 Considerações importantes sobre a instalação	10
3.3 Requisitos Iniciais para a Instalação	11
3.1 Executando o Instalador	11
3.2 Navegação nas telas de instalação e configuração do Metasys Corporate	12
3.3 Contrato de Licença	13
3.4 Instalação dos Pacotes	14
3.5 Particionamento	14
3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sda para a partição /boot	16
3.5.1 Criando a partição para memória swap em sda	17
3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sda para a partição /	17
3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sda para a partição /home	18
3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sdb para a partição /boot	19
3.5.1 Criando a partição para memória swap em sdb	20
3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sdb para a partição /	21
3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sdb para a partição /home	21
3.1 Criando Dispositivos RAID	23
3.1.1 Criando Dispositivo RAID Referente à partição /	23
3.1.2 Criando Dispositivo RAID Referente à partição /boot	24
3.1.3 Criando Dispositivo RAID Referente à partição /home	24
3.2 Finalizando a instalação	26
3.3 Preparativos Iniciais de Configuração do Servidor	26
3.4 Configuração do Servidor sem acesso à Internet	30
3.5 Configuração do Servidor com acesso à Internet	37

3.6 Instalando CD adicional	44
3.7 Console do Servidor	45
3.7.1 Item 1 – Verificar status deste servidor	45
3.7.2 Item 2 – Configurar este servidor	45
3.7.3 Item 3 - Cadastrar chave de ativação	46
3.7.4 Item 4 - Rever configuração	46
3.7.5 Item 5 - Testar acesso à Internet	46
3.7.6 Item 6 - Reiniciar (reboot) ou parar (shutdown) este servidor	48
3.7.7 Item 7 - Acessar gerenciamento Metasys com browser em modo texto	49
3.7.8 Item 7.1 - Acesssando os dispositivos de DVD-ROM e disquete do servidor e Habilitando Gráfico no Servidor	o Login 49
3.7.9 Item 8 - Ver informações de suporte e licença	51
3.7.10 Item 9 - Instalar CD adicional	51
3.8 Modificações avançadas na configuração acessando o prompt de root no Linux	51
4 Montando um Telecentro Passo-a-Passo	53
4.1 Configurando o Access Point Dlink-524	53
4.2 Configurando o navegador de Internet Konqueror	54
4.3 Configurando o Access Point	56
4.4 Configurando a Câmera IP	59
4.1Configurando a câmera IP no Server Manager	63
5 Configurando a Impressora de Rede modelo Xerox	67
6 Configurando a Impressora de Rede modelo Samsung	74
7 Cadastrando a Impressora	83
8 Configurando Permissões de Acesso Remoto	85
9 Substituindo um HD danificado	88
10 Configurando a Internet no Servidor	97
10.1 Cadastrando os Dados do telecentro	
11 Configurando as Estações	110
12 Habilitando o acesso à Internet no servidor	112
13 Opção de Configuração da Interface de Rede Externa Utilizando um modem do tipo	Bridge123
14 Conectando a Rede	

1!	5 Testando o acesso a Internet	125
10	5 Controle de Acesso a Conteúdos Indesejados	126
	16.1 Visualizando Domínios e Sites Bloqueados	126
	16.2 Bloqueando um Domínio	127
	16.3 Desbloqueando um Domínio	128
	16.4 Bloqueando um URL	128
	16.5 Desbloqueando um URL	128
	16.6 Criando uma exceção nos Sites Bloqueados	128
	16.7 Removendo uma exceção nos Sites Bloqueados	129
	16.8 Criando uma exceção nos URLs Bloqueados	129
	16.9 Remove uma exceção nos URLs Bloqueados	129
	16.10 Desabilitando uma Extensão	129
	16.11 Habilitando uma Extensão	130
17	7 Administração da Rede com o Gerenciador do Servidor Metasys Corporate	131
	17.1 Segurança	132
	17.1.1 Senha do Administrador Primário	132
	17.1.2 Senha do Administrador Secundário	132
	17.1.3 Permissões de Acesso Remoto	132
	17.1.4 Redes Locais Adicionais	136
	17.2 Serviços	137
	17.2.1 Redes Windows	137
	17.2.2 Pastas Compartilhadas	138
	17.2.3 Serviço de Diretório (LDAP)	140
	17.2.4 Domínios Virtuais	141
	17.2.5 Nomes e Endereços	143
	17.2.6 Criação de página web inicial	147
	17.2.7 Recebimento de e-mails	148
	17.2.8 Outras Configurações de e-mails	150
	17.3 Metasys Client	152
	17.3.1 Senha de Sistema para Máquinas Cliente	152
	17.3.2 Perfis de Usuários	152

17.3.3 Acesso a Terminal Services	153
17.3.4 Cadastro de Máquinas Clientes	153
17.3.5 Configuração de Desktop	154
17.3.6 Registro de Agentes Coletores	155
17.4 Usuários & Grupos	158
17.4.1 Tempo de Sessão no Desktop	158
17.4.2 Contas de Usuários	162
17.4.3 Renomear contas de usuários	167
17.4.4 Grupos	168
17.4.5 Cotas de Usuários	170
17.4.6 Apelidos para e-mails	171
17.4.7 Visualização de Arquivos	173
17.5 Metasys Firewall	173
17.5.1 Gateways	173
17.5.2 Translações	173
17.5.3 Permissão de navegação	174
17.5.4 Limitação de tráfego	175
17.5.5 Consulta de logs de proxy	179
17.6 Administração	179
17.6.1 Cadastrar Chave de Ativação	179
17.6.2 Habilitar Suporte Remoto	181
17.6.3 Mostrar Configuração Atual	
17.6.4 Data e Hora	
17.6.5 Contas de Administradores Remotos	184
17.6.6 Backup	187
17.6.7 Estatísticas de e-mails	
17.6.8 Ver arquivos de log	
17.6.9 Reiniciar ou Parar	
17.7 Ajuda	189
17.7.1 Manual do Administrador	
17.7.2 Subscrição de serviços e Licença de Uso	190

18 Atualização do Software	
18.1 Atualização do Software	
18.1.1 Realizando a atualização em modo gráfico	
18.1.2 Realizando a atualização via Konsole	
19 Glossário	
20 Obtendo assistência técnica	

1 Log de Revisão do Documento

ID	Responsável	Nota	Versão do Sistema	Data
	Eduardo Augusto de Miranda Filho	1) Alteração de algumas figuras referentes à configuração de RAID, particionamento de disco e seleçao de placas de rede.	2.2.2-14	04/09/09
		2) Inserção das telas referente à instalação do CD Adicional (Capítulo 3.14).		
		3) Inserção de telas referentes ao teste de conexão à Internet (Capítulo 3.15.5).		
		 Inserido nos capítulos 4.2 e 11, o procedimento de como o usuário pode verificar a versão do sistema. 		
1	Eduardo Augusto de Miranda Filho	1) Alteração da versão 2.2.2-14 para a versão 2.2.2-16 neste manual.	2.2.2-16	15/09/09
	Eduardo Augusto de Miranda Filho	1) Alteração de referências a outros capítulos (Págs. 28 e 51).	2.2.2-16	18/09/09
2		2) Indicação de páginas referentes aos procedimentos descritos na página 49.		
		3) Atualização das telas ilustradas nas páginas 78. 94 e 151.		
		4) Removido o capítulo 8.1, referente à Rede Adicional Local 0.0.0.0.		
3	Eduardo Augusto de Miranda Filho	1) Inserção na página 154 de uma nota importante. A nota refere-se ao número máximo de caracteres permitidos para o campo Nome da Conta .	2.2.2-16	01/10/09
4	Flavio Alvarenga França	1) Inserção na página 10 da imagem de teste do CD de instalação.	2.2.2-16	14/10/09
5	Eduardo Augusto de Miranda Filho	1) Inclusão do capítulo 16 (Controle de Acesso a Conteúdos Indesejados), referente ao dansguardian manager.	2.2.2-16	26/10/09

2 Prefácio

Bem vindo ao Manual do Administrador da versão 2.2.2-16 do Metasys Corporate !

Este manual irá guiá-lo na instalação e configuração do **Metasys Corporate MINICOM** em seu computador, e informará os procedimentos necessários para que o produto execute sem problemas, de forma rápida e segura.

2.1 A Quem se Destina

Para que o sistema **Metasys Corporate MINICOM** possa ser instalado de forma rápida e fácil, este manual explica todos os passos da instalação do sistema. Desta maneira, destina-se não somente a usuários mais experientes, geralmente responsáveis por instalações de sistemas, como também a usuários menos experientes. Foi elaborado, para possibilitar que o próprio usuário do sistema, ainda que não tenha muita experiência, seja capaz de instalar o sistema **Metasys Corporate MINICOM** com facilidade.

2.2 Nomenclatura utilizada neste documento

A seguinte nomenclatura é utilizada neste documento:

Texto em negrito: para botões, nomes de telas, campos e outros componentes de telas.

Exemplos: botão OK, campo Nome.

Nome entre aspas: para nomes específicos, valores de campos e opções de telas.

Exemplo: Insira o valor "violência" neste campo.

Texto em negrito e letras em maiúsculo: para se referir a teclas específicas no teclado.

Exemplos: tecla ESC; tecla ENTER.

3 Instalação do Metasys Corporate MINICOM

3.1 Usuários root e mc



Os usuários **root** e **mc**, somente devem ser utilizados para **INSTALAÇÃO** e **CONFIGURAÇÃO** do sistema **Metasys Corporate MINICOM**. Os mesmos não devem ser utilizados para logar no sistema, como usuários "normais" (sem privilégios). Além disso, **NUNCA** desabilite ou remova as contas desses usuários (**mc** e **monitadmin**). Essas contas são de fundamental importância para o perfeito funcionamento do sistema.

3.2 Considerações importantes sobre a instalação

Os requisitos de *hardware* para seu computador irão depender de vários fatores tais como o número de usuários da sua rede, se você planeja usar um servidor *proxy* e de *email* no mesmo servidor e da velocidade da sua conexão à Internet.

Para uma conexão dedicada em modo servidor e *gateway*, seu servidor requer dois adaptadores *ethernet* (também conhecidos como adaptadores de rede ou cartões de interface de rede). Para uma conexão *dial-up* ou modo "somente servidor", apenas um adaptador *ethernet* é necessário.

Se você está usando um sistema SCSI, você irá precisar de um *driver* / adaptador específico (instalado de forma similar a um adaptador *ethernet*) e você irá precisar comprar periféricos que sejam compatíveis com a tecnologia SCSI.

O Metasys Corporate MINICOM foi desenvolvido para rodar em equipamentos com os seguintes prérequisitos básicos:

- processador compatível com x86 de pelo menos 1,5 GHz (2,4 GHz recomendado);
- pelo menos 512 MB de RAM para o sistema (recomendado 1 GB);
- dois HDs IDE, SCSI ou SATA de pelo menos 80 GB ;
- teclado, monitor, *drive* de DVD;
- uma ou duas placas de rede dependendo se o servidor será utilizado como gateway ou não.



O computador no qual será instalado esse *software* será totalmente dedicado a ser o seu **Metasys Corporate MINICOM**. O disco rígido desse computador será apagado e reescrito com o sistema operacional Linux aumentando significativamente a confiabilidade do seu servidor sobre outros sistemas operacionais.

🕝 Nota:

Se você já instalou e configurou seu servidor previamente e está reinstalando o *software*, esteja ciente que você deve usar a opção "Atualizar" de modo a preservar sua configuração existente e seus dados. Simplesmente executando uma nova instalação, as contas de usuários, diretórios de usuários, conteúdo *web* e das "Intranets e Extranets" e parâmetros de configuração serão apagados. Se você ainda não o fez, você pode querer fazer um *backup* do conteúdo do seu servidor em um de seus computadores desktop. Você pode fazê-lo facilmente escolhendo "*Backup*" no *Gerenciador do Servidor*, como explicado nas seções de administração do servidor com o *Gerenciador do Servidor*.

3.3 Requisitos Iniciais para a Instalação

- Para iniciar a instalação, tenha ao seu lado o DVD de Instalação do **Metasys Corporate MINICOM**.
- Este manual destina-se à instalação em modo gráfico, via DVD-ROM. Caso sua máquina não tenha um drive de DVD-ROM ou o seu sistema não suporte inicialização via DVD-ROM, por favor entre em contato com o nosso suporte.

3.1 Executando o Instalador

Para instalar o **Metasys Corporate MINICOM** é preciso que seu computador esteja configurado para ser iniciado a partir do *drive* de DVD-ROM. Caso seu computador não esteja configurado para ser iniciado através do DVD-ROM basta acessar o *SETUP* do seu PC (na maioria dos computadores, pressione a tecla "Delete" no processo de *post* da máquina, ou seja, logo após exibir o total da memória RAM de seu computador). E após entrar no *SETUP* de seu PC, basta alterar a sequência de *boot* para inicializar primeiramente o DVD ROM.

Considerando que o seu computador está configurado para inicializar a partir do *drive* de DVD-ROM, insira o DVD de instalação do **Metasys Corporate MINICOM** no *drive* de DVD-ROM e reinicie o computador.

A tela de teste do DVD aparecerá, onde é possível testar a mídia ou iniciar a instalação. Veja a tela abaixo:



Selecione o botão **OK**. A tela correspondente a execução do instalador, ilustrada abaixo, será exibida:



Neste primeiro momento, o instalador é executado e realiza as ações necessárias como a detecção de dispositivos gráficos, para dar continuidade a instalação do sistema.

3.2 Navegação nas telas de instalação e configuração do Metasys Corporate

Para navegar nas telas durante a instalação você deverá utilizar as seguintes teclas:

TAB: Esta tecla é utilizada para navegar entre os botões existentes em cada tela apresentada. Ou seja, para acionar um botão, antes é necessário selecioná-lo, e para selecioná-lo é utilizada a tecla **TAB**.

✓ : Em algumas telas, as teclas SETA PARA A ESQUERDA e SETA PARA A DIREITA, têm a mesma função da tecla TAB. Porém, é claro, que a tecla seta para o lado esquerdo seleciona o botão do lado esquerdo e a tecla SETA PARA A DIREITA seleciona o botão do lado direito.

ENTER: Após selecionar o botão com a tecla **TAB**, para acioná-lo você deverá utilizar a tecla **ENTER**. Caso uma opção da tela já esteja selecionada e você pressione a tecla **ENTER**, mesmo que nenhum botão tenha sido selecionado, a opção default é selecionada e a instalação continua.

↑↓: As teclas **SETA PARA CIMA** e **SETA PARA BAIXO**, são utilizadas para navegar entre as opções existentes na tela.

3.3 Contrato de Licença

A primeira tela que compõe o processo de instalação do **Metasys Corporate MINICOM**, ilustrada a seguir, refere-se ao Contrato de Licença e Garantia de Software Metasys.



Leia cuidadosamente o texto referente ao *Contrato de Licença e Garantia de* Software Metasys. Para navegar no texto basta utilizar as teclas **SETA PARA CIMA** e **SETA PARA BAIXO**.

Caso você concorde com os termos do contrato, indique sua aceitação com as condições do contrato para prosseguir com a instalação, acionando o botão **<Eu aceito>**.

Caso você não concorde com os termos do contrato, para indicar que não aceita as condições do contrato, deverá acionar o botão **<Eu não aceito>**, e desta forma não poderá prosseguir com a instalação. Neste caso, logo que o botão **<Eu não aceito>** é acionado, a tela de cancelamento da instalação é aberta.

Nesta tela você poderá optar por realmente cancelar a instalação ou por retornar ao processo de instalação. Então se você tem certeza que quer cancelar a instalação, basta acionar o botão **<Reiniciar>** e remover o DVD de instalação enquanto o sistema é reiniciado. Mas se desistiu de cancelar e pretende continuar com o processo de instalação, você deverá selecionar o botão **<Retornar>**, voltando assim à tela do Contrato de Licença. E então, voltando a esta tela, deverá acionar o botão **<Eu aceito>**, indicando sua aceitação com as condições do contrato, caso queira continuar a instalação.

Após ter aceito o *Termo de Concordância*, você deverá seguir uma série de passos, navegando nas próximas telas, conforme mostrado nos tópicos seguintes deste manual.

3.4 Instalação dos Pacotes

Neste passo, será realizada a instalação dos pacotes e todos os dados do seu computador serão apagados. Então é solicitada a confirmação para continuar o processo de instalação. A tela que se abre neste passo, pode ser observada na figura abaixo.



Caso você queira iniciar a instalação dos pacotes e continuar com o processo de instalação, mesmo sabendo que todos os dados de seu computador serão apagados, basta digitar **"prossiga**" e pressionar a tecla **ENTER**. E a seguir todos os pacotes serão instalados, o que demorará alguns minutos.

Mas, caso você queira cancelar a instalação, basta reiniciar o computador e remover o DVD de instalação enquanto o sistema é reiniciado.

3.5 Particionamento

O particionamento a ser realizado pelo sistema **Metasys Corporate MINICOM** é um processo bastante simples. Na tela apresentada em seguida, para tal finalidade, você deverá selecionar o botão **<Disk Druid>** e pressionar a tecla **ENTER**.

A opção **<Auto Particionamento>** também é possível, através desta tela, mas não é indicada.

Configuração do Particionamento de Discos	
O Particionamento Automático configura as partições do computador de acordo com o tipo de instalaçao selecionado. As partições poderao ser alteradas após terem sido criadas.	
A ferramenta de particionamento manual, o Disk Druid, permite configurar as suas partições em um ambiente interativo. Você pode escolher o tipo de sistema de arquivos, sua localizaçao, seu tamanho, dentre outras coisas.	
Auto-Particionamento Disk Druid Voltar	

Após selecionar o botão **<Disk Druid>** e pressionar a tecla **ENTER**, você deverá fazer o particionamento manual.

Desta maneira, a seguinte tela será apresentada para que você possa realizar os procedimentos necessários. Nesta tela são apresentadas as partições existentes. No exemplo abaixo, não existe nenhuma partição criada, e todo espaço está livre para que você possa criar as partições indicadas.

👖 Importante:

Caso exista alguma partição criada anteriormente no seu disco rígido, você deverá apagá-la. Para continuar com a instalação, você deverá excluir, caso existam, todas partições existentes.

Veja na figura abaixo, o exemplo de uma partição anteriormente criada:

			Parti	ciona <mark>me</mark> nt	0		
Dispo: /dev/sda	sitivo	Iníc	Fim	Tamanho	Tipo	Ponto de Mon	
sda1		1	127	996M	ext3	∠boot	
Espa⊊o ∕dev∕sdb	livre	128	10443	80921M	Espaço li		#
sdb1		1	127	996 M	physical v		
Espaço	livre	128	10443	80921M	Éspaço li		
Nova	Edit	ar	Apaga	r	A I D	Voltar	

Para excluir uma partição, selecione a mesma e selecione o botão **Apagar.** A seguinte mensagem será exibida:



Em seguida, selecione o botão **Apagar** para confirmar a operação. Note na figura abaixo, que não existe mais nenhuma partição criada. Após apagar **TODAS** as partições, poderemos dar prosseguimento com a instalação.



3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sda para a partição /boot

Para iniciar a criação destas partições, selecione o botão **<Nova>** e pressione a tecla **ENTER**. Desta maneira, através da tela apresentada a seguir, você definirá a primeira partição do primeiro HD (sda), como mostra a figura abaixo.

Adicionar Partigao			
Montar em: <nao aplicável=""></nao>			
Tipo de Sistema de Arquivos: physical volume (LVM) software RAID #	Discos Permitidos: [*] sda # <mark>[] sdb</mark>		
Tamanho (MB): <mark>200</mark> () Preencher () Preencher todo	(*) Tamanho Fixo: o máximo de (MB): 1 espa⊊o disponível:		
[*] Forgar para ser uma parti	<u>Şao primária</u>		
	Cancelar		

Conforme ilustrado nesta tela, você deverá selecionar no campo **Tipo de Sistema de Arquivos:** a opção **software RAID.** No campo **Discos Permitidos:** selecione somente a opção **sda.** No campo **Tamanho** (MB): preencha com o valor **200**. Selecione a opção **Tamanho Fixo.** Selecione a opção **Forçar para ser uma partição primária.**

Vale lembrar que para alternar entre os campos desta tela basta utilizar a tecla TAB. Então após você entrar com os devidos valores para a partição, continue pressionando a tecla TAB até ativar o botão <Ok> e pressione a tecla ENTER.

Nesta primeira partição, do primeiro HD (sda), os dados foram definidos nos seguintes campos, conforme demonstrado abaixo:

- Montar em: <Nao Aplicável>
- Tipo de sistema de arquivos: software RAID
- Tamanho: 200

- Discos permitidos: **sda**
- Marcar a opção: Tamanho fixo
- Marcar a opção: Forçar para ser uma partição primária

3.5.1 Criando a partição para memória swap em sda

Após criar uma partição, ao selecionar o botão **<OK>** e pressionar a tecla **ENTER**, a tela inicial para o particionamento é apresentada. Desta maneira, para criar a uma nova partição, selecione o botão **<Nova>** e pressione a tecla **ENTER**.

Desta maneira, através da tela apresentada a seguir, você criará a segunda partição, do primeiro HD (sda).

Conforme ilustrado nesta tela, você deverá selecionar no campo **Tipo de Sistema de Arquivos:** a opção **swap.** No campo **Discos Permitidos:** selecione somente a opção **sda.** No campo **Tamanho (MB):** preencha com o valor **1024**. Selecione a opção **Tamanho Fixo.** Selecione a opção **Forçar para ser uma partição primária.**

Adicionar Partiçan		
hareronar rarersao		
Montar em: <nao aplicável=""></nao>		
Tipo de Sistema de Arquivos:	Discos Permitidos:	
software RAID	[*] sda	
<mark>swap</mark> #	[] sdb #	
Tamanho (MB): 1024	*) Tamanho Fixo:	
() Preencher o	máximo de (MB); 1	
() Preencher todo es	paço disponível:	
[*] Forgar para ser uma partiga	o primária	
	Cancelar	

Vale lembrar que para alternar entre os campos desta tela basta utilizar a tecla TAB. Então após você entrar com os devidos valores para a partição, continue pressionando a tecla TAB até ativar o botão <Ok> e pressione a tecla ENTER.

Nesta segunda partição, do primeiro HD (sda), os dados foram definidos nos seguintes campos, conforme demonstrado abaixo:

- Montar em: <Não aplicável>
- Tipo de sistema de arquivos: swap
- Tamanho: 1024
- Discos permitidos: sda
- Marcar a opção: Tamanho fixo
- Marcar a opção: Forçar para ser uma partição primária

3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sda para a partição /

Após criar uma partição, ao selecionar o botão *<***OK***>* e pressionar a tecla **ENTER**, a tela inicial para o particionamento é apresentada. Desta maneira, para criar a uma nova partição, selecione o botão *<***Nova***>* e pressione a tecla **ENTER**. Desta maneira, através da tela apresentada a seguir, você criará a terceira partição, do primeiro HD (sda).

Conforme ilustrado nesta tela, você deverá selecionar no campo **Tipo de Sistema de Arquivos:** a opção **software RAID.** No campo **Discos Permitidos:** selecione somente a opção **sda.** No campo **Tamanho** (MB): preencha com o valor **18.000.** Selecione a opção **Tamanho Fixo.** Selecione a opção **Forçar para ser uma partição primária.**

Vale lembrar que para alternar entre os campos desta tela basta utilizar a tecla TAB. Então após você entrar com os devidos valores para a partição, continue pressionando a tecla TAB até ativar o botão <Ok> e pressione a tecla ENTER.

Adicionar Partiĝao	
Montar em: <nao aplicável=""></nao>	·
Tipo de Sistema de Arquivos: physical volume (LVM) software RAID #	Discos Permitidos: [*] sda # <mark>[] sdb</mark>
Tamanho (MB): <mark>18000</mark> () Preencher () Preencher todo e	(*) Tamanho Fixo: o máximo de (MB): 1 spaço disponível:
[*] Forgar para ser uma partig	ao primária
OK	Cancelar

Nesta terceira partição, do primeiro HD (sda), os dados foram definidos nos seguintes campos, conforme demonstrado abaixo:

- Montar em: <Não aplicável>
- Tipo de sistema de arquivos: software RAID
- Tamanho: 18.000
- Discos permitidos: sda
- Marcar a opção: Tamanho fixo
- Marcar a opção: Forçar para ser uma partição primária

3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sda para a partição /home

Após criar uma partição, ao selecionar o botão *<***OK***>* e pressionar a tecla **ENTER**, a tela inicial para o particionamento é apresentada. Desta maneira, para criar a uma nova partição, selecione o botão *<***Nova***>* e pressione a tecla **ENTER**. Desta maneira, através da tela apresentada a seguir, você criará a quarta partição, do primeiro HD (sda).

Conforme ilustrado nesta tela, você deverá selecionar no campo **Tipo de Sistema de Arquivos:** a opção **software RAID.** No campo **Discos Permitidos:** selecione somente a opção **sda.** No campo **Tamanho** (MB): preencha com o valor **1**. Selecione a opção **Preencher todo espaço disponível.** Selecione a opção **Forçar para ser uma partição primária.**

Vale lembrar que para alternar entre os campos desta tela basta utilizar a tecla TAB. Então após você entrar com os devidos valores para a partição, continue pressionando a tecla TAB até ativar o botão <Ok> e pressione a tecla ENTER.

Adicionar Partigao			
Montar em: <nao aplicável=""></nao>	•		
Tino de Sistema de Anguiuos:	Discos Permitidos:		
nhusical volume (IIM)			
	L adb #		
SUICWARC MILD #	L J SAD #		
Tamanho (MB):	() Tamanho Fixo:		
() Preencher	n máximo de (MR): 1		
(*) Preencher todo e	snaço disnonível:		
[*] Forgar para ser uma partig	ao primária		
OK	Cancelar		

Nesta quarta partição, do primeiro HD (sda), os dados foram definidos nos seguintes campos, conforme demonstrado abaixo:

- Montar em: <Não aplicável>
- Tipo de sistema de arquivos: software RAID
- Tamanho: 1
- Discos permitidos: sda
- Marcar a opção: Preencher todo espaço disponível
- Marcar a opção: Forçar para ser uma partição primária

3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sdb para a partição /boot

Para iniciar a criação destas partições, selecione o botão *<Nova>* e pressione a tecla **ENTER**. Desta maneira, através da tela apresentada a seguir, você definirá a primeira partição do segundo HD (sdb), como mostra a figura abaixo.



Conforme ilustrado nesta tela, você deverá selecionar no campo **Tipo de Sistema de Arquivos:** a opção **software RAID.** No campo **Discos Permitidos:** selecione somente a opção **sdb.** No campo **Tamanho**

(MB): preencha com o valor 200. Selecione a opção Tamanho Fixo. Selecione a opção Forçar para ser uma partição primária.

Vale lembrar que para alternar entre os campos desta tela basta utilizar a tecla **TAB**. Então após você entrar com os devidos valores para a partição, continue pressionando a tecla **TAB** até ativar o botão <**Ok**> e pressione a tecla **ENTER**.

Nesta primeira partição, do segundo HD (sdb), os dados foram definidos nos seguintes campos, conforme demonstrado abaixo:

- Montar em: <Nao Aplicável>
- Tipo de sistema de arquivos: software RAID
- Tamanho: 200
- Discos permitidos: sdb
- Marcar a opção: Tamanho fixo
- Marcar a opção: Forçar para ser uma partição primária

3.5.1 Criando a partição para memória swap em sdb

Após criar uma partição, ao selecionar o botão <**OK**> e pressionar a tecla **ENTER**, a tela inicial para o particionamento é apresentada. Desta maneira, para criar a uma nova partição, selecione o botão <**Nova**> e pressione a tecla **ENTER**.

Desta maneira, através da tela apresentada a seguir, você criará a segunda partição do segundo HD (sdb).

Conforme ilustrado nesta tela, você deverá selecionar no campo **Tipo de Sistema de Arquivos:** a opção **swap.** No campo **Discos Permitidos:** selecione somente a opção **sdb.** No campo **Tamanho (MB):** preencha com o valor **1024**. Selecione a opção **Tamanho Fixo.** Selecione a opção **Forçar para ser uma partição primária.**



Vale lembrar que para alternar entre os campos desta tela basta utilizar a tecla **TAB**. Então após você entrar com os devidos valores para a partição, continue pressionando a tecla **TAB** até ativar o botão <**Ok**> e pressione a tecla **ENTER**.

Nesta segunda partição, do segundo HD (sdb), os dados foram definidos nos seguintes campos, conforme demonstrado abaixo:

- Montar em: <Não aplicável>
- Tipo de sistema de arquivos: swap
- Tamanho: 1024

- Discos permitidos: **sdb**
- Marcar a opção: Tamanho fixo
- Marcar a opção: Forçar para ser uma partição primária

3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sdb para a partição /

Após criar uma partição, ao selecionar o botão **<OK>** e pressionar a tecla **ENTER**, a tela inicial para o particionamento é apresentada. Desta maneira, para criar a uma nova partição, selecione o botão **<Nova>** e pressione a tecla **ENTER**. Desta maneira, através da tela apresentada a seguir, você criará a terceira partição, do segundo HD (sdb).

Conforme ilustrado nesta tela, você deverá selecionar no campo **Tipo de Sistema de Arquivos:** a opção **software RAID.** No campo **Discos Permitidos:** selecione somente a opção **sdb.** No campo **Tamanho** (MB): preencha com o valor **18.000**. Selecione a opção **Tamanho Fixo.** Selecione a opção **Forçar para ser uma partição primária.**

Vale lembrar que para alternar entre os campos desta tela basta utilizar a tecla TAB. Então após você entrar com os devidos valores para a partição, continue pressionando a tecla TAB até ativar o botão <Ok> e pressione a tecla ENTER.

Adicionar Parti§ao		
Montar em: <nao aplicável=""></nao>		
Tipo de Sistema de Arquivos: physical volume (LVM) software RAID #	Discos Permitidos: [] sda # [*] sdb	
Tamanho (MB): <mark>18000</mark> () Preencher <mark>() Preencher todo e</mark>	(*) Tamanho Fixo: o máximo de (MB): 1 spaço disponível:	
[*] Forgar para ser uma partig	ao primária	
OR	Cancelar	

Nesta terceira partição, do segundo HD (sdb), os dados foram definidos nos seguintes campos, conforme demonstrado abaixo:

- Montar em: <Não aplicável>
- Tipo de sistema de arquivos: software RAID
- Tamanho: entre **18.000**
- Discos permitidos: sdb
- Marcar a opção: Tamanho fixo
- Marcar a opção: Forçar para ser uma partição primária

3.5.1 Montando Sistemas de Arquivos em RAID em sdb para a partição /home

Após criar uma partição, ao selecionar o botão **<OK>** e pressionar a tecla **ENTER**, a tela inicial para o particionamento é apresentada. Desta maneira, para criar a uma nova partição, selecione o botão **<Nova>** e pressione a tecla **ENTER**. Desta maneira, através da tela apresentada a seguir, você criará a quarta partição, do segundo HD (sdb).

Conforme ilustrado nesta tela, você deverá selecionar no campo **Tipo de Sistema de Arquivos:** a opção **software RAID.** No campo **Discos Permitidos:** selecione somente a opção **sdb.** No campo **Tamanho** (MB): preencha com o valor 1. Selecione a opção **Preencher todo espaço disponível.** Selecione a opção **Forçar para ser uma partição primária.**

Vale lembrar que para alternar entre os campos desta tela basta utilizar a tecla TAB. Então após você entrar com os devidos valores para a partição, continue pressionando a tecla TAB até ativar o botão <Ok> e pressione a tecla ENTER.



Nesta quarta partição, do segundo HD (sdb), os dados foram definidos nos seguintes campos, conforme demonstrado abaixo:

- Montar em: <Não aplicável>
- Tipo de sistema de arquivos: software RAID
- Tamanho: 1
- Discos permitidos: sdb
- Marcar a opção: Preencher todo espaço disponível
- Marcar a opção: Forçar para ser uma partição primária

Após as partições terem sido criadas, veja como ficou, na tela ilustrada a seguir.





Note que as partições não são exibidas na ordem em que foram criadas. Porém, se a partição sda1 (como no exemplo acima) for referente à partição / (barra), a partição sdb1 também será referente à partição / (barra). Se a partição sda2 for referente à partição de *swap*, a partição sdb2 também será referente à partição de *swap*. E assim sucessivamente. Em uma outra instalação, a partição sda1 e sdb1, não necessariamente irá se referir à partição / (barra). Isso poderá variar de instalação para instalação.

Em seguida, selecione o botão **<RAID>** e pressione a tecla **ENTER** para iniciar o próximo processo.

3.1 Criando Dispositivos RAID

👖 Importante:

As partições referente ao RAID devem ter o mesmo tamanho. No nosso exemplo, a partição sda1 e sdb1 possuem o tamanho (18.000 MB). Elas serão utilizadas para criar um dispositivo RAID referente à partição / (barra). Nunca utilize partições com tamanhos diferentes para criar um dispositivo RAID.

3.1.1 Criando Dispositivo RAID Referente à partição /

Neste exemplo de instalação, as partições sda1 e sdb1, são referentes à partição / (barra). Como informado anteriormente, isso poderá variar em uma outra instalação.

Após selecionar o botão <RAID>, na tela Particionamento, a seguinte tela será exibida



🖉 Nota:

Caso o seu teclado esteja desconfigurado, utilize a tecla / do teclado numérico para preencher o campo Montar em:

Conforme ilustrado nesta tela, você deverá digitar no campo **Montar em:** o valor /. No campo **Tipo de Sistema de Arquivos:** selecione a opção **ext3**. Em seguida, no campo **Nível de RAID:** selecione a opção **RAID1.** No campo **Membros do RAID:** selecione as opções **sda1** e **sdb1** (no caso deste exemplo). Os demais campos deverão permanecer inalterados.

Vale lembrar que para alternar entre os campos desta tela basta utilizar a tecla TAB. Então após você entrar com os devidos valores para a partição, continue pressionando a tecla TAB até ativar o botão <Ok> e pressione a tecla ENTER.

3.1.2 Criando Dispositivo RAID Referente à partição /boot

Neste exemplo de instalação, as partições sda3 e sdb3, são referentes à partição / boot. Como informado anteriormente, isso poderá variar em uma outra instalação.

Após selecionar o botão <RAID>, na tela Particionamento, a seguinte tela será exibida:

Criar Dispositivo RAID			
Montar em: <mark>/boot</mark>			
Tipo de Sistema de Arquivos: Nível de RAID: ext2 RAID0 ext3 # RAID1 RAID5			
Membros do RAID: [*] sda3 [] sda4 # [] sda4 #			
Cancelar			

Conforme ilustrado nesta tela, você deverá digitar no campo **Montar em:** o valor /**boot**. No campo **Tipo de Sistema de Arquivos:** selecione a opção **ext3**. Em seguida, no campo **Nível de RAID:** selecione a opção **RAID1**. No campo **Membros do RAID:** selecione as opções **sda3** e **sdb3** (no caso deste exemplo). Os demais campos deverão permanecer inalterados.

Vale lembrar que para alternar entre os campos desta tela basta utilizar a tecla TAB. Então após você entrar com os devidos valores para a partição, continue pressionando a tecla TAB até ativar o botão <Ok> e pressione a tecla ENTER.

3.1.3 Criando Dispositivo RAID Referente à partição /home

Neste exemplo de instalação, as partições sda4 e sdb4, são referentes à partição /home. Como informado anteriormente, isso poderá variar em uma outra instalação.

Após selecionar o botão **<RAID>**, na tela **Particionamento**, a seguinte tela será exibida:

Criar Dispositivo RAID			
Montar em: <mark>/home</mark>			
Tipo de Sistema de Arquivos: Nível de RAID: ext2 RAID0 ext3 # RAID1 RAID5			
Membros do RAID: [*] sda4 [*] sdb4 # Número de unidades reservas? [*] Formatar partiĝao?			
Cancelar			

Conforme ilustrado nesta tela, você deverá digitar no campo **Montar em:** o valor /**home**. No campo **Tipo de Sistema de Arquivos:** selecione a opção **ext3**. Em seguida, no campo **Nível de RAID**: selecione a opção **RAID1**. No campo **Membros do RAID**: selecione as opções **sda4** e **sdb4** (no caso deste exemplo). Os demais campos deverão permanecer inalterados.

Vale lembrar que para alternar entre os campos desta tela basta utilizar a tecla **TAB**. Então após você entrar com os devidos valores para a partição, continue pressionando a tecla **TAB** até ativar o botão <**Ok**> e pressione a tecla **ENTER**.

👖 Importante:

Note que para as partições de swap (sda2 e sdb2) não é criado um dispositivo RAID.

Após você ter criado todos os dispositivos RAIDs, a seguinte tela será exibida:

		- Farti	clonament	0		
Dispositi RAID Device RAID Device RAID Device	ivo Iníc O 1 2	Fim	Tamanho 57090 M 18002 M 196 M	Tipo ext3 ext3 ext3 ext3	Ponto de ∕home ∕ ∕boot	Mon
/dev/sda sda1	1	25	196M	software R		
sda2	26	2320	18002 M	software R		#
sda3	2321	2451	1027M	swap		
sda4	2452	9729	57090 M	software R		
/dev/sdb sdb1	1	25	196M	software R		
Nova Editar Apagar RAID OK Voltar						

Em seguida, selecione o botão **<OK>** e pressione a tecla **ENTER** para iniciar o processo de formatação.

Após a informação Lendo Informações de Pacotes, a seguinte tela será exibida mostrando o andamento do processo de formatação.



Logo em seguida, é iniciada a instalação dos pacotes do **Metasys Corporate MINICOM**, e a tela ilustrada a seguir, mostra o andamento do processo de instalação.

Através desta tela, você poderá acompanhar o processo de instalação, que demorará alguns minutos.

Instalação de Pacotes Nome : glibc-common-2.3.3-27.1-i386 Tamanho : 203072k Descrição: Common binaries and locale data for glibc			
0×			
	Pacotes	Bytes	Темро
Total :	435	1051M	0:08:05
Concluído:	8	9M	0:00:04
Restando:	427	1042M	0:08:01
	0		

3.2 Finalizando a instalação

Após ter sido finalizada a instalação de todos pacotes, aparecerá a seguinte tela:



Neste momento, a instalação foi finalizada e você deverá reiniciar o seu computador para que possa entrar no sistema pela primeira vez e iniciar a configuração do seu servidor.

É preciso ter atenção, pois **é preciso retirar o DVD de instalação que está no** *drive* **de DVD-ROM** enquanto o sistema é reiniciado. Mas não retire o DVD imediatamente após acionar o botão <**Reiniciar**>, aguarde alguns segundos até que o sistema desmonte automaticamente o DVD, e só no momento em que começa o processo de inicialização do seu computador, ejete o DVD do *drive*.

Caso você não consiga retirar o DVD de instalação do *drive* no tempo correto, você precisará reinicializar o seu computador novamente, acessar o *SETUP* do seu computador e alterar a sequência de *boot* para inicializar primeiramente o HD.



O processo de instalação (ou de atualização) reescreve o setor de *boot* do seu disco rígido. Isso pode fazer com que máquinas com BIOS com detecção de vírus em setor de *boot* não iniciem corretamente. Essa detecção deve ser desabilitada na BIOS do seu sistema.

3.3 Preparativos Iniciais de Configuração do Servidor

Agora, precisamos terminar as configurações referentes ao servidor do telecentro. O Servidor já sai da fábrica pré-configurado, teremos apenas que informar alguns dados específicos para finalização.

Verifique se o servidor do telecentro está ligado;

O servidor irá inicializar alguns serviços básicos e ao terminar, irá mostrar a seguinte tela:



Esta tela, pede a definição da senha de administrador do telecentro. Digite o valor "qwe123" e tecle **ENTER.** A tela a seguir será exibida:



Esta tela pede a confirmação da senha informada anteriormente, logo, digite novamente o valor "qwe123" e tecle **ENTER**. A próxima tela exibida, é ilustrada a seguir:



Precisamos agora definir a senha do Administrador secundário. Digite o valor "qwe12" e tecle **ENTER**. A próxima tela exibida, é ilustrada a seguir:



Informe novamente o valor "qwe12" para confirmar a senha do Administrador Secundário. Em seguida, tecle ENTER.

Em seguida, a tela **Configurar este servidor**, será exibida, como mostra a figura a seguir:

Configurar este servidor			
Você será guiado através de uma seqüência de telas para configurar a rede de comunicaçao básica em seu servidor Metasys. Depois disso, você estará apto a executar outras tarefas de administraçao no sistema (tais como, adicionar usuários, impressoras, etc.) a partir de sua estaçao de trabalho, usando um browser.			
Você pode fazer a seleçao em cada tela usando as teclas de seta e Tab. Em qualquer ponto, ao selecionar "Voltar" você irá para a tela anterior.			
Deseja continuar?			
<sim> <nao></nao></sim>			

As próximas informações serão apenas para confirmação. **NENHUM DADO DEVE SER ALTERADO** até que seja requisitado neste roteiro. Para iniciar a configuração do servidor, você deverá acionar o botão <**Sim**>, indicando que deseja continuar a configuração do servidor.

A tela **Nome do domínio primário** será exibida. Altere o valor "empresa.xxx" para "telecentro.net", como ilustra a figura abaixo. Tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Nome deste servidor Metasys** será exibida. Informe o valor "tlserver", como ilustra a figura abaixo. Tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Selecione o driver Ethernet da rede local** será exibida. Selecione o a opção cujo driver seja **"r8101"** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Parâmetros de rede local** será exibida. O valor "192.168.0.1" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A Tela Informe a máscara da sub-rede local será exibida. O valor "255.255.255.0" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. Não faça nenhuma alteração e tecle ENTER para que a próxima tela seja exibida.





Caso o telecentro ainda **NÃO TENHA** acesso à Internet, vá para o **capítulo 3.12** para finalizar a configuração do servidor para este tipo de situação. Porém, se o telecentro **TIVER** acesso à Internet, vá para o **capítulo 3.13**.

3.4 Configuração do Servidor sem acesso à Internet

👖 Importante:

Utilize essa configuração somente se o telecentro não tiver acesso à internet. Porém, se o telecentro possuir acesso à Internet, desconsidere esse capítulo e vá para o **capítulo 2.13.**

A tela **Informe o modo de operação** será exibida. Selecione a opção **Somente Servidor**, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Informe o endereço IP do gateway** será exibida. Deixe este campo em branco, como ilustra a figura abaixo. Tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Informe a configuração do servidor DHCP** será exibida. A opção **Manter a configuração atual: "Ligado"** já estará selecionada corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Informe o início do intervalo do número de endereço DHCP** será exibida. O valor "192.168.0.65" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Informe o final do intervalo do número de endereço DHCP** será exibida. O valor "192.168.0.250" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

Informe o final do intervalo do número de endereço DHCP			
Você informou 192.168.0.65 como início do intervalo de endereços uso do servidor DHCP.			
Por favor, informe o último número de endere§o do intervalo aqui. Se você estiver usando as defini§ões padrao para o servidor Metasys e nao tiver uma preferência particular, você pode manter o valor padrao.			
192.168.0.250			
<pre></pre>			

A tela **Informe o endereço do servidor DNS mestre** será exibida. Informe o endereço do servidor DNS mestre e tecle **ENTER** para continuar. Caso você não necessite utilizar um servidor de DNS mestre, não informe nenhum valor nesta tela e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida (tela **Informe o servidor proxy**).





A tela **Informe o endereço do servidor DNS secundário** somente será exibida caso você tenha informado um valor para o endereço DNS mestre na tela anterior.

Caso você utilize algum endereço de DNS secundário, informe o mesmo e tecle **ENTER** para continuar. Caso contrário, não informe nenhum valor e tecle **ENTER**.

Informe o	endereço do servidor	DNS secundário
Se você desejar utiliza agora.	r um servidor de DNS	8 secundário, informe-o
KVolt	ar>	< <u>Próximo></u>

👖 Importante:

Nenhum problema de navegação será causado pelo fato de você não ter informado nenhum valor para a tela acima.

A tela **Informe o servidor proxy** será exibida. A opção **Manter as opções atuais "1."** já estará selecionada corretamente. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida

	Informe o servidor proxu
	1 F F F
Por favor, infor rede local. Algun isto. Se você in irá comportar-se diretamente via servidor proxy no servidor proxy en funcionamento tra	me se você deseja usar um servidor proxy fora de sua ns Provedores de Serviço de Internet (ISPs) requerem formar a primeira opçao, o servidor proxy do sistema normalmente, trazendo todas as páginas web Internet. Se você selecionar a terceira opçao, o o sistema Metasys irá trazer todas as páginas web do xterno. A segunda e quarta opções habilitam o ansparente do proxy
Manten	Manten ac onfőec atuaic: ⁴ 1 ⁴
Indit Cer	
1.	uperação normal
Z. (Uperaçao normal com proxy interno transparente
3. 1	Usar servidor proxy externo
4.	Usar servidor proxy externo transparente
	< <u>Voltar></u> < <u>Próximo></u>

A tela **Selecione o modo do console**, a opção **Manter modo atual: "auto"** já estará selecionada corretamente. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

Normalmente, o console Metasys (que você está usando agora) é exibido automaticamente quando o servidor inicia. Entretanto, se segurança é uma preocupaçao em seu site, você pode configurar o servidor Metasys para solicitar o login de usuário. Neste caso, você deve efetuar o login como "admin" com a senha para acessar o console.				
Por favor, seleci	Por favor, selecione qual o modo do console deseja usar.			
<mark>Manter</mark> auto login	Manter modo atual: "auto" Exibir console automaticamente Logar como "admin" para acessar o console			
	<voltar> <próximo></próximo></voltar>			



A partir deste momento, algumas informações deverão ser aplicadas para a finalização da configuração do servidor.

A tela **Endereço de e-mail para contatos** será exibida. Informe o e-mail do responsável local do telecentro. Depois de informar corretamente o e-mail, tecle **ENTER**.

Endereço de e-mail para contatos
Nas telas a seguir você deverá informar seus dados pessoais para contato e informações sobre esse telecentro
Informe seu email a seguir:
linux.minicom@gmail.com
(Unltar) (Próximo)

A tela **Nome para contato** será exibida. Informe o nome do responsável local do telecentro. Depois de informado corretamente o nome para contato, tecle **ENTER**.

Nome para contato			
Você informou "eduardo@syst.com.br" como endereşo de e-mail.			
Por favor, informe o nome para contato:			
Eduardo			
<mark>(Voltar></mark>	< <u>Próximo></u>		

A tela **Dados do Telecentro** será exibida. Informe o nome da unidade do telecentro. Por exemplo, se o telecentro estiver localizado dentro de um estabelecimento, o nome poderá ser "Telecentro – <Nome do Estabelecimento>". Depois de informar corretamente o nome da unidade, tecle **ENTER**.

Dados do tele	centro	
Você informou "Eduardo" como nome para contato.		
Por favor, informe o nome desta unidade:		
<voltar></voltar>	< <u>Próximo></u>	

A tela **Dados do Telecentro** será exibida novamente, agora requisitando o nome da cidade onde o telecentro está localizado. Informe o nome da cidade. Depois de informar corretamente os dados, tecle **ENTER**.

Por favor entre com Nome	Dados do telecentro da cidade	
<volta </volta 	<mark>≫</mark>	<próximo></próximo>

A Tela **Dados do Telecentro** será exibida novamente, agora requisitando o endereço onde o telecentro está localizado. Informe o endereço do telecentro no padrão: Tipo Logradouro (Rua, Av, etc..) – Nome do Logradouro – Número do estabelecimento – Nome do Bairro – CEP. Depois de informar corretamente os dados, tecle **ENTER**.

Por favor entre com Endereşo (Rua, número, complemento)		
. <u></u>		
KU	oltar>	<próximo></próximo>

A tela **Ativar alterações da configuração** será exibida. A opção **<Sim>** já estará selecionada. Basta teclar **ENTER** para finalizar o processo de configuração do servidor.

Ativar alterações d	a configura§ao	
Os arquivos de controle no servidor Metasys serao alterados agora para refletirem a configuraçao atual. Isso pode levar de um a dois minutos, dependendo da velocidade de seu computador.		
Tecle ENTER para continuar.		
< <u>Sim></u>	< <u>Nao></u>	

Após selecionar a opção **<Sim>**, a seguinte mensagem será exibida:



Em seguida, o servidor será reinicializado.

Finalizado a configuração do servidor com sucesso !
3.5 Configuração do Servidor com acesso à Internet

A tela Informe o Modo de Operação será exibida. A opção Manter a seleção atual: "Servidor e gateway" já estará selecionada corretamente, como ilustra a figura abaixo. Não faça nenhuma alteração e tecle ENTER para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Configuração servidor e gateway: Informe o modo de acesso externo** será exibida. Selecione a opção **"Servidor e gateway - dedicado".** Tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

—— Configuraçao servidor e gateway : Informe o modo de acesso externo
O próximo passo será selecionar o modo de acesso que o seu servidor Metasys usará para conectar à Internet.
Escolha "dedicado" se você acessa a Internet via router, cable modem ou ADSL. Escolha "dialup" se você usa uma conexao via modem.
Manter Manter a seleçao atual: "Servidor e gateway - dedicado". 1. Servidor e gateway - dedicado 2. Servidor e gateway - dialup
<voltar> <próximo></próximo></voltar>

A tela **Selecione o driver Ethernet da rede externa** será exibida. **Selecione o a opção cujo driver seja "8139too"** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Configuração da Interface Externa** será exibida. Selecione a opção **Usar DHCP (enviar endereço MAC como identificador do cliente).** Tecle **ENTER** para a próxima tela.

Configuração da Interface Externa
Agora, especifique como configurar o adaptador Ethernet externo.
Para conexões a cabo (cablemodem), selecione DHCP. Use a opçao "nome da
conta" se o seu ISP assinala um nome de sistema para sua conexao. Caso contrário, use a ongao "enderego ethernet". Para ADSL
residencial,
Manter - Manter a seleçao atual (DHCP com endereço MAC)
1. Usar DHCP (enviar nome da conta como identificador do cliente)
 Usar DHCP (enviar enderego MAC como identificador do cliente)
3. Usar PPP sobre Ethernet (PPPoE)
 Usar endereço IP estático (nao usar DHCP ou PPPoE)
<pre> KUoltar> KUoltar> KUoltar> Second Seco</pre>

A tela **Informe o serviço DNS dinâmico** será exibida. A opção **Manter a seleção atual "1"** já estará selecionada corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

	Informe o ser	rviço DNS dinâmico			
Por favor, informe se você deseja assinar um serviço de DNS dinâmico. Tais serviços permitem que você tenha um nome de domínio sem um endereço IP estático, sendo disponibilizado por várias organizações, gratis ou por um preço razoável. Uma notificaçao deve ser enviada para o servidor DNS dinâmico toda vez que o seu endereço IP alterar. Seu servidor Metasys pode fazer automaticamente para alguns serviços DNS dinâmicos.					
Manter	- Manter a seleçao at	tual "1."			
1.	Nao usar serviço de	e DNS dinâmico		#	
2.	www.yi.org (servi⊊a) gratis)			
3.	3. www.dyndns.com (serviço comercial)				
4. www.dyndns.org (serviço gratis)					
5. www.tzo.com (serviço comercial)					
	<voltar></voltar>	< <u> <próxim< u=""></próxim<></u>	٥>		
5.	< <u>Voltar></u>	<pre>su comercialy </pre>	0>		

A tela Informe a configuração do servidor DHCP será exibida. A opção Manter a configuração atual: "Ligado" já estará selecionada corretamente, como ilustra a figura abaixo. Não faça nenhuma alteração e tecle ENTER para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Informe o início do intervalo do número de endereço DHCP** será exibida. O valor "192.168.0.65" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Informe o final do intervalo do número de endereço DHCP** será exibida. O valor "192.168.0.250" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Informe o endereço do servidor DNS mestre** será exibida. Informe o endereço do servidor DNS mestre e tecle **ENTER** para continuar. Caso você não necessite utilizar um servidor de DNS mestre, não informe nenhum valor nesta tela e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida (tela **Informe o servidor proxy**).

Informe o endereço do servidor DNS mestre					
Se você precisar usar um servidor de DNS diferente do oferecido pelo seu servidor Metasys informe-o agora. O servidor Metasys normalmente nao requer um servidor DNS mestre e você pode deixar este campo em branco.					
Você pode precisar informar um endereço IP aqui se houver um firewall entre este servidor Metasys e a Internet ou, se outro servidor DNS resolve endereços locais em sua rede.					
<pre></pre>					

👖 Importante:

A tela **Informe o endereço do servidor DNS secundário** somente será exibida caso você tenha informado um valor para o endereço DNS mestre na tela anterior.

Caso você utilize algum endereço de DNS secundário, informe o mesmo e tecle **ENTER** para continuar. Caso contrário, não informe nenhum valor e tecle **ENTER**.

Se você dese, agora.	Informe o endereço da jar utilizar um servia) servidor DNS secundário lor de DNS secundário, inf	orme-o
	<voltar></voltar>	<mark><pró×imo≻< mark=""></pró×imo≻<></mark>	



Nenhum problema de navegação será causado pelo fato de você não ter informado nenhum valor para a tela acima.

A tela **Informe o servidor proxy** será exibida. A opção **Manter as opções atuais "1.**" já estará selecionada corretamente. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

	Informe o servidor proxy					
Por favor, informe se você deseja usar um servidor proxy fora de sua rede local. Alguns Provedores de Serviŝo de Internet (ISPs) requerem isto. Se você informar a primeira opŝao, o servidor proxy do sistema irá comportar-se normalmente, trazendo todas as páginas web diretamente via Internet. Se você selecionar a terceira opŝao, o servidor proxy no sistema Metasys irá trazer todas as páginas web do servidor proxy externo. A segunda e quarta opŝões habilitam o funcionamento transparente do proxy						
Manter	Manter as opções atuais: "1."					
1.	Operaçao normal					
2.	Opera§ao normal com proxy interno transparente					
3.	3. Usar servidor proxy externo					
4.	Usar servidor proxy externo transparente					
	<voltar></voltar>					

A tela **Selecione o modo do console**, a opção **Manter modo atual: "auto"** já estará selecionada corretamente. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.





A partir deste momento, algumas informações deverão ser aplicadas para a finalização da configuração do servidor. **PREENCHA CORRETAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES!**

A tela **Endereço de e-mail para contatos** será exibida. Informe o e-mail do responsável local do telecentro. Depois de informar corretamente o e-mail, tecle **ENTER**.

Endereço de e-mail mara contatos
Inderege de e mart para convaces
Nas telas a seguir você deverá informar seus dados pessoais para contato e informações sobre esse telecentro
Informe seu email a seguir:
linux.minicom@gmail.com
<voltar> <pró×imo></pró×imo></voltar>

A tela **Nome para contato** será exibida. Informe o nome do responsável local do telecentro. Depois de informado corretamente o nome para contato, tecle **ENTER**.

Nome para contato				
Você informou "eduardo@syst.com.br" como endere§o de e-mail.				
Por favor, informe o nome para contato:				
Eduardo				
<voltar> <próximo></próximo></voltar>				

A tela **Dados do Telecentro** será exibida. Informe o nome da unidade do telecentro. Por exemplo, se o telecentro estiver localizado dentro de um estabelecimento, o nome poderá ser "Telecentro – <Nome do Estabelecimento>". Depois de informar corretamente o nome da unidade, tecle **ENTER**.

Dados do t	elecentro		
Você informou "Eduardo" como nome par	ra contato.		
Por favor, informe o nome desta unidade:			
<uoltar></uoltar>	<pro><pro><pro></pro></pro></pro>		

A tela **Dados do Telecentro** será exibida novamente, agora requisitando o nome da cidade onde o telecentro está localizado. Informe o nome da cidade. Depois de informar corretamente os dados, tecle **ENTER**.

Por favor entre com Nome da	os do telecentro cidade
<voltar></voltar>	< <u>Pró×imo></u>

A Tela **Dados do Telecentro** será exibida novamente, agora requisitando o endereço onde o telecentro está localzado. Informe o endereço do telecentro no padrão: Tipo Logradouro (Rua, Av, etc..) – Nome do Logradouro – Número do estabelecimento – Nome do Bairro – CEP. Depois de informar corretamente os dados, tecle **ENTER**.

Dados do telecentro Por favor entre com Enderego (Rua, número, complemento)				
<voltar></voltar>	< <u>Próximo></u>			

A tela **Ativar alterações da configuração** será exibida. A opção **<Sim>** já estará selecionada. Basta teclar **ENTER** para finalizar o processo de configuração do servidor.



Após selecionar a opção **<Sim>**, a seguinte mensagem será exibida:

Ativando opções de configuraçao Por favor, aguarde enquanto suas opções de configuraçao sao ativadas... Em seguida, o servidor será reinicializado.

Finalizado a configuração do servidor com sucesso !

3.6 Instalando CD adicional

Para instalar outros pacotes do seu Metasys Corporate MINICOM, você deverá instalar um CD adicional.

Após ser finalizada a configuração do servidor, uma tela perguntando se você deseja instalar um cd adicional será exibida. Selecione a opção **<sim>**. A seguinte tela será exibida:

	Instalar Cl) adicional	Cinstalados	: nenhum)	
Deseja firewall)?	instalar um Cl) adicional	(etherboot,	multidesk	ou
	(Sim)		2	Nan>	
	COTINZ				

Insira o DVD de instalação do Metasys Corporate MINICOM e tecle ENTER. A seguinte tela será exibida:

Instalando CD corporate (2 de 2), aguarde... Registro da instalaçao: /root/log-corporate (2 de 2)-2009-08-08-12:43:44 AM

O sistema irá então instalar os pacotes restantes necessários à instalação.

👖 Importante:

O CD de instalação solicitado pelo sistema, é o DVD de instalação do **Metasys Corporate MINICOM**.

Ao finalizar a instalação a seguinte tela será exibida:

As alterações terao efeito após reiniciar
CD corporate (2 de 2) instalado com sucesso. A nova configuraçao terá efeito quando você reiniciar (reboot) seu servidor Metasys.
Você deseja reiniciar agora?
<mark><sim></sim></mark>

Selecione a opção **<Sim>**, para que a nova configuração tenha efeito. Retire o DVD de instalação do driver.

3.7 Console do Servidor

Ao completar a instalação e configuração do servidor **Metasys**, a tela inicial do **Console do Servidor** do Metasys irá aparecer automaticamente.

A tela inicial do **Console do Servidor do Metasys**, está ilustrada abaixo. Para selecionar um dos itens apresentados no console, basta utilizar as teclas **SETA PARA CIMA** e **SETA PARA BAIXO** e após o item estar selecionado, para acioná-lo basta pressionar a tecla **ENTER**. Para acionar os botões **<Sair>** ou **<Próximo>** do console ou para acionar qualquer botão das outras telas em que você navegará a partir do console, basta utilizar a tecla **TAB**, e o botão selecionado fica na cor azul, bastando então para ativá-lo pressionar a tecla **ENTER**.

Conforme ilustrado nesta tela (itens 1 a 9) diversas tarefas podem ser executadas. A seguir será explicado em detalhes a função de cada item deste console.

Console do servidor Metasys				
Bem-vindo ao console de seu servidor Metasys! Use as teclas de seta e Tab para fazer a seleçao. Pressione Enter para prosseguir. Para suporte técnico, e-mail para contato@metasys.com.br, fornecendo seu número de registro.				
1. Verificar status deste servidor				
2. Configurar este servidor				
3. Cadastrar Chave de Ativação				
4. Rever configuração				
5. Testar acesso à Internet				
6. Reiniciar (reboot) ou parar (shutdown) este servidor				
7. Acessar gerenciamento Metasys com browser em modo texto				
8. Ver informações de suporte e licença				
9. Instalar CD adicional (instalados: etherboot firewall)				
<sair> <próximo></próximo></sair>				

3.7.1 Item 1 - Verificar status deste servidor

Quando este item é acionado, conforme pode ser observado no exemplo ilustrado na figura abaixo, abre-se uma tela que informa o tempo total de funcionamento do servidor desde a última vez que foi ligado. Para fechar esta tela e voltar ao console, basta pressionar a tecla ENTER.



3.7.2 Item 2 - Configurar este servidor

Quando este item é acionado, conforme pode ser observado na figura abaixo, abre-se uma tela que permite você visualizar e modificar caso queira, a configuração feita durante a instalação inicial do sistema **Metasys Corporate MINICOM**, como, por exemplo, a configuração de placa de rede *Ethernet*, endereço *IP*, *DHCP*, *DNS*, nome de domínio, etc.



3.7.3 Item 3 - Cadastrar chave de ativação



Apesar do console do servidor Metasys conter a opção **Cadastrar chave de ativação**, não é necessário realizar o cadastro dessa chave. Após a instalação do **Metasys Corporate MINICOM**, a versão do mesmo já estará registrada.

3.7.4 Item 4 - Rever configuração

Para verificar as informações relativas a configuração do seu servidor, basta acionar este item. Logo que o item é acionado abre-se uma tela, ilustrada abaixo, que permite que você visualize um sumário dos parâmetros de configuração usadas no sistema. Para rolar as informações desta tela utilize as teclas **SETA PARA CIMA, SETA PARA BAIXO** ou **PAGE DOWN, PAGE UP.**

- Revisar configuraçao 🛏

(Você pode rolar estas informações usando as teclas de seta 'acima' e 'abaixo' e também 'PAGE UP' e 'PAGE DOWN'.) Configurações da Ethernet Driver da Ethernet 1 : 3c59x Driver da Ethernet 2 : pcnet32 Configurações da rede externa Modo de operaçao : servidor e gateway - dedicado Cliente DHCP : desabilitado (usando endereço IP estático) Endereço IP estático : 192.168.177.1 Máscara da sub-rede : 255.255.255.0

3.7.5 Item 5 - Testar acesso à Internet

Este item permite que você teste seu acesso a internet enviando pequenos pacotes de dados a um servidor que confirmará se o seu servidor está comunicando-se na internet.

Logo que o item é acionado, a tela ilustrada abaixo se abre, exibindo informações sobre o teste que será executado e solicita a confirmação da realização do teste. Caso você queira efetuar o teste basta acionar o botão **<Sim>**.

Testar acesso a Internet				
Depois que a sua conexao à Internet estiver operacional e o seu servidor tiver sido conectado, configurado e reiniciado, este teste irá verificar se ele pode comunicar-se com a Internet.				
Como parte deste teste, um resumo de sua configuraçao de sistema será enviada via Internet para a Syst (contas de usuários e senhas nao serao enviadas). Nós apreciaremos esta oportunidade para sermos informados sobre instalações bem-sucedidas de servidores, além de nao as divulgarmos fora da Syst.				
Você deseja efetuar o teste?				
<pre>Kao></pre>				

Caso você selecione a opção Sim, a seguinte tela será exibida:



Caso o teste seja bem sucedido, a seguinte tela será exibida:



Caso o teste tenha falhado, a tela ilustrada a seguir será exibida:

 Mensagem de erro

 O teste falhou. Seu servidor Metasys nao conseguiu estabelecer contato com a Syst via Internet.

 Por favor, verifique se o seu servidor está configurado corretamente.

 Lembre-se de reiniciar o servidor depois de haver trocado quaisquer parâmetros usando este console. Você também pode checar seu provedor de Internet para ter certeza que sua conexao Internet está operando corretamente.

 Também é possível (embora improvável) que haja um problema técnico no site da Syst. Neste caso, a melhor coisa a fazer é continuar com a sua instalação e rodar o teste novamente mais tarde.

Siga as instruções da tela para tentar diagnosticar a causa.

3.7.6 Item 6 - Reiniciar (reboot) ou parar (shutdown) este servidor

Você deverá acionar este item caso queira reiniciar ou desligar o servidor. A tela a seguir, se abrirá assim que o item for acionado. Nesta tela, você deverá selecionar a opção **Reboot Reiniciar este servidor** ou **Shut down Parar este servidor**. O processo terá início tão logo você faça sua seleção. Caso você tenha desistido de reiniciar ou parar o servidor, basta acionar o botão **<Cancela>**.

Reiniciar ou parar o servidor Metasys	
Por favor, selecione se você deseja reiniciar (reboot) ou parar (shutdown). O processo terá início tao logo você fa§a sua sele§ao.	
Caso se computador nao possua gerenciamento de energia, o processo de parada irá interromper todos os serviĝos do sistema, porém, nao desligará o seu computador. Neste caso, aguarde a mensagem "power down" e entao desligue-o manualmente.	
Se você mudou de idéia e nao quer reiniciar ou parar, por favor, use a tecla Tab para selecionar Cancela e pressione Enter.	
Reboot Reiniciar este servidor <mark>Shut down Parar este servidor</mark>	
<mark><cancela> <ok></ok></cancela></mark>	

3.7.7 Item 7 - Acessar gerenciamento Metasys com browser em modo texto

O acionamento deste item, possibilita acessar o Gerenciador do Servidor via Web usando um navegador em modo texto. Essa é a mesma interface com a qual você pode conectar-se de outro sistema usando um navegador gráfico normal. Essa opção permite que você execute as funções diretamente do Console do Servidor. A tela que se abre, a se acionar este item, conforme ilustração abaixo, exibe informações sobre o acesso ao gerenciamento **Metasys** com browser em modo texto, e solicita a confirmação para o acesso. Vale lembrar que para acessar o gerenciamento **Metasys** via web, você além de acionar o botão <**Sim**> desta tela, *precisará informar a senha do administrador definida anteriomente*. É importante destacar também, que para sair do browser basta pressionar a tecla **Q**.

Acessar gerenciamento Metasys com browser modo-texto				
Esta opçao irá iniciar um browser em modo-texto para acessar o gerenciamento Metasys neste console. Você terá acesso a todas as funções normalmente disponíveis para o Administrador, mas você só deve continuar se estiver confortável utilizando um browser em modo-texto.				
Para acessar o gerenciamento Metasys você deverá informar a senha do Administrador.				
NOTA: A tecla 'q' é usada para sair do browser.				
Você deseja continuar?				
<mark><sim></sim></mark>				

Para acessar o gerenciamento do **Metasys** com browser em modo texto, o servidor usa um browser chamado Lynx para permitir, pelo Console do Servidor, o acesso ao gerenciador do sistema via web. A navegação é feita principalmente através das teclas **SETA PARA CIMA** e **SETA PARA BAIXO** que sobem e descem na página, e **SETA PARA DIREITA** segue um link e **SETA PARA ESQUERDA** volta pra página anterior. O Lynx possui vários outros comandos sobre os quais você pode aprender mais através da ajuda on-line no endereço <u>http://Lynx.browser.org/</u>. Por razões de segurança, algumas das funções normais do Lynx ficam desabilitadas quando você está navegando a partir do Console do Servidor (como, por exemplo, especificar uma URL externa).

3.7.8 Item 7.1 - Acesssando os dispositivos de DVD-ROM e disquete do servidor e Habilitando o Login Gráfico no Servidor

Antes de acessar dispositivos como o DVD-ROM e o disquete do servidor de maneira fácil e prática, a partir de estações cliente, primeiramente é necessário realizar as devidas configurações no Console do Servidor, conforme descrito a seguir.

Para tanto, você deverá acessar o Item 7 do Console do Servidor - Acessar gerenciamento Metasys com browser em modo texto, e digitar a respectiva senha de administrador. E a tela ilustrada abaixo se abrirá.



Na seção **Metasys Client**, você deverá selecionar a opção **Configurações de Desktop**, para que a tela ilustrada abaixo se abra e você possa efetuar as respectivas configurações.



Conforme ilustrado na tela, após a opção **Exibir dispositivos do servidor no desktop dos usuários:** você deverá selecionar "sim". Desta maneira os dispositivos do servidor serão exibidos nas máquinas cliente.

Caso você queira habilitar o login gráfico no servidor, após a opção Habilitar login gráfico no servidor, você deverá selecionar "sim". Após realizar as devidas alterações, selecione a opção Salvar para que as suas alterações tenham efeito. Automaticamente, o servidor será inicializado em modo gráfico. Caso queira retornar ao modo texto use a seqüência [ALT+CTRL+F1]. O retorno ao modo gráfico use [ALT+F7].

Realizando as configurações descritas anteriormente no servidor, o acesso ao disquete e ao DVD-ROM do servidor a partir de uma máquina cliente será prático e fácil. Basta que o usuário a partir da máquina cliente acesse o respectivo ícone referente ao dispositivo do servidor que deseja utilizar, conforme ilustrado na figura abaixo. Assim, O usuário poderá acessar tanto um disquete quanto um DVD-ROM.

3.7.9 Item 8 - Ver informações de suporte e licença

Para verificar as informações relativas ao suporte e licença do seu servidor **Metasys**, basta acionar este item. Logo que o item é acionado abre-se uma tela, ilustrada abaixo, que exibe a licença *GNU General Public Licence* (a licença que regula a distribuição do **Metasys**) e as informações sobre como entrar em contato com o suporte da International Syst S/A.

Para rolar as informações desta tela utilize as teclas SETA PARA CIMA e SETA PARA BAIXO ou PAGE DOWN e PAGE UP.

Metasys - informação de suporte e licença *CONTRATO DE LICENCA E GARANTIA LIMITADA DE SOFTWARE METASYS* POR FAVOR, LEIA ESTE DOCUMENTO CUIDADOSAMENTE ANTES DE INSTALAR O SOFTWARE METASYS, qualquer um de seus pacotes, ou qualquer programa incluido com este produto em seu computador. Ao fazer uso do METASYS o cliente esta manifestando concordancia em se vincular a todos os termos do presente Contrato de Licenca. Caso o cliente nao concorde com os termos deste instrumento, entao *nao devera instalar o software *ou *desinstala-lo*, caso o mesmo venha pre-instalado no computador. Este Contrato rege o uso dos softwares distribuidos pela International Syst S/A ("SYST") e de quaisquer atualizacoes para o Software. A SYST oferece ao usuario ("CLIENTE") uma licenca de uso deste trabalho de

3.7.10 Item 9 - Instalar CD adicional

Para instalar outros pacotes que possam ter sido adquiridos na aquisição do seu **Metasys** você utilizará o item 9 do Console do Servidor.

Após selecionar o Item 9 - Instalar CD adicional, aparecerá uma tela solicitando a inserção do CD adicional. Então você deverá inserir o CD, e pressionar a tecla ENTER para iniciar a instalação. E depois é só acompanhar o processo e aguardar a finalização da instalação.

Ao finalizar a instalação aparecerá uma mensagem indicando o sucesso do processo de instalação, e avisando que a nova configuração terá efeito ao se reiniciar o computador. Caso você queira reiniciar imediatamente basta acionar o botão **<Sim>**, mas caso queira reiniciar em outro momento acione o botão **<Não>** que você continuará no Console do Servidor Metasys Corporate.

3.8 Modificações avançadas na configuração acessando o prompt de root no Linux

Se você é um usuário experiente e gostaria de fazer modificações avançadas na configuração do servidor, você poderá acessar diretamente o sistema operacional Linux sobre o **Metasys Corporate MINICOM** como o usuário root. Se o servidor está exibindo o Console do Servidor e não um prompt de login, você pode pressionar **Alt** + **F2** e alternar para uma outra tela com prompt de login. Para retornar, pressione **Alt** + **F1**. Não se esqueça de sair do sistema quando terminar de usar a conta de root antes de voltar para o Console do Sistema.

A senha para o usuário root é a mesma que está sendo usada para o administrador do sistema. Note que essa é a mesma senha usada para a conta admin.

Lembre-se de que somente é possível alternar entre o Console do Servidor em um prompt de login quando se tem acesso físico ao sistema. Se você conectou remotamente como usuário admin e está vendo o Console do Servidor, você não será capaz de alternar para um prompt de login naquela janela. Você poderá, entretanto, abrir outra conexão remota com o servidor como o usuário root. O acesso administrativo remoto está inicialmente desabilitado e deve ser especificamente habilitado através do painel Acesso Remoto do Gerenciador do Servidor.



Após realizar as configurações anteriores, você deverá terminar de configurar o servidor, conforme ele sai de fábrica. Para isso você deverá configurar o Access Point (pág. 54), habilitar a câmera IP (pág. 57), instalar e configurar a impressora (pág. 65) além de configurar as opções de acesso remoto (pág. 83). Esses procedimentos serão descritos nos capítulos a seguir.

4 Montando um Telecentro Passo-a-Passo



Estes procedimentos de configuração do Access Point, da Câmera e da Impressora que serão explicados a seguir, serão realizados somente **em uma estação**. Sendo assim, não é necessário a configuração em todas as estações.

4.1 Configurando o Access Point Dlink-524

l Aviso:

É importante verificar qual a versão do roteador wireless a ser configurado.

Há duas versões do roteador **Dlink DI-524.** Eles podem ser identificados conforme as fotos abaixo. Para identificar o roteador a ser configurado, vire-o e verifique as informações na etiqueta.

A versão 2 possui as informações "H/W Ver.: B4" e "F/W Ver. 2.03" descritas na etiqueta, conforme ilustra a figura abaixo:



A versão 3 possui as informações "H/W Ver.: G1" e "F/W Ver. 3.00" descritas na etiqueta, conforme ilustra a figura abaixo:



Com o Roteador **DI-524**, é possível configurar telecentros utilizando a configuração conforme apresentado nos passos à seguir:

Depois de montadas, ligue uma estação.

Para acessar o Sistema Operacional **Metasys**, na tela de Login, preencha o campo **Usuário** como "root". Em seguida, digite a senha "qwe123" no campo **Senha**.

Depois de ter acesso ao sistema, conecte o Access Point à estação através de um cabo de rede.

Conecte um cabo de rede na porta LAN1 do Access Point e na placa de rede da estação montada anteriormente.



📕 Aviso:

Ligar o cabo de alimentação no estabilizador. Não ligue na tomada do telecentro.

Conecte um cabo de rede na porta LAN1 do Access Point e na placa de rede da estação montada anteriormente.

Pressione simultaneamente as teclas ALT + F2. A tela de execução de comandos será aberta como apresenta a figura abaixo. Digite "konsole" para abrir o terminal de comandos.

Execut	ar Comando		? 🗆 X
₹ Ķ	Digite o nome do aplicativo que v deseja visualizar.	ocê deseja executar ou a	URL que
Co <u>m</u> ando:			-
് <u>ര</u> ്ററ്	es >>	S Executar	ancelar

Depois de aberto o terminal, digite a linha de comando abaixo e tecle **ENTER**: "ifconfig eth0 192.168.0.102".

4.2 Configurando o navegador de Internet Konqueror



As configurações descritas nesse capítulo, somente deverão ser realizadas para a versão 2.2.0-7 ou anterior. Caso a versão do Metasys Corporate MINICOM instalado no seu servidor, seja posterior à versão 2.2.0-7, vá para o capítulo 4.3.

Para verificar qual a versão do seu Metasys Corporate MINICOM, acesse o menu Aplicações -> Metasys -> Versão do Metasys Corporate MINICOM, como ilustra a figura a seguir:



User mc on documentacao

Após acessar este menu, a seguinte tela será exibida:



Abra o navegador de internet konqueror. Uma maneira simples para abrir o aplicativo é através da combinação de teclas ALT + F2, a tela de execução de comandos será aberta como apresenta a figura. Digite "konqueror" para abrir o terminal de comandos.

🔍 Execut	ar Comando		? 🗆 🗙
Ж	Digite o nome do aplicativo que v deseja visualizar.	ocê deseja executar ou a	a URL que
Co <u>m</u> ando:			-
<u>م</u> وند (م	óes >>	Secutar X	<u>C</u> ancelar

Após aberto acesse o **Menu Configurações** e o ítem **Configurar o konqueror** como ilustra a figura a seguir:

<u>C</u> onfigurações			
📧 Ocultar Barra de Menus	Ctrl+M		
Barras de Ferramentas	+		
🔀 Modo de Tela Cheia	Ctrl+Shift+F		
Salvar as Mudanças de Visão por <u>P</u> asta			
Remover Propriedades da Pasta			
Carregar Perfil de <u>V</u> isão	۲		
<u>S</u> alvar o Perfil de Visão "Navegação Web"			
<u>C</u> onfigurar Perfis de Visão			
Configurar Extensões			
🍄 Configurar a Verificação Ortográfica			
🌦 Configurar Atal <u>h</u> os			
🐁 Configurar <u>B</u> arras de Ferramentas			
🔧 <u>C</u> onfigurar o Konqueror 🛛 🗼			

Em seguida clique no item **Proxy.** Uma tela contendo algumas configurações de proxy será exibida. Veja a figura a seguir:

🧕 Configurar - Konqueror	? 🗆 🗙
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Configura os servidores proxy usados
Atalhos da Web	Proxy SOCKS
$\bigcirc$	Conectar se à Internet diretamente
Barra Lateral de Histórico	Operestar automaticamente a configuração de provy
	Usar a seguinte UPL de configuração de proxy:
Cookies	
( <u>)</u>	
Cache	O usar variaveis de ambiente do proxy predefinidas
₩	Especificar configurações de proxy <u>m</u> anualmente     Configurar
Proxy	Autorização
css 💦	User quando necessario
Folhas de estilo	
	Nome de Usuano:
Criptografia	Senha:
	Opções
Identificação do Navegador	Usar conexões persistentes para proxy
🕜 Ajuda Padrões	✓ OK Aplicar

Escolha a opção Conectar-se à Internet diretamente. Clique no botão OK para confirmar.

#### 4.3 Configurando o Access Point

Acesse a tela de configuração do Access Point. Para acessar a tela de configuração, abra o navegador de Internet (Konqueror) e digite o endereço de IP do DI-524. Digite "192.168.0.1" e pressione a tecla ENTER.

Uma tela de Login será exibida. Digite "admin" como nome de usuário (Username). Pressione a tecla TAB e deixe o campo Senha (Password) em branco. Clique em OK



Se aparecer a janela de autenticação novamente, digite o mesmo usuário "admin" e deixe a senha em branco. Clique em **OK** e a tela seguinte será exibida:

<b>D-Link</b>	Air Plus G				
Building Networks for People	802.11g/2.4GHz Wireless Router				
DI-524 Wizard Wireless WAN LAN DHCP Logout	Home Setup Wizard The DI-524 is a business netw connect to you you to have int bystep to conf	Advanced	Tools nd Router ideal t zard will guide ce Provider). Th minutes. Please	Status for home networki you to configure to e DI-524's easy set to follow the setup of	Help ng and small he DI-524 to tup will allow wizard step Help

Acesse a aba **Tools.** Em seguida, clique no botão **System** na coluna da esquerda da tela. A tela ilustrada a seguir será exibida.

D-Link Building Networks for People	Air Plus [™] G			
	802	.11g/2.4G	Iz Wireless R	outer
DI-524	Home Advanced	Tools	Status	Help
	Save Settings To Local Hard Drive Backup Setting			
Admin	Load Settings From Local Hard Drive	Arquivo		
Time	Restore To Factory Default Settings			
Firmware				0
Misc				Help
Logout				

No campo Load Settings From Local Hard Drive, clique no botão Arquivo. A tela de seleção de arquivos será exibida:

🔮 Enviar arquivo		
< sroot		
<u>L</u> ocais	Nome	✓ Modificado
] Search	🞯 Área de Trabalho	Ноје
🗟 root	🛅 Documentos	Ноје
🔯 Área de Trabalho	🛅 Download	Ноје
📃 Sistema de Arquivos	🛅 Imagens	Ноје
	🛅 Modelos	Ноје
	💼 Música	Ноје
	💼 Público	Hoje
	🛅 Vídeos	Hoje
- ♣ Adicionar → Remover		Todos os arquivos 🗘
		Abrir

Dê um duplo clique no botão **Sistema de Arquivos** localizado do lado esquerdo da janela. Logo em seguida dê um duplo clique na pasta **work.** Repita o procedimento na pasta **config** e depois no arquivo **config.bin**.

Enviar arquivo			
<u>cocali</u> zação: (/work/config/	config.bin		
Locais	Nome	<ul> <li>Modificado</li> </ul>	1
Search Search	🛅 lib	Hoje	
📾 root	💼 linux	18-03-2008	3
🕼 Área de Trabalho	🛅 lost+found	18-03-2008	8
Sistema de Arquivos	💼 media	Hoje	
	fin mnt	17-04-200	7
	💼 opt	18-03-2008	в
	💼 proc	Ноје	

Em seguida, clique no botão **Load** da Tela **System Settings** localizado abaixo do campo **Load Settings From Local Hard Drive**. Aparecerá uma janela de alerta conforme mostra a figura a seguir, clique no botão **Continuar**.



Após a alteração do IP, a conexão com browser será perdida

O novo endereço de IP do Access Point será: "192.168.0.253". Teste-o utilizando o navegador Firefox:

Acesse o navegador FireFox. Digite o enderço "192.168.0.253" na barra de endereço do navegador. Uma tela requisitando login e senha aparecerá. Digite novamente o usuário "admin" e a senha "qwe123". A tela inicial será exibida. Para finalizar o procedimento de configuração do Access Point, clique no ítem **Wireless** localizado no menu do lado esquerdo e verifique se no campo **Channel** o número indicado é o "1". Se por acaso não estiver faça esta alteração e pressione o botão **Apply** conforme a figura a seguir:

D-Link Building Networks for People		Air Plus G
		802.11g/2.4GHz Wireless Router
	Home Adv	vanced Tools Status Help
DI-524	Wireless Settings These are the wireless se	ettings for the AP(Access Point) portion.
	Wireless	Enabled C Disabled
	Network ID(SSID)	telecentro
Wizard	Channel	
	Security	WEP 💌
Wireless	Authentication Type	🗘 Open System 🗘 Shared Key 🕐 Both
	WEP Encryption	64 Bit 💌
WAN	Key Mode	ASCII 💌
	WEP Key 1	( qwe 12
LAN	Key 2	0
DUCD	Key 3	0
DHCP	Key 4	0
Logout		Input 5 ASCII characters.
		Solution Apply Cancel Help

Pronto, seu Access Point já está configurado corretamente. Feche o navegador de internet.

#### 4.4 Configurando a Câmera IP

Para configurar uma câmera IP, inicialmente é necessário ligar a estação já montada anteriormente, onde o cabo de rede está ligado da estação ao Access Point.

Para acessar o Sistema Operacional **Metasys**, na tela de login, preencha o campo **Usuário** como "root". Em seguida, digite a senha "qwe123" no campo **Senha**.

Depois de ter acesso ao sistema, conecte a câmera na porta LAN2 do Access Point com um cabo de rede.





Ligue a fonte de alimentação da câmera no respectivo ponto elétrico.

Em seguida, acesse a tela de configuração. Abra o navegador de Internet (Firefox) e digite o endereço de IP "192.168.0.234" e em seguida pressione a tecla **ENTER**.

No visor da câmera irá aparecer a primeira sequência que é a do Gateway (observe no display a descrição "Gateway").



Gateway IP=192.168.0.1

Na segunda sequência note que surgirá a sequência de números parecida com a anterior, porém o último número será o ip da câmera, conforme a figura abaixo (observe no display a descrição "IP Addr"):



A tela abaixo será exibida. Clique no link setup.



Uma tela de login será exibida. Digite "admin" como nome de usuário (UserName) e "123456" no campo **Senha** (Password). Clique em **OK**. O configurador da câmera IP será exibido na página **System Status**.

;	System Status	
System Status	System Profile	
Users	Product Name	Vimicro_IPCamera_VS-IPC1002
Network Date & Time	Brief Name	IPC1002
Image Setting	Product Serial Number	00168E444804
NCED	Hardware Version	10.00
	Firmware Version	11.3.0
Encryption Mail Service	Service Provider Link	http://www.vipcam.cn
FTP Service	System Date & Time	1970-01-01 01:55:50
Sensors	System Running Time	0 day(s) 01 hour(s) 55 minute(s) 55 second(s)
Scheduler	Memory & Process	Total:14324KB Free:10092KB Shared:0KB Buffers:0KB Procs:25 Loads:0 0 0
System Log	Network Status	
-P	Hostname	Vilar
-N	IP Setup Mode	Static(Manually)
Help	IP Address	192.168.1.2
About	Subnet Mask	255 255 255.0
	Gateway IP Address	19216811
<b>)</b>	DNS Server IP(Primary)	192.168.1.1
View Video	DNS Server IP(Secondary)	202.106.0.20
History Images Homenage	PPPoE Status	Disconnected
	PPPoE IP	Not configurated
	PPPoE Function	Disabled
	E-mail SMTP Server	smtp 126.com
	FTP Server	192168141

Acesse o menu localizado em Advanced -> Maintenance.



Clique no botão Arquivo, localizado em frente ao campo Specify a valid backup file, conforme a figura a seguir:

System Maintenance			
Restart IPCam.			
Restore Default Settings Restore a	Il settings to factory default. (Note: IP address will also be res	tored to default)	
System Firmware Upgrade			
Upgrade IPCam with a latest firmware			
Specify a new firmware file:	Arquivo then click	Upgrade	
Caution:During upgrading process(5 m Normally, this process require 2 to 3 mir	inutes), DO NOT switch off IPCam's power.IPCam will reboot nutes	automatically after completed.	
Backup Configuration			
Backup current configuration into a file.		Backup	
Restore Configuration			
Restore IPCam's configuration with a sa	aved backup file.		
Specify a valid backup file:	Arquivo then click	Restore	
Upload a LOGO image file			

Dê um duplo clique no botão **Sistema de Arquivos** localizado do lado esquerdo da janela. Logo em seguida dê um duplo clique na pasta **work.** Repita o procedimento na pasta **config** e depois no arquivo **ipcam.cfg**.

Enviar arquivo			E	)
ocalização: /work/config/i	pcam.cfg			
<u>L</u> ocais	Nome	v	Modificado	P
d Search	💼 lib		Hoje	
🗟 root	💼 linux		18-03-2008	
🐹 Área de Trabalho	lost+found		18-03-2008	ŀ
🔜 Sistema de Arquivos	🗂 media		Hoje	
	nnt 💼 mnt		17-04-2007	
	💼 opt		18-03-2008	
	noc 🔁		Hoje	

Na tela de configuração da câmera, clique no botão **Restore** como exibido na figura abaixo:

Backup Configuration	
Backup current configuration into a file.	Backup
Restore Configuration	
Restore IPCam's configuration with a saved backup file.	
Specify a valid backup file: /root/asdf/config/ipcam.cfg Arquivo	Restore
Upload a LOGO image file	
Specify a LOGO image: Arquivo then click	Upload
Caution: LOGO image must be GIF format, height < 35 pixels, filesize <50KB, othe	rwise it might display improperly.

Aparecerá uma mensagem de alerta. Confirme a ação clicando no botão OK.

۷ 🥹	A página em http://192.168.0.10 diz:	
<u>/</u>	Configuration file restored. Click [OK	] to reboot IPCam.
		ОК

A câmera será reconfigurada e desconectada. O novo endereço de IP da câmera será: "192.168.0.10". Teste-o utilizando seu navegador Firefox.

Acesse o navegador FireFox. Digite o endereço "192.168.0.10" na barra de endereço do navegador. Uma tela inicial da câmera será exibida. Para testar a câmera clique no link **Guest Visit.** 

Digite o login "admin" e a senha "123456".

Pronto, a sua câmera já está instalada corretamente !

## l Aviso:

Após finalizar a instalação, ligue novamente o Access Point na placa onboard do servidor.

#### 4.1Configurando a câmera IP no Server Manager

Após instalar a câmera IP, abra o navegador de Internet (Firefox). Na barra de endereços, digite "<u>http://tlserver/server-manager</u>", conforme ilustra a figura abaixo:



Posteriormente, a tela abaixo será exibida:

🥹 Autenticação s	olicitada	
and and	Um nome de usuário e uma senha estão sendo solicitados por http://tlserver. O site diz: "Servidor Metasys - Administração"	2
Nome de usuário:	admin	
Senha:	••••••	
	🗶 Cancelar 🥥 🖓	ж

Nesta tela, digite **admin** no campo **Nome de Usuário** e digite **qwe123** no campo **Senha**. E então, a tela ilustrada abaixo será exibida:



Acesse o menu localizado em Metasys Firewall -> Translações conforme mostrado na figura abaixo.

#### Metasys Firewall ateways Translações Permissão de navegação Limitação de tráfego Consulta logs de proxy Administração Cadastrar chave de ativação Habilitar suporte remoto Mostrar configuração atual Data e hora Bloqueio de aplicação Contas de Administradores Remotos Backup Estatísticas de e-mails Ver arquivos de log Reiniciar ou parar Ajuda Manual do administrador Subscrição de Serviços



## Bem vindo ao Gerenciador do Servidor Metasys

Para realizar uma função de administração do sistema, clique em um dos links na parte esquerda da tela. Se esta for a primeira vez em que estiver usando o Servidor Metasys, você deve começar usando cada uma das funções na ordem em que aparecem.

Metasys Corporate Copyright (c) 2001-2007 International Syst S/A. Todos os direitos reservados.

Na tela exibida clique na opção **Clique aqui para inserir outra regra.** A figura abaixo mostra o local exato do link.



## Translações

Clique aqui para serir uma nova regra.

Porto local Endereço da Máquina Interna Porto da Máquina Interna

Metasys Corporate MC 2.2.1 Copyright 2001-2006 International Syst S/A. Todos os direitos reservados.

Após selecionar esta opção a seguinte tela será exibida:



## Insere regra de translação

8889
192.168.0.10
80
Criar

Metasys Corporate MC 2.2.1 Copyright 2001-2006 International Syst S/A. Todos os direitos reservados.

Preencha os campos **Porto do Firewall** com o valor **8889**, o campo **Endereço da máquina interna**: com o valor **192.168.0.10** e o campo **Porto da máquina interna** com o valor **80**. A figura abaixo mostra todos os campos já preenchidos.

Clique no botão criar. Após esta operação a seguinte tela sela mostrada:

## Translações

Relatório de status da operação.

Operação realizada com sucesso.

Clique aqui para inserir uma nova regra.

Porto	Endereço da Máquina	Porto da Máquina	
local	Interna	Interna	
8889	192.168.0.10	80	Remover regra

Metasys Corporate MC 2.2.1 Copyright 2001-2006 International Syst S/A. Todos os direitos reservados.

Se esta tela for exibida, a câmera está corretamente configurada.

## 5 Configurando a Impressora de Rede modelo Xerox

### ! Importante:

Este capítulo, se refere à instalação da impressora modelo **XEROX**. Caso a sua impressora seja do modelo **SAMSUNG**, vá para o capítulo seguinte (capítulo 5).

Para configurar a impressora, utilizaremos o servidor. Logue no servidor com o usuário "mc" e a senha "metasys".



Ligar o cabo de força da impressora no autotrafo. Ligue em seguida o autotrafo no respectivo ponto elétrico.

Conecte o cabo de rede da impressora na porta LAN3 do Acess Point.



Ligue a impressora na chave liga/desliga.



* A figura acima mostra o modelo Phaser 3125/N.

1	porta paralela	4	conector de alimentação
2	porta USB	5	chave liga/desliga
3	porta de rede		

Pressione e segure o botão **Cancelar** (veja a figura abaixo) por 5 segundos. O led localizado acima deste botão irá começar a piscar. O botão e o led citados estão indicados na figura abaixo, através do número 3.



Depois de 5 segundos solte o botão. A impressora irá imprimir uma página contendo as configurações padrões, como ilustra a figura abaixo.

# XEROX Phaser 3125 Laser Printer Series

## [ Configuration ]

#### Printer Information

Total Page Counts : 10 pages Firmware Version : OS 1.70.01.14 01-03-2007 Engine Version : 1.00.06 USB SN : CAV608980...... PCL5E Version : PCL5e 5.47 12-27-2006 PCL6 Version : PCL6 5.40 12-21-2006 PS Version : PS3 V1.51.46 11-13-2006 EPSON Version : IBM/EPSON 5.12 12-15-2006

#### Network Card

NIC Firmware Version : V4.01.07(P3125) MAC Address : 00:00:AA:A3:32:AA IP Address : 192.168.0.237 SubNet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 192.168.0.1

Nesta impressão, estará informado o IP em que a impressora estará configurada. Essa informação estará na coluna **Network Card**, no campo **IP Address**.

Agora precisamos acessar a tela de configuração da impressora. Abra o navegador de internet Konqueror. Uma maneira simples para abrir o aplicativo é através da combinação de teclas **ALT** + **F2**. A tela de execução de comandos será aberta como apresenta a figura. Digite **konqueror** e tecle **ENTER**.

S Execut	itar Comando ?	
₹ <b>Ķ</b>	Digite o nome do aplicativo que você deseja executar ou a URI deseja visualizar.	L que
Co <u>m</u> ando:	p:	-
<u></u> ېو <u>o</u> pçĉ	;ões >> 🔇 Executar 🄀 Canc	elar

Após o aplicativo konqueror abrir, digite o endereço de IP obtido anteriormente na barra de navegação e em seguida tecle **ENTER**.

Note que aparecerá uma tela de autorização, como ilustra a figura abaixo. Digite o usuário "mc" e a senha "qwe123". Em seguida, tecle **ENTER.** 

🏠 Janela de autoriz	ação ? 🗆 X
R	Você precisa fornecer um nome de usuário e uma senha para acessar este site.
Site:	
Nome do <u>u</u> suário:	mc
<u>S</u> enha:	•••••
	<u>M</u> anter Senha
	✓ <u>O</u> K S Cancelar

A tela de configuração será então exibida, como ilustra a figura a seguir:

Controllare Internet Services Phaser® 3125/N	Select your	Ianguage : <mark>English 📃 🔽</mark>	Index Help	) P
Name : XRX0000AAA332AA DNS : 192168.0.12 DNS : 192168.0.252 Contact : Administrator Location : Status : Sleeping Refresh Status	Features Image Quality 1200 dpi monochrome laser primer Outstanding Speed - 25-ppm (Letter) / 24-ppm (A4) Parallel and USB Ports PostScript 3 PCL 6 and PCL 5e Emulation Supports index card to legal size (A6 to A4) and outsom sizes	Status         Display Printer Status         Display Supplies Status         Print         Print         Print         Printable Pages         Properties         Change Printer Settings         Image: Change Printer Settings         Image: Change Printer Settings         Image: Support         Bulkers         Support         Bulkers	<u>L</u>	
	Copyright © 2006 Xerox Corporation. A	ll rights reserved.	_	
	XEROX.			

Altere o idioma para Português no campo **Select your language**, como mostra a figura a seguir.

Internet Services Phaser® 3125/N	Select your language : English ; • Index Help
Image: Section of the section of th	Status       Supples Primar Subas         Image: Primar Subas       Print         Image: Print       Print         Image: Print       Print         Im
Copyright @ 2	DIG Xerox Corporation. All rights reserved.
	XEROX.

Clique no botão **Propriedades** (terceiro ítem), como mostra a figura a seguir.



A tela de configuração da impressora será então exibida. Clique no link **IP**, localizado no quadro superior à esquerda da tela, como mostra a figura abaixo.

		1
	Status Imprimir	Propriedades Solução de problemas Suporte
Nome : XRX0000AAA332AA DNS : 192 168 0 1	Sobre a impressora	
<u>IP</u> : 192.168.0.252	Informações sobre a versão	
	Modelo da impressora	Phaser 3125/N
	Número de série da impressora	CAV608980
Xerox Phaser 3125/N	Endereço da máquina(Endereço MAC)	00:00:AA:A3:32:AA
Sobre a impressora	Sistema operacional	OS 1.70.01.14 01-03-2007
🕂 🧭 Geral	Rede	V4.01.07(P3125)
Padrões da impressor	Motor	1.00.06
Reinicializações		
Filtragem de IP	Memória	
Interfaces	Tamanho da RAM	32 MB
Protocolo		
TCP/IP		
Impressão de TCP/IP t	Inguagens de descrição de páginas	
	Versão do PostScript	PS3 V1.51.46 11-13-2006
Bup	Versão PCL6	PCL6 5.40 12-21-2006
	Versão PCL5e	PCL5e 5.47 12-27-2006
SNMP	Versão EPSON	IBM/EPSON 5.12 12-15-2006
EtherTalk		

Altere o campo Endereço IP para o valor "192.168.0.252", como ilustra a figura abaixo.

TCP/IP				
Habilita o BOOTP/DHCP para adquirir automaticamente as informações do TCP/IP.				
Configurações BOOTP/DHCP				
BOOTP/DHCP	STATIC 💌			
Nota: Mudar as configurações BOOTP/DHCP da impressora poderá resultar na perda da conexão com a impressora.				
Desabilita o BOOTP/DHCP (acima) e ajusta as configurações para adicionar manualmente as informações do TCP/IP da impressora.				
Configurações de TCP/IP				
Endereço IP	192.168.0.252			
Máscara de rede	255.255.255.0			
Endereço do roteador/gateway	192.168.0.1			
Neta: Mudar as configuraçãos TCD//D da improsera poderá regu	tar na parda da conovão com a improsecto			

Clique no botão **Salvar Alterações** localizado no final da página. Aparecerá uma janela de confirmação, como ilustra a figura abaixo.

🔌 http://192.168.0.252 - Solicitação reconhecidi 💶 🗆 🗙		
Internet Services		
Phaser® 3125/N		
As seleções foram modificadas com sucesso.		
ок		
Copyright O 2006 Xerox Corporation. All rights reserved.		
XEROX.		
Canaluída		
Conciulao		

Clique no botão OK.



Repare que o sistema voltará a ficar no idioma Inglês. Altere a linguagem novamente para Português no campo **Select your language.**
Clique agora no Menu *Segurança -> Configurações de segurança*, localizado na parte esquerda da tela, como mostra a figura a seguir.



Informe os seguintes valores na tela que será exibida, conforme figura abaixo:

Nome de Login: "admin".

Senha: "qwe123".

Verificar senha: "qwe123".

Configurações de segurança							
Para evitar alterações não autorizadas nas configurações da impressora, insira um nome de usuário e uma senha e/ou uma lista de hosts na área Configurações do administrador. Após definir as configurações do administrador, você pode alterar as configurações de usuário principal e as configurações de autorização de recurso.							
Configurações do administrador							
Lista de acesso de host							
Nome de login	admin						
Senha	•••••						
Verificar senha	•••••	*					

Enfim, clique no botão **Salvar Alterações** localizado no final da página. Aparecerá uma janela de confirmação, como ilustra a figura abaixo.

http://192.168.0.252 - Solicitação reconhecidi X ContreWare Internet Services Phaser® 3125/N
As seleções foram modificadas com sucesso.
Copyright © 2006 Xerox Corporation. All rights reserved.
Concluído

Clique no botão **OK.** A configuração da impressora está concluída.

# 6 Configurando a Impressora de Rede modelo Samsung

Para configurar a impressora, utilizaremos o servidor. Logue no servidor com o usuário "mc" e a senha "metasys".



Ligar o cabo de força da impressora no autotrafo. Ligue em seguida o autotrafo no respectivo ponto elétrico.

Conecte o cabo de rede da impressora na porta LAN3 do Acess Point.



Ligue a impressora na chave liga/desliga;



* A figura acima mostra um ML-2851ND.

1	porta da rede ^a	4	unidade duplex
2	porta USB	5	conector de alimentação
3	conector do cabo da bandeja 2 opcional	6	chave liga/desliga

a. Somente no modelo ML-2851ND.

Pressione e segure o botão **Cancelar** localizado no Painel de Controle da impressora (veja a figura abaixo) por alguns segundos. O led localizado acima deste botão, irá começar a piscar. Solte o botão após o led piscar 5 vezes. O botão e o led citados, estão indicados na figura abaixo através do número 2.



1	bandeja de saída	6	bandeja 1
2	painel de controle	7	bandeja 2 opcional
3	tampa da placa de controle	8	indicador de nível de papel
4	tampa frontal	9	suporte de saída
5	bandeja manual	10	guias de largura de papel da bandeja manual

A impressora irá imprimir uma página contendo as configurações padrões, como ilustra a figura abaixo.

Configuration ]	
Printer Information	Network Card
otal Page Counts : 4 pages	NIC Firmware Version : V4.01.02(ML-285x) 09-13-2007
irmware Version : OS 1.01.00.32 06-17-2008	MAC Address : 00:15:99:2D:2B:E4
ngine Version : 1.01.21	IP Address : 192.168.0.250
SB SN : 4F99BAG0700008W	SubNet Mask : 255.255.255.0
CL5E Version : PCL5e 5.69 12-24-2007	Default Gateway : 192.168.0.1
CL6 Version : PCL6 5.75 04-24-2008	
S Version : PS3 1.79.136 03-27-2008	
PSON Version : IBM/EPSON 5.18 11-07-2007	
SPL Version : SPL 5.27 07-16-2007	
Service Date : YYYYMMDD	

Nesta impressão, estará informado o IP em que a impressora estará configurada. Essa informação estará na coluna **Network Card**, no campo **IP Address**.

Agora precisamos acessar a tela de configuração da impressora. Abra o navegador de internet Konqueror. Uma maneira simples para abrir o aplicativo é através da combinação de teclas **ALT** + **F2**. A tela de execução de comandos será aberta como apresenta a figura. Digite **konqueror** e tecle **ENTER**.

😞 Execut	ar Comando		? 🗆 🗙
Ж	Digite o nome do aplicativo que v deseja visualizar.	você deseja executar ou a	a URL que
Co <u>m</u> ando:			•
🍳 <u>Ο</u> ρçĉ	ies >>	Secutar 🔀 🕻	<u>C</u> ancelar

Após o aplicativo konqueror abrir, digite o endereço de IP obtido anteriormente na barra de navegação e em seguida tecle **ENTER**.

Note que aparecerá uma tela de autorização, como ilustra a figura abaixo. Digite o usuário "mc" e a senha "qwe123". Em seguida, tecle **ENTER.** 

🏠 Janela de autoriz	ação	? 🗆 🗙			
	Você precisa fornecer um nome de usuário e uma senha para acessar este site.				
Site:					
Nome do <u>u</u> suário:	mc				
<u>S</u> enha:	•••••				
	<u>M</u> anter Senha				
	✓ <u>О</u> К	ncelar			

A tela de configuração será então exibida, como ilustra a figura a seguir:

SyncThru [™] Web Se	rvice		Contact us	Site Map	ICS
> Home	Information	Machine Settings	Network Settings	Maintenance	Support
Information	> Home >>				
Machine Status ⊦	Model Name :	ML-2850ND			
Supplies Status ⊦	Nama	SE C001 50020	20004		
Billing/Counters ⊧	Name .	3EC0013992E	2004	0	
Network Inform ation ▶	IP Address :	192.168.0.250			
Firmware Version ⊦	Contact :	Administrator			
Print Inform ation <b>&gt;</b>	Location :				
Select Language					

Altere o idioma para Português no campo Select your language, como mostra a figura a seguir.

SyncThru [™] Web Se	rvice		Contate-nos	Mapa do s	SAMSUNG UM	TRONICS
> Início	Informações	Config. equipamento	Configurações	de rede	Manutenção	Suporte
Informações	> Início >>					
Status da máquina∍						
Status dos suprimentos ⊧	Nome do modelo :	ML-2850ND				
contadores/faturamento ⊦	Nome :	SEC001599	2D2BE4		501	
Informações sobre a rede ⊦	Endereço IP :	192.168.0.2	50			
Versão do firmware ⊧	Contato :	Administrat	or	2		
Informações sobre a impressão ⊧	Local :					
Selecione o idioma Português do Brasil 👤						1

Em seguida, clique na aba **Configurações de rede.** A tela de configuração de rede da impressora será então exibida, como ilustra a figura abaixo.

SyncThru [™] Web Se	rvice	Contate-nos	Mapa do	o site	LLECTRONICS
> Início	Informações Config. equipamen	to Configurações	de rede	Manutenção	Suporte
Configurações de rede	> Geral >>				
Geral∍	> Geral				
EtherTalk⊦	Nome de host	SEC001	5992D2P	F4	
TCP/IP ⊦		020002			
SLP⊦	Local :				
SNMP⊦	Contato .	Administ	trator		
TCP/IP,LPR,IPP bruto ⊦	contato .	[ridirinits	cracor		
Filtragem de IP ⊦					
UPnP⊦	> Ethernet				
Redefinir⊾	Taxa de velocidade :	Automá	itico	\$	
Selecione o idioma	Endereço MAC :	00:15:99:2	2D:2B:E4		
Português do Brasil 🗾					
	Apl	icar Desfazer	·		

Clique na opção TCP/IP, localizado no quadro superior à esquerda da tela, como mostra a figura abaixo.

4		Contate-nos   Mapa do s	ite
SyncThru™			ELECTRONICS
Web Se	rvice		
> Início	Informações Config. equipame	nto Configurações de rede	Manutenção Suporte
Configurações de rede	> TCP/IP >>		
Geral⊦	> TCP/IP		
EtherTalk⊦	Nome de host :	SEC0015992D2BE4	
TCP/IP →	Método de atribuição de endereco IP	DHCP	0
SLP⊦			
SNMP -	Endereço IP da máquina :	192.168.0.250	
Filtragem de ID	Máscara de sub-rede :	255.255.255.0	
Filiragem de IP ⊧	Endereco do gateway :	192 168 0 1	
Redefinir	Endereço do gateway .	192.100.0.1	
	Nome de domínio :	telecentro.net	
Selecione o idioma	Servidor DNS Primário :	192.168.0.1	
Portugues do Brasil	Servidor DNS secundário :	0.0.0	
	Registro de DNS dinâmico :	$\checkmark$	
	Servidor WINS primário :	192.168.0.1	
	Servidor WINS secundário :	0.0.0	
	A	licar Desfazer	

Altere o campo **Método de atribuição de endereço IP** para STATIC e o campo **Endereço IP da máquina** para o valor **192.168.0.252**, como ilustra a figura abaixo.

SyncThru [™] Web Se	rvice	Contate-nos   Mapa do s	SAMSUNG BLCT	RONICS
> Início	Informações Config. equipamento	Configurações de rede	Manutenção	Suporte
Configurações de rede Geral › EtherTalk › TCP/IP › SLP · SNMP · TCP/IP,LPR,IPP bruto › Filtragem de IP · UPnP · Redefinir ·	<ul> <li>&gt; TCP/IP &gt;&gt;</li> <li>&gt; TCP/IP</li> <li>Nome de host :</li> <li>Método de atribuição de endereço IP :</li> <li>Endereço IP da máquina :</li> <li>Máscara de sub-rede :</li> <li>Endereço do gateway :</li> <li>Nome de domínio :</li> <li>Senvidor DNS Primário :</li> </ul>	SEC0015992D2BE4 STATIC 192.168.0.252 255.255.255.0 192.168.0.1 telecentro.net		
Português do Brasil	Servidor DNS secundário : Registro de DNS dinâmico : Servidor WINS primário : Servidor WINS secundário : Aplicar	0.0.0.0 ✓ 192.168.0.1 0.0.0.0 Desfazer		

Em seguida clique no botão Aplicar, para que as suas alterações sejam salvas.



Repare que o sistema voltará a ficar no idioma Inglês. Altere a linguagem novamente para Português no campo **Select your language.** 

Clique agora na aba **Manutenção** (ao lado de Configurações de Rede) e selecione a opção **Segurança** localizado na parte esquerda da tela, como mostra a figura a seguir.

SyncThru [™] Web Se	rvice	Contate-nos   M	lapa do site
> Início	Informações Config. e	quipamento Configurações de	rede Manutenção Suporte
Manutenção Atualização de firmware ⊧ <mark>Segurança</mark> ⊧	<ul> <li>&gt; Segurança &gt;&gt;</li> <li>&gt; Nome do administrador/s</li> <li>✓ Activar segurança</li> </ul>	enha	
Selecione o idioma Português do Brasil _▼	Antiga :	Nome do administrador	Senha do administrador
	Nova :	admin	•••••
	Confirmar senha :		•••••
		Aplicar Desfazer	

Em seguida, habilite a opção Activar segurança e preencha o campo Nova do Nome do Administrador com o valor admin, e o campo Senha do administrador com o valor qwe123. Repita o mesmo valor no campo Confirmar Senha (qwe123).

Enfim, clique no botão **Aplicar** localizado no final da página. Será exibida uma janela de confirmação, como mostra a figura abaixo.

	Sam	sung Electronics
Serviço da	Web do SyncThru	
	As seleções foram modificadas com	
	sucesso.	
	OK	

Clique no botão OK.

Após salvar as configurações, o nome do usuário e a senha será solicitada para carregar o sistema. Preencha o campo **Nome do usuário** com o valor "admin" e o campo **Senha** com o valor "qwe123" e e tecle **ENTER**.

۵.	? 🗆 🗙
R	Você precisa fornecer um nome de usuário e uma senha para acessar este site.
Site:	
Nome do <u>u</u> suário:	admin
<u>S</u> enha:	•••••
	🗌 <u>M</u> anter Senha
	✓ <u>O</u> K

A configuração da impressora está concluída.

## 7 Cadastrando a Impressora

O próximo passo é cadastrar a impressora. No Gerenciador Server-Manager, selecione a opção **Impressora,** localizada no menu do lado esquerdo.

Serviços <u>Redes Windows</u> <u>Pastas compartilhadas</u> Serviço de Diretório (LDAP) <u>Dominios virtuais</u> <u>Impressoras</u> <u>Nomes e endereços</u> <u>Criação de página web inicial</u> <u>Recebimento de e-mails</u> <u>Outras configurações de</u> <u>e-mail</u>

No lado direito aparecerá a opção de criação da impressora, clique na opção **Clique aqui para** adicionar uma nova impressora, conforme a figura a seguir:

#### Relatório de status de operação

Impressora imptIserver criada com sucesso.

Clique aqui para adicionar uma nova impressora.

<u>Clique aqui</u> para adicionar um novo Gateway de Impressão Windows.

Metasys Corporate MC 2.2.0 Copyright 2001-2006 International Syst S/A. Todos os direitos reservados.

Logo em seguida adicione os seguintes dados:

#### Criar nova impressora

Escolha um nome único para a impressora e insira uma breve descrição. O nome da impressora deve conter somente números e letras minúsculas, devendo começar com uma letra minúscula. Por exemplo "hplaser", "epsonIp" e "canonbj" são escolhas válidas, porém "HP Laser Jet", "Canon BubbleJet" e "HP JetDirect Printer" não são.

Nome da impressora:	imptlserver
Descrição breve:	
Local:	Impressora de rede (especificar abaixo) 🗾
Se a sua impressora estiver em uma porta de impress	sora local, deixe os próximos dois campos em branco.
Nome de host ou endereço IP da impressora de rede:	192.168.0.252
Nome da impressora de rede (digite <b>raw</b> se não tiver certeza):	raw
Permissao de impressao:	Não existem grupos definidos, todos os usuários poderão imprimir.
	Criar
Metasys Corporate MC 2.2.0	

Copyright 2001-2006 International Syst S/A.

Todos os direitos reservados.

#### Nome da Impressora: imptlserver

Descrição breve:

Local: Impressora de rede (especificar abaixo)

Nome do host ou endereço IP da Impressora de rede: 192.158.0.252

Nome da impressora de rede (digite raw se não tiver certeza): raw

Após colocar todos os dados, clique no botão **Criar**. Logo em seguida a impressora será adicionada, conforme ilustra a figura a seguir:

Impressora imptiserver criada com sucesso.

Clique aqui para adicionar uma nova impressora.

Clique aqui para adicionar um novo Gateway de Impressão Windows.

#### Lista de impressoras

Nome	Descrição	Localização	Endereço remoto	Nome remoto		
imptlserver	Descrição não disponível	Impressora de rede	192.168.0.252	raw	Remover	Permissões

Metasys Corporate MC 2.2.0 Copyright 2001-2006 International Syst S/A. Todos os direitos reservados.

Com a impressora cadastrada, agora faça um teste de impressão. No menu do navegador Firefox, selecione o ítem:

#### Arquivo -> Imprimir

Aparecerá uma janela contendo as informações da impressora e propriedades de impressão. Verifique se a impressora **CUPS/imptlserver** aparecerá e clique no botão **Imprimir,** veja a figura:

٢	Gerenciador do Servidor Me	etasys - Mozi	lla Firefox				
Ar	🥹 Imprimir						
	Impressora Nome da impressora: C Printer Description:	UPS/imptlserv	er 🗘 Prop	riedades iir para arquivo			
	Intervalo de páginas	) até [1	Cópias Número de cóp	ias: 1			
	<ul> <li>Como apresentados na</li> <li>Somente o frame sele</li> <li>Cada frame separadar</li> </ul>	a tela cionado nente					
5 5 6			🗶 Cancela	ır Imprimir	Windows.		
S	erviço de Diretório (LDAP)	Lista de imp	ressoras				
D	ominios virtuais npressoras	Nome	Descrição	Localização	Endereço remoto	Nome remoto	
N	omes e endereços riação de página web inicial	imptIserver	Descrição não disponível	Impressora de rede	192.168.0.252	raw	Remover
R	ecebimento de e-mails	Matana Cam	erete MC 0.0.0				

Pronto, a sua impressora já está funcionando perfeitamente.

## 8 Configurando Permissões de Acesso Remoto

Para configurar as permissões de acesso remoto, abra o navegador de Internet (Firefox). Na barra de endereços, digite "<u>http://tlserver/server-manager</u>", conforme ilustra a figura abaixo:

🥹 Mozill	a Firefox		_ <b>-</b> ×
<u>A</u> rquivo	<u>E</u> ditar E <u>x</u> ibir	<u>H</u> istórico Fa <u>v</u> oritos <u>F</u> erramentas Aj <u>u</u> da	5 ⁴ 9 93 ⁶
$\bullet$	· 2 S	🖀 💿 http://tlserver/server-manager 🕨 🗸	G 🗸 Google 🔍

Posteriormente, a tela abaixo será exibida:

🥹 Autenticação solicitada					
and a start	Um nome de usuário e uma senha estão sendo solicitados por http://tlserver. O site diz: "Servidor Metasys - Administração"	3			
Nome de usuário:	admin				
Senha:	•••••				
	🗶 Cancelar	ок			

Nesta tela, digite **admin** no campo **Nome de Usuário** e digite **qwe123** no campo **Senha**. E então, a tela ilustrada abaixo será exibida:



Clique no link"Permissões de acesso remoto do menu Segurança. A tela ilustrada a baixo será exibida:

## Altera opções de acesso remoto

Nesta página, a opção **privado** habilita qualquer pessoa em sua rede local a usar o serviço para acessar o seu servidor Metasys. A opção **público** habilita o acesso ao serviço de qualquer lugar via Internet, enquanto a opção **sem acesso** desabilita o acesso ao serviço.

Você pode controlar o acesso ao **shell seguro (ssh)** para o seu servidor Metasys (veja guia do usuário Metasys para maiores detalhes sobre isso). A opção 'público' deverá ser usada somente em caso de emergência, para permitir o diagnóstico e a solução de problemas remotamente. Por razões de segurança, recomendamos com veemência que para o "ssh" seja usada a opção **sem** acesso, a menos que você tenha uma razão específica para fazer o contrário.

Acesso ao shell seguro (ssh):	Público	•
Permite acesso administrativo via "ssh" pela linha de comando:	Sim 💌	
Permite acesso ao ssh usando senha padrão:	Sim 💌	

Você pode permitir acesso via **PPTP** ao seu servidor Metasys (veja guia do usuário Metasys para maiores detalhes sobre isso). Por razões de segurança, recomendamos com veemência configurar este parâmetro com o número **0** , a menos que você tenha uma razão específica para fazer o contrário.

Número de clientes PPTP:

Você também pode controlar a escrita via **FTP** para "admin" e usuários em seu servidor Metasys. (Note que não será permitida escrita via "FTP anônimo" ou via compartilhamento).

Por razões de segurança, recomendamos com veemência configurar este parâmetro com o valor **Privado** , a menos que você tenha uma razão específica para fazer o contrário.

Acesso via FTP:

ATENÇÃO - essa política limita o acesso ao servidor de FTP e pode alterar outras opções (por exemplo, opções de compartilhamento).

Limite ao acesso via FTP:

Você também pode controlar o acesso via **telnet** ao seu servidor Metasys (veja guia do usuário Metasys para maiores detalhes sobre isso). Por razões de segurança, recomendamos com veemência configurar este parâmetro com o valor **sem acesso** e usar <u>ssh</u> caso seja necessário acesso remoto ao seu servidor Metasys.

Acesso via Telnet:

Metasys Corporate MC 2.2.2 Copyright 2001-2006 International Syst S/A. Todos os direitos reservados. Sem acesso 💌

-

T

Salvar

Privado

Uso normal

No campo Acesso ao shell seguro (ssh), selecione a opção Público. Nos campos Permite acesso administrativo via "ssh" pela linha de comando e Permite acesso ao ssh usando senha padrão, selecione a opção sim.

Em seguida, no campo **Acesso via FTP**, selecione a opção **Privado**. Após selecionar todas as opções corretamente, clique no botão **Salvar** para que as suas alterações tenham efeito.

# 9 Substituindo um HD danificado

A seguir serão apresentados os passos a serem seguidos no caso de ser necessário substituir algum HD.

Primeiramente, desligue o computador e substitua o HD com problemas. Caso o HD danificado seja o SDA (disco principal), altere no setup da BIOS a configuração de *boot*. Configure para que o *boot* seja efetuado através do HD SDB (disco secundário). Caso o HD danificado seja o SDB, você não precisará realizar nenhuma alteração no setup da BIOS.

Apoś o sistema ser inicializado, a seguinte tela será exibida:



Pressione simultaneamente as teclas ALT + F2 e a tela a seguir será exibida:



Digite "root" e pressione a tecla ENTER. O campo Password será então exibido como ilustra a figura abaixo:



Digite a senha de administrador (root) do sistema e pressione novamente a tecla ENTER.

A seguinte tela será exibida:



Digite o comando "fdisk -l" para exibir as informações referentes aos HDs do computador. Veja o exemplo abaixo:

[root@minicom root]# fdisk -l								
Disk /dev/ 255 heads, Units = cy	Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes							
Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System		
Disk /dev/ 255 heads, Units = cy	Disk /dev/sdb: 8589 MB, 8589934592 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 1044 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes							
Device /dev/sdb1 /dev/sdb2 /dev/sdb3 /dev/sdb4	Boot *	Start 1 26 408 539	End 25 407 538 1044	Blocks 200781 3068415 1052257+ 4064445	Id fd fd 82 fd	System Linux raid autodetect Linux raid autodetect Linux swap Linux raid autodetect		



Note que no nosso exemplo o HD danificado é o SDA. Devemos observar também, que a partição de swap é a sda3 e sdb3. Logo, no nosso exemplo os comandos referentes à partição de swap, corresponderão à terceira partição (sda3 e sdb3).

Em seguida digite o comando "fdisk /dev/sda" caso o HD danificado seja o SDA ou "fdisk /dev/sdb" caso o HD danificado seja o SDB. Em seguida pressione a tecla ENTER. A seguinte tela será exibida:

[root@minicom root]# fdisk /dev/sda
The number of cylinders for this disk is set to 1044.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
 (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): _

Digite N e pressione a tecla ENTER. A tela a seguir será exibida:

Command Command	(m for action	help):	n	
e i	extended	1		
n 1	nnimanu	nantiti	on	(1-4)
Ч.	րեւազուծ	partiti	UII	(1-1)

Em seguida digite P e pressione a tecla ENTER. O campo Partition number (1-4) será exibido:

Partition number (1-4): _

Digite 1 (referente à primeira partição) e pressione a tecla ENTER. O campo First cylinder será então exibido:

First cylinder (1-1044, default 1): _

Pressione a tecla ENTER para utilizar a configuração *default*.. O campo Last cylinder or +size or +sizeM or sizeK será exibido:

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-1044, default 1044):

Informe o valor do campo **End**, referente ao sda1 ou ao sdb1. No nosso exemplo, o valor é o "25". Em seguida pressione a tecla **ENTER**.

O campo **Command** será novamente exibido como ilustra a figura abaixo:

Command (m for help):

Digite **T** e pressione a tecla **ENTER.** A tela a seguir será exibida:



Digite **FD** e pressione a tecla **ENTER.** A mensagem

```
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)
```

será então exibida. Logo abaixo, o campo **Command** será novamente exibido como ilustra a figura a seguir:

Command (m for help):

Digite N e pressione a tecla ENTER. A tela a seguir será exibida:

Command	l (m for help): n	
Command	l action	
е	extended	
р	primary partition	(1-4)

Em seguida digite P e pressione a tecla ENTER. O campo Partition number (1-4) será exibido:

Partition number (1-4):

Digite 2 (referente à segunda partição) e pressione a tecla ENTER. O campo First cylinder será então exibido:

First cylinder (26-1044, default 26): 🔄

Pressione a tecla ENTER para utilizar a configuração *default*. O campo Last cylinder or +size or +sizeM or sizeK será exibido:

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (26-1044, default 1044):

Informe o valor do campo **End**, referente ao sda2 ou ao sdb2. No nosso exemplo, o valor é o "407". Em seguida pressione a tecla ENTER.

O campo Command será novamente exibido como ilustra a figura abaixo:

Command (m for help):

Digite T e pressione a tecla ENTER. A tela a seguir será exibida:

Partition number (1-4): _

Digite 2 e pressione a tecla ENTER. A tela a seguir será exibida:

Hex code (type L to list codes):

Digite FD e pressione a tecla ENTER. A mensagem Changed system type of partition 2 to fd (Linux raid autodetect)

será então exibida. Logo abaixo, o campo **Command** será novamente exibido como ilustra a figura a seguir:

Command (m for help):

Digite N e pressione a tecla ENTER. A tela a seguir será exibida:

```
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
```

Em seguida digite P e pressione a tecla ENTER. O campo Partition number (1-4) será exibido:

Partition number (1-4): _

Digite **3** (referente à terceira partição) e pressione a tecla **ENTER.** O campo **First cylinder** será então exibido:

First cylinder (408–1044, default 408): _

Pressione a tecla ENTER para utilizar a configuração *default*. O campo Last cylinder or +size or +sizeM or sizeK será exibido:

Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (408-1044, default 1044): _

Informe o valor do campo **End**, referente ao sda2 ou ao sdb2. No nosso exemplo, o valor é o "538". Em seguida pressione a tecla **ENTER**.

O campo **Command** será novamente exibido como ilustra a figura abaixo:

```
Command (m for help):
```

Digite T e pressione a tecla ENTER. A tela a seguir será exibida:

```
Partition number (1-4): _
```

Digite 3 e pressione a tecla ENTER. A tela a seguir será exibida:

```
Hex code (type L to list codes):
```

Digite 82 e pressione a tecla ENTER (note que o comando 82 é correspondente à área de swap). A mensagem

Changed system type of partition 3 to 82 (Linux swap) será então exibida. Logo

abaixo, o campo Command será novamente exibido como ilustra a figura a seguir:

#### Command (m for help):

Digite N e pressione a tecla ENTER. A tela a seguir será exibida:

Command	(m :	for	help)	: n	
Command	act	ion			
е	exte	nded	l		
р	prim	ary	parti	tion	(1-4)

Em seguida digite P e pressione a tecla ENTER. O campo First cylinder será então exibido:

Selected partition 4 First cylinder (539-1044, default 539):

Pressione a tecla ENTER para utilizar a configuração *default*. O campo Last cylinder or +size or +sizeM or sizeK será exibido:

#### Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (539-1044, default 1044):

Pressione novamente a tecla ENTER.

O campo Command será novamente exibido como ilustra a figura abaixo:

Command (m for help):

Digite **T** e pressione a tecla **ENTER.** A tela a seguir será exibida:

Partition number (1-4): _

Digite 4 e pressione a tecla ENTER. A tela a seguir será exibida:

Hex code (type L to list codes):

Digite	fd	е	pressio	ne a	a	<u>tec</u> la	ENTER.	А	mensagem
Changed	system type of	partition	4 to fd	(Linux raid	autodete	ct)			

será então exibida. O campo Command será novamente exibido como ilustra a figura abaixo:

Command (m for help):

Digite P e pressione a tecla ENTER.

Command (m for h	elp): p				
Disk /dev/sda: 8 255 heads, 63 se Units = cylinder	589 MB, 858993 ctors/track, 1 s of 16065 * 5	84592 bytes 1044 cylind 512 = 822528	ers 80 bytes		
Device Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1	1	25	200781	f d	Linux raid autodetect
/dev/sda2	26	407	3068415	f d	Linux raid autodetect
∕dev∕sda3	408	538	1052257+	82	Linux swap
/dev/sda4	539	1044	4064445	fd	Linux raid autodetect

As partições criadas no HD serão exibidas.

O campo Command será novamente exibido como ilustra a figura abaixo:

#### Command (m for help):

Digite W e pressione a tecla ENTER. A seguinte mensagem será exibida:

Command (m for help): w The partition table has been altered! Calling ioctl() to re-read partition table. SCSI device sda: 16777216 512-byte hdwr sectors (8590 MB) sda: Write Protect is off sda: cache data unavailable sda: assuming drive cache: write through SCSI device sda: 16777216 512-byte hdwr sectors (8590 MB) sda: Write Protect is off sda: cache data unavailable sda: cache data unavailable sda: assuming drive cache: write through Syncing disks. Iroot@minicom root]# _

Em seguida, o sistema irá voltar para o prompt de comando.

[root@minicom root]# _

Digite o comando "mdadm --manage /dev/md0 -a /dev/sda1" caso o HD danificado seja o SDA ou digite "mdadm --manage /dev/md0 -a /dev/sdb1" caso o HD danificado seja o SDB.

[root@minicom root]# mdadm --manage /dev/md0 -a /dev/sda1_

Em seguida, pressione a tecla ENTER.

A seguinte tela será exibida:

RAID1 conf printout:
wd:1 rd:2
disk 0, wo:1, o:1, dev:sda1
disk 1, wo:0, o:1, dev:sdb1
mdadm: hot added /dev/sda1

Em seguida, o sistema irá voltar para o prompt de comando.

[root@minicom root]# _

Digite o comando "mdadm --manage /dev/md1 -a /dev/sda2" caso o HD danificado seja o SDA ou digite "mdadm --manage /dev/md1 -a /dev/sdb2" caso o HD danificado seja o SDB.

[root@minicom root]# mdadm --manage /dev/md1 -a /dev/sda2_

Em seguida, pressione a tecla ENTER.

A seguinte tela será exibida:

RAID1 conf printout: --- wd:1 rd:2 disk 0, wo:1, o:1, dev:sda2 disk 1, wo:0, o:1, dev:sdb2 mdadm: hot added /dev/sda2

Em seguida, o sistema irá voltar para o prompt de comando.

[root@minicom root]# _

Digite o comando "mdadm --manage /dev/md2 -a /dev/sda4" caso o HD danificado seja o SDA ou digite "mdadm --manage /dev/md2 -a /dev/sdb4" caso o HD danificado seja o SDB.

[root@minicom root]# mdadm --manage /dev/md2 -a /dev/sda4_

Em seguida, pressione a tecla ENTER.

A seguinte tela será exibida:

```
RAID1 conf printout:
--- wd:1 rd:2
disk 0, wo:1, o:1, dev:sda4
disk 1, wo:0, o:1, dev:sdb4
mdadm: hot added /dev/sda4
```

Em seguida, o sistema irá voltar para o prompt de comando.

[root@minicom root]#

Digite o comando "cat /proc/mdstat" como ilustra a figura abaixo e tecle ENTER.

[root@minicom root]# cat /proc/mdstat

A tela ilustrada a seguir será exibida:



Através desta tela, você poderá acompanhar o processo de recuperação das partições.



Note na figura acima, o campo **Finish** em destaque. Este campo, indica o tempo restante para a finalização do processo de recuperação de cada partição. Em hipótese alguma, durante este processo, reinicie ou desligue o computador.

Digite o comando "cat /proc/mdstat" para ir acompanhando o processo de recuperação das partições. Quando este processo for finalizado, a tela ilustrada a seguir será exibida:



Note que o campo Finish não é mais exibido.

Novamente no prompt de comando, digite "grub" e pressione a tecla ENTER.

#### [root@minicom root]# grub_

A seguinte tela será exibida:

GNU GRUB version 0.94 (640K lower / 3072K upper memory)
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename.]
grub> _____

Digite "root (hd0,0)" e pressione a tecla ENTER. A seguinte mensagem será exibida:



Em seguida, digite "setup (hd0)" e pressione a tecla ENTER. A seguinte mensagem será exibida:



Digite "root (hd1,0)" e pressione a tecla ENTER. A seguinte mensagem será exibida:

#### grub> root (hd1,0) Filesystem type is ext2fs, partition type 0xfd

Em seguida, digite "setup (hd1)" e pressione a tecla ENTER. A seguinte mensagem será exibida:

grub> setup (hd1) Checking if "/boot/grub/stage1" exists... no Checking if "/grub/stage2" exists... yes Checking if "/grub/e2fs_stage1_5" exists... yes Running "embed /grub/e2fs_stage1_5" (hd1)"... 15 sectors are embedded. succeeded Running "install /grub/stage1 (hd1) (hd1)1+15 p (hd1,0)/grub/stage2 /grub/grub .conf"... succeeded Done.

Em seguida, digite "quit" e pressione a tecla **ENTER** para voltar para o prompt de comando. Reinicie o computador.

## 10 Configurando a Internet no Servidor



Este capítulo se destina aos telecentros que não tiveram a configuração da internet durante a primeira visita de instalação técnica ou para os telecentros que estiverem substituindo o link inicial pelo link GESAC. Os procedimentos a seguir são extremamente simples de se configurar.

O primeiro passo, é conectar o cabo de rede da internet no conector da placa off-board do **Servidor**, conforme figura 1. Este cabo deve estar saindo da porta **Lan1** do Modem Decodificador de Sinal, conforme figura 2.



Em seguida ligue o servidor. Aguarde o processo de inicialização. A tela de login aparecerá. Veja a figura abaixo:

# Ministério das Comunicações



Pressione simultaneamente as teclas CTRL + ALT + F1 onde aparecerá o seguinte menu:



Escolha a opção 2, Configurar este servidor.

Em seguida, a tela Configurar este servidor, será exibida, como mostra a figura a seguir:

com igurar este servitur
Você será guiado através de uma seqüência de telas para configurar a rede de comunicaçao básica em seu servidor Metasys. Depois disso, você estará apto a executar outras tarefas de administraçao no sistema (tais como, adicionar usuários, impressoras, etc.) a partir de sua estaçao de trabalho, usando um browser.
Você pode fazer a seleçao em cada tela usando as teclas de seta e Tab. Em qualquer ponto, ao selecionar "Voltar" você irá para a tela anterior.
Deseja continuar?
<pre> KNao&gt; KNao&gt;</pre>



Caso você esteja instalando o servidor, as próximas telas irão ser exibidas com os campos em branco. Por exemplo, a tela **Nome do domínio primário,** não irá conter o valor "telecentro.net". Caso as telas estejam em branco, favor colocar os respectivos valores informados neste documento.

A tela **Nome do domínio primário** será exibida. O valor "telecentro.net" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. Caso não esteja exibindo este valor, ou o mesmo está incorreto, informe o valor "telecentro.net" e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Nome deste servidor Metasys** será exibida. O valor "tlserver" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. Caso não esteja exibindo este valor, ou o mesmo está incorreto, informe o valor "tlserver" e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

nome deste servidor netasys
Você escolheu o nome de domínio "telecentro.net". O nome deste servidor será composto pelo nome informado abaixo e o nome do domínio separados por um ".".
Se você está alterando o nome deste servidor, o nome antigo permanecerá válido, mas poderá ser removido no Gerenciador do Servidor Metasys, item 'Nomes e enderegos'.
Por favor, informe o nome deste servidor Metasys.
tlserver

A tela Selecione o driver Ethernet da rede local será exibida. Selecione a opção cujo driver seja "r8101" e tecle ENTER para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Parâmetros de rede local** será exibida. O valor "192.168.0.1" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. Caso não esteja exibindo este valor, ou o mesmo está incorreto, informe o valor "192.168.0.1" e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A Tela **Informe a máscara da sub-rede local** será exibida. O valor "255.255.255.0" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. Caso não esteja exibindo este valor, ou o mesmo está incorreto, informe o valor "255.255.255.0" e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

Informe a máscara da sub-rede local
Você informou o endereço IP 192.168.154.1. Por favor, informe a máscara da sub-rede local que você quer usar para este servidor Metasys.
Se este servidor é a primeira máquina em sua rede, recomendamos usar "255.255.255.0" a nao ser que você tenha uma razao específica para escolher outra. Se o seu servidor está sendo instalado em uma rede existente, você deve escolher a máscara de sub-rede usada por outro computador nessa rede.
255.255.255.0
<mark><voltar></voltar></mark> < <u><próximo></próximo></u>

A tela **Informe o modo de operação** será exibida. Selecione a opção **Servidor e Gateway**, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

	———— Informe o modo de ope	eraçao
No próximo passo servidor.	o, você irá informar o modo d	de operaçao para seu
No modo "Servido sua rede local, através de uma s	or e gateway", este sistema i através de conexao Ethernet segunda interface de rede (mo	irá prover servi§os para a e conexao para Internet odem, Ethernet, etc).
No modo "Somento para a sua rede	e servidor" este sistema irá local, através de uma conexa	á prover serviços somente ao Ethernet simples.
Manter	Manter a selegao atual: "Ser	rvidor e gateway".
1.	Servidor e gateway	
2.	Servidor privado e gateway	
3.	Somente servidor	
	<mark>(Voltar)</mark>	<mark><próximo></próximo></mark>

A tela **Configuração servidor e gateway: Informe o modo de acesso externo** será exibida. Selecione a opção **"Servidor e gateway - dedicado"** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

—  Configuraçao servidor e gateway : Informe o modo de acesso externo
O próximo passo será selecionar o modo de acesso que o seu servidor Metasys usará para conectar à Internet.
Escolha "dedicado" se você acessa a Internet via router, cable modem ou ADSL. Escolha "dialup" se você usa uma conexao via modem.
Manter Manter a seleçao atual: "Servidor e gateway - dedicado". 1
2. Servidor e gateway - dialup
<voltar> <próximo></próximo></voltar>

A tela **Selecione o driver Ethernet da rede externa** será exibida. **Selecione o a opção cujo driver seja "8139too"** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Configuração da Interface Externa** será exibida. Selecione a opção **2. Usar DHCP (enviar endereço MAC como identificador do cliente)** e tecle **ENTER** para a próxima tela.

A tela **Informe o serviço DNS dinâmico** será exibida. A opção **Manter a seleção atual "1"** já estará selecionada corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

	Informe o se	rviço DNS dinămico	
Por favor, in dinâmico. Tai sem um endere organizações, enviada para alterar. Seu para alguns s	nforme se você deseja is serviços permitem ( ço IP estático, sendo gratis ou por um pro o servidor DNS dinâm servidor Metasys podo serviços DNS dinâmicos	assinar um serviço que você tenha um no o disponibilizado po eço razoável. Uma no ico toda vez que o s e fazer automaticamo s.	de DNS ome de domínio or várias otificaçao deve ser seu endereço IP ente
nanter	r Manter a selegao a	tual "1."	
1.	Nao usar serviĝo de	e DNS dinâmico	#
2.	🔰 www.yi.org (servi§	) gratis)	
3.	www.dyndns.com (se	rvigo comercial)	
4.	www.dyndns.org (se	rvi§o gratis)	
5.	www.tzo.com (servi	Go comercial)	
		ZDeźwie	
	(Unitar)	<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	07

A tela Informe a configuração do servidor DHCP será exibida. A opção Manter a configuração atual: "Ligado" já estará selecionada corretamente, como ilustra a figura abaixo. Não faça nenhuma alteração e tecle ENTER para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Informe o início do intervalo do número de endereço DHCP** será exibida. O valor "192.168.0.65" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. Caso não esteja exibindo este valor, ou o mesmo está incorreto, informe o valor "192.168.0.65" e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Informe o final do intervalo do número de endereço DHCP** será exibida. O valor "192.168.0.250" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. Caso não esteja exibindo este valor, ou o mesmo está incorreto, informe o valor "192.168.0.250" e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

Informe o final do intervalo do número de endereço DHCP
Você informou 192.168.0.65 como início do intervalo de enderegos uso do servidor DHCP.
Por favor, informe o último número de endereço do intervalo aqui. Se você estiver usando as definições padrao para o servidor Metasys e nao tiver uma preferência particular, você pode manter o valor padrao.
192.168.0.250
<pre>KVoltar&gt; KVoltar&gt; KVoltar&gt;</pre>

A tela **Informe o endereço do servidor DNS mestre** será exibida. Informe o endereço do servidor DNS mestre e tecle **ENTER** para continuar. Caso você não necessite utilizar um servidor de DNS mestre, não informe nenhum valor nesta tela e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida (tela **Informe o servidor proxy**).



# l Aviso:

Somente informe o endereço do servidor DNS mestre, caso o IP da rede externa seja estático. Caso contrário, deixe essa tela em branco e tecle **ENTER** para prosseguir com a instalação.



A tela **Informe o endereço do servidor DNS secundário** somente será exibida caso você tenha informado um valor para o endereço DNS mestre na tela anterior.

Caso você utilize algum endereço de DNS secundário, informe o mesmo e tecle **ENTER** para continuar. Caso contrário, não informe nenhum valor e tecle **ENTER**.





Nenhum problema de navegação será causado pelo fato de você não ter informado nenhum valor para a tela acima.

A tela **Informe o servidor proxy** será exibida. A opção **Manter as opções atuais "1."** já estará selecionada corretamente. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

	Informe o servidor proxy				
Por favor, informe se você deseja usar um servidor proxy fora de sua rede local. Alguns Provedores de Serviço de Internet (ISPs) requerem isto. Se você informar a primeira opçao, o servidor proxy do sistema irá comportar-se normalmente, trazendo todas as páginas web diretamente via Internet. Se você selecionar a terceira opçao, o servidor proxy no sistema Metasys irá trazer todas as páginas web do servidor proxy externo. A segunda e quarta opções habilitam o funcionamento transparente do proxy					
Manter	Manter as opções atuais: "1."				
1.	Operaçao normal				
2.	Opera§ao normal com proxy interno transparente				
3.	Usar servidor proxy externo				
4.	Usar servidor proxy externo transparente				
	<voltar> <próximo></próximo></voltar>				

A tela **Selecione o modo do console**, a opção **Manter modo atual: "auto"** já estará selecionada corretamente. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

Normalmente, o console Metasys (que você está usando agora) é exibido automaticamente quando o servidor inicia. Entretanto, se segurança é uma preocupaçao em seu site, você pode configurar o servidor Metasys para solicitar o login de usuário. Neste caso, você deve efetuar o login como "admin" com a senha para acessar o console.				
Por favor, selecione qual o modo do console deseja usar.				
<mark>Manter Manter modo atual: "auto"</mark> auto Exibir console automaticamente login Logar como "admin" para acessar o console				
<voltar> <próximo></próximo></voltar>				

### 10.1 Cadastrando os Dados do telecentro

## 🚺 Aviso:

A partir deste momento, algumas informações deverão ser aplicadas para a finalização da configuração do servidor.

A tela **Endereço de e-mail para contatos** será exibida. Informe o e-mail do responsável local do telecentro. Depois de informar corretamente o e-mail, tecle **ENTER**.

Endereço de e-mail para contatos					
Nas telas a seguir você deverá informar seus dados pessoais para contato e informações sobre esse telecentro					
Informe seu email a seguir:					
linu×.minicom@gmail.com					

A tela **Nome para contato** será exibida. Informe o nome do responsável local do telecentro. Depois de informado corretamente o nome para contato, tecle **ENTER**.

Nome para contato					
Você informou "eduardo@syst.com.br" como endere§o de e-mail.					
Por favor, informe o nome para contato:					
Eduardo					
<mark>KVoltar&gt; KPróximo&gt;</mark>					

A tela **Dados do Telecentro** será exibida. Informe o nome da unidade do telecentro. Por exemplo, se o telecentro estiver localizado dentro de um estabelecimento, o nome poderá ser "Telecentro – <Nome do Estabelecimento>". Depois de informar corretamente o nome da unidade, tecle **ENTER**.



A tela **Dados do Telecentro** será exibida novamente, agora requisitando o nome da cidade onde o telecentro está localizado. Informe o nome da cidade. Depois de informar corretamente os dados, tecle **ENTER**.

Por favor entre com Nome	Dados do telecentro da cidade	
<uoltar </uoltar 	2	<pró×imo></pró×imo>

A Tela **Dados do Telecentro** será exibida novamente, agora requisitando o endereço onde o telecentro está localizado. Informe o endereço do telecentro no padrão: Tipo Logradouro (Rua, Av, etc..) – Nome do Logradouro – Número do estabelecimento – Nome do Bairro – CEP. Depois de informar corretamente os dados, tecle **ENTER**.
Por favor entre com Endereço (Rua,	elecentro número, complemento)
<voltar></voltar>	< <u><próximo></próximo></u>

A tela **Ativar alterações da configuração** será exibida. A opção **<Sim>** já estará selecionada. Basta teclar **ENTER** para finalizar o processo de configuração do servidor.

Ativar alterações da configuraçao	
Os arquivos de controle no servidor Metasys serao alterados agora para refletirem a configuraçao atual. Isso pode levar de um a dois minutos, dependendo da velocidade de seu computador.	
Tecle ENTER para continuar.	
<mark><sim></sim></mark> ⟨Nao>	

O servidor irá exibir a mensagem Ativando opções de configuração e depois deverá ser reinicializado.

# 11 Configurando as Estações

Para configurar as estações, tenha em mãos o CD de configuração do Metasys Corporate.



A instalação desse CD, somente é necessária, para a versão 2.2.0-7 ou anterior.

Para verificar qual a versão do seu **Metasys Corporate MINICOM**, acesse o menu **Aplicações** -> **Metasys** -> **Versão do Metasys Corporate MINICOM**, como ilustra a figura a seguir:



User mc on documentacao

Após acessar este menu, a seguinte tela será exibida:

6	Versão ? _ 🗆 🗙
	Metasys Corporate MC Product: 1049 Version: 2.2.2-12 Media: 2
	<u>✓ o</u> k

Ligue uma estação e aguarde carregar o sistema operacional. Para acessar o Sistema Operacional **Metasys**, na tela de Login, preencha o campo **Usuário** como "root". Em seguida, digite a senha "qwe123" no campo **Senha**.

Insira o CD de Configuração no leitor de CD. Quando a opção **Abrir em uma Nova Janela** aparecer, clique no botão **OK**, conforme a figura a seguir:



Clique 2 vezes no arquivo ExecUpdateDesktop.desktop, conforme a figura abaixo:



Aguarde até que o computador seja reiniciado e retire o CD do drive de CD-ROM.

## 12 Habilitando o acesso à Internet no servidor

Caso sua estrutura de rede disponha de um servidor **dhcp**, esteja ele numa máquina Windows, em um modem roteado ou em um roteador específico, as informações de configurações apresentadas a seguir, poderão ser utilizadas na configuração da internet de sua rede, mesmo que a sua conexão seja do tipo ADSL, rádio ou satélite.

# Aviso:

A configuração apresentada a seguir, só funcionará se houver um roteador (com dhcp) entre a recepção do sinal e a distribuição para o servidor **Metasys**. Se o seu tipo de conexão não for nenhum dos citados acima, favor entrar em contato com o suporte.

Caso seja necessário posteriormente, habilitar o acesso à Internet no servidor, siga os passos descritos abaixo:

Na tela **Console do Servidor Metasys**, exibida abaixo, selecione a opção 2 **"Configurar este servidor"** e pressione a tecla **ENTER** para continuar.

Console do servidor Metasys (Nao registrado)
Bem-vindo ao console de seu servidor Metasys! Use as teclas de seta e Tab para fazer a seleçao. Pressione Enter para prosseguir. Para suporte técnico, e-mail para contato@metasys.com.br, fornecendo seu número de registro.
1. Verificar status deste servidor
2. Configurar este servidor
3. Cadastrar Chave de Ativaçao
4. Rever configuraçao
5. Testar acesso à Internet
6. Reiniciar (reboot) ou parar (shutdown) este servidor
7. Acessar gerenciamento Metasys com browser em modo texto
8. Ver informações de suporte e licença
9. Instalar CD adicional (instalados: nenhum)
<mark><sair></sair></mark> < <u>Próximo&gt;</u>

Na tela **Console do Servidor Metasys**, exibida abaixo, selecione a opção 2 **"Configurar este servidor"** e pressione a tecla **ENTER** para continuar. A tela ilustrada a seguir será exibida.



As próximas informações serão apenas para confirmação. **NENHUM DADO DEVE SER ALTERADO** até que seja requisitado neste roteiro. Para iniciar a configuração do servidor, você deverá acionar o botão **<Sim>**, indicando que deseja continuar a configuração do servidor.

A tela **Nome do domínio primário** será exibida. O valor "telecentro.net" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

Nome do domínio primário
avor entrar com o nome do domínio primário para este servidor. Apesar e você poder também adicionar domínios virtuais posteriormente
tilizando o gerenciador web do servidor, ocê deve especificar um domínio "real" para ser usado como padrao.
elecentro.net
<pre></pre> <pre>&lt;</pre>

A tela **Nome deste servidor Metasys** será exibida. O valor "tlserver" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

Nome deste servidor Metasys
Você escolheu o nome de domínio "telecentro.net". O nome deste servidor será composto pelo nome informado abaixo e o nome do domínio separados por um ".".
Se você está alterando o nome deste servidor, o nome antigo permanecerá válido, mas poderá ser removido no Gerenciador do Servidor Metasys, item 'Nomes e enderegos'.
Por favor, informe o nome deste servidor Metasys.
tlserver

A tela Selecione o driver Ethernet da rede local será exibida. A opção 1 - Manter o driver corrente "r8101" e ir para o proximo passo, já estará selecionada corretamente, como ilustra a figura abaixo. Não faça nenhuma alteração e tecle ENTER para que a próxima tela seja exibida.

Selecione o driver Ethernet da rede local		
Voce precisa selecionar o driver apropriado para o seu adaptador Ethernet de rede local. O software do Metasys pode tentar isso automaticamente ou, você pode fazê-lo manualmente, especificando o modelo de seu adaptador Ethernet ou escolhendo um driver.		
O Metasys detectou os seguintes adaptadores Ethernet: r8101 Realtek based adapter		
1. Manter o driver corrente "r8101" e ir para o próximo passo		
<ol><li>Use pcnet32 (for chipset Advanced Micro Devices [AMD] 79c970 [PCn</li></ol>		
3. Selecione manualmente o driver para seu adaptador Ethernet local		
<uoltar> <próximo></próximo></uoltar>		

A tela **Parâmetros de rede local** será exibida. O valor "192.168.0.1" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

Parâmetros de rede local	
Por favor, informe o endereço IP local que você gostaria de usar para este servidor Metasys.	
Se este servidor é a primeira máquina em sua rede, recomendamos usar "192.168.1.1" a nao ser que você tenha uma razao específica para escolher outra. Se o seu servidor está sendo instalado em uma rede existente, você deve escolher um enderego que nao é usado por outro computador nessa rede.	
192.168.0.1	
<pre>KVoltar&gt; KVoltar&gt;</pre>	

A Tela Informe a máscara da sub-rede local será exibida. O valor "255.255.255.0" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. Não faça nenhuma alteração e tecle ENTER para que a próxima tela seja exibida.

Informe a máscara da sub-rede local
Você informou o endereço IP 192.168.154.1. Por favor, informe a máscara da sub-rede local que você quer usar para este servidor Metasys.
Se este servidor é a primeira máquina em sua rede, recomendamos usar "255.255.255.0" a nao ser que você tenha uma razao específica para escolher outra. Se o seu servidor está sendo instalado em uma rede existente, você deve escolher a máscara de sub-rede usada por outro computador nessa rede.
255.255.255.0
<mark>KVoltar&gt; KPróximo&gt;</mark>

A tela **Informe o modo de operação** será exibida. Selecione a opção **1. Servidor e gateway.** Tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

	Informe o modo de operação	
No próximo passo, você irá informar o modo de operaçao para seu servidor.		
No modo "Servidor e gateway", este sistema irá prover serviĝos para a sua rede local, através de conexao Ethernet e conexao para Internet através de uma segunda interface de rede (modem, Ethernet, etc).		
No modo "Somente serv para a sua rede local	idor" este sistema irá prover serviços somente , através de uma conexao Ethernet simples.	
Manter Mant	er a seleçao atual: "Somente Servidor".	
1. Serv	idor e gateway	
Z. Serv	idor privado e gateway	
3. Some	nte servidor	
<mark>«Uo</mark>	ltar> <próximo></próximo>	

A tela **Configuração servidor e gateway: Informe o modo de acesso externo** será exibida. Selecione a opção **"Servidor e gateway - dedicado".** Tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Selecione o driver Ethernet da rede externa** será exibida. A opção **Manter o driver "8139too"** e ir para o próximo passo já estará selecionada corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Configuração da Interface Externa** será exibida. Selecione a opção **2. Usar DHCP (enviar endereço MAC como identificador do cliente)**, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para a próxima tela.



Caso você esteja utilizando uma conexão do tipo ADSL com modem do tipo Bridge, vá para o **capítulo 12** para realizar a configuração do servidor para este tipo de conexão.

Configuraçao da Interface Externa 🗕 Agora, especifique como configurar o adaptador Ethernet externo. Para conexões a cabo (cablemodem), selecione DHCP. Use a opçao "nome da conta" se o seu ISP assinala um nome de sistema para sua conexao. Caso contrário, use a opçao "endereço ethernet". Para ADSL residencial, Manter Manter a seleçao atual (IP estático) Usar DHCP (enviar nome da conta como identificador do cliente) <mark>Usar DHCP (enviar enderego MAC como identificador do cliente)</mark> 1. Usar PPP sobre Ethernet (PPPoE) З. 4. Usar endereço IP estático (nao usar DHCP ou PPPoE) <Voltar> <Próximo>

A tela Informe o serviço DNS dinâmico será exibida. A opção Manter a seleção atual "1" já estará selecionada corretamente, como ilustra a figura abaixo. Não faça nenhuma alteração e tecle ENTER para que a próxima tela seja exibida.

Por favor, inf dinâmico. Tais sem um endereg organizações, enviada para o alterar. Seu s para alguns se	Informe o serviĝo orme se você deseja assin serviĝos permitem que vo o IP estático, sendo disp gratis ou por um preĝo ra servidor DNS dinâmico to ervidor Metasys pode faza rviĝos DNS dinâmicos.	DNS dinâmico nar um serviço de DNS ocê tenha um nome de d ponibilizado por vária azoável. Uma notificaç oda vez que o seu ende er automaticamente	omínio s ao deve ser reço IP
<mark>Manter</mark> 1.	Manter a seleçan atual Nao usar serviço de DNS	'1." dinâmico	#
2.	www.yi.org (serviço grat	tis)	
3.	www.dyndns.com (serviço	comercial)	
4.	www.dyndns.org (serviço	gratis)	
5.	www.tzo.com (serviço com	nercial)	
	<voltar></voltar>	< <u>Próximo&gt;</u>	

A tela **Informe a configuração do servidor DHCP** será exibida. A opção **Manter a configuração atual:** "Ligado" já estará selecionada corretamente, como ilustra a figura abaixo. Não faça nenhuma alteração e tecle ENTER para que a próxima tela seja exibida.

Informe a configuração do servidor DHCP Por favor, informe se você gostaria de prover serviço DHCP para sua rede local. Isto permitirá a você assinalar endereços IP para os seus computadores, configurando-os para "obter endereço IP automaticamente usando DHCP".	
<mark>Manter Manter a configuraçao atual: "Ligado"</mark> Ligado Prover serviço DHCP para rede local Desligado Nao prover serviço DHCP para rede local	
<pre>KVoltar&gt; KVoltar&gt;</pre>	

A tela **Informe o início do intervalo do número de endereço DHCP** será exibida. O valor "192.168.0.65" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.



A tela **Informe o final do intervalo do número de endereço DHCP** será exibida. O valor "192.168.0.250" já estará informado corretamente, como ilustra a figura abaixo. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

Informe o final do intervalo do número de endereço DHCP
Você informou 192.168.0.65 como início do intervalo de enderegos uso do servidor DHCP.
Por favor, informe o último número de endereço do intervalo aqui. Se você estiver usando as definições padrao para o servidor Metasys e nao tiver uma preferência particular, você pode manter o valor padrao.
192.168.0.250
< <u>Voltar&gt;</u> < <u>Próximo&gt;</u>

A tela **Informe o endereço do servidor DNS mestre** será exibida. Informe o endereço do servidor DNS mestre e tecle **ENTER** para continuar. Caso você não necessite utilizar um servidor de DNS mestre, não informe nenhum valor nesta tela e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida (tela **Informe o servidor proxy**).

Se você precisar usar um servidor	do servidor DNS mestre de DNS diferente do oferecido pelo
seu servidor Metasys informe-o ago nao requer um servidor DNS mestre branco.	ra. O servidor Metasys normalmente e você pode deixar este campo em
Você pode precisar informar um endereço IP aqui se houver um firewall entre este servidor Metasys e a Internet ou, se outro servidor DNS resolve endereços locais em sua rede.	
<voltar></voltar>	< <u>Próximo&gt;</u>



A tela **Informe o endereço do servidor DNS secundário** somente será exibida caso você tenha informado um valor para o endereço DNS mestre na tela anterior.

Caso você utilize algum endereço de DNS secundário, informe o mesmo e tecle **ENTER** para continuar. Caso contrário, não informe nenhum valor e tecle **ENTER**.

Informe o enderego do servidor DNS secundário – Se você desejar utilizar um servidor de DNS secundário, informa agora.	e-o
<mark>(Voltar) (Próximo)</mark>	



Nenhum problema de navegação será causado pelo fato de você não ter informado nenhum valor para a tela acima.

A tela **Informe o servidor proxy** será exibida. A opção **Manter as opções atuais "1."** já estará selecionada corretamente. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

	Informe o servidor proxy
Por favor, inf rede local. Al isto. Se você irá comportar- diretamente vi servidor proxy funcionamento	orme se você deseja usar um servidor proxy fora de sua guns Provedores de Serviço de Internet (ISPs) requerem informar a primeira opçao, o servidor proxy do sistema se normalmente, trazendo todas as páginas web a Internet. Se você selecionar a terceira opçao, o no sistema Metasys irá trazer todas as páginas web do externo. A segunda e quarta opções habilitam o transparente do proxy
Manter	Manter as opções atuais: "1."
1.	Operaçao normal
2.	Operagao normal com proxy interno transparente
3.	Usar servidor proxy externo
4.	Usar servidor proxy externo transparente
	<mark><voltar></voltar></mark> < <u><próximo></próximo></u>

A tela **Selecione o modo do console**, a opção **Manter modo atual: "auto"** já estará selecionada corretamente. **Não faça nenhuma alteração** e tecle **ENTER** para que a próxima tela seja exibida.

Selecione o modo do console Normalmente, o console Metasys (que você está usando agora) é exibido automaticamente quando o servidor inicia. Entretanto, se segurança é uma preocupaçao em seu site, você pode configurar o servidor Metasys para solicitar o login de usuário. Neste caso, você deve efetuar o login como "admin" com a senha para acessar o console. Por favor, selecione qual o modo do console deseja usar.
<mark>Manter Manter modo atual: "auto"</mark> auto Exibir console automaticamente login Logar como "admin" para acessar o console
<voltar> <próximo></próximo></voltar>



A partir deste momento, algumas informações deverão ser aplicadas para a finalização da configuração do servidor.

A tela **Endereço de e-mail para contatos** será exibida. Informe o e-mail do responsável local do telecentro. Depois de informar corretamente o e-mail, tecle **ENTER**.



A tela **Nome para contato** será exibida. Informe o nome do responsável local do telecentro. Depois de informado corretamente o nome para contato, tecle **ENTER**.

Nome para contato
Você informou "eduardo@syst.com.br" como endere§o de e-mail.
Por favor, informe o nome para contato:
Eduardo
KVoltar> KPróximo>

A tela **Dados do Telecentro** será exibida. Informe o nome da unidade do telecentro. Por exemplo, se o telecentro estiver localizado dentro de um estabelecimento, o nome poderá ser "Telecentro – <Nome do Estabelecimento>". Depois de informar corretamente o nome da unidade, tecle **ENTER**.

Dados do telecentro
Você informou "Eduardo" como nome para contato.
Por favor, informe o nome desta unidade:
<voltar> <próximo></próximo></voltar>

A tela **Dados do Telecentro** será exibida novamente, agora requisitando o nome da cidade onde o telecentro está localizado. Informe o nome da cidade. Depois de informar corretamente os dados, tecle **ENTER**.

Por favor entre com Nome	Dados do telecentro da cidade	1
<volta:< td=""><td></td><td><próximo></próximo></td></volta:<>		<próximo></próximo>

A Tela **Dados do Telecentro** será exibida novamente, agora requisitando o endereço onde o telecentro está localizado. Informe o endereço do telecentro no padrão: Tipo Logradouro (Rua, Av, etc..) – Nome do Logradouro – Número do estabelecimento – Nome do Bairro – CEP. Depois de informar corretamente os dados, tecle **ENTER**.

Por favor entre com Ender	Dados do telecentro ego (Rua, número, co	) omplemento)
<mark>«Voltar</mark>		< <u><pre><próximo></próximo></pre></u>

A tela **Ativar alterações da configuração** será exibida. A opção **<Sim>** já estará selecionada. Basta teclar **ENTER** para finalizar o processo de configuração do servidor.

Ativar alterações da configuraçao
Os arquivos de controle no servidor Metasys serao alterados agora para refletirem a configuraçao atual. Isso pode levar de um a dois minutos, dependendo da velocidade de seu computador.
Tecle ENTER para continuar.
<pre>Kim&gt; Kiao&gt;</pre>

O servidor irá exibir a mensagem Ativando opções de configuração e depois deverá ser reinicializado.

## 13 Opção de Configuração da Interface de Rede Externa Utilizando um modem do tipo Bridge

Caso você esteja utilizando um modem do tipo Bridge, você deverá selecionar a opção **3. Usar PPP sobre Ethernet (PPPoE)** na tela **Configuração da Interface Externa.** 

Após você pressionar a tecla **ENTER** a seguinte tela se abrirá, para que você informe o nome da conta para seu *PPP* sobre *Ethernet*. A maioria dos provedores de serviço *PPPoE* utilizam um endereço de e-mail como nome de conta.

Por favor, informe o nome da conta ( (PPPoE).	de usuário PPPoE
A maioria dos provedores de serviço nome de conta e um e-mail, por exemp Iseraccount	PPPoE utilizam um plo, fredfrog@frog.pond.
(Voltar)	<pre><próximo></próximo></pre>

Após você entrar com um nome de conta válido para seu *PPPoE*, ao pressionar a tecla **ENTER**, será aberta uma nova tela solicitando a digitação da senha para a conta informada.



Após informar a senha para a conexão, pressione a tecla ENTER.

As telas que aparecerão depois da tela Informe a senha PPPoE, já foram explicadas anteriormente neste documento.

# 14 Conectando a Rede

Conecte o Access Point (porta LAN1) na placa onboard do Servidor.



Para se conectar a rede externa, conecte o Link externo (internet) na placa offboard do Servidor.



Verifique se o Access Point (porta LAN2) está conectado na câmera IP. Conecte o Access Point (porta LAN3) na impressora de rede. Reinicie o **Servidor** e desligue o Access Point logo em seguida. Aguarde até que no servidor apareça a tela de login, ligue o Access Point.

# 15 Testando o acesso a Internet

Para testar o acesso à Internet, logue em uma estação com o usuário "mc" e com a senha "qwe123".

Depois de acessar o sistema, abra o seu navegador de Internet.

Tente acessar um site, como por exemplo "www.metasys.com.br".

Se você conseguir acessar o site, sua estação estará pronta para ser utilizada.

# 16 Controle de Acesso a Conteúdos Indesejados

O controle de acesso a conteúdos indesejáveis, é feito através de um serviço localizado no servidor do Telecentro. O serviço responsável é o "dansguardian".

Para visualizar o estado deste serviço no servidor, basta executar os seguintes comandos:

Pressione simultaneamente as teclas ALT + F2 e a tela a seguir será exibida:



Digite "root" e pressione a tecla ENTER. O campo Password será então exibido como ilustra a figura abaixo:



Digite a senha de administrador (*root*) do sistema e pressione novamente a tecla ENTER.

A seguinte tela será exibida:

Bem-vindo ao Metasys Corporate MINICOM. [root@minicom root]# _

Digite o comando service dansguardian status como ilustra a figura abaixo:

[root@minicom root]# service dansguardian status_

A seguinte mensagem será exibida:

```
dansguardian (pid 2520 2519 2518 2517 2516 2510 2509 2508 2507 2500 2499) is run ning...
```

A mensagem acima indica que o serviço está rodando.

#### 16.1 Visualizando Domínios e Sites Bloqueados

Os arquivos que apresentam as lista de domínios e sites impróprios para navegação, estão no diretório: /etc/dansguardian/blacklists.

As listas contendo os domínios e os sites a serem bloqueados, estão divididas por categorias dentro desse diretório.

Caso você queira, por exemplo, visualizar os domínios bloqueados referentes ao conteúdo adulto, execute o comando **more /etc/dansguardian/blacklists/adult/domains.** O arquivo **domains** presente neste diretório, apresenta a lista dos domínios bloqueados ou banidos para acesso.

#### [root@minicom root]# more /etc/dansguardian/blacklists/adult/domains

A lista contendo os domínios bloqueados será exibida:

<pre>[root@minicom root]#</pre>	more	/etc/dansguardian/blacklists/adult/domains
spyonsummer.com		
209.40.97.193		
209.25.155.98		
nude-gayman.com		
209.50.251.117		
exclusive.li		
pimkie.de		
newsrelax.com.br		
hiddenteens.com		
209.162.113.38		
wendywhoppers.com		
dotcompussypornopics.	COM	
glamourasians.com		

O arquivo **urls** apresenta a lista dos sites bloqueados ou banidos para execução. Para visualizar a lista basta executar o comando **more** /etc/dansguardian/blacklists/adult/urls.

#### [root@minicom root]# more /etc/dansguardian/blacklists/adult/urls

A lista contendo os URLs bloqueados será exibida:



Caso você queira, visualizar os domínios bloqueados referentes a uma determinada categoria, execute o comando **more /etc/dansguardian/blacklists/<categoria>/domains.** O arquivo **domains** presente no diretório escolhido, apresenta a lista dos domínios bloqueados ou banidos para acesso.

Do mesmo modo, caso você queira, visualizar os URLs bloqueados referentes a uma determinada categoria, execute o comando **more** /etc/dansguardian/blacklists/<categoria>/urls. O arquivo url presente no diretório escolhido, apresenta a lista dos URLs bloqueados ou banidos para acesso.

### 16.2 Bloqueando um Domínio

Caso você queira adicionar algum domínio à lista de domínios a serem bloqueados, basta executar o comando **dansguardian-manager -d <domínio>.** Por exemplo, caso você queira adicionar o domínio **uol.com.br** à lista de domínios bloqueados, basta executar o comando **dansguardian-manager -d www.uol.com.br**.

[root@minicom root]# dansguardian-manager -d www.uol.com.br_

#### 16.3 Desbloqueando um Domínio

Caso você queira remover algum domínio da lista de domínios, bloqueados através do comando dansguardian-manager -d <dominio>, basta executar o comando dansguardian-manager -r <dominio>. Por exemplo, caso você queira remover o site http://batepapo.uol.com.br da lista de URLs bloqueados, basta executar o comando dansguardian-manager -r www.uol.com.br.

[root@minicom root]# dansguardian-manager -r www.uol.com.br_

Em seguida pressione a tecla ENTER.

#### 16.4 Bloqueando um URL

Caso você queira adicionar algum URL à lista de sites a serem bloqueados, basta executar o comando **dansguardian-manager -u <URL>.** Por exemplo, caso você queira adicionar o site **http://batepapo.uol.com.br** à lista de URLs bloqueados, basta executar o comando **dansguardian-manager -u batepapo.uol.com.br**.

[root@minicom root]# dansguardian-manager -u batepapo.uol.com.br_

Em seguida pressione a tecla ENTER.

### 16.5 Desbloqueando um URL

Caso você queira remover algum site da lista de URLs, bloqueados através do comando **dansguardian-manager** -u <URL>, basta executar o comando **dansguardian-manager** -a <URL>. Por exemplo, caso você queira remover o site http://batepapo.uol.com.br da lista de URLs bloqueados, basta executar o comando **dansguardian-manager** -a batepapo.uol.com.br.

[root@minicom root]# dansguardian-manager -a batepapo.uol.com.br_

Em seguida pressione a tecla ENTER.

#### 16.6 Criando uma exceção nos Sites Bloqueados

O bloqueio de determinados sites, é feito através de expressões regulares (cadeias de caracteres). Sites que contenham, por exemplo, a expressão **sex**, são bloqueados. Sites que contenham, por exemplo, as palavras sexologia, sexólogo ou sexagenário, poderão ser bloqueados por conter a expressão regular **sex**.

Para evitar que sites que contenham o conteúdo, por exemplo, sobre sexologia sejam bloqueados, basta executar o comando **dansguardian-manager -s** <**site>**. Por exemplo, caso você queira criar uma exceção para o site **www.sexologia.com.br**, basta executar o comando **dansguardian-manager -s sexologia.com.br**.

Em seguida pressione a tecla ENTER.

#### 16.7 Removendo uma exceção nos Sites Bloqueados

Caso você queira remover alguma exceção nos sites bloqueados, basta executar o comando **dansguardianmanager** -f <site>. Por exemplo, caso você queira remover uma exceção para o site **www.sexologia.com.br**, basta executar o comando **dansguardian-manager** -f sexologia.com.br.

[root@minicom root]# dansguardian-manager -f www.sexologia.com.br

Em seguida pressione a tecla ENTER.

#### 16.8 Criando uma exceção nos URLs Bloqueados

Da mesma maneira que para os domínios, o bloqueio de determinados URLs, é feito através de expressões regulares (cadeias de caracteres). Alguns URLs que contenham, por exemplo, a expressão **sex**, são bloqueados. Os URLs que contenham, por exemplo, as palavras sexologia, sexólogo ou sexagenário, poderão ser bloqueados por conter a expressão regular **sex**.

Para evitar que URLs que contenham o conteúdo, por exemplo, sobre sexologia sejam bloqueados, basta executar o comando dansguardian-manager -e <URL>. Por exemplo, caso você queira criar uma exceção para o URL www.globo.com/sexologia, basta executar o comando dansguardian-manager -e www.globo.com/sexologia.

#### [root@minicom root]# dansguardian-manager -e www.globo.com/sexologia

Em seguida pressione a tecla ENTER.

#### 16.9 Remove uma exceção nos URLs Bloqueados

Caso você queira remover alguma exceção nos URLs bloqueados, basta executar o comando **dansguardian-manager** -g <URL>. Por exemplo, caso você queira remover uma exceção para o URL www.globo.com/sexologia, basta executar o comando **dansguardian-manager** -g www.globo.com/sexologia.

[root@minicom root]# dansguardian-manager -g www.globo.com/sexologia

Em seguida pressione a tecla ENTER.

### 16.10 Desabilitando uma Extensão

Caso você queira desabilitar alguma extensão de arquivo, basta executar o comando **dansguardianmanager** -x <**extensão**>. Por exemplo, caso você queira desabilitar a extensão **avi**, basta executar o comando **dansguardian-manager** -x **avi**. Em seguida pressione a tecla ENTER.

Após realizar esse comando, não será possível reproduzir nenhum arquivo com a extensão **avi** através do seu navegador de Internet. Além disso, não será possível realizar o download de nenhum arquivo com essa extensão.

### 16.11 Habilitando uma Extensão

Caso você queira habilitar alguma extensão de arquivo, anteriormente desabilitada, basta executar o comando **dansguardian-manager -t** <**extensão**>. Por exemplo, caso você queira habilitar a extensão avi, basta executar o comando **dansguardian-manager -t** avi.

#### [root@documentacao root]# dansguardian-manager -t avi

Em seguida pressione a tecla ENTER.

### 17 Administração da Rede com o Gerenciador do Servidor Metasys Corporate

O *Gerenciador do Servidor* é um painel simples que permite que você administre sua rede. Usando o *Gerenciador do Servidor*, você pode executar tarefas tais como adicionar ou remover endereços de *e-mail*, ajustar a data e hora do sistema e criar uma página *web* inicial. O *Gerenciador do Servidor* é acessado através de um navegador pela página <u>http://www.seudominio.xxx/server-manager</u> ou simplesmente <u>http://www/server-manager</u>. Você também pode acessá-lo através da página <u>https://IP do servidor/server-manager</u>.

É recomendado que você guarde o endereço dessa página no seu *bookmarks* (favoritos), para que você possa retornar a ela sempre que você quiser acessar o *Gerenciador do Servidor*.

Ao acessar a *URL* correta, será pedido o nome do usuário e você deverá sempre entrar com "admin". A senha para este usuário é a que você criou anteriormente, durante o processo de instalação. Entre com essa informação e clique *<OK>* para entrar no *Gerenciador do Servidor*, e então será aberta a tela inicial mostrada na figura abaixo.

Nas próximas seções deste manual, será explicado cada uma das funções administrativas na ordem que elas aparecem no menu na parte esquerda da tela apresentada na figura abaixo.





Por motivos de segurança, somente é permitido acessar o *Gerenciador do Servidor* através de um *browser* na rede local ou numa das redes listadas em *Redes locais adicionais* (explicado detalhadamente a seguir). O acesso remoto somente é possível usando ferramentas de acesso remoto como ssh e pptp. Servindo como mais uma camada de segurança, você pode conectar-se ao *Gerenciador do Servidor* usando o protocolo *HTTPS* seguro. Isso estabelecerá um canal de comunicação criptografado entre o *browser* e o servidor, mesmo na rede local. Para se conectar ao *Gerenciador do Servidor* dessa maneira, use "https" como o prefixo da *URL*, como no exemplo: <u>https://www.seudominio.xxx/server-manager</u> ou https:/nomedoservidor/server-manager.

### 17.1 Segurança

#### 17.1.1 Senha do Administrador Primário

Acessando-se o *link* <u>Senha do Administrador Primário</u> na página inicial do *Gerenciador do Servidor*, a tela ilustrada abaixo se abre. Nesta tela é possível alterar a senha do Administrador Primário (*admin*). Para isso, você deve digitar a nova senha escolhida no campo "*Nova senha do sistema.*" e digitar novamente a senha escolhida no campo "*Nova senha do sistema*." e digitar novamente a senha escolhida no campo "*Nova senha do sistema (verificar).*", para verificação.

Assim que você alterar a senha, será pedido que você entre com a nova senha para que seja possível a execução de qualquer outra tarefa no *Gerenciador do Servidor*.

Alterar senha do sistema	
Certos serviços neste servidor exigem um nome para a aplicação do gerenciador Metasys). O no senha do sistema utilizando os campos abaixo.	de usuário e senha (por exemplo, esta página da web me do usuário é sempre <b>admin.</b> Você pode alterar a
Nova senha do sistema:	
Nova senha do sistema (verificar):	
	Salvar

#### 17.1.2 Senha do Administrador Secundário

Clicando-se no *link* <u>Senha do Administrador Secundário</u> da tela inicial do *Gerenciador do Servidor*, será aberta a tela ilustrada abaixo. Desta forma você poderá alterar a senha do Administrador secundário (*admin2*). Para isso, você deve entrar com a nova senha escolhida no campo "*Nova senha do admin2*." e no campo "*Nova senha (verificar)*.", você deverá digitar novamente a senha escolhida para verificação.

Alterar senha do administrador secundário		
O Metasys Server permite haver um admin <b>admin2.</b> Você pode alterar a senha do u	nistrador secundário, com menos poderes. O nome do usuário é suário utilizando os campos abaixo.	
Nova senha do admin2:		
Nova senha (verificar):		
	Salvar	

### 17.1.3 Permissões de Acesso Remoto

Se você é um usuário avançado, o Metasys *Corporate* provê vários modos distintos pelos quais você pode ter acesso direto ao sistema operacional, tanto por um computador na sua rede local ou por um outro computador na *Internet*. Adicionalmente, você tem a possibilidade de acessar sua rede local seguramente através de um computador remoto. Para realizar estas operações basta acessar a tela mostrada na figura abaixo, clicando no *link* <u>Permissões de acesso Remoto</u> localizado na tela inicial do *Gerenciador do Servidor*.

*OpenSSH*, visite <u>http://www.openssh.com</u>.

Nesta página, a opção privado habilita qualquer pessoa em sua rede local a usar o serviço para acessar o seu servidor Metasys. A opção público habilita o acesso ao serviço de qualquer lugar via Internet, enquanto a opção sem acesso desabilita o acesso ao serviço.

Você pode controlar o acesso ao shell seguro (ssh) para o seu servidor Metasys (veja guia do usuário Metasys para maiores detalhes sobre isso). A opção 'público' deverá ser usada somente em caso de emergência, para permitir o diagnóstico e a solução de problemas remotamente. Por razões de segurança, recomendamos com veemência que para o "ssh" seja usada a opção sem acesso , a menos que você tenha uma razão específica para fazer o contrário.

Acesso ao shell seguro (ssh):

Permite acesso administrativo via "ssh" pela linha de comando:

Permite acesso ao ssh usando senha padrão:

Você pode permitir acesso via PPTP ao seu servidor Metasys (veja guia do usuário Metasys para maiores detalhes sobre isso). Por razões de segurança, recomendamos com veemência configurar este parâmetro com o número **0**, a menos que você tenha uma razão específica para fazer o contrário.

Número de clientes PPTP:

Você também pode controlar a escrita via FTP para "admin" e usuários em seu servidor Metasys. (Note que não será permitida escrita via "FTP anônimo" ou via compartilhamento).

Por razões de segurança, recomendamos com veemência configurar este parâmetro com o valor Privado a menos que você tenha uma razão específica para fazer o contrário

Acesso via FTP:

ATENCÃO - essa política limita o acesso ao servidor de FTP e pode alterar outras opcões (por exemplo. opções de compartilhamento).

Limite ao acesso via FTP:

Você também pode controlar o acesso via **teinet** ao seu servidor Metasys (veja guia do usuário Metasys para maiores detalhes sobre isso). Por razões de segurança, recomendamos com veemência configurar este parâmetro com o valor sem acesso e usar ssh caso seja necessário acesso remoto ao seu servidor Metasys.

Acesso via Telnet:

Após você realizar todas as configurações de acesso remoto, é preciso clicar no botão *<Salvar>* desta tela, para que a nova configuração seja salva.

Serão descritos a seguir, os métodos de acesso remoto que são configurados nesta tela.

#### 17.1.3.1 ssh

O ssh (secure shell) provê um modo seguro, criptografado, para conectar-se a uma máquina remota através de uma rede ou copiar arquivos através de uma máquina local para um servidor. Muitas pessoas não percebem que muitos programas como *telnet* e *ftp* transmitem as senhas em texto puro, não criptografado através da rede ou mesmo da Internet. O protocolo ssh e seu análogo scp provêem um modo seguro, respectivamente, de acessar uma máquina remota e de copiar arguivos. O protocolo ssh foi originalmente criado pela SSH Communications Security que vende servidores e clientes comerciais de ssh e outros produtos relacionados. Para mais informações sobre a SSH Communications Security e seus produtos comerciais, visite http://www.ssh.com.

O OpenSSH, incluído no Metasys Corporate, é uma versão livre das ferramentas e do protocolo ssh. O servidor provê o cliente ssh e um servidor ssh que suporta os protocolos SSH. Para mais informações sobre

Privado	Ŧ
Não Ţ	
Sim 📮	

lo

Público

Público

Salvar

Uso	normal		

∓

Ŧ

Ŧ

#### Acesso ao shell seguro (ssh):

Se você precisa conectar-se diretamente com o seu servidor através de um sistema remoto que pertence a você, recomenda-se fortemente que você use *ssh* ao invés de *telnet*. Além de *UNIX* e Linux, já existem clientes de *ssh* tanto para *Macintosh* quanto para Windows. (Veja a seção abaixo). Se você não tem nenhuma razão para permitir acesso remoto, é sugerido que essa opção seja ajustada para "Sem acesso".

Uma vez que o *ssh* estiver habilitado, você deve ser capaz de conectar-se ao seu servidor simplesmente através de seu cliente *ssh* no seu sistema remoto, assegurando-se que ele seja direcionado para o nome de domínio externo ou o endereço *IP* do seu servidor. Na configuração padrão, seria pedido que você entrasse com seu nome de usuário. Depois que você entrar com *admin* e a respectiva senha, você estará no *Console do Servidor* e poderá mudar a configuração do servidor, acessar o *Gerenciador do Servidor*, através do *browser* em modo texto ou executar outras tarefas no *Console do Servidor*.

Se você habilitar o acesso ssh, você tem duas opções adicionais de configuração:

- **Permitir acesso à linha de comando via ssh** Isso permite que alguém conecte-se ao servidor como *root* com a senha administrativa. O usuário teria então, acesso completo ao sistema operacional. Isso pode ser útil se alguém está provendo suporte remoto ao sistema, mas na maioria dos casos é recomendado ajustar essa opção para "*Não*".
- Permitir ssh usando senhas padrão Se você escolher "Sim" (o padrão), os usuários poderão conectar-se ao servidor usando nomes de usuários e senhas padrão. Isso pode ser algo com o que se preocupar do ponto de vista da segurança, visto que alguém querendo penetrar no sistema poderia conectar-se ao servidor ssh e entrar com nomes de usuários e senhas repetidamente na intenção de encontrar uma combinação válida. Um modo mais seguro de permitir acesso ssh é chamado de Autenticação RSA e envolve a cópia de uma chave ssh do cliente para o servidor. Esse método é suportado pelo seu servidor, mas está além do escopo desse manual e será eventualmente coberto por alguma documentação adicional.

### 🕐 Nota:

Na configuração padrão, apenas dois nomes de usuário podem ser usados para acessar remotamente o servidor: *admin* (para acesso ao *Console do Servidor*) e *root* (para uso do *shell*¹ do Linux). Usuários comuns não são autorizados a entrar no servidor. Se você quiser que outro usuário tenha a habilidade de entrar remotamente no servidor, você terá que acessar o Linux e, manualmente, alterar a *shell* do usuário no "/etc/passwd".

#### 17.1.3.1.1 ssh clients

Vários *softwares* diferentes provêem clientes *ssh* para uso no ambiente Windows ou *Macintosh*. Alguns são extensões de programas de *telnet* que incluem funcionalidade *ssh*. Duas listas diferentes de clientes conhecidos podem ser encontrados *online* nos seguintes endereços:

http://www.openssh.com/windows.html

#### http://freessh.org

Uma versão comercial de cliente ssh da SSH Communications Security está disponível em:

http://www.ssh.com/products/ssh/download.html

#### 17.1.3.2 **PPTP**

O *Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)* é usado para criar, entre clientes e servidores, redes privadas virtuais (*Virtual Private Networks* ou *VPNs*) e foi desenvolvido pelo *PPTP Forum*, um grupo de desenvolvimento que incluía a *Microsoft* e algumas outras empresas. Uma *VPN* é uma rede de computadores privada que usa a *Internet* para conectar alguns nodos. *PPTP* permite que os usuários conectem suas redes corporativas através da *Internet*.

A implementação de *PPTP* da *Microsoft* é amplamente usada no mundo Windows para prover acesso remoto pela *Internet*. Se você tem um sistema remoto Windows (por exemplo, um *laptop* ou um computador em casa) que tenha acesso a *Internet*, você pode também acessar a informação armazenada no seu servidor.

¹ Shell é um tipo de interface em modo texto para acesso ao sistema operacional.

#### Número de clientes PPTP:

Se você deseja habilitar acesso VPN, você deve decidir quantos clientes PPTP individuais você permitirá que se conectem ao seu servidor simultaneamente e digitar esse número no respectivo campo. O modo mais simples é entrar com o número total de clientes PPTP remotos da sua empresa. Por outro lado, se você tem uma conexão lenta à *Internet* e não quer todos esses clientes PPTP conectando-se ao mesmo tempo, seria uma boa opção decidir por apenas cinco usuários poderem conectar-se o seu servidor simultaneamente, mas se um sexto usuário tentar conectar-se, ele receberá uma mensagem de erro e não conseguirá conectar até que um dos usuários conectados se desconecte. Se você entrar com o número "0 (zero)", nenhuma conexão PPTP será permitida.

Depois de você entrar com o número e clicar no botão *< Salvar>*, o servidor estará pronto para aceitar conexões *PPTP*.

Para conectar-se usando *PPTP*, o protocolo deve estar instalado em cada cliente remoto Windows. Tipicamente, isso é feito através do *Painel de Controle de Rede* (você pode precisar do CD de instalação do Windows original disponível). Depois que estiver instalado, pode ser necessário reiniciar seu Windows. Você poderá criar novas conexões através do painel da rede *Dial-Up* entrando com o endereço *IP* do servidor com o qual você deseja conectar-se. Uma vez pronto, você poderá iniciar uma conexão *PPTP* dando um clique duplo no ícone apropriado na janela da rede *Dial-Up*. Quando você abrir a janela da *Network Neighborhood*, você deve ver o *Workgroup* do servidor listado lá.

## 🔊 Nota:

Sua conexão a *internet* deve ser estabelecida antes de você iniciar a conexão *PPTP*. Isso pode envolver um duplo clique no ícone para iniciar sua conexão à *Internet* e então clicar de novo para iniciar sua conexão *PPTP*. Para desligar, desconecte sua conexão *PPTP* primeiro e então desconecte do seu *ISP*.



Para proteger sua rede, o Metasys *Corporate* força o uso de criptografia de 128 bits para conexões *PPTP*, ao invés de critografia de 40 bits como em versões antigas de *softwares PPTP*. Se você não puder estabelecer uma conexão *PPTP* com seu servidor você deve visitar <u>http://windowsupdate.microsoft.com/</u> e fazer *download* da atualização apropriada. Devido a natureza dinâmica da página da *Microsoft*, a página pode aparecer diferente dependendo da versão do Windows que você estiver usando. Na maioria dos casos, você procurará por *Virtual Private Networking* ou *Dial Up Networking 128-bit encryption update*. Você pode precisar instalar a atualização da criptografia de 40 bits primeiro e então instalar a atualização da criptografia de 40 bits primeiro e então instalar a atualização da ver essa opção de atualização é provável que ela já esteja instalada no seu sistema.

#### 17.1.3.3 FTP

Outra maneira de baixar (*download*) ou enviar arquivos (*upload*) para seu servidor é habilitar um protocolo chamado *FTP*, ou *file transfer protocol* (protocolo de transferência de arquivos). Essa tela permite que você ajuste sua política para *FTP*. Note que permitir acesso livre ao *FTP* reduz o nível de segurança do sistema. Você tem duas opções que podem ser ajustadas aqui:

Acesso via FTP: o acesso *FTP* privado permite que apenas pessoas na sua rede interna gravem arquivos no servidor. O acesso *FTP* público permite que usuários tanto dentro quanto fora da sua rede leiam ou gravem arquivos no seu servidor, caso eles tenham uma conta e sua senha. Por exemplo, se você quer ser capaz de atualizar seu *web site* de casa usando *FTP*, você deve escolher a opção "Público". É fortemente recomendado deixar este tipo de acesso como privado, a menos que você tenha algum motivo para não fazê-lo.

Limites de acesso FTP: essa opção permite que você determine uma política de *FTP* geral para todo o *site. A* opção que for escolhida aqui afetará todas as outras opções de *FTP* do servidor. Por exemplo, se você escolher "*Desabilita FTP* Anônimo" aqui e então depois configurar uma *Intranet* ou *Extranet* para permitir acesso *FTP* público pela *Internet*, tal acesso será proibido. Note que uma das suas opções aqui permite desabilitar completamente todo o uso do *FTP*.

#### 17.1.3.4 Telnet

O *telnet* tem sido, tradicionalmente, uma das ferramentas usadas para conectar-se remotamente a outros sistemas através de uma rede ou da *Internet*. A tela que abre ao se acessar o *link* disponibiliza as opções para controlar o uso do *telnet* como um meio de conectar-se ao seu servidor. Telnet pode ser útil pois permite conectar remotamente e diagnosticar problemas ou alterar configurações. Entretanto, quando se usa *telnet*, todos os nomes de usuários e senhas são transmitidos sem nenhum tipo de criptografia, reduzindo drasticamente a segurança do seu servidor. Por essa razão, recomendamos fortemente o uso do *ssh* como descrito anteriormente.

# 🝘 Nota:

Como *telnet* foi e continua sendo usado amplamente, a opção de usar o *telnet* para acesso remoto está disponível. Entretanto, à medida que o uso do *ssh* cresce, é nossa intenção remover o acesso via *telnet* das futuras versões do servidor.

Acesso via telnet: Essa opção pode ser ajustada para "Sem acesso", "Privado" ou "Público". Em razão da falha de segurança mencionada anteriormente, é fortemente recomendado deixar essa opção ajustada para "Sem acesso" (o padrão) e usar *ssh* como foi descrito antes. Se você realmente precisa habilitar o acesso via *telnet*, sugerimos que você habilite "Público" ou "Privado" somente quando for absolutamente necessário e desabilite esse tipo de acesso quando não for mais necessário. Se o acesso "Público" estiver habilitado, um alerta vermelho aparecerá no topo de toda tela de sessão do *Gerenciador do Servidor*.



Devido a essas questões de segurança, não é permitido acesso administrativo à linha de comando (entrando como *root*) via *telnet*. Neste caso, use *ssh*.

### 17.1.4 Redes Locais Adicionais

O Metasys provê serviços, acesso e privilégios especiais às máquinas na rede local. Por exemplo, somente as máquinas conectadas a sua rede local podem acessar o servidor de *e-mail* para enviar mensagens. Quando você configurou seu servidor, você forneceu informação suficiente para deduzir sua própria rede local. As máquinas na rede são automaticamente identificadas pelo servidor como tendo permissão para usufruir desses privilégios e acessos.

Se sua empresa possui apenas uma rede que está usando os serviços desse servidor, você não precisa adicionar nenhuma informação aqui.

Alguns usuários avançados podem querer extender os privilégios a mais de uma rede de computadores. Neste caso basta acessar a tela ilustrada na figura abaixo, clicando-se no *link* <u>Redes locais adicionais</u> localizado na tela inicial do *Gerenciador do Servidor*.

#### Adicionar ou remover redes locais

Por razões de segurança, diversos serviços em seu servidor Metasys estão disponíveis somente para sua rede local. Entretanto, você pode conceder esses privilégios de acesso local para redes adicionais, relacionando-as abaixo. **A maioria das instalações Metasys deve deixar essa lista vazia.** 

Clique aqui para adicionar uma rede local.

Redes locais adicionais com privilégios de acesso local

Rede	Máscara da sub-rede	Número de máquinas	Roteador	
192.168.10.0	255.255.255.0	256	default	Remove

Para adicionar uma ou mais redes para esses privilégios de forma que o servidor as identifique, você deverá entrar com os *IPs* e as máscaras das sub-redes para cada rede local que deseja adicionar. A tela que se abre quando é acionado o *link* para adicionar uma rede local pode ser observada na figura abaixo.

Adiciona rede local	
Cada parâmetro deve estar no formato zerar a parte final (identificador da máo para garantir que o endereço seja válio	#.#.#.#. (cada # é um número de 0 a 255). O software do Metasys irá juina) do endereço de rede de acordo com a máscara de sub-rede, lo.
Rede:	
Máscara da sub-rede:	
Roteador:	
	Adicionar

Note que dependendo da arquitetura da sua infra-estrutura de rede, as instruções para configurar as máquinas clientes nas redes adicionais podem ser diferentes das descritas nesse capítulo. Se você tem questões relacionadas à adição de outras redes, você pode entrar em contato com a International Syst S/A ou um revendedor autorizado.

### 17.2 Serviços

#### 17.2.1 Redes Windows

Se você está usando um computador numa rede local e deseja acessar o servidor através do compartilhamento de arquivos do Windows, é importante que você esteja no mesmo *Workgroup* que o seu Metasys *Corporate*. A tela mostrada na figura a seguir, que é aberta ao clicar-se no *link* <u>Rede Windows</u>, permite que você entre com o nome do seu *Workgroup* do Windows que deveria aparecer. Você deve entrar também com o nome do servidor Windows. Para que você possa conectar-se a múltiplas locações usando *IPSEC VPNs*, sugerimos que você use nomes diferentes para cada servidor. Se quiser, você pode mudar o nome do *Workgroup* para corresponder a um *Workgroup* existente. Usuários *Macintosh* somente precisam entrar com um nome de servidor ou aceitar o padrão.

Alterar configuração da rede Windows		
Informe o nome do domínio/workgroup Windows ao qual o servidor Metasys irá participar.		
Domínio/workgroup:	metasys	
Informe o nome que o servidor	Metasys terá em redes Windows.	
Nome:	Pirapora	
O servidor Metasys deve ser o mestre do domínio na rede Windows? Normalmente a resposta deve ser Sim a não ser que haja um servidor Windows nesta rede.		
Mestre de domínio:	Sim 🛛	
	Salvar	
A configuração abaixo deve ser feita apenas se você selecionou o servidor Metasys como mestre do domínio.		
Para que uma máquina Windows possa autenticar no domínio deste servidor, ela deve ter um nome válido que a identifique na rede. Será necessário cadastar os nomes de cada máquina Windows que queira utilizar este servidor.		
<u>Clique aqui</u> para cadastrar uma máquina Windows.		
Não há máquinas Windows cadastradas.		

Nesta tela você poderá especificar qual servidor deve ser o domínio mestre (*domain master*) para o seu *Workgroup* Windows. Na maioria dos casos você deve escolher "*Sim*" a menos que você esteja adicionando um servidor a uma rede existente que já tenha um mestre de domínio.

Clicando-se no *link* indicado, será exibida a tela para cadastrar o nome de cada máquina Windows que será utilizada nesse servidor, como mostra a figura a seguir.

Cadastrar nova máquina Windows	
O nome da máquina deve conter apenas letras utilizar acentuação, nem espaço. (Ex: maranhao grão-pará e suíça não são).	minúsculas, números, hífens e sublinhados. Não é permitido o, grao-para e suica são nomes válidos, entretanto maranhão,
Nome da máquina Windows:	
	Cadastrar

Se você configurar seu sistema para ser o mestre de domínio, um diretório compartilhado especial é criado no Windows chamado *NETLOGON* com um arquivo *batch* chamado netlogon.bat. Esse arquivo *batch* é executado pelos clientes Windows que foram configurados para *Autenticar no servidor*. O arquivo *netlogon.bat* padrão faz muito pouco, mas usuários avançados podem, se quiserem, modificar o *script* para ajustar as variáveis de ambiente para os clientes ou prover mapeamento automático de diretórios.

Como no diretório *NETLOGON* somente pode escrever o usuário *admin*, você modifica o *script netlogon.bat* entrando no Windows como o usuário *admin*, entra no diretório compartilhado e então modifica o *script* usando um editor de texto do Windows. Esteja ciente que o *NETLOGON* não estará visível na *Network Neighborhood* ou outras ferramentas similares. Como o usuário *admin*, você vai precisar se conectar ao diretório compartilhado ou mapear uma unidade de rede, usando o seguinte caminho: <u>\\servidor\NETLOGON</u>

O arquivo de exemplo contém algumas amostras de configuração do horário do sistema para cada máquina e também para o mapeamento de um *drive* comum para todos os clientes.

#### **17.2.2 Pastas Compartilhadas**

A tela mostrada na figura a seguir, que se abre ao clicar-se no link <u>Pastas compartilhadas</u>, permite a criação, remoção ou alteração de pastas compartilhadas, além de exibir uma tabela com a lista atual de pastas compartilhadas. Você pode modificar ou remover as pastas compartilhadas existentes, para isso basta clicar no link <u>Modificar...</u> ou <u>Remover...</u> na linha da pasta a qual se deseja modificar.

#### Criar, remover ou alterar pastas compartilhadas

Clique aqui para criar uma pasta compartilhada.

Você pode remover qualquer pastas compartilhadas ou alterar sua senha clicando no comando correspondente próximo a ela.

#### Lista Atual de Pastas Compartilhadas

Nome	Descrição		
alunos	documentos	Modificar	Remover
documentos	doc	Modificar	Remover
planilhas	secretaria	Modificar	Remover

Para criar uma pasta compartilhada, basta clicar no *link* indicado e será exibida a tela mostrada na figura a seguir.

Cria pasta compartilhada		
O nome da pasta compartilhada deve conter somente letras minúsculas, números, pontos, hífens e sublinhados, e deve começar com uma letra minúscula. Por exemplo, "vendas", "intranet" e "custo.prod" são todos nomes válidos, porém "3amigos", "Joao Luis" e "Venda!Direta" não são.		
Nome da pasta compartilhada:		
Descrição breve:		
Grupo:	Administrador	
Acesso do usuário através de compartilhamento de arquivo:	Escrita = Grupo, Leitura = Grupo 🛛 🐺	
Acesso público através de web:	Nenhum 🖡	
Execução de scripts de CGI no diretório cgi-bin:	Desabilita 📮	
	Criar	
Execução de scripts de CGI no diretório cgi-bin:	Desabilita 📮 Criar	

Você deve especificar o nome da pasta compartilhada e fazer uma breve descrição. Além disso, você deverá especificar o grupo que compartilhará a pasta, as permissões de acesso (leitura e escrita) do usuário através de compartilhamento de arquivo, o tipo de acesso público através da *web* e se a opção de executar *scripts* de *CGI* no diretorio *cgi-bin* estará habilitada ou desabilitada. No campo "Acesso público através da *web*" você deverá optar por um dos seguintes tipos: "nenhum"; "rede local (senha não exigida)"; "Toda a Internet (senha não exigida)"; "Toda a Internet (senha não exigida)".

*Pastas Compartilhadas* é um mecanismo simples e poderoso para criar instâncias de compartilhamento de informação. O administrador da rede pode definir várias características para cada nova *Intranet* ou *Extranet* que ele criar.

O administrador pode controlar o acesso a uma pasta compartilhada dando permissão por grupo de usuários. Você poderá dar acesso a qualquer um dos grupos previamente criados na seção de grupos do *Gerenciador do Servidor*. Além disso, duas opções sempre aparecerão: "administrador" (significando que você pode dar acesso para o administrador) e "todos" (significando que pode dar acesso para todos os usuários, estejam eles na rede local ou na Internet).

O administrador pode ainda controlar quem poderá salvar um arquivo ou modificar o conteúdo das *Pastas Compartilhadas* (acesso de escrita) e quem poderá ver o conteúdo das *Pastas Compartilhadas* (acesso de leitura). O administrador pode especificar se o grupo todo poderá escrever ou se somente o administrador sozinho terá o poder de salvar arquivos. De maneira similar, o administrador pode controlar se somente os membros do grupo podem ler o conteúdo da *Pastas Compartilhadas* ou se o conteúdo pode ser acessado por todos.

O administrador pode também especificar se uma senha será necessária para acessar uma pasta compartilhada pela *Internet* e qual será essa senha.

# 🕝 Nota:

Se você escolher "senha requerida", será pedido aos usuários que conectarem-se a *Pastas Compartilhadas* via *FTP* ou *HTTP* que entrem com a senha e os nomes específicos para aquelas *Pastas Compartilhadas*. O nome do usuário será sempre o nome das *Pastas Compartilhadas* e a senha será a que o administrador determinar e não a senha do usuário (Senha definida no link <u>Usuários e grupos – Contas de Usuários</u>). Note que como as contas de usuários, contas de *Pastas Compartilhadas* serão criadas trancadas. Se uma senha é necessária, usuários não poderão acessar as *Pastas Compartilhadas* até que o administrador ajuste a senha.



Quando você cria uma Pasta Compartilhada, o nome pode ter até 12 caracteres e pode conter apenas letras minúsculas, números, pontos e "_". O nome da Pasta Compartilhada deve começar com uma letra minúscula. Por exemplo, vendas, syst e cliente3.prj8 são nomes válidos, enquanto 3compras, Jose Silva e Parceiros-Vendas não são. Finalmente, uma Pasta Compartilhada não pode usar o mesmo nome de um grupo ou usuário. Ele deve ser único e note que há dois nomes especiais primary e public que estão em uso no sistema e não podem ser usados para o nome de uma Pasta Compartilhada.

#### 17.2.2.1 Diretórios de pastas compartilhadas

Cada Pasta Compartilhada tem três diretórios - *html, files* e *cgi-bin*. Cada um destes diretórios está rapidamente descrito a seguir:

**cgi-bin:** esse diretório é separado para conter "scripts CGI" usados para as páginas *web* da Pasta Compartilhada. Scripts CGI são ferramentas usadas na criação avançada de *web*sites e não serão discutidos aqui.

**files:** esse diretório guarda arquivos que podem ser acessados somente localmente ou publicamente. Ele pode ser usado para armazenar arquivos da empresa disponibilizados para *download*, para um servidor de compartilhamento de arquivos ou para compartilhamento de documentos com um cliente específico. Quando alguém conecta-se a uma Pasta Compartilhada usando *FTP*, ele vê os arquivos nesse diretório.

**html:** quando uma Pasta Compartilhada é acessada usando um navegador (via http), o usuário entra no diretório html e o navegador abre automaticamente o arquivo índice (geralmente index.html ou index.htm) daquela Pasta Compartilhada. Em outras palavras, ele mostrará a página *web* associada com essa Pasta Compartilhada. Isso significa que você pode ter páginas *web* diferentes associadas a diferentes *Pastas Compartilhadas*. Isso pode ser muito poderoso e útil, como será mostrado nos próximos exemplos.

Em geral você pode considerar o diretório html como o lugar para se colocar todos os arquivos, imagens e documentos que você quer que estejam acessíveis via *web*. O diretório files é para todos os arquivos que você quer que as pessoas acessem via *FTP* ou compartilhamento de arquivos convencional. Note que você pode ter quantos subdiretórios quiser dentro do diretório html ou files, mas você não pode criar diretórios adicionais no diretório principal da Pasta Compartilhada.

# 🕝 Nota:

Se uma pasta compartilhada é ajustada para *não ter acesso público via web ou FTP anônimo*, os usuários conectados via compartilhamento de arquivos Windows ou Macintosh, verão apenas o conteúdo do diretório files. Entretanto, se os ajustes das *Pastas Compartilhadas* são alterados para *permitir* acesso público via *web* ou *FTP* anônimo, os usuários verão o diretório principal da pasta compartilhada com os três subdiretórios: *files, html* e *cgi-bin*. Os itens que eles costumavam ver, serão agora encontrados no diretório files.

#### 17.2.3 Serviço de Diretório (LDAP)

O seu Metasys provê um mecanismo fácil para criação do diretório da sua empresa (*LDAP*). Toda vez que você criar ou excluir uma conta de *e-mail*, seu diretório será automaticamente atualizado com as novas informações. Para ter acesso a este mecanisco basta acessar o *link* <u>Serviço de Diretório (LDAP</u>) na tela inicial do *Gerenciador do Servidor*.

#### Alterar configuração do diretório LDAP

O servidor LDAP fornece uma relação das contas e grupos de usuários disponíveis na rede, em seu servidor Metasys, que pode ser acessada utilizando um cliente LDAP, como o recurso Livro de Endereços (Address Book) no Netscape Communicator. Configure o seu cliente LDAP com o endereço IP local, o endereço do seu servidor Metasys, o número de porta 389 e o parâmetro de root do servidor mostrado abaixo.

Root do servidor:

#### dc=SaoFrancisco

Você pode controlar o acesso ao seu diretório LDAP: a configuração privado permite o acesso somente à sua rede local, e a configuração público permite o acesso a partir de qualquer local na Internet.

Acesso ao diretório LDAP:

Estes campos são os padrões (defaults) do LDAP para a sua organização. Todas as vezes que você criar uma nova conta de usuário, haverá uma solicitação para inserir todos eles (eles podem ser diferentes para cada usuário), mas os valores configurados aqui serão exibidos como padrões. Isto é uma conveniência para acelerar a criação de contas de usuário.

Departamento padrão:	SuporteSE	
Empresa padrão:	Escola Estadual	
Endereço padrão:	Av. Brasil, n.444	
Cidade padrão:	Belo Horizonte	
Número de telefone padrão:	31-3333-3333	
Você pode deixar as contas existentes de us os novos usuários. ou. pode aplicar os padrõ	uários como estão, utilizando os padrõ es acima também para todos os usuári	es acima somente para os existentes.

Usuários existentes:	Deixar como estão 🛛 🖡			
	Salvar			

Nesta tela, você especifica a informação de diretório padrão para novas contas - o departamento de usuários, empresa, endereço, cidade e número de telefone.

Cada vez que você cria uma conta de *e-mail*, os campos serão preenchidos com a informação contida aqui, considerada como padrão. Se você quiser, você pode alterar a informação de cada usuário.

Se for necessário, você pode mudar a informação padrão e aplicar a nova informação para todos os novos usuários ou mesmo para todos os usuários já existentes, a qualquer momento. Para isso, basta escolher a opção "Atualizar com os novos padrões" na *combo box* "Usuários existentes", que está localizada acima do botão *<Salvar>*. Esse é um método conveniente para corrigir o seu diretório quando, por exemplo, sua empresa mudou para um novo endereço.

Para que alterações façam efeito você não pode esquecer de ao final clicar no botão *<Salvar>*.

#### 17.2.4 Domínios Virtuais

Quando vários domínios são suportados num único servidor, cada domínio do servidor é referido como um *domínio virtual.* (A definição estrita de domínio virtual é quando um único endereço *IP* é compartilhado entre múltiplos domínios). Quando você criar um domínio virtual usando essa seção do *Gerenciador do Servidor*, seu Metasys *Corporate* será capaz de receber *e-mails* e também hospedar páginas *web* para esse domínio. Para visualizar, adicionar, remover ou alterar um domínio virtual basta acessar a tela ilustrada abaixo, através do *link* Domínios virtuais localizado na tela inicial no *Gerenciador do Servidor*.

### Criar, remover ou alterar domínios virtuais

Caso você crie um domínio virtual, o seu Metasys Server será capaz de receber e-mails e também de hospedar uma página web para este domínio (desde que os registros corretos de DNS estejam publicados por seu provedor de serviços da Internet)

<u>Clique aqui</u> para criar um domínio virtual.

#### Lista Atual de Domínios Virtuais

Domain	Description	Content		
www.escolapirapora.com.br	esino medio	site primário	Modificar	Remover

Para criar um novo domínio virtual você deverá entrar com algumas informações na tela ilustrada abaixo, que se abre quando é acionado o *link* para se criar um novo domínio virtual.

Cria domínio virtual				
Nome do domínio:		]		
Descrição breve:				
Para a página web, você pode escolher o seu web site primário ou qualquer pasta compartilhada, como conteúdo.				
Conteúdo:	Web site primário 🛛 두			
	Criar			

Deverá informar o nome e a descrição do domínio, e também onde encontrar o conteúdo para o domínio – pode ser o mesmo que seu *web* site primário ou você pode criar um novo conjunto de páginas *web* e guardálas em uma de suas *Intranets* ou *Extranets*. Clicando no campo "Conteúdo", será exibida uma lista das *Intranets* e *Extranets* atuais. Para a página *web*, você pode escolher o seu *web site* primário ou qualquer pasta compartilhada, como conteúdo. Essa característica permite que você hospede vários sites em um único servidor.

É importante destacar que você pode direcionar os domínios virtuais tanto para o *site* primário quanto para uma das *Intranets* e *Extranets*. Você não pode direcionar um domínio virtual para um sub-diretório dentro da área de arquivos do *site* primário. Nesse caso, você deve usar uma *Intranet* ou *Extranet*.

# 🕝 Nota:

Quando você está entrando com o nome para o domínio virtual, você deve fornecer o nome completo do domínio, incluindo extensões como ".com", mas *sem* os prefixos como "www" ou "ftp".

Por exemplo, você pode criar um domínio virtual entrando "minhaempresa.com.br", mas não "minhaempresa" ou "www.minhaempresa.com.br".

Uma vez que você criou um domínio virtual, seu servidor será configurado automaticamente para responder as requisições *web* para o domínio que você especificou e aceitará *e-mails* endereçados a esse domínio.



Quando o servidor é preparado para oferecer serviço de *e-mail* e *web* para esse domínio virtual, há mais um passo que deve ser feito. Para que os usuários na *Internet* consigam conectar a sua máquina usando o domínio virtual, você deverá entrar em contato com seu provedor de *Internet* (ou quem quer que seja que controle as entradas *DNS* para seu domínio virtual) para ajustar corretamente essas entradas para que apontem para o endereço *IP* do seu servidor. Por exemplo, seu provedor de *Internet* precisará configurar uma entrada *MX* (*Mail Exchange - Servidor de E-mail*) para o domínio de forma que você receba *e-mail* desse domínio.

#### 17.2.5 Nomes e Endereços

Ao instalar o **Metasys Corporate**, você escolhe um nome para o seu sistema. Esse nome e vários outros nomes padrão são automaticamente configurados na tabela de endereços do seu sistema durante o processo de instalação. Essa tabela de endereços é consultada como parte do processo de resolução de nomes. O painel *Nomes e endereços* permite que você modifique essa tabela e especifique diferentes nomes para as máquinas de cada domínio no seu sistema, permite também controlar como os nomes são resolvidos tanto para os sistemas na sua rede quanto para sistemas na *Internet*.

Por exemplo, quando alguém tenta conectar a <u>www.minhaempresa.xxx</u>, ele será levado para onde quer que o "www" tiver sido ajustado para apontar. Como pode ser observado na figura abaixo, a tela que se abre quando se clica no *link* <u>Nomes e Endereços</u> no *Gerenciador do Servidor* permite que você veja as configurações padrão e também que as modifique.

#### Cria, remove ou altera nomes de máquinas (DNS)

<u>Clique aqui</u> para criar um novo nome para este servidor Metasys. <u>Clique aqui</u> para criar um novo nome para uma máquina local. <u>Clique aqui</u> para criar um novo nome para uma máquina remota.

#### Lista atual de nomes para "SaoFrancisco"

Nome	Visibilidade (*)	Localização	IP Local	IP Global	Endereço Ethernet		
Pirapora	Global	Própria máquina				Modificar	Remover
ftp	Local	Própria máquina				Modificar	Remover
mail	Local	Própria máquina				Modificar	Remover
pc-00066 (**)	Local	Rede interna	192.168.177.66		00:04:75:D6:FB:94		
pc-00067 (**)	Local	Rede interna	192.168.177.67		00:40:63:CB:44:AC		
pc-00068 (**)	Local	Rede interna	192.168.177.68		00:0A:5E:45:6B:F0		
pc-00069 (**)	Local	Rede interna	192.168.177.69		00:0A:5E:47:49:D6		
pc-00070 (**)	Local	Rede interna	192.168.177.70		00:40:63:CB:4C:07		
pc-00069 (**)	Local	Rede interna	192.168.177.69		00:0A:5E:47:49:D6		
pc-00070 (**)	Local	Rede interna	192.168.177.70		00:40:63:CB:4C:07		
www	Local	Própria máquina				Modificar	Remover

(*) - Visibilidade local diz que um nome configurado para tal zona só será visto na rede interna. Já um global estará disponível para toda internet.

(**) - Esta entrada não pode ser renomeada ou removida.
Suponha que o *site* da sua empresa tenha sido hospedado em outro lugar, como no servidor *web* do seu provedor de serviço de *Internet*. Se você quiser que <u>www.minhaempresa.xxx</u> aponte para o servidor do seu *ISP*, você pode modificar essa entrada aqui, clicando no *link* <u>Modificar...</u> próximo ao "www". Desta maneira, a tela ilustrada a seguir se abrirá, e você poderá realizar as devidas modificações.

Modificar o nome do host				
Selecione se o nome deste host deve se referir a "Próprio" (este servidor Metasys), "Local" (outro servidor em sua rede local) ou "Remoto" (um servidor fora da sua rede local).				
Se você selecionar "Próprio", o único campo relevante é a publicação ou não do nome do host globalmente. O campos IP local, Endereço Ethernet e IP Global serão ignorados.				
Se você selecionar "Local", todos o	os campos são relevantes.			
Se você selecionar "Remoto", os campos relevantes são Publicar globalmente e IP Global.				
Nome do Host:	www			
Domínio	SaoFrancisco			
Localização:	Próprio 📮			
IP Local:				
Endereço Ethernet:				
Publicar globalmente? 🔲				
IP Global:	IP Global:			
	Modificar			

### 17.2.5.1 Criando Novos Nomes

Ao se clicar no *link* <u>Nomes e Endereços</u> abre-se uma tela que apresenta todos os nomes e endereços existentes. E no topo desta tela existem três *links* que apresentam diferentes opções de se criar novos nomes. Então para se criar novos nomes basta selecionar uma desta três opções clicando no *link* específico.

Note que se o seu sistema está configurado com domínios virtuais, você terá a opção do domínio no qual você criará o nome da máquina. Isso permite que você, por exemplo, tenha <u>www.empresa.yyy</u> apontando para um dos endereços *IP* e <u>www.minhaempresa.xxx</u> apontando para um endereço *IP* completamente diferente.

Você pode criar um novo nome para o servidor Metasys; um novo nome para uma máquina local; ou um novo nome para uma máquina remota.

**Novo nome para o servidor:** Por exemplo, você pode querer ajustar <u>intranet.minhaempresa.xxx</u> para apontar para o seu servidor. Tudo que você deve fazer aqui é entrar com o nome da máquina e, se for o caso, escolher o domínio desse nome. A tela para criar novo nome para servidor Metasys é mostrada na figura a seguir:

Cria novo nome para servidor Metasys				
O nome deve conte	r apenas letras, números e hífens, e deve começar com uma letra ou número.			
Nome:				
Domínio:	SaoFrancisco			
Publicar globalmente	e? 🗖			
	Criar			

**Novo nome para máquinas locais:** Em um nível mais básico, você pode criar um nome de máquina que aponta para outro computador na sua rede local. Para isso, digite o nome da máquina e entre com o endereço *IP* no campo "*IP Local*". Por exemplo, você pode querer que "pesquisa" aponte para uma máquina na sua rede. A tela para criar um nome para uma máquina da rede interna é mostrada na figura a seguir:

Criar um nome para uma máquina da rede interna				
O nome deve conter apenas letras	numerais, e hífens, e deve começar com uma letra ou numeral.			
Nome:				
Domínio	SaoFrancisco 🛛			
Este nome estará disponível na red	e local, apontando para o ip especificado em "IP Local".			
O endereço IP Local é o endereço válido, com formato "aaa.bbb.ccc.d	P de outra máquina na rede local. Favor entrar com um endereço IP dd".			
IP Local:				
O endereço Ethernet é opcional e f computador com este endereço et "AA:BB:CC:DD:EE:FF" e deve conter	az o servidor DHCP fornecer o endereço IP local IP estaticamente ac nernet. Caso especificado , o endereço deve ter o formato apenas números (0-9) e letras (A-F).			
Endereço Ethernet:				
Publicar globalmente? 🔲				
IP Global:				
	Criar			

**Novo nome para máquinas remotas:** Você pode querer que um nome como "www" aponte para um sistema remoto. Quando "www" é criado como padrão, você pode criar outros nomes como "servidor", "pesquisa" ou qualquer outro nome apropriado. A tela para criar novo nome para uma máquina na rede externa é mostrada na figura abaixo. Nesta tela, você deverá entrar com o nome, escolher o domínio e entrar com o endereço *IP* remoto.

Criar novo nome para uma máquina na rede externa				
O nome deve conter apenas letras, números e hífens,e deve começar com uma letra ou um número.				
Nome:				
Domínio:	SaoFrancisco 🛛			
IP Global:				
Publicar globalmente				
	Criar			

Os seus endereços *IP* locais somente são acessíveis dentro da sua rede, então caso você queira que <u>pesquisa.minhaempresa.xxx</u> seja acessível tanto dentro quanto fora da sua rede local, o computador alvo precisará ter duas interfaces de rede – uma conectada a sua rede interna e uma conectada a rede externa. Você deve então entrar, nesta tela, com o endereço *IP* no campo "*IP Local*" e no campo "*IP Global*".

# 🖻 Nota:

Quando se cria um nome de *host* apontando para uma máquina local, o campo "endereço *Ethernet*" somente é usado para reservar endereços *IP* através de *DHCP* como será mencionado na próxima seção.

### 17.2.5.2 Reservando Endereços IP através do DHCP

Outra tarefa que você pode executar através desse menu é reservar endereços *IP*, baseado no seu endereço *Ethernet*, para um dado dispositivo. Por exemplo, você pode ter outro servidor *web* na *intranet* da sua empresa que você quer que sempre tenha o mesmo endereço *IP*. Um método de determinar esses endereços manualmente é configurar a máquina cliente para ter um endereço *IP* estático. O aspecto negativo desse tipo de configuração é que se você quiser alterar as configurações de rede dessa máquina, você deve reconfigurála manualmente. Um exemplo seria se um dos seus servidores *DNS* mudassem de endereço *IP*. Adicionalmente, você deve lembrar que designou um endereço *IP* específico para essa máquina.

Ao invés de configurar a máquina manualmente, você pode reservar um endereço *IP* do servidor *DHCP* para uma máquina específica. Isso gera o mesmo resultado de configurar um *IP* estático, mas oferece dois benefícios. Em primeiro lugar, você tem um lugar para registrar todos os endereços *IP* designados estaticamente. Em segundo lugar, através do servidor *DHCP* você proverá as configurações de rede. Se você alterar essas configurações, as alterações podem ser feitas simplesmente no seu servidor. Todos os clientes *DHCP* receberão essas mudanças atualizadas quando eles renovarem os endereços providos pelo *DHCP*.

Para reservar endereços *IP*, você deve determinar o endereço *Ethernet* do seu sistema cliente. Usuários de Windows *NT/2000* podem usar o comando ipconfig /all. Usuários Windows *95/98* podem usar o comando winipconfig. Usuários de Linux/Unix podem usar ifconfig.

Uma vez que você determinou os endereços *Ethernet*, clique no *link* para criar um novo nome para a máquina local (*local host*). Adicione o nome da máquina do sistema *destino*, o endereço *Ethernet* (Endereço *MAC* da placa de rede) bem como o endereço *IP* desejado no menu *web* (menu do *Gerenciador de Servidor*). Nesse ponto, o endereço *IP* especificado somente será provido a um cliente com um endereço *Ethernet* cadastrado.

### 17.2.6 Criação de página web inicial

Se você já possui uma página *web*, você não deve usar essa seção, pois ela sobrescreverá seu arquivo index.html.

Se você não tem uma página *web* e deseja criar sua página *web* inicial, simplesmente preencha os campos apresentados na tela que se abre ao clicar-se no *link* <u>Criação de página web inicial</u> do *Gerenciador do Servidor*. Isso criará uma página básica que você poderá visitar entrando com o seu nome de domínio para seu site, <u>http://www.seudominio.xxx</u>, no seu navegador. Note que, como explicado previamente, há uma

demora de um ou mais dias antes que seu *ISP* publique sua entrada de domínio. Na sua rede local, você pode usar "http://www/" para ver sua página *web* inicial.

Você pode substituir ou revisar sua página inicial a qualquer momento. Basta substituir ou revisar os arquivos no diretório html do seu servidor. O diretório html da sua página *web* pode ser acessado usando compartilhamento de arquivos Windows. Tenha certeza que você entrou na rede usando o nome *admin* e a respectiva senha e então use o compartilhamento de arquivos para ir ao servidor. Escolha o compartilhamento "primário" e então escolha o diretório "html".

### 17.2.7 Recebimento de e-mails

Como mostrado na figura a seguir, essa seção do *Gerenciador do Servidor* permite que você especifique o protocolo usado para receber *e-mails* do seu provedor de serviço de *Internet*, além de ajustar outras configurações relacionadas ao recebimento de *e-mail*.

Sua escolha no modo de recebimento de *e-mail* dependerá de sua conexão com a Internet.

Se você tem uma conexão dedicada, ajuste o modo de recebimento de *e-mail* para "Padrão".

Caso você tenha suporte *ETRN* do seu *ISP*, escolha essa opção e vá até o campo que pede o endereço *IP* ou o nome do servidor de *e-mail* secundário do seu provedor de *Internet*.

Se o seu provedor de *Internet* disponibiliza o serviço de *e-mail multidrop*, escolha "multidrop" e desça na página até o campo que pede o endereço *IP* ou o nome do servidor de *e-mail* secundário do seu provedor de *Internet*. Esse servidor secundário receberá e armazenará todos os *e-mails* para o seu domínio numa única conta de *e-mail POP*. Mais abaixo na tela, você especificará a conta de usuário e a senha definidas pelo seu provedor para essa conta *POP*. Periodicamente, seu servidor buscará e distribuirá esses *e-mails* pelas contas *POP* individuais no servidor. (Note que devido a problemas relativos ao recebimento de *e-mails* de listas de *e-mail*, é fortemente recomendado que NÃO se use *e-mail "multi-drop*".

Se você quer repassar *e-mail* para que outro servidor processe, entre com o endereço de *IP* do servidor no campo marcado "*Delegar servidor de e-mail*." Um uso comum para isso é no caso de seu servidor estar recebendo *e-mail* da *Internet*, mas você gostaria de repassar esse *e-mail* para um servidor diferente na sua rede interna.

Alterar configuração de recuperação de e-mails					
O modo de recuperação de e-mails pode ser configurado para: Pac ETRN ou Multi-drop, para conexões discadas. (Use Multidrop se ETR de Internet).	drão, em conexões Internet dedicadas; N não for suportado pelo seu provedor				
Modo de recuperação de E-mails: Padrão					
O seu sistema Metasys inclui um servidor de e-mail completo com t alguma razão você desejar delegar o processamento de e-mails pa o endereço IP do outro sistema. Para a operação normal, deixe este	odos os recursos. Entretanto, se por ara outro sistema, especifique a seguir e campo em branco.				
Delegar servidor de e-mail:					
Para ETRN ou Multi-drop, especifique o nome do host ou endereço I (Se estiver utilizando a configuração de e-mail padrão, este campo	P de seu servidor de e-mail secundário. deve ser deixado em branco.)				
Servidor de e-mail secundário:	mail.myisp.xxx				
Para ETRN ou Multi-drop, você pode controlar a freqüência com a qual o servidor Metasys fará contato com seu servidor de e-mail secundário para capturar e-mails. Conexões mais freqüentes significam que você recebe seus e-mails mais rápido, mas também fazem com que as solicitações à Internet sejam enviadas com mais freqüência, possivelmente aumentando suas despesas com telefone e Internet.					
Durante o horário comercial (das 08:00 às 18:00 h) em dias de semana:	A cada 5 minutos 🛛 두				
Fora do horário comercial (das 08:00 às 18:00 h) em dias de semana:	A cada 30 minutos 📮				
Durante os fins de semana:	Nunca				
Se estiver utilizando e-mail Padrão ou ETRN, deixe os campos abaix Especifique a conta e senha de usuário POP. Você também pode util Il padrão do servidor Metasys, ou, especificar um cabeçalho de mens classificação.	o em branco. Para e-mail Multi-drop: izar o método de classificação de mail sagem particular a ser utilizado para a				
Conta de usuário POP:	popaccount				
Senha de usuário POP:	poppassword				
Selecionar método de classificação:					
Selecionar cabeçalho para classificação:					
	Salvar				

Se você tem uma conexão dial-up, o servidor permite que você controle o quão freqüentemente ele buscará *e-mails* do seu provedor. Isso é particularmente útil nas situações onde você paga impulsos telefônicos ou pelo serviço de *Internet* cada vez que seu sistema conecta-se a seu provedor de *Internet*. A configuração padrão é a cada 15 minutos no horário comercial e, de hora em hora, em outros horários dos dias da semana ou em finais de semana.

Finalmente, se você tem serviço de *e-mail multi-drop*, você deve escolher qual método de classificação será usado pelo servidor para decidir para qual usuário cada mensagem deve ser enviada. Seu servidor tem um método padrão para isso (ele examina vários cabeçalhos tais como *To* e *Resent-To*), que funcionam na maioria das circunstâncias, mas não é indicado para certos propósitos como mensagens de listas de *e-mail*. Alguns provedores de *Internet* acrescentam um cabeçalho a cada *e-mail*, que pode ajudar o seu servidor a determinar o destinatário correto. Se seu provedor de *Internet* não acrescenta um cabeçalho para *e-mail multi-drop*, escolha o método de classificação "*Padrão*" e ignore o campo "*Selecionar cabeçalho para classificação*".

Se seu provedor de *Internet* acrescenta um cabeçalho em *e-mails multi-drop*, então escolha "Especificar abaixo" e entre com a identificação fornecida pelo seu provedor. Como você terá problemas com listas de *e-mail* quando usar *e-mail multi-drop*, recomendamos fortemente que você peça a seu provedor de *Internet* que adicione um cabeçalho especial a cada mensagem. O método de classificação "Padrão" deve ser usado somente como último recurso.

### 17.2.8 Outras Configurações de e-mails

A tela, ilustrada abaixo, que se abre ao clicar-se no *link* <u>Outras configurações de email</u>, apresenta opções adicionais para controlar o modo como seu sistema cuida do serviço de *e-mail*.

Esta tela permite que você visualize e altere algumas configurações de *e-mail*. Será explicado a seguir, cada campo desta tela, demonstrando que tipos de configurações específicas você poderá realizar nesta tela.

**Endereço de encaminhamento para avisos administrativos:** O endereço padrão para avisos administrativos (por exemplo, mensagens que não puderam ser enviadas, notificações de *backup*² e outras mensagens de *status*/erro) é o do usuário *admin*. Se você gostaria que essas mensagens fossem enviadas para outro lugar, entre com o endereço específico neste campo.

**E-mail para usuário desconhecido:** Esse campo permite que você escolha se as mensagens para usuários desconhecidos retornarão para o remetente ou se serão repassadas para o administrador do sistema. Alguns usuários preferem o segundo tipo de configuração, pois permite que o *e-mail* que foi incorretamente endereçado seja recebido e redirecionado.

**Servidor de SMTP do seu ISP:** Normalmente, o servidor enviará mensagens diretamente para o destino desejado. Entretanto, se você tiver uma conexão pouco confiável ou está usando um serviço de *Internet* residencial, pode ser aconselhável o envio de *e-mails* através do servidor SMTP do seu provedor de Internet. Nesse caso, você deve entrar com o nome ou o endereço *IP* do servidor aqui.

Na verdade, se você tiver uma conexão *dial-up* com a Internet, você precisará usar o servidor de *e-mail* do seu *ISP* para enviar mensagens para alguns lugares. Devido ao grande volume de mensagens de *e-mail* comerciais não solicitadas (mensagens de *spam*), muitos *sites* da *Internet* estão recusando conexões *SMTP* diretas de endereços *IP* que são de conexões temporárias, *dial-up*. Assim, você precisará usar o servidor de *e-mail* do seu servidor, visto que ele tem uma conexão permanente com a *Internet*.

Acesso via servidor POP e IMAP: As opções são "Privado" ou "Público". A primeira permite acesso somente a sua rede local. A última permite acesso de qualquer lugar na *Internet*. Pense cuidadosamente sobre isso.

O ponto positivo de escolher acesso "Público" é que você permite a qualquer dos seus usuários receber *e-mail* via *POP/IMAP* de qualquer lugar na *Internet*. O ponto negativo é que quando você faz isso, você está reduzindo seu nível de segurança, já que você agora terá mais dois serviços (*POP* e *IMAP*) que estão esperando por conexões via *Internet*. Ambos protocolos também envolvem transmissão de sua senha pela *Internet* em texto puro, não criptografado, abrindo a possibilidade alguém interceptar os pacotes e obter seu nome de usuário e senha. Permitir acesso dessa forma pode ser de grande conveniência para seus usuários, mas se há preocupação com segurança, você deveria considerar fortemente o uso de *webmail* criptografado.

² Backup: cópia de segurança

Habilitar/Desabilitar Webmail: Com essa opção você pode habilitar ou desbilitar o componente de *webmail* do seu servidor.

Alterar outras configurações de e-mail				
Avisos administrativos gerados pelo servidor Metasys são normalmente enviados por e-mail para a conta <b>admin</b> Se você deseja que sejam enviados para outro local, informe o endereço de e-mail abaixo. Caso contrário, deixe este campo em branco.				
Endereço de encaminhamento para avisos administrativos:				
Sempre que o servidor Metasys receber uma mensagem para um usuário desconhecido, ela pode ser devolvida ao remetente com uma mensagem de erro (prática recomendada) ou enviada ao seu administrador de sistema (como um aviso administrativo).				
E-mail para usuário desconhecido: Devolver para o remetente 🛛 🐺				
O servidor Metasys pode entregar mensagens de saída diretamente aos seus destinos (recomendado na maioria dos casos) ou pode entregá-las através do servidor de SMTP do seu provedor de Internet (recomendado se você tiver uma conexão Internet não confiável ou estiver utilizando um serviço Internet residencial). Se estiver utilizando o servidor de SMTP do seu provedor de Internet, especifique seu nome de host ou endereço IP abaixo. Caso contrário, deixe este campo em branco.				
Servidor de SMTP do provedor de Internet:				
Você pode controlar o acesso aos seus servidores POP e IMAP. A configuração Privado permite o acesso somente à(s) sua(s) rede(s) local(is), e a configuração Público permite o acesso a partir de qualquer local na Internet.				
Acesso via servidor POP e IMAP: Privado 📮				
Você pode habilitar ou desabilitar webmail neste sistema. O webmail permite que os usuários acessem seus mails através de um navegador de web comum, apontando o navegador para www.SaoFrancisco/webmail, e efetuando login para suas contas.				
Habilitar/Desabilitar Webmail: Desabilitado	₹			
Salvar				

## 🖉 Nota:

Se você escolher ter as mensagens repassadas para o administrador do sistema, elas serão enviadas ou para o *admin* ou para o *e-mail* especificado no campo de redirecionamento mencionado anteriormente.

## 1 Importante:

Mesmo com *POP* e *IMAP* configurados para acesso público, usuários fora da sua rede local não são capazes de enviar *e-mails* usando seu servidor para serviço de *SMTP*. Permitir isso poderia abrir seu servidor para abuso de envio de mensagens de *spam*. Usuários fora da rede devem tomar uma dessas atitudes: a) usar o servidor *SMTP* dos seus respectivos provedores de *Internet*; b) usar *PPTP* para conectarem-se a sua rede interna; ou c) usar *webmail* para ler e escrever *e-mail*. *Webmail* provê a seus usuários acesso seguro tanto para ler quanto para enviar *e-mail* pelo seu servidor.

## 17.3 Metasys Client

A arquitetura cliente/servidor, como todos sabem, é uma arquitetura computacional na qual um ou mais servidores controlam a operação de diversos computadores chamados de clientes. Dentro da arquitetura Metasys estes clientes são chamados de Metasys *Clients*. Os Metasys *Clients* fazem parte da estrutura Metasys, e é essencial efetuar algumas configurações em torno deles para o seu correto funcionamento. A seguir será detalhado como realizar as configurações nos Metasys *Clients*.

### 17.3.1 Senha de Sistema para Máquinas Cliente

Primeiramente você terá que definir uma senha para o sistema das máquinas clientes. Para definir esta senha, você deverá acessar a tela abaixo, através do *link* <u>Senha de Sistema para Máquinas Cliente</u> no *Gerenciador do Servidor*. E então basta entrar com a senha do sistema no primeiro campo e repetir a mesma senha no segundo campo para verificação.

Nova senha de sistema:	
Nova senha (verificar):	
Salvar	

### 17.3.2 Perfis de Usuários

Você utilizará esta seção do *Gerenciador do Servidor* para criar um perfil de usuário para as máquinas clientes. Nesta seção, você poderá criar, remover, alterar ou atualizar perfis de usuários que foram criados. Para isso, ao se clicar no *link* <u>Perfis de usuários</u> do *Gerenciador do Servidor*, a seguinte tela se abrirá. Nesta tela você visualizará os perfis já existentes, e caso queira modificar, atualizar ou remover um destes perfis basta utilizar os *links* que ficam na mesma linha de cada perfil correspondente a operação que deseja realizar. Observe que existem três modelos de perfis de usuários que são modelos padrões e não podem ser modificados: "advanced", "basic" e "medium".

Criar, remover, alterar ou atualizar perfis de usuários					
Clique aqui p	oara criar um nov	o perfil de us	suário.		
Você pode remover, alterar, atualizar qualquer perfil clicando no comando correspondente próximo a ela. Lista Atual de Perfis de Usuários					
Perfil	Conta Modelo				
Perfil advanced	Conta Modelo	Modificar	Atualizar	Remover	
Perfil advanced basic	Conta Modelo	Modificar	Atualizar	Remover	
Perfil advanced basic medium	Conta Modelo	Modificar Modificar	Atualizar Atualizar Atualizar	Remover Remover Remover	

Para se criar um novo perfil clique no *link* indicado nesta tela (anterior). Desta maneira a seguinte tela será aberta para que você entre com o nome do perfil e a conta a qual o usuário das máquinas clientes terá acesso.

## Cria novo perfil de usuário

O nome do perfil deve conter apenas letras minúsculas, números, hífens, pontos e sublinhados, e deve começar com uma letra minúscula. Por exemplo, "doria", "andre" e "joao.luis" são todos nomes válidos, porém "3amigos", "Joao Luis" e "Maria-Helena" não são. O nome do perfil não pode ser um nome de usuário, grupo, pasta compartilhada ou nome de sistema já existente.

Nome do perfil:	
Conta modelo:	
	Criar

No campo "Nome do Perfil:" você deverá entrar com o nome que identificará o perfil o qual está criando. O nome do perfil deve conter somente letras minúsculas e números, mas não pode começar com um número.

No campo "Conta modelo" você deverá inserir o nome da conta na qual este perfil de usuário terá acesso. O nome da conta deve conter somente letras minúsculas e números, mas não pode começar com um número. Vale lembrar, que esta conta precisa já existir, ou seja, você não poderá criar um perfil de acesso a uma conta que ainda não existe. Para verificar quais as contas de usuários existentes basta acessar o *link* <u>Contas de usuários</u> do *Gerenciador do Servidor*.

### 17.3.3 Acesso a Terminal Services

Você pode habilitar o acesso a *terminal services* e ajustar a configuração deste serviço na tela ilustrada abaixo, que se abre ao clicar-se no *link* <u>Acesso a Terminal Services</u>.

Informações sobre servidor Microsoft® Terminal Services				
Aqui você configura o acesso das máquinas clientes ao Windows rede. O Terminal Services permite ao você acessar uma máquina ser apresentado como uma janela, ou ocupar a tela toda.	Terminal Services, caso haja um na sua Windows, via terminal gráfico, que pode			
Habilita acesso ao Terminal Server:				
Nome ou endereço IP do Terminal Server: pc-00068				
Caminho ou nome do arquivo executável do cliente rdesktop: //usr/bin/rdesktop				
Exibição em tela cheia:				
	Criar			

Para habilitar o serviço, marque a caixa de verificação na primeira linha das opções disponíveis.

Na segunda linha acrescente o nome ou o endereço IP do servidor de terminal services.

Caso o executável do cliente "rdesktop" não esteja no diretório padrão "/usr/bin/", você deve entrar com o caminho para esse executável na terceira linha das configurações.

Na última linha, há uma caixa de verificação onde você pode determinar se a execução será em tela cheia ou numa janela.

### 17.3.4 Cadastro de Máquinas Clientes

Você deve cadastrar as máquinas clientes para que elas possam ser devidamente identificadas. Você poderá criar, remover ou visualizar as máquinas clientes através do *link* <u>Cadastro de máquinas clientes</u> do *Gerenciador do Servidor*. Ao se clicar neste *link* a seguinte tela se abrirá.

Cria ou remove máquinas cliente				
<u>Clique aqui</u> para criar um cliente.				
Para remover algum cliente, clique no botão Remover próximo ao cli				
ista corrente de clientes				
Cliente	Nome			
00:04:75:D6:FB:94	pc-00066	Remover	Configurar	
00:0A:5E:45:6B:F0	pc-00068	Remover	Configurar	
00:0A:5E:47:49:D6	pc-00069	Remover	Configurar	
00:11:5B:16:0C:DD	pc-00065	Remover	Configurar	
00:40:63:CB:44:AC	pc-00067	Remover	Configurar	
00:40:63:CB:4C:07	pc-00070	Remover	Configurar	

Nesta tela você visualiza todas as máquinas clientes já cadastradas (Lista corrente de clientes). E poderá excluir ou alterar a configuração de cada uma das máquinas clientes existentes, bastando para isso, utilizar os *links* <u>Remover...</u> ou <u>Configurar...</u> que fica na mesma linha da máquina sobre a qual você deseja realizar a operação.

Para criar um novo cliente, basta clicar no *link* indicado nesta tela (figura anterior). Desta maneira, será exibida uma tela como a mostrada a seguir, onde você deverá especificar o endereço *MAC* da placa de rede do cliente, o tipo de execução que ela usará no cliente ou no servidor via *vnc* ou no servidor via *xdm* e o tipo de *boot (PXEGRUB* ou *PXELINUX* ou *NETBOOT)*.

Cria um novo cliente			
O identificador do cliente deve ser o endereço MAC da placa de rede do cliente. Por exemplo, "01:23:45:67:89:AB".			
Se a placa de rede não possui crie um disquete de boot para computador com placa de rede DHCP do Metasys. O processa Metasys 2.1 ou superior.	suporte a PXE selecione a opção "NETBOOT" no menu "Tipo de boot" e este computador no site http://www.metasys.com.br/netboot. OBS: um e sem PXE precisa ser cadastrado antes de poder utilizar o servidor mento no servidor via xdm só funciona de forma estável com clientes		
Endereço MAC:			
Tipo de execução: no cliente 두			
Tipo de boot: PXEGRUB			
Criar			

Para o tipo de execução **no cliente**, o processamento ocorre em uma máquina cliente, conectada ao servidor. Para o tipo de execução **no servidor via xdm**, o processamento ocorre no próprio servidor, o usuário faz *login* e usa o sistema no servidor não necessitando de uma máquina cliente. Para o tipo de execução **no servidor via vnc**, o processamento ocorre na máquina cliente, acessando remotamente.

### 17.3.5 Configuração de Desktop

Você pode optar em exibir os dispositivos do servidor, como o disquete e o cdrom, nos *Desktops* dos usuários.

Desta maneira, os dispositivos do servidor aparecerão no ícone "Meu Computador" do Desktop com o nome "em servidor" depois da letra correspondente. Por exemplo "A: em servidor" para o caso do disquete.

Para realizar a configuração desta opção basta acessar o *link* <u>Configurações de Desktop</u> do *Gerenciador do Servidor*. Ao se clicar neste *link* a tela ilustrada abaixo se abrirá.

# Altera configurações de desktop do servidor e dos clientes Metasys

Você pode fazer com que os dispositivos do servidor (disquete e cdrom) possam ser acessados através do "Meu Computador" do desktop do usuário. Todos os dispositivos do servidor apareceção no "Meu Computador" com o nome "em servidor" depois da letra correspondente ("Disquete de 3 ½ (A: em servidor)" por exemplo). **Não** é possível fazer gravação de CD utilizando este mecanismo. Disquetes são acessados para leitura e escrita.

Exibir dispositivos do servidor no desktop dos usuários:

Habilitar login gráfico no servidor:



Selecione a opção "não" caso não queira exibir os dispositivos do servidor no Desktop ou "sim" caso queira exibí-los no Desktop

Metasys Corporate MC 2.2.2 Copyright 2001-2006 International Syst S/A. Todos os direitos reservados.

Para habilitar o login gráfico no servidor, no campo Habilitar login gráfico no servidor, selecione a opção sim.

Após selecionar as opções desejadas, clique no botão Salvar para aplicar tais opções.

### 17.3.6 Registro de Agentes Coletores

Este *link* do Gerenciador do Servidor, somente deverá ser utilizado, se a rede gerenciada utiliza o sistema de monitoramento, realizado através do sistema **Metasys Monitor**.

O sistema **Metasys Monitor** tem como objetivo principal monitar componentes de *hardware* e *software* em redes geograficamente distribuídas. Para tanto, realiza a coleta de informações sobre a utilização destes componentes para cada computador de uma rede a ser monitorada, além de informações sobre a quantidade de usuários cadastrados, quantidade de usuários que fazem *login* simultâneo e aplicativos e *sites* mais utilizados nas estações monitoradas.

Para manter os dados coletados sobre os componentes de *software* e *hardware* monitorados, é necessário que tanto as máquinas clientes quanto o servidor, sejam cadastrados e registrados.

Para tanto, os campos da tela ilustrada a seguir, que é aberta ao se clicar no *link* <u>Registro de Agentes</u> <u>Coletores</u>, deverão ser preenchidos.

Cadastro de chaves dos coletores
Cadastro do Metasys Monitor:
Endereço da Central de Monitoramento(URL):
Endereço do Servidor de Telecentro(URL):
Cadastro do servidor:
Registro do Metasys Monitor Server:
Registro do Metasys Monitor Agent:
Nome ou Razão Social:
E-mail:
Senha:
Confirmação de Senha:
Tipo de entidade (F: pessoa física, J: jurídica):
Número do CPF/CNPJ:
Endereço:
Número:
Complemento:
Bairro:
Cidade:
Estado:
CEP:
Telefone:
Fax:
Lista corrente de clientes
Clientes Chave de Registro do Metasys Monitor Agent
00:0F:EA:AE:EF:85 - pc-00065:
00:0F:EA:AE:F3:DB - pc-00066:
Salvar

Primeiramente deverá ser realizado o cadastro do Metasys Monitor. Para tanto, basta que se informe a URL correspondente a central de monitoramento no campo **Endereço da Central de Monitoramento(URL):**, que é o local para o qual serão enviados todos os dados de monitoramento. E no campo **Endereço do Servidor de Telecentro(URL):** basta que se informe a URL correspondente ao endereço do servidor do telecentro, que é o local para o qual serão enviados os dados de monitoramento dos componentes daquele telecentro. Estes endereços serão informados pelo fornecedor do serviço de monitoramento.

Dúvidas relativas aos endereços que deverão ser informados nestes campos poderão ser reportadas ao serviço de suporte do produto através do endereço: <u>suporte@metasys.com.br</u>

Para o cadastro do servidor, deverão ser informadas inicialmente, as chaves de registro do Metasys Monitor Server e do Metasys Monitor Agent. Vale lembrar que o Metasys Monitor Server é responsável pelo envio de todos os dados coletados por todos os agentes, das máquinas clientes e do próprio servidor. E o Metasys Monitor Agent é responsável pela coleta dos dados do servidor que está sendo cadastrado. Para tanto, basta digitar no campo **Registro de Ativação do Metasys Monitor Server** o número de série informado no Cartão de Registro do *Software* referente ao produto Metasys Monitor Server. E no campo **Registro de Ativação do Metasys Monitor Agent** o número de série informado no Cartão de Registro do *Software* referente ao produto Metasys Monitor Agent. Os demais campos relativos ao cadastro do servidor (Nome ou Razão Social:, E-mail:, Tipo de entidade (F: pessoa física, J: jurídica):, Número do CPF/CNPJ:, Endereço:, Número:, Complemento: Bairro: Cidade: Estado: CEP: Telefone: Fax:) deverão ser preenchidos com as informações relativas ao cliente que comprou o Metasys Monitor e recebeu os Cartões de Registro do *Software*.

No campo **Senha**:, você deverá informar a mesma senha utilizada para se cadastrar no Centro de Suporte Metasys, através do endereço <u>http://www.metasys.com.br/suporte/register_contact.php.</u>

Lembre-se que este cadastro foi necessário para se obter o número da chave de ativaçao do Metasys Corporate, conforme explicado na seção 3.12.3 deste manual.

Agora só falta registrar as máquinas clientes que serão monitoradas através do Metasys Monitor. Para que o monitoramento seja realizado, cada máquina cliente deverá estar associada a um Metasys Monitor Agent, que será responsável pela coleta dos dados das mesmas. Para tanto será necessário informar a chave de registro do Metasys Monitor Agent para cada cliente. O processo é bem simples. Primeiramente todas as máquinas clientes foram devidamente cadastradas através do *link <u>Cadastro de máquinas clientes</u> do Gerenciador do Servidor.* E todas estas máquinas serão apresentadas na lista corrente de clientes na tela de **Cadastro de Chaves dos Coletores**. De maneira que para efetuar o registro, basta na frente do endereço *MAC* e nome de cada cliente previamente cadastrado, inserir um número de série informado no Cartão de Registro do *Software* referente ao produto Metasys Monitor Agent. Vale observar, que para cada cliente, será necessário informar um número de registro diferente.

Todos os números de registro deverão ser obtidos nos Cartões de Registro do *Software* enviados juntamente com o produto. Conforme pode ser observado no exemplo abaixo, o número a ser informado é o destacado.

Produto:	Metasys Monitor Server			
	1501-000474.3			
Número de Série:	1A6B7C-1D6E7F-1G6H7I-1J6K7L			

Após entrar com as devidas informações, nos respectivos campos da referida tela, basta clicar em Salvar.

Consulte o Manual do Usuário, do sistema Metasys Monitor para maiores informações sobre este produto.

## 17.4 Usuários & Grupos

### 17.4.1 Tempo de Sessão no Desktop

Para configurar o tempo máximo da sessão para um determinado usuário. clique no link <u>Tempo de sessão no</u> <u>Desktop</u> no menu **Usuários & Grupos.** A seguinte tela será exibida:



# Configurações de tempo de sessão no Desktop

Esta opção permite você configurar o tempo máximo da sessão de um usuário no Servidor. Após o fim deste tempo, o usuário será automaticamente desconectado.

Usuário (login da conta):

Tempo Total de Sessão (minutos):

Tempo de mensagem de aviso (segundos).:

Tempo de permanencia banido (minutos):

Salvar configurações de Desktop

Aviso: O tempo de mensagem de aviso deve ser menor do que o tempo total de sessão selecionado.

Usuário	Tempo total de sessao	Tempo de mensagem de aviso	Tempo de permanencia banido	
Todos os usuarios	360	60	1	<u>Alterar regra</u> padrão

No campo **Usuário,** insira o login da conta do usuário desejado. Por exemplo, se o login do usuário José Maria for "josem", insira o valor "josem" no campo **Usuário**.

No campo **Tempo Total de Sessão (minutos),** informe o tempo máximo no qual o usuário poderá ficar logado no sistema. Note que este valor deverá ser informado em minutos.

No campo **Tempo de mensagem de aviso (segundos),** informe o tempo no qual o usuário será avisado, antes de ser desconectado do sistema. Note que este valor deverá ser informado em segundos. Caso você queira, por exemplo, que o usuário seja informado 5 minutos antes de ser desconectado, informe o valor "300" para este campo.

As figuras abaixo, ilustram as mensagens que serão exibidas para o usuário, antes que o mesmo seja desconectado.





No campo **Tempo de permanência banido (minutos),** informe o tempo no qual o usuário ficará banido do sistema, ou seja, ficará impossibilitado de realizar login. Note que este valor, deverá ser informado em minutos. Após o usuário ser desconectado do sistema, somente após o término do tempo estipulado neste campo, o usuário poderá realizar login novamente.

Após realizar as configurações desejadas, clique no botão Salvar Configurações de Desktop.

Veja o exemplo abaixo:

## Configurações de tempo de sessão no Desktop

Esta opção permite você configurar o tempo máximo da sessão de um usuário no Servidor. Após o fim deste tempo, o usuário será automaticamente desconectado.

Usuário (login da conta):	josem
Tempo Total de Sessão (minutos):	120
Tempo de mensagem de aviso (segundos).:	300
Tempo de permanencia banido (minutos):	60
	Salvar configurações de Desktop

No exemplo acima, o usuário de login "josem", poderá utilizar o sistema por 2 horas e 5 minutos (120 minutos do tempo total de sessão, mais 5 minutos do tempo de mensagem de aviso). Após 2 horas, o usuário irá receber uma mensagem informando que em 5 minutos ele será desconectado do sistema. Após ser desconectado, este usuário somente poderá utilizar novamente o sistema, após 1 hora (60 minutos).



Note que o tempo total de uso do sistema pelo usuário é o tempo total de sessão, mais o tempo de mensagem de aviso. Caso você queira, por exemplo, que o tempo total de uso do sistema seja de uma hora, configure o tempo total de sessão com 55 minutos e o tempo de mensagem de aviso com 5 minutos. Ou seja, após 55 minutos, o usuário irá receber uma mensagem, informando que em 5 minutos ele será desconectado. É importante ressaltar, que você poderá configurar regras de tempo de sessão, somente para os usuários cadastrados no sistema.

Caso você queira remover uma regra de tempo de sessão, clique no link **Remover Regra** referente ao usuário desejado, como ilustra a figura abaixo:

Usuário	Tempo total de sessao	Tempo de mensagem de aviso	Tempo de permanencia banido	
Todos os usuarios	60	60	60	<u>Alterar regra</u> pad <del>rãe</del>
josem	120	300	60	Remover regra

Após clicar em Remover Regra, confirme a remoção da mesma na tela seguinte.

## Remove regra de sessão no Desktop

Você está prestes a remover a regra que limita o tempo de sessão do usuário **josem** no Desktop. Após remover esta regra, o usuário poderá utilizar o Desktop sem limitações de tempo.

Remover

Metasys Corporate MC 2.2.1 Copyright 2001-2006 International Syst S/A. Todos os direitos reservados.

Clique no botão **Remover** para confirmar a regra de sessão desejada.

### 17.4.1.1 Configurando o tempo máximo da sessão para todos os usuários

Ao instalar o sistema **Metasys Corporate MINICOM**, uma regra padrão para o tempo de sessão do Desktop, já estará previamente estabelecida. Todos os usuários que não possuírem uma regra específica de tempo de sessão, se enquadrarão na regra padrão.

Ao instalar o sistema, a regra padrão estará definida como:

- Tempo Total de Sessão (minutos): 55
- Tempo de mensagem de aviso (segundos): 300
- Tempo de permanência banido (minutos): 60

Caso a regra padrão seja definida com os valores acima, todos os usuários que não possuírem uma regra específica, poderão utilizar o sistema por 1 hora (55 minutos do tempo total de sessão, mais 5 minutos do tempo de mensagem de aviso). Após 55 minutos, o usuário irá receber uma mensagem informando que em 5 minutos ele será desconectado do sistema. Após ser desconectado, este usuário somente poderá logar novamente, após 1 hora (60 minutos). Observe na figura abaixo, que apenas o usuário de login "josem", possui uma regra específica. Logo, todos os outros usuários se enquadrarão na regra padrão.

Caso você queira alterar a regra padrão, clique no link Alterar Regra Padrão, como ilustra a figura abaixo:

Usuário	Tempo total de sessao	Tempo de mensagem de aviso	Tempo de permanencia banido	
Todos os usuarios	55	60	60	Alterar regra padrão
josem	120	300	60	Remover regra

Em seguida a seguinte tela será exibida:

## Altera regra padrão para todos os usuários

Esta opção permite você configurar o tempo máximo da sessão que será aplicado a todos os usuários no Servidor, caso nã exista uma regra específica para um usuário. Após o fim deste tempo, todos os usuários ser&aacuteo; automaticamente desconectados.

Todos os usuários

Tempo Total de Sessão (minutos):

Tempo de mensagem de aviso (segundos):

Tempo de permanencia banido (minutos):

Salvar configurações de Desktop

Aviso: O tempo de mensagem de aviso deve ser menor do que o tempo total de sessão selecionado.

Configure novamente a regra padrão com os valores desejados. Após inserir todos os dados corretamente, clique no botão **Salvar configurações de Desktop.** 

## 👥 Importante:

Note que o tempo total de uso do sistema pelo usuário é o tempo total de sessão, mais o tempo de mensagem de aviso. Caso você queira, por exemplo, que o tempo total de uso do sistema seja de uma hora, configure o tempo total de sessão com 55 minutos e o tempo de mensagem de aviso com 5 minutos. Ou seja, após 55 minutos, o usuário irá receber uma mensagem, informando que em 5 minutos ele será desconectado. É importante ressaltar, que você poderá configurar regras de tempo de sessão, somente para os usuários cadastrados no sistema.

### 17.4.1.2 Gerência de Tempo de Sessão

O Metasys *Corporate* permite que você limite o tempo máximo em que um usuário poderá permanecer conectado. Passado esse tempo, o usuário é desconectado automaticamente. Para acessar a tela que permite gerenciar o tempo de sessão do usuário, basta clicar no *link* <u>Gerência de tempo de sessão</u> do *Gerenciador do Servidor*. Desta maneira a seguinte tela se abrirá.

Configurações de login dos usu	ários
conngurações de login dos usu	
Esta opção permite você configurar	o tempo máximo da sessão de um usuário em uma cliente remoto. Após o
fim deste tempo, o usuário será auto	maticamente desconectado.
Habilita contagem de tempo de ses	são 🖵
Tempo Máximo de login (minutos)	
	Salvar configurações de Login

### 17.4.2 Contas de Usuários

Para acessar o Sistema Operacional **Metasys Desktop**, na tela de **Login**, preencha o campo **Nome do Usuário** como **mc e** digite a senha **qwe123** no campo **Senha**, como ilustra a figura abaixo. Em seguida, pressione a tecla **ENTER**.



Depois de ter acesso ao sistema, abra o navegador de Internet (Firefox) e digite **tlserver/server-manager** na barra de endereços, como mostra a figura abaixo:



Posteriormente, a tela ilustrada a seguir será exibida:

🕹 Autenticação solicitada 🛛	×
Forneça o nome de usuário e a senha para o proxy 'Metasys Proxy Server - Digite Nome e Senha Para Acesso' em 192.168.0.1:3128 Nome de usuário:	е
admin	
Senha:	
•••••	
🗌 Memorizar esta senha	
🗶 Cancelar 🥔 🖉 OK	]

Nesta tela, digite **admin** no campo **Nome de usuário** e digite **qwe123** no campo **Senha**. E então, a tela ilustrada abaixo será exibida:



Então, basta selecionar a opção **Contas de Usuários** no menu à esquerda da tela, localizado no grupo **Usuários & Grupos**, como mostra a figura abaixo:

Usuários & Grupos <u>Gerência de tempo de</u> <u>sessão</u> <u>Contas de usuários</u> <u>Renomear Conta de Usuário</u> <u>Grupos</u> <u>Cotas de usuários</u> <u>Apelidos para e-mails</u> <u>Visualização de arquivos</u> Ao clicar nesta opção do menu, a tela abaixo será exibida. Clique no *link* Clique aqui para criar uma conta de usuário, como indicado na figura a seguir:



Após você acessar o *link* citado acima, uma nova tela será exibida, para que você possa entrar com os dados da conta a ser criada. Conforme ilustrado a seguir.

Basta então, que você preencha os dados solicitados corretamente (lembrando sempre que o perfil deve ser mantido como **advanced**).



O campo **Documento do Responsável**, deverá ser marcado apenas se a conta a ser criada for referente a um usuário menor de idade. Caso isso ocorra, o campo **Número do Documento** deverá ser preenchido com os dados do responsável pelo usuário em questão. Porém, este responsável deverá ter sido cadastrado anteriormente no sistema.

Cria nova conta d	e usuário			
O nome da conta deve conter apenas letras minúsculas, números, hífens, pontos e sublinhados, e deve começar com uma letra minúscula. Por exemplo, "doria", "andre" e "joao.luis" são todos nomes válidos, porém "3amigos", "Joao Luis" e "Maria-Helena" não são.				
Caso o tipo de documento es 123456789-11. Caso seja es x-xxxxxxxx. Por exemplo, M	colhido seja o cpf, ele deverá seguir o padrão xxx colhido o número da identidade, ele deverá seguir /IG-123456789.	xxxxxx-xx. Por exemplo, o padrão xx-xxxxxxxxx ou		
Observe que dois apelidos es de mail alternativas para o us sublinhado (_). Portanto, para apelidos serão criados como	speciais serão criados para cada conta nova. Eles suário que inclui seu primeiro nome e seu último no a a conta "maria" com primeiro nome "Maria" e últi maria helena e maria_helena.	oferecem o recurso de ter contas ome separados por um ponto (.) ou mo nome "Helena", os dois		
As informações de diretório ( mostrados abaixo. As alteraç	departamento, empresa, etc.) podem ser alteradas ões se aplicam somente a este usuário.	a partir dos padrões (defaults)		
Nome da conta:				
Senha:				
Senha (verificar):				
Primeiro nome:				
Último nome:				
Tipo do documento:	cpf 💌			
Documento do responsável:				
Número do documento:				
Departamento:	Tecnico			
Empresa:	bh			
Endereço:	Av. Brasil, n.444			
Cidade:	Belo Horizonte			
Número de telefone:	31-3333-3333			
Entrega de E-mail:	Entregar e-mail localmente	•		
Endereço de encaminhamento:				
Filiações do grupo:	Não se aplica (ainda não há grupos definidos)	<b>.</b>		
Perfil:	advanced 💌			
	Criar			
Metasys Corporate MC 2.2.0 Copyright 2001-2006 Internati Todos os direitos reservados.	onal Syst S/A.			

# 1 Importante:

O número máximo permitido para o campo **Nome da Conta,** são de **12** caracteres. Caso você preencha esse campo com um valor acima do permitido, uma mensagem de erro será exibida.

Após todos os dados serem preenchidos corretamente, clique no botão **Criar.** E então uma mensagem informando que o usuário foi corretamente criado será exibida, como mostra a figura abaixo:

Relatório de status de operação
Usuário eduardo criado com sucesso.
<u>Clique aqui para criar uma conta de usuário.</u>
Clique aqui para destrancar as contas de todos usuários que estão trancadas.
Clique aqui para visualizar a relação dos grupos a que cada usuário pertence.

De maneira similar, para a criação de outras contas, basta clicar novamente no *link* Clique aqui para criar uma conta de usuário e repetir os passos citados anteriormente, até criar todas as contas desejadas.

Para a utilização das contas criadas, após a criação das mesmas, é necessário realizar o destrancamento. Para tanto, basta clicar no *link* **Clique aqui para destrancar as contas de todos usuários que estão trancadas.** E em seguida uma mensagem informando que os usuários foram corretamente destravados será exibida, como mostra a figura abaixo:



Usuários destravados com sucesso

Após a realização dos passos descritos as contas poderão ser utilizadas normalmente.

### 17.4.2.1 Desabilitando contas de usuários

Podem haver situações em que você não quer remover uma conta de usuário, mas quer desabilitá-la. Por exemplo, quando um empregado deixa a empresa, você pode querer remover imediatamente o seu acesso ao servidor, mas ainda querer manter seus arquivos ou seu endereço de *e-mail* ativos até que a informação possa ser examinada. Para desabilitar qualquer conta de usuário no seu servidor, apenas clique no link <u>Trancar conta...</u> que aparece na seção aberta a partir do *link* <u>Contas de Usuários</u> do *Gerenciador do Servidor*. Assim que você clicar no *link* <u>Trancar conta...</u> localizado na mesma linha da conta a qual você deseja trancar a seguinte tela será exibida. Nesta tela você deverá confirmar se realmente deseja trancar a conta. Basta clicar no botão *<Trancar>* e a conta será trancada. A partir daí, o usuário não poderá mais pegar *e-mails* ou acessar quaisquer arquivos ou outros recursos no servidor.

#### Verificação de trancamento de conta

Você está prestes a trancar a conta de usuário "gilmar" (nome do usuário "Gilmar Santos").

Isto significa que o usuário não será capaz de logar, além disso não será capaz de coletar email. Qualquer e-mail que chegar será armazenado e/ou enviado para um endereco de e-mail externo, como configurado. A conta poderá ser ativada no futuro alterando a senha ou escolhendo a opcão destrancar conta.

#### Você tem certeza que deseja travar este usuário?

Trancar

Quando a conta é desabilitada, *e-mails* ainda serão recebidos para esse usuário, mas ele não será capaz de acessá-los. Como mencionado anteriormente, se uma conta de usuário é ajustada para repassar *e-mails* para um endereço externo, o *e-mail* será enviado para esse endereço externo. Para prevenir isso, você terá que modificar as propriedades para aquela conta de usuário através do *link* <u>Contas de Usuários</u> -> <u>Modificar...</u>.



**NUNCA** desabilite ou remova as contas de usuários **mc** e **monitadmin**. Essas contas são de fundamental importância para o perfeito funcionamento do sistema.

### 17.4.2.2 Mudando senhas de usuários

Uma vez que a conta está ativa, os usuários podem ajustar suas próprias senhas. Para alterar a senha de uma conta de usuário, apenas clique no *link* <u>Alterar Senha..</u> que aparece na seção aberta a partir do *link* <u>Contas</u> <u>de Usuários</u> do <u>Gerenciador do Servidor</u>. Assim que você clicar no <u>link</u> <u>Alterar senha...</u> localizado na mesma linha da conta a qual você deseja alterar a senha a seguinte tela será exibida. Basta digitar a nova senha no campo "Nova Senha:" e repetir a mesma senha no campo "Nova senha (verificar):" para efeitos de confirmação.

Alterar senha para conta de usuário			
Você está prestes a alterar a senha	para a conta de usuário "ab" (nome do usuário "Alias Basico").		
Nova senha:			
Nova senha (verificar):			
	Alterar		

Note que mudando a senha no *Gerenciador do Servidor*, sobrescreve-se qualquer senha entrada pelo usuário. Assim, quando um usuário esquecer a sua senha, simplesmente sobrescreva-a no *Gerenciador do Servidor*.



Não há jeito de um administrador recuperar uma senha esquecida. Tudo que ele pode fazer é sobrescrever a senha antiga com uma nova.

### 17.4.3 Renomear contas de usuários

As contas de usuários são criadas através do *link* <u>Contas de usuários</u> do *Gerenciador do Servidor*, conforme explicado na seção anterior deste documento.

Mas após uma determinada conta de usuário ter sido criada, você pode precisar alterar o nome desta conta, ou ainda realizar alterações na mesma. Para tanto, basta acessar o *link* <u>Renomear Contas de Usuários</u> do *Gerenciandor do Servidor*, para que você possa realizar modificações em contas de usuários existentes.

Ao se clicar neste *link*, a seguinte tela será exibida. Nesta tela, será apresentada a lista de todos os usuários existentes. Para modificar uma determinada conta de usuário, basta clicar no *link* <u>Renomear...</u>, ao lado da conta que deseja modificar.

### Renomear contas de usuários

Você pode renomar qualquer conta clicando no comando 'Renomear'.

Lista Atual de Contas de Usuários



Após clicar no *link* <u>Renomear...</u>, conforme mostra a figura anterior, a tela ilustrada a seguir se abre. Nesta tela você deverá entrar com um novo nome de usuário (login) no campo "Novo nome da conta", entrar com uma senha para o usuário no campo "Senha", e digitar novamente a mesma senha no campo "Senha (verificar)" para confirmação da mesma. Além disso, você poderá realizar outras modificações na respectiva conta, através dos demais campos da tela. Após entrar com as devidas informações da conta, basta clicar no botão <Renomear> para salvar as alterações da conta.

### Modifica conta de usuário

Atenção: em virtude da troca do nome da conta, alguns arquivos do usuário podem perder as permissões!

Nome da conta:	metasys				
Novo nome da conta:					
Senha:					
Senha (verificar):					
Primeiro nome:	metasys				
Último nome:	metasys				
Departamento:	Tecnico				
Companhia:	Minha Empresa				
Endereço:	Av. Brasil, n.444				
Cidade:	Belo Horizonte				
Número de telefone:	31-3333-33	333			
Entrega de e-mail:	Entregar	e-m	ail localmente		-
Endereço de encaminhamento:					
	Gru	ро	Descrição		
Filiações do grupo:	🔲 grup	01	grupo1 telecentro		Clique aqui para
	🔲 grup	02	grupo2 telecentro	******	renomear a conta do 9 usuário, e salvar as
	Renome	ar 1		1	alterações da conta.

### 17.4.4 Grupos

Grupos de usuários, são listas de pessoas com interesses comuns - por exemplo, que trabalham no mesmo departamento ou que colaboram no mesmo projeto.

Você pode criar, remover ou alterar grupos de usuários através do *link* <u>Grupos</u> do *Gerenciador do Servidor.* Ao se clicar neste *link* a seguinte tela se abrirá.

Criar, remover ou alterar grupos de usuários					
A cota é individual para cada membro do grupo. O usuário admin não possui cota, mesmo que seja membro de um grupo com cota.					
Clique aqui para criar um grupo de usuários.					
Clique aqui	para visualiz	ar a relação dos	; usuários d	e cada grupo	
Lista Atual de Grupos de Usuários					
Grupo	Descrição	Limite com tempo de carência (mb)	Limite absoluto (mb)		
secretaria	Secretaria da Escola	50	100	Modificar	Remover
tesouraria	tesouraria	20	50	Modificar	Remover

Nesta tela você visualiza todos os grupos já cadastrados. E poderá alterar a configuração ou excluir cada grupo, bastando para isso, utilizar os *links* <u>Modificar</u> ou <u>Remover</u> que fica na mesma linha do grupo sobre o qual você deseja realizar a operação.

Para criar um novo grupo, basta clicar no *link* indicado nesta tela (figura anterior). Desta maneira, será exibida uma tela, mostrada a seguir. No campo **Nome do grupo**: você deve entrar com o nome do grupo, que deve começar com uma letra minúscula e deve conter apenas letras minúsculas ou números. No campo **Breve descrição**: você deve entrar também com uma breve descrição para o grupo. No campo **Cota em disco com tempo de carência**, você deverá inserir a cota mínima em Megabytes para os usuários deste grupo. No campo **Cota em disco total** você deverá inserir a cota máxima em Megabytes para os usuários deste grupo. Desta maneira, todos os usuários deste grupo terão as cotas mínina e máxima estabelecidas de acordo com estes campos. E ao atingir o limite mínimo (cota estabelecida no campo **Cota em disco com tempo de carência**), cada usuário será avisado, e caso ele continue excedendo este limite durante uma semana ou caso o limite máximo (cota estabelecida no campo **Cota em disco total** no campo **Cota em disco total** ana a arquivos nem enviar e receber e-mails.

E finalmente, basta marcar as caixas de verificação próximas aos nomes dos usuários que devem ser associados ao grupo adicionado. E para finalizar a adição do grupo, basta clicar no botão **<Criar>**.

Cria novo grupo de usuários				
O nome do grupo deve conter somente letras minúsculas, números, hífens, pontos e sublinhados, devendo começar com uma letra minúscula. Por exemplo, "vendas", "engenharia", e "compras_imp" são todos nomes válidos de grupos, porém "3o-evento", "Equipe de Marketing" e "perdidos&achados" não são.				
Tanto a cota com tempo de carência quanto a cota em disco total são individuais para cada membro do grupo. Caso queira configurar a mesma cota para vários usários acrescente-os em um grupo e depois configure a cota para os membros deste grupo. O usuário admin não possui cota, mesmo que seja membro de um grupo com cota.				
Se um usuário pertencer a mais de um grupo, prevalecerá a última cota configurada nesta interface ou no ítem Usuários & Grupos -> Cotas de Usuários. Se quiser alterar a cota de um único membro do grupo vá ao ítem Usuários & Grupos -> Cotas de Usuários.				
Nome do grupo:				
Breve descrição:				
Cota em disco com tempo de carência (em megabytes)	0			
Cota em disco total (em megabytes)	0			
		Conta	Nome do usuário	
		admin	Administrador	
Membros do grupo		monitadm		
		teste1	teste 1	
		teste2	teste 2	
		teste3	teste 3	
	Cri	ar		

A criação de grupos de usuários permite entre outras vantagens, o envio de *e-mails* convenientemente para um grupo de usuários e associar grupos de usuários com uma Intranet ou uma Extranet.

# 💶 Aviso:

Ao se criar um grupo, é necessário associar pelo menos um usuário com esse grupo. Caso você não faça isso, o grupo não será criado e você receberá uma mensagem de erro.

Depois que você adicionar (ou remover) uma conta de usuário de um grupo, o usuário deve sair e entrar no sistema para que as mudanças façam efeito. Até que isso seja feito, o usuário manterá a informação antiga de grupo. Por exemplo, digamos que você crie um grupo chamado "vendas" e associe o usuário "jsilva" a esse grupo. Você então cria uma nova *Extranet* com o nome "infovendas", que apenas o grupo "vendas" têm acesso. O usuário "jsilva" ainda está no sistema em Windows e agora tenta conectar-se à nova *Extranet* através do Windows *Explorer*. Ele receberá uma mensagem de erro de "permissão negada". Ele deve sair do Windows (não há necessidade de desligar ou reiniciar a máquina, somente sair do sistema) e entrar novamente. Agora ele deve ser capaz de acessar pelo Windows *Explorer* a *Extranet* "infovendas" sem problemas.

Você pode também, visualizar a relação de usuários de cada grupo. Basta clicar no *link* indicado na tela que é aberta ao se clicar no *link* <u>Grupos</u> do *Gerenciador do Servidor* e a seguinte tela será exibida.

Relação dos usuários de cada grupo			
Nome do grupo	Descrição	Membros	
secretaria	Secretaria da Escola	teste 1	
tesouraria	tesouraria	teste 2 teste 3	

### 17.4.5 Cotas de Usuários

Não há um limite padrão para o espaço ocupado pelos arquivos que um usuário pode armazenar no servidor ou a quantidade de *e-mails* que ele pode receber. Entretanto, se você quiser limitar o espaço em disco usado por uma determinada conta de usuário, você pode fazê-lo clicando no *link* <u>Cotas de usuários</u> do *Gerenciador do Servidor*. Como mostrado na figura a seguir, você verá uma lista das contas de usuários, com o espaço em disco usado para cada conta e as cotas ou limites, caso exista alguma. Se o valor limite for "0" o limite de cota para o usuário fica desabilitado.

Caso você queira criar uma cota, ou modificar um cota, limitando o espaço em disco de uma determinada conta, basta clicar no *link* Modificar... localizado na mesma linha da conta a qual você deseja modificar.

### Gerencia cotas dos usuários

Você pode selecionar cotas de espaço em disco para cada usuários, clicando no botão "Modificar".

Se o usuário exceder o "Limite com tempo de carência", ele receberá frequentes avisos. Se este limite continuar sendo excedido durante uma semana ou o "Limite absoluto" foi atingido, o usuário será incapaz de armazenar qualquer outro arquivo e também não receberá mais e-mails.

Selecionando '0' em ambos os limites desabilita o limite de cota para o usuário.

O espaço em disco para cada usuário inclue sua pasta (home), e-mails, e quaisquer outros arquivos em "intranets" de sua propriedade.

#### Utilização atual das cotas e opções

Conta	Nome do usuário	Limite com tempo de carência (mb)	Limite absoluto (mb)	Utilização atual (mb)	
monitadm		0	0	1.72	Modificar
teste1	teste 1	0	500	22.22	Modificar
teste2	teste 2	490	500	393.73	Modificar
teste3	teste 3	0	300	6.43	Modificar
teste4	teste 4	0	300	4.88	Modificar
teste5	teste 5	0	0	69.03	Modificar

#### As cotas se dividem em dois tipos:

**Limite com tempo de carência:** Quando um usuário excede o seu limite de cota, um aviso é enviado via *e-mail* para a conta do usuário toda noite, até que o uso seja diminuído para o limite definido.

Limite absoluto: Quando o uso de disco atinge o limite, não será mais permitido ao usuário salvar arquivos ou receber *e-mail* imediatamente.

Note que se a conta do usuário excede o "Limite com tempo de carência" por sete dias consecutivos, a conta será tratada como se tivesse excedido o limite absoluto e não poderá mais salvar arquivos e receber *e-mails*.

# \rm 🛛 Aviso:

Note que as cotas se aplicam para todos os arquivos que um usuário armazena no sistema. Isso inclui não apenas o diretório de usuário, mas também todos os arquivos que ele coloca em qualquer das *Intranets* e *Extranets*.

### 👖 Importante:

As mensagens enviadas para o *e-mail* do usuário após ele ter sua conta trancada não são perdidas! Elas ficam guardadas e serão entregues ao usuário quando seu uso de disco diminuir abaixo do seu limite.

Ao se clicar no *link* <u>Modificar...</u> da linha correspondente a conta a qual se deseja modificar, será exibida a tela mostrada na figura a seguir.

Modifica limites de cota				
Gilmar Santos ("gilmar") possui atualmente 346 arquivos ocupando 1.64 megabytes.				
Selecionando '0' em ambos os limites desabilita o limite de cota para o usuário.				
Nome do usuário:	Gilmar Santos			
Limite com tempo de carência (em megabytes)	0			
Limite Absoluto (em megabytes)	0			
Modificar				

Note que você não tem que ajustar os dois limites para uma conta de usuário. Pode escolher ajustar apenas um dos limites. Neste caso, basta ajustar o limite o qual se deseja desabilitar para "0" (zero).

### 17.4.6 Apelidos para e-mails

Qualquer usuário com uma conta no seu Metasys será capaz de receber *e-mails* enviados para sua identificação de usuário. Por exemplo, se você tem um usuário chamado José Silva com uma conta chamada "jsilva", seu *e-mail* primário será "jsilva@suaempresa.xxx".

Do mesmo modo, quando você cria uma conta de grupo, aquele nome de grupo funciona como um apelido de *e-mail*, de forma que mensagens enviadas para o nome do grupo serão enviadas para todos os membros do grupo. Por exemplo, se você cria um grupo chamado "vendas", mensagens enviadas para "<u>vendas@suaempresa.xxx</u>" serão enviadas automaticamente para todos os membros desse grupo. À medida que você adiciona e remove membros do grupo, seu servidor automaticamente atualiza os apelidos de *e-mail*.

Além das contas de usuários e de grupos, seu servidor cria vários pseudônimos. Por exemplo, para cada conta de usuário, o servidor cria dois pseudônimos separados usando o primeiro e o último nome do usuário. Esses dois pseudônimos são da forma "primeironome.ultimonome" e "primeironome_ultimonome". Assim, quando você cria a conta "jsilva" para um usuário José Silva, ele também receberá *e-mails* enviados para "jose.silva@suaempresa.xxx" e "jose_silva@suaempresa.xxx".

Adicionalmente, seu servidor cria um pseudônimo especial chamado "*everyone*" que inclui todas as contas de usuários do sistema. Dois outros pseudônimos, "*postmaster*" e "*mailer-daemon*" são criados apontando para o usuário *admin*.

Para que você possa visualizar todos os pseudônimos existentes, basta clicar no *link* <u>Apelidos para *e-mail*</u> do *Gerenciador do Servidor*. E a seguinte tela se abrirá. Nesta tela você poderá também optar por adicionar um novo pseudônimo.

# 🕝 Nota:

Os pseudônimos especiais "*everyone*", "*postmaster*" e "*mailer-daemon*" somente serão visíveis depois de você ter adicionado uma conta de usuário ao sistema ou ter adicionado um pseudônimo padrão. Até lá, esses três pseudônimos estão lá, mas não serão visíveis através do link <u>Apelidos para *e-mail*</u>.

Se você quiser modificar ou remover alguns desses pseudônimos, você pode clicar no *link* <u>Modificar...</u> ou <u>Remover...</u> localizado na mesma linha do apelido sobre o qual deseja realizar a operação.

E se você quiser criar um novo apelido basta clicar em <u>Clique aqui</u> para adicionar um apelido.

#### Criar, remover ou modificar apelidos Clique aqui para criar um apelido. O servidor Metasys cria automaticamente um apelido de e-mail para cada grupo. Se você deseja definir um apelido de e-mail para uma lista de usuários, simplesmente crie um grupo e o Metasys fará a manutenção automática da lista. Os apelidos permitem que você crie outros nomes para usuários ou grupos existentes. Por exemplo, você deseja criar um apelido "engenheiros" para o grupo "engenharia" ou um apelido "beto" para o usuário "alberto". O Metasys cria automaticamente apelidos no formato primeironome.ultimonome e primeironome_ultimonome para cada usuário no sistema, e um apelido "everyone" que contém todos os usuários do sistema. Você pode modificar ou remover um apelido clicando no comando correspondente próximo a ele. Lista Atual de Apelidos Apelido Usuário ou grupo Todos (somente para rede local) evervone mailer-daemon Administrador postmaster Administrador Andre Basilio andre basilio Modificar... Remover.. andre_basilio Andre Basilio Modificar... Remover.. Modificar... fernando.souza Fernando Souza Remover... fernando_souza Fernando Souza Modificar... Remover... gilmar.santos Gilmar Santos Modificar... Remover... Gilmar Santos Modificar... ailmar santos Remover.

Clicando-se no *link* indicado para criar um apelido, será exibida a tela ilustrada abaixo. Nesta tela você entrará com o novo apelido no campo "Nome do apelido" e selecionará a conta ou grupo para o qual este novo apelido será atribuído no campo "Selecionar conta ou grupo".

Cria um apelido
Os apelidos devem conter somente letras, números, ponto, hífen e sublinhado, e devem começar com uma letra minúscula ou número. Por exemplo, "Vendas", "joao.luis", "123" e "admin-sis" são todos apelidos válidos, porém "Joao Luis" e "Maria Helena" não são.
Nome do apelido:
Selecionar conta ou grupo: Administrador 🛛 🖛
Criar

### 17.4.7 Visualização de Arquivos

A tela mostrada na figura a seguir, permite que você esconda os arquivos de usuário que podem ser acessados normalmente por uma unidade mapeada pelos clientes Windows. Para acessar esta tela, basta clicar no *link* <u>Visualização de Arquivos</u> do *Gerenciador do Servidor*. E caso você queira esconder os arquivos de usuário basta selecionar a opção "Sim" no campo "Esconder arquivos:".

Visualização de arquivos	
Normalmente, a unidade mapeada pelos clientes Windows usuário, inclusive os e-mails e arquivos de configuração. S opção Sim abaixo.	fornece acesso a todos os arquivos deste e desejar esconder tais arquivos, selecione a
Esconder arquivos:	Sim
	Salvar

### **17.5 Metasys Firewall**

O Metasys *Firewall* possibilita você realizar todas as configurações necessárias para permitir, restringir ou bloquear as transmissões de uma rede garantindo segurança à sua rede.

### 17.5.1 Gateways

Você pode adicionar, remover ou trocar o *IP* do *gateway* de maneira simples e segura através do *link* <u>Gateways</u> do *Gerenciador do Servidor*.



Só é possível fazer essas alterações do *gateway* de maneira simples quando este possuir *IP* estático, o que é definido na configuração do servidor.

### 17.5.2 Translações

Nesta seção, você poderá visualizar as regras de translação, inserir novas regras, ou remover regras existentes. A tela que permite estas operações, abre-se ao clicar-se no *link* <u>Translações</u> do *Gerenciador do Servidor*, conforme ilustrada abaixo.

Translações					
<u>Clique aqui para inserir uma nova regra.</u>					
Porto local	Endereço da Máquina Interna	Porto da Máquina Interna			
45	192.168.77.1	1	Remover regra		

Nesta tela, como pode ser observado, é exibida uma tabela com as regras existentes. Caso você queira remover alguma regra, basta clicar no *link* <u>Remover regra...</u> localizado na mesma linha da regra a qual se deseja remover.

E caso você queira adicionar uma nova regra, basta clicar no *link* indicado nesta tela (figura anterior). Após você clicar no *link*, a seguinte tela se abrirá.

Insere regra de translação			
Porto no Firewall:			
Endereço da máquina interna:			
Porto da máquina interna:			
	Criar		

E então basta você entrar com a porta no *Firewall* para a nova regra no campo "Porto do *Firewall*", com o endereço da máquina interna no campo "Endereço da máquina interna:" e com a porta da máquina interna no campo "Porto da máquina interna:".

### 17.5.3 Permissão de navegação

Nesta seção você pode criar regras de navegação para que sua rede interna possa acessar determinados serviços na *Internet*. Acesse o *link* <u>Permissão de navegação</u> do *Gerenciador do Servidor* e a tela exibida abaixo se abrirá.

com o servido leterminados	r Metasys, é serviços na l	possível criar regras de nave nternet.	gação para que s	sua rede interna	possa acessar
<u>lique aqui para inserir uma nova regra.</u>					
Tino de			Permissão		
Tipo de Serviço	Porta	Origem	Permissão Atual		

Como pode ser observado nesta tela, você poderá visualizar todas as regras de navegação existentes, e para cada uma, você poderá optar por bloquear ou remover, bastando clicar nos *links* <u>Bloquear regra...</u> ou <u>Remover regra...</u> localizados na mesma linha da regra a qual você deseja bloquear ou remover.

Para criar uma nova regra de navegação basta clicar no *link* indicado, e a tela abaixo se abrirá para que você entre com as informações da regra que deseja inserir.

Insere regras de navegação
Esta opção permite que você insira um nova regra de navegação para a sua rede interna.
No campo "Tipo de serviço" você pode inserir a porta que o serviço funciona (Ex: 25, 80, 21) ou as abreviaturas para o nome deste serviço (Ex: smtp, www, ftp).
Tipo de serviço:
O campo "Permissão" informa a permissão que você deseja dar a esta regra. Se você escolher Bloqueado, então a regra continuará na maneira atual. Se você escolher Permitido o tráfego por esta regra será permitido.
Permissão Permitido 🛛 🐺
Se você deixar os campos "Endereço de Origem" e "Máscara da sub-rede" em branco o servidor Metasys considerará como origem todos os os endereços da sua rede interna. Normalmente o campo "Endereço de Origem" tem o valor 192.168.177.# (onde # deve ser substituído por um valor entre 0 a 255). O campo "Máscara da sub-rede" normalmente deverá conter o valor 255.255.255.255 . Recomendamos que você coloque este valor ao menos que você calcular o valor de endereços de rede.
Endereço de Origem:
Máscara da sub-rede:
Inserir

No campo "Tipo de serviço:" você pode entrar com o tipo de serviço ou com a porta onde o serviço funciona.

No campo "Permissão" você deverá selecionar o *status* que deseja dar para este serviço, "Permitido" para o caso de querer permitir determinado serviço ou "Bloqueado" para o caso de desejar bloquear este serviço.

O campo "Endereço de Origem" normalmente tem o valor 192.168.177.# (onde # deve ser substituído por um valor entre 0 a 255) e o campo "Máscara da sub-rede" normalmente deverá conter o valor 255.255.255.255. Caso você deixe estes campos em branco o servidor Metasys considerará como origem todos os endereços da sua rede interna. Recomenda-se que você coloque outros valores nestes campos caso você tenha razões específicas.

Após entrar com os devidos valores nos campos, basta clicar no botão *< Inserir>* e após alguns segundos a nova regra será inserida.

### 17.5.4 Limitação de tráfego

Esta seção possibilita reservar uma porcentagem da banda consumida para cada serviço acessado, limitando assim o tráfego na rede. Para efetuar esta reserva basta clicar no *link* Limitação de tráfego do *Gerenciador do Servidor*. Após acessar este *link* aparecerá uma tela, ilustrada abaixo, que contém as informações do limites existentes e que permite você alterar estes limites, inclusive criar novas regras de limitação.

Nesta tela você pode clicar nos *links* indicados, para modificar a velocidade de banda, para adicionar nova regra de limitação de tráfego para os clientes e para adicionar nova regra de limitação de tráfego para o servidor.

Nesta tela você verá também as regras de limitação de tráfego cadastradas para os clientes e para o servidor. E poderá entrar com os valores de taxa para cada regra e selecionar o tipo de alocação (fixa ou dinâmica).

Você pode optar por modificá-las, ativá-las ou removê-las, bastando clicar nos *links* <u>Modificar...</u>, <u>Ativar...</u> ou <u>Remover...</u> localizados na mesma linha da regra sobre a qual você deseja efetuar a operação.

## Limitação de Tráfego

Você pode reservar uma porcentagem da banda consumida para cada serviço acessado.

Sua velocidade de banda atual é de 100 Mbps.

Clique aqui para modificar a velocidade de banda.

Clique aqui para adicionar regra de limitação de tráfego para os clientes.

Clique aqui para adicionar regra de limitação de tráfego para o servidor.

Campos em vermelho são ignorados na limitação de tráfego. Isto pode acontecer com o campo endereço origem quando a alocação do tráfego restante for dinâmica.

#### Clientes

Não há regras cadastradas.

#### Tráfego restante

Таха	Alocação
100 % (100 Mbps)	dinâmica 😂

#### Servidor

Não há regras cadastradas.

Tráfego restante

Таха	Alocação
100 % (100 Mbps)	dinâmica 😂

Modificar taxas e alocações

### 17.5.4.1 Modificar velocidade de banda

Ao clicar no *link* indicado para modificar a velocidade de banda, a seguinte tela se abrirá. No campo "Velocidade de banda" é exibida a velocidade de banda atual e caso você queira modificá-la basta alterar este valor.

Modifica a velocidade de banda		
Normalmente a velocidade que será inf Internet.A velocidade é dada em bps.É	formada aqui é a velocidadedo link forne permitido o uso dos sufixos k, M ou G.	cido pelo seu provedor de
Velocidade da banda:	100 M	]
	Alterar	

### 17.5.4.2 Inserir nova regra de limitação de tráfego para os clientes

Ao clicar no *link* indicado para adicionar uma nova regra de limitação de tráfego para os clientes, a seguinte tela se abrirá.

# Adiciona regra de limitação de tráfego - clientes

Esta opção permite que você defina uma nova regra de limitação de tráfego para os clientes.

Aqui você deve especificar o cliente onde o tráfego é originado.

No campo endereço, você deve fornecer o endereço IP no formato #.#.#.# (cada # é um número de 0 a 255) ou nome da máquina. Para especificar qualquer endereço, deixe o campo endereço vazio.

Endereço:	
-----------	--

Aqui você deve especificar qual o destino do tráfego: endereço e serviços de alguma máquina localizada rede externa ou na Internet.

No campo serviços, você especificar os nomes ou os endereços dos portos correspondentes aos serviços. Para especificar quaisquer serviços, deixe o campo serviços vazio.

Endereço:	
Serviços:	
Adiciona	ar

No primeiro campo **Endereço** você deverá inserir o endereço *IP* da máquina da rede interna de onde o tráfego é originado.

No segundo campo **Endereço** você deverá especificar o endereço do destino do tráfego (de alguma máquina localizada na rede externa ou na *Internet*).

E no campo "Serviços" você deverá especificar o nome correspondente ao serviço do tráfego.

Após você entrar com todas as informações necessárias basta clicar no botão Adicionar e a nova regra será adicionada.

Para limitar o percentual de banda e o tipo de alocação para a nova regra, acesse a tela que se abre ao clicar no *link* <u>Limitação de tráfego</u> do *Gerenciador do Servidor*, e na linha onde é apresentada esta regra você poderá efetuar estas alterações.

### 👖 Importante:

Após cadastrar uma nova regra para a rede interna, caso você queira **SEMPRE** limitar a taxa de transferência à porcentagem informada no campo **Taxa**, selecione a opção **fixa** no campo **Alocação**, como mostra a figura abaixo.

Alocação
fixa 💌

### 17.5.4.3 Inserir nova regra de limitação de tráfego para o servidor

Ao clicar no *link* indicado para adicionar nova regra de limitação de tráfego para o servidor, a seguinte tela se abrirá.

## Adiciona regra de limitação de tráfego - servidor

Esta opção permite que você defina uma nova regra de limitação de tráfego para o servidor.

Aqui você deve especificar a máquina da rede externa ou da Internet onde o tráfego é originado.

No campo endereço, você deve fornecer o endereço IP no formato #.#.#.# (cada # é um número de 0 a 255) ou nome da máquina. Para especificar qualquer endereço, deixe o campo endereço vazio.

Endereço:

Aqui você deve especificar para quais serviços deste servidor é destinado o tráfego.

No campo serviços, você especificar os nomes ou os endereços dos portos correspondentes aos serviços. Para especificar quaisquer serviços, deixe o campo serviços vazio.

Serviços:

Adicionar

No campo **Endereço** você deverá especificar o endereço *IP* da máquina da rede externa ou da Internet onde o tráfego é originado.

E no campo **Serviços** você deve especificar para quais serviços deste servidor é destinado o tráfego. Você pode especificar os nomes ou os endereços dos pontos correspondentes aos serviços.

Após você entrar com todas as informações necessárias basta clicar no botão Adicionar e a nova regra será adicionada.

Para limitar o percentual de banda e o tipo de alocação para a nova regra, acesse a tela que se abre ao clicar no *link* <u>Limitação de tráfego</u> do *Gerenciador do Servidor*, e na linha onde é apresentada esta regra você poderá efetuar estas alterações.



Após cadastrar uma nova regra para a rede externa, caso você queira **SEMPRE** limitar a taxa de transferência à porcentagem informada no campo **Taxa**, selecione a opção **fixa** no campo **Alocação**, como mostra a figura abaixo.

Alocação
fixa 💌

### 17.5.5 Consulta de logs de proxy

Para consultar os logs de *proxy*, basta clicar no *link* <u>Consulta logs de *proxy*</u> do *Gerenciador do Servidor*. Após você ter clicado neste *link*, será aberta a tela exibida a seguir, que permitirá que você personalize sua consulta de *logs*.

Consulta logs de proxy			
IP site bytes			
Refine a consulta.			
Escolha data:	qualquer 📮		
hora inicial:	0		
hora final:	23 🖡		
Tipo de acesso:	acessos permitidos 🛛 📮		
IP do cliente:	qualquer 🛛		
Padrão de site (opcional):			
Favor notar que talvez demore um pouco para gerar estes relatórios.			
Consultar logs			

Você poderá refinar sua consulta especificando a data, a hora inicial, hora final, tipo de acesso, *IP* do cliente e o padrão de *site*. Após ter refinado sua consulta de acordo com suas necessidades, basta clicar no botão <*Consultas logs>* e então aparecerá um relatório de *log* contendo o *IP*, o site, o tamanho em *bytes* de todos os acessos.

## 17.6 Administração

### 17.6.1 Cadastrar Chave de Ativação

Você deverá acionar este item para inserir a chave de acesso para habilitar o funcionamento do servidor.

Uma outra alternativa para o cadastro da chave de ativação é através do Item 3 do Console, conforme demonstrado na seção 3.12.3 deste manual.

Mas você pode também cadastrar a chave de ativação pelo *Gerenciador do Servidor*. Para tanto, basta clicar no *link* <u>Cadastrar Chave de Ativação</u> do *Gerenciador do Servidor*. Após você ter clicado neste *link*, a tela exibida a seguir será apresentada.

Cadastrar chave de ativação				
Para a ativação do GAT Metasys você deverá obter sua Chave de Ativação. Caso não o tenha feito, você pode fazê-lo clicando <u>aqui</u> .				
Chave de ativação:				
Junto com o seu servidor você recebeu um Número de Registro. Por favor insira-o abaixo.				
Número de Registro:				
	Salvar			

Você deverá inserir a chave de ativação no espaço em branco do campo **Chave de Ativação**. Caso você ainda não tenha a chave de ativação, poderá obtê-la através do *link* <u>aqui</u>, indicado na tela. Ou pelo *link*:

#### http://www.metasys.com.br/suporte/register_contact.php

Português Inglês	Cadastro	22 Contatos	22	Noticias	22 Fórum	22 Download
meta <b>sy</b> :	5			Linux	para todos.	
Quinta-feira, 28 de Julho de 2005		L	ogin:		Senha:	
Q, Busca	Centro de Suporte Metasys					
& Home	Para poder se cadastrar no Centr de registro do seu produto Metas	o de Suporte≬ ys.	4etasys, v	/ocê precisa	a de um e-mail váli	do e do número
🛷 Empresa	E-mail:	teste@syst.com.br				
🛷 Metasys	Senha:	alalalak		]		
🐗 Produtos	Repita:	****				
🎸 Serviços	Limpar Continuar	20000000	20000000	- 20000000	- 20000000	
🐗 Suporte Técnico						
😻 Treinamentos						
😻 Programa de Inclusão						
🚿 Notícias						
🐗 Vídeos						
😻 Prêmios						

Para que você possa obter a chave de ativação, você deverá primeiramente cadastrar-se no *Centro de Suporte* Metasys. Para isso, basta preencher os campos ilustrados na tela anterior. Insira o seu *e-mail* no campo "Email", no campo "Senha", entre com uma senha de acesso ao suporte Metasys, e repita a mesma senha no campo "Repita", e no campo "Número de registro", insira o número de registro que está no CD de instalação do seu Metasys *Corporate*. Após você entrar com estas informações nos respectivos campos, basta clicar no botão *<Continuar>*. Logo aparecerá uma nova tela, para que você insira algumas informações pessoais para confirmação e contato.

Após você entrar com as informações solicitadas na tela, você estará cadastrado no *Centro de Suporte* Metasys, e já poderá acessar a chave de ativação.

Para que você possa verificar o número da chave de ativação, basta acessar o *link* <u>http://www.metasys.com.br/suporte/index.php?action=list_licenses&x=5</u> ou acessar diretamente da página de *Suporte do* Metasys a opção *Consulta Licenças de Software*. E então serão exibidos os números das chaves de registro e de ativação. É interessante que você anote estes dois números em um papel, para facilitar o restante do processo.

Após este processo, você terá em suas mãos, a chave de ativação e o número do registro.

Desta maneira, basta digitar cada um deles nos respectivos campos da tela. A chave de ativação no campo Chave de Ativação e o número do registro no campo Número do Registro e em seguida, clicar no botão Salvar.
## 17.6.2 Habilitar Suporte Remoto

O *link* <u>Habilitar Suporte Remoto</u> do *Gerenciador do Servidor* permitirá o acesso remoto ao servidor via *ssh,* por um determinado usuário.

Para tanto, basta informar nos campos da tela ilustrada abaixo, os respectivos dados para o acesso.

Habilita	ar suporte remoto
A seguir,	digite o usuário, senha e porto para suporte remoto.
Usuário:	
Senha:	
Porto:	
	Enviar

Os dados referentes ao nome do usuário, respectiva senha e porto para o acesso remoto, deverão ser obtidos através do suporte Metasys pelo endereço: <u>suporte@metasys.com.br</u>.

Após entrar com as devidas informações nos respectivos campos desta tela, basta clicar em **Enviar**, para que então possa ter acesso remoto ao servidor.

Além disso, é importante lembrar que as permissões de acesso ao servidor via *ssh* devem estar devidamente configuradas.

Para realizar estar configurações basta acessar o *link* <u>Permissões de Acesso Remoto</u> do *Gerenciador do Servidor*. Para maiores explicações sobre como realizar **estas** configurações consulte a seção 4.1.3 deste manual.

## 17.6.3 Mostrar Configuração Atual

Essa seção do *Gerenciador do Servidor* sumariza como seu servidor está configurado. Estas são as informações fornecidas durante o processo de instalação e, possivelmente, modificadas através do *Console do Servidor* ou do *Gerenciador do Servidor*. Como você pode ver pela tela a seguir, esse é essencialmente um relatório que pode ser impresso para registro. Você não consegue fazer nenhum tipo de alteração na configuração, a partir desta tela. Para visualizar a configuração de seu servidor basta clicar no *link* <u>Mostrar configuração atual</u> e a seguinte tela será exibida.

#### Revisão da configuração

Este relatório resume os parâmetros de interligação em rede, servidor e domínio no Metasys, relevantes para a configuração dos computadores clientes em sua rede. Você pode imprimir esta página e utilizá-la como uma referência.

Parâmetros de interligação em rede	
Modo do Servidor	servergateway
Endereço IP local / máscara da subnet	192.168.177.1/255.255.255.0
Endereço IP externo / máscara	192.168.10.135/255.255.255.0
Gateway	192.168.65.1
Redes locais adicionais	192.168.10.0/255.255.255.0 via default
Servidor DHCP	enabled
Início do intervalo de endereços DHCP	192.168.177.65
Fim do intervalo de endereços DHCP	192.168.177.250
Nomes do servidor	1
Servidor DNS	192.168.177.1
Servidor de Web	www.SaoFrancisco
Servidor Proxy	proxy.SaoFrancisco:3128
Servidor de FTP	ftp.SaoFrancisco
Servidores de mail SMTP, POP e IMAP	mail.SaoFrancisco
Informação de domínio	'
Domínio primário	SaoFrancisco
Domínios virtuais	www.escolapirapora.com.br
Web site primário	http://www.SaoFrancisco/
Gerenciador Metasys	http://Pirapora/server-manager/
Alterador de senha individual do Metasys	http://Pirapora/user-password/
Endereços de e-mail	useraccount@SaoFrancisco firstname.lastname@SaoFrancisco firstname_lastname@SaoFrancisco

# 17.6.4 Data e Hora

Essa seção permite que você ajuste a data e hora do sistema tanto manualmente quanto usando um servidor de horário da rede (*Network time server*). O *Gerenciador do Servidor* ajustará a hora automaticamente durante os horários de verão. Existem fusos-horários com várias opções para países com vários fusos-horários (incluindo fusos-horários padrões, províncias/estados e até cidades). Isso garante que variações regionais em fusos horários e horários de verão sejam corretamente ajustados.

Para	acessar	esta	seção	basta	clicar	no	link	Data	е	hora	do	Gerenciador	do	Servidor	е	а	seguinte	tela
apare	ecerá, pa	ra qu	e você	efetue	as mo	dific	caçõe	s nec	ess	árias.								

Configuração de data e hora	
Aqui é o local para você configurar a data e horário existente na rede ou configurar man	e a hora do servidor Metasys. Você pode utilizar um servidor de nualmente a data e hora para o seu fuso horário.
Escolha de data e hora	
ADVERTÊNCIA: Se você configurou um servi manual da hora ou da data aqui. Se fizer is	idor de horário da rede, <u>vide abaixo</u> , NÃO efetue a configuraçã isso, interromperá a sincronização de horário da rede.
Configurações atuais: Quinta-Feira, 17 de	e Fevereiro de 2005, 15:55:06 Brazil/East
Novo mês/dia/ano: Fevereiro 🖡	17 2005
Nova hor/min/seg: 3	55 06
AM/PM e fuso horário: 🏾 PM 🛛 🐺	Brazil/East 🛛
Salvar Data/Ho	ora
Servidor de Horário da Rede	
O servidor Metasys pode sincronizar period	dicamente o relógio do sistema com um servidor NTP (network
time protocol). Caso queira habilitar este se o endereço IP do servidor NTP. Caso contrár	rio, deixe o checkbox desabilitado.
time protocol). Caso queira habilitar este se o endereço IP do servidor NTP. Caso contrár Habilita Serviço NTP 💌	rio, deixe o checkbox desabilitado.
time protocol). Caso queira habilitar este se o endereço IP do servidor NTP. Caso contrár Habilita Serviço NTP 💌 Servidor NTP: 200.192.112.8	rio, deixe o checkbox desabilitado.

Ao invés de ajustar a hora manualmente, você pode usar um servidor de horário da rede (*Network time server*). Um servidor de horário é um dispositivo na *Internet* que mantém a hora correta e comunica a hora aos outros computadores via *Internet* usando o *Network Time Protocol (NTP*). Muitas organizações no mundo provêem servidores de horário na *Internet* gratuitamente.

# Aviso:

Depois que você começar a usar um servidor de horário da rede, você NÃO deve ajustar a data ou a hora manualmente. Se você assim o fizer, a sincronização do horário via rede não funcionará mais.

Essa tela no *Gerenciador do Servidor* permite que você configure o seu servidor para conectar-se regularmente a um servidor de horário e sincronizar o relógio do servidor com a hora fornecida pelo servidor de horário. Para fazer isso, basta marcar a opção "Habilita Serviço NTP", acrescentar o nome do domínio ou endereço *IP* do servidor de tempo no espaço determinado e clicar em *<Salvar configurações NTP>*. Usar um servidor de tempo é opcional, mas isso pode aumentar significativamente a precisão do seu sistema.

Para mais informações sobre como usar um servidor de tempo, visite <u>http://www.ntp.org/</u>. Você pode ainda encontrar uma lista de servidores de tempo disponíveis publicamente em: <u>http://www.eecis.udel.edu/~mills/ntp/servers.html</u>. Você deve sempre usar um servidor de tempo secundário (também conhecido por servidor *stratum* 2) para aliviar a carga dos servidores primários. Para ter certeza que o servidor de tempo via rede está ajustado para seu fuso-horário, você deve passar por essa tela uma vez e ajustar manualmente o tempo e o fuso-horário corretos. Depois disso, volte a essa tela e ajuste o servidor para usar um servidor de tempo via rede.

### 17.6.5 Contas de Administradores Remotos

Contas de administradores remotos do *Metasys Corporate* podem ser criadas, modificadas e removidas através do *link* <u>Contas de Administradores Remotos</u> do *Gerenciador do Servidor*.

Ao clicar neste *link*, a seguinte tela é apresentada. Nesta tela, é apresentada uma lista das contas de administradores remotos existentes.

Criar,	remover ou a	alterar c	ontas de a	dministrador	es remo	tos
<u>Clique aq</u>	<u>ui </u> para criar uma co	nta de admir	nistrador remoto.			
Clique aq	<u>ui para destrancar a</u>	s contas de	todos administra	dores remotos que o	estão trancac	las.
Vocē pod Se a conta Observe d Lista Atua	e remover qualquer a for exibida em ver que contas recém-cr <b>al de Contas de Us</b> i	conta ou alte melho, isso : iadas ficam u <b>ários</b>	erar a senha da significa que a s automaticamente	conta clicando no co enha do administrad e bloqueadas até qu	omando corre lor remoto pro e a senha se	spondente pròximo a ela. ecisa ser alterada. ja alterada.
Conta	Nome do Usuário					
celso	Celso Peixoto	Modificar	Alterar senha	Trancar conta	Remover	
jana	Janaina Fernandes	Modificar	Alterar senha	Destrancar conta	Remover	
leia	Leia Assis	Modificar	Alterar senha	Trancar conta	Remover	
valocka	Valeska Busso	Modificar	Alterar senha	Trancar conta	Bemover	

Visualizando a lista de contas de administradores remotos, a partir desta tela, você poderá facilmente modificar ou remover uma conta de administrador remoto clicando em <u>Modificar...</u> ou <u>Remover...</u> na linha da conta sobre a qual deseja realizar a operação. Poderá também alterar a senha do administrador, clicando em <u>Alterar Senha...</u>.Vale lembrar que você pode utilizar este *link* para alterar a senha de uma conta normalmente, caso esta conta já esteja destrancada ou desbloqueada (exibida em preto). Mas caso você altere a senha de uma conta bloqueada ou trancada (exibida em vermelho), esta conta será desbloqueada ou destrancada e passa a ficar ativa para utilização.

#### 17.6.5.1 Cadastrando uma nova conta de administrador remoto

Para criar uma nova conta de administrador remoto, basta clicar no *link* correspondente a esta opção, indicado na figura abaixo, e então uma nova tela será aberta, conforme ilustra a figura seguinte.

#### Criar, remover ou alterar contas de administradores remotos

<u>Clique aqui</u>para criar uma conta de administrador remoto.

<u>Clique aqui</u> para destrancar as contas de todos administradores remotos que estão trancadas.

Você pode remover qualquer conta ou alterar a senha da conta clicando no comando correspondente próximo a ela. Se a conta for exibida em vermelho, isso significa que a senha do administrador remoto precisa ser alterada. Observe que contas recém-criadas ficam automaticamente bloqueadas até que a senha seja alterada.

Lista Atual de Contas de Usuários

Conta	Nome do Usuário				
celso	Gelso Peixoto	Modificar	Alterar senha	Trancar conta	Remover
jana	Janaina Fernandes	Modificar	Alterar senha	Destrancar conta	Remover
leia	Leia Assis	Modificar	Alterar senha	Trancar conta	Remover
valeska	Valeska Russo	Modificar	Alterar senha	Trancar conta	Remover

Nesta tela, você deverá entrar com as informações solicitadas em cada campo, que são as seguintes: "o nome da conta", "o nome da pessoa"; "o endereço"; "o departamento"; "a empresa" e o "número do telefone".

Cria nova conta de adn	ninistrador remoto	
O nome da conta deve conter apena com uma letra minúscula. Por exem "Joao Luis" e "Maria-Helena" não sã	as letras minúsculas, números, hifens, po plo, "doria", "andre" e "joao.luis" são todo ão.	ntos e sublinhados, e deve começar os nomes válidos, porém "3amigos",
Observe que dois apelidos especiai de mail alternativas para o administr ponto (.) ou sublinhado (_). Portanto, dois apelidos serão criados como n	is serão criados para cada conta nova. E ador remoto que inclui seu primeiro nome para a conta "maria" com primeiro nome naria.helena e maria_helena.	iles oferecem o recurso de ter contas e e seu último nome separados por um "Maria" e último nome "Helena", os
As informações de diretório (departa mostrados abaixo. As alterações se	amento, empresa, etc.) podem ser alterad aplicam somente a este administrador re	las a partir dos padrões (defaults) emoto.
Nome da conta:		
Senha:		
Senha (verificar):		
Primeiro nome:		
Último nome:		
Departamento:	Tecnico	
Empresa:	Minha Empresa	
Endereço:	Av. Brasil, n.444	
Cidade:	Belo Horizonte	
Número de telefone:	31-3333-3333	
	Criar	

Após entrar com as devidas informações da conta de administrador remoto que deseja cadastrar nos respectivos campos desta tela, basta clicar no botão <Criar>, para finalizar a criação da conta.

Quando uma nova conta de administrador remoto é cadastrada, fica trancada e não pode ser usada até ser destrancada. Para destrancar a conta basta clicar em <u>Destrancar conta...</u>. E quando você quiser bloquear uma conta para que ela não possa ser utilizada basta clicar no *link* <u>Trancar conta...</u>. Ao trancar um determinada conta de administrador remoto, o usuário não será capaz de logar. Mas a conta poderá ser ativada no futuro alterando-se a senha ou destrancando-se a conta. As contas de administrares remotos trancadas ou bloqueadas sempre aparecem em vermelho até serem destrancadas. No exemplo mostrado aqui, o administrador ainda não destrancou a conta do usuário "Janaína Fernandes".

Para destrancar uma conta basta clicar no *link* <u>Destrancar conta...</u> na mesma linha da conta a qual se deseja destrancar e confirmar que realmente quer destrancar a conta na próxima tela que se abre, ilustrada a seguir. Para trancar uma conta, o processo é similar, porém o *link* a ser clicado é o <u>Trancar conta...</u> e a tela que se abre a seguir é para a confirmação do trancamento/bloqueio da conta.

## 17.6.5.2 Desabilitando contas de administradores remotos

Podem haver situações em que você não quer remover uma conta de um administrador remoto, mas quer desabilitá-la. Por exemplo, quando um empregado deixa a empresa, você pode querer remover imediatamente o seu acesso ao servidor. Para desabilitar qualquer conta de usuário no seu servidor, apenas clique no *link* <u>Trancar conta...</u> que aparece na seção aberta a partir do *link* <u>Contas de Administradores</u> <u>Remotos</u> do <u>Gerenciador do Servidor</u>. Assim que você clicar no *link* <u>Trancar conta...</u>, localizado na mesma linha da conta a qual você deseja trancar, a seguinte tela será exibida. Nesta tela você deverá confirmar se realmente deseja trancar a conta. Basta clicar no botão <Trancar> e a conta será trancada. A partir daí, o administrador não poderá mais logar no sistema.

Verificação de trancamento de conta
Vocē estā prestes a trancar a conta de administrador remoto "leia" (nome do administrador remoto "Leia Assis").
Isto significa que o administrador remoto não será capaz de logar, A conta poderá ser ativada no futuro alterando a senha ou escolhendo a opcão destrancar conta.
Você tem certeza que deseja travar este administrador remoto?
Trancar

# 17.6.5.3 Mudando senhas de administradores remotos

Uma vez que uma conta de administrador remoto está ativa, os administradores podem ajustar suas próprias senhas. Para alterar a senha de uma conta, apenas clique no *link* <u>Alterar Senha...</u> que aparece na seção aberta a partir do *link* <u>Contas de Administradores Remotos</u> do *Gerenciador do Servidor*. Assim que você clicar no *link* <u>Alterar senha...</u>, localizado na mesma linha da conta a qual você deseja alterar a senha a seguinte tela será exibida. Basta digitar a nova senha no campo "Nova Senha" é repetir a mesma senha no campo "Nova senha (verificar)" para efeitos de confirmação.

Alterar senha par	a conta de administrador remoto
Vocē está prestes a altera do administrador remoto "C	r a senha para a conta de administrador remoto "celso" (nome Celso Peixoto").
Nova senha:	
Nova senha (verificar):	
	Alterar

Note que mudando a senha no *Gerenciador do Servidor*, sobrescreve-se qualquer senha entrada pelo usuário. Assim, quando um usuário esquecer a sua senha, simplesmente sobrescreva-a no *Gerenciador do Servidor*.



Não há jeito de um administrador recuperar uma senha esquecida. Tudo que ele pode fazer é sobrescrever a senha antiga com uma nova.

## 17.6.6 Backup

A tela ilustrada a seguir, explica os dois métodos que podem ser utilizados para facilmente fazer um *backup* de seus dados. Para acessá-la basta clicar no *link* <u>Backup</u> do *Gerenciador do Servidor*. É nesta tela que você deverá selecionar alguma das opções de configuração no campo "Selecione uma ação:".

No campo "Selecione uma ação" você deverá selecionar uma das seguintes opções: "Download de arquivo de *backup*"; "Restaurar a partir do arquivo de *backup*"; "Verificar arquivo de *backup*"; "Configurar *backup* diário"; "Restaurar a partir da fita"; "Restaurar a partir de arquivo no servidor"; e "Restaurar a partir de arquivo remoto".

Após selecionar a ação a qual deseja executar, basta clicar no botão < Selecionar>.



Mensagens de *e-mail* de aviso para *backups* em fita são automaticamente enviadas para o endereço de *e-mail* que está configurado para receber avisos administrativos. Normalmente estas mensagens são enviadas para o endereço do usuário *admin.* Mas você pode alterar isto através do *link* <u>Outras configurações de *e-mail*</u> no *Gerenciador do Servidor.* 

#### Cópia de segurança (backup) ou restauração dos dados do servidor

Existem dois métodos para fazer Backup das informações do servidor: gerando um arquivo de backup ou um backup completo em fita.

O método "arquivo de backup" cria um arquivo com o backup da configuração e dos arquivos dos usuários do servidor Metasys.

O método de backup em fita utiliza um pacote de software chamado *flexbackup* para efetuar o backup do seu disco rígido inteiro para fita. Este método requer uma unidade de fita suportada pelo sistema. Ele ainda pressupõe que a unidade contenha uma fita carregada na hora da execução do backup.

Ambos os métodos de backup permitem você restaurar suas configurações e arquivos. Preferencialmente, a restauração deve ser feita em um servidor Metasys recém instalado.

O backup pode ser feito manualmente, através do download de um arquivo com o backup do servidor, ou automaticamente, todos os dias, em um horário especificado. O backup diário em fita conta com um lembrete diário sobre o carregamento da fita na unidade, enviado automaticamente via e-mail para o administrador em horário pré-estabelecido.

No momento, o seu disco rígido tem **3GB** de dados. Entretanto, o backup será menor, pois os dados serão comprimidos antes do armazenamento em arquivo/fita.

#### Configuração e status de backup

Backup's	diários	estão	desabilitados.
----------	---------	-------	----------------

Selecione uma ação:	Configurar backup diário		
	Selecionar		

# 17.6.7 Estatísticas de e-mails

Se você está usando o Metasys *Corporate* para enviar e receber *e-mails*, existem vários relatórios disponíveis que podem ajudar a analisar o desempenho do seu sistema.

Estes relatórios podem ajudar tanto no entendimento de como o seu sistema está funcionando, quanto no diagnóstico de problemas de entrega.

Se você acredita que há algum problema com sua entrega de *e-mail*, você pode usar esses relatórios para ver como seu sistema está funcionando. Essa informação também pode ajudar você a decidir como otimizar seu sistema.

Para utilizar os diferentes relatórios de estatísticas de *e-mails* basta acessar o *link* <u>Estatíticas de *e-mail*</u> do *Gerenciador do Servidor*. A figura a seguir, mostra a tela que se abre ao se clicar neste *link*.

A análise dos arquivos de registro	do sistema de mails pode ajudar tanto no entendimento de como o se
sistema está funcionando guanto	no diagnóstico de problemas de entrega. Vários relatórios diferentes
sistema esta rancionando, quanto	no diagnostico de problemas de entrega. Vallos relatorios diferentes
estão disponíveis.	
Observe que a geração destes re	latórios pode consumir uma grande guantidade de tempo.
Observe que a geração destes re	latórios pode consumir uma grande quantidade de tempo.
Observe que a geração destes rei Escolher um tipo de relatório:	latórios pode consumir uma grande quantidade de tempo.
Observe que a geração destes re	latórios pode consumir uma grande quantidade de tempo.
Observe que a geração destes re Escolher um tipo de relatório:	latórios pode consumir uma grande quantidade de tempo. Estatísticas básicas

Nesta tela, você deverá selecionar no campo "Escolher um tipo de relatório:" o tipo de relatório que você deseja gerar entre as seguintes opções: "Entrega com sucesso – atraso na distribuição", "Motivos para adiantamento", "Motivos para falha", "Estatísticas básicas", "Estatísticas por destinatário", "Servidores dos destinatários", "Receptores ordenados por envio de listas", "Estatísticas de envio", "Motivos para sucesso", e "Identificação do remetente".

Após selecionar a opção desejada basta clicar no botão < Gerar relatório>

#### 17.6.8 Ver arquivos de log

Nesta seção você tem a possibilidade de ver os arquivos de *log* do sistema. Basta acessar o *link* <u>Ver arquivos</u> <u>de log</u> do *Gerenciador do Servidor* e a tela ilustrada abaixo se abrirá.

No campo "Escolha qual arquivo de log você quer ver:", como o próprio campo já diz você deverá selecionar qual arquivo de *log* quer visualizar.

Você pode ainda filtrar o arquivo selecionado, de modo a exibir somente as linhas que contenham um determinado texto, escrevendo o texto desejado no campo "Padrão de filtro (opcional):".

Você também pode especificar um texto para que as linhas que contenham este texto sejam exibidas em negrito. Para isso, preencha o campo 'Padrão de destaque' com o texto o qual deseja destacar.

É importante ressaltar que ambos os campos são *case sensitive*³.

³ Case sensitive: quando é feita a diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas

Este painel permite voce ver os arquivos de server.	Iog gerados pelos serviços que estão rodando no Metasys
Escolha qual arquivo de log você quer ver:	messages 🛛 🗐 🔻
Você pode opcionalmente especificar um fil log que tiverem estes mesmos padrões. Se no arquivo de log serão mostradas.	ltro de padrões para mostrar apenas as linhas do arquivo de 9 você deixar este campo em branco, todas as linhas presentes
Padrão de filtro (opcional):	
Você pode ainda (opcionalmente) especific	ar um padrão de destaque para marcar em negrito quaisquer o padrão definido. O padrão de destaque é usado para
innas do arquivo de log que casarem com ( quaisquer linhas que já tiverem casado com	o padrão de filtros.
innas do arquivo de log que casarem com o quaisquer linhas que já tiverem casado com Padrão de Destaque (opcional):	o padrão de filtros.

#### 17.6.9 Reiniciar ou Parar

Você pode, também, reiniciar ou desligar seu Metasys *Corporate* via *web*. Basta acessar o *link* <u>Reiniciar ou</u> <u>parar</u> do *Gerenciador do Servidor*. Logo a seguir, será aberta a tela ilustrada na figura abaixo. Nesta tela você deverá selecionar no campo "Selecionar operação:" entre "Parar" caso queira desligar o servidor e "Reiniciar" caso queira reiniciar o servidor. Após selecionar a opção desejada basta clicar no botão *< Executar>* e a operação será executada no mesmo instante.

Reiniciar ou parar o servidor		
Você pode reiniciar ou parar o seu servidor Metasys a partir desta tela. Você deve efetuar a parada antes de desligar a energia. Ambas as funções levam alguns segundos para serem concluídas.		
Atenção! Quando você clicar em <b>executar</b> a operação se iniciará imediatamente!		
Selecionar operação:	Parar	
	Executar	

# 17.7 Ajuda

# 17.7.1 Manual do Administrador

A tela que se abre ao se clicar no *link* <u>Manual do Administrador</u> do *Gerenciador do Servidor*, ilustrada abaixo, faz referências para o Manual do Administrador.

# Manual do Usuário Metasys

O manual do usuário Metasys (em formato PDF) está disponível <u>localmente</u> ou na <u>Internet (seção de</u> <u>downloads)</u>. Você precisa ter um leitor de PDF instalado para visualizar o manual. O manual não pode ser visualizado no modo texto.

Acesse também o guia de perguntas mais freqüêntes ou entre em contato com o suporte Metasys em caso de dúvidas.

Basta acessar o *link* <u>localmente</u> desta tela para abrir o Manual do Usuário Metasys (em formato *PDF*) ou o link Internet (seção de downloads) para acessar o Manual na *Internet*.

Caso ainda você tenha dúvidas, pode optar ainda por acessar as dúvidas mais freqüentes clicando no *link* guia de perguntas mais frequentes ou entrar em contato com o suporte através do *link* suporte Metasys.

## 17.7.2 Subscrição de serviços e Licença de Uso

Ao acessar os *link*s <u>Subscrição de Serviços</u> e <u>Licença de Uso</u> do *Gerenciador do Servidor*, serão apresentados o *Contrato de subscrição de serviços* Metasys e o *Contrato de licença e garantia limitada de software* Metasys, respectivamente.

# 18 Atualização do Software

# 18.1 Atualização do Software

Você poderá atualizar o **Metasys Corporate** sempre que existirem novas versões disponíveis para os diversos pacotes que o integram. Para isto, você deverá ter previamente registrado e ativado o seu *software*, conforme instruções apresentadas no item anterior. Para ter conhecimento da liberação de novas versões, você será informado por *e-mail* ou poderá consultar a opção **Atualizações Disponíveis** do *Centro de Suporte* Metasys, no endereço:

http://www.metasys.com.br/suporte/

A seguir será explicado os procedimentos para realizar a atualização.

### 18.1.1 Realizando a atualização em modo gráfico

Para realizar a atualização do sistema em modo gráfico, através do *Gerenciador do Servidor*, consulte o ítem 4.7.4 deste manual.

### 18.1.2 Realizando a atualização via Konsole

O sistema de atualização é composto por dois módulos:

- (1) Servidor;
- (2) Cliente.

Os programas necessários para a atualização do sistema se encontram no seguinte diretório: /usr/metasys/sbin.

Para atualizar o sistema basta executar o comando ./authclient como usuário **root**. Lembre-se que para executar o comando ./authclient você deverá estar no diretório /usr/metasys/sbin.

Após a execução do respectivo comando, será mostrado ao usuário a lista de pacotes que serão instalados, removidos e atualizados no **Servidor**.

Após exibir a lista de pacotes ao usuário será solicitado uma confirmação para prosseguir com a atualização. Digite sim para prosseguir com a atualização ou qualquer outra tecla para cancelá-la. E, então, basta aguardar até que a atualização termine.

Após atualizar o Servidor, a atualização do Cliente é iniciada.

Será exibida a lista de pacotes que serão instalados, removidos e atualizados no Cliente Metasys.

Após exibir a lista de pacotes ao usuário, uma confirmação para prosseguir com a atualização é solicitada. Digite sim para atualizar o **Cliente** e aguarde o término da atualização. Caso queira cancelar a atualização pressione qualquer outra tecla.

# ( Dica:

- (1) Para verificar a versão atual do Metasys Corporate execute o seguinte comando: more /etc/metasys-release.
- (2) Para verificar a atualização dos arquivos, execute o comando more /tmp/metasysupdate.log. Caso precise contactar o suporte **Metasys** sobre problemas durante a atualização favor enviar juntamente com sua solitação o arquivo metasys-update.log.

# 19 Glossário

A seguir serão apresentadas as definições de alguns termos e abreviaturas utilizadas neste manual.

**Conexão Dedicada versus Conexão Dial-up:** Conexão, também referenciada como tipo de acesso à *Internet*, se refere as conexões físicas entre seu servidor e seu *ISP*. Como você se conecta ao seu *ISP*, a velocidade da sua conexão à *Internet* é afetada, o que, por sua vez, causa impacto, por exemplo, na rapidez com que seu *website* é exibido aos visitantes.

Conexão dedicada se refere a uma conexão permanente com seu *ISP*. Mesmo que uma conexão dedicada seja mais cara do que a discada, ela é geralmente mais rápida e permite que se tenha acesso a uma completa gama de serviços no seu servidor. Existem diversos tipos de conexão dedicada, tais como *ADSL* e cabo.

Se você tem uma conexão *dial-up*, seu servidor não está permanentemente conectado à *Internet*. Ao invés, ele se conecta ao seu *ISP* usando uma linha telefônica através de um *modem* ou um *adaptador ISDN*. Como sua conexão à *Internet* não é permanente, alguns dos serviços no seu servidor não podem ser providos ao *mundo exterior*. Por exemplo, hospedar o *website* externo de sua empresa poderia causar problemas sempre que seu servidor não estivesse conectado à *Internet*, visto que ele não estaria disponível. (Entretanto, seu servidor poderia certamente hospedar um *website* de sua *intranet* pois a rede local está sempre conectada.)

**DHCP:** Protocolo que permite atribuir dinamicamente endereços *IP* aos *hosts*. *DHCP* vem do Inglês *Dynamic Host Configuration Protocol* que significa Protocolo de Configuração de *Host* Dinâmico. O *DHCP*, que é hoje um protocolo recomendado, em vias de ser padronizado pelo *Internet Activities Board* (*IAB*), facilita, e até mesmo viabiliza, a gerencia de grandes redes *IPs*, assim como a vida dos usuários itinerantes com seus computadores portáteis. O *DCHP* possibilita a implementação uma política de alocação dinâmica de endereços *IPs*, que possibilita a reutilização de endereços disponíveis ao longo do tempo.

**Domínio virtual:** O nome de domínio facilita o acesso dos internautas ao *site*. Basta saber o nome da empresa e digitar a seqüência <u>www.nomedaempresa.com.br</u> para acessar o *site* em segundos. Sem o domínio virtual só quem realmente sabe o endereço pode acessar o *site*. Mesmo assim, pode ser um tarefa complicada. Imagine ter que decorar a seqüência <u>www.nomedoprovedor.com.br/~nomedasuaempresa/.</u>

**Endereçamento Dinâmico versus Endereçamento Estático:** Um endereço *IP* estático nunca muda. Ele é permanentemente designado para seu servidor pelo seu *ISP*. Endereçamento estático é preferível ao endereçamento dinâmico, pois ele torna mais fácil para usuários na *Internet* a conexão com seus serviços.

Endereçamento de endereço *IP* dinâmico significa que seu endereço *IP* é designado a você apenas temporariamente e pode ser alterado pelo seu *ISP*. Isso torna mais difícil garantir a continuidade de serviço a sua rede. Considere novamente a analogia com o número de telefone. Quando seu número de telefone muda, você é capaz de fazer chamadas, porém até que seu novo número esteja cadastrado em catálogos telefônicos, outras pessoas não serão capazes de encontrar seu novo número e fazer ligações para você. Analogamente, sempre que seu endereço *IP* for alterado, um registro associando seu servidor e seu novo endereço *IP* deve ser publicado no equivalente a um catálogo telefônico (conhecido como *Domain Name Service* ou *DNS*).Se seu endereço *IP* é designado dinamicamente e você tem uma conexão dedicada com seu *ISP* (por exemplo, com um *modem* a cabo), pode ser útil usar o serviço de *DNS* dinâmico.

**Endereço IP:** Todo computador que se comunica pela *internet* é identificado com um número, chamado *IP* (*Internet Protocol*), capaz de distinguir aquela máquina de todas as outras no mundo virtual. Além dos computadores, os servidores de *sites* e roteadores também possuem esses números para identificá-los. O endereço *IP* consiste de quatro números no intervalo de 0 a 255, como 200.231.206.53. No caso dos computadores conectados à *internet* por banda larga, o endereço *IP* geralmente é fixo. Por isso eles são mais vulneráveis a ataques de *hackers*. Os micros com acesso por linha discada, no entanto, ganham um endereço *IP* diferente a cada conexão que fazem à *internet*.

Na nossa configuração padrão, seu *ISP* precisará somente alocar um endereço *IP* para sua rede. Ele é designado para seu servidor, que irá aceitar todos os pacotes de dados da *Internet* destinados para sua rede e irá distribuí-los para os computadores apropriados - tal como uma recepcionista de um escritório recebe ligações e as direciona para o ramal apropriado.

**Endereço IP "roteável" versus endereço IP "não roteável":** Se um endereço *IP* é análogo ao seu número de telefone, então um endereço *IP* "roteável" é equivalente ao seu número de telefone completo com código de área e país tal como +55-31-1234-5678. Usando a mesma analogia, um endereço *IP* "não roteável" seria, por exemplo, um ramal. Se seu servidor tiver um endereço *IP* "não roteável", ele não pode receber conexões *Internet* diretamente, o que limita os serviços que ele pode prover.

**Endereço MAC:** *MAC* significa *Media Access Control*, traduzindo significa medida de controle de acesso e é conhecido como endereço *MAC*. Possui 48 bits de tamanho expressos com doze dígitos hexadecimais. Eles são utilizados para identificar a placa de rede. Os primeiros seis dígitos são administrados pelo consórcio

*IEEE* e identificam o fabricante ou fornecedor da placa de rede; os seis últimos são uma identificação da placa. Não existem duas placas com o mesmo endereço *MAC*, ou seja, este endereço é único para cada placa de rede em cada computador.

**Firewall:** É o mecanismo de segurança interposto entre a rede interna e a rede externa com a finalidade de liberar ou bloquear o acesso de computadores remotos aos serviços que são oferecidos em um perímetro ou dentro da rede corporativa. Este mecanismo de segurança pode ser baseado em *hardware, software* ou uma mistura dos dois.

**Host:** É qualquer dispositivo na rede que pode transmitir ou receber pacotes *IP*. Computadores e roteadores são exemplos de *host*.

**ISDN:** (*Integrated Services Digital Network*). Este serviço possibilita a transmissão de voz e dados com velocidade de até 128 kbps (kilobits por segundo) nos fios da linha telefônica atual.

**IPSec:** O *IPSec* é um conjunto de padrões utilizados para garantir uma comunicação segura entre dois computadores, mesmo que as informações estejam sendo enviadas através de um meio não seguro, como por exemplo a *Internet*. Por exemplo, vamos imaginar uma rede local de uma empresa, onde você quer garantir a segurança das informações que são trocadas entre a estação de trabalho do Presidente da empresa e as estações de trabalho da diretoria. Ou seja, se um dos diretores acessar um arquivo em uma pasta compartilhada, no computador do Presidente da empresa, você quer garantir que todos os dados enviados através da rede sejam criptografados, para garantir um nível adicional de segurança. Este é um exemplo típico onde a utilização do protocolo *IPSec* é recomendada. Ou seja, você pode configurar o computador do Presidente e os computadores dos diretores, para que somente aceitem comunicação via *IPSec*. Com isso estes computadores poderão trocar informações entre si, mas outros usuários, que não estejam habilitados ao *IPSec*, não poderão se comunicar com os computadores com *IPSec* habilitado.

**ISP:** O seu provedor de serviço de *Internet (ISP)* é sua conexão com a *Internet* – ele encaminha pacotes de dados da *Internet* até o seu servidor, além de prover outros serviços essenciais. Essa seção explica o que os *ISPs* oferecem e quais as implicações da escolha entre as várias opções disponíveis. Ao passo que seu *ISP* pode também ajudar na escolha e no contrato dos serviços de *Internet* desejados. É importante que você conheça os tipos de serviços disponíveis, visto que nem todos os *ISPs* fornecem todos os serviços.

**PPPoE:** *PPPoE* ou *Point-to-point protocol over Ethernet* (Protocolo ponto a ponto sobre *Ethernet*) é um protocolo que trabalha com a tecnologia *Ethernet*, que é usada para ligar sua placa de rede ao *modem*, permitindo a autenticação para a conexão e aquisição de um endereço *IP* à máquina do usuário. Essencialmente, é uma implementação do popular protocolo *PPP* usado para conexões *dial-up* - mas configurado para ser usado sobre uma conexão *Ethernet*. Muitos *ISPs* que provêem conexão *ADSL* usam *PPPoE* como método de conectar seus clientes à *Internet* sobre *ADSL*.

**Proxy:** O serviço de *proxy* na *web* consiste em manter, em uma área de acesso rápido, informações já acessadas (normalmente de lugares cuja conexão é lenta). Sempre que há uma requisição de serviços *HTTP* ou *FTP*, o servidor *proxy* captura os dados que o destinatário disponibiliza ao cliente (usuário) e os guarda em uma área em disco. Na próxima vez que este site for acessado, o *web browser* primeiro fará a procura no servidor *proxy*. Se os dados forem encontrados neste servidor, a transferência de dados se dará entre ele e o cliente (*web browser*). Se o servidor *proxy* não dispuser dos dados requisitados, o acesso será feito diretamente ao *site* de destino.

O objetivo principal de um servidor *proxy* é possibilitar que máquinas de uma rede privada possam acessar uma rede pública, como a *Internet*, sem que para isto tenham uma ligação direta com esta. O servidor *proxy* costuma ser instalado em uma máquina que tenha acesso direto à *Internet*, sendo que as demais efetuam as solicitações através desta. Justamente por isto este tipo de servidor é chamado de *proxy*, pois é um procurador, ou seja, sistema que faz solicitações em nome dos outros. A tradução de *proxy* para o português é intermediário. E é exatamente isso que o *Squid* é; um intermediário entre a rede local e a *internet*. Geralmente, nós podemos chamar o computador que está rodando o *Squid* de *Gateway*, que é o nosso portão para a *internet*. Alguns profissionais da área também consideram o *Squid* como uma espécie de roteador, pois ele permite que duas redes diferentes conversem e troquem informações.

**RAID**: *RAID* é a sigla para *Redundant Array of Inexpensive Disks*, ou seja, Conjunto Redundante de Discos Baratos, e define um conjunto de métodos e protocolos que garantem a integridade e performance de acesso a dados armazenados em sistemas de armazenamento. De uma forma genérica, o *RAID* replica a informação em dois ou mais discos, permitindo dessa forma que em caso de falha em um ou mais discos do conjunto, a informação possa ser recuperada e disponibilizada.

**URL:** *URL* significa *Uniform Resource Locator* – Localizador Uniforme de Recursos. Um exemplo de *URL* é: <u>http://www.icmc.usp.br/ensino/material/html/url.html</u>. Esse endereço identifica: – o protocolo de acesso ao recurso desejado (*http*); – a máquina a ser contactada (<u>www.icmc.usp.br</u>); – o caminho de diretórios até o recurso (ensino/material/html/); e – o recurso (arquivo) a ser obtido (url.html).

# 20 Obtendo assistência técnica

O que você deve fazer para obter assistência técnica ?

- Havendo necessidade de assistência técnica para a resolução de eventuais falhas nos equipamentos do Telecentro Comunitário, deverá ser contactada a Positivo Informática (CRP - Central de Relacionamento Positivo) através dos telefones: 0800-644-6591 ou 4002-6440 (apenas para Curitiba, São Paulo - Capital, Belo Horizonte e Brasília) ou pelo e-mail: <u>chamado.governo@positivo.com.br</u>
- 2. O atendimento será realizado on-site (no local da instalação dos equipamentos), sendo que a abertura, recebimento de chamados e a prestação dos serviços de assistência técnica será realizada em horário comercial das 08:00 às 20:00 nos dias úteis, horário de Brasília. O prazo para atendimento/solução dos problemas reportados começa a contar do 1°. dia útil seguinte ao de abertura do chamado.
- 3. Para abertura de chamado técnico para manutenção do equipamento são necessárias as seguintes informações:
  - Numero de Série do equipamento;
  - Defeito apresentado;
  - Endereço Completo de onde se encontra o equipamento (obs: informar setor, quando existente);
  - Telefone;
  - Pessoa para Contato.
- 4. Para obter uma posição sobre chamados técnicos ou qualquer problema encontrado no atendimento, poderá ser acionado um Coordenador de Serviços na Assistência Técnica da Positivo Informática, cujos dados de contato estão relacionados a seguir:
  - Coordenação de Projetos Especiais Elizabete Gonçalves (41) 3316-8125.
  - Assistente de Projetos Especiais Ronaldo Francisco Sibowicz (41) 3316-8103;
- 5. Especial atenção deverá ser tomada em relação ao lacre de garantia presente nos equipamentos. Este lacre NÃO deverá ser rompido. Somente um profissional da Assistência Técnica Positivo poderá fazê-lo, substituindo o lacre a cada atendimento realizado.

International Syst S/A Metasys Tecnologia

Av. Raja Gabáglia, 4055 Bloco A - Cj. 215 - Santa Lúcia 30360-670 - Belo Horizonte - MG - Brasil Telefone: +55(31) 3503-9040, Fax: +55(31) 3503-9009 comercial@metasys.com.br

#### www.metasys.com.br