GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO

Índice

- 1. Introdução, 2
- 2. Requisitos do Hardware e Software, 3
- 3. Instalando o CRACKIT MV, 4
- 4. Estabelecendo uma Conexão, 13
- 5. Web Proxy, 14
- 6. Manutenção, 14
- 6.1 Como desligo o CRACKIT MV?, 14
- 6.2 Updates, 15
- 6.3 Backup, 15
- 7. FAQs, 16

[MANUAL DE INSTALAÇÃO], 19 (em diante) [PRIMEIROS PASSOS NO CRACKIT MV, 72 (em diante)

1. Introdução

Bem vindo ao CRACKIT Medium Version!

Este é um Guia para instalar rapidamente seu CRACKIT MV.

Se desejar uma visão mais detalhada do produto ou uma instalação personalizada recorra ao *Manual de Instalação (a partir da pág. 19)* que, também, acompanha o CRACKIT MV.

Neste guia contemplamos um cenário típico e o mais comum para utilização do CRACKIT MV em uma rede.

Prepare o computador para a Instalação do CRACKIT MV que deverá, além da CPU, possuir um monitor, teclado, 2 placas de rede Ethernet e unidade de CDROM.

Neste Modelo de Instalação consideraremos a arquitetura RED/GREEN, com duas interfaces de rede, onde a interface Ethernet, denominada RED (externa), se conectará a Internet (por exemplo: uma conexão ADSL ou Cable Modem) e outra interface, denominada GREEN, se conectará a rede local (interna) através de um Hub/Switch.

Importante: Você não precisa ter nenhum Sistema Operacional ou software adicional para instalar este produto, pois o CRACKIT MV já possui o Sistema Operacional Linux embutido na instalação.

2. Requisitos do Hardware e Software

O Hardware mínimo para instalar o CRACKIT MV é:

Intel PIII 500 Mhz, 128 Mb Memória, Disco Rígido 10 Gb, CDROM, Floppy Drive 1.44 Mb, 2 Placas Ethernet.

Uma vez instalado você não precisará ter um monitor ou um teclado conectado ao PC do CRACKIT MV, pois sua administração é via Web Browser(navegador).

Sobre compatibilidade de Hardware acesse nosso WebSupport <u>http://www.crackit.com.br</u>

3. Instalando o CRACKIT MV

CUIDADO: Quando você instalar o CRACKIT, o Disco Rígido será formatado e todas as informações contidas nele serão perdidas.

Use estas instruções para instalar rapidamente o CRACKIT MV. Se você procura uma descrição mais detalhada do procedimento de instalação ou precisa instalar com várias interfaces de rede (ISDN, VPN, WIRELESS), consulte o *Manual de Instalação*.

• Insira o CD do CRACKIT MV no PC e reinicie a CPU.

Provavelmente você terá de modificar as configurações da ordem da inicialização (boot) na BIOS da máquina, para

que a inicialização ocorra primeiramente pelo CDROM e em seguida pelo disco rígido.

 Você verá uma tela avisando que todos os seus dados existentes no Disco Rígido serão destruídos, se você deseja continuar aperte Enter no iniciar prompt..

Bem Vin	ndo ao CrackIT	- Simples	mente Segur	0
ATENCAD todas a faca u⊬): O Procedin Is particoes ex 1 backup dos da	Mento de Kistentes 1 Ados existi	instalacao na maquina. entes antes	vai APAGAF Por favor, de continuar
TO	IDOS OS DADOS I	EXISTENTES	SERAO EXLU	 IDOS
Pressio	one ENTER para	iniciar o	instalador	do CrackIT.
Ou, se Digite:	voce tiver pro nopcmcia para nousb para de nousborvcmcia	oblemas ten a desabili esabilitar a para desa	nte umas da tar a detec a deteccao abilitar PC	s opcoes tcao de PCMCI de USB MCIA & USB

- Aperte **Enter** para continuar com o particionamento e instalação de arquivos.
- Você pode escolher em caso de reinstalação, usar um disquete de restauração com os dados da instalação anterior, se for o caso, insira-o agora e aperte **Restaurar** ou selecione **Pule**.



• Selecione **Teste(Probe)** para detectar automaticamente suas placas de rede.

	Configure a rede
Você agora deve con correto para a inte automático da placa lista. Note que se você estará habilit da instalação. Note placa de rede do me precisar de parâmet com estes parâmetro que todas ativem-se	figurar a rede primeiro carregando o driver rface UERDE. Você pode fazer isso por teste de rede ou escolhendo o driver correto da houver mais de uma placa de rede instalada ado a configurar as outras após a conclusão também que se você tiver mais do que uma smo tipo da definida como VERDE e cada plac ros especiais do módulo, você deve entrar s para todas as placas desse tipo de modo quando você configurar a interface VERDE.
Teste	Selecionar Cancela

• Para a Interface GREEN, insira 192.168.1.1, aceite a máscara de rede e aperte **Ok**.



• O CDROM será ejetado, então remova-o e aperte **Ok**.

CrackIT foi disquete ou iniciar por	instalado com sucesso CD-ROM do computador fauor tente inician	o. Por favor remova qual . Se o sistema falhar ao r de um disquete DOS e	quer
execute 'FDI programa de configurar o la configura para http:// nomeado seu e acesso rem Isuário 'dis administrado	SX /HBR' para re-cria configuração será ext ISDM, placas de reda ção concluída você po crackit:81 ou https:/ CrackIT) e configuran oto. Lembre-se de con cador' no CrackIT se res do CrackIT possar	r o Marsen Boot Record. ccutado agora e permitir e e senhas do sistema. D oderá apontar seu web br //crackit:445 (ou como t r o discador (se necessá nfigurar a senha para o você quiser que usuário m controlar o link.	0 A epois owser iver rio) s não
	Ok		

· Selecione o layout do teclado.

	Mapeamento de	teclado -	
Escolha o t da lista ab	ipo de teclado maixo.	que você e	sta usando
	bg_bds-cp1251 bg_bds-utf8 bg_pho-cp1251 bg_pho-utf8 br-abnt		
Ok	br-abnt2	Cancela	

• Selecione a hora local.

	Fuso horário ⊨	
Escolha o fuso da lista abaixo	horário em que vo	cê se encontra
Australi	a/Yancowinna	
Brazil/A	cre	
Brazil/D	eNoronha	
Brazil/W	est	
CET		
Ok	Can	cela

• Aceite o nome host de **crackit** ou coloque um nome de sua escolha.

crackit	
Cancela L	

• Aceite o domínio localdomain ou coloque um de sua escolha.

Nome de Domínio
Entre com o Nome de Domínio
localdomain
Ok Cancela

Aperte Tab para Desabilitar ISDN, e aperte Enter.



 No Menu configuração de rede / Tipo de Configuração de rede.



Selecione a opção GREEN+RED, pressione **Tab** para Ok e aperte **Enter.**

Selecione Atribuições de Drivers e Placas e aperte Enter.



- Selecione **Teste** para detectar automaticamente sua placa de rede RED (Internet).
- Atribua a placa não usada para RED, pressione **Tab** para OK e aperte **Enter.**

Existe uma pla	ca ethernet não i	eclamada:
AMD PCnet32 an	d AMD PCnetPCI	
voce pour use	RED	
Ok	С	incela

- . No Menu Configuração de Endereços de rede e aperte **Enter**.
- . Selecione RED e aperte Enter.



Para a Interface RED use a **barra de espaço** selecione tipo de endereçamento IP: DHCP para endereçamento automático ou ESTÁTICO para endereço IP fixo fornecido pelo Provedor. Pressione **Tab** para OK e aperte **Enter**.



. Para os casos endereço IPs fixo preencha, também, os endereços de Gateway e DNS.



Pressione **Tab** para finalizar e aperte **Enter** (**Pronto**). Repita até que você veja a página de configuração do Servidor DHCP.

Em seguida, na página DHCP, aperte a **Barra de Espaço** se desejar habilitar o DHCP, coloque **192.168.1.100** para o endereço inicial e **192.168.1.200** para o endereço final. Pressione **Tab** para Ok e aperte **Enter**.

Informações.	
Endereço inicial:	192.168.0.100
Endereço final:	192.168.0.200
DNS Primário:	192.168.0.1
DNS secundário:	192.168.0.2
Lease padrão (mins):	60
Lease max. (mins):	120
Sufixo do domínio:	10caldomain

• Escreva os **passwords** (senhas) para o usuário **root** e, na página seguinte, para o usuário administrador (**admin**).



• Finalmente aperte **Ok** para reiniciar.

Agora a Instalação está completa. Se você está usando a rede local GREEN (RED é para a conexão Internet), pule para a próxima seção em **Estabelecendo uma conexão** para instruções de como configurar seu acesso à Internet.

4. Estabelecendo uma Conexão

Navegue na página <u>http://192.168.1.1:81</u> ou <u>https://192.168.1.1:1445</u> através de uma estação (PC cliente) conectada a rede e você deverá ver a administração do CRACKIT MV. Se você não consegue conectar, certifique-se de que as configurações **da rede** do **PC** cliente estão configuradas para obter automaticamente um endereço IP. Reinicie a máquina se necessário, para que o PC cliente obtenha um **Endereço IP** do CRACKIT MV.





Conectado (0d 0h 26m 21s) - None /// NOT REGISTRED /// 10:34:52 up 27 min, 0 users, load average: 0.00, 0.00, 0.00

• Se o seu acesso Internet usa autenticação (tipo PPOE), navegue para página da Rede→ Discagem e adicione os dados de autenticação de seu Provedor (ISP).

Retorne a Página Principal e aperte o botão Conectar para estabelecer conexão com a Internet.

Se tudo foi feito corretamente, você estará ativo (online).

Para mais detalhes recorra ao Manual de Administração do CRACKIT MV ou site <u>http://www.crackit.com.br</u>

5. Web Proxy

 Navegue na página do Serviços>Proxy [https://192.168.1.1:445/cgi-bin/proxy.cgi] para a configuração da web proxy, como ligar o Squid, o Web Proxy Cache. Isto melhorará a perfomance da rede local para os PCs clientes, reduzindo o tempo de acesso como também o consumo da largura da banda.

• Aproveite-se dos sistemas Cache para atender às suas necessidades. Você pode acompanhar o desempenho checando os

gráficos de desempenho na página de Situação ou estudando os logs na página de Logs.

Sistema 🎽 Situação 🎽 I	Rede 🍸 Serviços	🍸 Firewall 🎽 VPNs 🎽 Logs	Maddons		
	Proxy Ava Cervidor I	nçado Nuce			
Web Proxy Avançado	DNS Diná	nico			
	Servidor o	le Horário			
Configurações comuns	_		losso		
labilitação ligada Green:		Porta Proxy:	1900		
Transparência ligada Green:		Hostname visivel: •			
		E-mail do administrador do cache: 🍳			
		Lingyagem de mensagens de erro:	English -		
Proxy principal					
Redirecionar endereço proxy:		Proxy principal (host:porta) 🖲			
Redirecionar endereço IP do Cliente:	Г	Nome do usuário principal: •			
Redireciconar nome do usuário:	п	Senha do usuário principal: 🎈			
Configurações do Log					
Log habilitado:		Termos de consulta do Log:	Г		
		Log de useragents:	Г		
Serenciameto de Cache					

Para mais detalhes recorra ao Manual de Administração do CRACKIT MV ou site <u>http://www.crackit.com.br</u>

6. Manutenção

6.1. Como desligar o CRACKIT MV?

Por que desligar o CRACKIT MV?? O CRACKIT MV é um dispositivo que trabalha 24/7. Se você quiser desligá-lo navegue na página do Sistemas>Desligar e aperte o botão Desligar.

KACKIŲ	SISTEMA	DESL	GAR							SIMPLE	SMEN	TE SEGURO
Sistema 🎽	Situação 🎽	Rede	*	Serviços	*	Firewall	1	VPNs	18	Logs	1	Addons 🍸
Principal												
Acesso SSH	an - mar											
Configurações Decligad	da GUI											
Registro de Ci	opia	Rei	nicializ	ar								Desligar
Créditos	www.	10000	1004404004	0.0000								The second second second





Conectado (0d 0h 42m 115) - None /// NOT REGISTRED /// 10:50:42 up 43 min, 0 users, load average: 0.16, 0.05, 0.01

6.2. Updates

Periodicamente, atualizações de segurança e de melhorias são disponibilizadas pelo WebSupport do CRACKIT MV. Estas atualizações são informadas por email para os usuários registrados e podem ser implementadas na página de Sistema>Atualização.

6.3. Backup

Você pode fazer o backup de suas configurações em um disquete. Este disquete ajudará você a reinstalar ou atualizar facilmente.

7. FAQs

1) Como eu volto atrás e altero as configurações de rede? Acessando a console do CRACKIT MV, você precisará de um teclado e monitor, faça **log in** como usuário **root** e digite **setup** na linha de comando.

2) Meu SpeedTouch 330 [http://www.speedtouchdsl.com/prod330.htm] USB ADSL modem irá funcionar com o CRACKIT MV?

Sim. Muitos ISPs fornecem este equipamento para o serviço de Banda Larga. Atualize os dados PPP Setup configurando o Número VPI e VCI para 38. Você pode, também, optar pela troca/atualização do firmware do ADSL Router se preferir, neste caso acesse o site do fabricante para maiores detalhes.

Para mais detalhes recorra ao Manual de Administração do CRACKIT MV ou ao site <u>http://www.crackit.com.br</u>

MANUAL DE INSTALAÇÃO

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Indíce

[GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO], 1 - 18

Introdução, 21 Características, 22 Visão Geral, 23

1. Preparando para Instalar, 24

- 1.1. Escolha sua Configuração, 24
- 1.1.1. Interfaces de Rede, 24
- 1.1.2. Configurações de Rede, 26
- 1.1.3. Tipos de Configurações de Rede, 27
- 1.1.4. Conexão da Internet, 27
- 1.1.5. Escolha os endereços de sua rede local, 28
- 1.2. Reuna as informações de seu Hardware, 29
- 1.3. Prepare o PC do CRACKIT MV, 30

2. Instalação do CRACKIT MV, 32

3. Configuração Inicial, 40

4. Após a Instalação, 58

- 4.1. Escolha seu Padrão de Configuração de Kernel, 58
- 4.1.1. Mudando o Padrão de Configuração, 60
- 4.2. Teste seu Acesso ao CRACKIT MV, 60
- 4.3. Remova Hardware Supérfluo (Opcional), 62

A. Visão Geral da Rede, 63

- A.1. Instalação Física, 63
- A.1.1. Apenas um computador em Green, Blue ou Orange, 63
- A.1.2. Rede de Computadores Múltiplos, 64
- A.2. Usando Endereços IP, 64
- A.2.1. Formato de um Endereço IP, 64
- A.2.2. Redes, 64
- A.2.3. Classes de Endereços IP da Rede, 65
- A.2.4. Extensões de Endereços IP Privados, 65

B. Busca de Erros para Correção durante a Instalação, 67

- B.1. Telas de Console "Escondidas", 67
- B.2. Perda do Password do Root, 67

C. Alterando as Interfaces e os Endereços da Rede após a instalação, 69

D. Licença de Uso do CRACKIT MV, 70

E. Registrando o CRACKIT MV, 70

- E.1. Versão DEMO, 71
- E.2. Versão REGISTRADA, 71

Introdução

OBRIGADO POR OPTAR PELO CRACKIT!

O CRACKIT MEDIUM VERSION é um poderoso e robusto Firewall/Proxy para dar segurança e controle à sua rede na Internet.

O CRACKIT foi desenvolvido a partir do OS/LINUX com um Kernel personalizado para este fim. Reunimos as melhores ferramentas disponíveis em software livre, customizadas e otimizadas, e adicionamos, ainda, várias outras ferramentas complementares que fazem do CRACKIT um produto rápido para instalar e fácil de configurar.

O CRACKIT é uma Distribuição Linux, portanto, não requer nenhum Sistema Operacional e/ou Softwares complementares.

O CRACKIT é compatível com a grande maioria dos Hardwares disponíveis no mercado e com baixa exigência na configuração da CPU.

A nossa equipe de Suporte Técnico e Desenvolvimento mantém o CRACKIT atualizado para as novas necessidades das redes, oferecendo UPDATES e WEBSUPPORT.

Sobre as características de direitos de uso veja o apêndice **Licença de Uso** no final deste Manual.

Características

- Instalação rápida (menos de 10 minutos)
- Manual de Instalação em Português (Impresso)
- Baixa exigência e ampla compatibilidade de Hardware
- Baseado em OS/LINUX com Kernel Personalizado
- Suporte à DMZ
- Suporte à WIRELESS
- Administração fácil via WEB/Browser
- Manual de Administração em Português (HTML)
- Estatísticas e Gráficos de Monitoramento do Acesso Internet
- Logs dos Serviços
- Backup das configurações
- FIREWALL baseado em IPTABLES
- IDS Detecção de Intrusos
- Proteção DoS, DDoS
- Prevenção a ataques repetitivos
- PROXY/CACHE Avançado Transparente e/ou Autenticado
- Filtro de Sites/IP/Black-Lists
- Filtro de códigos maliciosos
- Permite acesso à CAIXA-Conectividade Social
- Permite Bloqueio MSN
- Suporte à Java
- NAT/PAT (redirectionamento de portas)
- DHCP Client/Server (ajuda a configurar os clientes de sua rede interna)
- PPoE (Suporte à ADSL com IP Dinâmico)
- Roteamento dinâmico/estático
- QoS Controle de Banda/Tráfego
- VPN PPTP/IPSEC sem limite de túneis (X509)
- SSH Client (Acesso ao ambiente operacional por Terminal)
- DNS Dinâmico
- NTP Servidor de Tempo

- Usuários ilimitados
- WebSupport
- Updates via Internet

Visão Geral

O CRACKIT MV é um Sistema Operacional, que não requer a préinstalação de nenhum software no Harware.

Tudo o que você vai precisar, além do Hardware, está contido no CD do CRACKIT MV.

O CRACKIT MV levará poucos minutos para instalar, mas, não deixe de tomar tempo para ler as instruções contidas neste manual e ter em mãos os parâmetros de sua rede como endereços IPs, Domínio, etc. Verifique, antes, o funcionamento do seu Hardware e se as características atendem as especificações mínimas.

Capítulo 1 - Preparando para instalar

CUIDADO: Quando você instalar o CRACKIT, o Disco Rígido será formatado e todas as informações contidas nele serão perdidas.

1.1. Escolha sua Configuração

1.1.1. Interfaces de Rede

O CRACKIT MV possui quatro interfaces de Rede: RED, GREEN, BLUE e ORANGE.

1.1.1.1. Interface RED

Esta interface é a Internet ou outro network(rede) não confiável. O propósito inicial do CRACKIT MV é proteger as redes GREEN, BLUE e ORANGE e seus computadores dos tráficos originados na rede RED.

1.1.1.2. Interface GREEN

Esta interface se conecta apenas ao(s) computador(s) que o CRACKIT MV está protegendo. Foi feita para uso da rede local. O Tráfico é routeado e protegido pelo Firewall do CRACKIT MV.

1.1.1.3. Interface BLUE

Esta interface é opcional e permite a você colocar os dispositivos wireless em uma rede separada. Os computadores nesta rede não podem se conectar à rede GREEN a não ser por regras altamente controladas, ou via um VPN. O Tráfico é routeado e protegido pelo Firewall do CRACKIT MV.

1.1.1.4. Interface ORANGE

Esta Interface é opcional e permite a você colocar servidores públicamente acessíveis numa rede separada. Computadores

nesta rede não podem conectar-se às redes GREEN e BLUE a não ser através de regras de DMZ altamente controladas. O Tráfico é routeado e protegido pelo Firewall do CRACKIT MV.

1.1.1.5. Interfaces de Rede

Seu firewall precisará de pelo menos 2 interfaces(placas) Ethernet, uma para a conexão Internet (RED) e outra para conexão com a rede local (GREEN). Adicione mais interfaces para utilizar Wireless (BLUE) ou para implementar uma DMZ (ORANGE).

Defina as necessidades de sua rede, prepare o Hardware com as interfaces necessárias e prepare, também, os cabos para as conexões.

Veja um diagrama RED, ORANGE, BLUE, GREEN



Nota

Lembre-se as interfaces BLUE E ORANGE são opcionais. E, provalmente, sua configuração requeira apenas 2 interfaces RED e GREEN.

Conexão	Modem	ISDN	USB	Ethernet
			ADSL	
RED,GREEN	1 NIC	1 NIC	1 NIC	2 NICs
	(G)	(G)	(G)	(G,R)
RED,BLUE,GREEN	2 NICs	2 NICs	2 NICs	3 NICs
	(B,G)	(B,G)	(B,G)	(B,G,R)
RED,ORANGE,GREEN	2 NICs	2 NICs	2 NICs	3 NICs
	(O,G)	(O,G)	(O,G)	(O,G,R)
RED, ORANGE, BLUE, GREEN	3 NICs	3 NICs	3 NICs	4 NICs
	(O,B,G)	(O,B,G)	(O,B,G)	(O,B,G,R)

Tabela 1.1. - Requisitos do NIC

NIC (Interface de Rede)

1.1.1.6. Segurança Relativa das Interfaces

O modelo de segurança do CRACKIT MV baseia-se no fato da rede GREEN (interna) e seus usuários serem totalmente confiáveis. E, portanto, os requerimentos desta rede (máquina e/ou usuário) são legitimados e permitidos pelo CRACKIT MV.

O CRACKIT MV permite a habilitação do Intrusion Detection System (Detecção de Intrusos) para cada interface da rede. É sempre uma boa idéia dar uma olhada nos logs IDS das interfaces para ver se uma máquina na sua rede está se comportando de forma estranha. Isto pode indicar a infecção de um vírus ou trojan. A ordem crescente de confiança das redes é:

RED >ORANGE > BLUE > GREEN

1.1.2. Configurações da Rede

A configuração básica é RED/GREEN aonde o CRACKIT MV protege uma única rede interna(GREEN) da Internet(RED). Se você tem um ponto de acesso wireless você pode conectá-lo como interface BLUE e configurar CRACKIT MV para restringir o acesso de máquinas na rede wireless. Se você tem alguns servidores que precisam ser acessados pela Internet você pode colocá-los em

uma DMZ ligado como interface ORANGE. Você deve decidir qual combinação quer para seu site.

1.1.3. Tipos de Configurações de Rede

Já que a Interface RED pode conectar tanto por modem ou por Ethernet, há oito Tipos de Configuração do Network:

- GREEN (RED = modem/ISDN)
- GREEN + RED (RED = Ethernet)
- GREEN + ORANGE + RED (RED = Ethernet)
- GREEN + ORANGE (RED = modem/ISDN)
- GREEN + BLUE + RED (RED = Ethernet)
- GREEN + BLUE (RED = modem/ISDN)
- GREEN + BLUE + ORANGE + RED (RED = Ethernet)
- GREEN + BLUE + ORANGE (RED = modem/ISDN

1.1.4. Conexão da Internet

Como você está conectado a internet hoje? Chegou a hora de levantar as informações sobre a conexão Internet que você deseja compartilhar e proteger na sua rede.

Se você está conectado à Internet com modem banda larga ou router, você provavelmente estará conectado via uma placa Ethernet como interface de rede. Em qualquer caso uma placa similar precisa estar inserida em seu PC do CRACKIT MV. Se você está conectado via um modem analógico interno, modem ISDN, ou modem ADSL USB, este precisa ser conectado ou inserido no PC do CRACKIT MV. Se você está conectado através de um modem dial up externo, você deverá conectá-lo ao seu PC do CRACKIT MV.

A interface Internet, qualquer que seja, será usado no CRACKIT MV como rede RED.

Verifique alguns parâmetros de seu acesso Internet atual:

- Cheque como você está obtendo seu IP address: static, DHCP, PPPOE ou PPTP.
- Se você obtém seu IP address via DHCP, cheque para ver se o hostname está sendo fornecido pelo provedor (ISP) ou pelo CRACKIT MV, veja o item "Checando seu DHCP Hostname", adiante.

- Cheque qual é o nome e o endereço de seu Provedor. Seu Provedor(ISP) poderá dar os endereços automaticamente(DHCP) ou você terá que colocá-los manualmente.
- Para conexões manuais (IP fixo) você precisará saber o Endereço IP, a Máscara de Rede, Gateway e Servidores de DNS.
- Conexões ADSL/PPOE, ISDN, DIAL-UP requerem usuário e senha para a conexão.
- Informe sobre os padrões adotados pelo seu Provedor (ISP) e anote todos os dados.

1.1.4.1. Checando Seu DHCP Hostname

Se você não sabe se o seu Provedor(ISP) pede um *hostname* ou você não sabe qual é, cheque o manual que veio com o kit de instalação do Provedor (ISP) ou ligue para o Suporte do Provedor pedindo ajuda. Se não funcionar coloque:

\$ ifconfig -a

Em uma plataforma *nix, olhe para seu eth0 IP address.

Em Windows 95, 98, ME, etc. o comando é C:\winipcfg

Em Windows NT e Windows 2000, o comando é C:\ipconfig /all

Caso aconteça algo, escreva seu Endereço IPe então coloque.

\$ nslookup nnn.nnn.nnn.nnn

Onde nnn.*nnn.nnn.nnn* é seu Endereço IP. Se você obtiver uma resposta, escreva o *hostname* completo que você recebeu. A primeira parte deve ser seu *hostname* DHCP, e a última parte dever ser usada para configurar o servidor DHCP do CRACKIT MV.

1.1.5. Escolha os endereços de sua Rede Local

Decida qual será a extensão de endereços na rede local(GREEN). Estes não são os endereços IP dados pelo seu Provedor (ISP). Os endereços nesta interface jamais aparecerão na Internet. O CRACKIT MV usa uma técnica chamada *Port Address Translation* (*PAT*) para esconder(mascarar) suas máquinas GREEN das redes externas. Para garantir que não há nenhum conflito de endereço IP, é sugerido que você escolha uma das extensões de endereços definidos no RFC1918 [ftp://ftp.isi.edu/in-notes/rfc1918.txt] como endereços privados. Existem em torno de 65.000 dessas extensões de endereços de rede que você pode escolher. Para ver essa lista, leia o Apêndice A. A rede mais fácil para escolher é a rede 192.168.1.xxx. Isso permitirá que o CRACKIT MV lide com mais de 250 computadores. Normalmente routers e firewalls são colocados no topo ou na base da extensão, então sugerimos que você escolha 192.168.1.1 para sua Interface da rede GREEN. O CRACKIT MV irá automaticamente definir sua máscara de rede baseado no seu endereço IP, mas você pode modificá-lo se for necessário.

Se você estiver usando as interfaces BLUE e/ou ORANGE, escolha endereços de rede diferentes para cada uma delas. Por exemplo, BLUE pode ser 192.168.2.xxx e ORANGE pode ser 192.168.3.xxx. Isto permitirá o uso de mais de 250 computadores em cada.

1.2. Reúna informação em Seu Hardware

Por mais que o CRACKIT MV faça automaticamente o reconhecimento (probe) na sua máquina das interfaces (NICs), pode ser necessário configurar os parâmetros da entrada de cada interface (placa) durante a instalação. Nesse caso os tipos de IO address e número IRQ serão necessários. A maneira mais fácil de configurar as interfaces (placas) ou obter esta informação é através de um programa que vem no disquete que acompanha o hardware ou checar o web site do fabricante.

Se você tem um modem interno ISDN, o CRACKIT MV automaticamente irá fazer o reconhecimento (probe) também. Relembrando, se o CRACKIT MV não puder determinar as informações do modem, você precisará saber o tipo, IO address e número IRQ do seu modem. O jeito mais fácil de configurar o modem ou determinar essa informação é através de um programa no disquete que veio com a interface. Um meio alternativo é checar o web site do fabricante. E mais, você deverá saber o país e o protocolo da conexão, como também o telefone local do seu Provedor (ISP).

1.3. Prepare o PC do CRACKIT MV

Prepare o PC do CRACKIT MV PC. Teste adequadamente o funcionamento do hardware.

O CRACKIT MV possui uma larga compatibilidade do Hardware. Para maiores informações acesse nosso WebSupport http://www.crackit.com.br.

A configuração mínima para o CRACKIT MV é:

Intel PIII 500 Mhz, 128 Mb Memória, Disco Rígido 10 Gb, CDROM, Floppy Drive 1.44 Mb

Insira as interfaces/placas conforme a configuração que você escolheu.

Você precisará de uma placa Ethernet para a rede GREEN. Se você decidir pela rede BLUE ou ORANGE, você precisará de uma placa (NIC) extra para cada uma.

Se sua rede RED é via Ethernet, você também precisará de uma placa Ethernet para esta conexão.

Insira a placa ISDN modem, se necessário.

Durante o processo de instalação, será preciso ter um monitor de vídeo conectado ao PC do CRACKIT MV. O CRACKIT MV permanece em *character mode* durante a instalação, então quase todo monitor será compatível. O monitor pode ser removido após a instalação. E, além disso, é necessário ter um teclado. Se o teste do teclado na BIOS puder ser desativado, o teclado também poderá ser removido após a instalação.

Altere os parâmetros BIOS para que máquina alvo, na medida do possível entre em operação como um servidor *stand-alone*. Por exemplo:

- Desligue o CPU power saver feature(gerenciamento de energia), o computador principal deve estar ativo/ligado, inclusive seus periféricos. Normalmente é mais fácil e mais seguro desligar o power saver feature. Você pode deixar o monitor de vídeo ligado.
- Defina na BIOS para iniciar o power up.
- Se possível, desligue o teste do teclado na BIOS.

- Defina o estado do *power* para "Sempre restaurar após haver uma falha". Isto irá garantir que *power up* do seu PC do CRACKIT MV reinicie após o *power* ser restaurado.
- O CRACKIT MV pode fazer um backup das configurações em um disquete drive. Não é incomum o disquete ser acidentalmente esquecido no drive. Remova-o.

Altere na BIOS do PC para ser iniciado (boot) apenas do CDROM e Disco Rígido. Desligue todos os tipos de inicializadores, com exceção do seu Disco Rígido após a instalação ser completada.

Capítulo 2 - Instalação do CRACKIT MV

Agora você está pronto para instalar o CRACKIT MV.

CUIDADO!

Lembre-se que ao instalar o CRACKIT MV no computador, o seu Disco Rígido será apagado.

Coloque o CD do CRACKIT MV no CD-ROM do computador. Aperte o botão *Reset* para começar a seqüência de inicialização. Se o PC do CRACKIT MV não iniciar, cheque os parâmetros de BOOT na BIOS.

Logo aparecerá a tela de incialização. Se não aparecer, cheque se seu monitor está conectado corretamente na máquina, se está ligado.

Ao inicializar do CD aparecerá uma tela contendo um aviso que toda sua informação no Disco Rígido será destruída.



A partir deste momento você deve apertar **Enter Ok** nas opções de instalação.

Durante a inicialização, muitas informações do kernel irão rolar na página.

Estas podem ser ignoradas ao menos que um problema no hardware seja detectado. Se um erro for detectado, a iniciação será interrompida.



Nota: Nesta tela e nas demais telas de instalação, o mouse é ignorado. Para mover o cursor da tela, use o **Tab** e as setas do keyboard. Para selecionar um ítem, aperte **Space**. Para aceitar uma escolha aperte **Enter**.

A próxima tela lhe informará como abortar a instalação. "Selecione **Cancela** ou **Ok** e aperte **Enter**."



A partir desta tela todas as informações do Disco Rígido serão apagadas. Para abortar a instalação selecione **Cancela** e aperte **Enter**.



Em seguida o CRACKIT MV irá formatar e fazer a partição do seu Disco Rígido.



E, então irá instalar todos seus arquivos.

CrackIT v1.1 - Simplesmente Seguro
CrackIT v1.1 - Simplesmente Seguro
<tab>/<alt-tab> entre elementos <espaço> seleciona</espaço></alt-tab></tab>

Neste momento você tem a opção de restaurar os arquivos a partir de um Disquete CRACKIT MV de backup.

Para fazer a restauração, coloque o disquete de backup na unidade de disquete, selecione **Restaurar** e pressione **Enter**. Em outro caso, selecione **Pule** e pressione **Enter**.



Após configurar o CRACKIT MV, usando a administração web (via browser/navegador), retire o disquete de backup. Se acontecer algum problema, reinstale o CRACKIT MV usando o procedimento utilizado na instalação inicial e durante a instalação insira o disquete de backup e selecione **Restaurar**. A configuração do CRACKIT MV será restaurada.

Se você optar por Restaurar o disquete, não terá que responder mais nenhuma pergunta. Após a antiga configuração ser restaurada, o processo de instalação irá direto para: "Instalação Completada".


Em seguida o CRACKIT MV começará a configurar a interface de rede GREEN. Você pode permitir que CRACKIT MV teste sua placa de rede e automaticamente selecione o parâmetro de **driver**. Selecione o botão **Teste** e aperte **Enter** para o CRACKIT MV examinar seu hardware. Selecione o botão **Selecionar** e pressione **Enter** para selecionar manualmente uma placa de rede (NIC) ou especificar os parâmetros das informações que você coletou do disquete ou do site do fabricante.

Se você especificar **Selecionar** acima, aparecerá uma tela de configuração.

Selecione da lista a sua placa de rede GREEN (NIC).

Se você selecionar **manual**, aparecerá a tela para você escolher o **driver** da placa. Cada **driver** vai precisar de parâmetros adicionais de instalação. Infelizmente estes são **drivers** dependentes. A amostra abaixo é para um **driver NE 2000**. Como a maioria dos **drivers ISA**, precisa de endereços especificados IO, *io*=, e IRQ, *irq*=.

Se acima você especificou **Teste**, a seguinte tela aparecerá:



O fabricante de sua placa de rede (NIC) possivelmente não aparecerá. O CRACKIT MV identifica placas de rede (NICs) baseados no fabricante do chip, não da placa de rede. Por isso pode ser ignorado.

O CRACKIT MV irá configurar o endereço de sua rede interna (local), a interface GREEN.

Entre com a infor	mação do endere	ço IP para	
a interface GREEF Endereço de IP:			
Máscara de rede:	255.255.255.0		
Ok	Cance	la	

Este assunto de rede foi discutido no item Escolha o Endereço de sua Rede Local, acima. Normalmente esse também será um

endereço GREEN 1, i.e. 192.168.1.1; ou endereço GREEN 254, i.e. 192.168.1.254. No entanto, qualquer endereço de sua rede GREEN funcionará. O CRACKIT MV automaticamente irá configurar sua máscara de rede, mas você pode modificá-la se necessário.



O CRACKIT MV está instalado em seu Disco. Na tela "**Remova o CD do CRACKIT MV do CDROM**", selecione **Ok** para continuar.



O CRACKIT MV automaticamente irá continuar com o processo de configuração.

Capítulo 3 - Configuração Inicial

O CRACKIT MV automaticamente irá continuar a instalação, definindo sua configuração inicial.

Aviso

Se você cancelar a configuração inicial antes de definir o **password** do **root**, você não será capaz de **log in** como **root** para completar a configuração. Neste caso você pode reiniciar a máquina e entrar com o que é chamado de "**single user**", um modo de acionar seu **password root**. Veja "**Perda do Password do root**".

Após reinicialização, faça *log in* como usuário root e entre no comando de configuração (digitando **setup**). Você será capaz de verificar e configurar todos os parâmetros restantes do CRACKIT MV, vendo cada item do menu e preenchendo os parâmetros.

A primeira tela lhe permite configurar seu teclado.

	- Mapeamento de	e teclado	
Escolha o da lista a	tipo de teclado baixo.) que você	esta usando
	bg_bds-cp1251	#	
	bg_pho-cp1251		
	br-abnt		
Ok		Cancel	a
l.			

A próxima tela é para escolher a hora local.

	Fuso horário	
Escolha o ft da lista abd Braz Braz Braz Braz CET	uso horário em que v nixo. ralia-Yancowinna il≠Bere il≠DeNoronha il≠Dest	ocê se encontr
Dk	Ca	ncela

Algumas pessoas deixam a hora local como London ou UTC. Isto permite deixar o seu PC programado na hora local. Mas há duas desvantagens nesse sistema:

- Você não poderá usar o servidor de tempo da rede para definir precisamente a hora do hardware no PC, via Internet.
- Se sua zona local mudar do inverno para o horário de verão, você terá que lembrar como mudar o relógio do PC do CRACKIT MV manualmente. Se você definiu o horário local corretamente, o CRACKIT MV irá modificá-lo automaticamente.

Você precisa configurar o **hostname** da sua máquina CRACKIT MV.

O padrão "CRACKIT" é bom. Você pode querer mudá-lo se está planejando configurar uma VPN e permitir a administração através da sua VPN. Neste caso você pode querer dar a cada máquina CRACKIT MV um **hostname** próprio, como "CRACKIT1", "CRACKIT2", "ns", "saopaulo", "firewall", etc.

	- Hostname		
Entre com o hos	tname desta máo	quina.	
	L.	Cancela	
	30 	-1	

E você precisa configurar o nome domínio de sua máquina CRACKIT MV.

Se você possui esse domínio, insira-o aqui. Se você não o tem ou não planeja usá-lo, apenas aceite o padrão "**localdomain**". Se você planeja usar uma VPN, você pode adicionar subdomínios na frente do "localdomain" como "x.localdomain" e "y.localdomain".

Usar seu verdadeiro domínio neste caso pode ser uma má idéia, a não ser que você use um subdomínio do seu domínio no servidor CRACKIT MV.

Este domínio será automaticamente definido como "domain name suffix" do servidor DHCP do CRACKIT MV. Veja **Checando seu DHCP Hostname**.

O CRACKIT MV irá automaticamente continuar com o comando de configuração.

CrackIT v1.1 - Sinplesmente Seguro Nome de Domínio Entre com o Nome de Domínio localdomain Ok Cancela
<tab>/<alt-tab> entre elementos (Espaço) seleciona</alt-tab></tab>

A próxima tela inicia uma série de explicações que irá ajudá-lo a configurar sua placa ISDN. Se você não possui uma placa ISDN, selecione desabilitar ISDN, e o setup irá continuar com o setup do network.

Se você tem um modem ISDN, selecione o protocolo e o país.

Após escolher o protocolo e o país, você precisará escolher os parâmetros do driver de sua interface, especialmente se este for uma placa ISA.

Se for, selecione Definir módulo de parametros adicional.

Em seguida você deve selecionar o tipo de placa ISDN que você tem.

Se você selecionar **AUTODETECT**, o CRACKIT MV irá fazer **probe** de cada um. Se for necessário, você pode selecionar manualmente a interface que você tem.



O ultimo passo é configurar sua interface ISDN e ver se está definido com seu telefone local.

Em seguida você irá configurar as interfaces de sua rede. O Menu da Configuração de rede (Network) irá lhe direcionar nos passos necessários para a configuração.



Como mencionado acima, há quatro interfaces (Network) que o CRACKIT MV suporta: RED, GREEN, BLUE e ORANGE.

A interface RED é considerada a rede externa (Internet) e pode conectar via Ethernet, ISDN, analógico ou ADSL modem.

Estas descrições lhe ajudam a escolher o tipo de configuração da sua rede.



Se você selecionar Ok, irá retornar ao Menu de Configuração de Rede. Tab para as Atribuições de Drivers e Placas, selecione e aperte Enter.

Menu	de configura	ção de rede	I
Conf iguração	atual: GREEN	I + RED	
Quando a conf reinicializaç	iguração est ão da rede s	iver complet erá requerid	a, uma a.
Tipo d	e configuraç	ão de rede	
Atribu Confin	lições de dri	vers e placa	S
Conf ig	urações de D	NS e Gateway	
Ok		Pronto	

Se você tem as interfaces ORANGE e/ou BLUE, repita os passos da configuração do driver para configurar sua interface GREEN. Se sua interface RED usa uma conexão Ethernet, configure-a também. Se sua interface RED não usa uma conexão Ethernet, pule para a discussão sobre configurações adicionais e sobre as interfaces da rede.

Configure os driver:	s de rede e a qual interface cada
placa pertence. A c	onfiguração atual é a seguinte:
GREEN: AMD PCnet32 (RED: UNKNOWN (UNSET	and AMD PCnetPCI (eth0))
Você quer mudar est	es parâmetros?
	Cancela
	cancera





Todas as pla	cas alocadas com suc	cesso.

Após configurar sua placa de rede e a informação do driver para as outras interfaces, retorne ao **Menu de Configuração de Rede** selecionando o botão **Pronto**.



Configure os endereços IP de sua rede.



Finalmente, se sua rede RED está conectada via uma interface Ethernet (NIC), você terá que configurar o jeito que sua interface adquire a informação do seu IP address. Isto é, dependendo do seu Provedor (ISP) e da conexão.

CrackIT v1.1 - Simplesmente Seguro
Selecione a interface que deseja reconfigurar. GREEN RED Dk Pronto
<tab>/<alt-tab> entre elementos <espaço> seleciona</espaço></alt-tab></tab>

Endereço Estático é usado quando seu Provedor (ISP) fornece um endereço IP permanente (fixo). Insira-o na espaço da barra do IP. O CRACKIT MV irá automaticamente escolher a máscara do Network. Você pode moficiar a máscara do network conforme houver necessidade.

Sua rede RED deve ter um static address se você deseja usar algumas facilidades do CRACKIT MV.

O DHCP é usado quando seu Provedor (ISP) fornece o endereço IP automático (dinâmico).

Alguns Provedores (ISPs) pedem para que você use um hostname para seu servidor DHCP. Este provavelmente não será hostname do CRACKIT MV. Se for necessário, você possivelmente pode usar a primeira parte do domínio qualificado que você viu enquanto reuniu parametros da rede (acima)

Se sua conexão é via PPPOE, seu Provedor (ISP) irá suprir todas as informações necessárias durante a conexão inicial, então você não precisa fazer nada após selecioná-la.



Se sua conexao é via PPTP, você terá que suprir sua interface RED com o endereço IP e máscara da rede, assim como o caso do static addressing. Este endereço IP é quase sempre do tipo 10.0.0.150 com uma máscara de network 255.255.255.0.

Você pode escolher configurar a interface ORANGE ou BLUE. Sua configuração é idêntica ao jeito que você configurou sua interface GREEN (acima). Todos os três endereços da rede devem estar em redes diferentes, i.e. 192.168.1.1, 192.168.2.1, e 192.168.3.1.

CrackIT v1.1 - Sinplesmente Seguro Configurações de endereço Selecione a interface que deseja reconfigurar. GREEN RED Ok Pronto
<tab>><alt-tab> entre elementos <espaço> seleciona</espaço></alt-tab></tab>

Página 50 de 92

Neste momento, você pode reconfigurar sua interface GREEN, selecionando-a. Quando você terminar, selecione o botão **Ok**, e retorne ao **Menu de Configuração de Rede**.

Configurando Servidores DNS e Gateways.

Me	nu de configuração	o de rede 🔶
Conf iguraçã	ăo atual: GREEN +	RED
Quando a co reiniciali:	onfiguração estive zação da rede será	er completa, u i requerida.
Tip Atr Con Con	o de configuração ibuições de driver figurações de ende figurações de DNS	de rede •s e placas •reço e Gateway
Ok		Pronto
		10

O próximo ítem do **Menu de Configuração de Rede** lhe permite configurar seu(s) servidor(es) DNS do Provedor (ISP) e seu gateway padrão. Você precisa apenas usar este serviço se está usando uma configuração com IP address static para sua interface RED.

Aviso

Se você configurar o CRACKIT MV com IP address static, adicione seus servidores DNS ou gateway padrão usando esta Tela.



Se você mudar seu network RED para usar outro método de obter seu endereço IP, os dados inseridos nesta Tela irão sobrepor àqueles fornecidos pelo seu Provedor (ISP) via DHCP. Por outro lado, este é um bom meio de sobrepor parâmetros. Mas também pode causar uma confusão infindável. Quando trocar de Endreço Estático para DHCP, lembre-se de limpar esses valores.

Se você está planejando rodar um servidor DHCP no CRACKIT MV, para que os computadores de sua rede tenham a interface de rede configurada automaticamente quando inciados, você pode configurá-lo neste momento.

[] Habilitado	
Endereço inicial:	
Endereço final:	192 169 8 1
DNS rrimario:	192.100.0.1
lease nadrão (mins)	60
Lease max. (mins):	120
Sufixo do domínio:	localdomain
Dk	Cancela

Você pode postergar a configuração do servidor DHCP do CRACKIT MV até que a instalação seja completada. **Veja o Manual de Administração**.

Você deve selecionar Habilitado para habilitar o servidor DHCP.

[*] Habilitado	
Endereço inicial: Endereço final: DMS Primário: DMS secundário: Lease padrão (mins): Lease max. (mins): Sufixo do domínio:	192.168.0.100 192.168.0.200 192.168.0.1 192.168.0.2 60 120 10caldonain Cancela

Os endereços Inicial e Final definem uma extensão de endereços IP que o servidor DHCP irá fornecer aos computadores de sua rede quando eles pedirem um endereço IP. Não use toda a extensão de rede para o DHCP. No mínimo deixe de fora o endereço IPdo CRACKIT MV.

Na prática, futuramente você pode querer rodar servidores que são acessíveis apenas com na rede GREEN. Eles podem rodar servidores FTP, web servers, email ou qualquer outro serviço que precise de um endereço fixo. Estes servidores devem ter um endereço IP fora da dinâmica da extensão do DHCP. Uma boa extensão vai de 192.168.1.100 a 192.168.1.200. Isso permitirá 101 computadores conectados à sua rede (local) GREEN.

DHCP irá distribuir um ou dois endereços de servidor DNS em adição aos Endereços IP. Se você desejar rodar o DNS proxy do CRACKIT MV, o primeiro deverá ser o endereço IP do CRACKIT MV. Você pode inserir um segundo endereço de DNS também. Se você não quer usar o DNS proxy do CRACKIT MV e está usando o *Static IP addresses*, use o servidor DNS que você especificou quando estava configurando sua interface RED.

DHCP funciona passando os endereços dinâmicos que validam por um certo período de tempo. Padrão *lease time* especifica este padrão de tempo em minutos que DHCP irá oferecer. Após o padrão *lease time*, o computador "cliente" irá perguntar se você quer um novo *lease time* para seu novo endereço. Quando o *Max lease time* validar, o computador "cliente" não irá mais perguntar pelo endereço IP adquirido, mas o servidor pode ainda distribuir um *lease* no endereço adquirido.

Finalmente, o nome do Domínio suffix lhe permite especificar um sufixo que é automáticamente anexado aos requisitos do DNS se o nome inicial não puder ser econtrado. Isto será padronizado para o nome domínio que você escolheu anteriormente. Muitos Provedores (ISPs) configuram um sufixo no nome domínio e então dizem aos usuários para colocar "mail", "news", ou "www" para chegar aos serviços. O que realmente acontece "debaixo dos panos" é um requisito do DNS que envia para "mail" primeiro. Quando os servidores DNS indicam que eles não sabem enviar um endereço IP para mail, então o requisito seguinte é adicionar o nome do domínio *appended*, i.e. "mail.xxx.yyy.zzz.com". Para tornar a vida mais simples, você pode adicionar esse sufixo à linha do sufixo do nome Domínio.

Infelizmente, o espaço nao possui lugar suficiente nesta linha para alguns sufixos do domínio. Cheque o Manual de Administração para outro meio de especificar o sufixo, no qual permite um tamanho limitado para o sufixo do nome do domínio. Quando você finalizar com a configuração do sevidor DHCP selecione o botão **Ok**.

O próximo passo irá configurar o usuário *root* do CRACKIT MV e o *password* do administrador da web (admin).

Entre com a senha este usuário para	do usuário 'root'. acesso via linha d	Autentique-se d e comandos.
Senha: Novamen	te:	
Ok		ancela

Se você está familiarizado com Linux, você pode querer *log in* com a máquina CRACKIT MV para carregar dicas de manutenção. O único usuário configurado é o usuário root. Coloque o *password(senha)* do *root* duas vezes. Seja cuidadoso, pois, o usuário *root* tem as "chaves para o reino" do seu firewall. Se alguém conseguir esse *password*, pode haver muitas complicações. Pelo **root** padrão é apenas permitido *log in* pela console local.



Note que o cursor não irá mover quando você está digitando os *passwords*. O *password* ainda estará em vigor.

CrackIT v1.1 - Simplesmente Seguro
<tab>/<alt-tab> entre elementos <espaço> seleciona</espaço></alt-tab></tab>

Finalmente você terá acesso à Adminitração Web do CRACKIT MV pelo *password(senha)* do administrador web (admin).

As web pages do CRACKIT MV serão acessíveis através do ID do usuário administrador (admin) e password.

Diferente do *password* do usuário *root*, web browsers (navegadores) não lidam muito bem com caracteres especiais de

passwords. Limite seu admin password para simplicidade em números e alfabeto.

PARABÉNS!

Você completou a sua instalação do CRACKIT MV. Aperte **Ok** para reiniciar. Após a reiniciação completa, você definitivamente precisará efetuar algumas questões administrativas para completar a configuração. Para uma explicação completa de como administradar o CRACKIT MV, cheque o **Manual de Administração**.

Capítulo 4 - Após a Instalação

IMPORTANTE!

Conecte a interface (RED) do PC do CRACKIT MV na sua conexão Internet para que o processo de instalação seja concluído completamente. Conecte o cabo corretamente, dependendo dispositivo de acesso Internet você pode precisar de cabo UTP CAT5 normal ou CrossOver.

4.1. Escolha seu Padrão de Configuração de Kernel

O CRACKIT MV usa o inicializador GRUB loader para lhe dar escolhas de configurações de kernel. Durante a inicialização, o GRUB splash screen irá aparecer.



GRUB Splash Screen

Você tem 5 segundos para tocar no teclado, antes que GRUB inicie sua configuração padrão. Se você não escolher uma configuração, a configuração padrão, o CRACKIT MV irá iniciar. Se você quiser, use as setas do teclado para selecionar uma nova configuração kernel.

Se você quer usar outra configuração, tenha certeza de que você pode inciar com ela.

A Configuração Failsafe

A Configuração do CRACKIT MV é considerada a Configuração *Failsafe.* Se você tem um problema em rodar outra configuração kernel, use a configuração padrão do CRACKIT MV.

As configurações do GRUB foram feitas para serem "sticky". Em outras palavras, o GRUB irá continuar iniciando a ultima configuração escolhidas com as setas, até que as setas sejam usadas para mudar a sua configuração.

Existem quatro configurações de kernel disponíveis: - CRACKIT MV

Esta configuração de kernel é apropriada para máquinas de processador único com motherboards que não suportam o Advanced Configuration and Power Interface, ACPI, (Veja a discussão do ACPI)

Esta configuração é a mais básica e deve rodar na maioria dos processadores e motherboards, mesmo aqueles cobertos por outras configurações de kernel.

- CRACKIT MV SMP

Esta configuração de kernel é apropriada para motherboards que possuem mais de um processador, Symetric Multiprocessing. Escolha esta configuração se sua motherboard possui mais de um processador. Se o(s) chip(s)do seu processador suportam hyperthreading você provavelmente deveria estar usando o ACPI HT kernel.

CRACKIT MV (ACPI habilitado)

O Advanced Control and Power Interface, ACPI, permite que o CRACKIT MV monitore as métricas do hardware como power e

processor temperature. Se necessário, o CRACKIT MV irá se desligar automaticamente para proteger seu processador e motherboard. O ACPI requer um chip habilitador do ACPI colocado no motherboard e alerta o BIOS, e o uso do kernel "CRACKIT MV (ACPI habilitado)". Se você não sabe se sua motherboard é um habilitador do ACPI, cheque sua motherboard ou a documentação do computador. Se você não consegue descobrir, tente iniciar um dos kernels ACPI habilitando-o e cheque se o driver apareceu corretamente pelo log in principal e digite:

dmesg | grep ^ACPI:

Verifiqure se ACPI reportou erros. Se reportou algum, reinicie e selecione outra configuração de kernel.

CRACKIT MV SMP (ACPI HT habilitado)

Esta configuração de kernel suporta chips processadores com hyperthreading (HT), **SMP** e **ACPI**. Alguns processadores Intel suportam hyperthreading, no qual é tratado como uma configuração multiprocessada SMP.

Uma vez escolhida a configuração de kernel apropriada, pressione **Enter** para inciar CRACKIT MV.

4.1.1. Mudando a Configuração Padrão

A ultima configuração kernel que foi escolhida será a configuração padrão, até que seja mudada.

4.2. Teste Seu Acesso ao CRACKIT MV

Tenha a certeza de que você pode acessar o CRACKIT MV através de um web browser (navegador). O CRACKIT MV movimenta portas IP selecionadas fora dos números standard para que você possa disponibilizar as portas IP conhecidas para servidores de sua rede ORANGE.

Os exemplos a seguir presumem que você definiu sua interface do GREEN como 192.168.1.1. Se não for assim, substitua pelo IP address correto. Verique se você pode realizar ping para o

CRACKIT MV a partir de uma máquina de sua rede GREEN. Em "Windows" coloque:

C:\ ping 192.168.1.1

Em "*nix e Macintosh OS X", coloque:

\$ ping -n 192.168.1.1

O DNS proxy do CRACKIT MV não está habilitado ainda pelas páginas do administrador, então o comando ping deliberadamente parará para procurar o hostname qualificado no PC do CRACKIT MV.

Se o ping funcionar, acesse o seu CRACKIT MV usando o web browser (navegador) no URL: http://192.168.1.1:81

Você deve tentar o HTTPS, seguro http port, tentando acessar o URL:

https://192.168.1.1:1445



Problemas de acesso à administração web podem ocorrer por um destes motivos:

- Configurações IPs incorretadas na máquina cliente

- Cabos de conexão do PC do CRACKIT MV e/ou da máquina cliente, com problemas

- Cabos invertidos conectados às interfaces do PC do CRACKIT $\ensuremath{\mathsf{MV}}$



4.3. Remova o Hardware desnecessário (Opcional)

Quando você estiver satisfeito com a instalação do CRACKIT MV, você pode remover o hardware extra do CRACKIT MV PC: o monitor de vídeo. Você pode deixar o drive de disquete para o uso de backup. Se sua BIOS permitir, você pode desligar o detector de teclado e remover o teclado também.

Se você remover o CDROM e o drive de disquete, lembre-se de mudar os settings da BIOS para que o PC do CRACKIT MV inicie primariamente do seu Disco Rígido.

Se você não remover o drive de disquete, você pode deixá-lo para o uso de backup de configurações. Lembre-se de mudar os settings do BIOS para que o CRACKIT MV PC jamais inicie do drive de disquete.

Apêndice A. Visão Geral da Rede

O CRACKIT MV requer conexões Ethernet para as interfaces GREEN e as opcionais ORANGE e BLUE

Este apêndice irá abordar conexão física simples e o endereço IP para lhe ajudar a entender a instalação do CRACKIT MV.

A.1. Instalação Física

Ao menos que você esteja usando placas ethernet bem velhas, suas placas de rede (NICs) provavelmente irão suportar uma ou mais velocidades de rede, 10 megabit, 10BaseT, ou 100 megabit, 100BaseT. Você pode reconhecer estas interfaces pelo conector traseiro, chamado conector RJ45. Se suas placas de rede possuem um conector diferente, cheque o web site do fabricante.

Ao menos que você tenha uma leased line connection à Internet muito rápida, 10BaseT cards serão suficientes para a interface (NICs). Modems de cabo transferem apenas 3 Megabits/seg. Modems ADSL não vão mais rápido que 8 Megabits/seg.

Você estará conectando os computadores da sua rede local GREEN ao computador CRACKIT MV na interface GREEN (NIC) do PC do CRACKIT MV. Se você tem as redes ORANGE ou BLUE, estas devem estar conectados à interface (NIC) correspondente.

A.1.1. Apenas um computador em GREEN, BLUE ou ORANGE

Se há apenas um computador em sua rede, tudo o que você vai precisar é um cabo crossover CAT5. Você reconhece um cabo quando segura o conector transparente RJ45 e observa a ponta, uma perto da outra. Se as conexões físicas encaixam em diferentes pins em ambos finais dos cabos, você tem um cabo crossover. Caso contrário, você tem um cabo convencional.

Conecte o CRACKIT MV ao seu computador com cabo crossover. Você tem, então, um set up simples para sua rede. Cuidado para

não inverter as interfaces do PC do CRACKIT MV, ao conectar o cabo.

A.1.2. Rede de Computadores Múltiplos

Se você tem mais de um computador na rede para usar o CRACKIT MV, você precisa adicionar em outro hardware chamado hub ou switch. O protocolo Ethernet envia mensagens para todos os computadores através do single port, então todos os outros computadores naquela rede precisam ser capazes de ver suas mensagens e enviar essas mensagens naquela rede.

Se você tem um hub ou um switch, você tem que conectar cada computador ao hub ou switch via um cabo CAT5. Tenha a certeza de que cada cabo é um cabo convencional conectorizado corretamente ao conector transparente RJ45.

A.2. Usando Endereços IP

A.2.1. Formato de um Endereço IP

Um endereço IP consiste em quatro números(octetos), variando de 0 a 255, separados por ponto, i.e. 192.168.1.1. Este formato é chamado de *dotted IP address*. Cada computador de sua rede precisa de endereço IP diferente. Dependendo da configuração de sua rede, o CRACKIT MV precisa entre um a quatro endereços IPs diferentes.

A.2.2. Redes

Uma rede IP consiste em dois ou mais computadores com endereços IP na mesma extensão. A máscara de rede determina as extensões. Mesmo que eles não sejam mais mandatórios, existem muitos padrões de máscaras de rede baseados no primeiro número (octeto) no *dotted IP address*.

A.2.3. Classes de Endereços IP da Rede

Os primeiros números da Classe vão de 1 a 126 (127 é especial). Estas redes, com seus padrões de máscara de rede 255.0.0.0, permitem mais de 16 milhões de computadores na mesma rede. Computadores na rede 4.x.y.z são da mesma classe/network. Enquanto os computadores da rede 5.x.y.z estão em uma classe A diferente. O IP address x.0.0.0 desígna o network inteiro e o endereço IP x.255.255.255 desígna um broadcast para cada computador na rede.

Os primeiros números da Classe B vão de 128 ao 191. Estas redes com seus padrões de máscara de rede 255.255.0.0 permitem mais de 65 mil computadores na mesma rede. Computadores na rede 190.4.y.z, são da classe/network. Enquanto computadores na rede 190.5.y.z são de um classe B diferente. O endereço IP x.y.0.0 desígna a rede inteira e o endereço IP x.y.255.255 desígna um broadcast para cada computador na rede

Os primeiros números da Classe C vão de 192 a 203. Estas redes com seus padrões de máscara de rede 255.255.255.0 permitem mais de 250 computadores na mesma rede. Computadores na rede 193.4.5.z são da mesma classe/network, enquanto computadores na rede 193.4.6.z estão em uma classe C diferente. O endereço IP address x.y.z.0 desígna uma rede inteira e o endereço IP x.y.z.255 designa um broadcast para cada computador da rede.

A.2.4. Extensões de Endereços IP Privados

Por que deveríamos nos importar com isso? A estrutura TCP/IP foi definida para ter muitas extensões de Endereços IP como privados, veja a RFC1918 [ftp://ftp.isi.edu/innotes/rfc1918.txt].

Se um desses pacotes de endereços escapar para a Internet, serão descartados.

Uma das caracteristicas do CRACKIT MV é o Port Address Translation ou PAT. Usando esta técnica, qualquer conversação

aparecerá originando o endereço da interface RED do CRACKIT MV. Para ajudar a defender suas redes GREEN, BLUE ou ORANGE de usuários mal-intencionados, você deveria usar extensões de endereços particulares (privados) para sua(s) rede(s).Lembre-se, as redes GREEN, BLUE e ORANGE devem ter endereços IP diferentes.

As ramificações de endereços IP privados são:

• 10.0.0.0 - classe A network A. Você pode ter mais de 16 milhões de computadores nesta rede.

• 172.16.0.0 até 172.31.0.0 - 16 networks classe B. Você pode ter mais de 64 mil computadores em cada rede.

• 192.168.0.0 até 192.168.255.0 - 256 networks classe C. Você pode ter mais de 250 computadores em cada rede.

Se você quiser pode subdividir cada rede usando uma máscara de rede customizadas (Subnets). Por exemplo: se você quer manter as redes GREEN e ORANGE no mesmo range privado e você jamais espera usar 32 mil computadores, você pode usar 172.16.0.0 com a mácara de rede de 255.255.128 como seu network GREEN e 172.16.128.0 com a mesma máscara de rede como o seu network ORANGE. Você ainda possui a habilidade de ter mais de 32 mil computadores em cada rede.

Apêndice B. Busca de Erros para Correção durante a Instalação

B.1. Telas Console "Escondidas"

Durante a instalação há duas telas console que podem ser usadas para a depuração. A tela que você normalmente vê durante a instalação pode aparecer quando você aperta a combinação ALT-F1.

Se você apertar **ALT-F2**, verá mensagem detalhadas dos comandos Linux durante a instalação.

Após o CRACKIT MV estar instalado no seu Disco Rígido, algumas mensagens posteriores a inicialização aparecerão se você apertar **ALT-F12**. Se o CRACKIT MV não iniciar corretamente, você provavelmente terá um erro no hardware, então observe a tela.

Se você pressionar **ALT-F3**, terá um comando Linux prompt. Durante a primeria parte da instalação, antes que o sistema CRACKIT MV esteja completo, os comandos disponíveis neste prompt são extremamente limitados. Digite:

help

Para uma lista de comandos shell built-in e:

Is /bin

Para uma lista de comandos individuais.

B.2. Perda do Password do Root

Se você interrompeu a instalação ou perdeu seu password do usuário root, você pode recuperá-los se inicalizar o CRACKIT MV no modo de single user.

Para fazer isso conecte o monitor e o teclado na máquina do CRACKIT MV e reinicie. Durante essa reinicialização, enquanto a tela GRUB splash screen aparece, aperte a tecla **a**. Uma longa

linha de comando irá aparecer com o cursor localizado no final. Aperte **space** e digite a palavra: **single** e então pressione **Enter.** O CRACKIT MV irá iniciar e você se encontrará no comando prompt, e estará feito o log in do usuário root. Digite:

sh-2.05b# passwd

Ele pedirá o password do root duas vezes. Em seguida coloque a seqüência abaixo e sua máquina será reiniciada.

sh-2.05b# /usr/local/bin/reboot

Apêndice C. Alterando as Interfaces e Endereços de Rede após a Instalação

Após a Instalação você pode alterar as configurações de rede, drivers, placas e endereços da rede.

Para isto acesse o *prompt* da *console* do CRACKIT MV (tenha um teclado e monitor conectados no PC do CRACKIT MV), faça *log in* como usuário *root* e digite o comando:

#setup

Em seguida, aparecerá uma seqüência de telas/menu para que você faça as alterações. Os procedimentos são iguais à fase da Instalação.

Apêndice D. Licença de Uso do CRACKIT MV

O CRACKIT MV é uma Distribuição Linux dedicada aos objetivos e serviços propostos pelo projeto CRACKIT.

O desenvolvimento do CRACKIT MV foi inspirado e baseado em vários projetos de Firewall/Proxy com Linux existentes no mercado, como: Smoothwall, M0n0wall, IPCOP, etc.

O Sistema Operacional LINUX e várias ferramentas utilizadas no CRACKIT MV possuem fonte aberta e estão sob a licença GNU General Public License [http://www.gnu.org/licenses/gpl.html].

Adicionalmente foram inclusas no CRACKIT MV muitas ferramentas e scripts desenvolvidos e de propriedade do projeto CRACKIT, inclusive as documentações, processo de registro e updates e a marca CRACKIT.

Para usar o CRACKIT MV na sua totalidade e ter direito às atualizações e Suporte Técnico é necessário adquirir a Licença de Uso CRACKIT MV e registrá-la através do site [http://www.crackit.com.br]

Apêndice E. Registro do CRACKIT MV

E.1. Versão DEMO/TRIAL

Inicialmente, quando você instala o CRACKIT MV ele funciona como Licença DEMO ou TRIAL até que seja registrado. A validade da Licença DEMO é de 30 dias, após este período o CRACKIT MV terá seu funcionamento bloqueado até que o Registro seja efetivado, não sendo necessário a sua re-instalação.

E.2. Versão Registrada

Para registrar o CRACKIT MV acesse o WebSupport [http://www.crackit.com.br], forneça a chave gerada pela interface Web de Administração (http://[endereço IP]:81 ou https://[endere;co IP]:1445) e seus dados para cadastro.

Será fornecido, então, pelo WebSupport uma contra-chave para liberação do Registro do CRACKIT MV.

A Versão Registrada dará acessos aos Updates, 6 meses de WebSupport (que podem ser extendidos) e vários serviços presentes em nosso site.

A Versão Registrada é de uso por tempo indeterminado e sem limites de usuários.

Os usuários do CRACKIT MV terão direito a adquirir novas versões com desconto.



PRIMEIROS PASSOS NO CRACKIT MEDIUM VERSION

Parabéns por instalar o CRACKIT MV! Agora chegou a hora de configurá-lo e administrá-lo. Todo o ambiente de administração do CRACKIT MV é web, ou seja via Browser (navegador), o que torna isto muito fácil! Nesta documentação você encontrará os primeiros passos que julgamos serem recomendáveis para configurar e administrar seu CRACKIT MV.

Para informações mais detalhadas acesse o MANUAL DE ADMINISTRAÇÃO (HTML ou PDF) através da Interface de Administração Web (IAW): **Sistema >> Manual Online**.

1º. Passo: Conecte o CRACKIT MV

Conecte os cabos de rede ao Servidor CRACKIT MV. Tenha certeza de conectar a interface/placa RED ao seu *link* de Internet (por ex.: O Modem ADSL) e a interface/placa GREEN à sua *Switch/Hub* de sua rede local. Opte por usar cabos de cores diferentes para facilitar a identificação.

2 erros são comuns:

1. Inverter os cabos. Neste caso configure uma estação na rede IP do CRACKIT MV. Por ex.: se seu CRACKIT MV foi configurado com endereço IP 192.168.1.1, então configure a estação com o endereço IP 192.168.1.2, em seguida, estabeleça um *ping* no *prompt* do DOS da estação apontando para o endereço IP do CRACKIT MV (ping 192.168.1.1). Com este teste você rapidamente vai resolver o problema.
2. Cabos com problemas. Caso o problema persista, ainda existe a possibilidade de algum problema com os cabos de rede, faça testes dos cabos antes de usá-los no CRACKIT MV. Outra possibilidade é a configuração de cabo *Cross-Over* (pares cruzados), dependendo do seu Modem Banda Larga pode ser que você precise ou não se conectar ao CRACKIT MV com um cabo de rede do tipo *Cross-Over*, normalmente existem *leds* no Modem e na interface de rede que indicam se a comunicação está OK.



2º. Passo: Acesse a Interface de Administração Web (IAW)

Se você estiver conectado corretamente, basta configurar uma estação na rede IP do CRACKIT MV e acessar a interface de Administração Web (IAW) pelo endereço: http://[IP do CRACKIT MV]:81

2 erros são comuns:

1. Browser. Remova neste momento todas as configurações de proxy e/ou configurações de segurança fora do padrão de seu *browser* (navegador).

2. Endereços IP. Tenha certeza ao conectar seu Servidor CRACKIT MV em sua rede de que o Endereço IP estabelecido para ele não conflite com os endereços IP existentes em suas máquinas. Para acessar a Interface de Administração Web do CRACKIT MV através de uma estação conectada é necessário que ela possua um Endereço IP da rede do CRACKIT MV.

🔊 CRACKİ	t i		SIMPL	ESMENTE SEGURO	2
Sistema	Sistema Printi Situação X Rede		VPNs 🎽 Logs	*Addons *	
	*	crackit.localdomain			
		Conectar Desconec Perfil atual: Conectado (0d 6h 25) Enderego IP: 201 Nome de host do Crackit: 201-1 15:16:33 up 8:26, 0 users, load	tar Atualizar DHSAO 11.396.90 3-96-90.dsl.telesp.net.bi average: 0.02, 0.01, 0.0	0	
datahouse CRA	CKILI Tecnolog	2mi) sa e informação	1	Conectado ((5:16:33 up 8:26, 0 user	<mark>id 6h 25m 14s) - DHSAO</mark> s, load average: 0.02, 0.01, 0.00 V: 1.1-83

3º. Passo: Acessando a Internet

Se você estiver acessando a IAW pelo endereço: http://[IP do CRACKIT MV]:81, a primeira coisa recomendável a fazer é testar se o acesso a Internet está funcionando corretamente.

Se o seu acesso Internet não exigir autenticação no ISP (provedor), basta abrir o *browser* (navegador) e acessar um site Internet. Acessando o site <u>http://www.meuip.com.br</u> você saberá o endereço IP pelo qual você está saindo para a Internet.

Mas, se o seu acesso Internet exigir autenticação no ISP (provedor), ex. ADSL com PPPOE, acesse **REDE >> DISCAGEM.**

REDE >> DISCAGEM:

Preencha os campos com dados de seu ISP (provedor) e clique em *[Salvar]*.

Para ativar a conexão volte à página principal e clique no botão *[Conectar]*. Quando a conexão foi concluída será exibido "Conectado".

Em seguida basta abrir o *browser* (navegador) e acessar um site na Internet.

Caso você tenha dificuldades neste processo verifique os dados de seu ISP (provedor) ou acesse o site do CRACKIT (<u>http://www.crackit.com.br</u>) ou nosso *WebSupport* ou envie um email para <u>suporte@crackit.com.br</u>.

aisteilla aituuçau	Rede Serviços Firewali VPN	vs Logs Addons
Perfis:		
Perfil: 1. DHSAO	Selecionar	Restaurar
Conexão:		
Interface:: PPPoE	¥.	Atualizar
USB: usb-uhci		
Tempo de expiração p	oor ociosidade (mins; 0 para desabilitar); 15	
	Conectar ao reiniciar CrackIt: 厂	Depuração da conexão: 🗖
Reconectar;		
C Manual		
@ Persistente		No caso de falha de reconexão, comute para o perfil: 1. DH
C Discagem por Demanda		Discagem por Demanda de DNS: 🗖
	Tempo de posse (em segundos): 10	Num, max, de tentativas: 6
Configurações adicionais do P	PPoE:	
C PPPoE plugin	Nome d	lo serviço: •
@ PPPoE	Nome do con-	centrador: •
Autenticação:		
Nome do usuário: dh	isao2@superig.com.br	Senha:
Método: P	AP ou CHAP	Nome de script: •
DNS:		
@ Automático		
C Manual	DNS primário:	DNS secundário:

4º. Passo: Registrando o CRACKIT MV

O próximo item recomendado a fazer na IAW é registrar o Produto e obter a Licença de Uso para que você tenha acesso a todas as ferramentas que o CRACKIT MV possui.

A maioria dos itens da IAW vão requerer um *Login* do usuário administrador do CRACKIT MV, que é o usuário *admin* e a senha que você já configurou durante a instalação.

SISTEMA >> Licença de uso:

Para registrar o CRACKIT MV e obter a licença de uso, acesse: *Sistema >> Licença de Uso.*

Este processo requer que seu CRACKIT MV esteja conectado na Internet.

Acesse o *link* [clique AQUI para obter a CHAVE DO **REGISTRO]** e você será conduzido à uma página de Registro no site do CRACKIT. Preencha o Cadastro.

Você receberá por email a CHAVE DO REGISTRO, insira-a na caixa e clique no botão *[REGISTRAR]* para ter sua ativação concluída.

Caso você não registre seu CRACKIT MV ele terá uma validade de *DEMO* por 30 dias.

Caso você tenha dificuldades em fazer o processo de ativação de sua Licença, acesse o site do CRACKIT (<u>http://www.crackit.com.br</u>) ou nosso *WebSupport* ou envie um email para <u>vendas@crackit.com.br</u>.

Licença de uso			-
	Sua licença ter	n validade de 30 dias	
Registro de Produto			
É tácil e rápido efetuar o registro do Crackit, Clique AQUI para obter a CHAVE do REGIS	isso permitiră que você tenha acesso total aos r TRO.	ecursos do produto, inclusive atualizações e WEBSUPPORT.	
CHAVE DO REGISTRO:			
Seu códios de Licenca: MDAIRTAIN00102	MINDUIGTM-		
and and a constant marine restrict and		enistrar	
an exertise			
CRACKIT		SIMPLESMENTE SEGURO	
	→Licença de Uso	SIMPLESMENTE SEGURO	
Sistema Situação F	»Licença de Uso Rede Serviços Firewall	SIMPLESMENTE SEGURO	
SISTEMA Sistema Situação F	SLicença de Uso Rede Serviços Firewall	SIMPLESMENTE SEGURO	
SISTEMA SISTEMA SISTEMA SISTEMA SILCENÇA de uso	»Licença de Uso Rade Serviços Firewall	SIMPLESMENTE SEGURO	
SISTEMA SISTEMA SILUAÇÃO P Licença de uso Licença Ativadat	»Licença de Uso Rade Serviços Firewall	SIMPLESMENTE SEGURO	
Sistema Situação P Licença de uso	»Licença de Uso Rade Serviços Firewall	SIMPLESMENTE SEGURO	
Sistema Situação P Licença de uso	>Licença de Uso Rade Serviços Firewall	SIMPLESMENTE SEGURO	
Sistema Situação P Licença de uso	>Licença de Uso Rade Sarviços Firewall	SIMPLESMENTE SEGURO	
Sistema Situação P Licença de uso Licença Ativadat	⇒Licença de Uso Rade Sérviços Firewall	SIMPLESMENTE SEGURO	
Sistema Situação P Licença de uso Licença Ativadat	⇒Licença de Uso Rade Sérviços Firewall	SIMPLESMENTE SEGURO	
Sistema Situação P Licença de uso Licença Ativadat	⇒Licença de Uso Rada Serviços ¥Firewall	SIMPLESMENTE SECURO	
SISTEMA SISTEMA Licença de uso Licença Ativadat	⇒Licence de Uso Rade Serviços ¥Firewall	SIMPLESMENTE SECURO	
Sistema Situação P	⇒Licence de Use Rade Serviços ¥Firewall	SIMPLESMENTE SECURO	
Sistema Situação P	⇒Licence de Use Rade Serviços YFirewall	SIMPLESMENTE SEGURO	

5º. Passo: Alterando a Senha do Administrador

A senha do Administrador do CRACKIT MV é muito importante e deve ser tratada com segurança. Caso você queira alterá-la, acesse:

SISTEMA >> Senhas:

Após a alteração clique em [Salvar].

» Senha do usuário Admin:				
Nome do usuário: 'admin'	Senha:	_	Novamente:	Salvar
Senha do usuário de discagem:				
Nome do usuário: 'dial'	Senha:		Novamente:	Salvar

6º. Passo: Habilitando o acesso remoto ao CRACKIT MV (Opcional)

Conectado (0d 6h 36m 30s) - DHSAO 49 up 8:38, 0 users, load average: 0.03, 0.03, 0.00 V: 1.1-03

Opcionalmente, você pode permitir que a console SHELL de seu CRACKIT MV possa ser acessada remotamente via SSH. Só habilite este serviço se for necessário. Para ativá-lo acesse:

SISTEMA >> Acesso SSH:

22

CRACKITI

Após as alterações clique em [Salvar].

2m)

• SISTEMA	>Acesso SSH	And a state of the
aistema aituação r	ede serviços rirewali yrns	Logs Addons
SSH:		
Acesso SSH		
🔽 Suporte protocolo SSH versão	1 (requerido somente para clientes antigo)	
Permitir o Redirecionamento	rcp	
🔽 Permitir autenticação baseada	em senha	
🔽 Permita autenticação baseada	em chave pública	
	Salvar	
Chaves Host SSH		
Chave	Fingerprint	Tamanho (bits)
/etc/ssh/ssh_host_key.pub (RSA1)	6a:ed:6b:95:4c:75:49:b6:0d:4e:c5:03:2f:3b:8e:56	1024
/etc/ssh/ssh_host_rsa_key.pub (RSA2) a9:b3:af:cb:96:02:05:30:e0:a5:3c:65:65:0c:a3:91	1024
vero sare sari juos dasa jikey poo (Dow)	37.20.00.25.10.12.71.94.00.40.70.00.12.38.D0.0D	1024

7º. Passo: Usando o Proxy Avançado

O Proxy Avançado é uma das ferramentas mais importantes do CRACKIT MV e, portanto, possui muito detalhes que você escolherá de acordo com as características de seu ambiente e do tipo de controle, sobre o acesso Internet, que você deseja implementar em sua rede. A seguir vamos recomendar alguns itens mais usuais para esta fase de primeiros passos. Para compreender melhor o Proxy Avançado consulte o Manual de Administração na IAW: *Sistema >> Manual Online*. Acesse, então:

SERVIÇOS >> Proxy Avançado:

Estaremos alterando alguns itens básicos e manteremos os valores *defaults* (padrões) para os demais.

Habilite a GREEN (interface Rede Interna)

Habilite o uso de Proxy Transparente selecionando a opção Transparência Ligada.

Altere, se necessário, a *Porta do Proxy*, por ex: de 800 para 3128.

Configurações do Log: ative para Log Habilitado, Termos de Consulta do Log e Log de Useragent.

Gerenciamento do Cache: Mantenha os valores padrões. *Não faça cache desses domínios(um por linha):* colocar preferencialmente os domínios da empresa.

Controle de acesso baseado na rede:

Subnets permitidas: Colocar as *subnets* com permissão de acesso, por *default* (padrão) a rede interna já é inserida pelo CRACKIT MV, ex.: 192.168.1.0/255.255.255.0.

Endereços IP/MAC ADDRESS sem restrição:

Colocar os endereços IP(ou *MAC-Address*) dos Servidores da Rede e das máquinas que não terão restrição de acesso à Internet. Se você optou por usar servidor DHCP em sua rede então use endereços IP fora do range do DHCP.

Endereços IP/MAC ADDRESS banidos:

Colocar os endereços IP(ou *MAC-Address*) das máquinas que não estão autorizadas para acesso externo (Internet). Se você optou por usar servidor DHCP em sua rede então use endereços IP fora do range do DHCP.

Restrições de tempo: Mantenha os valores padrões ou defina os dias da semana e horários para permitir/negar acesso à Internet.

Comunicadores e P2P: Habilitar para bloquear o acesso aos comunicadores selecionados: *MSN, ICQ, Yahoo e/ou Google Talk.*

Web Browser:

Habilite e selecione, se necessário, os *browsers* (navegadores) que serão permitidos para acessar a Internet.

Filtro URL: Recomendamos habilitar para a utilização de filtros de sites. A configuração dos filtros de URL está no item: *SERVICOS >> Filtro URL.*

Método de Autenticação:

Nenhum: não utilizar autenticação para acesso a web

Local: autenticação com usuários locais, cadastrados no próprio Servidor CRACKIT MV. Se você optar por habilitar esta autenticação, na parte inferior desta página aparecerá os botões para cadastrar e administrar os usuários.

LDAP, Windows ou RADIUS: realiza a autenticação através de um servidor existente em sua rede.

Atenção: para utilizar autenticação, a opção Transparência Ligada deve estar desabilitada.

Após as alterações pressione nos botões **[Salvar]** e **[Salvar e Reiniciar]**.

Web Provy Augorado			
web rroxy avail(aub			
Configurações comuns	-	A	000
Habilitação ligada Green:	-	Porta Proxy:	pou
transparencia ligada Green:		F-mail do administrador do cache:	
		Linguagem de mensagens de erro:	English
Proxy principal			
Redirecionar endereço proxy:	Г	Proxy principal (host:porta) 🏾	
Redirecionar endereço IP do Cliente:	—	Nome do usuário principal: 🍨	
Redirecionar nome do usuário:	Г	Senha do usuário principal: •	
Configurações do Log			_
Log habilitado:	þ	Termos de consulta do Log:	
		coy or controlymes.	
Gerenciameto de Cache Tamanho da memória cache aco /UE	Nr. 17	Tamanho do casha am (MB).	60
Tamanho minimo do obieto em (MB)	1	Tamanho máximo do obieto em (VB):	4096
Número de subdiretórios de nível-1	16 -	Não faça cahe desses dominios (um p	or linha): •
Substituição de reora de memória:	LRU		*
Substituição de regra de cache:	LRU V		
			-
Modo desligado habilitado:	Г	2	2
Endereços IP banidos (um por linha)	* * *	الله Endereços MAC banidos (um por linha	y¥ >5:●
	یر ک	5	<u>ع</u>
Restrições de tempo Acesso Seg Ter Qua Qui Sex permitir 및 단 단 단 단 단	Sab Dom De [10]: 호 00 국 국	Para) 💌 - 24 💌 : 100 💌	
Restrições de tempo Acesso Seg Ter Qua Qui Sex permitir P P P P P Comunicadores e P2P Habilitado:	Sab Dom De 모 모 00 로 00	Para 9 ¥ - 24 ¥ : 00 ¥	
Restrições de tempo Acesso Seg Ter Qua Qui Ses permitar 이 가 가 가 가 Comunicadores e P2P Habilitado: MSN:	Sab Dom De 모 전 전 전 다 다	Рага • 24 💌 : [00 ж удноо:	r
II Restrições de tempo Acesso Seg Ter Qua Qui Ses permitar 이 가 가 가 가 가 Comunicadores e P2P Habilitado: MSN: ICQ:	Sab Dom De 모 모 이 모 : [0] 다 다	Para 24 ¥ : 00 ¥ YAMOO: Google Talk:	r r
Restrições de tempo Acesso Seg Ter Qua Qui Sex parmitir P P P P P Comunicadores e P2P Habilitado: M5N: ICQ: Lumites de transferência Tamanho dovenload max (ND);	Sab Dom De P P (Ω • : Ω Γ Γ	Para YAHOO: Google Talk: Temanho upload max (KB):	г г
Restrições de tempo Acesso Seg Ter Qua Qui Sex permitir P P P P P Comunicadores e P2P Habilitado: MSN: ICQ: Lumites de transferência Tamanho download max (ND); Filtro tipo NIME	Sab Dom De De R	Para YAHOO: Geogle Talk: Temanho upload max (KB):	Г Г
Restrições de tempo Acesso Seg Ter Qua Qui Ses parmitir P P P P P Comunicadores e P2P Habilitado: ICO: Lumites de transferência Tamenho download max (KD): Filtre lupo NIHE Habilitado: Bloquear esses tipos de MIME (um po	Sab Dom De F F (0) I : (0) C C C C C C C C C C C C C	Para YAHOO: Google Talk: Temanho upload max (KB):	F

-

erenciamento de usuario			
iome do usuário:	Grupo:	Standard 🝷	
eeha:	Senha (confirmar):		
Criar usuário Voltar a página principal			
contas de usuários:			
Nome do usuário	Menbro do grupo		

8º. Passo: Usando o FILTRO DE URL

O Filtro de URL é uma importante ferramenta, complementar ao Proxy Avançado. Para usá-la é necessário que ela seja habilitada no Proxy Avançado. Esta ferramenta, também, possui muito detalhes que você escolherá de acordo com as características de seu ambiente e do tipo de controle, sobre o acesso Internet, que você deseja implementar em sua rede. A seguir vamos recomendar alguns itens mais usuais para esta fase de primeiros passos. Para compreender melhor o Filtro de URL consulte o Manual de Administração na IAW: *Sistema >> Manual Online*. Acesse, então:

SERVIÇOS >> URL FILTRO:

Estaremos alterando alguns itens importantes e manteremos os valores *defaults* (padrões) para os demais.

Bloquear categorias: O CRACKIT MV usa *Blacklists* de sites não desejados para bloquear o acesso, que são divididas em categorias. Selecione as categorias que deseja bloquear.

Blacklist Personalizada:

Adicionalmente ou opcionalmente às Categorias você pode definir domínios (ex: dominio.com.br) e/ou URLs (ex: http://www.dominio.com.br/default.asp) a serem bloqueadas (uma por linha). Clique em [Habilitar Blacklist Personalizada] para ativar este filtro.

Whitelist Personalizada:

Para criar exceções aos itens bloqueados você pode definir domínios (ex: dominio.com.br) e/ou URLs (ex: http://www.dominio.com.br/default.asp) a serem permitidas (uma por linha). Clique em [Habilitar Whitelist Personalizada] para ativar este filtro.

Você pode ainda criar filtros por palavras, expressões e extensões através dos itens:

Lista personalizada de expressões Bloqueio por extensão de arquivos

E até controlar tempo de acesso à sites e/ou definir cotas por usuários com o **Controle de Tempo de Acesso.**

Através do item **Configuração de Páginas Bloqueadas,** você pode configurar o retorno de erro para os usuários ao acessarem páginas bloqueadas. Ex. Página com DNS *error*, Redirecionar para uma página da web específica, Adicionar uma página personalizada de erro, Usar ou alterar o texto da página padrão, etc.

Nas **Configurações Avançadas** você pode configurar detalhes da geração de *Logs* e funcionamento de alguns bloqueios.

Salvar e Reiniciar:

Todas as alterações do **FILTRO DE URL** requerem que sejam salvas e reiniciadas. Use os botões, portanto, de **[Salvar]** e **[Salvar e Reiniciar]** o serviço. Não é necessário reiniciar o Servidor CRACKIT MV.

Manutenção do Filtro de URL:

Atualização de Blacklist: Caso você opte por adicionar uma nova Blacklist personalizada de sites a serem bloqueados, neste subitem você pode fazer o *upload* e atualizar sua Blacklist.

Atualização automática de Blacklist: Para maior tranqüilidade na administração de seu Servidor CRACKIT MV, você pode agendar e definir a fonte de atualização de suas *Blacklists*, neste subitem.

Editor de Blacklist: Esta ferramenta permite que você edite o arquivo de *Backlist* e faça alterações conforme suas necessidades.

Configurar Backup e Restore do Filtro de URL e Blacklist: Neste subitem você pode gerar um Backup das configurações do **Filtro de URL**, fazer uma cópia backup dos arquivos de configurações e restaurar quando necessário a partir de sua máquina. Este é um procedimento altamente recomendável.

	uação 🍸 Ri	ana 96	rviçus Pirawa	III VPNs	Logs 👘	Addons Y	
Habilitação de filtro	URL:						
Bloquear rateoprias							
ads:		aggressive:	E	audio-video:	Π.	brasil:	E
drugs:	Г	gambling:		hacking:	Г	mail:	F
porn:	<u> </u>	proxy:	E	teste:	C	violence:	F
warez:							
Blacklist personalizad	ia			uni e bloove de	e down a cost Kellen		
teste.com.br	in por mina) e	*			s (unia por mina)	-	
1.211		*				*	
()				3			
Habilitar Blacklist person	alizada:	9					
whitelist personalizat	da						
Dominios permitidos (un	n por linha) 🔍	1		URLs permitidas	(uma por linha)		
						_	
		1				-	
1		20		1		*	
Habilitar Whitelist person	alizada:	Г					
Lista personalizada d	e exoressões						
Expressões bloqueadas ((como express	ões regulares) 🍳					
					1		
🕑					*		
personalizadas:	oes	5					
Bloqueamento por exi	tenção de ar	quivo					
Bloquear arquivos execu	táveis:		Bloquear arquiv	os de audio/video:			
Bloquear arquivos comp	actados:						
Redirecionar arquivo	local						
Habilitar redirecionamen local:	to de arquivo						
Gerência de reposi	itório						
Controle de tempo de Definir restrição de	acesso e tempo	Definir cot	a do usuário				
Configuração de pági	nas bloquead	as					
Mostrar categoria de pág bloqueada:	pina		Redirecionar pa	ra este URL: 🌒			
Mostrar URL de página b	loqueada:	E	Linha de mensa	gem 1: 🗣			
Mostrar IP de página blo	queada:	E .	Linha de mensa	gern 2: •			
Use "DNS Error" para blo	oquear URLs:	Г	Linha de mensa	gern 3: •			_
Habilitar imagem de bac	kground:	F			,		
Para usar a imagem per	sonalizada de l	background para	a página bloqueada	i, upload o arquivo .jj id imagem	og abaixo:		
,							
Configurações avança	adas	-			-		
Habilitar listas de expres Bloquear sites acessados	sões:	10	Habilitar log:		N N		
endereços IP:	- por 03303	10	Log nome de usi	uário:			
explicitamente permitida	na0 s:		Repartir log por	categorias:	2		
Bloquear "ads" com jane branco:	las em		Número de proc	essos filtrados:	5		
• Este campo node fico	r vazio						
Sate compo pour rica	Ivar			Salva	r e reiniciar		
	1101 -						
Manutenção de filtro	U.L.						
Manutenção de filtro Atualização de Blackl	ist						

<u>9º. Passo: Usando o Redirecionamento de Portas</u> (Opcional)

Para permitir que um serviço/sistema da rede interna possa ser acessado pela rede externa (Internet) use o *Port Forwarding.*

Para configurar um redirecionamento de porta é necessário saber qual ou quais as portas são requisitadas pelo sistema/host que você pretende permitir o acesso externo.

De posse das informações das portas, você pode inserir as informações na IAW do CRACKIT MV, *Firewall >> Port Forwarding*.

FIREWALL >> Port Forwarding:

A lista TCP/UDP lhe permite escolher qual protocolo será usado. A maioria dos servidores regulares usam TCP. Se o protocolo não é especificado, então provavelmente seja TCP. As portas mais comuns são:

- 80 para servidores web
- 20 para servidores FTP
- 53 para servidores de DNS (TCP e UDP)
- 25 e 110 para servidores de mail, etc.

Através do IP ou Rede Origem você pode controlar os endereços da rede externa (Internet) poderão acessar o serviço / porta configurado.

		Reue	Serviços	Firewall	VPNs	Logs	Addons		
Adicionar uma no	iva regra:								
Protocolo: TCP		Apelido IP IP de dest	ino:	DEFAL	JLT IP 💌		Porta origem: Porta de desti	no:	
Observação: •				_	Habilitado	य ।			
p, ou rece de origem	i (vano para	1000 /: •							
1.4	-								
• Este campo pode fi	icar vazio.						Adicionar	Reiniciar	
• Este campo pode fi Regras atuais:	icar vazio.						Adicionar	Reiniciar	
Este campo pode fi Regras atuais: Proto	icar vazio. Ori	igem			Destino		Adicionar	Observação	Ação

<u>10º. Passo: Acesso Externo à IAW do CRACKIT MV</u> (Opcional)

Para permitir que a Interface de Administração Web do CRACKIT MV possa ser acessada por IP / Rede Externa, use *Firewall* >> Acesso Externo.

FIREWALL >> Acesso Externo:

As portas relativas ao acesso externo são:

- 81 http
- 1445 https
- 222 ssh

Adicionar	ima nova regra:		-	-			
TCP .	IP ou rede de origem (vaz	io para "TUDO"):				Porta de des	tino:
Habilitado: 🗖	IP de destino: DEFAULT	IP V					
Observação:	•		_				Adicionar
• Este campo	pode ficar vazio.						
* .	-						
Regras atu	ais:						
Proto	IP origem	IP de destino		Porta	de destino	Observação	Ação
TCP	TODOS	DEFAULT IP			113		
I noned as	Clique para desabilitar	Clique para habilitar	0	Editar	Remover		

11º. Passo: Servidor DHCP

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Ihe permite controlar a configuração de rede de todos os seus PCs a partir do Servidor CRACKIT MV. Quando um PC se conecta à sua rede, irá receber um endereço IP e as configurações de DNS e WINS programadas no CRACKIT MV automaticamente. Para usar este adicional, os PCs precisam ser programados para obter a configuração de rede automaticamente. Acesse **Serviços >> Servidor DHCP**.

SERVIÇOS >> Servidor DHCP:

Você pode escolher se quer ter este serviço em sua rede GREEN (interna) e/ou na rede BLUE (*Wireless*). Basta clicar na caixa.

Defina range de endereços de IP (início e fim) para sua rede. É recomendável reservar alguns endereços no início (ex: 1 até 50) para usá-los em máquinas que necessitem de endereço IP fixo.

📑 Sistema 🍏 Situação 🎽			PNS Cogs			
DHCP						-
Interface Verde	Habilitado: Г	Ende	ereço IP/Máscara de Red	le: 192.16	8.63.31/255.255.255.	.0
Endereço inicial 🔍		Ende	ereço final: 🍨			
Tempo padrão do lease (minutos):	60	Tem	po máx. de lease (minut	tos): 120		
Sufixo do dominio. 🔍	localdomain	Habi	litar BOOTP:	Г		
DNS primário: 🍨	192.168.63.31	DNS	secundário: •			
Servidor NTP primário: 🌢		Serv	idor NTP Secundário: 🌢			
Endereço do servidor WINS primário.: ●		Ende Secu	rreço do Servidor WINS Indário: •			
				in the second		
Este campo pode ficar vazio. Lista de opções DHCP Adiciona opção DHCP Nome da opção: Habilitado:		Valor da opção: Escopo da opção	• VERDE	AZUL F		
Este campo pode ficar vazio. Lista de opções DHCP Adiciona opção DHCP Nome da opção: Habilitado: Escopo global ou limite global para	as interfaces assinaladas.	Valor da opção: Escopo da opção:	verde Adia	AZUL F	pçőes	
Este campo pode ficar vazio. Lista de opções DHCP Adiciona opção DHCP Nome da opção: Escopo global ou limite global para Nome da opção	as interfaces assinaladas.	Valor da oppão: Escopo da opção: Valor d	VERDE Adic Adic Adic	Salvar AZUL F Listar o	pções Escopo da opção	Açã
Este campo pode ficar vazio. Lista de opções DHCP Adiciona opção DHCP Nome da opção Leases fixos atuais	as interfaces assinaladas.	Valor da oppão: Escopo da opção: Valor d	• VERDE I / Adic a opção	A2UL F	pções Escopo da opção	Açã
Este campo pode ficar vazio. Lista de opções DHCP Adiciona opção DHCP Nome da opção: Escopo global ou limite global para Nome da opção Leases fixos atuais Adicionar um novo lease fixo	as interfaces assinaladas.	Valor da oppão: Escopo da opção: Valor d	• VERDE I / Adic a opção	Salvar	pções Escopo da opção	Açã
Este campo pode ficar vazio. Lista de opções DHCP Adiciona opção DHCP Nome da opção: Escopo global ou limite global para Nome da opção Leases fixos atuais Adicionar um novo lease fixo Enderço MAC:	as interfaces assinaladas.	Valor da opção: Escopo da opção: Valor d	• VERDE Adic a opção	AZUL F cionar Listar o	pções	Açã
Este campo pode ficar vazio. Lista de opções DHCP Adiciona opção DHCP Nome da opção: Escopo global ou limite global para Nome da opção Leases fixos atuais Adicionar um novo lease fixo Endereoo HAG: Próximo Endereco:	as interfaces assinaladas. Endereço Nome do	Valor da oppilo: Escopo da opçilo: Valor d IP: arquivo: •	vence Adic a opção c	AZUL F Cionar Listar o Ibservação: •	pções Escopo da opção	Açã
Este campo pode ficar vazio. Lista de opções DHCP Adiciona opção DHCP Nome da opção C Escopo global ou limite global para Nome da opção Leases fixos atuais Adicionar un novo lease fixo Endereon MAC: Próximo Endereo: Habilitado: F	as interfaces assinaladas. Enderepo Nome do	Valor da oppilo: Escopo da oppilo: Valor d IP: arquivo: •	vence Adde a opção c	A2UL F cionar Listar o observação: • caminho da Raiz: •	pções Escopo da opção	Açã
Este campo pode ficar vazio. Lista de opções DHCP Adiciona opção DHCP Nome da oppõo: Escopo global ou limite global para Nome da opção Leases fixos atuais Adicionar un novo lease fixo Endereço HAC: Próximo Endereço: Habilitado: Este campo pode ficar vazio.	as interfaces assinaladas.	Valor da opção: Escopo da opção: Valor d IP:	verce Adic Adic opção o	AZUL Listar o biservação: • Caminho da Raiz: • Adicionar	pções	Açã

12º. Passo: Servidor de Horário (NTP) (Opcional)

O CRACKIT MV pode ser configurado para obter o tempo a partir de um *timeserver* preciso na Internet e disponibilizar este tempo (horário) para que as máquinas de sua rede obtenham um horário atualizado e sincronizado com o Servidor CRACKIT MV. Esta é uma excelente maneira de manter todas as máquinas de sua rede com horário atualizado e sincronizado. Acesse **Serviços >> Servidor Horário**.

SERVIÇOS >> Servidor Horário:

Para configurar o sistema de tempo, certifique-se de que a caixa [Obtenha ...] está clicada e coloque o nome completo do

timeserver que você quer usar na caixa do Servidor NTP Primário (Ex. ntp.ansp.br). Se você quiser, também pode colocar um Servidor NTP Secundário. E pode prover o serviço de tempo para o resto de sua rede clicando na caixa **[Fornece hora ...]**.

	Statute Statute	Rout	aarvigas	Fildhan	11113	- Logs	Autoris
Use um Servidor de	Tempo de	Rede:					
Obtenha a hora de	um Servidor	r de Tempo	da Rede				
O relógio não foi sit	ncronizado						
Servidor NTP primá	irio:	po	ol.ntp.org	1	Servidor NT	P Secundário: •	pool.ntp.org
Fornece hora p	ara a rede k	ocal					
Ajuste Tempo Agon	a. Note, por	favor, que	pode demorar ci	nco minutos ou			
Ajuste Tempo Agon mais, antes que o e Cada:	a. Note, por vento de sir	favor, que ncronismo d dias	pode demorar ci icorra.	inco minutos ou			
Ajuste Tempo Agon mais, antes que o e Cada: Manualmente	a. Note, por vento de sir	favor, que noronismo o dias	pode demorar ci corra.	inco minutos ou			
Ajuste Tempo Agon mais, antes que o e ° Cada: ° Manualmente Este campo pode fica	a. Note, por ivento de sir 1	favor, que neronismo o dias	pode demorar d corra.	Ajuste Ter	npo Agora	1	Salvar

13º. Passo: Monitorando o CRACKIT MV

O CRACKIT MV possui várias interfaces com informações para que você monitore o Servidor CRACKIT MV e seus serviços, através de *logs*, estatísticas e gráficos. Estas informações começam na página principal que fornece o Status de sua conexão e continua em dois SubMenus: *Situação* e *Logs*.

SITUAÇÃO >>:

. Situação do Sistema: Exibição dos serviços que estão carregados no momento.

. Situação da Rede: Demonstra a situação da rede, envolvendo interfaces e protocolos.

. Gráfico do Sistema: Gráficos de uso (CPU, Memória, Swap e Disco) por dia, semana, mês e ano.

. Gráfico de Tráfego: Gráfico de entrada e saída do CRACKIT MV por dia, semana, mês e ano.

. Gráfico do Proxy: Gráfico do tráfego do serviço de Proxy.

. Relatório de Internet: Estatísticas de Acesso à Internet por site, usuário.

. Conexões: Exibe o rastro de todas as conexões *de* e *para* os endereços IP das redes internas.

LOGS >>:

Os Logs consistem em seis sub-páginas – Configuração do Logs, Resumo de Logs, Logs do Proxy/URL Filter, Logs do Firewall, Logs do IDS(se ativo) e Logs do Sistema.

Estes podem ser parametrizados e as informações podem ser exibidas por Mês ou Dia.

14º. Passo: Configurando o Browser (Navegador)

É recomendável configurar o Proxy nos *browsers* (navegadores) de suas máquinas com o endereço IP/Porta do Servidor CRACKIT MV, para que você possa obter mais controle na administração de sua rede. Outra recomendação é excluir alguns endereços / sites para que não usem o Proxy do CRACKIT MV em virtude do tipo de serviço que eles prestam (ex.: Caixa Econômica Federal). Em **Sistema >> Downloads**, existe um arquivo **caixa.txt** com endereços da CEF para ajudá-lo neste caso.

Veja mais informações em *Sistema >> Manual Online* e no site <u>http://www.crackit.com.br</u>