Sistema TerraSIG

MANUAL DO USUÁRIO

Abril/2008





Histórico das Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
17.12.2007	1.0	Confecção	Cristhiane
20.12.2007	1.0	Confecção	Cristhiane
20.12.2007	1.0	Integração	Isabele
21.12.2007	1.0	Integração	Cristhiane
03.04.2008	1.0	Integração	Cristhiane
23.04.2008	1.0	Integração	Cristhiane
28.04.2008	1.0	Revisão	Enivaldo

<u>SUMÁRIO</u>

1	1 Introdução5			
	1.1	Definições, acrônimos e abreviações	5	
	1.2	Referências	5	
2	Interfac	ce Gráfica	6	
	2.1	Barra de Menu	7	
	2.2	Barra de Ferramentas	8	
	2.3	Árvore de Vistas	9	
3	Ban	co de Dados	12	
	3.1 Cri	ando um Banco de Dados	12	
	3.2 Co	nectar ao Banco	13	
4	Imp	ortar Dados Vetoriais	14	
5	Imp	ortar Dados Raster	18	
6	Cria	ção de Planos, Vistas e Temas	23	
	6.1	Planos de Informação	23	
	6.2	Vistas	32	
	6.3	Temas Locais	33	
7	Visu	ıal	34	
	7.1	Visual Padrão	34	
	7.2	Visual de Apontamento	35	
8	Lay	out de Impressão	37	
	8.1	Confecção do Layout	37	
	8.2	Configuração da Página	48	
	8.3	Impressão	49	

9	Edição de Dados Geográficos	51
---	-----------------------------	----

SUMÁRIO DE FIGURAS

Figura 1 - Interface principal do TerraSIG	7
Figura 2 - Barra de Menu	7
Figura 3 - Barra de Ferramentas	8
Figura 4 - Árvore de Vistas.	10
Figura 5 - Árvore de Vistas alterada.	11
Figura 6 - Interface Banco de Dados.	12
Figura 7 - Acesso à importação através do Menu	14
Figura 8 - Janela de Importação	15
Figura 9 - Arquivo a ser importado	15
Figura 10 - Escolha da Projeção.	16
Figura 11 - Confirmação para criar automaticamente uma coluna de ligação	17
Figura 12 - Confirmação de coluna de ligação já existente	17
Figura 13 - Acesso à importação raster através do Menu	18
Figura 14 - Janela inicial de importação raster	19
Figura 15 - Janela de importação de dados	19
Figura 16 - Informações obtidas do arquivo raster	20
Figura 17 - Janela de características da importação	21
Figura 18 - Características da Multiresolução	22
Figura 19 - Criação de Plano de Informação	23
Figura 20 - Interface de criação de um plano de informação	24
Figura 21 - Metadados do Plano de Informação	25
Figura 22 - Configuração dos parâmetros e atributos	25
Figura 23 - Adicionar novo campo.	26
Figura 24 - Definição dos campos do novo plano	27
Figura 25 - Prosseguindo com a configuração do novo plano	27
Figura 26 Configuração da projeção do plano	28
Figura 27 Configuração do novo plano	28
Figura 28 - Retângulo envolvente a partir de um outro PI	29
Figura 29 - Plano de Informação recém-criado	29
Figura 30 - Opção para criar um plano a partir de outro já existente	30
Figura 31 - Janela para configurar a criação do novo plano	31
Figura 32 - Configuração da cópia dos dados para o novo plano	31
Figura 33 - Plano de Informação recém-criado	32
Figura 34 - Criação de Vista.	32
Figura 35 Janela de Escolha do Nome da Vista.	32
Figura 36 - Criação de tema local	33
Figura 37 - Janela Adicionar Tema	33
Figura 38 - Acesso ao Visual através do Menu	34
Figura 39 – Mudando o Visual Padrão de um tema	34
Figura 40 - Visual Padrão original	35

Figura 41 - Mudança no Visual Padrão	
Figura 42 – Mudando o Visual de Apontamento de um tema	
Figura 43 – Mudança no Visual de Apontamento: antes(esq.) depois(dir.)	
Figura 44 – Configuração inicial para definição do layout de impressão	
Figura 45 - Barra de Layout.	
Figura 46 – Área de Layout de Impressão	
Figura 47 - Área de Layout de Impressão expandida	40
Figura 48 - Mapa recém-inserido no layout	41
Figura 49 - Mudança do ponto de observação sobre o mapa	42
Figura 50 - Menu de atalho	42
Figura 51 Janela de Propriedades	43
Figura 52 Criando Legenda no Layout de Impressão	43
Figura 53 - Criando Escala no Layout de Impressão	44
Figura 54 - Propriedades - Unidade da Legenda	44
Figura 55 Mapa de localização	45
Figura 56 Texto a ser inserido	45
Figura 57 - Inserindo Texto	46
Figura 58 - Inserindo Imagem	46
Figura 59 Caso de sobreposição de objetos	47
Figura 60 – Ferramentas de alinhamento	47
Figura 61 Objeto alinhado	48
Figura 62 - Configurações da Página	48
Figura 63 - Imprimir.	49
Figura 64 - Janela Salvar Layout	
Figura 65 - Janela Abrir Layout	
Figura 66 - Janela com destaque para as barras de edição	51
Figura 67 – Formulário de atributos descritivos	54
Figura 68 - Geometrias ainda não salvas	
Figura 69 - Segunda Geometria sendo associada a um objectId	

1 Introdução

O objetivo deste documento é apresentar sob o ponto de vista do usuário o sistema de informação geográfica *TerraSIG*, desenvolvido pela Funcate em parceria com o INPE baseando-se na tecnologia TerraLib.

As funcionalidades do TerraSIG incluem a visualização, consulta, edição e importação de dados geográficos, além da impressão de mapas. Existem também alguns módulos que podem ser adicionados ao TerraSIG, chamados plugins, que são apresentados em documentação separada.

TEDMO	DESCRIÇÃO		
IERIVIO	DESCRIÇÃO		
Funcate	Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologias Espaciais.		
INPE	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.		
PDI	Processamento Digital de Imagens, um módulo plugin disponível no		
	TerraSIG.		
PI	Plano de Informação.		
Plugin	Na informática, um plugin ou plug-in é um (geralmente pequeno e leve) programa de computador que serve normalmente para adicionar funções a outros programas maiores, provendo alguma funcionalidade especial ou muito específica (<i>www.wikipedia.org</i>)		
SGDB	Sistema Gerenciador de Banco de Dados.		
SIG	Sistema de Informação Geográfica, um sistema que realiza tratamento computacional de dados geográficos.		

1.1 Definições, acrônimos e abreviações

1.2 Referências

[1] Manual do Usuário do Módulo de Processamento de Imagens do Sistema TerraSIG;
 [2] Manual do Usuário dos Módulos WMS, Tema Externo e Tema Shapefile do Sistema TerraSIG;

2 Interface Gráfica

A interface gráfica do *TerraSIG*, conforme mostrado na Figura 1, é composta por oito componentes:

- Barra de Menu: permite o acesso através de menu a diversas funções do aplicativo;
- Barra de Ferramentas: atalho para funções de navegação, zoom, configuração da janela principal, dentre outras;
- Barra de Edição: acesso às funções de edição de dados geográficos vetoriais, disponibilizadas quando no modo de edição;
- Barra de Layout: acesso às funções para criação de layout de impressão, disponibilizadas quando no modo de layout de impressão;
- Árvore de Bancos de Dados: área onde são mostrados os bancos de dados que estão conectados e seus respectivos planos de informações. Somente um banco pode estar ativo por vez.
- Árvore de Vistas: mostra as vistas do banco de dados ativo e seus respectivos temas.
- Área de Visualização: área de apresentação dos temas selecionados para visualização;
- Grade do Tema Ativo: mostra os atributos alfanuméricos dos objetos do tema ativo.



Grade do tema ativo

2.1 Barra de Menu

Localizada na parte superior da janela principal, onde são disponibilizadas as ferramentas de trabalho. A Figura 2 apresenta a Barra de Menu.



Figura 2 - Barra de Menu.

As funções associadas a cada opção deste menu estão listadas abaixo.

Arquivo: Conexão e desconexão com os bancos de dados; ferramentas de importação (dados vetoriais, *raster* e tabelas); criação, abertura e gravação de modelos de layout de impressão; impressão e configuração de página de impressão; sair;

Vista: criação de vista. Para remover ou renomear uma vista selecione a vista desejada na árvore de vistas e com o botão direito do mouse selecione remover ou renomear;

Tema: criação de tema. Podem ser criados, além de tema locais, ou seja, armazenados no banco de dados a que se está conectado, temas dos tipos WMS, Externo e Shapefile; estes tipos de temas são disponibilizados através dos respectivos plugins.

Ferramentas de Imagem: acesso às funções do módulo PDI.

Ajuda: informações sobre o TerraSIG.

2.2 Barra de Ferramentas

Localizada na parte superior da janela principal, logo abaixo da Barra de Menu, onde são disponibilizados atalhos para as funções de navegação, zoom, configuração da janela principal, dentre outras.

🍯 TerraSIG - []	
🚰 Elle View Iheme Raster Stuff Help	X
🛎 🛢 🛯 I V T 🖸 🖉 🖉 🕅 🗶 🖄 🛠 🛠 🍄 🕘 🗖	

Figura 3 - Barra de Ferramentas.

As ferramentas que compõem a barra de ferramentas são apresentadas na Tabela 1.

	Abrir Banco de Dados: cria ou conecta com um banco de dados.
	Fechar Banco de Dados: fecha o banco de dados ativo.
L	Criar Plano de Informação: Cria um plano de informação.
I	Importar Dados: importa dados vetoriais.
V	Adicionar Vista: cria uma vista.
T	Adicionar Tema: cria um tema.
	Exibir Canvas: abre/fecha a área de visualização.
₽	Exibir Grade do Tema: abre/fecha a grade do tema ativo.

Tabela 1 - Ferramentas disponíveis na Barra de Ferramentas.

9	Exibir Árvores de Bancos de Dados: abre/fecha a árvore de bancos de dados.
4	Árvore de Vistas: abre/fecha a área que apresenta as vistas disponíveis e seus respectivos temas.
k	Seta Modo de Seleção: neste modo ao clicar na área de visualização sobre um objeto do tema ativo ele é selecionado (desde que o tema esteja também selecionado para visualização). Para selecionar vários objetos, mantenha a tecla Ctrl pressionada.
∠	Desenhar : atualiza os dados na área de visualização, mantendo a escala de visualização. Deve ser acionado a cada nova seleção de temas.
2	Recompor : redimensiona a apresentação dos dados em função das dimensões da área de visualização e do retângulo envolvente dos temas marcados para desenhar.
Ш	Zoom de área : amplia a área selecionada na área de visualização. Para isso, pressione o botão esquerdo e mova o mouse para definir a área a ser ampliada, liberando o botão em seguida.
2*	Zoom Mais : aumenta a escala de visualização em duas vezes (maior nível de detalhamento), trazendo o ponto em que houve o clique do mouse para o centro da área de visualização. Pode também ser usado da mesma forma que o zoom de área.
2	Zoom Menos : diminui a escala de visualização em duas vezes (menor nível de detalhamento), trazendo o ponto em que houve o clique do mouse para o centro da área de visualização.
₽ ₽	Voar : clique num ponto da área de visualização e arraste o mapa com o botão esquerdo pressionado para a nova posição onde ele deve ser desenhado, liberando o botão em seguida. A escala de visualização será mantida.
٨	Seta Modo de Visualização de Mapa: quando no modo de layout de impressão, volta ao modo de visualização.
	Seta Modo de Layout: neste modo pode-se definir um layout para impressão de mapas.

2.3 Árvore de Vistas

Na Figura 4 é mostrado um exemplo de árvore de vistas. Uma **vista** serve para definir quais objetos dos diferentes planos de informação devem ser visualizados ou manipulados juntos. Como cada plano pode ter uma projeção diferente, a vista também determina em qual projeção será feita essa manipulação conjunta. É importante notar que o sistema de coordenadas não-cartográficas (*NoProjection*) não pode ser remapeado para nenhuma outra projeção, portanto os planos *NoProjection* não poderão ser associados a vistas com projeções cartográficas.



Figura 4 - Árvore de Vistas.

Neste caso, existe apenas uma vista, denominada "Unica", que está selecionada, ou seja, possui uma faixa azul. Esta vista selecionada é denominada **vista ativa**. Apenas uma das vistas de um banco de dados pode estar ativa. É a vista ativa que terá seus temas (vide abaixo) apresentados na área de visualização.

Cada vista pode possuir zero, um ou vários temas. Um **tema** é um subconjunto dos objetos de um plano de informação. Este subconjunto pode conter todos os objetos do plano ou apenas aqueles que satisfazem uma restrição. Normalmente a restrição, que é especificada durante a criação do tema, é definida a partir dos atributos descritivos dos objetos do plano. Em resumo um tema está associado a único um plano e também está associado a uma única vista.

No exemplo mostrado, existem três temas ligados à vista intitulada "Unica". O tema que está marcado com a opção 🗹 está **selecionado para visualização**, ou seja, ao ser redesenhada a área de visualização ele será apresentado.

O tema selecionado com a faixa azul é dito ser o **tema ativo**, o que significa que seus objetos terão seus atributos alfanuméricos apresentados na grade do tema ativo. Os objetos do tema ativo podem ser selecionados via apontamento na área de visualização,

através da ferramenta . Como no caso das vistas, apenas um tema do banco de dados ativo pode estar ativo.

Os temas de uma vista selecionados para visualização são desenhados na área de visualização na ordem de baixo para cima com que aparecem na árvore daquela vista, primeiramente os de baixo e por último os de cima. A única exceção é quando um deles se encontra como tema ativo, com a faixa azul, que neste caso será sempre o último a ser desenhado (ou seja, sempre aparecerá sobre os demais na área de visualização). Portanto na Figura 4 os temas serão desenhados na seguinte ordem: Brasil, Estados e Microrregioes.

É possível alterar a ordem de desenho dos temas clicando e arrastando qualquer um dos temas para a nova posição desejada na árvore de vistas. Veja na Figura 5 que a ordem dos temas foi alterada. Neste caso, os temas serão desenhados na seguinte ordem: Microrregiões, Estados e Brasil.



Figura 5 - Árvore de Vistas alterada.

3 Banco de Dados

Todo o funcionamento do TerraSIG é baseado na existência de um banco de dados, criado sob a gerência de um SGBD – Sistema Gerenciador de banco de Dados, como o MySQL ou PostgreSQL. Nele os dados são armazenados de acordo com o modelo de dados proposto na TerraLib, uma biblioteca de funções utilizadas no TerraSIG. Um banco de dados TerraSIG/TerraLib pode armazenar tanto dados vetoriais quanto matriciais, juntamente com seus atributos descritivos.

Desta forma, a primeira ação a ser executada quando se utiliza o TerraSIG é a criação de um novo banco de dados ou a conexão a um previamente criado.

3.1 Criando um Banco de Dados

Para criar um banco de dados, você deverá ativar a janela *Banco de Dados* a partir do atalho atalho da barra de ferramentas, ou através do menu *Arquivo* \rightarrow *Abrir Banco de Dados*.

Banco de Dados	
Operação	
C Conectar C Criar	1
Tipo do Banco de Dados: 🛛 🗲 🗲	2
Servidor:	
Porta:	2a
Usuário:	
Senha:	
Directory D:/Manual/bancos/te 🗲	2b
Nome do Banco de Dados: teste 🗲	3
🦵 Checar Consistência no Banco de Dados	
<u>D</u> K <u>C</u> ancelar <u>Aj</u> uda	

Figura 6 - Interface Banco de Dados.

Para criar um novo banco de dados siga os seguintes passos:

- 1. No quadro Operação selecione a opção Criar.
- 2. Selecione o SGBD na lista *Tipo de Banco de Dados*. Observe que a interface muda conforme o SGBD escolhido;
 - a. Para o caso de Access, clique no botão *Diretório* para localizar onde o novo banco de dados será armazenado.
 - b. Para o caso dos outros SGBD's que possuem uma arquitetura cliente/servidor, é necessário informar onde o servidor está localizado (campos *Servidor* e *Porta*) e quais os parâmetros de acesso (campos *Usuário* e *Senha*).
- 3. Informe o nome do banco no campo *Nome do Banco de Dados*.
- 4. Clique no botão OK.

Criar um banco de dados significa criar tabelas e relacionamentos que serão futuramente usados pelo TerraSIG. Após criar um banco ele fica automaticamente conectado ou aberto.

3.2 Conectar ao Banco

Para conectar, ou abrir, um banco de dados já existente, você deverá solicitar a janela

Banco de Dados a partir do atalho \bowtie da barra de ferramentas, ou através do menu Arquivo \rightarrow Abrir Banco de Dados. A interface é a mesma mostrada na Figura 6.

Para conectar um banco que já existe, siga os passos:

- 1. No quadro Operação selecione a opção Conectar.
- 2. Na lista *Tipo de Banco de Dados* selecione o SGBD. Observe que a interface muda conforme o SGBD escolhido:
 - a. Se você está utilizando o Access selecione o banco através do botão Selecionar Banco de Dados. Neste caso, o banco possui a extensão ".mdb";
 - b. Se você está utilizando outros SGBD's que possuem uma arquitetura cliente/servidor, é necessário informar onde o servidor está localizado (campos *Servidor* e *Porta*) e quais os parâmetros de acesso (campos *Usuário* e *Senha*).
 - c. Clique no botão *Selecionar Banco de Dados* e a lista dos bancos de dados TerraLib ficará disponível.
 - d. Selecione um banco de dados na lista.
- 3. Clique no botão OK.

Uma vez conectado o banco está pronto para ser preenchido e/ou manipulando pelo TerraSIG.

4 Importar Dados Vetoriais

Dados geográficos em formato vetorial representam conjuntos de objetos discretos que possuem geometrias e atributos alfanuméricos. As geometrias podem ser de três tipos: pontos, linhas e polígonos.

O TerraSIG permite a importação de dados vetoriais nos seguintes formatos: Shapefile, MIF, SPRING-GEO e Atlas GIS BNA. Para realizar a importação, siga os passos a seguir:

1. Clique no menu Arquivo \rightarrow Importar Dados como mostra Figura 7.



Figura 7 - Acesso à importação através do Menu.

2. Será exibida a janela de importação de dados vetoriais, conforme a Figura 8.

🦓 Importar	<u>?</u> ×
Arquivo	
Projeção	
Nome do Plano de Informação:	
Ligação entre as Tabelas de Atributos e Geometrias Automático C Selecionar Coluna	
Coluna de Ligação:	7
<u>O</u> K <u>C</u> ancelar <u>Ajud</u>	ia

Figura 8 - Janela de Importação.

 Clique no botão Arquivo e selecione o arquivo de importação conforme mostra a Figura 9.

Open Import File	2	<u>?</u> ×
E <u>x</u> aminar:	MC 🗲 🖻 📸 🖅	
Histórico Desktop Meus docume	Estados_pol.shp	
Meu computa Meus locais d	Nome do arquivo: Estados_pol.shp	<u>A</u> brir Cancelar

Figura 9 - Arquivo a ser importado.

4. Clique no botão *Projeção* e escolha defina a projeção e em seguida clique no botão *OK*, como mostra Figura 10.

A	Projeção			<u>? ×</u>
	Projeção: Albers	•	Datum: Astr	o-Chua 💌
	-Parâmetros			
	Unidade:	Meters	Offset X:	
	Zona:	Zone1 💌	Offset Y:	
	Longitude de Origem:		Escala:	
	Latitude de Origem:			
	Padrão Paralelo 1:		- Hemisfério —	
	Padrão Paralelo 2:		C Norte	Sul Sul
		Canaalar		Aiuda

Figura 10 - Escolha da Projeção.

- Os planos de informação com dados vetoriais são implementados na tecnologia TerraLib através de duas tabelas: uma com as suas geometrias e a outra com seus atributos alfanuméricos. Estas tabelas são relacionadas (ou ligadas) através de uma coluna da tabela de atributos (chamada *coluna de ligação*) cujos valores devem corresponder aos valores da coluna *object_id* da tabela de geometrias. Resumindo, se um objeto possui uma geometria que está armazenada numa linha da tabela de geometrias, seus atributos se encontram na linha da tabela de atributos cujo valor da *coluna de ligação* é igual ao valor da coluna *object_id* na linha correspondente na tabela de geometrias.
- 5. Voltando à Figura 8, é necessário informar como será feita a ligação entre a tabela de geometrias e a tabela de atributos. Existem dois casos possíveis:
 - Automática: a coluna de ligação será uma coluna adicional que será criada na tabela de atributos com o nome object_id_<n>, e que será preenchida com valores numéricos sequenciais, sendo que cada geometria será ligada através do valor correspondente na coluna object_id;
 - Manual: a coluna de ligação será informada pelo usuário ao escolher uma das colunas existentes na tabela de atributos. Neste caso, a coluna de ligação deve conter valores únicos.
- 6. Escolha a opção desejada e clique no botão *OK*. Serão emitidas as mensagens de confirmação mostradas nas figuras seguintes, em função da opção escolhida.



Figura 11 - Confirmação para criar automaticamente uma coluna de ligação.

실 Inform	mation X
?	The column "SPRNOME" will link the table of attributes with the table of geometries! Do you confirm?
	Sim Não

Figura 12 - Confirmação de coluna de ligação já existente.

5 Importar Dados Raster

Um arquivo *raster* é constituído por uma série de pontos, chamados "*pixels*" organizados em linhas e colunas. Um scanner captura uma imagem atribuindo uma linha, uma coluna e um valor de cor (branco e preto, escala de cinza ou cor) a cada ponto. Imagens de satélite e fotos aéreas são exemplos de dados raster.

O TerraSIG permite a importação dos seguintes tipos de arquivo: TIF, JPG, RAW e TXT. Para realizar a importação, siga os passos a seguir:

1. Clique no menu Arquivo → Importar Raster como mostra a Figura 13.



Figura 13 - Acesso à importação raster através do Menu.

2. Será aberta a janela inicial do Importador Raster como mostra Figura 14.

Arquivo			
	Linhas:	Tino	
	Bandas:	Intercalação:	
	Colunas:	nicecial data]
	Dummy:	📕 É Trocado	
Clique em 1 geográficos	ferminar para importar os da s.	idos ou Próximo para alterar o	os parâmetros

Figura 14 - Janela inicial de importação raster.

- 3. Usando o botão *Arquivo* indique onde a imagem está armazenada e clique no botão *Abrir*.
- 4. Assim que selecionar a imagem raster a ser importada, automaticamente aparecerão os números de *Linhas* e *Colunas* (vide a Figura 15).

🥶 Importando R	laster					<u>?</u> ×
Características do	Dado					
	D. Adamus	UT and Cie Mark	-D/22507 Jac-	- 16		_
Arquivo	D:/Manua	i/ierra Sig/test	eneg/22067_Imag	e.ar		
	Linhas:	6000		Tipo:	unsigned char	~
	Bandas:	3		Intercalação:	BIP	7
	Colunas:	6889		📕 É Paleta		
	Dummy:			🗖 É Trocado		
Clique em Ter geográficos.	minar para i	importar os d	ados ou Próximo	o para alterar o:	s parâmetros	
<u>H</u> elp		< <u>B</u> ack	Next >	<u> </u>	<u>C</u> ano	el

Figura 15 - Janela de importação de dados.

O parâmetro *dummy* é opcional e, se fornecido, indica o valor de pixel que será considerado como transparente, ou seja, não contém informação. Durante a importação, ele será mapeado no valor *dummy* de saída, que indicará o valor de transparência na imagem armazenada no banco de dados. Os elementos da imagem com este valor não serão plotados na área de visualização.

- 5. Acione o botão Next para passar para a próxima janela, mostrada na Figura 16.
- 6. Nesta janela são mostradas informações obtidas a partir do arquivo raster de entrada.
 - A projeção informada às vezes pode não ser exatamente aquela com que a imagem se encontra no arquivo de entrada; procure informações sobre a projeção correta com o fornecedor da imagem.
- 7. Caso a projeção mostrada não esteja correta, clique no botão *Projeção* para alterá-la. Se ela estiver correta, clique no botão *Next*, passando então para a Figura 17.
- Informe os parâmetros corretos da projeção e clique no botão OK, voltando então à Figura 16, onde deve ser agora clicado no botão Next. Após isto será mostrada a janela da Figura 17.

👸 Importando I	Raster					? X
Características Ge	eográficas					
	Projeção	UTM /	SAD69 / Meters			
		ResX:	33.672	Res Y:	32.543	
		X1:	181524.939	X2:	413460.155	
		Y1:	8790569.104	Y2:	8985796.721	
			Validar			
Clique em Te armazenamer	rminar para im nto.	iportar o	s dados ou Próx	imo para	a alterar os parâ	metros de
<u>H</u> elp		< <u>B</u> ack	<u>N</u> ext >		<u>F</u> inish	<u>C</u> ancel

Figura 16 - Informações obtidas do arquivo raster.

🥶 Importando Raster	<u>?×</u>
Características de Armazenamento	
Plano de Informação	Organização
Import as Unique Object	Expansível
Nome: _2567_Image	Largura: 512
Identificador:	Altura: 512
Compressão: None	Dummy:
Clique em Terminar para importar os dados ou	u Próximo para criar Multi Resolução.
<u>H</u> elp < <u>B</u> ack <u>N</u>	Jext > <u>F</u> inish <u>C</u> ancel

Figura 17 - Janela de características da importação.

- 9. Na Figura 17, preencha os demais itens conforme se segue:
 - Nome: no caso de um PI novo deve ser digitado, enquanto no caso de PI já existente deve ser selecionado a partir da lista fornecida de planos raster disponíveis. Este é o caso de criação de um mosaico, a partir do segundo arquivo;
 - Identificador, que atualmente não deve ser preenchido;
 - compressão a ser aplicada nos dados antes de serem armazenados, para diminuir o espaço físico ocupado; pode ser: nenhuma, *zlib* ou *jpeg*. A compressão *jpeg* é mais eficiente, porém não pode ser aplicada a imagens do tipo paleta;
 - *largura* e *altura*, que definem o tamanho do bloco de dados usado no armazenamento; recomenda-se o valor 512 x 512;
 - dummy, para o valor de transparência da imagem, conforme mencionado anteriormente. Este valor é sugerido pelo importador como sendo o mesmo valor usado no arquivo de entrada, informado na janela da Figura 17 e explicado no texto que a ela se segue;
 - expansível deve ser usada quando houver diversos arquivos de uma mesma imagem, ou seja, trata-se de um mosaico, e este é o primeiro arquivo a ser importado.
- 10. Pressione o botão *Next*, prosseguindo para o próximo passo que trata de multiresolução, ou então o botão *Finish* para iniciar a importação.
- 11. O passo opcional de multiresolução, mostrado na Figura 18, tem como objetivo melhorar o desempenho na visualização da imagem.

Devem ser informados:

- número de níveis extras que sua imagem terá; este valor depende da aplicação e da escala de visualização que será utilizada normalmente, se for muito menor que a escala original da imagem, pode ser alto (p.ex. 10);
- método para construir o próximo nível a partir do nível anterior; recomenda-se o método piramidal, que atribui ao ponto do nível acima que representará cada bloco de 4 pontos do nível abaixo, o nível de cinza igual à média dos níveis de cinza daqueles pontos.

🦥 Importando Raster			? ×
Características de Multi-Resolução			
Número de Níveis Método de Multi-Resolução	Resolução mais baixa 💌	Nivel 1 Nível 2 Nível 3 Nível 5 Nível 6 Nível 7 Nível 8 Nível 9 Nível 10	
Clique em Terminar para importar os	dados.		
<u>H</u> elp	< <u>B</u> ack	<u>F</u> inish	<u>C</u> ancel

Figura 18 - Características da Multiresolução.

6 Criação de Planos, Vistas e Temas

6.1 Planos de Informação

O plano de informação (PI), ou simplesmente plano, é a estrutura que agrega os dados geográficos que estão localizados em uma mesma região geográfica e compartilham o mesmo conjunto de atributos. Ou seja, um plano agrega elementos semelhantes. Como exemplos de planos podem ser citados mapas temáticos (mapa de solos), mapas cadastrais de objetos geográficos (mapa de municípios de Minas Gerais) ou ainda dados matriciais como imagens de satélites. Cada objeto em um PI possui atributos geográficos (geometrias) e atributos descritivos (alfanuméricos).

A maneira mais comum para criar um plano de informação é através da importação de dados geográficos em formatos conhecidos, como por exemplo, shapefile para dados vetoriais ou GeoTIFF para dados raster. Nestes casos, o plano é primeiramente criado e em seguida carregado com os dados existentes no arquivo de entrada para a importação.

No caso de planos de informação com representação vetorial, é também possível que sejam apenas criados e, posteriormente, se proceder à edição de seus dados. Isto é feito através do procedimento abaixo.

1. Clique no menu Arquivo → Criar Plano de Informação, conforme mostra a Figura 19,



Arc	puivo <u>V</u> ista <u>T</u> ema <u>F</u> erra	imentas de Imager
	<u>A</u> brir Banco de Dados	
Eechar Bando de Dados		
L	Criar Plano de Informaçã	0
I	Importar Dados	
ŝ.	Importar <u>R</u> aster	
	Novo Modelo de Layout	Ctrl+N
	Abrir Modelo	Ctrl+O
	<u>S</u> alvar Modelo	Ctrl+S
	Configurações da Página	
	Imprimir	Ctrl+P
	Sair	Ctrl+Alt+X

Figura 19 - Criação de Plano de Informação.

2. Será exibida a interface inicial para criação de planos mostrada na Figura 20.

Criar Plano de Informação	? ×
Permite a criação de um plano e informação	
C Novo Plano de Informação Define os atributos e parâmetros para este novo plano de informação.	
Plano de Informação Existente Copia parâmetros, atributos e/ou dados a partir de um plano existente	
Nome do Plano de Informação	
<u>Aj</u> uda <u>P</u> róximo	<u>C</u> ancelar

Figura 20 - Interface de criação de um plano de informação.

- 3. Selecione uma das opções disponíveis para a criação de um novo plano:
 - Novo Plano de Informação serão definidos seus atributos e parâmetros específicos;
 - Plano de Informação Existente seus atributos e parâmetros serão copiados de um outro plano existente, podendo também copiar seus dados daquele plano;

> Opção selecionada: Novo Plano de Informação

- 1. Informe o Nome do Plano de Informação.
- 2. Clique no botão Próximo.
- 3. Será exibida a janela para a entrada das informações opcionais de metadados do plano de informação: *Autor, Fonte, Qualidade e Descrição*.

ermite a criação o	e um novo plano d	le informação se	tando todos os par	âtros e atributos	-
Metadado do Plan	o de Informação				
Autor:					
Fonte:					
Qualidade:					
Descrição:					
Ajuda			Anterior	Próximo	<u>C</u> ancelar

Figura 21 - Metadados do Plano de Informação.

- 4. Clique no botão Próximo.
- Será exibida a janela para a configuração dos parâmetros e atributos do novo plano, mostrada na Figura 22.

🥝 Cria	r Plano de Inform	nação				? ×
Pen	mite a criação de	e um novo plano de in	formação seta	ndo todos os parâtros e a	atributos	
						_
	Campo	Tipo	Tamanho	Padrão Co	oluna de Ligação	
						_
		Adicionar		Remover		
				Autoria D		-1 1
	Aluda			<u>Anterior</u>	roximo <u>C</u> anc	eiar

Figura 22 - Configuração dos parâmetros e atributos.

6. Clique no botão *Adicionar*, para criar uma linha na grade onde serão informados os parâmetros de um campo (atributo descritivo), conforme a Figura 23.

iriar Pl	ano de Inforn	nação				?
Permite	e a criação de	e um novo plano de in	formação setar	ido todos os parâtri	os e atributos	
_			4		(_
	Campo	Tipo	Tamanho	Padrão	Coluna de Ligação	
1		Integer 🗾 💌			True 🔽	
I						
		Adicionar		Remove	.	
Ai	uda			Anterior	Próximo Cano	elar

Figura 23 - Adicionar novo campo.

- 7. Informe no item *Campo* o nome do campo sendo adicionado.
- 8. Selecione o *Tipo* correspondente ao campo:
 - String tipo alfanumérico, possuindo como conteúdo uma cadeia de caracteres. O número de caracteres pode variar de 1 a 256, dependendo do *tamanho* definido para este campo.
 - Integer tipo numérico inteiro, podendo assumir valores na faixa de -32768 a +32767.

Real – tipo numérico real, podendo assumir valores na faixa de $-2,9.10^{-39}$ a $+1,7.10^{+38}$ *Date* – tipo data.

- 9. Informe obrigatoriamente o Tamanho do campo, se este for do Tipo String.
- 10. Informe o valor *Padrão* para o campo, se desejado, que será usado se não for atribuído um valor explícito para o campo quando da criação do objeto correspondente.
- 11. Informe (selecionando *True*) se o campo será usado como *Coluna de Ligação* com a tabela de representações geométricas. Nesse caso, o campo deve ser do *Tipo* String.

Todo plano de informação com representação vetorial deve ter um único campo marcado como Coluna de Ligação, o qual deve ser do tipo String.

- 12. Clique no botão Adicionar caso queira definir outros campos para o novo plano.
- 13. Caso queira remover um campo especificado, clique sobre o mesmo na grade e acione o botão *Remover*.



Figura 24 - Definição dos campos do novo plano.

14. Clique no botão *Próximo* para prosseguir, passando para a janela mostrada na Figura 25.

, −Informação de Projeç	ão			
Projeção				
Informação do Retân	gulo Y1: [Y2: [Representações	
🔽 Usar um retângul	o de um plano de informação	ļ	Pontos	

Figura 25 - Prosseguindo com a configuração do novo plano.

TerraSIG - Manual do Usuário

15. Clique no botão *Projeção* para configurar a projeção do plano, como mostra a Figura 26.

A	Projeção					? ×
	Projeção: Albers		•	Datum:	Astro-Chua	•
	-Parâmetros					
	Unidade:	Meters	7	Offset X:		
	Zona:	Zone1	Ψ.	Offset Y:		
	Longitude de Origem:			Escala:		
	Latitude de Origem:					
	Padrão Paralelo 1:			-Hemisfé	ério —	,
	Padrão Paralelo 2:			C Nor	rte 💽 S	ul
				_		
	<u>0</u> K	_	<u>C</u> ancelar		<u>Aj</u> uda	

Figura 26 Configuração da projeção do plano.

- 16. Os parâmetros da projeção que devem ser informados são dependentes do tipo de projeção. Informe os parâmetros adequados para aquela projeção e clique no botão *OK* para concluir a configuração da projeção.
- 17. A janela com a configuração é atualizada, veja a Figura 27.

	-			
-Informação de Projeção Projeção	o Long / SAD69 / Decim	alDegrees		
-Informação do Retângu X1: X2:	ulo	Y1: Y2:		Representações
, Usar um retângulo	de um plano de informa	ção	V	F Pontos

Figura 27 Configuração do novo plano.

- 18. Entre com as informações do retângulo envolvente do plano (X1; Y1) e (X2;Y2),
- 19. Ou marque a opção ^I Usar um retângulo de um plano de informação existente no banco de dados, e selecione o plano na lista preenchida ao lado. Veja a indicação na Figura 28.

^p ermite a criação de um novo plano de infor	mação setando todos os parâtro	os e atributos
Informação de Projeção Projeção Informação de Projeção Informação de Projeção	Degrees	
Informação do Retângulo X1: Y1	:	Representações
X2: Y2		Linhas Pontos
Ajuda	geocover MG_cities SP_cities_ _22567_Image	OkCancelar

Figura 28 – Retângulo envolvente a partir de um outro PI.

- 20. Selecione os tipos de Representações que deverão existir no novo plano: polígonos, linhas e/ou pontos.
- 21. Clique no botão OK.
- 22. O novo plano será criado e mostrado na árvore de Bancos de Dados.

Bancos de Dados	
Ė- 🧱 BD1.mdb	
💋 brasil	
💋 estados	
- 🖉 novo_plano	
i 🖉 regioes	

Figura 29 - Plano de Informação recém-criado.

> Opção selecionada: Plano de Informação Existente

Nesta opção, os atributos e parâmetros do PI sendo criado serão copiados de um outro plano existente, podendo-se também carregá-lo com os dados daquele plano.

- 1. Partindo da janela mostrada na Figura 30, informe no item *Nome do Plano de Informação* o nome do novo plano a ser criado.
- 2. Clique no botão Próximo.

C Novo Plano de	nformação Define os atributos e p	arâmetros para este novo plar	no de informação.
Plano de Inform	ação Existente Copia parâmetros, a	tributos e/ou dados a partir d	e um plano existente.
-Nome do Plano d	e Informação		
NovoPlanoDeln	ormacaoSendoCriado		

Figura 30 - Opção para criar um plano a partir de outro já existente.

3. Será exibida a janela para configurar a criação do novo plano usando informações de um plano já existente, como mostra a Figura 31.

-Plano de Informação Existent	e	=1
Propriedades C Copiar apenas Metadado C Copiar Dados	Atributos de Metadado Atributos Atributos Vetorial	Representações ✓ Polígonos ✓ Linhas ✓ Pontos

Figura 31 - Janela para configurar a criação do novo plano.

- 4. Selecione o Plano de Informação Existente na lista de planos existentes.
- 5. Selecione as *Propriedades* do plano existente que deseja copiar: Metadados ou Dados (Atributos e/ou Vetorial).
- 6. Selecione as *Representações* que deseja copiar: Polígonos, Linhas e/ou Pontos.
- 7. Clique no botão OK.

nano de informação Existente MG_cities)]
Propriedades		- Representações	
🔿 Copiar apenas Metadado	🔽 Atributos de Metadado	🔽 Polígonos	
Copiar Dados	Atributos	🖵 Linhas	
	Vetorial	F Pontos	

Figura 32 - Configuração da cópia dos dados para o novo plano.

8. O novo plano será criado e mostrado na árvore de Bancos de Dados.



Figura 33 - Plano de Informação recém-criado.

6.2 Vistas

Para a criação de uma vista deve-se executar o procedimento descrito abaixo.

 Clique no menu Vista → Adicionar Vista, conforme mostra a Figura 34, ou clique diretamente sobre o ícone I na barra de ferramentas.

🧧 Arquivo	⊻ista	<u>T</u> ema	Eerramenta
	V A	dicional	r Vista

Figura 34 - Criação de Vista.

2. Em seguida abrirá a janela de escolha de um nome para essa nova vista, conforme a Figura 35.



Figura 35 Janela de Escolha do Nome da Vista.

3. Digite um nome para a vista e em seguida clique no botão OK.

6.3 Temas Locais

Um tema constitui um subconjunto de objetos de um plano de informação, podendo, em particular, conter todos os objetos daquele plano. Todo tema está subordinado a uma vista, a qual possui uma projeção cartográfica específica.

Os temas podem ser categorizados quanto ao plano de informação a que estão associados em: local, externo, shapefile e WMS. Neste manual será apenas tratado do primeiro tipo, ou seja, o tema local. Os demais são explicados na referência 1.2].

Um tema é dito **tema local** ou simplesmente **tema**, quando seu plano de informação pertence ao banco de dados ativo, ou seja, ao qual a aplicação cliente TerraLib (neste caso o TerraSIG) está conectada.

Para criar um tema local, deve ser seguido o procedimento abaixo.

1 Clique no menu *Tema* \rightarrow *Adicionar Tema*, conforme mostra a Figura 36, ou clique diretamente sobre o ícone \square na barra de ferramentas.

Arquivo	⊻ista	Tema	Eerramentas de Imagem	Aj
		T A	dicionar Tema	

Figura 36 - Criação de tema local.

- > As demais opções do menu Tema são explicadas na Referência [2].
- 1 Em seguida será apresentada a janela *Adicionar Temas*, mostrada na Figura 37. Escolha o *Plano de Informação*, a *Vista*, informe o *Nome do Tema* e em seguida, clique no botão *OK*.

×		Adicionar Tema
		Banco de Dados Corrente:
•	Estados	Plano de Informação:
•	v j	Vista:
	Tabelas do Tema	Tabelas
-	Estados	
	1	
	.1	
-	,	, Tipo da Tabela:
	daa aa Obiataa	Calasiana T
		j♥ selecional in
	08	Nome do Tema: Estad
	elar <u>Aj</u> uda	
	dos os Objetos Is <u>Aj</u> uda	✓ Selecionar T Nome do Tema: Estad <u>0</u> K

Figura 37 - Janela Adicionar Tema.

7 Visual

Os temas contêm informações sobre o visual gráfico dos dados geométricos.

Para mudança deste visual, selecione o tema e com o botão direito do mouse selecione a opção *Visual*, conforme a Figura 38.



Figura 38 - Acesso ao Visual através do Menu.

No visual podem-se escolher duas opções, conforme se segue.

7.1 Visual Padrão

Este é o visual de apresentação dos objetos do tema que não estão sendo apontados. Considere um tema que contém representações geométricas de áreas ou polígonos. Para esse tipo de representação geométrica existem dois tipos de parâmetros independentes. Os referentes ao preenchimento dos polígonos: cor, estilo e percentual de transparência, e os referentes ao contorno dos polígonos: cor, largura e estilo.

Alterar o grau de transparência no preenchimento de polígonos é interessante para permitir que esses não encubram outros temas que sejam desenhados embaixo.

Ao escolher a opção *Padrão* na Figura 38, será apresentada a janela da esquerda que compõe a Figura 39.

Poligono: Linhas Pontos Textos Visual da Área do Polígono Visual do Contorno do Polígono Visual Resultante Cor de Desenho: Cor Cor do Contorno: Cor Transparêncial(%): 0 Largura: 1 Estilo: Sólido Eutilo: Linhas Sólida Custom colors	×
Estilo: Sólido 💽 Estilo: Linhas Sólida 💌	
	Hug: 0 Bed 220 Set: 255 Green: 0 Yak 220 Blye: 0 Alpha channet 255



- 1 Clique no botão *Cor,* assinalado com a seta, como resultado será mostrada a janela da direita com a paleta de cores para escolha da nova cor.
- 2 Após a escolha, clique no botão *OK* para voltar à janela da esquerda, e em seguida no botão *OK* daquela janela. Ao ser redesenhado, o tema será apresentado com a nova cor que foi definida, como mostra Figura 40.



Figura 40 - Visual Padrão original.



Figura 41 - Mudança no Visual Padrão.

7.2 Visual de Apontamento

Este é o visual de apresentação dos objetos do tema que foram apontados via clique do mouse na área de visualização após ter selecionado a ferramenta , ou via clique na grade de tema ativo.

Ao escolher a opção *Padrão* na Figura 38, será apresentada a janela da esquerda que compõe a Figura 42.

	■ ■ 学 ※ ● ●	Select color	
Databases		Basic colors	
<mark>∕</mark> ¥isual	<u>? ×</u>		
Polygons Lines Points Texts			
Visual of the Polygon Area			
L L	Resulting Visual		
Brush Color: Color Contour Color: Color			
Transparency(%): 0 💌 Width: 1 💌		Cutor color	Hum D
			Rug. 10
Style: Solid 🔄 🔽 Style: Solid Line 💌			<u>3</u> at. 255
			<u>v</u> a: j255
		Define Custom Colors >>	Alpha cł
<u>O</u> K <u>C</u> ancel <u>H</u> elp		OK Cancel	Add to Custom Co

Figura 42 – Mudando o Visual de Apontamento de um tema.

- 1. Clique no botão *Cor,* assinalado com a seta, como resultado será mostrada a janela da direita com a paleta de cores para escolha da nova cor.
- 2. Após a escolha, clique no botão *OK* para voltar à janela da esquerda, e em seguida no botão *OK* daquela janela.
- 3. Para verificar o resultado, desenhe novamente e selecione o polígono desejado (vide a Figura 43).



Figura 43 – Mudança no Visual de Apontamento: antes(esq.) depois(dir.)

8 Layout de Impressão

Quando operando em modo *Layout de Impressão*, pode-se configurar um relatório para impressão, constituído de elementos cartográficos como mapas, escalas, legendas e mapas de localização, dentre outros, além de textos e figuras geométricas. É possível visualizar e imprimir relatórios em diversos tamanhos de papel.

8.1 Confecção do Layout

1. A configuração inicial do TerraSIG para iniciar o processo de definição do layout de impressão é mostrada na Figura 44.



Figura 44 – Configuração inicial para definição do layout de impressão.

- 2. Para entrar no Modo de Layout de Impressão, use a ferramenta Seta Modo Layout, existente na barra de ferramentas.
- 3. Em conseqüência, serão habilitadas as ferramentas de Layout de Impressão, que compõem a Barra de Layout, conforme mostrado na Figura 45 e na Tabela 2.

Figura 45 - Barra de Layout.

Tabela 2 - Ferramentas disponíveis na Barra de Layout

2	Selecionar: Selecionar um objeto.
+	Voar: Voar para alterar a área visualizada no mapa.
	Propriedades: Exibir a janela de propriedades de um objeto.
	Mapa: Criar um objeto do tipo Mapa.
	Legenda: Criar um objeto do tipo Legenda.
	Escala: Criar um objeto do tipo Escala.
3	Localização: Criar um objeto do tipo mapa de localização.
Pre	Linha: Criar um objeto do tipo linha.
*	Ponto: Criar um objeto do tipo ponto.
Ø	Polígono: Criar um objeto do tipo polígono.
	Retângulo: Criar um objeto do tipo retângulo.
S	Elipse: Criar um objeto do tipo elipse.
Τ	Texto: Criar um objeto do tipo texto.
1	Imagem: Inserir um objeto do tipo imagem.
Г <mark>а</mark>	Enviar para Frente: Enviar o objeto selecionado para frente.
2	Enviar para Trás: Enviar o objeto selecionado para trás.
	Copiar: Copiar o objeto selecionado para a área de transferência.
2	Colar: Colar o objeto da área de transferência.
1	Remover: Remover o objeto selecionado.
ţ.	Alinhar à Esquerda: Alinhar as bordas esquerdas dos objetos selecionados.
ĻL	Alinhar à Direita: Alinhar as bordas direitas dos objetos selecionados.
ļ	Alinhar Inferior: Alinhar as bordas inferiores dos objetos selecionados.
l [‡] L	Alinhar Superior: Alinhar as bordas superiores dos objetos selecionados.

[]n]	Centralizar Ho selecionado(s).	rizontalmente	: Centralizar	horizontalmer	nte n	o pape	l o(s)	objeto(s)
Į⊔,	Centralizar Ve selecionado(s).	erticalmente:	Centralizar	verticalmente	no	papel	o(s)	objeto(s)

4. Além disso, será ocultada a área de visualização e mostrada a área de layout de impressão, conforme a Figura 46. Inicialmente ela se encontra em branco, representando um modelo do relatório de impressão vazio.

Terr	a5IG - []									
-9 Arq	uivo <u>V</u> ista <u>T</u> ema <u>P</u> r	rojeto <u>F</u> erramentas	de Imagem Ajuda			manual l				
	🛢 L P I V	T 🖸 🖓 🛃	3 3 1 1	<u>为</u> 凶 st S	· 🕀 🛛 🌒 🗐 🤞	3				
	3 🔁 🎑 🗄	🗆 🕲 V 🖗	* P a v	T 🗖 🎽	Y Seta	Modo de Layout	97 • 🛛 🛨 🛨	11 1, <u>a</u>	I"J	
		<u> </u>	n a 🔳 🗙							
Bancos	s de Dados	÷t	🔆 🌒 👘 Trans	sparency	R 🔽 0	i 🔻 B 👻	19			
ė- 🤤	BD280408MG.mdb		-180 -120	-150 -90 -60	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- eq - sq - r	20 120 100	210 200 270	300 330 36	90 390 420 I I I I I
	MG_cities	2	85							
		*.	*=							
		1.	8							
		1-								
		2	81							
		53								
5		×	8							
Projeto	r default	★	8-							
Minta	Tamaa	×	* <u>-</u>							
Visida	/ Unica	×	8-1							
	- 🗹 🖬 municsMG									
	🦾 📕 Visual Padrã	ío 📔 🔄	8-1							
			8-							
		100	8							
		1	8-							
			•=							
					ik.					
×	SPBABEA			SPBNOME				CODUE		SIGLALIE A
1	898164672	198011.703	3100104	3100104	3100104.00	310010	ABADIA DOS DOL	31	MINAS GERAIS	MG
2	1831822080	237877.593	3100203	3100203	3100203.00	310020	ABAETE	31	MINAS GERAIS	MG
3	479570432	118119.812	3100302	3100302	3100302.00	310030	ABRE CAMPO	31	MINAS GERAIS	MG
4	100453232	50275.7422	3100401	3100401	3100401.00	310040	ACAIACA	31	MINAS GERAIS	MG
5	824887680	164881.765	3100500	3100500	3100500.00	310050	ACUCENA	31	MINAS GERAIS	MG
6	1342322560	208279.171	3100609	3100609	3100609.00	310060	AGUA BOA	31	MINAS GERAIS	MG
				0400700				~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Linua aco un	
Sota M	odo de Lavout									<u> </u>

Figura 46 – Área de Layout de Impressão.

5. Para aumentar o tamanho da área de layout, facilitando o trabalho de montagem do layout de impressão, sugere-se ocultar a grade do tema ativo, já que ela não é

normalmente utilizada durante este trabalho. Para isto, deve ser usado o botão 🗷 da barra de ferramentas, que abre/fecha a grade do tema ativo. Isso foi feito explicitamente na Figura 46, resultando na janela mostrada na Figura 47.

🍓 TerraSIG - []		_ 8 ×
🍓 Arquivo Vista Iema Projeto Eerra	ramentas de Imagem Ajuda	_ 8 ×
🔳 😂 L P I V T 🔲) 🖓 🛃 🔀 🔸 🔟 😫 😫 🂠 🌘 🗐 🎒	
🛛 💫 🔛 🕅 🌑 🗄 🎞 🥝 🗸	🏊 🛠 🎦 🐼 🔨 🔳 II 🗉 🎌 🦄 🛸 🚵 🌑 209384360 🖃 🕮 🖽 リーブ ヨービー	
×		
Bancos de Dados	_ 🛛 🔆 🛠 🗣 🗍 Transparency 🖉 🔚 🔄 🖌 🖌 🖌 🖉 🖉 🖉 🖉	
E- BD280408MG.mdb		280 300 320 11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.
	2. 8 ⁻¹	
X		
Projeto: default		
Vistas/Temas		
i V Unica		
Usual Padrão		
	8	
X: 13.50 Y: 168.63		

Figura 47 - Área de Layout de Impressão expandida.

- 6. A partir desse momento, devem ser inseridos os objetos de layout na área de layout. Para isso basta clicar no ícone correspondente ao tipo de objeto de layout desejado e em seguida na área de layout onde ele deve ser posicionado.
- 7. Clique em 2 Criar um objeto do tipo Mapa e em seguida clique na área de layout. O mapa é então desenhado na área de layout, conforme a Figura 48.
- 8. No modo layout de impressão, os objetos podem ser selecionados usando a ferramenta Selecionar um objeto. O objeto que está selecionado possui um retângulo em sua volta para indicar esta condição de seleção, podendo então sofrer as seguintes operações:
 - Deslocamento, via clique com o botão esquerdo do mouse sobre o retângulo envolvente e arrasto para outra posição no layout; outra forma é através das setas do teclado; neste último caso, para mover com um precisão melhor, use simultaneamente a tecla CTRL;
 - Redimensionamento, via clique do mouse nos pontos marcados com triângulos ou retângulos (vide Figura 48) e arrasto da linha correspondente na vertical, horizontal ou ambas simultaneamente nos quatro vértices correspondentes aos retângulos;

- Rotação, via clique do mouse no ponto central do lado superior do retângulo, marcado com um círculo e arrasto para a nova posição daquele ponto, fazendo com que o objeto gire em torno do seu ponto <u>central</u>;
- Remoção, via uma das opções: ferramenta Remover o objeto selecionado, tecla DEL ou opção do menu de atalho Deletar.



Figura 48 - Mapa recém-inserido no layout

9. Para alterar a área de observação desse mapa, selecione a ferramenta *Voar para alterar a área visualizada no mapa*, clique sobre o mapa e o arraste. Observe que com ela não se arrasta o objeto do tipo mapa selecionado no layout, mas apenas o mapa dentro do retângulo envolvente do objeto. A Figura 49 mostra o efeito desta ferramenta sobre o mapa da Figura 48.

🚰 TerraSIG - []
🥝 Arquivo Yista Iema Projeto Eerramentas de Imagem Ajuda 📃 🖻
🛯 😂 L P I V T 🖸 🕫 🤮 📐 🗶 🗶 🚬 🎗 🛠 🛠
] 🗞 🔝 🕾 🍙 🖶 💴 🎯 🕩 🍂 🏠 🕼 🌾 🔪 👖 🐨 🎌 🍕 🍕 🎭 🏝 🖄 🌒 209384360 💌 🗠 🛃 🤰 🏹 🗐 🗐
Bancos de Dados 👾 🔅 🖨 🌒 Transparency - R S G 💌 B 🔍 🖉
** #=
Projeto: default V # 8
Vistas/Temas # "
······································

Figura 49 - Mudança do ponto de observação sobre o mapa.

10. Note que ao selecionar o objeto na área de layout e clicar com o botão direito do mouse, serão exibidos atalhos para algumas ferramentas.



Figura 50 - Menu de atalho.

11. Para remover o objeto, pode-se usar a opção do menu de atalho *Deletar*, mostrada na Figura 50, ou apenas selecioná-lo e pressionar a tecla *Del*, ou ainda selecioná-lo e acionar ferramenta
 Remover o objeto selecionado situada Barra de Layout.

12. Para exibir a janela de propriedades, selecione o objeto desejado e acione a opção Exibir Propriedades
☐ ou dê um duplo clique no botão esquerdo do mouse.

📌 Properties	? ×
Property	Value
Name	MAP_2050
Width	200
Height	200
Left	7
Тор	253
Angle	0
Text	
Fixed Scale	False 🗾
Scale 1/	9110744 🗾
Color	*
Font	
Show Grid	False 💌
Vertical Grid	0
Horizontal Grid	0

Figura 51 Janela de Propriedades.

13. Para criar uma legenda, selecione a ferramenta 🖾 Criar um objeto do tipo Legenda e em seguida clique na área de layout como mostra a Figura 52.



Figura 52 Criando Legenda no Layout de Impressão.

14. Para a criação de escalas no Layout de Impressão, selecione a ferramenta um objeto do tipo Escala e em seguida clique na área de layout. Uma escala de mapa aparecerá conforme mostrado em detalhe na Figura 53.



Figura 53 - Criando Escala no Layout de Impressão.

15. Se desejar, altere a unidade da escala (km ou m), selecionando-a e clicando em Exibir Propriedades.

Properties	2	×
Properties	Value	<u></u>
Name	Scale_2054	
Width	50)
Height	25	5
Left	135	5
Тор	70)
Angle	()
Scale Unit	Automatic 💌	1
	Automatic	<u> </u>
	Kilometer	
	Meter	

Figura 54 - Propriedades - Unidade da Legenda.

16. Para criar um Mapa de Localização, use a ferramenta Localização no Mapa e depois clique na área de layout. Um mapa de localização aparecerá conforme mostra a Figura 55.

- 180 10111111	-150 -120 -90 -60 -30 0 Induntuntuntuntuntuntuntuntunt	23 60 90 123 120 200 200 200 200 330 390 600 400 400 400 400 400 400 400 400 40
an 120 120 120 120 120 220 220 220 220 120 1		
anthanthanthanthanthan Inn than than than than than than than th		

Figura 55 Mapa de localização.

- 17. Para Inserir uma linha dessas ferramentas em seguida vá à área de Layout e desenhe a geometria correspondente; quando desejar finalizar pressione o botão direito do mouse para o concluir.
- 18. Para inserir texto no Layout de Impressão, selecione a ferramenta **T** e em seguida clique na área de layout.
- 19. Será exibida a janela para a digitação do texto (Figura 56).

🚰 Text Input	<u>? ×</u>
Text:	Cancel

Figura 56 Texto a ser inserido.

20. Ao clicar no botão OK o texto aparecerá no layout de impressão conforme a Figura 57.



Figura 57 - Inserindo Texto.

21. Para inserir uma figura como, por exemplo, um logotipo, selecione a ferramenta *Inserir uma imagem*, clique na área de layout e em seguida indique onde essa imagem está armazenada; vide Figura 58;



Figura 58 - Inserindo Imagem.

22. Para os casos de objetos que se sobrepõem sobre a área de layout, como exemplifica a Figura 59, selecione o objeto que deseja, e utilize as ferramentas e para alterar a prioridade de exibição do mesmo, trazendo-o para frente ou para trás.



Figura 59 Caso de sobreposição de objetos.

23. Para alinhar objetos na área de layout, utilize as ferramentas de alinhamento, da Barra de Layout.



Figura 60 – Ferramentas de alinhamento.

As opções disponíveis de alinhamento são:

- Alinhar pela esquerda;
- o Alinhar pela direita;
- Alinhar inferior;
- Alinhar superior;
- Centralizar horizontalmente no papel;
- Centralizar verticalmente no papel;

Na figura abaixo foram aplicados o tipo de alinhamento Centralizar horizontalmente e



Figura 61 Objeto alinhado.

8.2 Configuração da Página

1. Para a impressão do relatório correspondente ao layout que foi definido, selecione a opção de menu *Arquivo → Configuração de Página*, como mostra a Figura 62.

Arq	uivo	⊻ista	<u>T</u> ema	<u>F</u> erra	mentas de	Imager			
	Abrir Banco de Dados								
	🤰 Eechar Bando de Dados								
L	🚺 Criar Plano de Informação								
I	Importar Dados								
41	Importar <u>R</u> aster								
•	Nov	o Mode	ilo de La	ayout	Ctrl+N				
	Abri	r <u>M</u> ode	lo		Ctrl+O				
	Salvar Modelo Ctrl+S								
	<u>C</u> onfigurações da Página								
6	Impr	rimir			Ctrl+P				
	Sair.				Ctrl+Alt+	-X			

Figura 62 - Configurações da Página.

- 4. Na opção PAPEL poderá escolher o tamanho da sua Impressão.
- ISO A0
- ISO A1
- ISO A2
- ISO A3

- ISO A4
- Custom
- 5. Na opção Orientação poderá escolher entre Retrato e Paisagem.

8.3 Impressão

 Para imprimir, utilize a opção de menu Arquivo → Imprimir, como mostrado na Figura 63.

Arq	juivo	<u>V</u> ista	<u>T</u> ema	Eerra	mentas de Imagen				
	Abrir Banco de Dados								
	🥞 Eechar Bando de Dados								
L	📘 Criar Plano de Informação								
I	Importar Dados								
	Importar <u>R</u> aster								
•	Nov	o Mode	lo de La	ayout	Ctrl+N				
	Abri	r <u>M</u> ode	lo		Ctrl+O				
	<u>S</u> alvar Modelo Ctrl+S								
	<u>C</u> onfigurações da Página								
8	Imp	rimir			Ctrl+P				
	Sair				Ctrl+Alt+X				

Figura 63 - Imprimir.

8.4 Salvando e reutilizando um Layout de Impressão

Uma vez confeccionado um layout de impressão, é possível salvá-lo para ser posteriormente reutilizado. Para isto utilize a opção de menu *Arquivo* \rightarrow *Salvar Modelo*, também mostrada na Figura 63. Será exibida uma janela como a da Figura 64. Escolha um nome para o layout a ser salvo e pressione o botão *OK*. É possível reusar um nome já existente, bastando confirmar a mensagem de advertência. Caso deseje montar um novo layout de impressão, use a opção de menu *Arquivo* \rightarrow *Novo Modelo de Layout*, também mostrada na Figura 63.

Para reutilizar um layout de impressão salvo anteriormente, utilize a opção de menu *Arquivo* → *Abrir Modelo*, também mostrada na Figura 63. Será mostrada uma janela como a da Figura 65. Selecione um elemento da lista de modelos existentes, e use os botões *OK, Renomear* ou *Apagar* conforme deseje, respectivamente, abrir, renomear ou apagar o modelo selecionado.

🥝 Salvar Layout	<u>?</u> ×
Nome	
Pasiča Deurada	
Região Dourada Versão 2	
OK	Consider

Figura 64 - Janela Salvar Layout

Região Dourada_Versão_2	<u>0</u> k
	<u>R</u> enomear
	Apagar

Figura 65 - Janela Abrir Layout

9 Edição de Dados Geográficos

Para entrar no modo de edição, primeiramente selecione o tema desejado e após desenhá-lo na área de visualização, utilize o botão 📧 *Entrar no Modo de Edição*.

Como resultado, são habilitadas as ferramentas das duas barras de edição, mostradas na Figura 66. Na Tabela 3 são listadas as diversas ferramentas de edição existentes.



Figura 66 - Janela com destaque para as barras de edição.

ß	Selecionar : habilita o cursor para selecionar geometrias na área de visualização. O usuário poderá selecionar várias geometrias por apontamento (estando com a tecla <i>CTRL</i> pressionada).
*	Criar ponto: habilita o cursor para criar um ponto.
Ø-1	Criar linha ponto a ponto: habilita o cursor para criar uma linha ponto a ponto. Para finalizar a linha, o usuário deverá clicar com o botão direito do mouse.
æ	Criar linha contínua : habilita o cursor para criar uma linha de forma contínua. Para finalizar a linha, o usuário deverá clicar com o botão direito do mouse.
e	Criar Polígono Ponto a Ponto : habilita o cursor para criar um polígono ponto a ponto. Para finalizar o polígono, o usuário deverá clicar com o botão direito do mouse, fazendo com que o último ponto seja automaticamente ligado ao ponto inicial.
R	Criar Polígono Contínuo : habilita o cursor para criar um polígono de forma contínua. Para finalizar o polígono, o usuário deverá clicar com o botão direito do mouse, fazendo com que o último ponto seja automaticamente ligado ao ponto inicial.
*	Inserir Vértices: habilita o cursor para inserir vértice em uma linha ou em um polígono selecionado.
≭	Remover Vértices: habilita o cursor para remover vértice de uma linha ou de um polígono selecionado.
G r	Mover Vértices : habilita o cursor para mover vértices das geometrias selecionadas.
67	Remover Geometrias: remove as geometrias selecionadas
/	Juntar linhas : habilita o cursor para juntar as linhas que estejam selecionadas, fazendo com que estas possuam uma extremidade em comum. Cada uma das linhas continuará existindo.
	Adiciona buraco: Adiciona buraco no polígono. Selecione um polígono em seguida desenhe um buraco nesse polígono e para fechar de um clique com o botão direito do mouse.
	Remove buraco: Remove buraco no polígono. Para remoção do buraco, selecione o buraco e em seguida clique na ferramenta de remoção.
	Mover geometria: habilita o cursor para mover as geometrias selecionadas.
2	Desfazer: desfaz a última ação de edição realizada.
2	Refazer: refaz a ação de edição desfeita anteriormente.

Tabela 3 - Ferramentas disponíveis para Edição.

H	Salvar: salva as geometrias que foram criadas e/ou editadas no banco de dados.
×	Cancelar todas as Edições : cancela todas as ações de edição efetuadas que ainda não foram salvas no banco de dados.
Polygons V	Representação Geométrica : representa o tipo de geometria que será editado. Ao ser alterado pelo usuário, serão habilitadas somente as ferramentas que podem ser utilizadas para o tipo de geometria escolhido.
9	Snap : estando ligado (cor verde), será mostrado o ponto mais próximo da posição do cursor do mouse, o qual será capturado e utilizado pela ferramenta em uso caso o botão do mouse seja pressionado.
M	Verificar Topologia: Impõe a verificação da topologia impedindo o salvamento em caso de erros.
1	Exibe Erros de Topologia: Verifica a existência de erros topológicos, sinalizando em amarelo os objetos com problemas.
	Exibe Atributos: Exibe a janela Atributos com os dados do objeto selecionado e permite a sua alteração.

As ferramentas de edição que serão habilitadas são próprias para a representação do tema ativo, por exemplo, ponto, linha ou polígono. Quando o tema possuir mais de uma representação, o usuário deverá selecionar, através da lista de representações do tema mostrada em Representação Geométrica, com qual representação deseja trabalhar.

Para iniciar o processo de edição gráfica, recomenda-se usar a ferramenta Zoom de Área para ampliar a área de interesse de edição, pois com isso os detalhes das geometrias em edição ficam mais visíveis. Além disso, a captura de pontos utilizando a opção de snap não corre o risco de parar de funcionar quando a escala de visualização é pequena (poucos detalhes), pois o limite de pontos de snap fica mais difícil de ser atingido.

 Se o limite de pontos de snap for atingido, uma parte dos pontos das geometrias dentro da área de visualização não será capturada quando da edição, prejudicando o bom uso desta facilidade. Isso pode ocorrer no caso de planos vetoriais com muitas geometrias, com muitos pontos sendo visualizados em escala de visualização.

Ao realizar edições, observe que os objetos editados, mas ainda não salvos, ficam em destaque na cor azul. O estilo hachurado indica objetos que foram removidos ou movidos para outro local, permanecendo assim enquanto não forem salvas as alterações no banco. Uma vez feito o salvamento, aquela região será atualizada com a cor branca, indicando inexistência de objeto.

Se durante a edição for percebido algum erro anterior, pode-se utilizar a ferramenta *Desfazer* para ir desfazendo passo a passo cada uma das ações de edição efetuadas que ainda não foram salvas. Se durante a edição resolver apagar tudo o que foi desenhado, porém não ainda salvo, utilize a opção X Cancelar Edição.

Para o fechamento de cada polígono, basta apertar o botão direito do mouse.

A cada geometria desenhada, será apresentado o formulário de atributos para se informar os atributos descritivos associados àquela geometria. Um exemplo é mostrado na Figura 67.

anel	a de Atributos					?
rmite	a Atualização/Inserção de a	atributos de geomet	ria			
	Atributo	Valor	1	·		
1	sprarea [Double]					
2	sprperimet [Double]					
3	sprclasse [Varchar(32)]					
4	object_id_4 [Varchar(16)]					
					K	
					\frown	
				1		
		Salvando Ge	eometrias: 1/1			
Ai	uda				Saluar	Cancelar

Figura 67 – Formulário de atributos descritivos.

Ao preencher o formulário e utilizar a opção <u>Salvar</u>, serão salvos os atributos descritivos informados, assim como a edição gráfica correspondente.

O usuário poderá <u>Cancelar</u> o formulário de atributos descritivos, neste caso a edição gráfica ficará pendente até que os respectivos atributos descritivos sejam salvos. O usuário poderá, no entanto, continuar editando outras geometrias.

Neste processo, sempre ao concluir uma edição de geometria, o usuário será solicitado a preencher os atributos descritivos de todas as geometrias anteriores que não tiveram seus atributos informados. Na Figura 68 é mostrado o formulário de atributos solicitando os valores para cada uma das cinco geometrias desenhadas, porém ainda não salvas (em destaque no retângulo vermelho). Ao se informar os valores para uma delas, o formulário reaparecerá para o preenchimento dos valores para a geometria seguinte.

	Attribute	Value	
1	UF_SIGLA [Varchar(2)]		
2	UF_NOME [Varchar(50)]		
3	REG_EGIAO [Varchar(1)]		
4	UF_PRIDADE [Double]		

Figura 68 - Geometrias ainda não salvas.

Na situação descrita acima, caso ocorra algum erro na operação de gravação de dados de algum dos cinco elementos, p.ex. algum erro imprevisível no banco de dados, ou queda de energia, todos os cinco elementos serão perdidos. Isso ocorre porque o salvamento dos elementos ocorrerá numa única operação, em que ou todos são salvos ou então nenhum deles será salvo.

Por esta razão <u>recomenda-se</u> que os atributos descritivos sejam informados logo após a finalização da edição de cada geometria, pois ao salvar os valores preenchidos no formulário também é salva a geometria recém-editada.

Não será salvo nenhum elemento desenhado para o qual não foram informados seus atributos descritivos.

Todos os objetos de um plano de informação vetorial devem ter no campo que é coluna de ligação um valor obrigatoriamente informado, ou seja, não-nulo.

Quando ao informar os atributos descritivos de uma geometria, for fornecido um valor já existente para o campo que é coluna de ligação, será solicitada uma confirmação do usuário, pois neste caso passariam a existir mais de uma geometria com um mesmo valor de identificação de registro descritivo. Esta advertência é mostrada na Figura 69.

 Esta não é necessariamente uma situação de erro, devendo o usuário responder afirmativamente (botão Yes) para confirmar a operação, ou cancelar caso contrário (botão Cancel).



Figura 69 - Segunda Geometria sendo associada a um objectId.