

Winconnection 4

Manual do Usuário

Winconnection 4

1. Introdução	3
2. Requisitos de Instalação	6
3. Configurando a Rede	7
4. Instalação do Winconnection	14
5. Configurando a Navegação	20
6. Configurando os E-mails	31
7. Filtro Anti-Spam	38
8. Filtro MSN	41
9. Filtro Automático de Conteúdo WEB	44
10. Winconnection Branch Office	46
11. Firewall	50
12. Winco Messenger	51
13. Winconnection Client	54
14. Administrando o Winconnection	58
15. Suporte Técnico	62



1. Introdução

Esse manual do usuário oferece uma documentação para as principais configurações do **Winconnection 4**.

Para encontrar informações detalhadas de cada serviço do Winconnection, abra o administrador do programa, clique no menu superior Ajuda -> Conteúdo, ou apenas pressione a tecla F1.

Você também poderá encontrar informações sobre configurações mais avançadas no Manual Avançado do Winconnection.

O **Winconnection 4** é um *Gateway* para MS Windows desenvolvido no Brasil que agrupa uma série de funções em um único produto.

O **Winconnection** – que possui uma base instalada de mais de cinco mil empresas e 60.000 usuários registrados no Brasil, Portugal, Paraguai, Bolívia e outros países da América Latina - é a solução com todas as facilidades necessárias para o gerenciamento seguro do tráfego dentro das redes existentes nas empresas.

Nosso produto é referência no Brasil para Servidores Proxy e Servidores de Email, agregando funções de Mensagens Instantâneas, DDNS (DNS dinâmico), WebMail, Gerador de Relatórios e muito mais, além de várias ferramentas e possibilidades de configurações fundamentais em um produto de administração de redes.

1.1. Vantagens do Winconnection 4

O **Winconnection 4** é um produto muito competitivo e certamente uma das melhores soluções para o compartilhamento de conexões de internet do mercado.

Existem vários fatores que garantem a competitividade do **Winconnection** no mercado brasileiro:

- Único produto com desenvolvimento 100% nacional.
- Único produto no mercado com suporte direto do desenvolvedor.
- Agrega um grande número de funções em um único produto.
- Fácil instalação e configuração.
- Pelo menos 20% mais barato que qualquer concorrente importado.
- Estabilidade, segurança e administração simplificada.

1.2. Perfil dos Clientes que usam o Winconnection

O **Winconnection 4** tem uma grande variedade de clientes e atende desde pequenos usuários com pelo menos 2 computadores em sua versão gratuita, como grandes usuários com cerca de até 400 estações, como a Barsa Planeta, Furnas Centrais Elétricas, Prefeitura de Diadema, Vinhos Piagentini, Yashica do Brasil, Hugo Boss, Triton (Forum), Cervejarias Schincariol, Drogarias Pacheco, etc.



Temos cerca de 5000 clientes registrados do Winconnection e cerca de 300.000 downloads do produto em todo Brasil.

1.3. Funcionalidades do Winconnection 4

O **Winconnection 4** fornece todos os tipos de serviços para Internet que não vem incluído no Windows NT/2000/XP/2003/Vista. Portanto ele é o único produto necessário para suprir todas as necessidades de Internet e Intranet de redes pequenas, médias e grandes.

- Compartilhamento de conexão
- Serviço de correio eletrônico
- Serviço de nomes dinâmico
- Serviço de mensagens instantâneas
- Licenciamento flexível
- Filtro de MSN Messenger
- Proxy Transparente (NAT)
- Servidor PROXY HTTP, HTTPS, FTP contendo:
 - Armazenamento de Páginas (Cache);
 - Controle de acesso à internet por grupo de usuários;
 - Controle de acesso à internet por site / conjunto de site / horários;
 - Bloqueio de download de arquivos (extensão);
 - Plugin para Filtro de Conteúdo automático;
 - Importação de lista de sites em formato texto;
- Servidor POP3 contendo:
 - Autenticação em base própria ou na base de usuários do Windows;
 - Gerenciamento por grupo;
 - Aviso de férias com mensagem personalizada;
- Servidor SMTP contendo:
 - Entrega direta ou via relay e com fila de transmissão remota;
 - Controle de tamanho de mensagens;
 - Filtro de anexos;
 - Assinatura corporativa de e-mails;
 - Anti-Spam baseado em RBL / Mensagens Suspeitas / Filtro de mensagens;
 - Filtro Automático Anti-Spam SpamCatcher;



- Servidor Web contendo:
 - Suporte a PHP;
 - Criação de múltiplos "alias";
 - WebMail integrado;
- Firewall Integrado, com regras de acesso simplificadas;
- Servidor de Mensagem Instantânea com transferência de arquivos (Winco Messenger);
- Cliente DDNS (DNS Dinâmico);
- Servidor DHCP;
- Links TCP e UDP mapeados. Possui redirecionamento de protocolo/serviço Winsock;
- Fácil administração: o gerenciador pode ser executado de qualquer estação na rede local;
- Regras de acesso simplificadas.
- Registra logs para todos os serviços;
- Atualização automática do programa (auto-update);
- Serviço de replicação de configuração



2. Requisitos de Instalação

2.1. Sistemas Operacionais com suporte

- Windows 2000 Professional SP4
- Windows 2000 Server SP4
- Windows XP Home Edition SP2
- Windows XP Professional SP2
- Windows Server 2003 SP2
- Windows Vista

2.2 Requisitos mínimos de hardware

- Pentium III ou similar
- 256 MB Ram
- 1GB Livres



3. Configurando a Rede

3.1. Instalação da Rede (Windows 2000/XP/2003)

Para o **Winconnection** funcionar, a rede TCP/IP tem que estar configurada corretamente. Siga os passos abaixo para configurar sua rede (Caso ela já esteja configurada, vá direto ao <u>item 3.3</u>).

Configurando o Servidor (Computador onde será instalado o Winconnection):

a) Clique no menu Iniciar -> Configurações de Rede -> Conexões Dial-Up e de Rede.

b) Clique com o botão direito do mouse em Conexão de Rede Local e então clique em *Propriedades*. Selecione o "Protocolo TCP/IP" e clique no botão *Propriedades*.

c) Ative a opção "Usar o seguinte endereço IP".

-> No campo "IP", digite o IP da máquina. (ex 192.168.0.1).

-> No campo "*Máscara de Sub-Rede*", coloque a máscara do IP que você digitou. (No nosso exemplo: 255.255.255.0).

-> Em "*Gateway Padrão*", não é necessário fazer nenhum tipo de alteração. O mesmo se aplica aos campos restantes.

Iministrador de rede as configuraç	iso contrário, você precisa solicitar ac iões IP adequadas.
🔿 Obter um endereço IP automa	ticamente
💿 Usar o seguinte endereço IP:	
Endereço IP:	192.168.0.1
Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 0
Gateway padrão:	<u>s</u> to at
🔿 Obter o endereço dos servido	res DNS automaticamente
Usar os seguintes endereços	de servidor DNS:
Servidor DNS preferencial:	2 2 3.
Servidor DNS alternativo:	



Configurando as Estações:

d) Repita os itens de **a)** a **c)** em cada computador de sua rede para que o protocolo TCP/IP seja instalado. <u>Porém, nestes computadores você deve utilizar um endereço IP</u> <u>da mesma classe e com outro número</u>.

Por exemplo: No servidor você usou o endereço IP: 192.168.0.1, na outras máquinas mude apenas o último número: Por exemplo: na primeira estação que você for configurar, digite o IP: 192.168.0.2, na segunda estação, digite o IP: 192.168.0.3, e assim por diante.

Atenção: No campo: "**Gateway Padrão**" e "**Servidor DNS preferencial**", digite o IP do Servidor Winconnection, como mostra a figura abaixo:

As configurações IP podem ser atri oferecer suporte a esse recurso. Ca administrador de rede as configuraç	buídas automaticamente se a rede aso contrário, você precisa solicitar ao ções IP adequadas.
🔘 Obter um endereço IP automa	aticamente
🕞 Usar o seguinte endereço IP:	
Endereço IP:	192.168.0.2
Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 0
Gateway padrão:	192.168.0.1
O Obter o endereço dos servido	res DNS automaticamente
🔞 Usar os seguintes endereços	de servidor DNS:
Servidor DNS preferencial:	192.168.0.1
Servidor DNS alternativo:	

3.2. Instalação da Rede (Windows 98/ME)

Para o Winconnection funcionar, a rede TCP/IP tem que estar configurada corretamente. Siga os passos abaixo para configurar sua rede (Caso ela já esteja configurada, vá direto ao <u>item 3.3</u>).



Configurando o Servidor (Computador onde será instalado o Winconnection):

a) Clique no menu Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle. Localize e clique no ícone Rede.

b) Clique em *Adicionar* e escolha *Protocolo*. Localize Microsoft e do lado direito clique em *TCP/IP*. Clique no botão OK para salvar.

c) O protocolo foi adicionado a sua rede. Para configurá-lo, você deve clique sobre ele para selecioná-lo e então, clique no botão *Propriedades*.

de			2
Configuração Ider	ntificação Controle de	e acesso	
Os segui <u>n</u> tes com	nponentes da rede estã	io instalado	s:
Cliente para m Adaptador pa DAVICOM 91 TCP/IP -> Ad TCP/IP -> DA	edes Microsoft ara rede dial-up 02/A PCI Fast Etherne Japtador para rede dial- AVICOM 9102/A PCI F.	et Adapter •up ast Etherne	t Adapter
 	<u>Hemover</u>	B	opriedades
Cliente para rede	es Microsoft		•
<u>C</u> ompartilhamer	nto de arquivos e impre	essoras	
Descrição)
-			

Importante: Deve ser configurado somente o adaptador da rede (nunca o adaptador Dial UP ou o da sua conexão banda larga). Isto porque, o Dial-Up e outros tipos de conexões recebem o IP automaticamente do provedor ou do modem e o da rede tem o IP fixo.

d) Clique em "**Especificar um Endereço IP**" (certifique-se de que é o Adaptador da Rede) e digite um IP não real, por exemplo, 192.168.0.1. Clique em OK para fechar a janela e em seguida, clique novamente no botão OK para salvar. Reinicie para completar a instalação.



Ligações	Avançado	NetBIOS	Configuração DNS
Gateway	Configu	ração WINS	Endereço IP
Um endereço 1 computador. C automaticamer e digite-o no es <u>O</u> bter um	P pode ser atribui aso sua rede não ite, peça ao admir paço abaixo. endereço IP autor ar um endereço IP	do automaticame atribua endereço nistrador da rede maticamente	inte a este s IP um endereço
Endereço [F	19	2.168.0	1
<u>M</u> áscara de	sub-rede: 25	5.255.255.	0

Configurando as Estações:

e) Nas estações, você deve utilizar um endereço IP da mesma classe e com outro número. *Por exemplo:* No servidor você usou o endereço IP: 192.168.0.1. Na primeira estação que você for configurar, digite o IP: 192.168.0.2, na segunda estação, digite o IP: 192.168.0.3, e assim por diante.

oriedades de	TCP/IP		
Ligações	Avançado	NetBIOS	Configuração DNS
Gateway	Configu	aração WINS	Endereço IP
Om endereço i computador. C automaticamer e digite-o no e: O Obter um	P pode ser ampu aso sua rede não ite, peça ao adm spaço abaixo. endereço IP auto	ndo automaticamo o atribua endereçi inistrador da rede omaticamente	ente a este 35 IP um endereço
- (• <u>E</u> specifica Endereço <u>I</u> F	ar um endereço II 2. 19	32.168. O	. 4
<u>M</u> áscara de	sub-rede: 2	55.255.255	. 0
9			
		[[OK Cancel

f) Agora, clique na Guia "*Gateway*" e adicione o IP do Servidor Winconnection:



Ligações	Avançado	NetBIOS	Configuração DN
Gateway	Config	juração WINS	Endereço IP
A ordem de en máquinas serão	dereços na lista o usadas.	é a ordem segund	o a qual essas
Novo gatewa		Adicionar	
- <u>G</u> ateways ins 192.168.0.	talados: 1	<u>R</u> emover	

g) Depois, clique na guia "*Configuração DNS*" e adicione o IP do Servidor Winconnection:

Gateway	Configura	ação WINS	Endereço IP
Ligações 📔	Avançado	NetBIOS	Configuração DN
C Desativar DI	VS		
• Ativar DNS			
Host: Maquina	Do	minio: dominio	
Ordem de pesauis	a do servidor DI	vs	
		Adiaiana	- I
· ·	• •	Auciona	31
192.168.0.1		Bemove	er
Ordem de nesquis	a do «utivo de d	omínio	
ordeni de pesquis		onnio	
ļ		Adigiona	ar
		Remove	er
			_
1			

<u>OBS</u>: Repita os itens de **a**) à **g**) em cada computador da sua rede para que o protocolo TCP/IP seja instalado. Lembrando que:

Você nunca poderá manter duas máquinas com o mesmo IP na mesma rede;



- Nas estações seguintes some uma unidade no último número;
- O Windows copiará os dados da rede e pedirá para reiniciar o computador. Reinicie para completar a instalação.

3.3 Testando a rede

Para testar sua nova rede TCP/IP, no Windows de uma Estação (que não é o servidor), clique no menu Iniciar -> Executar. Digite o seguinte comando no campo *Abrir*:

PING 192.168.0.1

Pressione a tecla Enter ou clique no botão OK. Abrirá uma tela que poderá apresentar três modalidades de informações:

Caso a: Está tudo certo! Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time=1ms TTL=128 Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128

Se a resposta for esta, a sua rede está funcionando perfeitamente.

Caso b: A estação não consegue trocar dados com o servidor. Pinging 192.168.0.1 with 32 bytes of data: Request timed out. Request timed out. Request timed out. Request timed out.

Se a resposta for esta, a estação não está achando o servidor, logo a sua rede não estará funcionando. Verifique se não há um erro físico em sua rede. Se não existir um erro físico (cabos, placas, hubs, etc) refaça o processo acima, novamente.

<u>Caso c</u>: Endereço IP não permitido para a rede interna Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data: Destination host unreachable. Destination host unreachable. Destination host unreachable.



Destination host unreachable.

Se a resposta for esta, a estação está "pingando" para uma rede que não é a dela. Significa que você colocou o IP que não pertence à sua rede. Logo, não deve ser o IP do servidor. Caso você tenha certeza de que o IP do servidor é este, você deve reconfigurar a estação.



4. Instalação do Winconnection

Primeiramente, faça o download do arquivo de instalação mais recente no link abaixo:

http://www.winconnection.com.br/download/interna.phtml?ctx_cod=19.1

Após concluir o download, execute o arquivo para iniciar o processo de instalação. Siga o <u>Programa de Instalação</u>. No final do processo, o <u>Assistente de Configuração</u> entrará em execução.

a) A primeira tela é a de licenciamento e exibe três opções:

- Já tenho uma licença definitiva: Para usuários que já possuem a licença do Winconnection 4;
- Quero TESTAR o programa por 30 dias: Para usuários que possuem MAIS de 2 estações na rede interna e querem testar o programa durante 30 dias para usuários ilimitados.
- **Quero instalar a versão GRATUITA do programa:** Para usuários que possuem ATÉ 5 estações na rede interna.

OBS: A partir do Winconnection 4.6, a versão gratuita está disponível para 5 usuários + Servidor.





Selecione a opção desejada e clique no botão Avançar.

b) Na próxima tela apenas clique no botão *Avançar*. **NÃO** habilite a opção "**Não quero instalar/ atualizar os drivers agora**", pois o programa precisa instalar esses drivers para que o *Proxy Transparente (NAT)* funcione normalmente.



c) Na próxima tela, escolha a rede que **Winconnection** irá usar. Seguindo o esse manual, o IP da Rede interna, na máquina onde está instalado a Conexão Externa é 192.168.0.1 com máscara 255.255.255.0. Se aparecer outro IP nesta tela, altere para o IP que correspondente ao IP do Servidor e clique no botão *Avançar*.



Winconnection V4.6b			
	Configurando a Estas informações irão gara funcione bem e que sua rec acessos externo As configurações detectada mostradas abaixo. Se os da por favor corrija antes de co	sua rede ntir que o Winconnection de estará segura contra as na sua rede estão dos não estiverem corretos, ontinuar	
Proxy	Endereço IP	192.168.0.1	*
Webmail VPN Firewall	Mascara de SUD-Rede	200.200.200.0	
	< Voltar	Avançar > Ca	ancelar

d) Escolha as duas opções, conforme descrito na imagem abaixo e clique no botão *Avançar*.



e) Escolha os serviços de internet que você irá disponibilizar para os usuários da sua rede interna e clique em *Avançar*.





<u>Atenção</u>: A opção "**Ativar o Firewall**", pode bloquear alguns programas no Servidor, inclusive a própria conexão, então recomendamos a NÃO ativação desta opção. Pois você poderá configurar o Firewall posteriormente.

f) Depois de escolher os serviços, você deverá digitar uma senha que será usada, para o acesso ao Administrador do Winconnection. Após digitar a senha, clique em *Avançar*.



Winconnection V4.6b		×
	Escolhendo a senha de Administrador Escolha uma senha para ser utilizada no Administrador do WinConnection, para que as configurações só possam ser alteradas por pessoas autorizadas	
Proxy E-mail Webmail VPN Firewall	Senha	
	< Voltar Avançar > Cancelar	

g) Essa é a última tela do <u>Assistente de Configuração</u>. Nesta, clique em *Concluir*. Feito isso, o Winconnection irá iniciar automaticamente.

Winconnection V4.6b		×
Proxy	Concluindo o assistente Agora, basta configurar os computadores de sua rede para acessar este servidor de acesso. Ativação do Winconnection	
E-mail Webmail VPN Firewall	 Ativar imediatamente Ativar sempre que o computador for reiniciado 	
	< Voltar Concluir Cancel	er l



h) Feito a instalação, o Winconnection 4 inicia automaticamente. Para verificar se está licenciado corretamente, clique em Iniciar | Programas | Winco | Winconnection 4 e escolha a opção: "Iniciar e Parar o Winconnection 4".

隆 Configuração do Servidor Winconnection V4.6b 💦 🔲 🔀			
	Linconnection		
L Y	Código da licença:		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	LICENÇA GRATUITA		
Backup	Sistema operacional: Windows XP		
Restore Licenças	Usuários simultâneos: 5		
Ajuda	Validade: Ilimitada		
Iniciar Parar			

<u>OBS</u>: Para acessar o Administrador do Winconnection clique em Iniciar | Programas | Winco | Winconnection 4 e escolha a opção: **"Administrador"**.



5. Configurando a Navegação

5.1. Configurando a Navegação através do Proxy WWW

Após a instalação do Winconnection (<u>item 4</u>) o serviço **Proxy WWW** é adicionado automaticamente na porta 8080 e seu status deve estar "**Em Execução**".

Para configurar a navegação nas estações, faça o seguinte:

Configuração dos se	rviços	Acesso permi	tido a rede terna	es:
Status Em execução Iniciar automaticamente Registro de operações		Porta (TCP):	8080	
Proxy WWW Lista de site Acesso a navegação Exigir autenticação Tempo de inat Ativar o CACHE Diretório do cache	s Pedir senha sen ividade para expirar login Tamanho máximo c CACHE	npre que o usuá s dos usuários Jo cache (MB)	rio abre o 10 50	browser minutos
Permissões de acesso p Todos os usuários	or grupo	Acessa RPA Usa IP Por	r através ((StarOne o proxy a 0.0.0 ta	de outro proxy a, UOL Sat, etc) abaixo 1.0 8080
				K Cancelar

a) Abra Internet Explorer, clique no menu superior Ferramentas -> Opções da Internet.
 Clique na guia *Conexões* e clique em *Configuração da LAN*. Habilite a opção "Usar um servidor Proxy para a rede local", no campo <u>Endereço</u>, digite o IP do servidor Winconnection (por exemplo: 192.168.0.1) e no campo <u>Porta</u>, digite: 8080.

b) Clique no botão Avançadas e selecione a opção "Usar o mesmo proxy para todos os protocolos". Clique no botão OK em todas as telas.

Veja exemplo na figura abaixo:



Geral	Segurança	Privacidade	Conteúdo				
Conexõe	s Pr	rogramas	Avançadas	Configu	rações de	Proxy	
Configuração A configuração A configuração Para usar as automática. Detectar Usar scrip Endereco	es da Rede Local automática ão automática podera configurações manua automaticamente as ot de configuração au	(LAN) á anular as configuraçã ais, desabilite a configu configurações Itomática	ões manuais. Jração	Servido	Tipo HTTP: Seguro: FTP: Socks:	Endereço do proxy a ser usado 192.168.0.1 192.168.0.1 192.168.0.1	Porta : 8080 : 8060 : 8080 : 8080
Endereço Servidor pro: Usar um s se aplicar Endereço	xy servidor proxy para a n a conexões dial-up n: 192.168.0.1	rede local (estas conf ou VPN). Porta: 8080 (igurações não Avançadas	Exceçõ	Socks: Vusar o es Não usar p	mesmo servidor proxy para todos os pr proxy para endereços iniciados por:	rotocolos
Não u	isar proxy para endei	reços locais	Cancelar		Usar ponte	p-e-vírgula (;) para separar entradas.	2
	up Eccolba (optique	acoec acima		1			

O **Winconnection** passará todas as conexões HTTP 1.0 e 1.1, HTTPS e WebFTP. É possível controlar o conteúdo de navegação bloqueando ou permitindo sites para um grupo de usuários e deixando outro grupo de usuários com navegação irrestrita, gerenciando tempo de login e senha.

5.2. Configurando a Navegação através do Proxy Transparente (NAT)

O **Proxy Transparente** possibilita que o **Winconnection 4** passe a se comportar como um NAT (Network Address Translation) e todos os pacotes que são enviados, são remetidos para a internet ou devolvidos para o cliente de destino. Sendo assim, a estação trabalha com se estivesse conectada diretamente à internet.

Atenção: O Proxy Transparente (NAT) só funciona se no Servidor onde está instalado o **Winconnection 4** tiver os Sistemas Operacionais Windows 2000/XP/2003/Vista.

a) No servidor, verifique se os serviços Proxy Transparente e Proxy DNS estão instalados no Administrador do Winconnection. O status dos serviços deve ser "Em Execução" (para verificar o status do serviço, basta clicar duas vezes sobre o mesmo).



b) Nas estações, você deve apontar o *Gateway Padrão* e o *DNS Preferencial* para o IP do Servidor do Winconnection:

- Clique no menu Iniciar -> Configurações -> Conexões de Rede.
- Clique com o botão direito do mouse em *Conexão de Rede Local* e depois clique em *Propriedades.* Selecione o *"Protocolo TCP/IP"* e clique em *Propriedades.*
- No campo "*Gateway Padrão*" e "*DNS Preferencial*", digite o IP do seu Servidor (No nosso exemplo: 192.168.0.1). Clique em OK em todas as telas.

As configurações IP podem ser atril oferecer suporte a esse recurso. Ca administrador de rede as configuraç	puídas automaticamente se a rede Iso contrário, você precisa solicitar ões IP adequadas.
Obter um endereço IP automa	ticamente
💿 Usar o seguinte endereço IP:	
Endereço IP:	192.168.0.2
Máscara de sub-rede:	255 . 255 . 255 . 0
Gateway padrão:	192.168.0.1
O Obter o endereco dos servido	es DNS automaticamente
 Usar os seguintes endereços i 	de servidor DNS:
Servidor DNS preferencial:	192.168.0.1
Servidor DNS alternativo:	
	Avançado



5.3. Controle de Conteúdo

Após configurar a navegação em sua rede, é importante incrementar a segurança de navegação, bloqueando ou permitindo determinados sites.

Para entender melhor como funciona o bloqueio de sites do Winconnection, vamos definir algumas idéias:

Subdomínio = http://veja.uol.com.br (subdomínio Veja, no domínio UOL); Subdiretório = http://www.uol.com.br/veja (subdiretório Veja, no Domínio UOL).

Ou seja:

- Se você digitar *veja* nas regras de controle, é bloqueado qualquer subdomínio ou domínio "veja", mas não é bloqueado nenhum subdiretório */veja. Portanto, o *veja*, bloqueia, por exemplo, os seguintes sites: <u>http://veja.terra.com.br</u>, <u>www.veja.com.br</u>, <u>http://veja.uol.com.br</u>;
- Se você digitar */veja, é bloqueado o primeiro subdiretório */veja, mas nenhum subdomínio "veja" é bloqueado. Portanto, o */veja", bloqueia, por exemplo, os sites: www.uol.com.br/veja, www.terra.com.br/veja, mas não bloqueia o www.ig.com.br/revistas/veja. Para bloquear este diretório /revistas/veja, é necessário estabelecer a seguinte regra: */revistas/veja. Esta regra não bloquearia, por exemplo, o link www.uol.com.br/revistas/infoexame ou www.terra.com.br/revistas/terra. Esta regra bloqueia somente os sites como www.uol.com.br/revistas/veja.

Para facilitar a administração do controle de conteúdo, no **Winconnection 4**, é possível criar **Listas de Sites**, que permite estabelecer quais *Grupos de Usuários* estarão sujeito ao controle de conteúdo dos sites cadastrados nas Listas.

Para criar uma lista, faça o seguinte:

a) Abra o Administrador do Winconnection, clique em "Serviços de Proxy" e em seguida, dê um duplo clique em Proxy WWW. Clique na aba Lista de sites e então, clique no botão Nova lista.

b) No campo, **Nome da Lista** digite o nome da lista (por exemplo: Pornô). Clique no botão **Incluir** e adicione os sites de acordo com as regras citadas acima.



Veja o exemplo abaixo:

ta, você poderá adicionar ou re	mover sites a qualquer momento.
ornô	
Sites membros	
playboy *sexy*	Incluir
paparazzo	Alterar
	Remover
	Do Arquivo

É possível também, importar uma lista de um arquivo texto. Para isso, basta clicar no botão **Do Arquivo ...** e indicar o arquivo .txt (por exemplo: domínios.txt). Disponibilizamos nos links abaixo dois arquivos com listas sites de uso proibido:

http://sp.winco.com.br/aplicativos/Proxy_Anonimos.zip

http://sp.winco.com.br/aplicativos/Listas.zip

<u>OBS</u>: A partir da versão **4.6b** do **Winconnection**, é possível criar uma lista de sites/endereços IPs para os quais o *servidor proxy* é totalmente descartado (*cache, autenticação, controle de conteúdo, etc*). Para maiores informações, consulte essa <u>FAQ</u>.

Também é possível utilizar o **Filtro Automático de Conteúdo WEB** para configurar o controle de conteúdo, conforme descrito no <u>Capítulo 9</u> desse manual.

5.4. Controle de Conteúdo sem exigir autenticação

Para utilizar o controle de conteúdo (proibir ou permitir sites) sem que o usuário precise digitar login e senha no navegador, faça o seguinte:

a) No administrador do Winconnection, clique em Serviços de Proxy -> Proxy WWW,
 desabilite a opção "Exigir Autenticação" e clique no botão Configurar.



b) Na guia *Regras de Acesso*, ative as opções: "Ativar o controle de conteúdo" e
"Proibir acesso aos sites e listas abaixo". Clique no botão Adicionar e crie as regras de acesso, conforme descrito no item 5.3.

5.5. Controle de Conteúdo exigindo autenticação

Há duas maneiras de utilizar o controle de conteúdo (proibir ou permitir sites) exigindo autenticação. Já a autenticação, pode ser feita por login e senha ou por IP e/ou Netbios:

1°) Exigir que o usuário digite o login e senha no navegador:

No administrador do Winconnection, clique em Usuários, Listas e Grupos -> Usuários, no lado direito da tela, clique com o botão direito do mouse na parte em branco e em seguida, clique em "**Novo**". Cadastre as informações do usuário e no campo "**Grupos**", defina um grupo para o usuário, por exemplo: Usuários restritos.

<u>OBS</u>: Note que é possível definir uma senha para o usuário ou utilizar a mesma senha do Windows.

Intorn	naço	es do usuario	
Login	João		
Descrição/ Nome completo	Analista de Sistemas		
E-Mail	joao@empresa.combr		
O Usar mesma	senha d	io Windows	
⊙ ⊙Usara senha	abaixo		
Senha		•••••	
Senha (nova	mente)		
Grupos			
Selecione um gr	upo prim upo por	iário para o usuário. Para serviço, clique em Avançado	2
configurar um gr			
contigurar um gr Usuários comur	ns	Avançado	
contigurar um gr Usuários comur Autenticação Endereço IP o	ns) por IP (u host d	(ou NetBIOS) a maquina:	

2°) Realizar a autenticação por IP (ou NetBios):



É possível realizar a autenticação do usuário por IP (ou NetBios). Nesse caso, o usuário não precisará digitar o login e a senha no navegador.

No administrador do Winconnection, clique em Usuários, Listas e Grupos -> Usuários, no lado direito da tela, clique com o botão direito do mouse na parte em branco e em seguida, clique em "**Novo**".

Cadastre as informações do usuário, habilite a opção Autenticação por IP (ou NetBios) e no campo Endereço IP ou host da máquina, digite o IP da estação referente a esse usuário.

Veja um exemplo na imagem abaixo:

Login	João		
Descrição/ Nome completo	Analista de Sistemas joao@empresa.combr		
E-Mail			
🔿 Usar mesma	senha d	lo Windows	
🖲 Usar a senha	a abaixo		
Senha			
Senha (nova	mente)		
Grupos Selecione um gr	upo prim	iário para o usuário. Pa serviço, clique em Ava	ara ançado,
configurar um gr	upo por		
configurar um gr Usuários comur		V Avança	ado

Após definir a maneira de autenticação para o controle de conteúdo, faça o seguinte:

a) No administrador do Winconnection, clique em Serviços de Proxy -> Proxy WWW,
 habilite a opção "Exigir Autenticação", selecione o grupo de usuários que você deseja
 fazer o controle de sites e clique no botão Configurar.



b) Na guia *Regras de Acesso*, ative as opções: "Ativar o controle de conteúdo" e
"Proibir acesso aos sites e listas abaixo". Clique no botão Adicionar e crie as regras de acesso, conforme descrito no item 5.3.

5.6. Navegação por horário

No **Winconnection 4**, é possível determinar horário de navegação tanto para **sites** como para **Lista de Sites**.

Após criar as regras de acesso (<u>conforme descrito no item 5.3</u>), estabeleça o horário da navegação da seguinte forma:

a) Na tela **Controle de Conteúdo,** selecione a Lista/Site que você definiu, clique no botão **Alterar.**

b) Clique na aba **Regras**, e então clique no botão **Alterar**. Na nova tela que será exibida, determine o horário da navegação.

Exemplo: O horário de proibição será de segunda à sexta-feira, das 8Hs às 17Hs, como mostra a figura abaixo:

Horários	
◯ Todos os dias / ⊙ De: 08:0	24hrs por dia 0 às 17:00
Dias da semana	
🔲 Domingo	💟 Quinta-feira
🗹 Segunda-feira	Sexta-feira
🗹 Terça-feira	Sábado
Quarta-feira	
	OK Cancelar

5.7. Bloqueio de download por extensão de arquivos

O **Winconnection 4** permite proibir ou permitir o download por extensão de arquivos nos protocolos HTTP e FTP.

Após criar as regras de acesso (<u>conforme descrito no item 5.3</u>), faça o seguinte:



a) Abra o Administrador do Winconnection, no lado esquerdo clique duas vezes em Serviços de Proxy -> Proxy WWW e clique no botão **Configurar**.

b) Selecione o site/lista criado e clique no botão **Alterar** e clique na aba **Regras**. No campo "*Proibir download das extensões abaixo*", digite as extensões que você deseja bloquear (você deve separar as extensões usando vírgula).

c) Se você preferir, ao invés de proibir, você pode liberar o download apenas para determinadas extensões. Para isso, basta habilitar a opção "Ao invés de proibir, apenas permitir as extensões acima".

Feito isso, clique no botão OK em todas as telas para confirmar a criação da regra.

egras	
Protocolos Selecione o(s) protocolo(s) nos quais ser Inttp http ftp	ão aplicadas as regras
Download de arquivos (somente para ht	tp e ftp) (separe por virgula)
FTOIDIF DOWNIDAU DAS EXCENSOES ADAIXO	
exe, scr, jpg	
Ao invés de proibir, apenas permitir a Permitir páginas da web comuns	as extensões acima
Ao invés de proibir, apenas permitir a Permitir páginas da web comuns Horários Dom-Sab 00:00/23:59	as extensões acima
exe, scr, jpg Ao invés de proibir, apenas permitir a Permitir páginas da web comuns Horários Dom-Sab 00:00/23:59	as extensões acima
Ao invés de proibir, apenas permitir a Permitir páginas da web comuns Horários Dom-Sab 00:00/23:59	as extensões acima

5.8. Bloqueio de Sites por Endereços IP

Na versão **4.5b** do **Winconnection**, foi adicionada a opção **"Proibir que sites não listados sejam acessados diretamente pelo endereço IP**".

Essa opção bloqueia automaticamente o acesso pelo Endereço IP de sites que não estejam cadastrados.



Controle Automatico	de Conteúdo	
Ativar o controle de conteúdo O Permitir acesso aos sites e listas a	abaixo 📀 Proibir acesso aos sites e	e listas abaixo
Lista/Site	Horários	
Lista de Sites Bloqueados	Dom-Sab 00:00/23:59	Adicionar Alterar Excluir
Usar o Controle Automático de Con Proibir que sites não listados sejam Sites não listados/classificados	teúdo para bloquear os sites que não este acessados diretamente pelo endereço IP	jam na lista
O Proibir acesso		
Permitir de acordo com a seguinte	e regra Regra	

5.9.Cache

O *Cache* é o local no disco rígido onde se armazenam temporariamente os arquivos transferidos, quando se carrega uma página Web. Ao se retornar para a mesma página, o navegador pode buscá-la no *cache* em vez de ir até o servidor original novamente, poupando tempo e reduzindo o tráfego na Internet.

No Administrador do Winconnection, a opção de *Cache* fica localizada no serviço **Proxy WWW**, como mostra a figura abaixo:



by Proxy WWW Loss Em execução	Acesso permitido a redes:
Iniciar automaticamente Registro de operações Registrar a utilização do serviço no arquivo	Porta (TCP): 8080
Acesso a navegação Exigir autenticação Pedir senha s	emore que o usuário abre o browser
Tempo de inatividade para expirar log	ins dos usuários 10 minutos
Tempo de inatividade para expirar log Ativar o CACHE Tamanho máximo Diretório do cache CACHE	ins dos usuários 10 minutos o do cache (MB) 50



6. Configurando os E-mails

Existem três maneiras de configurar os e-mails usando o Winconnection 4:

- Servidor de E-mails
- Direto do Provedor
- Usando o Winconnection diretamente como MX.

Todas atendem qualquer tipo de cliente. Porém a mais indicada e que é um diferencial em relação aos seus concorrentes é o <u>Servidor de E-mails</u>. Esta configuração permite controlar tamanho de e-mails, domínios internos, verificação de Vírus em mensagens, monitoramento de mensagens enviadas/recebidas, autenticação de SMTP, etc.

6.1 Configurando o Servidor de E-mail

Para configurar o servidor de e-mail do **Winconnection 4**, faça o seguinte:

<u>1º) Passo – Configurando o Administrador:</u>

a) No administrador do Winconnection, clique em *Serviços de Correio* e verifique se os seguintes serviços estão instalados no Administrador do Winconnection:

Serviço	Porta	Status
SERVIDOR POP3	110	Em Execução
SERVIDOR SMTP	25	Em Execução
MAPEADOR POP		Em Execução

Existem três possibilidades:

1°) Se esses serviços já estiverem instalados e com Status "**Em Execução**" vá diretamente para o **item b**.

2°) Se esses serviços não estiverem instalados, será necessário instalá-los da seguinte forma:

- Clique no menu superior Serviços -> Novo -> **Servidor POP3**, clique no botão OK.
- Faça o mesmo procedimento para instalar o serviço Servidor SMTP e Mapeador POP.

3°) Caso algum serviço esteja com Status "**Erro Iniciando**", consulte as seguintes FAQ 's:



http://www.winconnection.com.br/winconnection/interna.phtml?obj_id=81 http://www.winconnection.com.br/winconnection/interna.phtml?obj_id=102

a) Abra o Administrador do Winconnection. No lado esquerdo da tela, clique em *Usuários, listas e grupos ->* Selecione *Usuários*. No lado direito da tela, clique com o botão direito do mouse na parte em branco e então clique em *Novo*.

No campo *Login*, digite o nome do usuário que terá direito ao e-mail (no nosso exemplo: Cláudio); no campo *Descrição*, faça uma breve descrição do usuário; no campo *Senha*, defina uma senha qualquer (por exemplo: *senha*) e no campo *Grupos*, defina o grupo que esse usuário fará parte. Clique no botão OK.

Repita o processo para todos os usuários que terão e-mail em sua rede.

Login	claudio
Descrição/ Nome completo	Claudio - Departamento Fiscal
E-Mail	claudio@winco.com.br
🔿 Usar mesma	senha do Windows
💿 Usar a senha	abaixo
Senha	•••
Senha (nova	mente)
Grupos	
Selecione um gr	upo primário para o usuário. Para
coniigurar um gr	upo por serviço, cilque em Avarição
Usuários comur	
	por IP (ou NetBIOS)
🔄 Autenticação	
Autenticação Endereço IP o	u host da maquina:

c) No lado esquerdo da tela, clique duas vezes no serviço SERVIDOR SMTP.

Habilite a opção **Entregar todas as mensagens ao servidor SMTP abaixo** e digite o SMTP do seu provedor.

Observações:



- Se o SMTP do seu provedor exigir uma conexão de segurança (SSL), habilite a opção "Este servidor requer uma conexão de segurança (SSL)".
- Se o seu provedor exige que a autenticação seja feita pelo usuário que está enviando a mensagem, habilite a opção "Autenticar-se com o servidor SMTP usando as credenciais do POPMAP". Feito isso, cadastre as informações no serviço Mapeador POP (veja mais informações no item b).
- Se o provedor exige autenticação, mas não exige que a autenticação seja feita pelo usuário que está enviando a mensagem, utilize a opção "Autenticar-se com o Servidor SMTP usando as credenciais abaixo...". No campo Login e Senha digite o login e senha de acordo com o seu provedor.

O provedor *Terra* é um exemplo de provedor que exige autenticação para enviar mensagens. Já o provedor *Gmail* requer conexão de segurança de segurança SSL para enviar mensagens.

Configuraç	ão dos se	erviços			
Tipo Servidor Status Emiexeo	SMTP :ução	-	Acesso p	ermitido a rede le externa	es:
🗹 Iniciar automa	aticamente		Porta (T	CP): 25	
Registro de op Registrar	erações a utilização	do serviço no arquivo	LOGS\SM	ITPSRV.LOG	
Servidor SMTP	Entrega	Filtro e controle Anti-	SPAM Dom	ínios Assina	atura
Entregar m Entregar to smtp.pro	ensagens d das mensag vedor_de_a	iretamente ao destinatár gens ao servidor SMTP a acesso.com.br	o abaixo	Porta TCP	25
Auten	ticar-se con ticar-se con	n o servidor SMTP usance n o servidor SMTP usance n o servidor SMTP usance	urança (55L) lo credenciai: lo credenciai:	s do POPMAF s abaixo	•
Login	usuario_n	o_provedor	Senha	******	
Email do ''Po Número de e	istmaster'' (p intregas sim	para devoluções de men ultâneas para destinos r	sagens) emotos: 3		
					Cancelar

d) No lado esquerdo da tela, clique duas vezes no serviço MAPEADOR POP.



Clique no botão *Novo*. Neste formulário, preencha os dados da conta de e-mail de acordo com o provedor:

No campo *Login no Provedor*, coloque o nome usuário (ex: claudio) , no campo *Senha*, digite a senha do e-mail (no nosso exemplo, claudio123).

Em *Servidor POP*, digite o servidor pop do provedor (no nosso exemplo: pop.winco.com.br) e em *Usuário Local*, selecione o usuário que você cadastrou na lista de usuários (no **item b**) e que receberá as mensagens dessa conta de e-mail que você criou (No nosso exemplo: claudio).

Informa	ações da mailbox	
Login no provedor	usuario@provedor.com.br	
Senha	*****	
Servidor POP	pop.provedor.com.br	
Porta :	110	
Usuário Local	claudio	~
Cópia para		~
Conta ativada		
 Conta ativada Utilizar conexão Distribuir localme Manter mensage Apagar mensage Usar estas crede 	segura (SSL) ente baseado em username ens no servidor em após 1 dias enciais ao enviar e-mail	

No campo *Porta,* defina a porta do servidor pop que o seu provedor utiliza (a maioria dos provedores utilizam a porta 110).

Se o seu provedor utiliza conexão segura (SSL), habilite a opção "Utilizar conexão segura (SSL)"

<u>Obs.</u>: A opção **"Usar estas credenciais ao enviar e-mail cujo remetente seja"** é destinada para os casos onde o *Relay Remoto* (SMTP remoto usado para enviar as



mensagens) obriga que a autenticação seja feita pelo usuário que está enviando a mensagem.

<u>Por exemplo</u>: Os e-mails enviados por claudio@provedor.com.br só podem ser enviados se o usuário claudio se autenticar.

Nessa caso, é necessário habilitar a opção **"Usar estas credenciais ao enviar e-mail cujo remetente seja"** e digitar o e-mail do remetente.

Informações da ma	ailbox 🛛 🔀
Inform	ações da mailbox
Login no provedor	claudio.provedor.com.br
Senha	******
Servidor POP	pop.provedor.com.br
Porta :	110
Usuário Local	claudio 💌
Cópia para	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
 Conta ativada Utilizar conexão Distribuir localme Manter mensage Apagar mensage Usar estas credicujo remetente 	segura (SSL) ente baseado em username ens no servidor gem após 1 dias enciais ao enviar e-mail seja claudio@provedor.com.br
	OK Cancelar

Veja um exemplo dessa configuração na imagem abaixo:

Este procedimento é para a conta <u>claudio@winco.com.br</u>. Agora repita os procedimentos **a**), **b**), e **d**) para as outras contas de outros usuários com e-mails diferentes.

Após configurar todas as contas, clique em OK para fechar a tela de configuração e vá para o próximo passo.

2º) Passo – Configurando as Estações:



a) Entre na tela de configuração de contas do <u>Cliente de E-mail</u> da estação. Usaremos como exemplo o Outlook Express:

• Clique no menu superior Ferramentas -> Contas -> Selecione a conta e clique em Propriedades -> Clique na guia Servidores

b) No campo *Servidor POP3*, digite o IP do Servidor Winconnection. (No nosso exemplo: 192.168.0.1).

c) No campo *Servidor SMTP*, digite o IP do Servidor Winconnection. (No nosso exemplo: 192.168.0.1)

d) No campo *Usuário* (ou *UserName*), coloque o nome do usuário cadastrado na *Lista de Usuários* do Winconnection. No nosso exemplo, **Claudio**.

e) No campo *Senha*, coloque a senha para o usuário que você criou no Winconnection. No nosso exemplo, "**senha**".

Note que neste campo, estamos usando a senha do usuário interno (senha), e não, a senha no provedor pop.winco.com.br, que seria claudio123.

peral	Servidores	Conexão	Seguranca	Avancado	
Inforr Me En (P(En (St	nações sobre xu servidor de nails de entrad DP3): nails de saída MTP):	o servidor entrada de a [19; 19;	emails é um 2.168.0.1 2.168.0.1	servidor PO	
Servi No	dor de entrada ime da conta:	a de emails cla	udio		
Se	nha:	••			
Us	uário e se ministrado	nha que or do Wi	Lembrar senł você crio nconnecti	u dentro on	do

Após clicar no botão OK, a estação já estará pronta para enviar e receber e-mails.



Utilizando essa configuração de e-mail do Winconnection, você poderá configurar o Anti-Spam do Winconnection, conforme descrito no <u>Capítulo 7</u> desse manual.

6.2. Enviando/Recebendo e-mails direto do provedor

Essa é a configuração padrão. Você configura o Outlook da estação de trabalho como se ela estivesse conectada diretamente à internet, com os dados do provedor responsável pelos e-mails.

a) Configure o Proxy Transparente, conforme descrito no <u>item 5.2</u> desse manual.

b) No Outlook da estação, nas propriedades da conta de e-mail, na guia Servidores, digite nos campos correspondentes, o POP3 e SMTP do seu provedor e o login e senha do e-mail.

Geral	Servidores	Conexão	Segurança	Avançado	
Inform	nações sobre	o servidor			
Me	eu servidor de	entrada de	emails é um :	servidor POI	P3
Em (P0	nails de entrad DP3):	а ро	p.uol.com.br		
Èrr (SN	nails de saída MTP):	sm	tp.uol.com.br		
Servi	dor de entrada	a de emails			
No	me da conta:	usi	uario		
Se	nha:	••	•••		
	Fazer logon u	Isando aute	Lembrar senh enticação de s	a senha de segi	urança
Servi	dor de saída o	de emails —			
	Meu servidor	requer aute	enticação	Configu	irações

6.3. Usando o Winconnection diretamente como MX

Essa configuração é semelhante ao Servidor de E-mails do **Winconnection**, só que sem o MAPEADOR POP. É necessário possuir IP Fixo e a Porta 25 liberada para acessos externos. Pela complexidade, não abordaremos aqui esta forma de uso. Para maiores informações, acesse o link abaixo:

http://www.winco.com.br/winconnection/interna.phtml?obj_id=120



7. Filtro Anti-Spam

O **Filtro Anti-SPAM** é um módulo opcional para os clientes que tem o servidor **Winconnection 4** e permite com que o administrador possa filtrar as mensagens que chegam ao servidor para toda a rede, removendo assim uma parte das mensagens não solicitadas, conhecidas também como SPAM.

O plugin **Spamcatcher** (responsável pelo filtro anti-spam) pontua as mensagens recebidas de acordo com uma série de regras que são baixadas de um servidor. Quanto maior a pontuação da mensagem menor a chance da mensagem ser SPAM.

Para usar o plugin do SPAMCATCHER, você deve adquirir o Filtro Anti-Spam.

7.1. Configurando o Filtro Anti-Spam

Primeiramente você deve registrar a licença para ativar o Filtro Anti-Spam:

a) No administrador do Winconnection, clique em Serviços de Correio -> Servidor SMTP.
Clique na guia "Anti-Spam" e então clique no botão "Configurações". No campo "Licença de uso do plugin Spamcatcher da Mailshell", digite o número de licença que você recebeu após a compra desse plugin e clique no botão OK.

Você poderá escolher se quer ativar ou desativar o plugin, a pontuação que desejada para marcar a mensagem como SPAM e editar a Whitelist e Blacklist.

As mensagens marcadas como SPAM ficam com [SPAM] no Assunto.

É recomendável que se use a pontuação igual ou superior a 90. Menos que isso as chances de falso positivo são maiores.

A cada uma hora é feita um procura por atualizações nas regras do **Spamcatcher**. Essa atualização é feita via HTTP.

Existem 2 tipos de filtro para mensagem, no Anti-SPAM do Winconnection 4:

a) Marcar mensagens suspeitas: De acordo com regras internas, o sistema calcula se a mensagem é ou não um SPAM. Infelizmente este recurso não funciona em 100% dos casos visto que os Spammers sempre atualizam os métodos de envio de mensagens.

Obs: A melhor performance para esta opção é quando o usuário não utiliza o **MAPEADOR POP** do Winconnection, ou seja, recebe e envia mensagens sendo o próprio MX do domínio.

b) Regras para filtragem de mensagens no servidor: Você pode criar regras específicas para determinar se alguns tipos de mensagens recebidas são ou não SPAM, através do *Assunto, Remetente* ou *Destinatário de Mensagem*. Você pode também optar



por *Aceitar, Excluir, Marcar como: SPAM,* ou mover para *Quarentena* as mensagens que são consideradas como SPAM pelas regras criadas.

)	e e	la mensager	n.
qualquer pa	alavra	~	
and a second sec	qualquer pa	qualquer palavra	qualquer palavra

Obs: Quando usada a **Quarentena**, deve ser configurado um usuário para receber as mensagens descartadas. Normalmente, escolhemos o Administrador como usuário.

7.2. Possíveis Problemas no Filtro Anti-Spam

Possíveis mensagens de erro do SPAMCATCHER:

SPAMCATCHER: Não foi possível conectar-se ao servidor de atualizações.

O auto-update do spamcatcher não conseguiu se conectar ao servidor de atualizações. As hipóteses mais prováveis são: Servidor de atualizações está fora do ar ou o firewall do **Winconnection** (ou algum outro firewall) está bloqueando o acesso ao servidor de atualizações.

SPAMCATCHER: Falha geral ao atualizar. Contate o suporte

SPAMCATCHER: Erro ao recarregar as configurações do SPAMCATCHER.

O spamcatcher baixou as atualizações, mas não conseguiu instalar. Provavelmente depois de uma hora ele tentará novamente. Caso continue a mensagem de erro, entre em contato com o suporte técnico.

SPAMCATCHER: Não foi possível iniciar o plugin do SPAMCATCHER (erro %d)

• Possíveis códigos de erro:

#define MAILSHELL_NO_MEMORY 1005

Provavelmente reiniciando o **Winconnection** deve funcionar.

#define MAILSHELL_LICENSE_INVALID 1006



O usuário deverá contatar o suporte. #define MAILSHELL_LICENSE_EXPIRED 1007 O usuário deverá contatar o suporte. #define MAILSHELL_INVALID_CONFIG_DIR 1008 O usuário deverá reinstalar o Winconnection. #define MAILSHELL_NO_RULES_LOADED 1009 O usuário deverá reinstalar o Winconnection.



8. Filtro MSN

O **Filtro de MSN** é um módulo adicional do **Winconnection 4**. Para utilizar esse recurso, é necessário <u>adquirir o Filtro MSN</u>.

Este filtro permite controlar o uso do MSN Messenger e do Windows Messenger dentro da rede corporativa, controlando quais contatos serão permitidos, as transferências de arquivos, e opcionalmente, também grava as conversas dos usuários em arquivos.

a) Verifique se o serviço **Proxy Transparente** está instalado e configurado (conforme descrito no <u>item 5.2</u> desse manual).

<u>OBS:</u> Certifique-se de que a opção "Interceptar acesso de MSN Messenger (porta 1863) para controlar o seu uso" está habilitada no serviço Proxy Transparente.

ipo Proxy Trans	parente	Interface da	rede interna	
tatus Em execuçã		IP	192.168.0.1	~
Iniciar automatica	amente	Máscara	255.255.255.0	
Registro de opera	ições tilização do serviço no arquivo			
Gateway de rede	Controle de acesso			
Passar ace Com esta c	essos HTTP e HTTPS (portas 80 e pção ligada, pode-se utilizar o clie	e 443) para 'Pri ente WinConne	oxy WWW" ection com o controle d	e
 Passar ace Com esta c conteúdo e Interceptar Interceptar 	essos HTTP e HTTPS (portas 80 e apção ligada, pode-se utilizar o clie e de acesso do Proxy WWW, acessos de FTP (porta 21) para q acesso de POP (porta 110) para e	e 443) para 'Pro ente WinConne que transferênc aplicar as polít	oxy WWW" ection com o controle d cias ativas funcionem icas de email	e
 Passar ace Com esta c conteúdo e Interceptar Interceptar Interceptar 	essos HTTP e HTTPS (portas 80 e opção ligada, pode-se utilizar o clie e de acesso do Proxy WWW. acessos de FTP (porta 21) para q acesso de POP (porta 110) para a acesso de MSN Messenger (porta	e 443) para 'Pri ente WinConne que transferênc aplicar as polít a 1863) para c	oxy WWW' ection com o controle d cias ativas funcionem icas de email ontrolar o seu uso	e

 b) É necessário criar o login da empresa no Passport.net na Microsoft para todos os usuários (por exemplo: <u>joao@empresa.com.br</u>). O Cadastro no Passport.net deve ser feito em:

https://accountservices.passport.net/reg.srf?fid=RegCredOnlyEASI&ru=&sl=1&lc=1046



c) Feito isso, é preciso instalar o MSN em todas as estações e logar com os dados criados no site citado acima.

• Para Windows XP, 2003 Server e Vista a versão 8 (ou superior) é a recomendada. <u>Download: http://sp.winco.com.br/aplicativos/WLinstaller.exe</u>

• Para Windows 98, ME e 2000 só funciona na versão 7.0.

Download: http://sp.winco.com.br/aplicativos/install_msn_messenger_dl.exe

Exemplo de Configuração:

Suponhamos que somente os usuários que possuir conta com o domínio **@empresa.com.br** poderão utilizar o MSN.

 Primeiramente é necessário alterar o cadastro do usuário para incluir o seu e-mail do MSN no campo de e-mail do usuário, veja a figura abaixo:

Login	João
Descrição/ Nome completo	
E-Mail	joao@empresa.com.br
🔿 Usar mesma	senha do Windows
💿 Usar a senha	a abaixo
Senha	
Senha (nova	mente)
-	
Grupos	
Selecione um gri configurar um gri	upo primario para o usuario. Para upo por servico, clique em Avancado
Usuários comur	Avancado
Autenticação	por IP (ou NetBIOS)
Autenticação	oporIP (ou NetBIOS) u host da maguina:
Autenticação Endereço IP o	o por IP (ou NetBIOS) u host da maquina:

- No Administrador do Winconnection, clique no menu superior Serviços -> Novo e escolha "Filtro de MSN" selecione a opção: "Ativar controle de utilização do MSN Messenger".
- Feito isso, selecione o grupo e clique no botão "Configurar".



- Habilite a opção: "Filtrar contatos usando lista de permissões/bloqueio".
- Cadastre o domínio @empresa.com.br e clique no botão Permitir.

Propriedades do filtro de MSN	×
Opções ✔ Permitir envio de arquivos ✔ Permitir recebimento de arquivos ✔ Permitir o uso de 'Pastas Compartilhadas' Gravar conversas deste usuário (LOGS\ <login>.txt)</login>	
Visibilidade e Privacidade O Sem restrição. Usuário poderá acresentar qualquer um à lista de contatos O Permitir contato somente entre usuários locais O Filtrar contatos usando lista de permissões/bloqueio Lista de permiseñeo:	
@empresa.com.br << Permitir	
Permitir OK Cance	lar

Dessa forma, o usuário João com o e-mail <u>joao@empresa.com.br</u> apenas poderá adicionar em seu MSN os usuários do domínio **@empresa.com.br**.



9. Filtro Automático de Conteúdo WEB

O **Winconnection 4** pode utilizar ferramentas de terceiros para categorizar sites e proibir os acessos baseados nestas categorias. Para usar um controle automático de filtragem de páginas na internet, você deve adquirir o <u>Filtro Automático de Conteúdo WEB</u>.

Clique no link abaixo e solicite uma licença de testes, válida por 60 dias.

http://www.winco.com.br/winconnection/interna.phtml?obj_id=1030

O **Filtro Automático de Conteúdo WEB** do **Winconnection 4** analisa endereços da internet (URLs) e os categoriza baseado em seu conteúdo. Para isso é utilizada uma base de dados dividida em 30 categorias e que abrange cerca de 1 bilhão de endereços atualizados diariamente, que são verificados sempre que se tenta o acesso à internet. Esta base auxilia o administrador da rede a filtrar o que deve e o que não deve ser acessado na empresa.

Após receber a licença do Filtro Automático de Conteúdo WEB, faça o seguinte:

a) Abra o Administrador do Winconnection, clique em Serviços de Proxy -> Proxy WWW. Clique no botão "**Configurar**".

b) Habilite as opções: Ativar Controle de Conteúdo; Proibir acesso aos sites e listas abaixo e "Usar o Controle Automático de Conteúdo para classificar os sites que não estejam na lista".

Controle de Conteúdo		
Regras de acesso Controle Automático de Conte	obudo	
V Ativar o controle de conteúdo		
O Permitir acesso aos sites e listas abaixo	Proibir acesso aos sites e listas abaixo	
Lista/Site	Horários	-
		Adicionar
		Alterar
		Eushir
		Exciui
🗹 Usar o Controle Automático de Conteúdo pa	ra classificar os sites que não estejam na lista	
Sites não listados/classificados		
O Proibir acesso		
Osar a seguinte regra de liberação	Regra	
	ОК	Cancelar



c) Clique na guia "Controle Automático de Conteúdo", ative a opção: "Ativar controle de conteúdo remoto", no campo "Licença", digite a licença. Feito isso, selecione as categorias a serem bloqueadas e clique em OK em todas janelas.

Ativar controle de conteúdo remo	to	
Licença: Digite a licença aqui		
<u>Para obter um licença</u> Selecione abaixo as categorias de si	a do controle de conteúdo, clique aqui e solicite tes proibidos	uma licença.
Categorias	Horários	📃 🔼 Alterar horario
🗹 Pornografia	Dom-Sab 00:00/23:59;	
	Dom-Sab 00:00/23:59;	
🗹 Música		
 ✓ Música ✓ Vídeo 	Dom-Sab 00:00/23:59;	
 ✓ Música ✓ Vídeo ✓ Livro 	Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59;	
 ✓ Música ✓ Vídeo ✓ Livro ✓ Emprego 	Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59;	
 ✓ Música ✓ Vídeo ✓ Livro ✓ Emprego ✓ Esporte 	Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59;	
Música Vídeo Livro Emprego Esporte Jogos	Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59;	
Música Vídeo Livro Emprego Esporte Jogos Humor	Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59; Dom-Sab 00:00/23:59;	



10. Winconnection Branch Office

No **Winconnection 4.7**, foi adicionado um novo módulo de funcionalidade cujo objetivo é replicar as configurações de um Winconnection para um outro Winconnection que esteja instalado em outra rede externa. Ou seja, com essa nova funcionalidade, o Winconnection instalado na Matriz de uma empresa pode repassar as configurações automaticamente para o Winconnection instalado nas Filiais.

O Winconnection Branch Office é um módulo adicional e sua licença deve ser adquirida no site: <u>www.winco.com.br/loja</u>.

As seguintes configurações do Winconnection poderão ser exportadas automaticamente:

- Usuários
- **Grupos** desde que o grupo esteja habilitado como **Grupo Global**, conforme exibido na imagem abaixo:

	Informações do grupo	
0) Grupo no Winconnection:	
	Nome	
	Usuários Comuns	
	Descrição	
0	Grupo no AD:	1
\checkmark	Grupo global	
	Grupo global	

• **Configurações de acesso a internet** – por exemplo, lista de sites de bloqueio, configurações de permissão de acesso, etc.

Exemplo de configuração:



A configuração dessa funcionalidade é simples e os seguintes serviços serão utilizados:

- **<u>Cluster Master</u>** que será instalado e configurado no Winconnection da Matriz.
- <u>Cluster Slave</u> que será instalado e configurado no Winconnection das Filiais.
 Esse serviço só estará disponível se a licença que permite o uso do Serviço de Replicação do Winconnection estiver sendo usada.

Configurando o Winconnection da Matriz:

a) No administrador do Winconnection, clique em *Serviços -> Novo -> Cluster Master*.

b) Habilite a opção "*Rede Externa"* e clique no botão *Novo*.

c) No campo "Descrição", informe a descrição da Filial, por exemplo: Filial SP.

OBS: Note que a chave informada no campo "*Chave de conexão*" será usada no Winconnection da Filial (serviço *Cluster Slave* da Filial SP). Por medida de segurança, essa chave poderá ser alterada a qualquer momento. Para isso, basta clicar no botão "*Nova Chave*".

d) Clique no botão OK. Dessa forma, o Winconnection da Matriz já estará configurado.

Veja um exemplo na imagem abaixo:



📕 Configuração dos	serviços		
Tipo Cluster Master Status Em execução ✓ Iniciar automaticament Registro de operações ✓ Registrar a utilizaç	e ão do serviço no arquivo	Acesso permitido a redes: Rede externa Porta (TCP): 999 LOGS\CLUSTER_MASTER	LOG
Configuração do S Inf	^{Slave} ormação do Win	connection Slave	
Descrição	Filial SP		
Hostname	Host_1 (O hostname será atualiza	do para o nome real do host aut	omáticamente)
Chave de conexão	42U5ZEXSXQLX76HP	Nova chav	/e
	(copie a chave para a cor	Iniguração do cluster slave)	Cancelar
		OK	Cancelar

Configurando o Winconnection da Filial:

a) No administrador do Winconnection, clique em *Serviços* \rightarrow *Novo* \rightarrow *Cluster Slave*.

b) No campo "*Hostname ou Endereço IP do Servidor Master*", digite o hostname ou endereço IP da máquina onde está instalado o Winconnection na Matriz (no nosso exemplo: 200.232.15.18).

OBS: A porta por padrão é a 999. Não é necessário alterar essa porta (ao menos que você a tenha alterado no serviço *Cluster Master* do Winconnection da Matriz).

c) No campo "*Chave de Acesso"* informe a chave exibida no serviço *Cluster Master* do Winconnection que está instalado na Matriz (no nosso exemplo, 42U5ZEXSXQLX76HP).

Veja um exemplo na imagem abaixo:



📕 Configuração dos serviços	
Tipo Cluster Slave Status Em execução ✓ Iniciar automaticamente Registro de operações ✓ Registrar a utilização do serviço no arquivo Administração remota	LOGS\CLUSTER_SLAVE.LOG
Hostname ou endereço IP do servidor Master 200.232.15.18	Porta TCP 999
42U5ZEXSXQLX76HP	
	OK Cancelar

<u>OBS</u>: Qualquer alteração feita nas configurações do Winconnection na Matriz, será automaticamente exportada para as filiais.



11. Firewall

O Firewall do Winconnection 4 permite deixar o computador seguro contra ataques de hackers ao servidor proxy.

Por padrão, o Firewall do produto vem configurado de forma a proteger a interface de rede externa contra ataques em todas as portas. Para uma segurança ainda maior, faça o download da última atualização de segurança do seu Windows.

<u>Atenção</u>: O firewall do **Winconnection 4** só é instalado em sistemas operacionais Windows 2000/XP/2003/Vista em qualquer versão. Os outros sistemas operacionais compatíveis com o produto não têm o suporte a firewall.

No administrador do Winconnection, clique em **Conexões de Rede** -> **Firewall**.

Conexões de re	de					? 🔀
Conexão de rede Ativar o firev Permitir qu Responder	Firewall vall e os progr r a requsiç	Discador amas neste	Controle d computado	le Banda r acessem to CHO)	oda a internet.	
Registrar P	Pacotes BI	oqueados n	io Arquivo:		EWALL.LOG	Cancelar

Você pode **Ativar** ou **Desativar** o Firewall. Ativando, é necessário escolher a proteção para Conexão da internet na rota padrão que recomendamos, pois o calculo é feito pelo **Winconnection 4** ou escolher a interface a ser protegida.

Também é possível bloquear acesso a programas na internet neste computador, desabilitando a opção "**Permitir que os programas neste computador acessem a internet**", mas isto não permitirá nem que o programa antivírus, por exemplo, seja atualizado.

A opção "**Responder a requisições de PING**" habilita o computador protegido a responder, quando solicitado, aos pings externos.

Exemplos de configuração do firewall estão disponíveis no link abaixo: http://www.winco.com.br/winconnection/interna.phtml?obj_id=622



12. Winco Messenger

Para facilitar a comunicação interna das empresas, e com o foco na produtividade, o **Winconnection 4** possui um sistema de comunicação interna, denominado **Winco Messenger**.

O **Winco Messenger** é integrado na base de usuários do **Winconnection**, e pode ser usado para troca de mensagens entre os colaboradores interno ou externos à rede da empresa. O produto possui funções de transferência de arquivos, aviso sonoro e gravação de históricos de conversas efetuadas na estação onde foi instalado.

Este módulo é **gratuito** para todos os usuários que adquiram as licenças do **Winconnection**, e pode ser instalado sem a necessidade de uma licença adicional.

Faça o download da versão mais recente do **Winco Messenger** no link abaixo:

http://www.winco.com.br/download/interna.phtml?ctx_cod=19.1

11.1. Configurando o Servidor

 a) Se os usuários ainda não foram cadastrados no administrador, você deverá cadastrálos em "Usuários, lista e grupos", localizado no lado esquerdo do administrador do Winconnection. Selecione "Usuários", clique com o botão "Novo". Cadastre todos os usuários que irão utilizar o Winco Messenger.

📕 Usuário	? 🛛
Inform	nações do usuário
Login	claudio
Descrição/ Nome completo	Claudio - Departamento Fiscal
E-Mail	claudio@winco.com.br
🔘 Usar mesma	senha do Windows
💿 Usar a senha	abaixo
Senha	•••
Senha (nova	mente)
Grupos	1
Selecione um gr configurar um gr	upo primário para o usuário. Para upo por serviço, clique em Avançado.
Usuários comur	is 🗸 Avançado
Autenticação	por IP (ou NetBIOS)
Endereço IP o	u host da maquina:
	OK Cancelar



- b) Clique no menu superior Serviços -> Novo e selecione o serviço Winco Messenger.
- c) Selecione os grupos que poderão usar o Winco Messenger.



<u>OBS</u>: Se houver usuários que não estão dentro da rede interna e que usarão o **Winco Messenger**, é necessário habilitar a opção **Rede externa**.

11.2. Configurando as Estações

a) Logando-se no Winco Messenger:

Clique duas vezes no ícone do **Winco Messenger** exibido próximo ao relógio de Windows. Irá aparecer uma tela solicitando "*Servidor*", "*Login*" e "*Senha*".

No campo "**Servidor**", digite o IP do Servidor onde foi instalado o Winconnection (por exemplo: 192.168.0.1).

No campo "Login", coloque o nome do usuário que está cadastrado na "Lista de usuários" do Winconnection.

No campo "Senha", coloque a senha do usuário que está cadastrada no Winconnection.

Winconnection 4

b) Buscando Usuários:

Clique em "Contatos", e depois em "Buscar".

WESSENGER	- ×
Adicionar Usuário	
Entre com o login (ou parte dele):	
	Buscar
Presultado da Busca (clique no nic profile raphael ricardo rodrigo rodrigo.bad sugestao teste	K para adiciona-io a sua listaj:
	WINC



13. Winconnection Client

É importante ressaltarmos que o conceito do <u>Winconnection Client</u> é **ultrapassado** para a versão 4 do **Winconnection**. O **Proxy Transparente** permite uma compatibilidade muito maior para os serviços do que o <u>Client</u>, possibilitando acesso a mais aplicativos.

Atenção: O <u>Winconnection Client</u> só continua sendo indicado quando o sistema operacional do Servidor Winconnection 4 for <u>Windows 9x/ME/NT</u>. **Em qualquer outro caso, o <u>Winconnection Client</u> não é indicado.**

Instalando o <u>Winconnection Client</u> a máquina fica como se estivesse conectada diretamente à internet e todos os programas passam a funcionar automaticamente, inclusive o Navegador (Internet Explorer, Opera, Netscape, etc.)

13.1. Configurando o Winconnection Client

Configurando o Servidor:

a) No Administrador do Winconnection verifique se existem os serviços PROXY DNS e
 SOCKS 5. Caso não tenha, vá em Serviços -> Novo. Escolha o Socks 5 e Proxy DNS.

Note que o "Status" do serviço deve ser "Em Execução".



b) Clique duas vezes no serviço **Proxy DNS**. No campo "*DNS*", digite o DNS do seu provedor. Se não souber, você não souber, digite: 200.176.2.75.

Configurando a Estação:

a) Faça o download do <u>Winconnection Client</u> no link abaixo:



http://www.winco.com.br/download/interna.phtml?ctx_cod=19.1

b) O <u>Winconnection Client</u> normalmente reconhece automaticamente, como na ilustração abaixo:

🔋 Cliente Wi	nConne	ction V1	.3.1	
Configuração d C Configuraç C Configuraç	de rede ão automa ão manua	ática de re I de rede	de	
Endereço I	P local	192.168.	0.2	
Máscara de	e rede	255.255.	255.0	
Detectar W	√inConnec	ction autom	naticamente	
Detectar W Winconne C Configurar Sequidad DI	VinConnect ection V4 manualme	ction autor 4.4c (ser ente	ver 617DE)7)
Detectar W Winconne C Configurar Servidor D1	VinConnec ection V4 manualme NS (IP)	tion autor 4.4c (ser ente 192.168.	ver 617DC)7]
Detectar V Winconne Configurar Servidor D1 Servidor S0	VinConnec ection V4 manualme NS (IP) DCKS (IP) (porta)	etion autor 4.4c (ser ente 192.168. 192.168.	ver 617DC)7]
Detectar W Winconne Configurar Servidor D1 Servidor S0 Ativar mapea Status atual	/inConnec ection V/ manualme NS (IP) DCKS (IP) (porta) amento rer Clie	A.4c (ser A.4c (ser I192.168, I193.168, I193.1	ver 617DC)7]

É possível ainda, estabelecer uma conexão manual do <u>Winconnection Client</u> que, em alguns casos, funciona quando ele não é detectado automaticamente. Siga o procedimento abaixo:

- No campo Rede Local, coloque o IP da Estação. (no nosso exemplo: 192.168.0.4).
- No campo Máscara de Sub-Rede, coloque a máscara de sub-rede da estação. (no nosso exemplo: 255.255.255.0).
- Em Servidor Winconnection (SOCKS e DNS):
 - Servidor DNS: Coloque o IP do servidor Winconnection (no nosso exemplo: 192.168.0.1).
 - **Servidor SOCKS**: Coloque o IP do servidor Winconnection (no nosso exemplo: 192.168.0.1).
 - Porta: coloque a mesma do serviço SOCKS5 do Administrador Winconnection. Como no exemplo abaixo:

Configuração C Configurad C Configurad	de rede ção autom ção manu	nática de re al de rede	de	
Endereço	IP local	192.168	.0 .2	
Máscara d	le rede	255.255	.255.0	
Winconn	ection V	4.4c (ser	ver 617DI	D7)
Winconn Configurar Servidor D	ection V manualm NS (IP)	/4.4c (ser ente 192.168	ver 617DI	D7)
Winconn Configurat Servidor D Servidor S	manualm NS (IP) OCKS (IP)	/4.4c (ser ente 192.168	ver 617D1	, 07)
₩inconn Configurar Servidor D Servidor S	manualm NS (IP) OCKS (IP) (porta	74.4c (ser ente 192.168 192.168 192.080	ver 617D1	, D7)
₩inconn Configurar Servidor D Servidor S Ativar mape tatus atual	ection V manualm NS (IP) OCKS (IP) (porta amento re Clin	'4.4c (ser ente 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 192.168 193.168	ver 617DI	

<u>OBS</u>: Abra o seu navegador, clique em Ferramentas -> Opções da Internet -> Conexões -> Configurações da LAN, desative a opção "**Usar um servidor proxy para a rede local**". Faça isto em todas as estações que tenham o <u>Winconnection</u> <u>Client</u> instalado.

13.2. Instalando o Winconnection Client em Windows 95

O <u>Winconnection Client</u> pode ser instalado em qualquer Windows, mas para a instalação no **Windows 95**, deve ser feito um procedimento especial para alterar a pilha TCP/IP de WinSocks para WinSocks2.

O <u>Winconnection Client</u> funciona com o WinSocks2. Contudo, o **Windows 95** vem com a instalação do Winsocks1 o que tornaria impossível a utilização do <u>Client</u> nestas estações. Porém, a Microsoft liberou uma atualização do Winsocks2 para Windows 95 o que torna possível a utilização do <u>Winconnection Client</u>. Para conseguir uma atualização do WinSocks2 para **Windows 95**, faça o download do software abaixo e instale na máquina com o **Windows 95**:

ftp://ftp.winco.com.br/pub/ws2setup.exe

ou

http://www.winconnection.com.br/download/ws2setup.exe

Winconnection 4



13.2. Erro: "Servidor não Encontrado"

Em alguns casos, pode ser exibida a mensagem de erro **"Servidor não** encontrado" ao instalar o <u>Winconnection Client</u>. Consulte o link abaixo para encontrar a solução:

http://www.winconnection.com.br/wc_interna.phtml?obj_id=119

Ou veja o fluxo de dados para detectar o problema no Winconnection Client:





14. Administrando o Winconnection

14.1. Atualização do Winconnection

Constantemente, a Winco tem atualizado o **Winconnection** basicamente com 2 finalidades:

- Melhorias propostas por clientes e implementadas pelo desenvolvimento;
- Correção de Bugs e mudanças exigidas por novas regras da internet.

O processo de atualização do **Winconnection** é simples, porém deve ser feito cuidadosamente para garantir que a instalação seja feita de forma correta.

Atualização do Winconnection 3 para o Winconnection 4:

a) Antes de iniciar a instalação, feche o Administrador do Winconnection 3 e desconecte a internet do computador.

b) Faça o download do **Winconnection 4**, disponível no link abaixo: <u>http://www.winco.com.br/download/interna.phtml?ctx_cod=19.1</u>

c) Após concluir o download, efetue a instalação. No término, **Winconnection 3** será parado e o **Winconnection 4** será automaticamente iniciado.

<u>OBS</u>: O Assistente de configuração irá identificar as configurações anteriores e perguntará se deseja abandonar o assistente, para que você possa configurar manualmente, portanto clique em **SIM**.

c) Conecte o computador na Internet.

Atenção: O Winconnection 4 não desinstala a versão anterior. Se algum problema acontecer, desinstale o Winconnection 4 e inicie o Winconnection 3 que tudo voltará ao normal no computador. É muito importante reforçamos aqui, que nunca o cliente perde nenhum dado que ele já tenha cadastrado durante a atualização. O processo de desinstalação do Winconnection simplesmente derruba (para) o serviço e remove os executáveis do programa. Os arquivos de dados e os dados armazenados no Registro do Windows são preservados.

Atualização Automática (Auto-Update) do Winconnection 4:

O **Winconnection 4**, disponibiliza de forma automática a atualização do programa, não precisando desinstalar e instalar o programa, o que torna a atualização simples e prática.



Para fazer a atualização automática do Winconnection, siga as instruções abaixo:

a) Faça o backup das configurações (conforme descrito no item 14.2.).

b) Abra o Administrador do Winconnection, clique no menu Servidor e selecione a opção:
"Verificar Atualizações".

c) Caso o Winconnection encontre alguma atualização a ser feita, clique com o botão direito no ícone do Winconnection localizado próximo ao relógio do Windows e selecione a opção: "Instalar atualização".

d) Feito isso, aparecerá uma tela para fazer a instalação, apenas clique no botão **Instalar** e o Winconnection fará o download dos arquivos de atualização e se auto reinicializará.

14.2. Backup do sistema

Para realizar o backup:

a) Clique no menu Iniciar -> Programas -> Winco -> Winconnection 4 -> Iniciar e Parar o Winconnection 4.

b) Clique no botão "Backup" e em seguida, clique no botão "Sim".

c) Salve o arquivo de backup em uma pasta de sua preferência e clique no botão Salvar.

<u>OBS</u>: Recomendamos que no "<u>nome do arquivo</u>", você digite a data que em que o arquivo foi salvo (por exemplo: backup_08-05-2008).

Para restaurar o Backup, faça o seguinte:

a) Clique no menu Iniciar -> Programas -> Winco -> Winconnection 4 -> Iniciar e Parar o Winconnection 4.

b) Clique no botão "Parar" e em seguida, clique no botão "Restore".

c) Indique o arquivo que você salvou o arquivo de backup, clique no botão "Abrir" e em seguida, clique no botão "Sim".

d) Clique no menu Iniciar -> Programas -> Winco -> Winconnection 4 -> Iniciar e Parar o Winconnection 4. Clique no botão "**Iniciar**".

14.3. Status dos Serviços

Os serviços instalados no Administrador do Winconnection, possuem 3 status. Veja os exemplos nas figuras abaixo:



Em Execução: Servidor WWW (80)

- Parado:
 Servidor WWW (80)
- Erro iniciando:
 Servidor WWW (80)

Quando um serviço está com o status "**Erro Iniciando**" significa que algum outro serviço do computador está usando a mesma porta que esse serviço usa para iniciar. Veja a seguir alguns exemplos:

Proxy DNS 53: Erro iniciando => É necessário desabilitar tudo que seja DNS no Windows 2000/XP/NT (normalmente só acontece nesses SO). Para isso, clique em Iniciar
-> Configurações -> Painel de Controle -> Ferramentas Administrativas -> Serviços.
Pare todos os serviços DNS e reinicie o servidor.

Servidor SMTP (25): Erro iniciando => Provavelmente o **Servidor SMTP** do Windows está ativo. Clique em Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle -> Ferramentas Administrativas -> Serviços. **Pare o** IIS (Internet Information Services) e reinicie o computador.

Servidor POP3 (110): Erro iniciando =>Provavelmente algum antivírus está com a proteção de e-mails ativa na porta 110. Outro motivo pode ser um outro Proxy ou Servidor de E-mails usando essa mesma porta.

Servidor WWWW 80: Erro iniciando => Provavelmente o Servidor WWW do Windows 2000/XP/NT estão ativos. Clique em Iniciar -> Configurações -> Painel de Controle -> Ferramentas Administrativas -> Serviços. **Pare o** IIS (Internet Information Services) e reinicie o computador.

Existem programas que detectam qual programa está usando determinada porta. No site www.superdownloads.com.br está disponível gratuitamente o **ScanPort** que auxilia o usuário a descobrir quais portas estão em uso no computador.

14.4. Problemas com a senha do administrador do Winconnection

Caso você tenha esquecido ou perdido a senha do Administrador do Winconnection, siga os seguintes procedimentos:



a) Clique no menu Iniciar -> Programas -> Winco -> Winconnection 4 -> Iniciar e Parar o Winconnection 4. Clique no botão "**Parar**".

b) Faça o download da Chave de Registro no link abaixo: http://www.winconnection.com.br/download/administrador-winco.zip

<u>OBS</u>: Para Windows 95/98/ME, acesse o seguinte link: http://www.winconnection.com.br/download/administrador-winco-98.zip

c) Descompacte o arquivo e execute o administrador-winco.reg.

d) Clique no botão "Sim".

e) Clique no menu Iniciar -> Programas -> Winco -> Winconnection 4 -> Iniciar e Parar o Winconnection 4. Clique no botão "**Iniciar**".

OBS: A senha voltará a ser "**winco**" (<u>sem aspas e em minúsculo</u>).



15. Suporte Técnico

Passo a Passo:

https://www.winco.com.br/suporte.phtml?ctx_cod=1.5.1

Perguntas mais Freqüentes (FAQs):

https://www.winco.com.br/suporte_faq.phtml?ctx_cod=1.5.1.1&words=*&trm_id=

E-mail:

suporte@winconnection.com.br

Suporte por telefone:

Para clientes que adquiriram a licença do **Winconnection 4**, a Winco garante 1 ano de suporte técnico gratuito por telefone e por prazo ilimitado via e-mail, fórum e site. Após esse período de 1 ano é necessário <u>adquirir a renovação do suporte telefônico</u> para continuar a receber o suporte pelo telefone.

Para a <u>versão de testes</u> (válida por 30 dias) e a <u>versão gratuita</u> (Servidor + 5 estações) o suporte é realizado através de: e-mail, fórum ou site (passo-passo e FAQs).

<u>OBS</u>: Ao entrar em contato com nosso suporte por telefone será necessário informar o CPF/CNPJ da empresa.