Manuale utente

Acronis® True Image for Microsoft® Windows Small Business Server



WWW.ACRONIS.IT

Copyright © Acronis, Inc., 2000-2009. Tutti i diritti riservati.

"Acronis" e "Acronis Secure Zone" sono marchi registrati di Acronis, Inc.

"Acronis Compute with Confidence", "Acronis Startup Recovery Manager", "Acronis Active Restore" ed il logo Acronis sono marchi di proprietà di Acronis, Inc.

Linux è un marchio registrato di Linus Torvalds.

Windows e MS-DOS sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Tutti gli altri marchi e copyright a cui si fa riferimento nel presente manuale sono proprietà dei rispettivi titolari.

La distribuzione di versioni sostanzialmente modificate del presente documento è proibita senza la previa autorizzazione del titolare del copyright.

La distribuzione del presente documento, nonché di un lavoro eventualmente derivato dallo stesso nell'ambito di qualsivoglia manuale (cartaceo) standard per fini commerciali si intende proibita salvo previa autorizzazione scritta del titolare del copyright.

LA PRESENTE DOCUMENTAZIONE VIENE FORNITA «ALLO STATO IN CUI SI TROVA» E QUALSIVOGLIA CONDIZIONE, DICHIARAZIONE E GARANZIA, SIA ESSA ESPRESSA O IMPLICITA, IVI INCLUSA QUALSIVOGLIA GARANZIA DI COMMERCIABILITÁ, IDONEITÁ AD UN FINE SPECIFICO O NON INFRAZIONE, SI INTENDE ESCLUSA, NELLA MISURA IN CUI LE SUDDETTE RINUNCE SIANO DA INTENDERSI LEGALMENTE CONSENTITE.

Sommario

Capitolo 1. Introduzione	8
1.1 Acronis [®] True Image for Microsoft Small Business Server – una soluzione completa per le	
aziende	
12 Componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server	10
1.3 Novità in Acronis True Image for Microsoft Small Business Server	10
1.4 File system, formati di file virtuali e supporti di memorizzazione utilizzabili	12
1.4.1 File system supportati	
1.4.2 Formati di file virtuali supportati	
1.4.3 Supporti di memorizzazione utilizzabili	12
1.5 Disposizioni sulla licenza	13
1.6 Supporto tecnico	13
Capitolo 2. Installazione e avvio di Acronis True Image for Microsoft	
Small Business Server	15
2.1 Requisiti di sistema	15
2.1.1 Requisiti hardware minimi	
2.1.2 Sistemi operativi supportati	
2.2 Parametri di sicurezza	15
2.2.1 Credenziali	
2.2.2 Configurazione del firewall	
2.2.3 Comunicazione cifrata	
2.2.4 Parametri di sicurezza nel modello amministrativo di Acronis	
2.3 Installazione dei componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business	
Server	18
2.3.1 Installazione della versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small	
Business Server e di Acronis True Image Agent per Windows	
2.3.2 Installazione di Acronis Group Server	20
2.3.3 Installazione e avvio di Acronis Backup Server	20
2.3.4 Installazione di Acronis Universal Restore	24
2.4 Estrazione dei componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server	24
2.5 Esecuzione dei componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server	25
2.5.1 Esecuzione di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server	
(versione locale)	
2.5.2 Esecuzione di Acronis True Image Management Console	
2.5.3 Esecuzione di altri componenti di Acronis components	
2.6 Rimozione di componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server	
Capitolo 3. Informazioni generali e tecnologie Acronis proprietarie	26
3.1 Differenza tra gli archivi di file e le immagini di disco o partizione	
3.2 Backup completi, incrementali e differenziali	
3.3 Acronis Secure Zone ⁻	
3.4 Acronis Startup Recovery Manager	
	28
J.4.2 UIIII22U	

3.5 Acronis Backup Server	
3.5.1 Posizioni di backup	29
3.5.2 Quote e limiti di tempo per computer e utenti	
3.5.3 Amministratori e utenti	
3.5.4 Operazioni con gli archivi	
3.6 Acronis Active Restore	31
3.6.1 Limiti nell'uso di Acronis Active Restore	32
3.6.2 Come funziona	32
3.6.3 Come si usa	32
3.7 Acronis Universal Restore	
3.7.1 Scopo di Acronis Universal Restore	
3.7.2 Principi generali di Acronis Universal Restore	
3.7.3 Acronis Universal Restore e Microsoft Sysprep	
3.7.4 Limiti nell'uso di Acronis Universal Restore	
3.7.5 Come ottenere Acronis Universal Restore	35
3.8 Esecuzione di backup su librerie a nastro e unità a nastro	35
3.8.1 Backup su unità a nastro collegate localmente	
3.8.2 Capire il backup su periferiche a nastro collegate al server di backup	37
3.8.3 Backup su unità a nastro attraverso Acronis Backup Server	
3.8.4 Ripristino di dati da archivi posizionati su periferiche a nastro	40
3.9 Visualizzazione delle informazioni su dischi e partizioni	40
Capitolo 4. Uso di Acronis True Image Management Console	41
4.1 Informazioni generali	41
4.2. Installazione/aggiornamento dei componenti Acronis su computer remoti	41
4.3 Gestione di un singolo computer remoto	43
4.2 Installazione/aggiornamento dei componenti Actornis su computer remoti 4.3 Gestione di un singolo computer remoto 4.3.1 Connessione a un computer remoto	43 <i>43</i>
 4.2 Installazione aggiornamento dei componenti Actornis su computer remoti 4.3 Gestione di un singolo computer remoto 4.3.1 Connessione a un computer remoto 4.3.2 Attività di backup e ripristino 	43 43 44
 4.2 Instalazione aggiornamento dei componenti Actornis su computer remoti	43 43 44 47
 4.2 Installazione/aggiornamento del componenti Actornis su computer remoti	43 43 44 47 47
 4.2 Installazione aggiornamento dei componenti Actornis su computer remoti	43 43 44 47 47 47 49
 4.2 Installazione aggiornamento dei componenti Actornis su computer remoti	43 43 44 47 47 49 51
 4.2 Instalazione aggiornamento dei componenti Actonis su computer remoti	43 43 44 47 47 47 49 51 52
 4.2 Installazione aggiornamento del componenti Actonis su computer remoti	43 43 44 47 47 47 49 51 52 53
 4.2 Installazione aggiornamento del componenti Actornis su computer remoti	43 44 47 47 47 49 51 52 53
 4.2 Installazione aggiornamento dei componenti Actonis su computer remoti	43 43 44 47 47 47 49 51 51 52 53 54 56
 4.2 Installazione aggiornamento dei componenti Actonis su computer remoti	43 44 47 47 47 47 49 51 52 53 54 56 57
 4.2 Installazione aggiornamento dei componenti Actoritis su computer remoto 4.3 Gestione di un singolo computer remoto 4.3.1 Connessione a un computer remoto 4.3.2 Attività di backup e ripristino 4.4 Gestione di gruppi di computer 4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo 4.4.2 Creazione di nuove attività di gruppo 4.4.3 Gestione delle attività di gruppo 4.4.4 Opzioni di Acronis Group Server 4.5 Gestione del server di backup 4.5.1 Impostazioni predefinite 4.5.2 Impostazione dei profili amministratore 4.5.3 Aggiunta di utenti e amministratori al database di Acronis Backup Server 4.5.4 Modifica dei profili utente 	43 44 47 47 47 47 47 47 47 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 49 51 52 53 54 56 57 56 57 57 56 57
 4.2 Installazione aggiornamento dei componenti Actoris su computer remoti 4.3 Gestione di un singolo computer remoto 4.3.1 Connessione a un computer remoto 4.3.2 Attività di backup e ripristino 4.4 Gestione di gruppi di computer 4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo 4.4.2 Creazione di nuove attività di gruppo 4.4.3 Gestione delle attività di gruppo 4.4.4 Opzioni di Acronis Group Server 4.5 Gestione del server di backup 4.5.1 Impostazioni predefinite 4.5.2 Impostazione dei profili amministratore 4.5.3 Aggiunta di utenti e amministratori al database di Acronis Backup Server 4.5.4 Modifica dei profili utente 4.5.5 Configurazione delle posizioni di backup 	43 44 47 47 47 47 49 51 52 53 54 54 57 58 59
 4.2 Installazione dei un singolo computer remoto 4.3.1 Connessione a un computer remoto 4.3.2 Attività di backup e ripristino 4.4 Gestione di gruppi di computer 4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo 4.4.2 Creazione di nuove attività di gruppo 4.4.3 Gestione delle attività di gruppo 4.4.4 Opzioni di Acronis Group Server 4.5 Gestione del server di backup 4.5.1 Impostazioni predefinite 4.5.2 Impostazione dei profili amministratore 4.5.3 Aggiunta di utenti e amministratori al database di Acronis Backup Server 4.5.4 Modifica dei profili utente 4.5.5 Configurazione delle posizioni di backup 4.5.6 Gestione degli archivi 	43 44 47 47 47 47 47 47 51 52 53 54 56 57 58 59 60
 4.2 Instalazione aggiornamento dei componenti Actornis su computer remoti 4.3 Gestione di un singolo computer remoto 4.3.1 Connessione a un computer remoto 4.3.2 Attività di backup e ripristino 4.4 Gestione di gruppi di computer 4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo 4.4.2 Creazione di nuove attività di gruppo 4.4.3 Gestione delle attività di gruppo 4.4.4 Opzioni di Acronis Group Server 4.5 Gestione del server di backup 4.5.1 Impostazioni predefinite 4.5.2 Impostazione dei profili amministratore 4.5.4 Modifica dei profili utente 4.5.5 Configurazione delle posizioni di backup 4.5.6 Gestione degli archivi 4.5.7 Limitazione dell'accesso ad Acronis Backup Server 	43 44 47 47 47 47 49 51 52 53 54 54 57 58 59 60 61
 4.2 Instalazione aggiornamento dei componenti Actionis su computer remoti 4.3 Gestione di un singolo computer remoto 4.3.1 Connessione a un computer remoto 4.3.2 Attività di backup e ripristino. 4.4 Gestione di gruppi di computer. 4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo 4.4.2 Creazione di nuove attività di gruppo 4.4.3 Gestione delle attività di gruppo 4.4.4 Opzioni di Acronis Group Server 4.5 Gestione del server di backup 4.5.1 Impostazioni predefinite 4.5.2 Impostazione dei profili amministratore 4.5.3 Aggiunta di utenti e amministratori al database di Acronis Backup Server 4.5.4 Modifica dei profili utente 4.5.5 Configurazione delle posizioni di backup 4.5.6 Gestione degli archivi 4.5.7 Limitazione dell'accesso ad Acronis Backup Server 	43 44 47 47 47 47 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 61
 4.2 Instalazione aggiornamento dei componenti Actoritis su computer remoti 4.3 Gestione di un singolo computer remoto 4.3.1 Connessione a un computer remoto 4.3.2 Attività di backup e ripristino 4.4 Gestione di gruppi di computer 4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo 4.4.2 Creazione di nuove attività di gruppo 4.4.3 Gestione delle attività di gruppo 4.4.4 Opzioni di Acronis Group Server 4.5 Gestione del server di backup 4.5.1 Impostazioni predefinite 4.5.2 Impostazione dei profili amministratore 4.5.3 Aggiunta di utenti e amministratori al database di Acronis Backup Server 4.5.4 Modifica dei profili utente 4.5.5 Configurazione delle posizioni di backup 4.5.6 Gestione degli archivi 4.5.7 Limitazione dell'accesso ad Acronis Backup Server 	43 44 47 47 47 47 47 52 53 54 54 56 57 58 59 60 61
 4.2 Instalazione aggiornameno del componenti Actoris su computer remoti 4.3 Gestione di un singolo computer remoto 4.3.1 Connessione a un computer remoto 4.3.2 Attività di backup e ripristino 4.4 Gestione di gruppi di computer 4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo 4.4.2 Creazione di nuove attività di gruppo 4.4.3 Gestione delle attività di gruppo 4.4.4 Opzioni di Acronis Group Server 4.5 Gestione del server di backup 4.5.1 Impostazioni predefinite 4.5.2 Impostazione dei profili amministratore 4.5.3 Aggiunta di utenti e amministratori al database di Acronis Backup Server 4.5.4 Modifica dei profili utente 4.5.5 Configurazione delle posizioni di backup 4.5.6 Gestione degli archivi 4.5.7 Limitazione dell'accesso ad Acronis Backup Server Capitolo 5. Uso di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione locale) 	43 43 44 47 47 47 49 51 52 53 54 56 57 58 59 60 63
 4.2 Instalazione aggiornameno dei componenti Actoris su computer remoti 4.3 Gestione di un singolo computer remoto 4.3.1 Connessione a un computer remoto 4.3.2 Attività di backup e ripristino 4.4 Gestione di gruppi di computer 4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo 4.4.2 Creazione di nuove attività di gruppo 4.4.3 Gestione delle attività di gruppo 4.4.4 Opzioni di Acronis Group Server 4.5 Gestione del server di backup 4.5.1 Impostazioni predefinite 4.5.2 Impostazione dei profili amministratore 4.5.3 Aggiunta di utenti e amministratore 4.5.4 Modifica dei profili utente 4.5.5 Configurazione delle posizioni di backup 4.5.6 Gestione dell'accesso ad Acronis Backup Server Capitolo 5. Uso di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione locale) 5.1 Finestra principale del programma 5.2 Gestione di un computer locale 	43 43 44 47 47 47 49 52 53 54 54 56 57 58 59 60 61 63 63 65
 4.2 Instalazione aggiornamento dei componenti Actoritis su computer remotu. 4.3 Gestione di un singolo computer remoto. 4.3.1 Connessione a un computer remoto. 4.3.2 Attività di backup e ripristino. 4.4 Gestione di gruppi di computer. 4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo. 4.4.2 Creazione di nuove attività di gruppo. 4.4.3 Gestione delle attività di gruppo. 4.4.4 Opzioni di Acronis Group Server . 4.5 Gestione del server di backup. 4.5.1 Impostazioni predefinite. 4.5.2 Impostazione dei profili amministratore . 4.5.3 Aggiunta di utenti e amministratori al database di Acronis Backup Server . 4.5.4 Modifica dei profili utente	43 43 44 47 47 47 49 52 53 54 56 57 58 59 60 63 63 65 68

6.2 Backup di dischi e partizioni (backup di immagine)	72
6.3 Impostazione delle opzioni di backup	75
6.3.1 Protezione dell'archivio	75
6.3.2 Esclusione dei file di origine	76
6.3.3 Comandi pre/post	76
6.3.4 Supporto database	76
6.3.5 Livello di compressione	77
6.3.6 Rendimento backup	
6.3.7 Backup incrementale/differenziale veloce	
6.3.8 Suddivisione dell'archivio	
6.3.9 Impostazioni protezione livello file	
6.3.10 Componenti supporto	80
6.3.11 Gestione degli errori	81
6.3.12 Backup a doppia destinazione	81
6.3.13 Wake On LAN	82
6.3.14 Impostazioni aggiuntive	83
Capitolo 7. Ripristino dei dati di backup	
7.1 Considerazioni prima del ripristino	
7.1.1 Ripristino in Windows o avvio da CD?	
7.1.2 Impostazioni di rete in modalità ripristino	
7.1.3 Ripristino di volumi dinamici	85
7.2 Ripristino di file e cartelle dagli archivi file	
7.3 Ripristino di dischi o partizioni oppure di file dalle immagini	
7.3.1 Avvio della procedura guidata Ripristino guidato dei dati	
7.3.2 Selezione dell'archivio	
7.3.3 Selezione del tipo di ripristino	
7.3.4 Selezione di un disco o partizione da ripristinare	
7.3.5 Selezione di un disco o di una partizione di destinazione	
7.3.6 Modifica del tipo di partizione ripristinato	
7.3.7 Modifica del file system della partizione ripristinata	
7.3.8 Modifica della dimensione e della posizione della partizione ripristinata	
7.3.9 Assegnazione di una lettera alla partizione ripristinata	
7.3.10 Ripristino contemporaneo di più dischi o partizioni	
7.3.11 Uso di Acronis Universal Restore	
7.3.12 Impostazione delle opzioni di ripristino	
7.3.13 Riepilogo ed esecuzione del ripristino	
7.4 Impostazione delle opzioni di ripristino	96
7.4.1 Esclusione di file da ripristinare	
7.4.2 Modalità sovrascrittura file	
7.4.3 Comandi pre/post	97
7.4.4 Priorità ripristino	
7.4.5 Impostazioni protezione livello file	
7.4.6 Percorso di ricerca dei driver	
7.4.7 Impostazioni aggiuntive	
7.5 Creazione di dischi e volumi dinamici	99
7.5.1 Conversione di un disco in dinamico	

7.5.2 Creazione di volumi dinamici	
Capitolo 8. Pianificazione delle attività	103
8.1 Creazione di attività pianificate	103
8.1.1 Impostazione dell'esecuzione giornaliera	
8.1.2 Impostazione dell'esecuzione settimanale	
8.1.3 Impostazione dell'esecuzione mensile	
8.1.4 Impostazione dell'esecuzione unica	
8.1.5 Impostazione dell'esecuzione a seguito di un evento	
8.2 Gestione delle attività pianificate	109
Capitolo 9. Gestire Acronis Secure Zone	110
9.1 Creazione di una zona Acronis Secure Zone	110
9.2 Ridimensionare Acronis Secure Zone	112
9.3 Modifica della password per Acronis Secure Zone	113
9.4 Eliminazione di Acronis Secure Zone	113
Capitolo 10. Creazione di supporti riavviabili	115
10.1 Creazione di supporti di ripristino Acronis	115
10.2 Creare un Win PE ISO con Acronis True Image for Microsoft Small Business Server	117
Capitolo 11. Operazioni con archivi	119
11.1 Convalida degli archivi di backup	119
11.2 Esplorazione degli archivi e montaggio delle immagini	119
11.2.1 Esplorazione di un archivio	
11.2.2 Montaggio di un'immagine	
11.2.3 Smontaggio di un'immagine	
11.3 Consolidamento di backup	123
Capitolo 12. Notifiche e analisi eventi	127
12.1 Notifica tramite posta elettronica	127
12.2 Notifica WinPopup	128
12.3 Visualizzazione dei registri	128
12.4 Analisi di eventi	129
12.4.1 Registro eventi di Windows	129
12.4.2 Notifiche SNMP	130
12.5 Gestione del ripristino di sistema	131
Capitolo 13. Operare in ambiente virtuale	133
13.1 Esecuzione di backup di dati su macchine virtuali	133
13.2 Ripristino di dati su macchine virtuali	133
13.3 Uso della funzione di conversione disco	134
13.3.1 Ripristino di dati sulla VM	134
13.3.2 Ripristino di dati e della VM	134
13.3.3 Migrazione da fisico a virtuale	
13.3.4 Conversione di carichi di lavoro	
13.4 Conversione di immagini di dischi in dischi virtuali	136
Capitolo 14. Trasferimento del sistema in un nuovo disco	137
14.1 Informazioni generali	137
14.2 Sicurezza	138

14.3 Esecuzione dei trasferimenti 14.3.1 Selezione della modalità di clonazione 14.3.1 Selezione del disco di origine 14.3.2 Selezione del disco di destinazione 14.3.3 Selezione del disco di destinazione 14.3.4 Disco di destinazione con partizioni 14.3.5 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.6 Dati del vecchio disco 14.3.7 Eliminazione dei dati presenti sul vecchio disco 14.3.7 Eliminazione dei dati presenti sul vecchio disco 14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione 14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione 14.3.9 Partizionamento del vecchio disco 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.4 Clonazione con partizioni amento manuale 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 15.1 Selezione di un disco rigido 15.2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco 16.1 Lavorare in modalità riga di comando 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script 16.2.1 Parametri di esecuzione deg	sferimenti 138 ella modalità di clonazione 139 el disco di origine 139 el disco di destinazione 139 el disco di destinazione 139 stinazione con partizioni 139 partizioni del disco vecchio e nuovo 140 chio disco 141 el metodo di trasferimento della partizione 142 ento del vecchio disco 142 le partizioni del disco vecchio e nuovo 143 tella clonazione 143 ritzionamento manuale 144 partizioni del disco vecchio e nuovo 144 ngere un nuovo disco fisso 146 co rigido 146 co rigido 146 ariga di comando 147 ità della riga di comando e script 148 portati 148 portati 148 nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 151 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe 158 odalità riga di comando in DOS 162 i esecuzione degli script <t< th=""><th></th><th></th></t<>		
14.3.1 Selezione della modalità di clonazione 14.3.2 Selezione del disco di origine 14.3.3 Selezione del disco di destinazione 14.3.4 Disco di destinazione con partizioni 14.3.5 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.6 Dati del vecchio disco 14.3.7 Eliminazione dei dati presenti sul vecchio disco 14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione 14.3.9 Partizionamento del vecchio disco 14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.4 Clonazione con partizionamento manuale 14.4 Clonazione con partizioni del disco vecchio e nuovo 14.4.1 Riepilogo della clonazione 14.4.1 Layout delle partizioni 14.4 Clonazione con partizioni 15.1 Selezione di un disco rigido. 15.2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'agiunta del disco 2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'agiunta del disco 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzi	ella modalità di clonazione 138 el disco di origine 139 el disco di destinazione 139 et disco con partizioni 139 e partizioni del disco vecchio e nuovo 140 chio disco 140 e dei dati presenti sul vecchio disco 141 el metodo di trasferimento della partizione 142 ento del vecchio disco 142 le partizioni del disco vecchio e nuovo 143 tella clonazione 143 ritzionamento manuale 144 o partizioni del disco vecchio e nuovo 144 ngere un nuovo disco fisso 146 co rigido 146 a riga di comando 147 ità della riga di comando e script 148 portati 148 nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 151 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe 158 odalità riga di comando in DOS 162 i script 163	14.3 Esecuzione dei trasferimenti	138
14.3.2 Selezione del disco di origine 14.3.3 Selezione del disco di destinazione 14.3.4 Disco di destinazione con partizioni 14.3.5 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.6 Dati del vecchio disco 14.3.7 Eliminazione dei dati presenti sul vecchio disco 14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione 14.3.9 Partizionamento del vecchio disco 14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.4 Clonazione con partizionamento manuale 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.4 Clonazione con partizionamento manuale 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 15.2 Creazione di un disco rigido. 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco 16.1 Lavorare in modalità riga di comando. 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd)	el disco di origine 138 el disco di destinazione 139 stinazione con partizioni 139 partizioni del disco vecchio e nuovo 140 chio disco 140 e dei dati presenti sul vecchio disco 141 el metodo di trasferimento della partizione 142 ento del vecchio disco 142 ento del vecchio disco 143 tella clonazione 143 ritzionamento manuale 144 partizioni del disco vecchio e nuovo 144 or gido 146 oc rigido 146 partizioni 146 ai riga di comando e script 148 portati 148 unui (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 151 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe 158 odalità riga di comando in DOS 162 i script 163 so degli scr	14.3.1 Selezione della modalità di clonazione	
14.3.3 Selezione del disco di destinazione 14.3.4 Disco di destinazione con partizioni 14.3.5 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.6 Dati del vecchio disco 14.3.7 Eliminazione dei dati presenti sul vecchio disco 14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione 14.3.9 Partizionamento del vecchio disco 14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.4 Clonazione con partizionamento manuale 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 15.1 Selezione di un disco rigido 15.2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco 16.1 Lavorare in modalità riga di comando 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2 Cript 16.2 Opzioni encuri (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script	el disco di destinazione 139 stinazione con partizioni 139 partizioni del disco vecchio e nuovo 140 chio disco 140 e dei dati presenti sul vecchio disco 141 el metodo di trasferimento della partizione 142 ento del vecchio disco 142 le partizioni del disco vecchio e nuovo 143 tella clonazione 143 trizionamento manuale 144 partizioni del disco vecchio e nuovo 144 partizioni 146 co rigido 144 partizioni 146 co rigido 144 partizioni 146 sà riga di comando 147 ità della riga di comando e script 148 portati 148 uni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 151 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe 158 odalit	14.3.2 Selezione del disco di origine	
14.3.4 Disco di destinazione con partizioni 14.3.5 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.6 Dati del vecchio disco 14.3.7 Eliminazione dei dati presenti sul vecchio disco 14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione 14.3.9 Partizionamento del vecchio disco 14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.4 Clonazione con partizionamento manuale 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 15.1 Selezione di un disco rigido 15.2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2 Script 16.2 Opzioni comuni del comando in DOS 16.2 Opzioni di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script	stinazione con partizioni 139 e partizioni del disco vecchio e nuovo 140 chio disco 140 e dei dati presenti sul vecchio disco 141 el metodo di trasferimento della partizione 142 ento del vecchio disco 142 ento del vecchio disco vecchio e nuovo 143 tella clonazione 143 ritzionamento manuale 144 partizioni del disco vecchio e nuovo 144 ngere un nuovo disco fisso 146 co rigido 146 e partizioni 146 co rigido 146 partizioni 146 partizioni 146 partizioni 146 inta del disco 147 ità della riga di comando e script 148 portati 148 uni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 151 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe 158 odalità riga di comando in DOS 162 i esecuzione degli script 163 so degli script 163 <td>14.3.3 Selezione del disco di destinazione</td> <td></td>	14.3.3 Selezione del disco di destinazione	
14.3.5 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.6 Dati del vecchio disco 14.3.7 Eliminazione dei dati presenti sul vecchio disco 14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione 14.3.9 Partizionamento del vecchio disco 14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.4 Clonazione con partizioniamento manuale 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso 15.1 Selezione di un disco rigido 15.2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script 1 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script	a partizioni del disco vecchio e nuovo 140 chio disco 140 e dei dati presenti sul vecchio disco 141 el metodo di trasferimento della partizione 142 ento del vecchio disco 143 tel actonazione 143 tella clonazione 143 ritzionamento manuale 144 a partizioni del disco vecchio e nuovo 144 a partizioni 146 co rigido 146 a partizioni 146 ità della riga di comando e script 148 portati 148 nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 151 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe 158 odalità riga di comando in DOS 162 esecuzione degli script 162 gli script	14.3.4 Disco di destinazione con partizioni	
14.3.6 Dati del vecchio disco 14.3.7 Eliminazione dei dati presenti sul vecchio disco 14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione 14.3.9 Partizionamento del vecchio disco 14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.4 Clonazione con partizionamento manuale 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso 15.1 Selezione di un disco rigido 15.2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script 1 16.1 Lavorare in modalità riga di comando 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script	chio disco140e dei dati presenti sul vecchio disco141el metodo di trasferimento della partizione142ento del vecchio disco142le partizioni del disco vecchio e nuovo143della clonazione143ritzionamento manuale144partizioni del disco vecchio e nuovo144ngere un nuovo disco fisso146co rigido146a partizioni146a partizioni146partizioni146co rigido147ità della riga di comando e script148nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi151cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd)153so di trueimagecmd.exe158odalità riga di comando in DOS162gli script162gli script163so degli script163so degli script163	14.3.5 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo	
14.3.7 Eliminazione dei dati presenti sul vecchio disco 14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione 14.3.9 Partizionamento del vecchio disco 14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.4. Clonazione con partizionamento manuale 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso 15.1 Selezione di un disco rigido 15.2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script 1 16.1 Lavorare in modalità riga di comando 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2 Script 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script	e dei dati presenti sul vecchio disco 141 el metodo di trasferimento della partizione 142 ento del vecchio disco 143 del a clonazione 143 della clonazione 143 ritzionamento manuale 144 partizioni del disco vecchio e nuovo 144 partizioni del disco vecchio e nuovo 144 partizioni del disco vecchio e nuovo 144 o partizioni del disco vecchio e nuovo 144 o partizioni del disco vecchio e nuovo 144 o rigido 146 co rigido 146 co rigido 146 inta del disco 147 ità della riga di comando e script 148 portati 148 nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 151 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe 158 odalità riga di comando in DOS 162 i esecuzione degli script 163 so degli script 163	14.3.6 Dati del vecchio disco	
14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione 14.3.9 Partizionamento del vecchio disco 14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.4 Clonazione con partizionamento manuale 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso 15.1 Selezione di un disco rigido 15.2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script 1 16.1 Lavorare in modalità riga di comando 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS. 16.2 Script 16.2 Script	el metodo di trasferimento della partizione 142 ento del vecchio disco 142 le partizioni del disco vecchio e nuovo 143 tella clonazione 143 ritzionamento manuale 144 partizioni del disco vecchio e nuovo 144 ngere un nuovo disco fisso 146 co rigido 146 apartizioni 146 partizioni 146 apartizioni 146 partizioni 146 co rigido 146 inta del disco 147 ità della riga di comando e script 148 pportati 148 uni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 151 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe 158 odalità riga di comando in DOS 162 i esecuzione degli script 162 gli script 163 so degli script 163	14.3.7 Eliminazione dei dati presenti sul vecchio disco	
14.3.9 Partizionamento del vecchio disco 14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.4 Clonazione con partizionamento manuale. 14.4 Clonazione con partizionamento manuale. 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso 15.1 Selezione di un disco rigido. 15.2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script 1 16.1 Lavorare in modalità riga di comando 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS. 16.2 Script 16.2 Netteri di esecuzione degli script.	ento del vecchio disco142le partizioni del disco vecchio e nuovo143della clonazione143ritzionamento manuale144partizioni del disco vecchio e nuovo144ngere un nuovo disco fisso146co rigido146e partizioni146ità della riga di comando e script148nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi151cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd)153so di trueimagecmd.exe158odalità riga di comando in DOS162i e secuzione degli script163so degli script163so degli script163	14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione	
14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 14.3.11 Riepilogo della clonazione 14.4. Clonazione con partizionamento manuale 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso 15.1 Selezione di un disco rigido 15.2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script 1 16.1 Lavorare in modalità riga di comando 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2 Script 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script	le partizioni del disco vecchio e nuovo	14.3.9 Partizionamento del vecchio disco	
14.3.11 Riepilogo della clonazione. 14.4 Clonazione con partizionamento manuale. 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso 15.1 Selezione di un disco rigido. 15.2 Creazione di nuove partizioni 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script 16.1 Lavorare in modalità riga di comando. 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe. 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS. 16.2 Script 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script.	della clonazione 143 ritizionamento manuale 144 partizioni del disco vecchio e nuovo 144 ngere un nuovo disco fisso 146 co rigido 146 partizioni 146 opartizioni 146 partizioni 146 inta del disco 147 ità della riga di comando e script 148 pià riga di comando 148 portati 148 nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 151 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe 158 odalità riga di comando in DOS 162 gli script 162 gli script 163 so degli script 163	14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo	
14.4 Clonazione con partizionamento manuale. 1 14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 1 Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso 1 15.1 Selezione di un disco rigido. 1 15.2 Creazione di nuove partizioni 1 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco 1 Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script 1 16.1 Lavorare in modalità riga di comando 1 16.1.1 Comandi supportati 1 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 1 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 1 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 1 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS. 1 16.2 Script 1	rtizionamento manuale	14.3.11 Riepilogo della clonazione	
14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo 1 Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso 1 15.1 Selezione di un disco rigido 1 15.2 Creazione di nuove partizioni 1 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco 1 Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script 1 16.1 Lavorare in modalità riga di comando 1 16.1.1 Comandi supportati 1 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 1 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 1 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 1 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS. 1 16.2 Cript 1 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script. 1	a partizioni del disco vecchio e nuovo 144 ngere un nuovo disco fisso 146 co rigido 146 co rigido 146 e partizioni 146 inta del disco 147 ità della riga di comando e script 148 portati 148 portati 148 nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 151 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe 158 odalità riga di comando in DOS 162 gli script 163 so degli script 163	14.4 Clonazione con partizionamento manuale	144
Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso 1 15.1 Selezione di un disco rigido. 1 15.2 Creazione di nuove partizioni 1 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco 1 Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script 1 16.1 Lavorare in modalità riga di comando 1 16.1.1 Comandi supportati 1 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 1 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 1 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 1 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS. 1 16.2 O Primum di esecuzione degli script. 1	ngere un nuovo disco fisso146co rigido146co rigido146e partizioni146unta del disco147ità della riga di comando e script148tà riga di comando148pportati148nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi151cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd)153so di trueimagecmd.exe158odalità riga di comando in DOS162gli script163so degli script163so degli script163	14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo	
 15.1 Selezione di un disco rigido. 15.2 Creazione di nuove partizioni	co rigido.146e partizioni146inta del disco147ità della riga di comando e script.148tà riga di comando.148portati148nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi151cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd)153so di trueimagecmd.exe.158odalità riga di comando in DOS.162i esecuzione degli script.163so degli script.163so degli script.163so degli script.164	Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso	146
 15.2 Creazione di nuove partizioni	e partizioni146unta del disco147ità della riga di comando e script148ità della riga di comando148pportati148pportati148nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi151cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd)153so di trueimagecmd.exe158odalità riga di comando in DOS162i esecuzione degli script163so degli script163so degli script163	15.1 Selezione di un disco rigido	146
 15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script 1 16.1 Lavorare in modalità riga di comando 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2 Script 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script 	Inta del disco 147 ità della riga di comando e script 148 tà riga di comando 148 pportati 148 nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 147 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe 158 odalità riga di comando in DOS 162 gli script 163 so degli script 163	15.2 Creazione di nuove partizioni	146
Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script	ità della riga di comando e script148tà riga di comando148pportati148nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi151cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd)153so di trueimagecmd.exe158odalità riga di comando in DOS162162162gli script163so degli script163	15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco	147
 16.1 Lavorare in modalità riga di comando	tà riga di comando	Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script	148
 16.1.1 Comandi supportati 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2 Script 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script 	pportati148nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi151cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd)153so di trueimagecmd.exe158odalità riga di comando in DOS162162162gli script163so degli script.164	16.1 Lavorare in modalità riga di comando	148
 16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd) 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe. 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS. 16.2 Script. 16.2.1 Parametri di esecuzione degli script. 	nuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi 151 cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 153 so di trueimagecmd.exe. 158 odalità riga di comando in DOS. 162 162 i esecuzione degli script 162 gli script 163 so degli script 164	16.1.1 Comandi supportati	
trueimagecmd)	151cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd)153so di trueimagecmd.exe158odalità riga di comando in DOS162162i esecuzione degli script163so degli script164	16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi	
 16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd) 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe	cifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd)	trueimagecmd)	151
 16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe	so di trueimagecmd.exe	16.1.3 Opzioni specifiche (opzioni specifiche per singoli comandi trueimagecmd)	153
 16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS 16.2 Script	odalità riga di comando in DOS	16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe	
16.2 Script	162 i esecuzione degli script	16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS	
16.2.1 Parametri di esecuzione degli script	i esecuzione degli script	16.2 Script	
	gli script	16.2.1 Parametri di esecuzione degli script	
16.2.2 Struttura degli script	so degli script	16.2.2 Struttura degli script	
16.2.3 Esempi di uso degli script		1622 Esompi di uso dogli sorint	164

Capitolo 1. Introduzione

1.1 Acronis[®] True Image for Microsoft Small Business Server – una soluzione completa per le aziende

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server è una soluzione completa di backup e ripristino per infrastrutture di computer eterogenee che possono includere qualsiasi combinazione di computer fisici e virtuali, in rete ed autonomi, in Windows ed in Linux.

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server crea un'immagine trasportabile, indipendente dalla piattaforma hardware, che può essere ripristinata direttamente verso e da qualsiasi ambiente virtuale o fisico.

Riduce al minimo i tempi di inattività

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server permette di ripristinare il sistema entro pochi minuti, non ore o giorni. È possibile ripristinare un intero sistema da un'immagine che include tutti gli elementi richiesti per l'esecuzione del sistema: sistema operativo, applicazioni, database e configurazioni. Non occorre reinstallare il software né riconfigurare il sistema o le impostazioni di rete. Il ripristino completo del sistema può essere eseguito in un sistema esistente, in un nuovo sistema con un hardware differente o in macchine virtuali. La funzionalità Acronis Active Restore permette agli utenti di accedere al sistema e di incominciare a lavorare durante il processo di ripristino, riducendo ulteriormente i tempi di arresto. I backup a livello di file offrono la flessibilità di eseguire soltanto il backup di file critici specifici.

Semplifica l'amministrazione

Le procedure guidate consentono agli utenti di eseguire le attività di backup e ripristino, permettendo di implementare il prodotto con una formazione minima degli utenti. Una console di gestione centrale permette l'amministrazione remota e garantisce che tutti i sistemi in rete possano essere gestiti da un'unica posizione, indipendentemente dal dominio o dalla struttura del gruppo di lavoro. L'agente di avvio remoto supporta ripristini completi senza assistenza da posizioni remote.

Backup automatico

Con la funzione di programmazione dell'Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.

Per essere certi che i backup siano stati eseguiti, o se occorre l'intervento dell'utente, si possono richiedere notifiche via e-mail o pop-up Windows . Gli eventi Acronis possono essere visionati nel registro eventi delle applicazioni Windows (Windows Application Events Log) o nei file del registro di Acronis. I messaggi del registro possono essere inviati automaticamente ai client SNMP.

Il prodotto supporta anche la creazione di comandi personalizzati precedenti e successivi ai backup. Ad esempio, l'utente può eseguire automaticamente dei programmi antivirus prima che venga creata un'immagine, e verificare la validità dei backup dopo la creazione dell'immagine. Poiché tali attività possono essere programmate, non occorre ricreare ogni volta lo script necessario per eseguire le attività da eseguire prima e dopo l'evento: basta impostare gli eventi programmati una volta per tutte, e saranno eseguiti automaticamente ogni volta.

Assicura un tempo di attività 24 al giorno per sette giorni la settimana

La tecnologia brevettata Acronis di snapshot dell'unità permette di creare l'immagine del sistema mentre è in uso, garantendo così una disponibilità di 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Questa tecnologia consente al prodotto di eseguire il backup e di creare l'immagine dei file essenziali del sistema operativo, del record di avvio principale e di qualsiasi record di avvio basato su partizioni senza richiederne il riavvio. Una funzione di allocazione della CPU consente di limitare la quantità di CPU destinata all'applicazione in modo da aumentare al massimo la CPU disponibile per applicazioni mission-critical. Inoltre, l'utente può controllare la velocità di scrittura dell'unità del disco fisso e la larghezza di banda di rete usata durante i backup, disturbando quindi minimamente le attività lavorative.

Esiste una funzionalità che permette di sospendere per alcuni secondi l'attività del database in modo da poter creare un'immagine valida di applicazioni critiche quali Microsoft Exchange Server, Microsoft SQL Server ed Oracle. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server eseguirà i comandi personalizzati, per sospendere l'esecuzione del database.

Supporta la tecnologia di punta

Oggi le aziende tendono ad adottare le tecnologie più recenti, tra cui processori dual-core a 64 bit e sistemi operativi a 64 bit. Con l'Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.

Sfrutta gli investimenti tecnologici esistenti

Il prodotto è in grado di sfruttare l'infrastruttura di memoria esistente, supportando una varietà di supporti di archiviazione, in modo da poter evitare costosi acquisti di hardware per implementare la soluzione. Il prodotto supporta tecnologie di archiviazione chiave quali: Direct Attached Storage (DAS), Network Attached Storage (NAS), Storage Area Networks (SAN), Redundant Arrays of Independent Disks (RAID), nastri, periferiche di archiviazione compatibili USB e IEEE-1394 (FireWire), CD, unità rimovibili (Floppy, Zip, ecc.) ed archiviazione condivisa. Inoltre, il prodotto assicura lo sfruttamento massimo dello spazio di queste risorse con quattro livelli di compressione.

Clonazione dei dischi e distribuzione dei nuovi dischi

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può essere usato per clonare un'immagine in macchine multiple. Ad esempio, una società acquista diversi computer e necessita di avere in ciascuno di essi ambienti simili. Normalmente, dovrebbe essere un tecnico IT ad installare il sistema operativo ed i programmi in ciascuno di essi. Con Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, il gestore IT può configurare un unico server e poi creare un'immagine disco del sistema. Tale immagine può essere copiata su diversi computer.

Se occorre aggiornare l'unità disco fisso del server, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server semplifica il compito e permette di creare con pochi clic sul mouse l'esatta copia del vecchio disco rigido in uno nuovo, adattando la dimensione delle partizioni al nuovo disco fisso.

Conversione dei volumi

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può eseguire il backup ed il ripristino di volumi dinamici.

Un volume dinamico può essere ripristinato così com'è sullo stesso volume o su spazio non allocato di un gruppo dinamico. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server dispone degli strumenti necessari per la conversione di dischi any-to-any in termini di dischi di base e volumi dinamici di qualsiasi tipo (semplice, span, stripe, mirror o RAID 5). Tali strumenti sono disponibili anche nella versione avviabile del programma. Dopo aver avviato l'ambiente Acronis, è possibile preparare con facilità il gruppo dinamico desiderato da zero o su un computer con un sistema operativo diverso da Windows.

1.2 Componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server include i seguenti componenti.

1. Acronis True Image Management Console è uno strumento per l'accesso remoto ai componenti di Acronis. La console consente all'amministratore di installare, configurare e controllare i componenti da remoto.

2. Acronis True Image Agent è un'applicazione che risiede nei computer client, ed esegue operazioni Acronis.

3. Acronis Group Server è uno strumento di gestione che offre la possibilità di pianificare, monitorare e gestire attività di backup di gruppo. Distribuisce attività di gruppo agli agenti, li interroga ciclicamente sullo stato delle attività in corso e consente all'amministratore di visualizzare il riepilogo dello stato delle attività sulla rete.

4. Acronis Backup Server è un'applicazione per la memorizzazione e la gestione a livello centralizzato degli archivi di backup dell'azienda.

L'amministratore può impostare quote di spazio e schemi di backup, pianificare operazioni di controllo che consolidino i backup in caso di violazione delle quote, eseguire il consolidamento occasionale dei backup. Ciò assicura che la capacità di archiviazione sia utilizzata in maniera ottimale. Acronis Backup Server consente agli utenti anche di accedere a una libreria a nastro, connessa al server.

5. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione locale) è uno strumento di gestione di computer controllato localmente con funzionalità addizionali rispetto ad Acronis True Image Agent. La versione locale supporta, oltre alle operazioni di backup e ripristino, l'esplorazione di archivi, il montaggio di immagini come unità virtuali, la clonazione di dati dei dischi rigidi e la formattazione di partizioni su dischi rigidi nuovi, la creazione di volumi dinamici, la modalità riga di comando e l'esecuzione di script.

6. Acronis Universal Restore è un'aggiunta ad Acronis True Image for Microsoft Small Business Server venduta separatamente, che configura automaticamente i gestori Windows in un sistema ripristinato in hardware diverso. Ciò consente l'avvio e il funzionamento immediato

del sistema.

7. Generatore di supporti riavviabili Acronis – crea supporti riavviabili, la propria immagine ISO o il pacchetto RIS in modo da consentire il ripristino di dati da zero, da sistemi operativi diversi da Windows o danneggiati.

1.3 Novità in Acronis True Image for Microsoft Small Business Server

Console di gestione

Opzione di riconnessione (all'ultimo computer connesso)

Possibilità di connessione all'agente per Linux senza diritti "di root"

Installazione e aggiornamento centralizzati di componenti di Acronis su più computer

Server di gruppo

Importazione ed esportazione di computer attraverso file txt/csv

Esecuzione, interruzione, riavvio, modifica, controllo di attività di gruppo

Attività di convalida di gruppo

Impostazione della frequenza di verifica dello stato del computer (frequenza di aggiornamento dello stato)

Wake on LAN per l'esecuzione di backup

Server di backup

Importazione/esportazione di archivi da postazioni esterne

Limitazione del numero di connessioni

Limitazione della larghezza di banda utilizzata per ciascuna connessione

Accesso alla libreria a nastro per tutti gli utenti

Backup

Backup di volumi dinamici

Backup e ripristino di volumi da oltre 2 TB

Crittografia dei backup con algoritmo di cifratura AES, standard del settore (chiave da 128, 192, 256 bit)

Istantanea multivolume per la ripartizione di database su più dischi

Controllo dell'uso della larghezza di banda di rete durante il backup su FTP

Gestione degli errori: ignorare settori corrotti, modalità silenziosa (nessun pop-up, continuazione con tutti gli errori)

Backup a doppia destinazione: Acronis Secure Zone + condivisione di rete

Azzeramento bit di archivio (soltanto backup a livello di file)

Generazione di nomi dei file di backup con riferimento a data e ora di esecuzione

Ripristino

Ripristino di volumi dinamici

Ripristino di volumi dinamici di sistema su hardware diversi utilizzando Acronis Universal Restore o Acronis Active Restore

Pianificazione

Pianificazione di convalida archivi

Avvio ogni N ore in base alla pianificazione giornaliera

Avvio alla variazione di una quantità preimpostata dello spazio libero su disco

Clonazione di un'attività

Notifica via e-mail

Indirizzi e-mail multipli

Campi Da e Oggetto

Accedi al server della posta in arrivo

Operazioni con archivi

Conversione di immagini di dischi in dischi virtuali per macchine virtuali VMware, Microsoft e Parallels Consolidamento dei file di backup (creazione di una copia fedele di un archivio durante l'eliminazione dei backup selezionati)

Esplorazione di archivi (apertura in modalità di sola lettura di qualunque backup immagine o backup a livello di file)

Operazioni con dischi rigidi

Conversione di un disco di base in dinamico

Creazione di volumi dinamici

Funzioni CLI

Ripristino MBR

Backup su server FTP

Permettere registri in condivisione di rete

Unione di spazio non allocato mediante lo spostamento di partizioni e creazione di Acronis Secure Zone sullo spazio

Sicurezza

Comunicazione crittografata (SSL) tra componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server

1.4 File system, formati di file virtuali e supporti di memorizzazione utilizzabili

1.4.1 File system supportati

- FAT16/32
- NTFS
- Ext2/Ext3
- ReiserFS
- Linux SWAP
- DFS

Se un file system non è supportato o è corrotto, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può copiare i dati, usando un approccio settore per settore.

1.4.2 Formati di file virtuali supportati

VMware (VDMK, Microsoft VHD, Parallels (HDD), Citrix XenSource (VHD)

1.4.3 Supporti di memorizzazione utilizzabili

- Unità disco rigido
- Unità di archiviazione di rete quali SAN (Storage Area Network) e NAS (Network Attached Storage)
- Unità a nastro
- PATA(IDE), SATA, RAID, SCSI, SAS
- Server FTP*
- CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R (inclusi DVD+R a doppio strato), DVD+RW, BD-R, DVD-RAM**

- Unità di archiviazione USB 1.1 / 2.0, FireWire (IEEE-1394) e periferiche di archiviazione PC Card (PCMCIA)
- ZIP[®], REV[®] (sola lettura da supporto di ripristino) e altri supporti rimovibili

* Un server FTP deve consentire la modalità passiva per il trasferimento di file. Per il recupero dei dati direttamente dal server FTP è necessario che l'archivio sia costituito da file di dimensioni inferiori a 2GB. Si consiglia di modificare le impostazioni del firewall del computer sorgente per aprire le porte 20 e 21 per entrambi i protocolli TCP e UDP e di disabilitare il servizio Windows di **routing e accesso remoto**.

** I dischi riscrivibili masterizzati non possono essere letti in Linux senza una patch del kernel.

1.5 Disposizioni sulla licenza

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server si basa sul numero di computer sui quali dev'essere installata la versione locale di Acronis True Image Agent e/o Acronis True Image for Microsoft Small Business Server. Questo significa che occorre un'autorizzazione per ogni computer di cui s'intende eseguire il backup, sia che lo si desideri controllare in situ (con la versione di programma locale), sia in modo remoto (tramite Acronis True Image Agent), o ricorrendo ad entrambi i modi di controllo. Il numero di installazioni di Acronis True Image Management Console, Acronis Group Server e Acronis Backup Server non viene preso in considerazione.

Acronis Universal Restore è un'opzione per Acronis True Image for Microsoft Small Business Server ed ha un numero seriale proprio.

1.6 Supporto tecnico

Come parte integrante della quota del supporto annuale che hai acquistato, acquisisci anche il diritto ad usufruire del Supporto tecnico nelle modalità di seguito indicate: nella misura in cui sono disponibili i servizi elettronici, puoi accedere, in via elettronica e senza spese aggiuntive, ai servizi di supporto software, che Acronis si impegna a rendere disponibili 24 ore al giorno, sette giorni a settimana. Tali servizi elettronici possono includere, in via esemplificativa: forum utente; informazioni specifiche relative al software; suggerimenti e consigli; recupero di patch per la correzione di bug tramite Internet; recupero di codici per la manutenzione del software e per demo tramite un server FTP accessibile mediante WAN; accesso ai database per la risoluzione dei problemi tramite il sistema di supporto ai clienti di Acronis.

Il supporto include la fornitura di supporto telefonico o mediante altro sistema elettronico, al fine di aiutare l'utente a individuare e, per proprio conto, a correggere, i problemi con il Software e fornitura di tutte le estensioni, aggiornamenti e altre modifiche che, a sola discrezione di Acronis, vengono effettuate e aggiunte al Software e che Acronis rende genericamente disponibili, senza costi aggiuntivi, agli altri licenziatari del Software che hanno sottoscritto il servizio di supporto. In seguito a un accordo reciproco tra le parti, Acronis potrà: (i) fornire le correzioni di codice che consentono di correggere i malfunzionamenti del Software, al fine di rendere tale Software sostanzialmente conforme alle specifiche operative pubblicate per la versione del software più recente, a condizione che modifiche non autorizzate apportate dall'utente impediscano o rendano difficoltose tali correzioni o siano alla base del malfunzionamento; oppure (ii) fornire le correzioni di codice che correggono problemi non sostanziali al successivo rilascio della versione integrale del Software. Ulteriori informazioni su come contattare il Supporto tecnico Acronis sono disponibili dal seguente collegamento: <u>http://www.acronis.it/enterprise/support/</u>

Capitolo 2. Installazione e avvio di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server

2.1 Requisiti di sistema

2.1.1 Requisiti hardware minimi

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server richiede l'hardware seguente.

- CPU 133MHz o superiore
- 256 MB RAM o superiore
- Spazio su disco 300 MB
- Ulteriore spazio su disco per l'installazione:600 MB
- Unità FDD o CD-RW per la creazione di supporti riavviabili
- Mouse (consigliato)

2.1.2 Sistemi operativi supportati

Acronis True Image Management Console

Windows Small Business Server 2003, 2008

Acronis License Server

Acronis TrueImage Agent

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server

Acronis Backup Server

Acronis Group Server

Acronis Universal Restore (modulo opzionale)

Windows Small Business Server 2003

La versione riavviabile di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server permette di eseguire backup e recovery a livello di disco in un computer dotato di qualsiasi sistema operativo basato su PC.

2.2 Parametri di sicurezza

2.2.1 Credenziali

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server supporta pienamente tutti gli standard di protezione usati in Windows.

Per installare i componenti di Acronis su un computer, l'utente deve essere membro del gruppo di amministratori di quel computer.

Per avere accesso ad Acronis True Image Agent, installato su un computer, l'utente deve essere membro del gruppo di amministratori od operatori di backup su quel computer.

L'applicazione Acronis Group Server richiede credenziali di amministratore per l'esecuzione di attività di backup di dati sui computer. Tali credenziali verranno chieste durante l'installazione di Acronis Group Server. Le credenziali fornite verranno utilizzate per eseguire il servizio Acronis Group Server e saranno applicate anche a tutti i computer collegati in rete.

Di conseguenza, si consiglia di dotarsi di uno stesso account su tutti i computer in cui è installato Acronis True Image Agent. Gli amministratori di dominio possono utilizzare l'account di amministratore di dominio. In un gruppo di lavoro, è consigliabile creare account identici nel gruppo di amministratori su tutti i computer con Acronis True Image Agent.

Se non si desidera creare il medesimo account, fornire le credenziali per ciascun computer dopo l'installazione di Acronis Group Server come descritto al punto 4 di *4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo*.

E' possibile combinare i due metodi, per esempio, per impostare un account uniforme per i membri del dominio ed account individuali per i membri di un gruppo di lavoro.

2.2.2 Configurazione del firewall

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server usa le porte e gli indirizzi IP seguenti per l'operazione remota:

- porta UDP del server (Acronis True Image Agent): 9876
- porta TCP del server (Acronis True Image Agent): 9876, se occupata selezionare una porta qualunque
- porta UDP del client (Acronis True Image Management Console): 9877, se occupata selezionare una porta qualunque
- Indirizzo multicast IPv4: 239.255.219.45
- Indirizzo multicast IPv6: FF05::fAA5:741E.

Può essere necessario impostare le opzioni di accesso appropriate al firewall. Le opzioni del Windows Firewall incluse nel Windows XP Service Pack 2 sono impostate automaticamente durante l'installazione dei componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server. Assicurarsi tuttavia che l'opzione Condivisione file e stampanti in **Pannello di controllo -> Windows Firewall -> Eccezioni** sia attivata sul computer remoto prima di avviare l'attività remota.

2.2.3 Comunicazione cifrata

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server offre la capacità di proteggere tutti i dati trasferiti tra i componenti Acronis all'interno della rete locale ed attraverso DMZ, incluso il flusso di backup.

La criptazione ha inizio nella fase iniziale (la prima) del tentativo di connessione; in tal modo tutti i dati trasferiti nelle fasi successive (inclusi quelli necessari per l'autenticazione del client) saranno crittografati.

Una volta installati i componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server è abilitata automaticamente la comunicazione crittografata tra i componenti.

La versione precedente di Acronis True Image Workstation non supportava la versione crittografata; pertanto, la connessione a detti componenti, se presenti nella rete, non sarà crittografata. E' presente un'opzione che permette di disabilitare completamente la comunicazione non crittografata con alcune o tutte le Acronis True Image Echo True Image for Microsoft Small Business Server. In tal caso, i componenti non saranno in grado

di comunicare con quelli delle versioni precedenti. Per la procedura di disabilitazione della comunicazione non cifrata, vedere la sezione successiva.



Le versioni precedenti di Acronis True Image Management Console non sono in grado di comunicare con gli agenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server. La console dev'essere aggiornata a console Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.

La criptazione avviene tramite protocollo Secure Socket Layer. Vi sono due parti interessate nell'operazione di criptazione:

- Applicazione client l'applicazione che tenta di stabilire (che avvia) la connessione. Potrebbe essere Acronis True Image Management Console o Acronis Group Server. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può anche essere un client quando esegue un backup sull'Acronis Backup computer.
- **Applicazione server** l'applicazione alla quale il client tenta di connettersi. Questa funzione può essere svolta da Acronis True Image Agent, Acronis Group Server, Acronis Backup Server.

2.2.4 Parametri di sicurezza nel modello amministrativo di Acronis

Come indicato precedentemente, la criptazione generalmente non richiede alcuna impostazione. Tuttavia, la connessione ai componenti Acronis di versioni precedenti non sarà crittografata. Per disabilitare completamente la comunicazione non crittografata con alcuni o tutti i componenti di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server servirsi del modello amministrativo fornito da Acronis.

Attraverso il meccanismo Criteri di gruppo di Microsoft, il modello può essere applicato a un singolo computer o a un dominio.

Come applicare il modello amministrativo di Acronis

1. Eseguire l'Editor oggetti Criteri di gruppo di Windows (\WINDOWS\system32\ gpedit.msc).

2. Aprire l'oggetto Criteri di gruppo che si desidera modificare e nella struttura ad albero della console fare clic col tasto destro del mouse su Modelli amministrativi.

- 3. Fare clic su Aggiungi/Rimuovi modelli.
- 4. Fare clic su Aggiungi.
- 5. Selezionare il modello amministrativo di Acronis

(\Programmi\File comuni\Acronis\Agent \acronis_agent.adm o \Programmi\Acronis\ TrueImageConsole\acronis_agent.adm) e fare clic su Apri.

6. Una volta aggiunto il modello, aprirlo e modificare le impostazioni desiderate.



Per informazioni dettagliate sull'Editor GPO di Windows vedere: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa374163.aspx Per informazioni dettagliate sui Criteri di gruppo vedere: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa374177.aspx

Il modello amministrativo di Acronis contiene le seguenti impostazioni.

Opzioni di crittografia

• Il server richiede la criptazione

Questa opzione definisce il comportamento del server nel caso in cui il client non supporti la criptazione. Se l'opzione è abilitata, la connessione al client verrà interrotta. Se l'opzione è disabilitata, il client potrà stabilire una connessione non cifrata.

• Il client richiede la criptazione

Quando ci si connette con le applicazioni dei server, le applicazioni client Acronis cercano sempre di instaurare una connessione crittografata. L'opzione Client richiede la crittografia, e definisce il comportamento del client qualora il server non supporti la crittografia. Se l'opzione è disabilitata, sarà possibile stabilire una connessione non cifrata. Se l'opzione è abilitata, la connessione verrà interrotta.

Proprietà - Encryption options	? ×
Impostazione Descrizione	
Encryption options	
 ○ Non configurata ○ <u>Attivata</u> ○ <u>D</u>isattivata 	
 Server Requires Encryption Client Requires Encryption 	
Impostazione precedente Impostazione successiva	
OK Annulla <u>A</u> p	plica

Dopo aver applicato il modello o aver modificato le opzioni di criptazione, è necessario riavviare Agenti remoti.

2.3 Installazione dei componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server

Per installare i componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, eseguire il file d'installazione Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.



Qualora sia stata installata nel sistema una versione di prova di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, deinstallarla prima di installare la versione completa del prodotto.

Selezionare il programma da installare e seguire le istruzioni visualizzate.



Finestra d'installazione Acronis True Image for Microsoft Small Business Server

Si consiglia di installare innanzitutto Acronis True Image Management Console e Acronis License Server.

Dopodiché sarà possibile installare la maggior parte degli altri componenti da postazione remota su qualsiasi computer connesso in rete.

2.3.1 Installazione della versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server e di Acronis True Image Agent per Windows

Per Acronis True Image for Microsoft Small Business Server ed Acronis True Image Agent per Windows, sono disponibili le installazioni **Normale**, **personalizzata** e **Completa**. Quando si preme **Personalizzata**, si può scegliere di installare, oltre ai componenti principali,

Rescue Media Builder e Bart PE plug-in per Acronis True Image for Microsoft Small Business Server,

i il gestore Acronis Secure Zone per Acronis True Image Agent.

Con **Generatore di supporti riavviabili** è possibile creare dischi di ripristino riavviabili o pacchetti RIS (vedere i dettagli al *Capitolo 10. Creazione di supporti riavviabili*). L'installazione del **Generatore di supporti riavviabili** consente di creare supporti riavviabili, la relativa immagine ISO o il pacchetto RIS riavviabile in qualsiasi momento dalla finestra principale del programma o eseguendo **Generatore di supporti riavviabili** in modalità autonoma.

La diffusissima utilità **Bart PE** fornisce un ambiente operativo di tipo Windows, che si richiama attraverso supporti rimovibili. Le applicazioni vengono installate in Bart PE sotto forma di plug-in. Scegliendo l'installazione di Bart PE plug-in (disattivato per impostazione predefinita) Acronis nella scheda True Image for Microsoft Small Business Server. I file plug-in verranno inseriti nella cartella di installazione dei componenti insieme agli altri file di programma.

Gestore **Acronis Secure Zone** consente di creare, eliminare e ridimensionare una speciale partizione nascosta per la memorizzazione di archivi di backup (vedere *3.3 Acronis Secure Zone*).



Quando è installato, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server versione locale crea un nuova periferica nell'elenco Gestione periferiche (Pannello di controllo - > Sistema -> Hardware -> Gestione periferiche -> Periferiche Acronis-> AcronisTrueImage Backup Archive Explorer). Non disattivare o disinstallare questa periferica, poiché è necessaria per collegare i backup delle immagini come dischi virtuali (consultare il capitolo *11.2.2 Montaggio di un'immagine*).

2.3.2 Installazione di Acronis Group Server

L'Acronis Group Server può soltanto essere installato localmente in un computer, eseguendo il programma di installazione.

Durante l'installazione di Acronis Group Server, verranno richieste le credenziali. Le credenziali fornite vengono utilizzate per eseguire il servizio Acronis Group Server e sono applicate anche a tutti i computer di rete.

Inserire l'informazione relativa all'account uniforme discusso al punto *2.2.1 Credenziali*. Se non si desidera utilizzare uno stesso account, fornire credenziali per ciascun computer dopo l'installazione di Acronis, come descritto al punto 4 di *4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo*.

2.3.3 Installazione e avvio di Acronis Backup Server

Prima di incominciare ad installare i componenti si prega di leggere la sezione *3.5 Acronis Backup Server* per comprendere la funzionalità del componente, e definire la politica di archiviazione in modo vantaggioso per la rete del cliente.

Si consiglia di iniziare a utilizzare Acronis Backup Server come descritto di seguito:

1. Impostare un server con un'unità di sistema e un'unità di archiviazione ad elevata capacità.

2. Installare Acronis Backup Server sull'unità di sistema. Quando il sistema lo richiede, riavviare.



In Windows XP SP2 o Windows 2003 Server, deve essere abilitata l'opzione **Pannello di** controllo -> Windows Firewall -> Eccezioni -> Condivisione file e stampanti. Altrimenti gli utenti remoti non potranno eseguire backup sul server di backup.

3. Connettere la console ad Acronis Backup Server.



Quando si esegue la connessione a un **server di backup all'interno di un dominio**, appurare se sul server di backup viene salvato il proprio account di dominio o quello locale. Se per installare il server di backup è stato utilizzato il proprio account locale e poi è stato eseguito l'accesso a Windows sul computer della console utilizzando l'account di dominio, inserire il nome utente locale insieme col nome del server di backup (per esempio, Server1\nome utente). Altrimenti il nome verrà identificato come un nome di dominio.



4. Gestione server di backup Acronis -> Specifica impostazioni predefinite -> Imposta posizione di backup -> specifica il percorso per l'unità di archiviazione. È possibile creare una cartella per la posizione di backup sull'unità di archiviazione. Per visualizzare la cartella nella struttura ad albero e aggiungerla al percorso, comprimere ed espandere l'unità.

5. Fare clic su Indietro -> **Configura posizioni di backup** -> accertarsi che la nuova posizione predefinita sia stata creata e cancellare la posizione in\Documents and Settings.

6. Impostare le limitazioni dello spazio disco e del periodo di archiviazione per la posizione, se necessario, conformemente con la politica selezionata.

Per eseguire questa operazione, selezionare **Configura posizioni di backup ->** seleziona posizione -> Quote e limiti di tempo. Le dimensioni massime impostabili per la posizione di backup equivalgono alla capacità di archiviazione dell'unità meno le dimensioni previste per il backup più grande (occorre riservare un certo spazio per il file temporaneo creato al momento del consolidamento).

7. Impostare le limitazioni predefinite per utenti/computer, se necessario, conformemente con la politica selezionata.

Per eseguire questa operazione, selezionare Gestione server di backup **Acronis -> Specifica impostazioni predefinite -> Imposta quote e limiti di tempo**. La quantità massima di spazio su disco consentita per utente/computer che è possibile impostare corrisponde alla dimensione massima della posizione divisa per il numero totale di utenti e computer. In generale, il valore di questa impostazione può raggiungere la dimensione massima della posizione.

8. Leggere le informazioni relative ai profili amministratore e utente in *3.5.3 Amministratori e utenti*. Stabilire se si necessita di più di un amministratore sul server di backup. In caso affermativo, aggiungere gli amministratori come segue:

Aggiungere l'account locale o di dominio della persona al gruppo AcronisBackup ServerUsers sul server di backup.

Fare clic su Imposta profili utente -> Aggiungi.

Scegliere il nome utente.



Selezionare tra gli utenti del server di backup locale o gli utenti di dominio Selezionare Crea utente con diritti di amministratore.

Fare clic su Procedi.

📲 Procedura guidata Aggiungi profilo utente 📃 👂
Impostazioni utente Scegliere se utilizzare le impostazioni predefinite o se procedere manualmente.
Scegliere le impostazioni utente:
Usa impostazioni pre <u>d</u> efinite
O Configura profilo utente manualmente
O Crea utente con privilegi di <u>a</u> mministratore
Descrizione Questo utente utilizzerà la posizione di backup, le quote e i limiti di tempo predefiniti. Per modificare le impostazioni manualmente, utilizzare la pagina Profili utente .
2 < Indietro

Utente o amministratore?

9. Definire quali utenti potranno eseguire il backup di dati sul server di backup. Aggiungere gli utenti come segue:

Aggiungere l'account locale o di dominio della persona al gruppo AcronisBackup ServerUsers sul server di backup.

Fare clic su Imposta profili utente -> Aggiungi.

Scegliere il nome utente.

Selezionare Utilizza impostazioni predefinite.

Fare clic su Procedi.

10. Definire i computer di cui gli amministratori eseguiranno il backup utilizzando Acronis True Image Agents. Per aggiungere computer, procedere come segue:

Fare clic su Imposta profili amministratore -> Aggiungi.

Selezionare il computer o inserirne il nome.

Selezionare Utilizza impostazioni predefinite.

Fare clic su **Procedi**.

🚰 Console di gestione Acronis True Im	age : Valeria.ACRONIS.local	_O×
<u>Connetti Visualizza Strumenti ?</u>		
🕺 😣 🔇 🕥	🔧 😣 😡 🌚 🏠	
Gestione remota (2) Image: State of the state of th	Profili Amministratore Visualizza felenco dei computer di cui è stato eseguto il backup. L'elenco contiene le impostazioni di ogni profilo: il nome, le dimensioni, la durata, il percorso e il numero massimo di backup consentiti in un archivio (backup completo e backup incrementali). È possibile modificare l'elenco aggiungendo o eliminando dei computer, modificare le impostazioni di ogni computer ed eliminare tutti i backup di un utente.	5
Strumenti 🔹	Attivita computer: 🌇 Aggiungi 🖉 Modifica 🥁 Cancella 💸 Elimina	
Crea supporti di <u>ri</u> pristino riavviabili	Nome Posizione di backup Quota Periodo N° max backup nella posizione N° max backups ne	ll'archivio
👷 Installa i componenti di Acronis	🖉 Procedura guidata Aggiungi profilo computer	×
	Computer Selezionare un computer dall'elenco o immettere il nome del computer nella casella. galexp7 demicryp demicryp dev-skonissarov kobrovskikh kromlaptop mpia?c6009 rpia?c609	
	phobmab phobmab pit-w2k3 skubasor-xp vista-x06-vm <	
	Computer:	
	2 C Indietro Ayanti > Annulla	
		iida in linea
Pronto		S.local

Aggiunta di un computer al profilo amministratore

11. Programmare un controllo per il superamento delle quote e dei limiti di tempo, se necessario in base ai criteri selezionati.

Per eseguire questa operazione, selezionare Gestione server di backup Acronis -> Specifica impostazioni predefinite -> Programma consolidamento automatico e gestione backup.

Selezionare Periodicamente.

Selezionare Settimanalmente.

Pianificare il controllo da eseguire una volta alla settimana durante una fascia oraria non di punta.

Fare clic su Procedi.

Il server di backup è pronto a operare. Per eseguire il backup servendosi del profilo amministratore, collegare la console all'agente sul computer remoto e creare un'attività di

backup standard selezionando come destinazione di backup Server di backup Acronis -> nome server di backup -> Posizione di Backup Personale. Oppure creare un'attività di gruppo per vari computer con la stessa destinazione.

Gli utenti possono eseguire il backup dei propri dati con versioni locali del programma selezionando la stessa destinazione.

2.3.4 Installazione di Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore è un'opzione per Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.

Si acquista separatamente e viene installato da un file di installazione .msi specifico. Acronis Universal Restore ha il proprio numero seriale richiesto all'installazione.

È possibile installare Acronis Universal Restore solamente su un computer su cui è installato almeno uno dei seguenti componenti Acronis:

Agente Acronis True Image per Windows

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione locale)

Generatore di supporti riavviabili

Acronis Universal Restore può essere installato in un computer in rete sia localmente, tramite il programma di installazione, sia in modo remoto, servendosi di uno dei servizi di installazione remota quale il Systems Management Server (un componente del pacchetto di programmi di Microsoft Windows NT BackOffice). L'installazione remota di Acronis Universal Restore con Acronis True Image Management Console non è supportata.

Dopo l'installazione, Acronis Universal Restore si collega automaticamente a uno o più dei componenti del programma descritti sopra. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione locale), visibile nella sua finestra principale, cambia in Acronis True Image for Microsoft Small Business Server con Universal Restore.

2.4 Estrazione dei componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server

Durante l'installazione di Acronis True Image Management Console tutti i file d'installazione (.msi) dei componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server sono collocati nella cartella C:\Program Files\Common Files\Acronis\RemoteInstall. Sarà pertanto possibile installare, modificare o riparare da postazione remota i componenti utilizzando Acronis True Image Management Console o l'utilità **msiexec.exe**.

Quando si installano i componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server in un

computer locale, si possono salvare separatamente i file d'installazione di ciascun componente Acronis True Image for Microsoft Small Business Server in un'unità locale o in rete.

Ciò agevolerà la modifica o il ripristino dell'installazione dei componenti esistenti su un computer locale.

Per salvare un file di installazione di un componente:

- eseguire il file di installazione Acronis True Image for Microsoft Small Business Server
- nel Menu Installa, fare clic con il tasto destro del mouse sul nome del componente e selezionare **Estrai**.
- selezionare un percorso per il file di installazione e fare clic su **Salva**.

2.5 Esecuzione dei componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server

2.5.1 Esecuzione di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione locale)

Per eseguire Acronis True Image for Microsoft Small Business Server in Windows, selezionare Avvia-> Programmi -> Acronis -> Acronis True Image for Microsoft Small Business Server -> Acronis True Image for Microsoft Small Business Server o fare clic sul collegamento appropriato sullo schermo.

Se il vostro sistema operativo non si carica, è possibile eseguire Acronis Startup Recovery Manager. Ad ogni modo, questo deve essere attivato *prima* dell'uso; consultare *3.4 Acronis Startup Recovery Manager* per saperne di più su questa procedura. Per lanciare il programma, premere il tasto F11 durante il processo di avvio del computer quando è visualizzato un messaggio corrispondente che indica di premere il tasto. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server è eseguito in modo stand-alone, consentendo di recuperare le partizioni danneggiate.

Se i dati del disco sono completamente corrotti ed è impossibile riavviare (o se Acronis Startup Recovery Manager non è stato attivato), caricare la versione autonoma di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server dal supporto riavviabile (creato dall'utente grazie al Rescue Media Builder) o dal computer RIS. Poi, sarà possibile ripristinare il disco da un'immagine creata in precedenza.

2.5.2 Esecuzione di Acronis True Image Management Console

Per eseguire Acronis True Image Management Console, selezionare **Start -> Programmi -> Acronis -> Acronis True Image Management Console -> Acronis True Image Management Console**.

2.5.3 Esecuzione di altri componenti di Acronis components

Le applicazioni Acronis True Image Agents, Acronis Backup Server e Acronis Group Server vengono eseguite come servizi subito dopo l'installazione e il successivo riavvio del sistema (se richiesto). In seguito, verranno lanciate automaticamente ad ogni avvio del sistema. L'arresto e l'avvio di questi programmi avvengono in maniera analoga ad altri servizi.

2.6 Rimozione di componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server

E' possibile rimuovere separatamente qualsiasi componente Acronis True Image for Microsoft Small Business Server selezionando **Pannello di controllo -> Aggiungi o Rimuovi programmi -> <Nome del componente> -> Rimuovi**. Quindi seguire le istruzioni visualizzate

sullo schermo. Per completare l'operazione, può essere necessario riavviare il computer.

Qualora vengano rimosse dal sistema le versioni locali di Acronis True Image Agent o Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, un'opzione permette di mantenere l'Acronis Secure Zone ed i suoi contenuti (che permetterà il ripristino dei dati riavviando a partire da supporti riavviabili) o di eliminare Acronis Secure Zone.

Capitolo 3. Informazioni generali e tecnologie Acronis proprietarie

3.1 Differenza tra gli archivi di file e le immagini di disco o partizione

Un archivio di backup è un file o un gruppo di file (in questa Guida indicato anche come "backup") che contiene una copia dei dati di file o cartelle selezionati o una copia di tutte le informazioni archiviate nei dischi o nelle partizioni selezionate.

Quando si esegue un backup di file e cartelle, solo i dati e la struttura di cartelle, sono compressi e memorizzati.

Il backup di dischi e partizioni è eseguito in modo diverso: Acronis True Image for Microsoft Small Business Server salva un'immagine del disco basata su settore che include il sistema operativo, il registro di sistema, i driver, le applicazioni software e il file di dati, insieme ad altre aree del sistema non visibili all'utente. Questa procedura viene denominata "creazione di un'immagine del disco" e l'archivio di backup risultante viene denominato immagine del disco o della partizione.



Acronis True Image for Microsoft Small Business Server memorizza solamente quelle parti del disco fisso che contengono dati (per i file system supportati). Inoltre non include le informazioni relative al file swap (pagefile.sys) o al file hiberfil.sys (file che conserva il contenuto della RAM quando il computer entra in stato di sospensione). In questo modo si riducono le dimensioni dell'immagine e si velocizza il processo di creazione e ripristino dell'immagine.



Un'immagine di una partizione include tutti i file e le cartelle, indipendentemente dai loro attributi (inclusi i file nascosti e di sistema), il record di avvio, la FAT (tabella di allocazione file), la cartella principale e la traccia zero del disco rigido con il master boot record (MBR).



Un'immagine del disco fisso include le immagini di tutte le partizioni del disco, nonché il zero track con il master boot record (MBR).

Tutti i file d'archivio Acronis True Image for Microsoft Small Business Server hanno l'estensione ".tib" preimpostata.

È importante notare che si possono ripristinare i file e le cartelle, non soltanto da archivi di file, ma anche da immagini di dischi o partizioni. A tal fine, montare l'immagine come disco virtuale (vedere *11.2.2 Montaggio di un'immagine* o avviare il ripristino dell'immagine e selezionare **Ripristina i file o le cartelle specificate**.

3.2 Backup completi, incrementali e differenziali

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server consente la creazione di backup completi, incrementali e differenziali.

Un **backup completo** contiene tutti i dati al momento della creazione del backup. Costituisce una base per successivi backup incrementali o differenziali o viene utilizzato come archivio indipendente. Un backup completo presenta il tempo di ripristino più breve rispetto ai backup incrementali o differenziali.

Un **backup incrementale** contiene solo i dati che sono stati modificati dopo la creazione dell'ultimo backup completo o incrementale. Per questo è più piccolo e richiede meno tempo per la creazione. Tuttavia, poiché non contiene tutti i dati necessari per ripristinare

un'immagine, *tutti* i backup incrementali precedenti *e* il backup completo iniziale sono necessari per il ripristino.

Un **backup differenziale** crea un file indipendente, che contiene tutti i cambiamenti dall'ultimo archivio completo. In generale, i dati di un backup differenziale sono ripristinati più velocemente di quelli di uno incrementale, poiché non deve elaborare una lunga catena di backup precedenti.

Un backup completo stand-alone potrebbe essere la soluzione ottimale se si torna spesso allo stato originale del sistema (ad esempio, nei sistemi di Gaming Club o Internet Café, dove occorre eliminare le modifiche apportate dagli utenti). In questo caso non è necessario creare nuovamente l'immagine completa di partenza, quindi il tempo di backup non è un aspetto cruciale ed il tempo di ripristino è minimo.

In alternativa, se si è interessati solo al salvataggio dello stato dei dati più corrente per riuscire a ripristinarli in presenza di un malfunzionamento del sistema, si consiglia di tenere presente il backup differenziale. Questo tipo di backup è particolarmente efficiente se i dati da archiviare sono minimi rispetto al volume totale di dati.

Un backup incrementale è più utile quando servono backup frequenti e c'è la possibilità di tornare ad una qualsiasi delle posizioni multiple memorizzate. Ipotizziamo che si crei un backup completo una volta al mese. Se si crea un backup incrementale ogni giorno del mese, si ottengono gli stessi risultati ottenuti creando backup completi ogni giorno. Tuttavia, il costo in termini di tempo e di spazio su disco (o l'utilizzo di supporti rimovibili) risulterà pari al massimo a un decimo.

È importante notare che le argomentazioni di cui sopra sono soltanto esempi informativi. Determinare liberamente i propri criteri di backup in base alle attività e condizioni specifiche. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server è sufficientemente flessibile per soddisfare tutti i bisogni pratici di backup dei vostri dati.



Un backup incrementale o differenziale creato dopo la deframmentazione di un disco può risultare notevolmente più grande del normale. Ciò è dovuto al fatto che il programma di deframmentazione modifica le posizioni dei file sul disco e i backup riflettono queste modifiche. È pertanto consigliabile creare nuovamente un backup completo dopo la deframmentazione del disco.

3.3 Acronis Secure Zone®

Acronis Secure Zone è una partizione speciale nascosta, per memorizzare gli archivi nel sistema stesso del computer. Per motivi di protezione degli archivi, le applicazioni ordinarie non possono accedere a tale partizione. Nelle finestre delle procedure guidate di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, la zona è elencata con tutte le partizioni disponibili per memorizzare gli archivi. La zona Acronis Secure Zone è necessaria per l'utilizzo delle funzionalità Acronis Startup Recovery Manager e Acronis Active Restore (vedere di seguito). Le tre funzionalità, in combinazione, rendono istantaneamente operativo un sistema che non si avvia.

Una copia esterna fedele degli archivi, salvata su Acronis Secure Zone, può essere creata su una condivisione di rete utilizzando la funzione di backup a doppia destinazione. Vedere i dettagli in *6.3.12 Backup a doppia destinazione*.

Acronis Secure Zone è sempre disponibile per la creazione di archivi finché è disponibile spazio sufficiente per il file di backup. Se lo spazio non è sufficiente, gli archivi meno recenti verranno rimossi.

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server usa gli approcci seguenti per liberare spazio nella Acronis Secure Zone:

- Se non è presente spazio libero sufficiente nella zona per creare un backup, il programma elimina il backup completo meno recente e tutti i successivi backup incrementali o differenziali.
- Se è presente un solo backup completo rimanente (con i successivi backup incrementali o differenziali) ed è in corso un backup completo, vengono eliminati il backup completo precedente e i relativi backup incrementali differenziali.
- Se rimane soltanto un backup completo ed è in esecuzione un backup incrementale o differenziale, si riceve un messaggio di errore che dice che manca lo spazio disponibile. In tal caso occorrerà ricreare il backup completo, o aumentare le dimensioni dell'Acronis Secure Zone.

In tal modo è possibile eseguire un backup automatico dei dati in base a una programmazione (vedere *Capitolo 8. Pianificazione delle attività*) e non preoccuparsi dei problemi di dimensioni della zona. Ad ogni modo, se si conservano lunghe catene di backup incrementali, è buona prassi controllare periodicamente lo spazio libero nella zona. Per questo avviare la **Gestione assistita di Acronis Secure Zone** e verificare lo spazio libero della zona riportato nella seconda pagina del modello.

Per informazioni su come creare, ridimensionare o eliminare Acronis Secure Zone utilizzando questa procedura guidata, vedere *Capitolo 9. Gestire Acronis Secure Zone.*

Qualora vengano rimosse dal sistema le versioni locali di Acronis True Image Agent o Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, un'opzione permette di mantenere l'Acronis Secure Zone ed i suoi contenuti (che permetterà il ripristino dei dati riavviando a partire da supporti riavviabili) o di eliminare Acronis Secure Zone.



Acronis Secure Zone non dovrebbe essere l'unica posizione in cui viene archiviato un backup. Se il disco avesse un difetto fisico Acronis Secure Zone potrebbe andare perduta. Questo è particolarmente critico per il backup di server; l'Acronis Secure Zone dovrebbe soltanto essere una parte di una strategia di backup generale.

3.4 Acronis Startup Recovery Manager

3.4.1 Funzionamento

IlAcronisGeneratore di supporti di ripristino riavviabili permette di avviare Acronis True Image for Microsoft Small Business Server su un computer locale, senza caricare il sistema operativo.

Se il sistema operativo non si carica, si può eseguire Acronis True Image for Microsoft Small Business Server da solo, per ripristinare le partizioni danneggiate. Diversamente dall'avvio dal supporto rimovibile Acronis o dal server RIS, non è necessario un supporto separato o una connessione di rete per avviare Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.

3.4.2 Utilizzo

Per poter usare Acronis Startup Recovery Manager al momento del riavvio, preparare il sistema nel modo seguente: (si può procedere localmente, usando la versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, o in modo remoto, usando Acronis True Image Management Console):

1. Installare la versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server o Acronis True Image Agent in un computer.

2. Creare Acronis Secure Zone sul disco fisso del computer (consultare il *Capitolo 9. Gestire Acronis Secure Zone*).

3. Attivare Acronis Startup Recovery Manager. A tal fine, fare clic su Attiva Acronis Startup Recovery Manager e seguire le istruzioni della procedura guidata.

Se si prova ad attivare Acronis quando l'area Acronis non è ancora presente nel sistema, sarà richiesto di creare la zona, poi Acronis Startup Recovery Manager si attiva. In caso contrario, Acronis Startup Recovery Manager verrà attivato immediatamente.



Quando viene attivato, Acronis Startup Recovery Manager sovrascrive il record di avvio principale (MBR) con il proprio codice di avvio. Se sono installati boot manager di terze parti, essi dovranno essere riattivati dopo l'attivazione di Startup Recovery Manager. Per quanto riguarda i loader di Linux (ad esempio LiLo e GRUB) si consiglia di installarli nel record di avvio di una partizione principale Linux anziché nel record di avvio principale prima di attivare Acronis Startup Recovery Manager.

Qui si dà un esempio di come si può usare questa funzionalità. Se si verificano degli errori in un computer, accendere il computer e premere F11 quando si visualizza il messaggio "Premere F11 per avviare Acronis Startup Recovery Manager". Questo avvia una versione stand-alone di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server che differisce leggermente dalla versione completa. Per maggiori informazioni sul ripristino delle partizioni danneggiate, consultare *Capitolo 7. Ripristino dei dati di backup*.



Attenzione. Le lettere dei dischi in Acronis True Image for Microsoft Small Business Server stand-alone possono essere diverse dal modo in cui Windows identifica le periferiche. Ad esempio, l'unità D: identificata in Acronis True Image in modalità autonoma può corrispondere all'unità E: in Windows.

3.5 Acronis Backup Server

Acronis Backup Server è un'applicazione per la memorizzazione e la gestione centralizzata di archivi di backup aziendali, conformemente con le politiche impostate da un amministratore. Garantisce un uso ottimale delle risorse d'archivio usate per gli archivi di backup. Gli archivi non aggiornati verranno eliminati automaticamente e sarà sempre possibile il ripristino dei dati più recenti. Inoltre, Acronis Backup Server facilita la creazione e l'esecuzione di attività di backup di gruppo.

Per informazioni sul modo di installare e configurare Acronis Backup Server, vedere 2.3.3 Installazione e riavvio di Acronis Backup Server. Per informazioni sul modo di gestire Acronis Backup Server, vedere 4.5 Gestione del server di backup.

3.5.1 Posizioni di backup

Il server di backup è un computer di rete su cui è installato Acronis Backup Server. Una posizione di backup è una zona di archiviazione per backup sul disco rigido di un server di backup locale.

Al momento dell'installazione, Acronis Backup Server crea una posizione di backup (predefinita). La posizione presenta le seguenti proprietà:

Percorso: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Acronis\BackupServer\ Backups

Dimensione max posizione di backup: senza limiti

Periodo max (gg) di archiviazione: senza limiti

Tutti i dati di backup destinati al server di backup verranno salvati nella posizione di backup predefinita.

Poiché per l'utente potrebbe non essere pratico né efficiente salvare tutti i dati di backup in un'unica posizione, il server di backup permette di creare tante posizioni quante ne occorrono, ciascuna con le sue proprietà. Le tre regole fondamentali sono:

- ciascuna posizione, fatta salva quella predefinita, dev'essere assegnata ad almeno un utente o computer
- ad ogni utente o computer può essere assegnata soltanto una posizione
- la posizione predefinita non deve essere assegnata a un utente o computer. Deve comunque esserci una posizione di backup predefinita in un server di backup

È possibile creare una posizione distinta per ciascun utente o computer quando li si aggiunge a un server di backup, distribuire gli utenti/i computer tra varie posizioni o assegnare la stessa posizione a tutti gli utenti/i computer.

Mantenere posizioni multiple di piccole dimensioni su un singolo disco non consente di individuare i cambiamenti nell'uso totale dello spazio disco. Allo stesso tempo, la gestione manuale di migliaia di archivi in una posizione può essere un serio problema. La pratica rappresenta il miglior criterio per operare una scelta.

È possibile spostare, cancellare o eliminare posizioni di backup esistenti o modificarne i limiti di dimensioni o di periodo di archiviazione.

3.5.2 Quote e limiti di tempo per computer e utenti

I singoli limiti di quota e di tempo determinano la quota di ogni computer o utente su un server di backup. Questi limiti includono:

1) spazio di archiviazione massimo, allocato per un utente o computer, in MB, GB o TB

2) numero massimo di backup

3) numero massimo di backup incrementali per ogni backup completo

4) periodo massimo di archiviazione per i backup dell'utente o del computer.



Un periodo di archiviazione è il tempo assegnato ad un utente o ad una posizione di backup, per la conservazione di un file.

Questi valori definiscono il modo in cui Acronis Backup Server gestirà gli archivi di backup.

Al primo backup dei dati di computer o utente nel server di backup viene creato un backup completo. I backup successivi saranno incrementali, finché non si raggiunge il numero massimo di backup incrementali. Successivamente viene creato un backup completo ed un insieme di backup incrementali successivi, quindi un nuovo backup completo e così via.



Nel procedere al backup sul server di backup, l'utente non può selezionarne il modo (completo, incrementale,differenziale). La modalità di backup verrà impostata da Acronis Backup Server.

Un tentativo di indirizzare dati di backup di un utente o un computer al server di backup quando la quota di spazio o il numero di backup sono stati superati avrà esito negativo. Verrà impedito anche il backup in una posizione piena.

Un amministratore può programmare una verifica del rispetto delle limitazioni. Saranno verificati tutti gli archivi sul server di backup e, se la quota di spazio è stata violata o se è stato superato il numero massimo di backup, gli archivi saranno trattati come segue:

 Acronis Backup Server unirà il primo backup completo al successivo backup incrementale in un unico backup completo, la cui data coinciderà con quella dell'ultimo backup. Poi, se necessario, questo backup sarà ricombinato con il successivo fino a quando lo spazio di archiviazione occupato (o il numero di backup) non sarà sceso sotto il limite preimpostato. In tal modo non viene intaccata l'integrità dell'archivio, nonostante la cancellazione del backup più vecchio. Questa procedura prende il nome di consolidamento automatico.



Il numero effettivo di backup può superare il **Numero max di backup** di una unità. Ciò consente al programma di rilevare il superamento della quota e di iniziare il consolidamento.

3.5.3 Amministratori e utenti

Al momento dell'installazione, Acronis Backup Server crea il gruppo utenti chiamato AcronisBackupServerUsers:

Pannello di controllo -> Strumenti di amministrazione -> Gestione computer -> Utenti e gruppi locali -> AcronisBackupServerUsers.

La persona che ha installato il programma diventa l'amministratore di questo gruppo. L'amministratore viene automaticamente registrato sul server di backup.

In genere, vi sono due tipi di profili sul server di backup: amministratori e utenti.

I profili degli **Amministratori** sono progettati per eseguire backup su computer remoti con Acronis True Image Agents. Qualunque sia il computer di cui l'amministratore esegue il backup, i dati di backup verranno inviati alla stessa posizione, assegnata al computer. Gli amministratori possono anche gestire archivi nel server di backup, inclusi gli archivi creati tramite i profili utenti.

I profili **Utenti** servono ad eseguire il backup di dati dai computer tramite Acronis True Image for Microsoft Small Business Server. Indipendentemente dal computer sul quale opera

i dati di backup saranno inviati alla stessa posizione assegnata a tale utente.

3.5.4 Operazioni con gli archivi

Acronis Backup Server può visualizzare un elenco di backup memorizzati sul server di backup e ordinare tale elenco per posizione o proprietari (utenti e computer).

Se occorre, un amministratore può consolidare qualsiasi backup (eccetto i più vecchi in archivio) manualmente con il file di backup precedente. Questa operazione cancella il backup precedente e stabilisce una concatenazione tra il backup in fase di consolidamento e il backup che precede quello cancellato. In tal modo, nonostante l'eliminazione di un backup, l'integrità dell'archivio non verrà compromessa. Sarà possibile il ripristino di dati da qualsiasi dei backup rimanenti. Il consolidamento del backup più vecchio non è possibile.

Un archivio può essere esportato dall'Acronis Backup Server ad un disco rigido locale o a una memoria condivisa o importato da una posizione esterna alla posizione di backup del computer o dell'utente sul server di backup.

3.6 Acronis Active Restore

Con questa funzione è possibile avviare il sistema operativo su un computer in cui si è verificato un crash prima del ripristino completo del sistema da un'immagine e iniziare di nuovo il lavoro pochi secondi dopo che il ripristino è stato avviato. Il ripristino proseguirà in background.

3.6.1 Limiti nell'uso di Acronis Active Restore

1. Acronis Active Restore è al momento disponibile soltanto per le immagini situate in Acronis Secure Zone.

2. Acronis Active Restore non supporta immagini di Windows Vista. Se in un'immagine viene rilevata un'edizione qualsiasi di Vista, l'opzione Active Restore non comparirà.

3. Acronis Active Restore non funziona se l'immagine contiene dischi e volumi dinamici.

4. Acronis Active Restore non può essere usato se l'immagine non contiene nessun sistema operativo (una partizione logica o un'immagine di un disco) o quando si stanno ripristinando gli archivi dei file.

3.6.2 Come funziona

Quando viene avviata la procedura di ripristino, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server:

1. Trova i settori dell'immagine che contengono file di sistema e ripristina tali settori per primi. Innanzi tutto viene ripristinato il sistema operativo, che può essere avviato molto rapidamente. Poiché il sistema operativo è stato ripristinato, l'utente visualizza la struttura di cartelle con i file, anche se il contenuto dei file non è ancora stato ripristinato. Ciò nonostante, l'utente può iniziare a utilizzare il computer.

2. L'applicazione scrive poi sul disco fisso i propri driver, che intercettano le richieste del sistema sui file. Quando l'utente cerca di aprire i file o di lanciare applicazioni, i driver ricevono le richieste del sistema, e ripristinano i settori che sono necessari per l'operazione richiesta.

3. Allo stesso tempo, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server esegue il ripristino completo dell'immagine settore per settore in background. Tuttavia, i settori richiesti hanno la priorità più alta.

L'immagine viene ripristinata completamente anche se l'utente non esegue alcuna operazione. Tuttavia, se si decide di iniziare a lavorare il prima possibile dopo l'errore di sistema, si guadagneranno diversi minuti dato che il ripristino di un'immagine da 10-20GB (dimensioni più comuni per le immagini) richiede circa 10 minuti. Maggiore è la dimensione dell'immagine, più tempo si risparmia.

3.6.3 Come si usa

Per poter usare Acronis Active Restore, preparare il sistema nel modo seguente: (si può procedere localmente, usando la versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, o in modo remoto, usando Acronis True Image Management Console):

1. Installare la versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server o Acronis True Image Agent nel computer locale.

2. Creare Acronis Secure Zone sul disco fisso del computer locale (vedere *Capitolo 9. Gestire Acronis Secure Zone*).

3. Attivazione di Acronis Startup Recovery manager (vedere *3.4 Acronis Startup Recovery Manager*) e creazione di supporti riavviabili o di un pacchetto RIS con Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (consultare il *Capitolo 10. Creazione di supporti riavviabili*).

4. Eseguire il backup (su immagine) del disco del sistema del computer locale nella zona Acronis Secure Zone (vedere *6.2* Backup di dischi e partizioni (backup di immagine)).

Se si masterizza un archivio su più supporti rimovibili, assicurarsi di numerarli, poiché sarà necessario inserirli in ordine durante il ripristino.



Quando si esegue Active Restore, la versione attuale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server ripristina sempre l'intero disco del sistema. Pertanto, se il disco è formato da più partizioni, dovranno essere tutte incluse nell'immagine. Eventuali partizioni mancanti dall'immagine andranno perse.

Se si verifica un errore, avviare il computer locale dal supporto riavviabile o dal server RIS oppure utilizzando F11. Avviare la procedura di ripristino (vedere *7.3 Ripristino di dischi o partizioni oppure di file dalle immagini*), selezionare l'immagine del disco di sistema da Acronis Secure Zone, scegliere **Utilizza Active Restore**, quindi scegliere **Procedi** nella finestra successiva. Entro pochi secondi verrà riavviato il sistema ripristinato. Eseguire l'accesso e iniziare a lavorare – non sono richieste altre procedure di avvio o altre azioni.

È possibile eseguire Active Restore avviando anche Acronis True Image for Microsoft Small Business Server nei sistemi operativi di Windows. È tuttavia obbligatorio disporre di un supporto riavviabile qualora non sia possibile avviare Windows.

3.7 Acronis Universal Restore

3.7.1 Scopo di Acronis Universal Restore

Un'immagine del disco di sistema può essere collocata facilmente sull'hardware in cui è stata creata o su un hardware identico. Se tuttavia si sostituisce la scheda madre o si usa un'altra versione del processore – un caso che si può verificare se l'hardware si guasta – il sistema ripristinato potrebbe risultare impossibile da riavviare. Un tentativo di trasferire il sistema su un nuovo computer molto più potente produce, generalmente, un analogo esito negativo perché il nuovo hardware non è compatibile con i driver più importanti inclusi nell'immagine.

Usando Microsoft System Preparation Tool (sysprep) non si risolve questo problema, perché Sysprep può sostituire driver solamente per le periferiche Plug-and-Play (schede audio, di rete, schede video, ecc.). Per quanto riguarda i driver HAL (livello di astrazione hardware) e quelli delle periferiche di archiviazione di massa del sistema, devono essere identici nei computer di origine e di destinazione (vedere gli articoli 302577 e 216915 della Microsoft Knowledge Base).

La tecnologia Acronis Universal Restore offre una soluzione efficiente per un ripristino di sistema indipendente dall'hardware, sostituendo i driver essenziali HAL e delle periferiche di archiviazione di massa.

Acronis Universal Restore può essere utilizzato per:

- 1. Ripristino istantaneo di un sistema guasto su un hardware differente
- 2. Clonazione ed esecuzione del sistema operativo indipendentemente dall'hardware

3. Migrazione reale-virtuale e virtuale-reale per il ripristino e la verifica del sistema e per altri scopi.

3.7.2 Principi generali di Acronis Universal Restore

1. Selezione automatica dei driver HAL e di archiviazione di massa

Acronis Universal Restore cerca le cartelle predefinite di Windows contenenti i driver (nell'immagine in corso di ripristino) per i driver HAL e quelli delle periferiche di archiviazione di massa e installa i driver più adatti all'hardware di destinazione. È possibile specificare un'area personalizzata (una o più cartelle su un'unità di rete o un CD) da utilizzare per la ricerca dei driver.



La cartella predefinita di Windows contenente i driver è definita nella chiave del registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current version\DevicePath. La cartella di archiviazione è solitamente WINDOWS/inf.

2. Selezione manuale del driver della periferica di archiviazione di massa

Se l'hardware di destinazione è dotato di un controller specifico per l'archiviazione di massa (come un adattatore SCSI, RAID o Fibre Channel) per il disco rigido, è possibile installare manualmente il driver opportuno, evitando la procedura automatica di ricerca e installazione driver.

3. Installazione di driver per periferiche plug-and-play

Acronis Universal Restore si basa su un processo di scoperta e configurazione incorporato per gestire le differenze di hardware in periferiche che non sono critiche per l'avvio del sistema, quali video, audio e USB. Windows assume il controllo di questo processo durante la fase di collegamento, e se una parte del nuovo hardware non viene individuata, sarà possibile installare i relativi driver manualmente, in un secondo tempo.

3.7.3 Acronis Universal Restore e Microsoft Sysprep

Acronis Universal Restore non è uno strumento di preparazione. Può essere applicato a qualsiasi immagine creata con prodotti Acronis, comprese immagini preparate con l'Utilità preparazione sistema di Microsoft (Sysprep). Di seguito è riportato un esempio dell'uso dei due strumenti sullo stesso sistema.

Acronis Universal Restore non elimina le impostazioni degli identificatori di sicurezza (SID) e del profilo utente; in tal modo consente l'esecuzione immediata del sistema senza che sia necessario aggiungere nuovamente il dominio né ripetere la mappatura dei profili utente di rete. Qualora si desideri modificare le impostazioni di cui sopra su un sistema ripristinato, è possibile preparare il sistema con Sysprep, crearne l'immagine ed eseguirne il ripristino, se necessario, con Acronis Universal Restore.

3.7.4 Limiti nell'uso di Acronis Universal Restore

1. È possibile che il sistema ripristinato da Acronis Universal Restore non si possa avviare se la struttura della partizione nell'immagine o il partizionamento del disco di destinazione non coincidono con quello del disco di origine. Di conseguenza, il caricatore ripristinato dall'immagine punterà alla partizione sbagliata ed il sistema non verrà avviato o non funzionerà correttamente.

Questo potrebbe accadere se:

- sono selezionate soltanto immagini di partizioni, non dell'intero disco di origine



Si ricordi che è possibile che il disco di origine possa avere una partizione segreta di manutenzione creata dal venditore del computer. Pertanto, se si seleziona per il backup ogni singola partizione anziché selezionare il disco, la partizione nascosta non verrà inclusa nell'immagine.

– non si ripristina l'intero disco di origine, ma solamente le partizioni selezionate In alcuni casi, specialmente se il sistema risiede su una partizione diversa dalla prima, questo può confondere il loader ed impedire il riavvio del sistema ripristinato

Per evitare il problema, si consiglia di creare l'immagine e ripristinare l'intero disco di sistema.

2. La funzionalità opzionale Acronis Universal Restore non può operare se il computer viene avviato con Acronis Startup Recovery Manager (utilizzando F11) o se l'immagine di backup è situata in Acronis Secure Zone. Ciò è dovuto al fatto che Acronis Startup Recovery Manager e Acronis Secure Zone sono applicazioni destinate principalmente al ripristino immediato dei dati sullo stesso computer.

3.7.5 Come ottenere Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore è un add-on di ad Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.

Si acquista separatamente, possiede la propria licenza e viene installata a partire da un file di installazione separato.

Supponiamo per un attimo che si possieda Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, ma che non si sia acquistato Acronis Universal Restore. Quando si crea un'attività di ripristino di un disco in sistema Windows e si seleziona un disco di estinazione (fisico o virtuale) nel Ripristino Guidato dei Dati, il programma confronta le periferiche di riavvio cruciali per il sistema nel registro immagini e nel registro del computer di destinazione. Se il chipset, la scheda madre o la periferica di memorizzazione di massa sono diverse, ed esiste quindi il rischio che il sistema non possa riavviarsi, sarà chiesto se si desidera acquistare Acronis Universal Restore. Per acquistare il modulo opzionale, selezionare il collegamento indicato.

Se si dispone già di Acronis Universal Restore, il messaggio non verrà visualizzato e sarà disponibile un'opzione per abilitare Acronis Universal Restore successivamente nella Procedura guidata di ripristino dati.

3.8 Esecuzione di backup su librerie a nastro e unità a nastro

La libreria a nastro è una periferica di archiviazione ad alta capacità formata da una o più unità a nastro e da un caricatore che seleziona e carica automaticamente diverse cassette nastro. Le librerie a nastro dotate di una sola unità e di un solo caricatore sono denominate caricatori automatici.

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server supporta librerie a nastro, caricatori automatici e unità a nastro SCSI come periferiche di archiviazione.

Librerie a nastro, caricatori automatici e unità a nastro sono accessibili attraverso Acronis Backup Server. Solo la versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può accedere alle unità a nastro. Il diagramma che segue illustra i modi di accesso alle unità a nastro per reti con (I) e senza (II) server di backup.



Le periferiche devono essere collegate ai server localmente. Le periferiche collegate al server di backup devono lavorare attraverso Windows Removable Storage Management (RSM). Le periferiche collegate localmente non richiedono RSM.

Le seguenti operazioni sono disponibili per backup archiviati su periferiche a nastro:

- Convalida
- ripristino dati
- conversione di un'immagine in disco virtuale.

Limitazioni

Le periferiche che usano il Network Data Management Protocol (NDMP) non sono supportate.

Il consolidamento, il montaggio o l'esplorazione dei backup archiviati su periferiche a nastro non sono supportati.

I nastri creati da un'unità a nastro collegata al server di backup non sono compatibili con i nastri creati da un'unità a nastro collegata localmente.

Tutti i backup archiviati su un nastro devono essere dello stesso tipo: immagini di backup o backup a livello di file; la creazione di un'immagine di backup su un nastro contenente un backup a livello di file non è supportata.

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server non supporta le unità a nastro quando si lavora in un ambiente di preinstallazione come Win PE o Bart PE.

3.8.1 Backup su unità a nastro collegate localmente

Il backup su un'unità a nastro collegata localmente può essere eseguito usando sia Acronis True Image for Microsoft Small Business Server in versione locale, che un supporto riavviabile.



Solo le unità a nastro SCSI sono supportate quando si esegue il backup in questa modalità. Librerie a nastro e caricatori automatici non sono supportati

Quando si lavora con unità a nastro collegate localmente, non è necessario il servizio RSM (al contrario del server di backup, con cui è necessario usare RSM per la gestione del
nastro). Acronis True Image for Microsoft Small Business Server in versione locale disabiliterà il servizio RSM sul computer durante l'esecuzione di un backup su un'unità a nastro collegata localmente.

Per abilitare il backup su un'unità a nastro collegata localmente con Acronis True Image for Microsoft Small Business Server in versione locale:

1. Installare Acronis True Image for Microsoft Small Business Server in versione locale.

2. Collegare la periferica a nastro al computer.

3. Se il nastro contiene dati, il contenuto verrà sovrascritto al prompt. È possibile disabilitare i prompt, vedere *6.3.14 Impostazioni aggiuntive*.

4. Quando si crea un'attività di backup, è possibile selezionare la periferica a nastro dall'elenco delle periferiche di destinazione. I nomi file per i backup non sono necessari quando si esegue un backup su nastro.

5. Appena il nastro è pieno, comparirà una finestra di dialogo con una richiesta di inserire un nuovo nastro.

Si possono verificare brevi pause necessarie per riavvolgere il nastro. Nastri vecchi o di qualità scadente, nonché la presenza di sporco sulla testina magnetica, possono portare a pause che possono durare fino ad alcuni minuti.

Limitazioni per un'unità a nastro collegata localmente

- Un backup completo può essere memorizzato solo su un nastro vuoto. Se si usa un nastro che contiene già dati, il contenuto verrà sovrascritto.
- L'Agente Acronis True Image non supporta le unità a nastro collegate localmente. Se si vuole eseguire un backup su nastro attraverso l'Agente Acronis True Image, selezionare la periferica a nastro collegata al server di backup come posizione di backup.
- Su un nastro non possono essere presenti due o più archivi, quindi non sono si possono presentare i seguenti scenari:

- Due backup completi su un nastro (solo un backup completo ed i suoi backup incrementali\differenziali)

- Due archivi di tipo di backup diverso, ad esempio il primo archivio è un archivio su disco, ed il secondo è un archivio a livello di file.

3.8.2 Capire il backup su periferiche a nastro collegate al server di backup

Catalogazione archivi

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server crea un database dedicato per la catalogazione di archivi e nastri (\Programmi\Filecomuni\Acronis\Fomatik\tape_archives.fdb.)

Ogni nastro di periferica gestita da RSM conserva la propria GUID nel registro di Windows. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server crea il proprio ID per ogni nastro, imposta la corrispondenza tra questo ID e la GUID RSM e archivia queste informazioni assieme a quelle relative all'archivio nel proprio database. Inoltre, il programma archivia i metadati su nastro, in modo che le informazioni di identificazione possano essere ottenute quando si monta un nastro non registrato nel database. Se il database è perso o non disponibile (ad esempio, si scollega l'unità a nastro e la si collega ad un altro computer o si reinstalla Windows), le informazioni necessarie vengono ottenute dai metadati salvati sul nastro ed il database verrà ricreato sul nuovo host utilizzando il RSM del nuovo host. Questa operazione viene eseguita al primo accesso all'unità a nastro mentre si configura un backup, un ripristino o un'attività di convalida. Per questo, in Windows il programma sa quale nastro deve essere montato anche se i dati vengono ripristinati su una macchina diversa.

Quando si esegue l'avvio dal supporto di ripristino Acronis o si esegue il backup su una periferica a nastro collegata localmente, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server usa un altro meccanismo per l'accesso alle periferiche a nastro, poiché RSM non è disponibile.

Spostamento di nastri tra unità a nastro

Un nastro che contiene già backup può essere aggiunto ad un'unità a nastro. Quando l'unità a nastro viene selezionata nella procedura guidata di ripristino o convalida, il nuovo nastro viene analizzato da RSM e successivamente da Acronis e quindi viene aggiunto al database Acronis e al pool Acronis, o Supporto importato. L'accesso agli archivi su nastro diventa disponibile.

Tuttavia, Acronis non analizzerà le modifiche del nastro aggiunto, se esso si trova già nel database Acronis. Se si espelle un nastro, si esegue il backup di un'altra macchina su questo nastro e si riporta il nastro alla prima unità a nastro, l'archivio della seconda macchina non verrà rilevato da Acronis, per tale motivo non potrà essere ripristinato dalla prima unità a nastro. È necessario conoscere questa limitazione quando si utilizzano nastri tra diversi computer.

Utilizzo di pool RSM

Al primo backup sull'unità a nastro, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server preleva un nastro dal pool **Libero**. Il programma crea il pool **Acronis** e vi inserisce il 1° nastro. Il nastro rimane montato dopo che la scrittura del backup è terminata. I backup successivi, a prescindere dal loro contenuto, verranno posizionati sullo stesso nastro, se il suo spazio non si esaurisce.

Quando il 1° nastro è pieno, il programma cerca un'altra cartuccia nel pool **Libero** e la utilizza senza l'intervento dell'utente. Se il pool **Libero** è vuoto, una cartuccia dal pool **Supporto importato** viene usata attraverso un prompt. (È possibile disabilitare i prompt, vedere *6.3.14 Impostazioni aggiuntive*.

In questo modo, per automatizzare completamente la sostituzione dei nastri al momento del backup, è necessario disporre sempre almeno di un nastro nel pool **Libero** (o di un nastro nel pool **Supporto importato** con il prompt disabilitato.)

Sovrascrittura dei vecchi archivi

È possibile spostare periodicamente nastri con archivi obsoleti dal pool **Acronis** al pool **Libero** usando lo snap-in dell'archivio rimovibile. Per eseguire questa operazione:

1. Selezionare Pannello di controllo -> Strumenti di amministrazione -> Gestione computer -> Archivi rimovibili -> Pool supporti -> Acronis.

2. Fare clic con il pulsante destro sul nastro nel pool Acronis, smontare il nastro se lo stato è Caricato e selezionare **Libero** dal menu contestuale. Il nastro verrà spostato nel pool **Libero**. Dopo avere inserito un nastro nel pool **Libero**, RSM e poi Acronis lo analizzeranno nuovamente e lo registreranno nel database con una nuova GUID.



Un archivio eliminato non è necessariamente cancellato dal nastro, potrebbe essere semplicemente contrassegnato come eliminato nel catalogo.

Salvataggio di un backup completo su un nuovo nastro

È possibile abilitare il salvataggio di un backup **completo** su un nuovo nastro anche se quello attualmente montato non è pieno. Per fare ciò, smontare il nastro attuale ed espellerlo, aggiungere un nuovo nastro e spostarlo nel pool **Libero** usando RSM. I backup incrementali o differenziali non possono essere eseguiti in questo modo perché è richiesto l'accesso ai backup precedenti.

3.8.3 Backup su unità a nastro attraverso Acronis Backup Server

Per permettere il backup su una periferica a nastro nella rete locale:

- 1. Installare Acronis Backup Server su un server accessibile a tutti gli utenti.
- 2. Collegare la periferica a nastro al server.

3. Spostare i nastri dal pool **Non riconosciuto** o **Backup** al pool **Libero** usando lo snapin dell'archivio rimovibile (Pannello di controllo -> Strumenti di amministrazione -> Gestione computer -> Archivi rimovibili -> Pool supporti.)

4. Creare account locali in detto server per tutti gli utenti che eseguiranno il backup dei loro dati nel caricatore automatico. Gli account devono appartenere al gruppo AcronisBackupServerUsers e devono essere gli account reali con cui gli utenti accedono a Windows.

5. Quando si creano attività di backup (se connessi a Windows con gli account summenzionati), gli utenti di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server versione locale potranno selezionare l'unità a nastro dall'elenco delle posizioni del server di backup.

L'amministratore del server di backup può creare attività di gruppo o individuali affinché i computer possano eseguire il backup dei loro dati nella periferica a nastro con Acronis True Image Management Console. I nomi file per i backup non sono necessari quando si esegue un backup su nastro.

Non è possibile accedere ali archivi creati su periferiche a nastro con Acronis Backup Server dalla versione locale e avviabile di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server e degli agenti per la convalida, il ripristino dei dati e la conversione delle immagini in dischi virtuali.

Quando il nastro è pieno, lo si deve smontare prima di espellerlo.

È possibile collegare l'unità a nastro ad un altro Acronis Backup Server, se necessario (ad esempio se il server di backup attuale è inattivo). Prima di fare ciò, eliminare il database Acronis delle periferiche a nastro su tale server, se presente (\Programmi\File comuni\Acronis\Fomatik\tape_archives.fdb). Ciò permetterà al server di backup di creare il database per l'unità a nastro appena collegata usando i metadati contenuti sui nastri.



Acronis Backup Server non permette la creazione di posizioni di backup gestibili sulle periferiche a nastro. Ciò significa che non è possibile limitare il numero di backup o il periodo in cui gli archivi sono conservati nelle periferiche a nastro. Questa funzione è supportata solo nei dischi rigidi interni del server di backup.

3.8.4 Ripristino di dati da archivi posizionati su periferiche a nastro

Il ripristino di dati da archivi posizionati su periferiche a nastro viene eseguito nello stesso modo di altre periferiche di archiviazione.

Quando si esegue il ripristino, si avvia la procedura guidata di ripristino, si seleziona l'unità a nastro locale o l'unità a nastro nel server di backup e si seleziona l'archivio e il backup da cui ripristinare i dati.

[Unità a nastro] Verrà richiesto di inserire i nastri necessari per il ripristino dei dati dal backup selezionato.

[Libreria o autocaricatore a nastro] Il programma trova i nastri e li inserisce automaticamente nell'ordine corretto. Se il nastro richiesto non viene trovato compare un prompt.



Gli archivi creati su unità a nastro attraverso Acronis Backup Server non sono accessibili da un'unità a nastro collegata localmente nella versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.



Notifica di implementazione

A causa dell'ampia varietà di librerie a nastro e della complessità di configurazione, per informazioni dettagliate su come implementare Acronis True Image for Microsoft Small Business Server Server con unità a nastro, contattare gli specialisti dell'assistenza Acronis.

3.9 Visualizzazione delle informazioni su dischi e partizioni

È possibile cambiare il modo in cui i dati sono rappresentati in tutti gli schemi che si vedono nelle varie procedure guidate.

Sulla destra sono presenti tre icone: **Disponi le icone per, Scegli colonne** e **i** (Visualizza le proprietà dell'elemento selezionato), l'ultima delle quali è presente anche nel menu di scelta rapida che appare facendo clic col tasto destro del mouse sugli oggetti.

Per ordinare i messaggi in una colonna particolare, fare clic sull'intestazione (facendo nuovamente clic i messaggi si disporranno nell'ordine opposto) o sul pulsante **Disponi icone per** e selezionare la colonna.

Per selezionare le colonne da visualizzare, fare clic col tasto destro del mouse sulla riga d'intestazione o col tasto sinistro sul pulsante **Scegli dettagli**. Quindi contrassegnare le colonne che si desidera visualizzare.

Facendo clic sul pulsante i (Visualizza le proprietà dell'elemento selezionato), comparirà la finestra delle proprietà del disco o della partizione selezionata.

Questa finestra contiene due pannelli. Il pannello di sinistra contiene la struttura delle proprietà e quello destro descrive in dettaglio la proprietà selezionata. Le informazioni sul disco comprendono i suoi parametri fisici (tipo di connessione, tipo di dispositivo, dimensioni e così via); quelle sulle partizioni comprendono sia parametri fisici (settori, posizione e così via), sia logici (file system, spazio libero, lettera assegnata e così via).

Per modificare la larghezza delle colonne trascinarne i margini con il mouse.

Capitolo 4. Uso di Acronis True Image Management Console

4.1 Informazioni generali

Acronis True Image Management Console è il principale strumento per la gestione di backup e ripristino su computer remoti in cui è installato l'Agente Acronis True Image. La console consente di gestire archivi di backup aziendali e gruppi di computer tramite server di backup e di gruppo, oltre a di gestire attività di ripristino/backup per ciascun computer.



Acronis True Image Management Console

4.2 Installazione/aggiornamento dei componenti Acronis su computer remoti

Acronis True Image Management Console consente l'installazione e gli aggiornamenti di gruppo di componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server in computer remoti.

Per eseguire una qualsiasi di tali operazioni occorre disporre dei diritti di amministratore sulle macchine di destinazione.



Non è possibile installare i componenti di Acronis su computer remoti su cui è in esecuzione una qualsiasi edizione di Windows Vista. Su tali computer i componenti andranno installati localmente.



Se su un computer remoto è in esecuzione Windows XP, è necessario disattivare l'opzione Pannello di controllo -> Opzioni cartella -> Visualizzazione -> Utilizza condivisione file semplice su tale computer.



Se il computer remoto esegue Windows XP Service Pack 2 o Windows 2003 Server, è necessario che su tale computer sia attivata l'opzione **Pannello di controllo -> Windows Firewall -> Eccezioni -> Condivisione file e stampanti**.

Per installare i componenti di Acronis :

1. Fare clic su **Installa i componenti di Acronis sul computer remoto** al centro della finestra principale di Acronis True Image Management Console, nella barra degli strumenti o nella barra laterale oppure selezionare la stessa voce dal menu **Strumenti**.

2. Selezionare il percorso del programma di installazione dall'elenco (**Componenti registrati**, **Ricerca dei supporti rimovibili** o **Specificare la posizione**). Con l'opzione predefinita **Componenti registrati** verranno utilizzati i file di installazione presenti nella cartella predefinita C:\Programmi\Common Files\Acronis\RemoteInstall.

3. Selezionare i componenti Acronis e specificare le funzionalità dei componenti che si desidera installare (per funzionalità di componenti personalizzate vedere *2.3 Installazione dei componenti Acronis True Image for Microsoft Small Business Server*).

4. Selezionare i computer su cui installare il componente di Acronis. Questa operazione può essere eseguita:

– esplorando la rete. Durante la navigazione della rete, è possibile selezionare interi domini o gruppi di lavoro

- digitando i nomi o gli indirizzi dei computer (fare clic su **Successivo**, quindi aggiungere il computer all'elenco)

- importando l'elenco di computer da file .txt o .csv.

Installazione remota guidata	? ×
Selezione computer Scegliere un metodo da usare per la selezione del computer.	
Selezionare computer nella rete Inserire manualmente i nomi o gli indirizzi dei computer Specificare un file con l'elenco dei computer Inserire un file con l'elenco dei computer Secrizione Selezionare questo elemento se si vuole esplorare la rete e scegliere i computer componenti.	in cui installare i
2 <indietro ayanti=""></indietro>	Annulla

5. Fornire il nome utente e la password dell'amministratore per ciascun computer. Se esiste un account amministratore comune per la rete, inserirne le credenziali per un computer e impostare l'opzione che consente di applicarle a tutti i computer selezionati. In questo modo è possibile applicare le credenziali di amministratore di dominio e le credenziali comuni per gruppi di lavoro.

Installazione re	emota guidata		<u>?×</u>
Specifica con Fornire il no	nputer me di un computer e le credenziali per connette	ersi ad esso.	
Nome utente: Nome utente: Password:	VALERIA Administrator	Computer specificati: Nome VALERIA	Cancella
Connessione	ueste credenziali ed opzioni per tutti i e di prova) (Aggiungi all'elenco>) (Applica)	ro A <u>v</u> anti >	Annulla

Se non si specificano le credenziali per tutte le macchine implicate, o se dette credenziali non sono valide per alcune macchine, sarà possibile fornire le credenziali nel corso dell'installazione (nel messaggio di errore identificativo utente/password è disponibile un'opzione **Altro utente**).

L'installazione della maggior parte dei componenti di Acronis richiede il riavvio del sistema. Per consentire il riavvio immediato del computer remoto, selezionare la casella **Riavvia il computer remoto**. Anche questa opzione può essere applicata a tutti i computer o impostata singolarmente per ogni macchina.

6. Nella finestra di riepilogo è visualizzato un elenco dei computer su cui verrà installato il componente di Acronis.

7. Una volta iniziata l'installazione, il programma visualizza l'avanzamento dell'operazione e il nome del computer su cui l'installazione è in corso.

Per aggiornare un componente di Acronis su un computer remoto, eseguire la stessa procedura.

4.3 Gestione di un singolo computer remoto

Per eseguire qualsiasi operazione su un singolo computer remoto, è necessario innanzitutto collegarsi ad esso.

4.3.1 Connessione a un computer remoto

Per stabilire una connessione remota:

1. Fare clic su **Connetti al computer remoto** al centro della finestra principale di Acronis True Image Management Console o nella barra degli strumenti, oppure selezionare **Nuova connessione** nella barra laterale o nel menu **Connetti**.

2. Immettere il nome di rete del computer, il suo indirizzo IP o selezionarlo utilizzando il pulsante **Sfoglia**. Mediante **Sfoglia** verrà aperto un elenco in cui sono riportati tutti i computer controllabili con Acronis True Image Management Console.

3. Immettere il nome utente e la password dell'amministratore o dell'operatore di backup.



Quando si esegue la connessione a un **server di backup all'interno di un dominio**, appurare se sul server di backup è registrato il proprio account di dominio o quello locale. In caso di accesso a Windows su un computer di rete tramite il proprio account di dominio mentre l'account registrato è quello locale, inserire il nome utente locale accompagnato dal nome del server di backup (ad esempio, Server1\nome utente). Altrimenti il nome verrà identificato come un nome di dominio.

Una volta stabilita la connessione, nella parte centrale della finestra principale di Acronis True Image Management Console comparirà un elenco delle operazioni disponibili:



Finestra principale di Acronis True Image Management Console durante la connessione a un computer remoto

Il contenuto dell'elenco di attività dipende dai programmi installati sul computer connesso. L'elenco più nutrito includerà la gestione di **Attività di backup e ripristino** (tramite Acronis True Image Agent), **Acronis Group Server Management** ed **Acronis Backup Server Management**.

Mentre si opera su un computer remoto, questo potrebbe riavviarsi o potrebbe verificarsi per una ragione qualsiasi un'interruzione nella connessione con il computer. Ne risulteranno errori operativi, come il sistema del computer remoto nascosto in procedure guidate, oppure l'operazione potrebbe essere sospesa. Fare clic su **Riconnetti** nella barra laterale per verificare se il computer è nuovamente disponibile o eliminare eventuali malfunzionamenti che persistono.

Quando la console è disconnessa, Riconnetti offre una connessione semplice, con un solo clic, alla macchina con la quale si è stati connessi per ultima.

4.3.2 Attività di backup e ripristino

Dopo aver fatto clic su **Attività di backup e ripristino**, la finestra di programma apparirà come nella figura seguente:



È possibile eseguire le seguenti operazioni sul computer remoto.

Operazione

Modalità di accesso

Backup e Ripristino	
Eseguire backup e ripristino dei dati, inclusi dischi/partizioni di sistema	Fare clic su Backup o Ripristino , quindi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>Capitolo 6. Creazione di archivi di backup</i> e <i>Capitolo 7. Ripristino dei dati di backup</i>
Sfogliare i registri di funzionamento di Acronis True Image Agent	Fare clic su Visualizza registro . Vedere i dettagli in <i>12.3 Visualizzazione dei registri</i> .
Impostare le opzioni di backup o ripristino predefinite, quali l'uso delle risorse di sistema/rete, i comandi pre/post backup, etc.	Fare clic su Opzioni computer remoto , selezionare Opzioni di backup predefinite o Opzioni di ripristino predefinite ed effettuare le impostazioni. Vedere i dettagli in <i>6.3 Impostazione delle opzioni di backup</i> e <i>7.4 Impostazione delle opzioni di ripristino.</i>
Impostazione dei parametri predefiniti per l'invio di notifiche sul funzionamento del Acronis True Image for Microsoft Small Business Server e tracciamento delle operazioni nel registro degli eventi delle applicazioni Windows.	Fare clic su Opzioni computer remoto , selezionare Notifiche o Analisi eventi ed effettuare le impostazioni. Vedere i dettagli in <i>Capitolo 12. Notifiche e analisi eventi.</i>

Pianificazione di attività

Programmare operazioni di backup e di Fare clic su Mostra attività per navigare nella finestra Gestisci attività computer.

convalida di archivi	Fare clic su Crea , poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>Capitolo 8. Pianificazione delle attività</i> .
Eseguire, interrompere, modificare, clonare, rinominare, cancellare operazioni di backup e di convalida di archivi	Fare clic su Mostra attività per navigare nella finestra Gestisci attività computer. Vedere i dettagli in <i>8.2 Gestione delle</i> <i>attività pianificate</i> .
Gestione degli archivi	
Convalidare gli archivi di backup in qualsiasi posizione risiedano: locale, di rete o supporto rimovibile	Fare clic su Convalida , poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>11.1 Convalida degli archivi di backup</i> .
Consolidare file di backup in un archivio	Fare clic su Consolida archivio , quindi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>11.3 Consolidamento di backup.</i>
Conversione delle immagini disco in file dischi virtuali del tipo selezionato dall'utente (.vmdk, .vhd, .hdd)	Fare clic su Converti backup in disco virtuale , poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Consultare i dettagli in <i>13.4 Conversione di immagini di dischi in</i> <i>dischi virtuali.</i>
Gestione disco rigido	
Gestire Acronis Secure Zone (creare, cancellare, ridimensionare, rimuovere o modificare password)	Fare clic su Gestisci Acronis Secure Zone , quindi seguire le istruzione della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>Capitolo 9.</i> <i>Gestire Acronis Secure Zone</i> .
Attivare Acronis Startup Recovery Manager	Fare clic su Attiva Acronis Startup Recovery Manager , quindi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>3.4 Acronis Startup</i> <i>Recovery Manager</i> .
Convertire un disco di base in disco dinamico.	Fare clic su Converti in disco dinamico , poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>7.5.1</i> <i>Conversione di un disco in dinamico.</i>
Altri strumenti	
Creare supporti di ripristino riavviabili e le relative immagini ISO o pacchetti RIS	Vedere il <i>Capitolo 10. Creazione di supporti riavviabili.</i>

Aggiornare l'agente remoto

Fare clic su **Aggiorna l'agente remoto**, quindi seguire le istruzioni della procedura guidata. La procedura è analoga a quella descritta nel capitolo *4.2 Installazione/aggiornamento dei componenti Acronis su computer remoti.*

Dopo aver eseguito tutte le operazioni necessarie sul computer remoto, selezionare **Disconnetti** o **Nuova connessione** nella barra degli strumenti, nella barra laterale o nel menu **Connetti**.

4.4 Gestione di gruppi di computer

4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo

Durante la connessione a un computer su cui è installato Acronis Group Server, fare clic su **Gestione del server di gruppo Acronis** per visualizzare la seguente finestra.



Qui è possibile monitorare lo stato delle attività Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (backup, ripristina, convalida archivi di backup) in tutti i computer in rete:

Pronto – il computer remoto è disponibile per la nuova attività

In preparazione – su un computer remoto sono in esecuzione le preparazioni per l'esecuzione dell'attività (analisi delle partizioni, preparazione degli script di backup e così via)

In esecuzione – sul computer remoto è in esecuzione un'attività

In pausa – l'attività è in pausa e in attesa di intervento dell'utente sul computer remoto

Interrotto – l'attività non può essere completata a causa di un errore

Terminato – l'attività è stata completata correttamente

Annullato – l'attività sul computer remoto è stata annullata

Offline – il computer remoto non è connesso alla rete o è spento.

Inaccessibile – il computer remoto non è accessibile a causa di mancanza di diritti di accesso, delle impostazioni del firewall e di protezione, ecc.

Gestione annullata – Acronis True Image Agent non è installato sul computer remoto.

Usare **Cerca** per trovare rapidamente un computer nell'elenco.

Per vedere in breve i dettagli del computer (ruolo del computer, sistema operativo ed indirizzo IP), fare clic sul nome del computer. I dettagli vengono visualizzati nella barra laterale.

Per visualizzare i dettagli dell'attività di gruppo in corso di esecuzione su un computer remoto, posizionare il puntatore del mouse su quel computer.

In questa finestra è anche possibile:

1. **Estrarre (Filter out)** dall'elenco offline, i computer inaccessibili o non gestiti, o estrarre i computer online, per vedere quelli che non possono essere gestiti (usare i pulsanti del gruppo **Filtro**).

2. **Importare computer** nel server di gruppo, qualora non vengano scoperti automaticamente a causa del comportamento della rete. E' opportuno installare innanzi tutto i componenti Acronis su questi computer, in modo da avere la possibilità di creare attività.

Per aggiungere un singolo computer:

- fare clic su Aggiungi sulla barra degli strumenti
- digitare il nome o l'indirizzo IP del computer.

Per aggiungere computer da Active directory:

- fare clic su **Aggiungi** sulla barra degli strumenti
- digitare il nome del controller del dominio
- una volta ampliata la directory attiva, selezionare i computer desiderati o l'intera directory.

Per aggiungere vari computer da un file:

- preparare un file .txt o .csv con l'elenco dei nomi e degli indirizzi IP dei computer, separati da punto e virgola nel modo seguente: Nome1; IP1; Nome2; IP2;...
- fare clic su Aggiungi sulla barra degli strumenti
- specificare il percorso per il file di cui sopra.

3. **Esportare computer** dal server di gruppo su un file .txt o .csv che possa essere utilizzato in altre applicazioni o in nuove versioni di Acronis Group Server. Per eseguire questa operazione:

- fare clic su Esporta sulla barra degli strumenti
- indicare il nome del file e il percorso per la cartella in cui si desidera crearlo.

4. Impostare e verificare le credenziali di accesso a ciascun computer. Per eseguire questa operazione, selezionare il computer, quindi selezionare nella barra laterale **Dettagli computer** -> Credenziali: **Imposta**, digitare nome utente e password e fare clic su **Connessione di prova**. Il programma mostrerà i risultati della prova. Le icone dei tasti per connessioni testate con successo appaiono color oro.

5. Impostare (o modificare) l'indirizzo MAC per ciascun computer. Per eseguire questa operazione, selezionare il computer, quindi selezionare sulla barra laterale **Dettagli computer** -> Indirizzo MAC: **Imposta** o **Modifica** e digitare l'indirizzo MAC esadecimale come XXXXXXXXXX o XX-XX-XX-XX. Il programma controllerà la validità dell'indirizzo MAC e visualizzerà il risultato della verifica.

6. Nascondere computer nei quali non si desidera navigare o rendere visibile un computer nascosto. Per nascondere un computer, selezionarlo, quindi selezionare sulla barra laterale **Dettagli computer** -> Visibilità: **Nascondi**. Per rendere visibile (e monitorare) un computer nascosto, attivare Mostra computer nascosti nel gruppo Filtro, selezionare il computer nascosto, quindi selezionare sulla barra laterale **Dettagli computer** -> Visibilità: **Nascondi**. Per rendere visibile (e monitorare) un computer nascosto, attivare Mostra computer nascosti nel gruppo Filtro, selezionare il computer nascosto, quindi selezionare sulla barra laterale **Dettagli computer** -> Visibilità: **Mostra**.

7. **Creare un'attività di backup di gruppo** per diversi computer remoti in una volta sola (vedere *4.4.2 Creazione di nuove attività di gruppo*).

8. **Connettersi** a un computer remoto per visualizzarne il registro delle operazioni, iniziare o modificare attività di questo computer e così via (vedere *4.3 Gestione di un singolo computer remoto*). Per eseguire questa operazione, selezionare un computer e fare clic su **Connetti**.

9. Passare alla finestra Gestione attività gruppo per gestire le attività di gruppo.

4.4.2 Creazione di nuove attività di gruppo

È possibile creare un'attività di backup di dischi/partizioni o un'attività di convalida archivi per più computer remoti contemporaneamente. Il backup a livello di file per gruppi di computer non è disponibile.

1. Nella finestra Stato gruppo o Gestione attività gruppo, selezionare Nuova attività gruppo nella barra degli strumenti. Viene visualizzata la finestra Procedura guidata Crea attività gruppo che assisterà l'utente nella procedura di creazione dell'attività.

2. Selezionare il tipo di attività: backup o convalida.

3. Formare un gruppo per l'attività corrente: selezionare i computer nell'elenco dei computer remoti.

4. Solo per l'attività di backup: selezionare i dischi/le partizioni di cui eseguire il backup. È possibile selezionare qualsiasi combinazione di dischi rigidi (per numero, secondo la numerazione di Windows) e partizioni (per lettera) oppure **Tutti i dischi rigidi**. Questa impostazione viene applicata a ogni computer nel gruppo, pertanto disporre di un layout standard di dischi o partizioni sui computer remoti sarebbe un vantaggio aggiuntivo.



Selezionare i dischi o le partizioni di cui eseguire il backup

5. Specificare i percorsi per gli archivi di backup. Per inserire ogni archivio sul relativo computer locale, immettere il **Percorso locale** o selezionare **Acronis Secure Zone**, se tale zona è presente su tutti i computer remoti. Per maggiori informazioni circa la Acronis Secure Zone vedere *3.3 Acronis Secure Zone*. Per inserire i backup sulla rete, selezionare **Percorso di rete**, selezionare la cartella di destinazione e specificare nome utente e password per accedere all'unità di rete. Quando si esegue un backup su un server di backup, selezionare **Posizione di backup personale** o unità a nastro e immettere le credenziali dell'amministratore del server di backup. Per ulteriori informazioni sui server di backup, vedere *3.5 Acronis Backup Server*.

È anche necessario fornire il nome dell'archivio per ogni computer, a meno che gli archivi non siano destinati a zone Acronis Secure Zone o a un server di backup. Per assegnare a ogni gli archivio il nome del rispettivo computer, premere il pulsante a destra del campo di immissione del nome.

6. Solo per l'attività di backup: specificare le impostazioni di backup abituali: modalità di backup (completo, incrementale o differenziale), una password per l'archivio di backup (se necessaria), le opzioni predefinite o personalizzate e il commento. Per ulteriori informazioni vedere *Capitolo 6. Creazione di archivi di backup*.

7. Assegnare un nome all'attività di gruppo. Il nome verrà visualizzato nella finestra **Gestione attività gruppo** (vedere di seguito) per consentire una rapida identificazione dell'attività.

8. Selezionare la frequenza di avvio dell'attività. La procedura di pianificazione è pressoché uguale per le attività individuali e di gruppo, per dettagli vedere il *Capitolo 8. Pianificazione delle attività*.

9. Se per un motivo qualsiasi (ad esempio, limitazioni di traffico) è preferibile non avviare l'attività simultaneamente in tutti i computer, impostare il parametro **Spostamento dell'ora di inizio**. L'attività verrà avviata a turno su tutti i computer, con lo spostamento di tempo specificato. Non appena si seleziona lo spostamento di tempo, verrà visualizzata l'ora di avvio risultante per il primo e l'ultimo computer.

10. Immettere il nome utente e la password. Si presuppone che in tutti i computer del gruppo esistano account con lo stesso identificativo utente e la stessa password. In tal caso, l'attività verrà distribuita automaticamente sui computer. In caso contrario, durante il processo di distribuzione verranno richiesti il nome utente e la password per ogni computer.

11. Nel passaggio finale, viene visualizzato il riepilogo dell'attività di gruppo. Fino a questo punto, è possibile scegliere **Indietro** per apportare modifiche all'attività creata.

Procedura guidata Crea attività gruppo 🏾 ? 🗙				
Procedura guidata Crea at Acronis True Image Management Console	Console di gestione Acronis True Image è pronto per creare le attività di gruppo. Di seguito è disponibile l'elenco delle operazioni da eseguire. Operazione 1 di 1 Crea archivio immagine incrementale Da: Tutti i dischi A: Secure Zone di Acronis Compressione: Normale			
www.acronis.it	Scegliere Procedi per inizia	are. lietro <u>Procedi A</u> nnulla "		

Riepilogo dell'attività di gruppo

12. Facendo clic su **Proced**i, Acronis True Image Management Console si connette a ogni computer a turno per distribuire l'attività. Se un computer remoto non è accessibile (ad esempio è spento) viene visualizzata una finestra di dialogo. In questa finestra, scegliere **Ignora** per escludere il computer dal gruppo oppure **Annulla** per annullare l'intera attività.

Una volta completata la distribuzione, l'attività di gruppo compare nella finestra di **Gestione attività di gruppo**. Connettendosi a qualsiasi computer incluso nel gruppo, sarà possibile visualizzare la sua specifica attività in base all'attività di gruppo creata con successo.

4.4.3 Gestione delle attività di gruppo

Nella finestra Gestione attività gruppo è visualizzato l'elenco delle attività di gruppo.

Per visualizzare i dettagli di un'attività di gruppo, posizionare il puntatore del mouse sul nome dell'attività.

Per creare una nuova attività di gruppo o cancellarne una vecchia, servirsi delle voci **Nuovo** e **Cancella** nella barra degli strumenti **Attività gruppo**.

Per modificare un'attività, selezionarla a fare clic su **Modifica**. Questa operazione si esegue allo stesso modo della creazione, ma le opzioni precedentemente selezionate verranno impostate in modo da richiedere solo l'inserimento delle modifiche.

La cancellazione o la modifica di un'attività non incide sull'esecuzione dell'attività corrente. Un'attività che è stata modificata o cancellata durante l'esecuzione viene completata senza alcuna modifica. Le modifiche apportate verranno applicate al termine dell'esecuzione.



Oltre a modificare le attività dei gruppi è possibile modificare attività individuali indotte dalle attività di gruppo in ciascun computer coinvolto. Per eseguire questa operazione, connettere la console al computer desiderato. Per maggiori dettagli, vedere *8.2 Gestione delle attività pianificate*.



Per arrestare o riavviare l'esecuzione dell'attività usare gli elementi della barra degli strumenti **Arresta** o **Riavvia**. La programmazione delle attività, se creata, rimane valida.

Per un'attività di gruppo che al momento non è in esecuzione su alcun computer, è possibile eseguire le seguenti operazioni:

Esegui ora – un comando di avvio dell'attività immediato. La programmazione delle attività, se creata, rimane valida.

Verifica – il server di gruppo di collega con ciascuno dei computer implicati nell'attività di gruppo, a turno, e verifica se l'operazione secondaria nel computer sia integra, in modo che l'attività di gruppo possa effettivamente essere eseguita. Il risultato della verifica verrà visualizzato.

Quando si gestisce un'attività di gruppo, inserire lo stesso nome utente e password immessi al momento della creazione dell'attività.

4.4.4 Opzioni di Acronis Group Server

Acronis Group Server interroga regolarmente i computer inclusi nel suo database relativamente al loro stato (Pronto, Non in linea e così via, come descritto in *4.4.1 Visualizzazione dello stato del gruppo.)* L'intervallo predefinito tra le richieste di informazioni è di 2 secondi. L'utente dispone di un'opzione di impostazione della frequenza di aggiornamento, basata sulle necessità della sua rete.

Di solito non occorre affatto aggiornare la configurazione, se la console è disconnessa dal server di gruppo. Una diversa opzione consente di interrompere la richiesta di informazioni quando la console non è connessa o di impostare un intervallo più lungo tra i pacchetti.

Esiste anche un'opzione per interrompere la scansione della rete per i computer connessi successivamente. Questo può accelerare le operazioni con il computer appena individuato. Una volta disabilitata la scansione, Acronis Group Server cessa di inviare i pacchetti, ma possono arrivare risposte ai pacchetti già inviati. Di conseguenza, alcuni computer possono essere aggiunti all'elenco dei computer, dopo che la scansione è stata disabilitata. Un evento del genere non rappresenta un errore.

Opzioni	?×
È possibile visualizzare e impostare le opzi	oni correnti per l'elemento selezionato.
Rete Opzioni di riconnessione Individuazione computer Quote server di backup Opzioni di riconnessione Analisi eventi Opzioni di backup predefinite Opzioni di ripristino predefinite	Individuazione computer È possibile impostare i parametri di ricerca per nuovi computer nella rete. Inoltre, è possibile impostare Acronis il server gruppo per verificare lo stato dei computer remoti con una frequenza personalizzata. V Non effettuare una ricerca di nuovi computer in rete Ricerca di computer con IP corrispondente alla maschera: Ricerca di computer nel seguente dominio: AcronisII server gruppo verifica lo stato corrente del computer ogni: 0 0 h 0 0 min 7 0 sec V Se un computer è scollegato, verificare lo stato ogni: 0 0 h 0 0 min 15 0 sec
2	<u>QK</u> <u>Annulla</u>

Per regolare la velocità di aggiornamento dello stato, connettere la console al computer su cui è installato Acronis Group Server e selezionare **Strumenti -> Opzioni -> Rete -> Intervallo di verifica dello stato**.

4.5 Gestione del server di backup

Prima di avviare la gestione del server di gruppo, accertarsi di aver letto la sezione *3.5 Acronis Backup Server* in cui sono riportati i principi di funzionamento principali di quest'applicazione.

Dopo essersi connessi a un computer su cui è installato Acronis Backup Server, fare clic su **Gestione server di backup di Acronis** per visualizzare la seguente finestra.



Quando ci si connette con un **server di backup all'interno di un dominio**, occorre verificare se l'account dell'utente o l'account locale sono registrati nel server di backup. In caso di accesso a Windows su un computer di rete tramite il proprio account di dominio mentre l'account registrato è quello locale, inserire il nome utente locale accompagnato dal nome del server di backup (ad esempio, Server1\nome utente). Altrimenti il nome verrà identificato come un nome di dominio.

4.5.1 Impostazioni predefinite

Ogni utente o computer aggiunto al database di Acronis Backup Server è associato alla posizione di backup predefinita e ai limiti predefiniti di quota e durata per l'utente/computer.

Quando viene installato su un computer (che, da quel momento in poi, diventa un server di backup), Acronis Backup Server crea la cartella seguente:

C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Acronis\BackupServer.

Questa cartella costituisce una posizione di backup predefinita.

È possibile modificare la posizione di backup predefinita e i relativi limiti di quota e durata selezionando **Specifica impostazioni predefinite -> Imposta posizione di backup** e immettendo la posizione e i valori desiderati. La modifica della posizione di backup predefinita reindirizzerà i backup degli utenti o computer appena aggiunti in un'altra cartella mentre gli utenti e i computer associati alla vecchia posizione di backup predefinita continueranno a eseguire i backup in quella posizione.



I limiti di quota e durata predefiniti sono preimpostati su **Senza limiti**, ad eccezione del **Numero massimo di backup incrementali per ogni backup completo** che è impostato su 5 (non esiste alcun limite per il valore di questo parametro, ma si consiglia di non impostare valori irragionevolmente alti).

È possibile modificare i limiti di quota e durata impostati per utente/computer selezionando **Specifica impostazioni predefinite -> Imposta quote/limiti di tempo** e immettendo i valori desiderati.

ſ	🛿 Quote e limiti di tempo predefiniti		
	Imposta quote e limiti di tempo Consente di impostare le quote e i limiti di tempo che verranno asser computer.	gnati a un nuovo utente	. 🔊
	Quota	Valore	
	Dimensione massima posizione di backup	Senza limite	
	🔲 Numero massimo di backup in una posizione	Senza limite	
	🗹 Numero massimo di backup incrementali per ogni backup completo	5 📚	
	🔲 Periodo max (gg) di archiviazione	Senza limite	
	0	OK A	nnulla

Per consentire ad Acronis Backup Server di elaborare gli archivi e pianificare l'attività di controllo dei limiti di quota e durata. Selezionare **Specifica impostazioni predefinite -> Pianifica consolidamento automatico e gestione backup** e pianificare un controllo una tantum, giornaliero, settimanale o mensile di tutti gli archivi di utenti o computer presenti sul server di backup per verificare che soddisfino i limiti. Se il controllo rivela che alcuni limiti di quota o durata sono stati superati, gli archivi verranno trattati come descritto in *3.5.2 Quote e limiti di tempo per computer e utenti*.



Si noti che non ha senso controllare i limiti, se non è stato modificato almeno uno dei valori **illimitati** preimpostati per i limiti di quota o durata.

1			
1 274	-	_	-
100	-		-1
100	-	-	=1
1.00	-	_	-1
	-	_	51
10.2			21
0 3	_		- 1
L	_	_	
		_	1

Il numero effettivo di backup creati in una posizione di backup può superare il **Numero max di backup** di una unità. Ciò consente al programma di rilevare l'avvenuto superamento e di iniziare il consolidamento. L'esecuzione di backup in una posizione piena verrà impedito fino alla realizzazione del consolidamento.

4.5.2 Impostazione dei profili amministratore

Aggiungere un computer al database di Acronis Backup Server per essere in grado di eseguire un backup remoto di dati situati in un computer in rete in cui è installato Acronis True Image Agent. Fare clic su **Imposta profili amministratore -> Aggiungi**, selezionare il computer e specificare la posizione di backup e i limiti di quota e durata per tale computer nelle finestre **Procedura guidata Aggiungi profilo computer**.

È possibile utilizzare la posizione di backup predefinita con i relativi limiti di quota e durata o definire impostazioni particolari per il nuovo computer. Se si specifica un nuovo percorso per la posizione di backup del nuovo computer, sarà creata una nuova posizione di backup.



Può essere necessario modificare un profilo di computer già impostato. A tal fine, selezionare un computer e fare clic su **Modifica -> Procedura guidata Modifica profilo computer** guiderà l'utente per le stesse selezioni della **Procedura guidata Aggiungi profilo computer**.

La modifica della posizione di backup del computer causerà lo spostamento di tutti i backup esistenti e reindirizzerà i backup futuri di questo computer su un'altra cartella (o su un'altra periferica, ecc.). Poiché lo spostamento di file può richiedere molto tempo e molte risorse di sistema, è consigliabile pianificare questa operazione in modo che venga eseguita in un momento in cui il carico di elaborazione del server di backup sia minimo.

Per questo, accedere alla finestra **Avvia Parametri**. Per completare la configurazione del profilo, fare clic su **Fine** nella finestra di riepilogo.



Per modificare una posizione di backup computer nella stessa periferica, occorre che sulla periferica sia disponibile uno spazio pari almeno a quello occupato dagli archivi del computer, dato che gli archivi saranno copiati nella nuova posizione e solo successivamente cancellati dalla cartella vecchia.

Per cancellare tutti gli archivi di dati di un computer, selezionarlo e fare clic su Rimuovi.

L'eliminazione di un profilo computer disabilita il backup nel server di backup per tale computer e ne elimina gli archivi esistenti. Quest'operazione può richiedere molto tempo. E' quindi opportuno programmarla in una fascia oraria ridotta.

4.5.3 Aggiunta di utenti e amministratori al database di Acronis Backup Server

Acronis Backup Server crea un gruppo utenti chiamato AcronisBackupServerUsers **Strumenti di amministrazione** -> **Gestione Computer** -> **Utenti e gruppi locali**. A questo punto, il gruppo contiene solo l'utente che ha installato il programma.

Come impostazione predefinita, tale utente dispone dei diritti di amministratore sul server di backup, e può effettuare i backup sulla base dei profili dei computer.

Per permettere a qualunque altro utente di eseguire il backup dei dati da un qualsiasi computer in rete dove è installata la versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server nel server di backup, un amministratore deve aggiungere tale utente al data base dati del server di backup Acronis.

A tal fine, aggiungere innanzitutto l'account locale o di dominio di questa persona al gruppo AcronisBackupServerUsers. Quindi fare clic su **Imposta profili utente -> Aggiungi**, selezionare il nome utente e specificare la posizione di backup e i limiti di quota e durata per tale utente nelle finestre della **Procedura guidata Aggiungi profilo utente**. Usare la posizione di backup predefinita con le sue quote e limiti di tempo, o attribuire impostazioni particolari al nuovo utente. Se si specifica un nuovo percorso per la posizione di backup del nuovo utente, sarà creata una nuova posizione di backup.



Per aggiungere un altro amministratore, aggiungere innanzitutto l'account locale o di dominio di questa persona al gruppo AcronisBackupServerUsers. Quindi, fare clic su **Imposta profili utente-> Aggiungi**, selezionare il nome utente e nella pagina successiva scegliere **Crea utente con diritti di amministratore**.

Un amministratore può gestire tutti gli archivi sul server di backup indipendentemente dal loro proprietario, mentre un utente comune può solo eseguire il backup sul server di backup o ripristinare i propri dati a partire da esso. Un amministratore non ha un profilo utente; in altri termini, non dispone di alcuna posizione di backup, né delle quote né dei limiti di tempo assegnati al normale utente, ed usa il profilo di amministratore per eseguire backup controllati, sia in modo remoto sia locale.

4.5.4 Modifica dei profili utente

E' possibile che sia necessario modificare un profilo utente già impostato. A tal fine, selezionare un utente e fare clic su **Modifica**. La **Procedura guidata Modifica profilo utente** guiderà l'utente per le stesse selezioni della **Procedura guidata Aggiungi profilo utente**, tranne che per i diritti di amministratore o di utente. Per modificare i diritti, sarà necessario eliminare il profilo utente e poi aggiungere nuovamente l'utente con i nuovi diritti.

La modifica della posizione di backup del computer causerà lo spostamento di tutti i backup esistenti e reindirizzerà i backup futuri realizzati dall'utente su un'altra cartella (periferica ecc.). Poiché lo spostamento di file può richiedere molto tempo e molte risorse di sistema, si raccomanda di programmare l'operazione per il momento in cui il carico di elaborazione del server di backup sarà minimo. È possibile effettuare questa impostazione nella finestra **Parametri di avvio**. Per completare la configurazione del profilo, fare clic su **Fine** nella finestra di riepilogo.



Per modificare una posizione di backup utente nella stessa periferica, occorre che sulla periferica sia disponibile uno spazio pari almeno a quello occupato dagli archivi dell'utente, dato che gli archivi saranno copiati nella nuova posizione, e solo successivamente cancellati da quella vecchia.

Se si seleziona un profilo utente e si fa clic su **Elimina**, tutti gli archivi creati da quell'utente saranno eliminati. Quest'operazione, tuttavia, non si applica ai profili amministratore.

Se si seleziona un profilo utente, facendo clic su **Cancella** si disabilita la possibilità per questo utente di fare il backup nel server di backup e si cancellano i suoi archivi esistenti. Questa operazione può essere inoltre molto lunga, pertanto è consigliabile pianificarla per un periodo di carico ridotto.

La cancellazione di un profilo amministratore non comporta la cancellazione di alcun archivio. La persona di cui viene cancellato il profilo perde semplicemente il diritto ad eseguire backup nel server di backup e di gestire quest'ultimo.



Deve essere presente almeno un amministratore su un server di backup. Pertanto, non è possibile cancellare l'ultimo profilo amministratore rimanente. Non esiste limite massimo per il numero di amministratori.

4.5.5 Configurazione delle posizioni di backup

Per visualizzare un elenco completo delle posizioni di backup, fare clic su **Configura posizioni di backup**.



Per modificare i limiti per una posizione di backup, selezionare tale posizione, fare clic su **Limiti quota e durata** e immettere i nuovi valori nella finestra visualizzata.

Per spostare una posizione di backup con tutti gli archivi che contiene, selezionarla e fare clic su **Sposta in**. Nella **Procedura guidata Sposta posizione backup** verranno visualizzati tutti gli utenti e i computer associati alla posizione di backup selezionata, in modo che sia possibile assicurarsi di effettuare la scelta corretta. Quindi, selezionare la nuova posizione per gli archivi.

Poiché lo spostamento di file può richiedere molto tempo e molte risorse di sistema, si raccomanda di programmare l'operazione per il momento in cui il carico di elaborazione del server di backup sarà minimo. È possibile effettuare questa impostazione nella finestra

Parametri di avvio. Per completare la configurazione dell'operazione, fare clic su **Fine** nella finestra di riepilogo conclusiva.



Per spostare una posizione di backup all'interno della stessa periferica, è necessario che sulla periferica sia presente una quantità di spazio libero pari almeno allo spazio occupato da tutti gli archivi presenti nella posizione di backup, poiché gli archivi verranno prima copiati nella nuova posizione e successivamente eliminati da quella precedente.

Per cancellare tutti gli archivi conservati in una posizione di backup, selezionare la posizione e fare clic su **Elimina**.

Per cancellare una posizione di backup, selezionarla e fare clic su **Cancella**. Questo cancella tutti gli archivi conservati in tale posizione ed i backup computer/utente associati sono reindirizzati verso la posizione di backup predefinita.



Non è possibile eliminare la posizione di backup predefinita. Se si tenta di eseguire questa operazione, il programma cancellerà il contenuto della posizione predefinita e invierà un messaggio appropriato. Per eliminare completamente la posizione, riassegnare innanzitutto la posizione di backup predefinita, selezionando **Specifica impostazioni predefinite -> Imposta posizione di backup**.

La rimozione del contenuto e la cancellazione delle posizioni di backup possono richiedere molto tempo. E' quindi opportuno programmarle per un periodo di carico ridotto.

4.5.6 Gestione degli archivi

Per visualizzare un elenco completo dei backup memorizzati nel server di backup, fare clic su **Gestisci archivi di backup**.



È possibile:

1. Ordinare l'elenco per **Posizione** o per **Proprietari** (utenti e computer) facendo clic sulla rispettiva voce nella parte superiore dell'elenco.

2. Filtrare dall'elenco i backup di tutti gli utenti o di tutti i computer (utilizzare i pulsanti nel gruppo **Filtro**).

3. **Consolidare** qualsiasi backup (ad eccezione del più vecchio dell'archivio) con il file di backup precedente. Questa operazione cancella il backup precedente e stabilisce una concatenazione tra il backup in fase di consolidamento e il backup che precede quello cancellato. In tal modo, nonostante l'eliminazione di un backup, l'integrità dell'archivio non verrà compromessa. Sarà possibile il ripristino di dati da qualsiasi dei backup rimanenti. Il consolidamento del backup più vecchio non è possibile.

4. Esportare un archivio da Acronis Backup Server in un disco rigido locale o in una condivisione di rete. Per eseguire questa operazione, selezionare un qualsiasi backup presente nell'archivio e fare clic su **Esporta**. Quindi, indicare un nome per la copia dell'archivio e un percorso per la posizione in cui crearla.

5. Importare un archivio da una posizione esterna a una posizione di backup del computer o dell'utente sul server di backup. A tal fine, utilizzare la funzione **Importa** sulla barra degli strumenti.



La modifica di immagini, montate in modalità R/W, determina la creazione di backup incrementali, che rappresentano una sorta di derivazione della catena incrementale. Detti backup sono sempre esclusi dall'archivio che è importato.

4.5.7 Limitazione dell'accesso ad Acronis Backup Server

Per accedere alle opzioni di Acronis Backup Server, connettere la console al server di backup e selezionare **Strumenti -> Opzioni** dal menu.

1. Numero massimo di connessioni

Questo risulta particolarmente utile quando si desidera eseguire il backup di un gruppo di computer rapidamente senza permettere agli utenti di accedere al server di backup nello stesso tempo. In genere, la limitazione del numero di attività elaborate contemporaneamente da Acronis Backup Server può rendere più veloci le singole procedure di backup, evitando possibili ritardi.

Se è stato impostato un numero massimo di connessioni alcuni agenti o versioni locali di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server potrebbero trovarsi nell'impossibilità di accedere al server immediatamente dopo aver avviato le loro attività. Cercheranno di connettersi con il server ogni 5 secondi finché la connessione non sarà autorizzata. Pertanto, il momento effettivo di inizio del backup potrebbe differire da quello pianificato. Se l'utente non lo ritiene pratico o efficiente, tenere presente quest' impostazione quando si creano attività di gruppo, in modo da non eccedere i limiti impostati.

Per impostazione predefinita il numero di connessioni è illimitato. Questa impostazione corrisponde al valore "0". La connessione della console ad Acronis Backup Server non conta.



2. Limitare la larghezza di banda di una connessione a:

Limitare la larghezza di banda di ciascuna connessione aiuta a pareggiare l'utilizzo del server tra attività che sono svolte allo stesso tempo. La pratica è il modo migliore per determinare il limite corretto. Nella maggior parte dei casi, conviene lasciarlo com'è.

Per impostazione predefinita, la larghezza di banda è illimitata. Questa impostazione corrisponde al valore "0".

Capitolo 5. Uso di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione locale)

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione locale) supporta il modo GUI,

il modo command-line mode e può essere usato per eseguire script XML. In questo capitolo vengono descritte le operazioni disponibili nella modalità GUI, quella che offre le funzionalità più ampie. Per informazioni sui comandi della console e gli script, vedere *Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script*.

5.1 Finestra principale del programma

La finestra principale del programma contiene il menu, la barra degli strumenti, la barra laterale e l'area principale. La barra laterale presenta un pannello per la selezione della categoria dell'attività, i pannelli **Strumenti** e **Guida**. Nell'area principale sono visualizzate icone delle operazioni o attività a seconda della categoria selezionata.



Per impostazione predefinita, il programma visualizza le operazioni incluse nella categoria **Backup e Ripristino**. Le icone delle operazioni sono divise in tre gruppi.

Il gruppo Attività contiene le seguenti operazioni:

- Backup consente di creare un archivio di backup
- Ripristino consente di ripristinare un archivio precedentemente creato

Il gruppo Gestisci attività contiene le seguenti operazioni:

• Attività – consente di pianificare e gestire attività di backup o di convalida di archivi sul proprio computer

• Registri – apre la finestra del visualizzatore di registri

Il menu **Strumenti** contiene le seguenti voci:

- Esplora e convalida archivi di backup consente di esplorare gli archivi a livello di file, montare immagini di dischi/partizioni come unità virtuali, eseguire la procedura di verifica dell'integrità degli archivi
- Gestisci dischi rigidi consente di clonare il disco (cioè trasferire il sistema operativo, le applicazioni e i dati dal disco vecchio a quello nuovo) o selezionare partizioni su un nuovo disco rigido aggiunto per l'archiviazione dati, mentre sistema operativo e applicazioni rimangono in quello vecchio, convertire dischi di base in dischi dinamici e creare volumi dinamici
- Attiva Acronis Startup Recovery Manager consente di attivare la gestione del ripristino all'avvio (tasto F11)
- Gestisci Ripristino Sistema consente di attivare/disattivare lo strumento Microsoft Windows System Restore ed impostare le opzioni direttamente da Acronis True Image for Microsoft Small Business Server
- Crea supporti di ripristino riavviabili esegue la procedura per la creazione di supporti riavviabili

Menu del programma

La barra del menu del programma contiene le voci **Operazioni**, **Visualizza**, **Strumenti** e **Guida**.

Il menu **Operazioni** contiene un elenco delle operazioni disponibili, incluse le attività di pianificazione.

Il menu **Visualizza** contiene voci che consentono di gestire l'aspetto della finestra del programma:

- Strumenti contiene comandi che controllano le icone della barra degli strumenti
- Barra delle attività comuni consente di abilitare e disabilitare la barra laterale
- Barra di stato consente di abilitare o disabilitare la barra di stato

Il menu Strumenti contiene le seguenti voci:

- **Gestisci Acronis Secure Zone** consente di creare, eliminare e ridimensionare una particolare partizione nascosta per la memorizzazione di archivi (Acronis Secure Zone)
- Attiva Acronis Startup Recovery Manager consente di attivare la gestione del ripristino all'avvio (tasto F11)
- Esplora archivio di backup consente di esplorare gli archivi a livello di file o montare immagini di dischi/partizioni come unità virtuali
- Convalida archivio di backup esegue la procedura di verifica dell'integrità degli archivi
- **Consolida archivio** applicabile per archivi che contengono più di un backup. Questa funzione consente di creare una copia fedele dell'archivio con la possibilità di escludere backup che non sono più necessari
- **Converti Backup in Disco Virtuale** converte un'immagine disco creata con il programma (.tib) in un file disco virtuale del tipo selezionato (.vmdk, .vhd, .hdd)
- Crea supporti di ripristino riavviabili esegue la procedura per la creazione di supporti riavviabili

- Procedura guidata Creazione volume dinamico consente di creare volumi dinamici su dischi di base o dinamici
- Converti in disco dinamico consente di convertire un disco di base in un disco dinamico
- Mostra registro apre la finestra del visualizzatore di registri
- **Opzioni** apre una finestra per modificare le opzioni predefinite di backup e ripristino, per impostare l'aspetto del testo (font), per configurare notifiche di e-mail o notifiche Windows popup, ecc.

Il menu **Guida** è usato per visualizzare l'aiuto ed ottenere informazioni circa Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.

La maggior parte delle operazioni sono accessibili da due o anche tre aree diverse della finestra, in modo che possano essere selezionate in vari modi. Ad esempio, è possibile avviare l'operazione o lo strumento necessario facendo clic sull'icona relativa nell'area principale o scegliendo la stessa voce dal menu **Operazioni** o **Strumenti**.

Barra di stato

Sulla parte inferiore della finestra principale si trova una barra di stato divisa in due parti. La parte sinistra descrive brevemente l'operazione selezionata; quella a destra indica l'avanzamento dell'operazione e i risultati. Per visualizzare la finestra dei registri fare doppio clic sui risultati dell'operazione.

Icona dell'area di notifica della barra delle applicazioni

Durante la maggior parte delle operazioni, nell'area di notifica della barra delle applicazioni di Windows viene visualizzata una speciale icona con indicatore. Se si posiziona il puntatore del mouse, apparirà lo stato di avanzamento della procedura. L'icona è indipendente dalla finestra principale del programma aperta. È presente anche per l'esecuzione in background di operazioni pianificate.

5.2 Gestione di un computer locale

È possibile eseguire le seguenti operazioni sul computer locale.

Operazione	Modalità di accesso
Backup e Ripristino	
Eseguire backup e ripristino dei dati, inclusi dischi/partizioni di sistema	Fare clic su Backup o Recovery , poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>Capitolo 6.</i> <i>Creazione di archivi di backup</i> e <i>Capitolo 7.</i> <i>Ripristino dei dati di backup.</i>
Sfogliare i registri dell'operazione di Acronis True Image for Microsoft Small Business ServerWorkstation	Fare clic su Registri nel gruppo Gestisci attività o selezionare lo strumento Mostra registro nella barra laterale per visualizzare la finestra Registro eventi. Vedere i dettagli in <i>12.3 Visualizzazione dei registri</i> .
Impostare opzioni predefinite di backup e ripristino, quali l'utilizzo delle risorse di rete o di sistema, i comandi da eseguire prima o dopo il backup e così via.	Selezionare Strumenti -> Opzioni -> Opzioni di backup predefinite o Opzioni di ripristino predefinite ed effettuare le impostazioni. Vedere i dettagli in <i>6.3</i>

	Impostazione delle opzioni di backup e 7.4 Impostazione delle opzioni di ripristino.
Impostazione dei parametri predefiniti per l'invio di notifiche circa il funzionamento del Acronis True Image for Microsoft Small Business Server e tracciamento di detto funzionamento nel registro degli eventi delle applicazioni Windows	Selezionare Strumenti -> Opzioni -> Notifiche o Analisi eventi ed effettuare le impostazioni. Vedere i dettagli in <i>Capitolo 12. Notifiche e analisi eventi.</i>
Pianificazione di attività	
Programmare operazioni di backup e di convalida di archivi	Fare clic su Attività nel gruppo Gestisci attività o selezionare la categoria Pianificazione attività sulla barra laterale per visualizzare la finestra Attività pianificate. Quindi, fare clic sul pulsante Crea sulla barra degli strumenti e seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>Capitolo 8. Pianificazione delle attività</i> .
Eseguire, interrompere, modificare, clonare, rinominare, cancellare operazioni di backup e di convalida di archivi	Fare clic su Attività nel gruppo Gestisci attività o selezionare la categoria Pianificazione attività sulla barra laterale per visualizzare la finestra Attività pianificate. Vedere i dettagli in <i>8.2</i> <i>Gestione delle attività pianificate.</i>
Gestione degli archivi	
Gestione degli archivi Esplorare i contenuti di qualsiasi archivio e ripristinare singoli file da qualsiasi archivio	Selezionare Strumenti -> Esplora archivio di backup , poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>11.2.1 Esplorazione di un archivio</i> .
Gestione degli archivi Esplorare i contenuti di qualsiasi archivio e ripristinare singoli file da qualsiasi archivio Convalidare gli archivi di backup in qualsiasi posizione risiedano: locale, di rete o supporto rimovibile	Selezionare Strumenti -> Esplora archivio di backup , poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>11.2.1 Esplorazione di un archivio.</i> Selezionare Strumenti -> Convalida archivio di backup , poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>11.1 Convalida degli archivi di backup</i> .
Gestione degli archivi Esplorare i contenuti di qualsiasi archivio e ripristinare singoli file da qualsiasi archivio Convalidare gli archivi di backup in qualsiasi posizione risiedano: locale, di rete o supporto rimovibile Consolidare file di backup in un archivio	Selezionare Strumenti -> Esplora archivio di backup, poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in 11.2.1 Esplorazione di un archivio. Selezionare Strumenti -> Convalida archivio di backup, poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in 11.1 Convalida degli archivi di backup. Selezionare Strumenti -> Consolida archivio, quindi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in 11.3 Consolidamento di backup.
Gestione degli archivi Esplorare i contenuti di qualsiasi archivio e ripristinare singoli file da qualsiasi archivio Convalidare gli archivi di backup in qualsiasi posizione risiedano: locale, di rete o supporto rimovibile Consolidare file di backup in un archivio Conversione delle immagini disco in file dischi virtuali del tipo selezionato dall'utente (.vmdk, .vhd, .hdd)	 Selezionare Strumenti -> Esplora archivio di backup, poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>11.2.1 Esplorazione di un archivio</i>. Selezionare Strumenti -> Convalida archivio di backup, poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>11.1 Convalida degli archivi di backup</i>. Selezionare Strumenti -> Consolida archivio, quindi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>11.3 Consolidamento di backup</i>. Selezionare Strumenti -> Converti Backup in Disco Virtuale poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Consultare i dettagli in <i>13.4 Conversione di immagini di dischi in dischi virtuali</i>.

Smontare le immagini di partizioni precedentemente montate	Selezionare Operazioni -> Monta immagine , e seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere dettagli in <i>11.2.3 Smontaggio di un'immagine</i> .
Gestione disco rigido	
Gestire Acronis Secure Zone (creare, cancellare, ridimensionare, rimuovere o modificare password)	Fare clic su Gestisci Acronis Secure Zone , quindi seguire le istruzione della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>Capitolo 9. Gestire Acronis Secure Zone</i> .
Attivare Acronis Startup Recovery Manager	Fare clic su Attiva Acronis Startup Recovery Manager , quindi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>3.4 Acronis Startup Recovery</i> <i>Manager</i> .
Convertire un disco di base in disco dinamico.	Selezionare Strumenti -> Converti in Disco Dinamico , poi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>7.5.1 Conversione di un disco in dinamico</i> .
Creare un volume dinamico	Selezionare Strumenti -> Procedura guidata Crea volume dinamico , quindi seguire le istruzioni della procedura guidata. Vedere i dettagli in <i>7.5.2</i> <i>Creazione di volumi dinamici.</i>
Trasferire il sistema in un nuovo disco rigido	Vedere il <i>Capitolo 14. Trasferimento del sistema in un nuovo disco</i> .
Formattare le partizioni su un nuovo disco rigido	Vedere il <i>Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso</i> .
Altri strumenti	
Creare supporti di ripristino riavviabili e le relative immagini ISO o pacchetti RIS	Vedere il <i>Capitolo 10. Creazione di supporti riavviabili</i> .
Attivare o disattivare lo strumento Ripristino configurazione di sistema di Windows	Vedere il <i>12.5 Gestione del ripristino di sistema</i> .

Alcune delle operazioni descritte sopra possono essere eseguite in modalità linea di comando. Per ulteriori informazioni sul modo command line in Acronis True Image for Microsoft Small Business Server consultare *16.1 Lavorare in modalità riga di comando*.

Capitolo 6. Creazione di archivi di backup

Per poter ripristinare i dati perduti, o riportare il sistema ad uno stato predeterminato, occorre innanzi tutto creare un file di backup dei dati o dell'intero sistema.

Se non si desidera poter ripristinare il sistema operativo insieme a tutte le impostazioni e applicazioni ma solo proteggere determinati dati (ad esempio i progetti correnti) scegliere il backup di file o cartelle. In questo modo le dimensioni dell'archivio verranno ridotte consentendo di risparmiare spazio su disco o di ridurre il costo dei supporti rimovibili.

Il backup dell'interno disco del sistema, ossia la creazione di un'immagine del disco, richiede più spazio su disco ma consente di ripristinare il sistema in pochi minuti in caso di gravi danni o di errore hardware. Inoltre, la procedura di creazione dell'immagine del disco è molto più rapida rispetto alla copia di file e può velocizzare notevolmente il processo di backup quando è necessario eseguire il backup di grandi quantità di dati (vedere i dettagli in *3.1 Differenza tra gli archivi di file e le immagini di disco o partizione*).

6.1 Backup di file e cartelle (backup di file)

1. Avviare la **Creazione guidata del backup** facendo clic sull'icona dell'operazione di backup nella finestra principale del programma.

2. Selezionare Dati personali.

3. Dal riquadro della struttura, selezionare i file e le cartelle di cui eseguire il backup. È possibile selezionare un insieme casuale di file, cartelle, partizioni, dischi e anche computer.

Creazione guidata del backup		? ×
Selezione dei file di origine Selezionare i file e le cartelle di cui si d	desidera eseguire il backup.	
Image: Construction of the second	Desktop File Folder Spazio libero: 3.86 GB Dimensione totale: 7.99 GB	
2	< Indietro Ayanti > Annulla	



Per ripristinare il sistema operativo occorre eseguire un'immagine della partizione o del disco di sistema; un backup basato su file non basta per il ripristino del sistema operativo.

4. Si possono escludere da un backup dei file specifici impostando dei filtri per il tipo di file di cui non si intende eseguire il backup. Ad esempio, si può volere escludere i file nascosti e di sistema, nonché cartelle e file con estensioni **.~**, **.tmp e .bak**.

È anche possibile applicare filtri personalizzati utilizzando le regole di maschera comuni di Windows. Per esempio, per escludere tutti i file con le estensioni .exe, aggiungere ***.exe**.

My???.exe esclude tutti i file .exe con i nomi composti da cinque caratteri che iniziano con "my".

Creazione guidata del backup	<u>? ×</u>
Esclusione dei file di origine Specificare i file che non si desidera includere nel file di archivio.	<u></u>
Specificare i file che non si desidera includere negli archivi di backup. Escludi tutti i file e le cartelle <u>nascosti</u> Escludi tutti i file e le cartelle di gistema Escludi i file di data <u>b</u> ase MS SQL Escludi i file di data <u>b</u> ase MS Exchange Scludi i file di data <u>b</u> ase MS Exchange	
*.bak *.~ *.tmp	Aggiungi Modifica Eimuovi Eimuovi
2	< Indietro Ayanti > Annulla

Tutte queste impostazioni hanno effetto sull'attività corrente. Per informazioni su come impostare i filtri predefiniti che verranno richiamati ogni volta che si crea un'attività di backup, vedere *6.3.2 Esclusione dei file di origine.*

5. Selezionare il nome e il percorso dell'archivio.

Se si intende creare un backup completo, digitare il nome file nella riga **Nome file** oppure utilizzare il generatore del nome (pulsante a destra della riga). Se si seleziona un backup completo esistente, questo verrà sovrascritto.

L'inclusione di [data] nel nome file del backup aggiungerà al nome l'ora e la data di creazione con la seguente formattazione <GG-Mese-AAAA HH:MM:SS>. Esempio: C:\MyBackup[date].tib.

Se si intende creare un backup incrementale (vedere *3.2 Backup completi, incrementali e differenziali*) selezionare l'ultimo backup completo o incrementale disponibile.



In realtà, se tutti i file del backup incrementale sono memorizzati insieme al backup completo di base, non ha importanza quale di essi venga selezionato, in quanto il programma li riconoscerà come un unico archivio. Se i file di immagine sono memorizzati su supporti separati, sarà necessario utilizzare il file archivio più recente.

Se si intende creare un backup differenziale, selezionare il backup completo da utilizzare come base oppure qualsiasi backup differenziale esistente. In entrambi i casi il programma creerà un nuovo backup differenziale.



Più l'archivio viene memorizzato lontano dalle cartelle originali, maggiormente sicuro sarà in caso di danneggiamento dei dati. Ad esempio, salvare l'archivio su un altro disco fisso proteggerà i vostri dati, nel caso in cui il disco principale risulti danneggiato, ma non sarà utile se il computer è distrutto da un incendio o un'inondazione. I dati salvati su un disco di rete, un server ftp o un supporto rimovibile saranno disponibili anche se i dischi fissi locali non dovessero più funzionare. È anche possibile utilizzare Acronis Secure Zone (vedere i dettagli in *3.3 Acronis Secure Zone*) o Acronis Backup Server (vedere i dettagli in *3.5 Acronis Backup Server*) per la memorizzazione dei backup. In questi casi non è necessario fornire un nome del file.

Quando si esegue un backup in Acronis Secure Zone, è disponibile un'opzione per realizzare un backup a doppia destinazione. Se abilitato, il programma collocherà automaticamente una copia degli archivi di backup dell'utente in un'unità locale o in una rete condivisa, nonché in Acronis Secure Zone. Vedere i dettagli in *6.3.12 Backup a doppia destinazione*.

I volumi dinamici sono totalmente supportati come posizione di destinazione di backup. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può accedere agli archivi di backup creati in

volumi dinamici, in modo stand-alone (salvataggio) e sotto controllo Windows.



Consultare le note e le raccomandazioni per l'uso del server FTP in 1.4.3 Supporti di memorizzazione utilizzabili.

6. Se non è stato scelto Acronis Backup Server, indicare se si desidera creare un backup completo, incrementale o differenziale. Se i file/cartelle selezionati non sono mai stati oggetto di backup, o se l'archivio completo sembra troppo vecchio per aggiungervi modifiche incrementali, selezionare il backup completo. In caso contrario è consigliabile creare un backup incrementale o differenziale (vedere *3.2 Backup completi, incrementali e differenziali*).

Creazione guidata del backup	?×
Modalità di creazione dell'archivio Scegliere tra modalità completa, incrementale o differenziale.	
Scegliere se creare un nuovo file di backup o se aggiungere le modifiche a un file archivio già esistente:	
Crea nuovo archivio di <u>b</u> ackup completo	
Crea backup incrementale	
🔘 Crea archivio di backup differenziale	
Descrizione Crea un nuovo archivio di backup dei file, delle cartelle o delle partizioni specificate o dell'intero disco ri	gido.
(Z	la:

7. Selezionare le opzioni di backup (ossia suddivisione del file di backup, livello di compressione, protezione mediante password, comandi preliminari e successivi al backup e così via). È possibile selezionare **Utilizza le opzioni predefinite** o **Imposta le opzioni manualmente**. Nel secondo caso, le impostazioni verranno applicate solo all'attività di backup corrente. In alternativa, è possibile modificare le opzioni predefinite dalla schermata corrente. Le impostazioni verranno quindi salvate come predefinite. Per ulteriori informazioni, vedere *6.3 Impostazione delle opzioni di backup*.

8. Fornire un commento per l'archivio. In questo modo è possibile evitare di ripristinare i file sbagliati. È tuttavia possibile scegliere di non aggiungere alcuna nota. La dimensione del file di backup e la data di creazione vengono automaticamente aggiunte alla descrizione, pertanto non è necessario immettere queste informazioni.

9. Nella fase finale, viene visualizzato il riepilogo dell'attività di backup. Fino a questo punto, è possibile scegliere **Indietro** per apportare modifiche all'attività creata. Fare clic su **Procedi** per avviare l'operazione.

10. (Solo per la versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server) Il progresso dell'attività sarà visualizzato in una finestra specifica. Per interrompere la procedura, scegliere **Annulla**.

Per chiudere la finestra di avanzamento, utilizzare il pulsante **Nascondi**. La creazione del backup continuerà, ma sarà possibile iniziare un'altra operazione o chiudere la finestra principale del programma. In quest'ultimo caso il programma continuerà a lavorare in background e terminerà automaticamente una volta che l'archivio del backup è pronto. Se si preparano più operazioni di backup, queste verranno accodate dopo quella corrente.

😽 Avanzamento operazio	ne	<u> </u>
Acronis [®] True Image for Microsoft Small Business Server	Operazione 1 di 1 Backup di file e cartelle: "C:\Documents and Settings	
	Stato totale: 1 minuto 50 secondi a	al termine
Compute with confidence		
www.acronis.it	<u>A</u> nnulla <u>N</u> as	condi



E' possibile impostare la priorità del processo di backup. Per eseguire questa operazione, fare clic sull'icona del processo nella barra delle applicazioni e selezionare la priorità Bassa, Normale o Alta dal menu visualizzato. Per informazioni su come impostare la priorità predefinita, vedere *6.3.6 Rendimento backup*.

11. Può essere opportuno visualizzare il registro al completamento dell'attività. Per visualizzare il registro, fare clic sul pulsante **Visualizza il registro delle operazioni** nella barra degli strumenti.



Se si masterizza un archivio su diversi supporti rimovibili, assicurarsi di numerarli, poiché si devono inserire nello stesso ordine durante il ripristino.

6.2 Backup di dischi e partizioni (backup di immagine)

1. Avviare la **Creazione guidata del backup** facendo clic sull'icona dell'operazione di backup nella finestra principale del programma.

2. Selezionare Risorse del computer.

3. Selezionare i dischi, le partizioni o i volumi dinamici di cui eseguire il backup. E' possibile selezionare un insieme casuale di dischi, partizioni e volumi dinamici.
| reazion | e guidata del ba | ckup | | | <u>?</u> × | |
|---|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|--|
| Selezione delle partizioni
È possibile creare un'immagine delle partizioni selezionate o dell'intero disco rigido. | | | | | | |
| ieleziona | are le partizioni o le | unità disco rigido: | | | 24 🔮 🔅 | |
| | Partizione | Flag | Capacità | Spazio utilizzato | Tipo | |
| 🖌 Dis | co 1 | | | | | |
| | 🍲 NTFS (C:) | Princ.,Att. | 7,990 GB | 7,0 | 185 GB NTFS | |
| Dis | co 2 | | | | | |
| | 🧇 FAT32 (E:) | | 7,990 GB | 2,3 | 30 GB FAT32 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Dimens | ione totale: 7.08 | 5 GB | | | | |
| 2 | | | < <u>I</u> ndietr | o A <u>v</u> anti > | Annulla | |

4. Selezionare il nome e il percorso dell'archivio.

Se si intende creare un backup completo, digitare il nome file nella riga **Nome file** oppure utilizzare il generatore del nome (pulsante a destra della riga). Se si seleziona un backup completo esistente, questo verrà sovrascritto.

L'inclusione di [data] nel nome file del backup aggiungerà al nome l'ora e la data di creazione con la seguente formattazione <GG-Mese-AAAA HH:MM:SS>. Esempio: C:\MyBackup[date].tib.

Se si intende creare un backup incrementale (vedere *3.2 Backup completi, incrementali e differenziali*) selezionare l'ultimo backup completo o incrementale disponibile.



In realtà, se tutti i file del backup incrementale sono memorizzati insieme al backup completo di base, non ha importanza quale di essi venga selezionato, in quanto il programma li riconoscerà come un unico archivio. Se i file di immagine sono memorizzati su supporti separati, sarà necessario utilizzare il file archivio più recente.

Se si intende creare un backup differenziale, selezionare il backup completo da utilizzare come base oppure qualsiasi backup differenziale esistente. In entrambi i casi il programma creerà un nuovo backup differenziale.

In entrambi i casi, verrà creato un nuovo file archivio differenziale. Più l'archivio viene memorizzato lontano dalla partizione originale, maggiormente sicuro sarà in caso di danneggiamento dei dati. Ad esempio, se si salva l'archivio su un altro disco rigido, i dati saranno protetti in caso di danneggiamento del disco principale. I dati salvati su un disco di rete, un server ftp o un supporto rimovibile saranno disponibili anche se i dischi fissi locali non dovessero più funzionare. È anche possibile utilizzare Acronis Secure Zone (vedere i dettagli in *3.3 Acronis Secure Zone*) o Acronis Backup Server (vedere i dettagli in *3.5 Acronis Backup Server*) per la memorizzazione dei backup. In questi casi non è necessario fornire un nome del file.

Quando si esegue un backup in Acronis Secure Zone, è disponibile un'opzione per realizzare un backup a doppia destinazione. Se l'opzione è selezionata, il programma creerà una copia degli archivi di backup su un'unità locale o su una condivisione di rete. Consultare i dettagli su *6.3.12 Backup a doppia destinazione.*

I volumi dinamici sono totalmente supportati come posizione di destinazione di backup. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può accedere agli archivi di backup creati in

volumi dinamici, in modo stand-alone (salvataggio) e sotto controllo Windows.



Consultare le note e le raccomandazioni per l'uso del server FTP in 1.4.3 Supporti di memorizzazione utilizzabili.

5. Se non è stato scelto Acronis Backup Server, indicare se si desidera creare un backup completo o incrementale. Se non si è ancora eseguito il backup dei dischi o delle partizioni selezionate, oppure se l'archivio completo appare troppo vecchio per aggiungervi modifiche incrementali, scegliere il backup completo. In caso contrario è consigliabile creare un backup incrementale o differenziale (vedere *3.2 Backup completi, incrementali e differenziali*).

6. Selezionare le opzioni di backup (ossia suddivisione del file di backup, livello di compressione, protezione mediante password, comandi preliminari e successivi al backup e così via). È possibile selezionare le opzioni **Utilizza le opzioni predefinite** oppure **Imposta le opzioni manualmente**. Nel secondo caso, le impostazioni verranno applicate solo all'attività di backup corrente. In alternativa, è possibile modificare le opzioni predefinite dalla schermata corrente. Le impostazioni verranno quindi salvate come predefinite. Per ulteriori informazioni, vedere *6.3 Impostazione delle opzioni di backup*.

7. Fornire un commento per l'archivio. Questo aiuta a impedire il ripristino di dati o partizioni sbagliate. Tuttavia, è anche possibile scegliere di non aggiungere nessuna nota. La dimensione del file di backup e la data di creazione vengono automaticamente aggiunte alla descrizione, pertanto non è necessario immettere queste informazioni.

8. Nella fase finale, viene visualizzato il riepilogo dell'attività di backup. Fino a questo punto, è possibile scegliere **Indietro** per apportare modifiche all'attività creata. Fare clic su **Procedi** per avviare l'operazione.

9. (Solo per la versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server) Il progresso dell'attività sarà visualizzato in una finestra specifica. Per interrompere la procedura, scegliere **Annulla**.

Per chiudere la finestra di avanzamento, utilizzare il pulsante **Nascondi**. La creazione del backup continuerà, ma sarà possibile iniziare un'altra operazione o chiudere la finestra principale del programma. In quest'ultimo caso il programma continuerà a lavorare in background e terminerà automaticamente una volta che l'archivio del backup è pronto. Se si preparano più operazioni di backup, queste verranno accodate dopo quella corrente.



E' possibile impostare la priorità del processo di backup. Per eseguire questa operazione, fare clic sull'icona del processo nella barra delle applicazioni e selezionare la priorità Bassa, Normale o Alta dal menu visualizzato. Per informazioni su come impostare la priorità predefinita, vedere *6.3.6 Rendimento backup*.

10. Può essere opportuno visualizzare il registro al completamento dell'attività. Per visualizzare il registro, fare clic sul pulsante **Visualizza il registro delle operazioni** nella barra degli strumenti.



Se si masterizza un archivio su diversi supporti rimovibili, assicurarsi di numerarli, poiché si devono inserire nello stesso ordine durante il ripristino.

6.3 Impostazione delle opzioni di backup

Per visualizzare o modificare le opzioni di backup predefinite nella versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, selezionare **Strumenti -> Opzioni -> Opzioni di backup** predefinite dalla finestra principale del programma.

Per eseguire la stessa operazione da postazione remota, connettere Acronis True Image Management Console al computer remoto, fare clic su **Opzioni computer remoto** e selezionare **Opzioni di backup predefinite**.

Durante la creazione di un'attività di backup è anche possibile modificare le opzioni di backup predefinite o impostare opzioni di backup temporanee.



6.3.1 Protezione dell'archivio

Password

Per impostazione predefinita non è presente alcuna password.

Un archivio può essere protetto con una password. Per proteggere i dati dell'archivio in modo che nessun altro possa accedervi, immettere una password e confermarla nei campi di testo corrispondenti. La password deve contenere almeno otto caratteri tra cui lettere (preferibilmente maiuscole e minuscole miste) e numeri affinché sia più difficile individuarla.

Se si prova a ripristinare i dati da un archivio protetto da password, o ad aggiungere un backup incrementale o differenziale a quell'archivio, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server richiede la password in una finestra speciale, permettendo l'accesso solo agli utenti autorizzati.

Non è possibile impostare password per gli archivi creati in Acronis Secure Zone. Per proteggere questi archivi, impostare una password per l'intera zona.

Criptazione

L'impostazione predefinita è **128 bit**.

Una volta impostata la password, per maggiore sicurezza è possibile decidere di crittografare il backup mediante l'algoritmo di cifratura AES, standard del settore. La password viene utilizzata per generare una chiave che può essere di lunghezza diversa. Esistono 4 opzioni:

nessuna criptazione, criptazione a 128, 192 e 256 bit. Maggiore è la dimensione della chiave, più tempo richiederà la cifratura e maggiore risulterà la sicurezza dei dati.

6.3.2 Esclusione dei file di origine

Come impostazione predefinita, tutti i file delle cartelle selezionate verranno inclusi nell'archivio.

È possibile impostare filtri predefiniti per escludere dal backup specifici tipi di file. Ad esempio, può essere opportuno non memorizzare nell'archivio i file di sistema e le cartelle con estensioni .~, .tmp e .bak.

È anche possibile applicare filtri personalizzati utilizzando le regole di maschera comuni di Windows. Per esempio, per escludere tutti i file con le estensioni .exe, aggiungere ***.exe**. **My???.exe** esclude tutti i file .exe con i nomi composti da cinque caratteri che iniziano con "my".

Questa opzione ha effetto solo per backup di file e cartelle. Quando si crea un'immagine di un disco o di una partizione, non è possibile filtrare alcun file.

6.3.3 Comandi pre/post

È possibile specificare comandi o file batch che vengano eseguiti automaticamente prima e dopo la *procedura di backup*. Ad esempio, può essere opportuno rimuovere determinati file tmp dal disco prima di avviare il backup o configurare un prodotto antivirus di terza parte da avviare ogni volta prima dell'avvio del backup. Fare clic su **Modifica** per aprire la finestra **Modifica comando** in cui è possibile immettere agevolmente il comando, i relativi argomenti e la directory di lavoro oppure sfogliare le cartelle per individuare un file batch.

Il programma non supporta comandi interattivi, ad es. comandi che richiedono un input dell'utente (ad esempio, "pausa").

Il processo di backup sarà eseguito contemporaneamente ai comandi dell'utente se si toglie il segno di spunta dalla casella **Non eseguire operazioni fino all'avvenuto** completamento dell'esecuzione dei comandi, spuntato per impostazione predefinita.

6.3.4 Supporto database

Server di database, come MS SQL Server e MS Exchange possono essere problematici da archiviare, in parte a causa di file ed indici aperti ed in parte a causa di rapide modifiche. Di conseguenza, si raccomanda di solito di sospendere il database appena prima del backup (acquisizione dati). Si può sospendere il database e svuotare tutte le cache, per garantire che tutte le transazioni siano state completate prima dell'acquisizione dei dati. Se risultasse necessario ripristinare un database danneggiato, questo sarà completamente ripristinato e pronto per l'accesso dopo il ripristino.

1. Comandi acquisizione dati pre/post

La certezza che le transazioni siano completate si può avere con l'esecuzione di file a blocchi o script che interrompono i servizi Windows appropriati e li riavviano automaticamente dopo l'acquisizione dei dati.

Di seguito è riportato un esempio di file batch che sospende i servizi di Windows per MS Exchange:

net stop msexchangesa /y /y

net stop "Microsoft Exchange Routing Engine"

Di seguito è riportato un esempio di file batch che ripristina i servizi di Windows per MS Exchange:

net start "Microsoft Exchange System Attendant"
net start "Microsoft Exchange Event"
net start "Microsoft Exchange IMAP4"
net start "Microsoft Exchange MTA Stacks"
net start "Microsoft Exchange POP3"
net start "Microsoft Exchange Routing Engine"

Creare gli script in editor di testo (ad esempio, una denominazione possibile è *pause_services.bat* e *resume_services.bat*). Utilizzare i pulsanti **Modifica** a destra dei campi **Comando prima dell'acquisizione dei dati** e **Comando dopo l'acquisizione dei dati**, per aprire la finestra **Modifica comando** in cui [possibile sfogliare le cartelle per trovare i rispettivi file o script. È possibile specificare un singolo comando nella stessa finestra con i relativi argomenti e directory di lavoro.

E' assolutamente indispensabile notare che questi comandi, diversamente dai **comandi pre/post** precedenti, saranno eseguiti prima e dopo il processo di *acquisizione dei dati*, che richiede alcuni secondi, mentre l'intera procedura di backup può richiedere molto più tempo, in funzione del numero di dati di cui eseguire l'immagine. Il tempo di attività del database sarà pertanto minimo.

I comandi di acquisizione dati pre/post possono anche essere usati per altri scopi. Per esempio, potrebbe essere utile sospendere un'applicazione diversa da un database.

Il processo di backup sarà eseguito contemporaneamente ai comandi dell'utente se si toglie il segno di spunta dalla casella **Non eseguire operazioni fino all'avvenuto** completamento dell'esecuzione dei comandi, spuntato per impostazione predefinita.

2. Istantanea multivolume

L'impostazione predefinita è **disabilitata**.

Selezionare la funzionalità **Istantanea multivolume** se occorre eseguire il backup di dati posizionati in diversi volumi ed è necessario preservarne la coerenza (ad esempio, un database distribuito tra i volumi). In tal caso viene creata un'unica istantanea di tutti i volumi, che sarà utilizzata per la creazione del backup. Quando la funzione è disabilitata, le istantanee dei volumi vengono realizzate una per una.

6.3.5 Livello di compressione

L'impostazione predefinita è **Normale**.

Se si seleziona **Nessuno** come livello di compressione, i dati sono copiati senza alcuna compressione, e ciò può aumentare significativamente le dimensioni del file di backup. Viceversa, se si seleziona il livello di compressione **Massimo**, la creazione del backup richiederà più tempo.

Il livello di compressione ottimale dei dati dipende dal tipo di file conservati nell'archivio. Ad esempio, anche la comprensione massima non riduce significativamente le dimensioni dell'archivio, se esso contiene essenzialmente file compressi quali .jpg, .pdf o .mp3. Certi formati, quali .doc or .xls, saranno tuttavia compressi più di altri tipi di file.

È in genere consigliabile utilizzare il livello di compressione **Normale** predefinito. Può essere opportuno selezionare il livello di compressione **Massimo** per i supporti rimovibili per ridurre il numero di dischi vuoti richiesti.

6.3.6 Rendimento backup

Le tre opzioni riportate di seguito possono avere un effetto più o meno considerevole sulla velocità del processo di backup. Ciò dipende dalla configurazione generale del sistema e dalle caratteristiche fisiche delle periferiche.

1. Priorità del backup

L'impostazione predefinita è **Bassa**.

La priorità di un qualsiasi processo, in esecuzione in un sistema, determina la quantità di utilizzo della CPU e delle risorse di sistema allocate per quel processo. Diminuendo la priorità del backup si liberano più risorse per altre attività CPU. L'aumento della priorità del backup consente di accelerare il processo di backup attingendo a risorse destinate ad altri processi in corso. L'effetto dipende dall'utilizzo totale della CPU e da altri fattori.

2. Velocità di scrittura HDD

L'impostazione predefinita è Massima.

L'esecuzione di un backup simultaneo in un disco fisso interno (ad esempio Acronis Secure Zone) può rallentare le prestazioni di altri programmi, a causa del gran numero di dati trasferiti sul disco. E' possibile limitare l'uso del disco fisso al livello desiderato, ricorrendo ad Acronis True Image for Microsoft Small Business Server. Per impostare la velocità di scrittura HDD desiderata per i dati sottoposti a backup, trascinare il cursore o immettere la velocità in kilobyte al secondo.

3. Velocità di connessione rete

L'impostazione predefinita è Massima.

Opzioni	<u>? ×</u>
È possibile visualizzare e impostare le opzioni correnti per l'	elemento selezionato.
Aspetto Aspetto Analisi eventi Dozioni di backup predefinite Protezione dell'archivio Esclusione file di origine Comandi pre/post Comandi pre/post Comandi pre/post Supporto database Uivello di compressione Priorità del backup Velocità di scrittura HDD Velocità di scrittura HDD Velocità di scrittura HDD Velocità di connessione rete Backup incrementale/differenziale veloce Suddivisione dell'archivio Impostazioni protezione livello file Componenti supporto Errore di manipolazione Dopoia destinazione	Velocità di connessione rete Consente di impostare la velocità di trasferimento dei dati durante il backup utilizzando la rete. Velocità di durante il backup utilizzando la rete. Velocità di velocità massima Minima Velocità di trasferimento espressa in kilobyte per secondo 999999 Kb/secondo
2	OK <u>A</u> nnulla

Se si esegue frequentemente il backup dei dati in unità di rete è opportuno pensare a limitare l'uso della rete da parte di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server. Per impostare la velocità desiderata di trasferimento dei dati, trascinare il cursore o immettere il limiti di larghezza di banda per il trasferimento dei dati di backup in kilobyte al secondo. Questa impostazione si applica anche a una connessione FTP, se è selezionato un server FTP come periferica di destinazione di backup.

6.3.7 Backup incrementale/differenziale veloce

L'impostazione predefinita è Utilizza backup incrementale/differenziale veloce.

Nel bakcup incrementale o differenziale vengono acquisite solo le modifiche apportate ai dati dall'ultimo backup. Per accelerare il processo di backup, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server determina se il file sia cambiato sotto il profilo delle dimensioni e della data/ora dell'ultimo salvataggio. Se si disattiva questa funzione il programma verificherà l'intero contenuto del file con quello memorizzato nell'archivio.

Questa opzione si applica solo al backup di dischi o partizioni (immagine).

6.3.8 Suddivisione dell'archivio

I backup di dimensioni più grandi possono essere suddivisi in più file che insieme costituiscono il backup originale. Un file di backup può essere suddiviso per essere masterizzato su supporti rimovibili o essere salvato su un server FTP (il ripristino dei dati direttamente da un server FTP richiede che l'archivio venga suddiviso in file di dimensioni non superiori a 2GB).

L'impostazione predefinita è **Automatica**. Con questa impostazione Acronis True Image for Microsoft Small Business Server opera nel modo seguente:

Quando si esegue il backup nel disco fisso: il programma crea un unico file di archivio, se il disco selezionato contiene uno spazio sufficiente ed il suo file system consente un file delle dimensioni ipotizzate.

Il programma divide automaticamente il backup in diversi file se il disco di memoria dispone di abbastanza spazio, ma il suo file system non accetta le dimensioni previste del file.



I file system FAT16 e FAT32 hanno un limite di 4GB come dimensione massima dei file. La capacità dei dischi rigidi esistenti può raggiungere i 2TB. Per questo motivo un file di archivio può superare facilmente il limite, se si esegue un backup dell'intero disco.

Se non è presente spazio sufficiente per memorizzare il backup sul disco rigido, il programma visualizzerà un avviso e attenderà la decisione dell'utente relativamente a come risolvere il problema. È possibile tentare di liberare spazio aggiuntivo e continuare oppure scegliere **Indietro** e selezionare un altro disco.

Quando si esegue un backup su un dischetto, CD-R/RW o DVD<u>+</u><i>R/RW Acronis True Image for Microsoft Small Business Server chiede di inserire un nuovo disco quando quello precedente è pieno.

In alternativa, è possibile selezionare **Dimensione fissa** e immettere la dimensione desiderata per il file oppure selezionarla dall'elenco. Il backup verrà quindi suddiviso in più file della dimensione specificata. Ciò è utile quando si esegue il backup di un disco rigido prevedendo di masterizzare successivamente l'archivio su dischi CD-R/RW o DVD<u>+</u>R/RW.



La creazione di un backup direttamente su CD-R/RW o DVD<u>+</u>R/RW può richiedere molto più tempo di quanto sarebbe necessario su un disco fisso.

6.3.9 Impostazioni protezione livello file

Mantieni le impostazioni di sicurezza dei file negli archivi

Per impostazione predefinita, file e cartelle vengono salvati nell'archivio con le loro impostazioni originali di sicurezza di Windows (ad es. autorizzazione di lettura, scrittura, esecuzione, ecc. per ogni utente o gruppo di utenti, impostate in **Proprietà ->**

Sicurezza file). Se si ripristina un file o una cartella protetta senza l'account utente specificato nelle autorizzazioni, potrebbe non essere possibile leggere o modificare il file.

E' possibile disabilitare la conservazione delle impostazioni di sicurezza dei file in archivio per eliminare completamente questo tipo di problemi. In questo modo i file e le cartelle ripristinate erediteranno sempre le autorizzazioni dalla cartella in cui vengono ripristinati (cartella superiore o disco, se il ripristino viene eseguito nella cartella principale).

In alternativa, è possibile disabilitare le impostazioni di protezione dei file durante il ripristino, anche se sono disponibili nell'archivio (vedere *7.4.5 Impostazioni protezione livello file*). Il risultato sarà uguale - i file erediteranno l'autorizzazione dalla cartella genitore.

Negli archivi, salva i file in forma decrittografata

L'impostazione predefinita è **disabilitata**.

Limitarsi ad ignorare questa opzione se non si utilizza la funzione di crittografia, disponibile in Windows XP. (La crittografia di file e cartelle è impostata in **Proprietà ->** Generale -> Attributi avanzati -> Crittografa contenuto per la protezione dei dati).

Selezionare l'opzione se nel backup sono presenti dati crittografati e si desidera che dopo il ripristino qualsiasi utente possa accedere ad essi. In caso contrario, solo l'utente che ha crittografato i file o le cartelle potrà leggerli. La decrittografia può essere inoltre utile se si intende ripristinare i file crittografati su un altro computer.

Queste opzioni sono relative solo al backup di file o cartelle.

6.3.10 Componenti supporto

L'impostazione predefinita è **disabilitata**.

Quando si esegue il backup in un supporto rimovibile, è possibile rendere questo supporto riavviabile scrivendo su di esso dei componenti aggiuntivi. Di conseguenza non è necessario un disco di salvataggio separato.

Selezionare i componenti di base necessari per l'avvio ed il ripristino di dati nel quadro Generale.

La funzione **Acronis One-Click Restore** rappresenta un'aggiunta minima all'archivio dell'immagine, memorizzato su un supporto rimovibile, che consente il ripristino del disco da questo archivio con un semplice clic. In tal modo, facendo clic su "ripristina" all'avvio dal supporto, tutti i dati contenuti nell'immagine verranno ripristinati automaticamente.



Poiché il comando in un clic non comporta selezioni da parte dell'utente, come invece la selezione di partizioni da ripristinare, Acronis One-Click Restore ripristina sempre l'intero disco. Pertanto, se il disco è composto da più partizioni e si prevede di usare Acronis One-Click Restore, è necessario includere nell'immagine tutte le partizioni. Tutte le partizioni che mancano dall'immagine andranno perse.

Se si desidera una maggiore funzionalità durante il ripristino, scrivere una versione stand-alone di **Acronis True Image for Microsoft Small Business Server** sul supporto di salvataggio. Sarà allora possibile configurare l'operazione di ripristino utilizzando Restore Data Wizard, Acronis Active Restore o Acronis Universal Restore.

Il quadro **Avanzato** permette di selezionare una versione di loader Acronis True Image for Microsoft Small Business Server completa, sicura o entrambe. La versione sicura non dispone dei driver per USB, scheda PC o SCSI, ed è utile solamente nei casi in cui la versione completa non si caricasse. Se si desidera che il computer, riavviato da un supporto, sia accessibile per il controllo remoto tramite Acronis True Image Management Console, aggiungere ai supporto **Acronis Bootable Agent**. Se sul computer sono installati altri prodotti Acronis , quali Acronis Disk Director Suite, nella scheda **Avanzate** saranno incluse anche le versioni riavviabili dei componenti di questi programmi.

Spuntando la casella **Non introdurre altri componenti addizionali se manca posto libero** il programma cercherà di scrivere i componenti più elementari nel supporto.

6.3.11 Gestione degli errori

1. Ignora i settori corrotti

L'impostazione predefinita è **disabilitata**.

Con l'impostazione predefinita, il programma visualizzerà una finestra pop-up ogni volta che incontra un settore corrotto e chiederà all'utente di decidere se continuare o arrestare la procedura di backup. Per realizzare il backup delle informazioni valide presenti su un disco difettoso, abilitare l'opzione per ignorare i settori corrotti. Il resto dei dati verrà copiato con un backup e sarà possibile montare l'immagine ed estrarre i file validi su un altro disco.

2. Non mostrare messaggi e finestre di dialogo durante l'elaborazione (modalità silenziosa)

L'impostazione predefinita è **disabilitata**.

Gli amministratori aziendali hanno bisogno di un'opzione per continuare ad eseguire il backup nonostante possano verificarsi degli errori senza che il sistema faccia comparire un messaggio di errore. I dettagli dell'attività, inclusi gli errori, nel caso ce ne siano, possono essere trovati nel registro delle attività.

Con la modalità silenziosa abilitata, il programma non visualizzerà finestre interattive. Esso gestirà automaticamente le situazioni che richiedono l'intervento dell'utente come spazio del disco in esaurimento (eccetto per la gestione dei settori corrotti, che è definita come opzione separata). Se un'operazione non può continuare in assenza di un intervento dell'utente, non sarà portata a termine.

Per questo, abilitare quest'opzione se non si desidera che le attività di backup in attesa presentino pop-up ed errori.

6.3.12 Backup a doppia destinazione

L'impostazione predefinita è **disabilitata**. L'opzione è disponibile *soltanto* se il backup è destinato alla Acronis Secure Zone.

Se abilitato, il programma collocherà automaticamente una copia di ciascun backup creato in AcronisSecure Zone in un'unità locale, in una rete condivisa o in un server FTP. La coerenza della copia esterna dell'archivio viene mantenuta automaticamente. Dopo aver salvato un backup nella Acronis Secure Zone, il programma confronta i contenuti degli archivi aggiornati con i contenuti della copia e, se nella copia mancano alcuni backup, questi saranno copiati nella posizione esterna insieme con quello nuovo.

Oltre ad accrescere la sicurezza dell'archivio offerta dalla duplicazione, questa funzionalità consente agli utenti in viaggio di conservare la stessa copia dei dati del portatile sia nel computer portatile, sia nel server aziendale. Se la rete non è disponibile, il programma si limita ad eseguire il backup dei dati nella sola Acronis. Alla connessione successiva al primo backup tutte le modifiche apportate all'archivio sono trasferite sulla copia.

La funzionalità permette un rapido backup nell'unità interna, quale passaggio intermedio prima di salvare il backup pronto in rete. Questo risulta utile se le reti sono lente o sature

ed in caso di procedure di backup di lunga durata. Un'eventuale disconnessione durante il trasferimento della copia non comprometterà la procedura di backup, al contrario di ciò che avviene per i backup eseguiti direttamente nella posizione remota.



Anche se è stata immessa una password per Acronis Secure Zone, l'archivio di copia non sarà protetto da questa.

6.3.13 Wake On LAN

Quest'opzione è disponibile soltanto per attività create tramite Acronis Group Server.

L'impostazione predefinita è Abilita Wake On LAN.

Con questa impostazione, Acronis Group Server invierà un pacchetto magico alla scheda di interfaccia di rete (NIC) del computer remoto prima di iniziare il backup. (Un pacchetto magico è un pacchetto che contiene 16 copie contigue dell'indirizzo Ethernet della scheda NIC ricevente. Ciò provoca l'accensione del computer e l'esecuzione dell'attività di backup. Una volta conclusa la procedura di backup il computer può andare in riposo se il tempo è scaduto.

Prima di utilizzare la funzione Wake On LAN, accertarsi che questa sia abilitata sia sul computer di cui si intende eseguire il backup, sia sul server di gruppo Acronis.

Per abilitare la funzione Wake On LAN su un computer di cui si intende eseguire il backup:

1. Entrare nel BIOS del computer e impostare Power -> Wake On PCI PME -> Power On.

2. Impostare come segue le proprietà della scheda NIC del computer.

Pannello di controllo -> Sistema -> Gestione periferiche -> Schede di rete -> selezionare la scheda NIC -> Proprietà -> Avanzate:

Abilita PME -> Attivato

Impostazioni di attivazione alla modifica del collegamento -> Controllato dal SO

Impostazioni di attivazione -> Attiva su pacchetto Magic.

3. Trova l'indirizzo MAC del computer (Connessione area locale -> Stato -> Supporto -> Dettagli -> Indirizzo fisico.)

4. Ripetere i passaggi 1-3 per tutti i computer in cui si desidera attivare la funzione Wake On LAN.

Per abilitare l'opzione Wake On LAN sul server di gruppo Acronis:

1. Trovare il computer di cui si desidera eseguire il backup nell'elenco dei computer.

2. Selezionare il computer e immettere il suo indirizzo MAC nel server di gruppo di Acronis (barra laterale -> Dettagli computer -> Indirizzo MAC: Imposta -> digitare l'indirizzo MAC esadecimale come XXXXXXXXXX o XX-XX-XX-XX -> fare clic su OK). Il programma controllerà la validità dell'indirizzo MAC e visualizzerà il risultato della verifica.

3. Ripetere i passaggi 1-2 per tutti i computer in cui si desidera attivare la funzione Wake On LAN.

4. Pianificare un'attività di backup di gruppo per i computer di cui sopra. Durante l'impostazione delle opzioni di backup, accertarsi che l'opzione **Wake On LAN** sia abilitata. I computer in riposo nel momento in cui l'attività è avviata saranno accesi per eseguire detta attività.

6.3.14 Impostazioni aggiuntive

1. Convalida l'archivio di backup al termine dell'operazione

L'impostazione predefinita è disabilitata.

Se abilitato, il programma controlla immediatamente dopo il backup l'integrità dell'archivio appena creato o integrato.



Per controllare l'integrità dei dati dell'archivio, è necessario disporre di tutti i backup incrementali e differenziali relativi all'archivio, nonché del backup completo iniziale. Se manca uno qualsiasi dei backup della sequenza, la convalida non è possibile.

2. Sovrascrivi i dati su nastro senza chiedere conferma all'utente

L'impostazione predefinita è **abilitata**.

Il backup completo, quando creato su un'unità a nastro, sovrascrive tutti i dati memorizzati sul nastro (per ulteriori informazioni, vedere *3.8.2 Capire il backup su periferiche a nastro collegate al server di backup*). In questo caso, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server notifica che si stanno per perdere i dati del nastro. Per disattivare questo avviso, selezionare la casella centrale.

3. Chiedi di inserire il primo supporto durante la creazione degli archivi di backup sui supporti rimovibili.

L'impostazione predefinita è abilitata.

È possibile scegliere se visualizzare il messaggio di richiesta **Inserire il primo supporto** quando si esegue il backup su un supporto rimovibile. Con l'impostazione predefinita, potrebbe non essere possibile eseguire il backup su supporti rimovibili senza la presenza dell'utente, perché il programma attende che venga premuto **OK** nella casella del messaggio. Per questo, è necessario disabilitare la richiesta quando si programma un backup su supporto rimovibile. Poi, se è disponibile un supporto rimovibile (ad esempio, un CD-R/RW inserito) l'operazione può essere eseguita lasciando il computer incustodito.

4. Riazzera bit archivio

L'impostazione predefinita è **disabilitata**. Questa opzione riguarda unicamente i backup a livello di file.

Nei sistemi operativi Windows, ogni file presenta un attributo II file è pronto per l'archiviazione, disponibile selezionando per quel file -> Proprietà -> Generale -> Avanzate -> Attributi archivio e indice. Questo attributo, noto anche come bit archivio, è impostato dal sistema operativo ogni volta che il file viene modificato e le applicazioni di backup possono riazzerarlo ogni volta che includono il file in una copia di backup. Il valore bit archivio è utilizzato da varie applicazioni, come ad esempio i database.

Se **Reset archive bit** è abilitato, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server azzera i bit archivio di tutti i file di cui si esegue il backup. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server stesso non usa il valore bit archivio. Quando viene eseguito un backup incrementale o differenziale, il programma stabilisce se il file è stato modificato esaminando le sue dimensioni e la data e l'ora in cui è stato salvato per l'ultima volta.

Capitolo 7. Ripristino dei dati di backup

7.1 Considerazioni prima del ripristino

7.1.1 Ripristino in Windows o avvio da CD?

Come detto in precedenza (vedere 2.5.1 Esecuzione di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione locale)), Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può essere eseguito in diversi modi. Si consiglia di provare prima a ripristinare i dati eseguendo Acronis True Image for Microsoft Small Business Server in Windows, poiché questo metodo offre maggiore funzionalità. Eseguire l'avvio dal supporto riavviabile o utilizzare Startup Recovery Manager (vedere 3.4 Acronis Startup Recovery Manager) solo se Windows non si carica.

Il CD di avvio da cui è stato caricato il programma non impedisce di usare altri CD con backup. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server è caricato direttamente in RAM, quindi è possibile rimuovere il CD di avvio per inserire il disco di archivio.



Attenzione. Le lettere dei dischi in Acronis True Image for Microsoft Small Business Server stand-alone possono essere diverse dal modo in cui Windows identifica le periferiche. Per esempio,

la periferica D: indicata nella versione stand-alone di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server potrebbe corrispondere alla periferica E: in Windows.



Se l'immagine di un backup si trova su un supporto riavviabile, si può decidere di usare Acronis One Click Restore. Questa operazione ripristina sempre l'intero disco fisico. Di conseguenza, se il disco consiste in diverse partizioni, le partizioni che mancano dall'immagine saranno perdute. Prima di utilizzare Acronis, accertarsi che l'immagine contenga tutte le partizioni del disco o che le partizioni non incluse nell'immagine non siano necessarie. Per ulteriori informazioni su Acronis One-Click Restore, vedere *6.3.10 Componenti supporto*.

7.1.2 Impostazioni di rete in modalità ripristino

Se avviato da supporto rimovibile, computer RIS o con Startup Recovery Manager, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server potrebbe non riconoscere la rete. Ciò può avvenire se non esiste un server DHCP nella rete, o se l'indirizzo del computer non è stato identificato automaticamente per qualche motivo.

Per abilitare una connessione di rete, specificare manualmente le impostazioni di rete nella finestra disponibile su **Strumenti -> Opzioni -> Schede di rete**.

Network Settings		X			
View/change network connection settings.					
■ Network adapters	Network adapter: Hardware address: Status:	PCnet32 or PCnetPCI based 00:0C:29:03:54:20 0 Mbps, Full-Duplex, Cable connected			
	Media type:	Use Auto-Negotiation			
	IP address: Subnet mask:	192.168.5.130 255.255.255.0			
	DNS suffix: Default gateways:	localdomain			
		OK Cancel			

7.1.3 Ripristino di volumi dinamici

I volumi dinamici sono volumi posizionati in dischi dinamici, ossia dischi gestiti da Windows Logical Disk Manager (LDM). Per ulteriori informazioni sui dischi dinamici consultare la documentazione Windows.

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può eseguire il backup e ripristinare volumi dinamici.

Un volume dinamico può essere ripristinato sullo stesso volume o in uno spazio non allocato di un gruppo dinamico. Se è ripristinato in un altro volume, il contenuto del volume di destinazione sarà sovrascritto dal contenuto dell'immagine, ma il tipo e le altre proprietà del volume di destinazione non saranno modificati.

Per ripristinare un volume dinamico esattamente così com'è, preparare un volume dinamico di destinazione senza volumi. È possibile eseguire questa operazione utilizzando la funzione **Converti in disco dinamico**. Qualora si intenda ripristinare un volume dinamico al posto di alcuni volumi preesistenti nel disco di destinazione, cancellare i volumi originali servendosi di strumenti di terze parti, quali lo strumento di gestione dischi Windows Disk Management.

I contenuti del volume dinamico possono essere ripristinati da soli in un volume di base o dinamico senza modificare il tipo di volume di destinazione. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server dispone dello strumento **Crea volume dinamico**, in maniera tale da preparare i volumi desiderati nei dischi di destinazione.

La riconversione di un volume dinamico in volume di base può essere ottenuta, se necessario, grazie all'operazione **Aggiungi nuovo disco** (vedere *Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso*).

Questi strumenti rendono possibile il ripristino dei dati da ovunque a ovunque (anywhere-to-anywhere), in termini di dischi di base e di volumi dinamici di ogni tipo (semplice, span, stripe, mirror o RAID-5). Gli strumenti sono disponibili nella versione riavviabile del programma. Dopo aver avviato l'ambiente Acronis, è possibile preparare con facilità il gruppo dinamico desiderato da zero o su un computer con un sistema operativo diverso da Windows.

Per istruzioni per l'uso degli strumenti descritti sopra, vedere 7.5 Creazione di dischi e volumi dinamici.

7.2 Ripristino di file e cartelle dagli archivi file

In questa sezione viene descritto come ripristinare file o cartelle da un archivio di backup di file. È anche possibile ripristinare i file o le cartelle desiderate da un'immagine di disco o partizione. A tal fine, montare l'immagine come disco virtuale (vedere *11.2.2 Montaggio di un'immagine*) o avviare il ripristino dell'immagine e selezionare **Ripristina i file o le cartelle specificate** (vedere *7.3 Ripristino di dischi o partizioni oppure di file dalle immagini*).

1. Iniziare la procedura guidata **Ripristino guidato dei dati** facendo clic sull'icona dell'operazione di backup nella finestra principale del programma.

2. Selezionare l'archivio. Se l'archivio si trova nella zona Acronis Secure Zone, selezionare tale zona per scegliere l'archivio nel passaggio successivo.

Ripristino guidato dei dati	? ×					
Selezione dell'archivio di backup Selezionare l'archivio di backup che contiene i dati che si desidera ripristinare.						
Image: Second secon	Backup Questo è l'archivio di backup su immagine. Nessuna descrizione disponibile per questo archivio di backup. Data: venerdi 6 marzo 2009 12.22.51 Dimensione: 2,109 GB					
Nome file: C:\Backup.tib						
Tipo file: Archivi di backup (*.tib)						
2	< <u>I</u> ndietro Ayanti > Annulla					

Se l'archivio si trova su un supporto rimovibile, come un CD, inserire per primo l'ultimo CD e quindi i dischi in ordine inverso quando compare la finestra Ripristino guidato dei dati.



Per il ripristino diretto di dati da un server FTP è necessario che l'archivio sia composto da file di dimensioni inferiori a 2GB. Se si prevede che alcuni file possano essere più grandi, copiare innanzitutto l'intero archivio (insieme al backup completo iniziale) su un disco rigido locale o su un disco di rete condiviso. Consultare le note e le raccomandazioni per il supporto del server FTP in *1.4.3 Supporti di memorizzazione utilizzabili*.

Se sono stati aggiunti commenti all'archivio, questi verranno visualizzati sulla destra dell'albero delle unità. Se l'archivio era protetto con una password, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server la richiede. Il commento e il pulsante **Avanti** non saranno disponibili finché non si immette la password corretta.

3. Se l'archivio selezionato contiene backup incrementali, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server suggerirà di selezionare uno dei successivi backup incrementali tramite la data/ora di creazione. E' così possibile rinviare i file/cartelle all'ora ed alla data determinate.



Per ripristinare i dati di un backup incrementale, è necessario disporre di tutti i backup incrementali precedenti e del backup completo iniziale. Se uno qualsiasi dei backup successivi manca, il ripristino non è possibile.

Per ripristinare i dati di un backup differenziale, è necessario disporre del backup completo iniziale.

lipristino guidato dei dati	<u>×!?</u>				
Selezione della data di backup Selezionare una data di creazione del backup e dello stato a cui si desidera riportare il sistema.					
Data di creazione del backup	Backup2.tib				
giovedì 5 marzo 2009 16.44.21	Data di creazione: giovedì 5 marzo 2009 16.44.21				
	Nessuna descrizione disponibile per questo archivio di backup.				
.	C: B GB C: 7,990 GB NTFS C: Triple termine termine C:				

4. Selezionare una cartella sul computer in cui si desidera ripristinare i file o le cartelle selezionate (cartella di destinazione). È possibile ripristinare i dati nel percorso originale o scegliere un'altra cartella, se necessario.

5. Selezionare i file e le cartelle da ripristinare. È possibile scegliere di ripristinare tutti i dati o sfogliare il contenuto dell'archivio e selezionare le cartelle o i file desiderati.

Ripristino guidato dei dati Selezione del contenuto Selezionare i file e le cartelle da riprist	inare.
Backup Backup Concele (C:) Inetpub Inetpub	Backup Acronis True Image archivio di backup
2	<indietro ayanti=""> Annulla</indietro>

6. Selezionare le opzioni per il processo di ripristino (ossia comandi pre e post ripristino, priorità del processo di ripristino, impostazioni di protezione a livello di file e così via). È possibile selezionare le opzioni Utilizza le opzioni predefinite oppure Imposta le opzioni manualmente. Se le opzioni sono impostate manualmente, le impostazioni saranno applicate solo all'attività di ripristino corrente. In alternativa, è possibile modificare le opzioni predefinite dalla schermata corrente. Le impostazioni verranno

quindi salvate come predefinite. Per ulteriori informazioni, vedere 7.4 Impostazione delle opzioni di ripristino.

7. Impostare filtri per escludere dal ripristino specifici tipi di file. Ad esempio, può essere opportuno non ripristinare dall'archivio i file di sistema e le cartelle con estensioni .~, .tmp e .bak.

È anche possibile applicare filtri personalizzati utilizzando le regole di maschera comuni di Windows. Per esempio, per escludere tutti i file con le estensioni .exe, aggiungere ***.exe**. **My???.exe** respinge tutti i file .exe con i nomi composti da cinque caratteri che iniziano con "my".

Tutte queste impostazioni hanno effetto sull'attività corrente. Per informazioni su come impostare i filtri predefiniti che verranno richiamati ogni volta che vengono ripristinati dati, vedere *7.4.1 Esclusione di file da ripristinare*.

8. La prossima selezione consente di conservare modifiche utili dei dati, apportate dal momento in cui il backup selezionato è stato creato. Scegliere l'operazione da eseguire se il programma trova nella cartella di destinazione un file con lo stesso nome di un file presente nell'archivio.

Ripristino guidato dei dati	<u>? ×</u>
Modalità ripristino È possibile scegliere come ripristinare i file esistenti.	
Specificare l'azione da eseguire nel caso in cui la cartella di destinazione contenga già un file con lo stesso nome ripristinare: Sovrascrivi il file Sovrascrivi il file se meno recente Non sovrascrivere il file	di quello da
Descrizione Selezionare questa voce se si desidera sovrascrivere i file esistenti con i file ripristinati.	
2 <indietro avanti=""> 4</indietro>	Annulla

Sovrascrivi i file esistenti – con questa opzione si darà priorità incondizionata al file presente archiviato rispetto al file presente nel disco rigido.

Sovrascrivi il file esistente se meno recente – con questa opzione si darà priorità alla modifica più recente del file, sia che si trovi nell'archivio, sia che si trovi nel disco rigido.

Non sovrascrivere i file esistenti – con questa opzione si darà priorità incondizionata al file presente nel disco rigido rispetto al file archiviato.

9. Nella fase finale, viene visualizzato il riepilogo del ripristino. Fino a questo punto, è possibile scegliere **Indietro** per apportare modifiche all'attività creata. Fare clic su **Procedi** per avviare l'operazione.

10. (Solo per la versione locale o riavviabile di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server)

Il progresso dell'attività sarà visualizzato in una finestra specifica. Per interrompere la procedura, scegliere **Annulla**. Tenere presente che la procedura annullata può comunque causare modifiche nella cartella di destinazione.

7.3 Ripristino di dischi o partizioni oppure di file dalle immagini

Per ripristinare una partizione (disco) da un'immagine, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server deve ottenere **accesso esclusivo** alla partizione (disco) di destinazione. Questo significa che nessun'altra applicazione può accedervi allo stesso tempo.

Se si riceve un messaggio che indica che la partizione (disco) non può essere bloccata, chiudere le applicazioni che usano questa partizione (disco) e ripartire dall'inizio. Se non è possibile determinare quali applicazioni utilizzano la partizione o il disco, chiudere tutte le applicazioni.

7.3.1 Avvio della procedura guidata Ripristino guidato dei dati

Iniziare la procedura guidata **Ripristino guidato dei dati** facendo clic sull'icona dell'operazione di backup nella finestra principale del programma.

7.3.2 Selezione dell'archivio

1. Selezionare l'archivio. Se l'archivio si trova nella zona Acronis Secure Zone, selezionare tale zona per scegliere l'archivio nel passaggio successivo.

Ripristino guidato dei dati	<u>? ×</u>
Selezione dell'archivio di backup Selezionare l'archivio di backup che co	ontiene i dati che si desidera ripristinare.
 Desktop Connessioni FTP My Documents My Computer 31/2 Floppy (A:) Local Disk (C:) Local Disk (E:) Local Disk (G:) Backup1 Backup3 Backup3 Backup4 My Junk ScreenshotCaptor Server di backup Acronis 	Some dell'archivio di backup: Backup.tib Tipo archivio backup: immagine Numero di serie del backup selezionato: 1 Nessuna descrizione disponibile per questo archivio di backup. Data: venerdi 6 marzo 2009 13.21.25 Dimensione: 4,504 GB F: 1,080 GB FAT32 F: 1,907 GB FAT32
Nome file: G:\Backup1.tib	×
Tipo file: Archivi di backup (*.tib)	
2	<indietro ayanti=""> Annulla</indietro>



Se l'archivio si trova su un supporto rimovibile, come un CD, inserire per primo l'ultimo CD e quindi i dischi in ordine inverso quando compare la finestra Ripristino guidato dei dati.

1	-	-	
279	-	_	-
100	-	_	-1
100	\sim	_	=1
2.	_		51
× .	-		- 1
n z			- 1
0 -	_		
1.1	-		
-	-	_	1
	_		

Per il ripristino diretto di dati da un server FTP è necessario che l'archivio sia suddiviso in file di dimensioni inferiori a 2GB. Se si prevede che alcuni file possano essere più grandi, copiare innanzitutto l'intero archivio (insieme al backup completo iniziale) su un disco rigido locale o su un disco di rete condiviso. Consultare le note e le raccomandazioni per il supporto del server FTP in *1.4.3 Supporti di memorizzazione utilizzabili*.

Se sono stati aggiunti commenti all'archivio, questi verranno visualizzati sulla destra dell'albero delle unità. Se l'archivio era protetto con una password, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server la richiede. Il layout delle partizioni, il commento e il pulsante **Avanti** non saranno disponibili finché non si immette la password corretta.

2. Se l'archivio selezionato contiene backup incrementali, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server suggerirà di selezionare uno dei successivi backup incrementali tramite la data/ora di creazione. Perciò è possibile riportare i dati del disco a un momento definito.



Per ripristinare i dati di un backup incrementale, è necessario disporre di tutti i backup incrementali precedenti e del backup completo iniziale. Se uno qualsiasi dei backup successivi manca, il ripristino non è possibile.

Per ripristinare i dati di un backup differenziale, è necessario disporre del backup completo iniziale.

7.3.3 Selezione del tipo di ripristino

Selezionare cosa si desidera ripristinare:

Ripristino guidato dei dati	<u>?</u> ×
Selezione del tipo di ripristino È possibile scegliere il tipo di ripristino dell'archivio di backup.	
Selezionare un tipo di ripristino:	
Ripristina dischi o partizioni	
Ripristina i file o le cartelle specificate	
Cescrizione Selezionare questa opzione per ripristinare un intero disco o una partizione.	
(Indietro Ayanti >	Annulla

Ripristina i file o le cartelle specificate

Questa selezione consente nuovamente di selezionare dove ripristinare i file o le cartelle selezionate (nel percorso originale o in un altro percorso) e di scegliere i file e le cartelle da ripristinare e così via. Queste operazioni sono analoghe a quelle del ripristino dell'archivio di file. Tuttavia, prestare attenzione alla selezione: se si devono ripristinare dei file invece di un disco o di una partizione, togliere il segno di spunta alle cartelle che non sono necessarie. Altrimenti potrebbero essere ripristinati molti file in eccesso. La procedura porta quindi direttamente alla schermata di Riepilogo del ripristino (*7.3.13 Riepilogo ed esecuzione del ripristino*).

Ripristina dischi o partizioni

Se si è selezionato un ripristino normale di dischi e partizioni, è necessario eseguire tutte le impostazioni descritte di seguito.

Active Restore

Quando si ripristina un'immagine di una partizione o un disco di sistema (ad eccezione delle immagini di Windows Vista) da Acronis Secure Zone, è disponibile una terza opzione, ossia l'utilizzo di **Acronis Active Restore**. Se si seleziona questa opzione, si passerà direttamente alla finestra di riepilogo (*7.3.13 Riepilogo ed esecuzione del ripristino*). Pochi secondi dopo aver premuto **Procedi** il computer riavvierà il sistema ripristinato. Eseguire l'accesso e iniziare a lavorare – non sono richieste altre procedure di

avvio o altre azioni. Per maggiori informazioni su Acronis Active Restore, vedere 3.6 Acronis Active Restore.



Quando si esegue Active Restore, la versione attuale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server ripristina sempre l'intero disco del sistema. Pertanto, se il disco è composto da più partizioni, quelle che non sono incluse nell'immagine andranno perse. Prima di utilizzare Acronis Active Restore, accertarsi che l'immagine contenga tutte le partizioni del disco o che le partizioni non incluse nell'immagine non siano necessarie.

È tuttavia possibile scegliere un metodo ordinario per il ripristino dell'immagine. Ciò consente di apportare alla partizione ripristinata modifiche che non sarebbero state possibili usando Acronis Active Restore.

Infine, se non si intende ripristinare l'intero sistema ma solo i file danneggiati, selezionare **Ripristina i file o le cartelle specificate**.

7.3.4 Selezione di un disco o partizione da ripristinare

Il backup selezionato può contenere immagini di più partizioni o anche dischi. Selezionare un disco o partizione da ripristinare.

Ripristin	o guidato dei dati					<u>? ×</u>			
Partizi Sele	Partizione o disco da ripristinare Selezionare la partizione o il disco rigido da ripristinare.								
Seleziona	re la partizione o l'intero o	disco rigido da ripristina	are.			👥 者 🛈			
	Partizione /	Flag	Capacità	Spazio libero	Tipo				
🗹 Dis	co 1								
	🍲 NTFS (C:)	Princ.,Att.	7,990	GB	3,218 GB NTFS				
	🅪 MBR e traccia 0				MBR e I	traccia O			
	Image: Sector								
2				< Indietro	A <u>v</u> anti >	Annulla			

Le immagini di dischi e partizioni contengono una copia della traccia 0 insieme all'MBR (Master Boot Record) visualizzata in questa finestra in una riga separata. È possibile scegliere se ripristinare MBR e traccia 0 selezionando la casella relativa. Ripristinare il MBR se è indispensabile per l'avvio del sistema.

7.3.5 Selezione di un disco o di una partizione di destinazione

1. Selezionare un disco o una partizione di destinazione in cui si desidera collocare l'immagine selezionata. E' possibile ripristinare i dati nella loro posizione iniziale, in un altro disco o partizione o in uno spazio non allocato. La partizione di destinazione deve essere almeno delle stesse dimensioni dei dati non compressi dell'immagine.



Tutti i dati memorizzati nella partizione ripristinata verranno sostituiti dai dati dell'immagine, quindi occorre prestare attenzione e controllare che non vi siano dati necessari di cui non è stato eseguito il backup.

Quando si esegue il ripristino di un disco di sistema di Windows, il programma confronta le periferiche essenziali per l'avvio del sistema trovate nel registro dell'immagine e nel registro del computer di destinazione.

Se il chipset, la scheda madre o la periferica di archiviazione di massa sono diverse, esiste il rischio che il sistema non possa riavviarsi. In tal caso comparirà un messaggio per chiedere se si desidera acquistare **Acronis Universal Restore**. Per saperne di più su quest'opzione vedere *3.7 Acronis Universal Restore*. Per acquistare il modulo opzionale, selezionare il collegamento indicato.

Se si dispone già di Acronis Universal Restore, il messaggio non verrà visualizzato e sarà disponibile un'opzione per abilitare Acronis Universal Restore successivamente nella Procedura guidata di ripristino dati.

2. Quando si ripristina un intero disco, il programma analizza la struttura del disco di destinazione per determinare se è libero.

tipristino guidato dei dati 🤶 🦹 🔀						
Percorso dell'unità disco rigido ripristinata Selezionare l'unità disco rigido sulla quale eseguire il ripristino. Selezionare un disco rigido di dectinazione per il ripristino dell'immanine. I dischi vigidi già ripristipati cono dischilitati. I dischi						
rigidi di destinazi	one che non hanr Capacità	o spazio libero suffi Modello	ciente per il ripristir	Interfaccia		
🌍 Disco 1	8 GB	VMware Virtual IDE	H 0000	IDE(0) Primaria Mast	er	
🥪 Disco 2	8 GB	VMware, VMware V	rtual 51.0	SCSI		
Image: Weight of the second	90 GB NTFS				N 7	
Primaria		ica 🗖	<u>N</u> on allocata	📕 Volume dinamico 📕	Non <u>s</u> upportato	
2				< Indietro Ayanti >	<u>Annulla</u>	

Se sono presenti partizioni sul disco di destinazione, verrà visualizzata la finestra **Unità disco rigido di destinazione non vuota**, che indica che il disco di destinazione contiene partizioni e forse anche dati.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

- Elimina tutte le partizioni sull'unità disco rigido di destinazione prima di eseguire il ripristino – tutte le partizioni esistenti verranno eliminte e tutti i loro dati saranno perduti.
- No, non voglio eliminare le partizioni nessuna partizione esistente verrà eliminata, interrompendo l'operazione di ripristino. Sarà possibile annullare questa operazione o ritornare a selezionare un altro disco.



Fino a questo momento, non sono state effettuate modifiche o cancellazioni di dati. Per il momento, il programma traccia soltanto la procedura. Tutte le modifiche vengono applicate solo quando si fa clic su **Procedi** nella finestra finale della procedura guidata.

Per continuare, selezionare la prima opzione e scegliere **Avanti**. Si passerà quindi direttamente al punto *7.3.10 Ripristino contemporaneo di più dischi o partizioni*.

7.3.6 Modifica del tipo di partizione ripristinato

Quando si ripristina una partizione è possibile modificarne il tipo, anche se ciò non è necessario nella maggior parte dei casi.

Questa operazione può viceversa essere necessaria, ad esempio, se il sistema operativo e i dati sono memorizzati nella stessa partizione principale di un disco danneggiato.

Se si ripristina una partizione di sistema in un disco nuovo o nello stesso disco e si desidera caricare un sistema operativo da tale partizione, è necessario selezionare **Attiva**.

Se si ripristina una partizione di sistema su un altro disco fisso con le partizioni e il sistema operativo, quasi sicuramente sarà necessario ripristinare solo i dati. In questo caso, è possibile ripristinare la partizione come **Logica** per accedere solo ai dati.

Per impostazione predefinita, viene selezionato il tipo di partizione originale.



Selezionando **Attiva** per una partizione su cui non è installato alcun sistema operativo, il computer non si avvierà.

7.3.7 Modifica del file system della partizione ripristinata

E' possibile modificare il file system della partizione durante il suo ripristino, anche se raramente è richiesto. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può effettuare le seguenti conversioni di file system: **FAT16 -> FAT32 e Ext2 -> Ext3**. Per partizioni con altri file system originali questa scelta non è disponibile.



Si supponga di dover ripristinare una partizione da un vecchio disco FAT16 a bassa capacità a un disco nuovo. Il sistema FAT16 potrebbe essere inutilizzabile sul disco rigido ad alta capacità. Ciò è dovuto al fatto che FAT16 supporta partizioni fino a 4GB, pertanto non è possibile ripristinare una partizione FAT16 da 4GB in una partizione che supera tale limite senza modificare il file system. In questo caso sarebbe opportuno modificare il file system da FAT16 a FAT32.

Tuttavia, si tenga presente che non tutti i sistemi operativi supportano FAT32. MS-DOS, Windows 95 e Windows NT 3.x, 4.x non supportano FAT32 e non sarà possibile utilizzarli una volta ripristinata la partizione e cambiato il file system. Possono essere ripristinati normalmente solo su una partizione FAT16.

7.3.8 Modifica della dimensione e della posizione della partizione ripristinata

È possibile ridimensionare e riposizionare una partizione trascinandola o trascinandone i bordi con il mouse o inserendo i valori corrispondenti nei campi appropriati.

Utilizzando questa funzione è possibile ridistribuire lo spazio disco tra le partizioni da ripristinare. In questo caso sarà necessario per prima cosa ripristinare la partizione da ridurre.

Ripristino guidato dei dati				<u>? ×</u>
Dimensione della partizione Specificare la dimensione e il	ripristinata percorso della partizione ripristi	nata.		S
Specificare la dimensione e il pe caselle di testo.	rcorso. Utilizzare il mouse nella	visualizzazione g	rafica o immettere	i valori esatti nelle
C: 3,562 GB NTF5				
Dimensione minima della par	tizione: 3.562 GB I	Dimensione mass	ima della partizione	e: 7.997 GB
	Spazio libero prima	0 byte		
	Dimensione della partizione	3.562 GB		
	Spazio libero <u>d</u> opo	4.435 GB	×	
2		<	Indietro Avar	iti > <u>A</u> nnulla



Queste modifiche sono utili se si copia il disco rigido in uno nuovo ad alta capacità, creando la sua immagine e ripristinandola su un nuovo disco con partizioni più grandi.

7.3.9 Assegnazione di una lettera alla partizione ripristinata

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server assegna una lettera non usata ad una partizione ripristinata. È possibile selezionare la lettera desiderata da un elenco a discesa.

Se si imposta questa opzione su **No**, alla partizione ripristinata non verrà assegnata alcuna lettera e la stessa resterà nascosta dal sistema operativo.

Non assegnare lettere alle partizioni non accessibili da Windows, ovvero quelle con file system diversi da FAT e NTFS.

7.3.10 Ripristino contemporaneo di più dischi o partizioni

In una singola sessione, è possibile ripristinare più partizioni o dischi, uno per uno, selezionando dapprima un disco e impostandone i parametri, e quindi ripetendo queste azioni per ogni disco o partizione da ripristinare.

Se si desidera ripristinare un altro disco (partizione), selezionare **Ripristinare un'altra partizione o un altro disco rigido**. Verrà nuovamente visualizzata la finestra di selezione della partizione (7.3.4) e sarà necessario ripetere i passaggi precedenti. In caso contrario, non impostare questo commutatore.

7.3.11 Uso di Acronis Universal Restore

Acronis Universal Restore è un'aggiunta ad Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.

Si acquista separatamente e viene installato da un file di installazione .msi specifico. Quanto segue si applica alle installazioni Acronis True Image for Microsoft Small Business Server che includono Acronis Universal Restore.

1. Usando Acronis Universal Restore si potrà creare un clone riavviabile del sistema su un hardware diverso (per maggiori informazioni vedere *3.7 Acronis Universal Restore*). Sceglierlo quando si ripristina un disco di sistema (partizione) su un computer con un processore differente, una diversa scheda madre o altra periferica di archiviazione diversi da quelli installati nel sistema di cui è stata creata l'immagine.

Ripristino guidato dei dati	<u>? ×</u>
Acronis Universal Restore	1
Indicare se utilizzare Acronis Universal Restore.	
In questa pagina è possibile indicare se utilizzare Acronis Universal Restore. Acronis Universal Restore consente di ripristinare l'immagine del volume di sistema di ogni computer indipendentemente dalla configurazione hardware. Du ripristino, sarà possibile inoltre utilizzare i driver di sistema specificati.	i urante il
Non utilizzare Acronis Universal Restore	
O Utilizza Acronis Universal Restore	
Descrizione Utilizzare questa opzione per ripristinare la partizione di sistema da un'immagine di backup creata utilizzando un hardware simile.	
2 <indietro ayanti=""> Ann</indietro>	ulla "

2. Se l'hardware di destinazione è dotato di un controller specifico per l'archiviazione di massa (come un adattatore SCSI, RAID o Fibre Channel) per il disco rigido, è possibile installare manualmente il driver opportuno, evitando la procedura automatica di ricerca e installazione driver.

Utilizzare questa opzione soltanto se la procedura automatica di ricerca e installazione non ha avuto successo.

Acronis Universal Restore utilizza tre origini per i driver:

- l'area contenente i driver: una o più cartelle su un'unità di rete o un CD specificate nelle opzioni di ripristino. Se tale area non è stata indicata in anticipo, è possibile farlo al passaggio successivo.

- la periferica di archiviazione di massa specificata dall'utente al presente passaggio.

- le cartelle predefinite di archiviazione dei driver di Windows (nell'immagine di cui è in corso il ripristino).

Il programma troverà i driver più idonei tra tutti quelli disponibili e li installerà nel sistema ripristinato. Tuttavia, il driver definito dall'utente avrà la priorità. Verrà installato, previo apposito avviso, anche se il programma trova un driver migliore.



Quando si ripristina il sistema su una macchina virtuale che usa un controller per disco rigido SCSI, è necessario specificare i driver SCSI per l'ambiente virtuale nella finestra **Percorso di ricerca dei driver**. Usare i driver forniti assieme al software della macchina virtuale o scaricare le ultime versioni dei driver dal sito web del produttore del software.

7.3.12 Impostazione delle opzioni di ripristino

Selezionare le opzioni per il processo di ripristino (ossia comandi pre e post ripristino, priorità del processo di ripristino e così via). È possibile selezionare le opzioni **Utilizza le opzioni predefinite** oppure **Imposta le opzioni manualmente**. Se le opzioni sono impostate manualmente le impostazioni verranno applicate solo all'attività di ripristino corrente. In alternativa, è possibile modificare le opzioni predefinite dalla schermata corrente. Le impostazioni verranno quindi salvate come predefinite. Per ulteriori informazioni, vedere *7.4 Impostazione delle opzioni di ripristino*.

7.3.13 Riepilogo ed esecuzione del ripristino

1. Nella fase finale, viene visualizzato il riepilogo del ripristino. Fino a questo punto, è possibile scegliere **Indietro** per apportare modifiche all'attività creata. Facendo clic su **Annulla**, non verrà effettuata nessuna modifica al disco (sui dischi). Scegliere **Procedi** per avviare l'esecuzione dell'attività.

2. (Solo per la versione locale o stand-alone di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server)

Il corso dell'attività sarà visualizzato in una finestra specifica.

Per interrompere la procedura, scegliere **Annulla**. La partizione di destinazione verrà tuttavia eliminata e il relativo spazio disallocato. Si ottiene lo stesso risultato quando il ripristino ha esito negativo. Per recuperare la partizione, ripristinarla nuovamente dall'immagine.

Se Acronis Universal Restore non trova periferiche di archiviazione di massa o Hardware Abstraction Layer (HAL) compatibili con il nuovo hardware in tutte le sorgenti disponibili, un messaggio chiederà all'utente di navigare su un'unità condivisa di rete, o di inserire un floppy o un CD con i driver necessari. All'avvio di Windows, inizializzerà la procedura standard per l'installazione di nuovo hardware. A questo punto sarà possibile specificare le unità delle periferiche se Windows non riesce a trovarle automaticamente.

7.4 Impostazione delle opzioni di ripristino

Per visualizzare o modificare le opzioni di ripristino predefinite nella versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, selezionare **Strumenti -> Opzioni -> Opzioni di ripristino predefinite** dalla finestra principale del programma.

Per eseguire la stessa operazione in modo remoto, connettere l'Acronis True Image Management Console al computer remoto, fare clic su **Opzioni computer remoto** e selezionare **opzioni di ripristino preimpostate**.

Durante la creazione di un'attività di backup è anche possibile modificare le opzioni di ripristino predefinite o impostare opzioni di ripristino temporanee.



7.4.1 Esclusione di file da ripristinare

L'impostazione predefinita è Ripristina tutti i file.

È possibile impostare i filtri predefiniti per escludere dal ripristino specifici tipi di file. Utilizzare le regoli di maschera comuni di Windows. Per esempio, per escludere tutti i file con le estensioni .exe, aggiungere ***.exe**. **My???.exe** esclude tutti i file .exe con i nomi composti da cinque caratteri che iniziano con "my".

Questa opzione ha effetto solo quando si ripristinano file da archivi di file o cartelle. Quando si ripristinano file da un'immagine di disco o partizione, non è possibile filtrare alcun file per escluderlo.

7.4.2 Modalità sovrascrittura file

Questa opzione consente di conservare le modifiche utili dei dati, apportate dal momento della creazione del backup che verrà ripristinato. Scegliere l'operazione da eseguire se il programma trova nella cartella di destinazione un file con lo stesso nome di un file presente nell'archivio.

Sovrascrivi i file esistenti – con questa opzione si darà priorità incondizionata al file presente archiviato rispetto al file presente nel disco rigido.

Sovrascrivi il file se meno recente – con questa opzione si darà priorità al file modificato più di recente, sia che si trovi nell'archivio, sia che si trovi nel disco rigido.

Non sovrascrivere i file esistenti – con questa opzione si darà priorità incondizionata al file presente nel disco rigido rispetto al file archiviato.

Questa opzione ha effetto solo quando si ripristinano file da archivi di file o cartelle.

7.4.3 Comandi pre/post

È possibile specificare comandi o file batch che vengano eseguiti automaticamente prima e dopo la procedura di ripristino. Fare clic su **Modifica** per aprire la finestra **Modifica comando** in cui è possibile immettere agevolmente il comando, i relativi argomenti e la directory di lavoro oppure sfogliare le cartelle per individuare un file batch.

Il programma non supporta comandi interattivi, ad es. comandi che richiedono un input dell'utente (ad esempio, "pausa").

Il processo di backup sarà eseguito contemporaneamente ai comandi dell'utente se si toglie il segno di spunta dalla casella **Non eseguire operazioni fino all'avvenuto completamento dell'esecuzione dei comandi**, spuntato per impostazione predefinita.

7.4.4 Priorità ripristino

Impostazione predefinita: Bassa.

La priorità di un qualsiasi processo, in esecuzione in un sistema, determina la quantità di utilizzo della CPU e delle risorse di sistema allocate per quel processo. La riduzione della priorità del ripristino libera più risorse per altre attività della CPU. L'aumento della priorità del ripristino consente di accelerare il processo di ripristino ottenendo risorse dagli altri processi attualmente in esecuzione. L'effetto dipende dall'utilizzo totale della CPU e da altri fattori.

7.4.5 Impostazioni protezione livello file

L'impostazione predefinita è Ripristina i file mantenendo le impostazioni di protezione.

Se le impostazioni di protezione dei file sono state conservate durante il backup (vedere 6.3.9 Impostazioni protezione livello file), è possibile scegliere di ripristinare le impostazioni di protezione dei file o di consentire ai file di ereditare le impostazioni di protezione della cartella in cui verranno ripristinati.

Questa opzione ha effetto solo quando si ripristinano file da archivi di file o cartelle.

7.4.6 Percorso di ricerca dei driver

Questa opzione è disponibile solo per i computer in cui è installato Acronis Universal Restore.

Acronis Universal Restore è un'opzione per Acronis True Image for Microsoft Small **Business**

Si acquista separatamente e viene installato da un file di installazione specifico. Per ulteriori informazioni vedere 3.7 Acronis Universal Restore.



Qui è possibile specificare un percorso per l'area contenente i driver su un'unità di rete o un CD in cui Acronis Universal Restore cercherà i driver durante il ripristino di un disco di sistema su un hardware differente. Se vengono indicati più percorsi, il programma eseguirà la scansione di tutte le posizioni e sceglierà il driver più idoneo.

7.4.7 Impostazioni aggiuntive

1. È possibile scegliere se ripristinare la data e l'ora dei file dall'archivio o assegnare ai file data e ora correnti.

2. Prima che i dati siano ripristinati dall'archivio, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può controllarne l'integrità. Se si sospetta che l'archivio sia danneggiato, selezionare Convalida il file di backup prima del ripristino.



Per verificare l'integrità dei dati dell'archivio, è necessario disporre di tutti i backup incrementali e differenziali relativi all'archivio, nonché del backup completo iniziale. Se manca uno qualsiasi dei backup della sequenza, la convalida non è possibile.

Server.

3. Avendo ripristinato un disco o una partizione da un'immagine, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può controllare l'integrità del file system. A tal fine, selezionare **Controlla il file system dopo il ripristino**.



La verifica del file system è disponibile solo quando si ripristinano dischi o partizioni in Windows e per i file system FAT16/32 e NTFS.

4. La versione riavviabile di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server dispone anche di un'opzione che fa sì che, una volta terminato il ripristino, il computer si riavvia ed avvia il sistema operativo appena ripristinato senza alcun intervento da parte dell'utente.

Se questa opzione viene attivata, i comandi post operazione non saranno eseguiti. Include il comando di riavvio nel file a blocchi se si desidera che i comandi siano eseguiti.

7.5 Creazione di dischi e volumi dinamici

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server deve ricevere un **accesso esclusivo** ai dischi per eseguire operazioni con dischi e volumi. Questo significa che nessun'altra applicazione può accedervi allo stesso tempo. Prima di iniziare le procedure guidate di conversione del disco e di creazione dei volumi dinamici, chiudere tutte le altre applicazioni che utilizzano i dischi (come ad esempio Windows Disk Management).

7.5.1 Conversione di un disco in dinamico

L'operazione è disponibile sia nella versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, sia in Acronis True Image Agent, incluse le versioni riavviabili di questi componenti. Dopo aver riavviato l'ambiente Acronis si può facilmente preparare il gruppo dinamico desiderato partendo da zero, o in un computer privo di sistema operativo Windows.

Considerazioni prima della conversione:

- L'operazione supporta sia dischi di base GBT che MBR. Un disco di base MBR deve presentare almeno 1 MB di spazio libero al termine del disco per il database del disco dinamico.
- Se un disco è convertito per fini diversi dalla preparazione di un disco di destinazione per il ripristino (vale a dire che si intendono salvare i suoi dati), accertarsi di aver eseguito il backup del contenuto prima di effettuare la conversione. Come per le modifiche importanti delle partizioni o volumi disco, la conversione è un'operazione ad alto rischio.
- I dischi di base su cui sono installati vari sistemi operativi, dopo la conversione manterranno un solo sistema operativo riavviabile (il sistema in esecuzione durante la conversione). In caso di conversione di un disco in cui sono installati più sistemi operativi, la procedura migliore consiste nell'eseguire l'avvio da un altro disco.

Per convertire un disco di base in disco dinamico:

- 1. Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano il disco o i dischi di base da convertire.
- 2. Se sui dischi di base esistono partizioni, specificare se queste devono essere conservate.

In caso affermativo, le partizioni saranno convertite in semplici volumi dinamici. Pertanto, come destinazione per il ripristino dei volumi dinamici sarà disponibile unicamente lo spazio esistente non allocato.

Se si desidera ripristinare l'intero disco, cancellare il partizionamento servendosi dell'operazione Aggiungi un nuovo disco (vedere *Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso*) o applicazioni di altri produttori.

3. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Collegando la console al computer nel quale è installato Acronis True Image Agent è riavviata la sua versione riavviabile. Selezionare **Attività di backup e ripristino** e fare clic su **Converti in disco dinamico**.

In un computer in cui è installata o avviata la versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, selezionare **Strumenti-> Conversione in disco dinamico** nel menù principale del programma.

4. Selezionare il disco di base o un disco appena connesso non ancora inizializzato.

5. Fare clic su **Procedi** nella finestra di riepilogo.

La conversione inversa da dinamico in basico può essere effettuata con l'operazione Aggiunta di nuovo disco. Questa operazione cancellerà le informazioni, oltre che la tabella di partizione GUID, se presente sul disco. Come risultato, si otterrà un disco di base MBR. Vedere i dettagli in *Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso*.

7.5.2 Creazione di volumi dinamici

L'operazione è disponibile soltanto nella versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server incluse le versioni riavviabili di questo componente. Dopo aver riavviato l'ambiente Acronis si può facilmente preparare il gruppo dinamico desiderato partendo

da zero, o in un computer privo di sistema operativo Windows.

L'operazione supporta sia dischi dinamici, sia dischi di base GPT o MBR. I dischi di base verranno convertiti in dischi dinamici.



Tutti i dati contenuti nel disco di base ed il partizionamento del disco di base saranno perduti. Nei dischi dinamici sarà usato per il nuovo volume soltanto spazio non allocato.

Un disco di base MBR deve presentare almeno 1 MB di spazio libero al termine del disco per il database del disco dinamico.

Per creare un volume dinamico:

1. Chiudere tutte le applicazioni che utilizzano il disco o i dischi su cui verrà creato il volume.

2. Iniziare la Procedura guidata Creazione volume dinamico selezionando **Strumenti -> Crea volume dinamico** nel menu principale del programma.

3. Selezionare i dischi di base, dinamici o appena connessi su cui creare il volume dinamico. Per impostazione predefinita, vengono selezionati i dischi dinamici. Se necessario, è possibile deselezionare qualsiasi disco successivamente nella procedura guidata.

Se viene selezionata l'opzione per i dischi diversi da quelli dinamici, questi verranno convertiti in dischi dinamici e inclusi nel gruppo dinamico. Ma la conversione avrà luogo soltanto quando ha inizio l'operazione. Mentre si usa la procedura guidata non si effettuano cambiamenti nei dischi.

Creazion Conversio Selezion	ne di volume d one disco nare i dischi che	l inamico si desidera co	nvertire in disc	thi dinamici.		? ×
Disco	Tipo di disco	Volume	Capacità	Modello	Interfaccia	Libero
🔲 Disco 1	Base	Ntfs (C:)	8,000 GB	VMware Virtual IDE H 0000	ATA	8,000 GB
2				< <u>I</u> ndietro	A <u>v</u> anti >	Annulla

4. Selezionare il tipo di volume dinamico da creare: semplice/span, stripe, mirror o RAID 5.

5. Specificare la quantità di spazio che sarà occupata dal volume dinamico su ciascuno dei dischi selezionati. Il valore impostato viene adattato al tipo di volume selezionato.

Per un volume spanned, la quantità di spazio su ciascun disco viene selezionata indipendentemente. Se viene selezionato un solo disco, sarà creato un volume semplice.

I volumi stripe, mirror e RAID 5 comportano una distribuzione pari tra i dischi. Pertanto, il volume deve occupare la stessa quantità di spazio su ciascun disco. Se sono stati impostati valori differenti, verrà applicata per tutti i dischi l'ultima impostazione inserita. Se il valore impostato è superiore allo spazio non allocato presente su un qualsiasi disco, verrà applicata per tutti i dischi la quantità minima di spazio disponibile. La dimensione del volume risultante viene visualizzata sotto il campo di selezione del disco.

In questo passaggio è possibile deselezionare dischi che non si desidera includere nel volume.

🖑 Creazione di v olume dinamico	? ×
Selezione disco Selezionare i dischi dinamici sui quali si vuole crea volume da creare.	are il volume dinamico ed impostare le dimensioni del
Selezionare: Tutti Nessuno Disco Libero ☑ Disco 2 7,997 GB	Specificare la quantità di spazio che sarà occupata dal volume dinamico sul disco selezionato.
	Tipo di volume: Semplice/spanned Allocato su disco: 7,997 GB 🥪
Dimensioni totali del volume: 7,997 GB	Attenzione! L'Intero disco sarà convertito in dinamico. Tutte le partizioni di origine sul disco selezionato andranno perdute. (Indietro Ayanti > Annulla

6. Fare clic su **Procedi** nella finestra di riepilogo.

Capitolo 8. Pianificazione delle attività

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server permette di pianificare attività di backup periodico e di convalida di archivio. In questo modo è possibile proteggere i propri dati.

È possibile creare più attività pianificate indipendenti. Ad esempio, è possibile eseguire ogni giorno il backup del progetto corrente e ogni settimana il backup del disco.



Tutte le attività pianificate vengono visualizzate nella finestra **Attività pianificate**, in cui le attività possono essere avviate, interrotte, modificate, eliminate e rinominate. Per visualizzare la finestra **Attività pianificate**, fare clic su **Attività** nel gruppo **Gestisci attività** o selezionare la categoria **Pianificazione attività** nella barra laterale.

8.1 Creazione di attività pianificate

1. Per iniziare la **Pianificazione guidata delle attività**, fare clic su **Crea** nella barra degli strumenti della finestra **Attività pianificate** o selezionare **Operazioni -> Pianifica attività** dal menu principale.

2. Selezionare l'operazione **Backup** o **Convalida**. Nel caso di quest'ultima, selezionare l'archivio nella finestra successiva, dopodiché la procedura guidata passerà direttamente al punto 4.

3. Se è stato selezionato backup, configurare l'attività di backup nel modo consueto (vedere *Capitolo 6. Creazione di archivi di backup*). Se si decide di creare un archivio di backup su un'unità di rete, immettere nome utente e password per l'accesso all'unità.

4. Impostare la periodicità di esecuzione dell'attività.

ogrammazione di esecuzione attività	
È possibile selezionare l'ora di esecuzione de	ill'attività o l'evento per cui sarà eseguita. 🧤 🗾
segui quest'attività:	
Manualmente più tardi	O All'avvio del computer
Ogni giorno	🔵 Quando mi collego
🔵 Ogni settimana	O Allo spegnimento del computer
Ogni <u>m</u> ese	Alla disconnessione
🔵 Una volta sola	Una volta al giorno
🔵 Quando cambia lo spazio libero su di	500
Descrizione L'attività sarà creata ma non eseguita. Sarà p	oossibile eseguirla manualmente più tardi.

- Esecuzione manuale successiva l'operazione è salvata, ma non è lanciata in modo automatico. Sarà possibile avviarla successivamente facendo clic sul pulsante Esegui nella finestra Attività pianificate
- Ogni giorno l'attività verrà eseguita una volta al giorno o una volta in diversi giorni
- **Ogni settimana** l'attività verrà eseguita una volta alla settimana o una volta nell'arco di diverse settimane nel giorno selezionato
- Ogni mese l'attività verrà eseguita una volta al mese nel giorno selezionato
- Una volta sola l'attività verrà eseguita una sola volta nel giorno e all'ora specificata
- Cambiamento spazio libero su disco l'attività verrà eseguita quando lo spazio libero su disco varia della quantità specificata
- Dopo l'avvio del computer l'attività verrà eseguita ad ogni avvio del sistema operativo
- **Dopo l'accesso** l'attività verrà eseguita ogni volta che l'utente corrente accede al sistema operativo
- Quando si spegne il computer l'operazione sarà eseguita prima di ogni spegnimento o avvio del computer
- **Dopo la disconnessione** l'attività verrà eseguita ogni volta che l'utente corrente si disconnette dal sistema operativo.



Alcune di queste opzioni potrebbero essere disabilitate a seconda del sistema operativo.

5. Specificare l'ora di avvio dell'attività e altri parametri di pianificazione, in base alla periodicità selezionata (vedere 8.1.1 - 8.1.5).

6. Successivamente sarà necessario specificare il nome dell'utente proprietario dell'attività eseguita, in caso contrario non sarà disponibile alcuna esecuzione pianificata.

Pianificazione guidata delle Informazioni utente	attività	<u>: : :</u>
Selezionare il nome utente	e la password.	1
Immettere il nome utente e la l'utente è membro di un domin	password. L'attività verrà eseguita come se fos o, il nome di dominio deve essere specificato.	se stata avviata dall'utente. Se
	Immettere il nome utente:	
	ACRONIS\Administrator	
	Immettere la pa <u>s</u> sword:	
	•••••	
	Con <u>f</u> ermare la password:	
	•••••	
Se non si immette la password	, le attività pianificate non vengono eseguite.	
2	< <u>I</u> ndietr	o Avanti > Annulla

Nel campo superiore, immettere un nome utente. Nei due campi seguenti immettere una password e confermarla.

7. Nella fase finale, viene visualizzata la configurazione dell'attività. Fino a questo punto, è possibile scegliere **Indietro** per apportare modifiche all'attività creata. Se si sceglie **Annulla**, tutte le impostazioni andranno perse. Scegliere **Fine** per salvare l'attività.

8. La pianificazione dell'attività e il nome predefinito verranno visualizzati nella finestra **Attività pianificate**. Se necessario, è possibile rinominare l'attività.

8.1.1 Impostazione dell'esecuzione giornaliera

Se è stata selezionata l'esecuzione giornaliera, impostare **Ora inizio** e i giorni in cui si desidera eseguire l'operazione:

- Ogni giorno
- Giorni feriali
- Ogni x giorni una volta ogni x giorni (specificare l'intervallo).
- Ripeti attività ogni impostare questa opzione se l'attività deve essere eseguite più volte al giorno.

Pianificazione guidata delle attività	<u>?</u> ×
Esecuzione quotidiana dell'attività. Impostare i parametri per l'esecuzione quotidiana.	(
Selezionare l'ora e il giorno di avvio dell'attività. Ora inizio: 17 🔷 ore 48 🗢 minuti Se il computer è spento, eseguire le attività pianificate al riavvio.	
Ora di inizio:	
C C	<u>Annulla</u>

Se nell'ora pianificata per l'attività il computer è spento, l'attività non verrà eseguita ma è possibile imporre l'avvio dell'attività mancante all'avvio successivo del computer selezionando una casella sotto i campi **Ora inizio**.

8.1.2 Impostazione dell'esecuzione settimanale

Se è stata selezionata l'esecuzione settimanale, impostare **Ora inizio**, specificare la periodicità di esecuzione dell'attività nella casella **Ogni x settimane** (ogni settimana, ogni due settimane e così via) e selezionare i giorni in cui eseguire l'attività.

Pianificazione guidata delle attività	<u>? ×</u>
Esecuzione settimanale dell'attività. Impostare i parametri per l'esecuzione settimanale.	!
Selezionare l'ora e il giorno di avvio dell'attività.	
Ora inizio:	
17 🗢 ore 🛛 48 🛟 minuti	
Se il computer è spento, eseguire le attività pianificate al riavvio.	
Ogni 1 🐡 settimane	
Selezionare i giorni della settimana:	
🗸 Lunedi 📃 Martedi 🗌 Mercoledi	
🗌 Giovedi 📃 Venerdi 🗌 Sabato 📄 Domenica	
2 <indietro avanti=""></indietro>	Annulla

Se nell'ora pianificata per l'attività il computer è spento, l'attività non verrà eseguita ma è possibile imporre l'avvio dell'attività mancante all'avvio successivo del computer selezionando una casella sotto i campi **Ora inizio**.

8.1.3 Impostazione dell'esecuzione mensile

Se è stata selezionata l'esecuzione mensile, impostare **Ora inizio** e i giorni in cui si desidera eseguire l'attività:

- Giorno alla data specificata
- II <specificare un giorno> nel giorno specifico (ad esempio il secondo martedì o il quarto giovedì) selezionato negli elenchi a discesa.

Pianificazione guidata delle attività	<u>? ×</u>
Esecuzione mensile dell'attività. Impostare i parametri per l'esecuzione mensile.	()
Selezionare l'ora e il giorno di avvio dell'attività. Ora inizio: 17 🔷 ore 48 💭 minuti 5e il computer è spento, eseguire le attività pianificate al riavvio.	
Ora di inizio: Image: Stormon market Image: Stormon market	
(Indietro Ayanti >	Annulla

Se nell'ora pianificata per l'attività il computer è spento, l'attività non verrà eseguita ma è possibile imporre l'avvio dell'attività mancante all'avvio successivo del computer selezionando una casella sotto i campi **Ora inizio**.

8.1.4 Impostazione dell'esecuzione unica

Se si è selezionata l'esecuzione unica, impostare **Ora inizio** e la data in cui si desidera eseguire l'attività:

Pianificazione guidata delle attività	<u>?×</u>
Esecuzione attività una volta sola. Impostare i parametri per eseguire l'attività una volta sola.	1
Selezionare l'ora e la data di avvio dell'attività. Ora inizio: 17 🗢 ore 🛛 48 🗢 minuti 💭 Se il computer è spento, eseguire le attività pianificate al riavvio.	
Data inizio: 5 📚 giorno 3 📚 mese 2009 📚 anno	
2 Indietro Avanti > 4	<u>Annulla</u>

Se nell'ora pianificata per l'attività il computer è spento, l'attività non verrà eseguita ma è possibile imporre l'avvio dell'attività mancante all'avvio successivo del computer selezionando una casella sotto i campi **Ora inizio**.

8.1.5 Impostazione dell'esecuzione a seguito di un evento

Esecuzione all'aumento o alla diminuzione dello spazio libero su disco. L'attività verrà avviata quando lo spazio libero sul disco selezionato per il backup varia del valore specificato. L'impostazione predefinita è 20MB.

Pianificazione guidata delle attività	<u>? ×</u>
Selezione della modifica dello spazio libero su disco Selezione cambiamento spazio libero su disco	!
Cambiamento spazio libero su disco di 100 MB	
Descrizione Descrizione cambiamento spazio libero su disco	
2 Indietro Avanti > 2	<u>Annulla</u>
8.2 Gestione delle attività pianificate

Lo stato, la pianificazione, l'ultima esecuzione e l'ultimo risultato dell'attività sono visualizzati nella finestra **Attività pianificate**. Per visualizzare gli altri dettagli dell'attività, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome relativo.

Sono disponibili due modi per modificare i parametri dell'attività. Mediante modifica è possibile modificare qualsiasi parametro. Questa operazione viene eseguita in modo analogo alla creazione, tuttavia, le operazioni precedentemente selezionate saranno impostate e sarà pertanto necessario immettere solo le modifiche. Per modificare un'attività, selezionarla e fare clic su **Modifica** nella barra degli strumenti

Se si desidera cambiare solo la frequenza e/o l'ora di avvio dell'operazione, fare clic su **Programma** nella barra degli strumenti. A questo punto, sarà necessario eseguire soltanto la procedura di pianificazione, lasciando invariate le altre impostazioni.

Per eliminare un'attività confermata, selezionarla e fare clic su **Elimina** nella barra degli strumenti.

Per rinominare un'attività, fare clic su **Rinomina** nella barra degli strumenti, immettere il nome dell'attività e premere Invio.

La versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server comprende un'opzione di duplicazione dell'attività in modo da doverla programmare soltanto una volta. Selezionare l'attività e fare clic su **Clona** nella barra degli strumenti. Ripetere la stessa procedura guidata eseguita per la modifica di un'attività e, se necessario, apportare le opportune modifiche. Contrariamente alla modifica, il risultato è salvato sotto forma di operazione separata. Si avrà l'opzione di rinominare il clone, per identificarlo meglio.

Capitolo 9. Gestire Acronis Secure Zone

La zona Acronis Secure Zone è una partizione nascosta destinata alla memorizzazione di archivi nel sistema stesso del computer. È necessaria per utilizzare Acronis Startup Recovery Manager. Per ulteriori informazioni su queste funzioni, vedere *3.3 Acronis Secure Zone* e *3.4 Acronis Startup Recovery Manager*.

Quando si sceglie **Gestisci Acronis Secure Zone** nel menu, viene cercata la zona in tutte le unità locali. Se una zona viene trovata, la procedura guidata offre la possibilità di gestirla (cambiare le dimensioni o la password) o eliminarla. Se non è presente alcuna zona, verrà richiesto di crearla.

Se la zona Acronis Secure Zone è protetta da una password, è necessario inserire la password corretta prima che possa essere eseguita qualsiasi operazione.

9.1 Creazione di una zona Acronis Secure Zone

L'Acronis Secure Zone può essere posizionata su un qualsiasi disco interno. Viene creata utilizzando lo spazio non allocato, se disponibile, oppure lo spazio libero all'interno di una partizione. Il ridimensionamento delle partizioni potrebbe richiedere il riavvio del computer.

Un computer può avere soltanto una sola Acronis Secure Zone. Per creare una zona su un altro disco, è necessario eliminare la zona esistente.

1. Prima di creare una zona, conviene valutarne le dimensioni. A tal fine, avviare un backup e selezionare tutti i dati da copiare. Al passaggio **Imposta opzioni di backup**, selezionare **Imposta le opzioni manualmente**, quindi impostare il livello di compressione. Verrà visualizzata la dimensione prevista del backup completo (per il backup di dischi o partizioni) o il rapporto di compressione approssimativo (per il backup a livello di file) con cui è possibile calcolare la dimensione prevista del backup completo. Moltiplicare il valore ottenuto per 1,5 circa per consentire la creazione di backup incrementali o differenziali.

2. Se sono stati installati più dischi, selezionare quello sul quale si desidera creare la zona Acronis Secure Zone.

Gestione guidal	ta di Secure Zo	one di Acronis			<u>? ×</u>
Selezione del È possibile si	disco elezionare il disco) rigido sul quale cr	reare Secure Zone di Ac	ronis	Ť
Selezionare il dis	sco rigido sul qua	le verrà creata Se	cure Zone di Acronis		
Unità	Capacità	Modello		Interfaccia	
r Disco 1	8	GB VMware Virtual	IDE H 0000	IDE(0) Primaria Maste	r
w Disco 2	8	ud vniware, vniw	Ye virtuai 51.U	2621	
	90 gb NTFS				N 7
Primaria	E L	ogica	non allocata	Volume <u>d</u> inamico 🔳 I	Non supportato
2				< Indietro Avanti >	Annulla

3. Selezionare la partizione il cui spazio verrà utilizzato per la creazione della zona.

Ges	tione guidata di Secur	e Zone di Acronis				<u>? ×</u>
Crea Secure Zone di Acronis È possibile creare Secure Zone di Acronis utilizzando sia lo spazio non allocato sia lo spazio libero delle partizioni esistenti.						
per	lasciare spazio a Secure 3	Zone di Acronis.	Dero, De hecessan	o, le partizioni seleziona	ice saranno num	🕺 💣
	Partizione	Flag	Capacità	Spazio libero	Tipo	
	Disco 1					
	International States (C:)	Princ.,Att.	7,9	90 GB	904,9 MB NTFS	
Spa	bzio a disposizione di Secu	re Zone di Acronis: 185,1 MB				
Spa	azio a disposizione di Secu	re Zone di Acronis: 185.1 MB				
?	2			< Indietro Ava	nti > Anr	ulla;

4. Nella finestra successiva, inserire le dimensioni della zona Acronis Secure Zone o spostare il cursore per selezionare una dimensione qualsiasi compresa tra il valore minimo e quello massimo.

Gestione guidata di Secure Zone di Acronis	?×
Dimensione È possibile specificare la dimensione di Secure Zone di Acronis.	₹ T
Specificare la dimensione di Secure Zone di Acronis, Secure Zone di Acronis contenere i file di backup che si stanno per creare.	deve essere sufficientemente grande da
Partizione minima Dimensione: 39.22 MB	Partizione massima Dimensione: 219.6 MB
Dimensione della partizione: 127.3 MB	*
2	< Indietro Avanti > Annulla

La dimensione minima è circa 35MB, a seconda della geometria del disco fisso. La dimensione massima è uguale allo spazio non allocato del disco, sommato allo spazio libero totale su tutte le partizioni selezionate nel passaggio precedente.

Per la creazione della zona, il programma utilizza prima lo spazio non allocato. Se non si dispone di sufficiente spazio non utilizzato, le dimensioni delle partizioni selezionate verranno ridotte. Il ridimensionamento delle partizioni potrebbe richiedere il riavvio del computer.



Tenere presente che la riduzione di una partizione del sistema alle dimensioni minime potrebbe impedire l'avvio del sistema operativo.

5. È possibile impostare una password per limitare l'accesso alla zona. Il programma chiederà la password per effettuare qualsiasi operazione inerente alla zona, come il backup ed il recupero di dati, il montaggio di immagini o la convalida di archivi nella zona, l'uso di Acronis Startup Recovery Manager con il tasto F11, il ridimensionamento e l'eliminazione della zona.



La riparazione o l'aggiornamento di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server non hanno nessun effetto sulla password. Tuttavia, se il programma viene rimosso e poi nuovamente installato mentre la zona Acronis Secure Zone viene lasciata sul disco, la password di accesso verrà resettata.

6. Poi sarà richiesto di attivare Acronis Startup Recovery Manager, che permette di avviare Acronis True Image for Microsoft Small Business Server all'avvio premendo il tasto F11.

In alternativa, è possibile attivare questa funzione successivamente dalla finestra principale del programma.

7. Dopodiché verrà visualizzato un elenco delle operazioni da eseguire sulle partizioni (o sui dischi).

Dopo avere fatto clic su **Procedi**, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server inizierà a creare la zona. Lo stato di avanzamento dell'operazione verrà visualizzato in un'apposita finestra. Se necessario, è possibile interrompere la creazione della zona scegliendo **Annulla**. La procedura verrà tuttavia annullata solo una volta terminata l'operazione corrente.

La creazione della zona Acronis Secure Zone può richiedere diversi minuti. Attendere il termine dell'intera procedura.

9.2 Ridimensionare Acronis Secure Zone

1. Quando la procedura guidata lo richiede, selezionare Gestisci Acronis Secure Zone.

2. Selezionare se ingrandire o ridurre la zona. Può essere necessario ingrandirla per fornire più spazio per gli archivi. La situazione opposta potrebbe crearsi se una qualsiasi delle partizioni non dispone di sufficiente spazio libero.

3. Selezionare l'origine che fornirà spazio da utilizzare per aumentare la zona Acronis Secure Zone oppure che riceverà spazio dopo la riduzione della zona.

4. Immettere le nuove dimensioni della zona o trascinare il cursore per selezionarle.

Quando si aumentano le dimensioni di Acronis Secure Zone, il programma utilizzerà prima lo spazio non allocato. Se non si dispone di sufficiente spazio non utilizzato, le dimensioni delle partizioni selezionate verranno ridotte. Il ridimensionamento delle partizioni potrebbe richiedere un riavvio del sistema.



Tenere presente che la riduzione di una partizione del sistema alle dimensioni minime potrebbe impedire l'avvio del sistema operativo.

Quando si riduce la zona, tutto lo spazio non allocato, se disponibile nel disco rigido, verrà allocato nelle partizioni selezionate insieme allo spazio liberato dalla zona. Quindi, sul disco non rimarrà spazio non allocato.

5. Verrà visualizzato un elenco di operazioni descritte brevemente da eseguire sulle partizioni (o sui dischi).

Dopo avere fatto clic su **Procedi**, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server inizierà a ridimensionare la zona. Lo stato di avanzamento dell'operazione verrà visualizzato in un'apposita finestra. Se necessario, scegliere **Annulla** per interrompere la procedura.

La procedura verrà tuttavia annullata solo una volta terminata l'operazione corrente.

Il ridimensionamento della zona può richiedere alcuni minuti. Attendere il termine dell'intera procedura.

9.3 Modifica della password per Acronis Secure Zone

- 1. Quando la procedura guidata lo richiede, selezionare Gestisci Acronis Secure Zone.
- 2. Selezionare Modifica password.

Gestione guidata di Secure Zone d	li Acronis	<u>? ×</u>
Protezione Secure Zone di Acron È possibile proteggere Secure Zon	is e di Acronis da accessi non autorizzati.	4
Immettere la password e confermarla Non utilizzare protezione p Sutilizza protezione password: Conferma password: Domanda gegreta: Rispost <u>a</u> :	rispettando le maiuscole/minuscole. password ord	₩ 137
@ 2	< <u>r</u>	idietro Avanti > Annulla

3. Inserire e confermare la nuova password o selezionare **Non utilizzare password di protezione**. È possibile anche selezionare una domanda segreta che verrà richiesta nel caso si dimentichi la password.

4. Per eseguire l'operazione di modifica della password, fare clic su **Procedi** nella finestra finale della procedura guidata.

9.4 Eliminazione di Acronis Secure Zone

L'eliminazione della zona Acronis Secure Zone disabilita automaticamente Acronis Startup Recovery Manager (se attivo) e causa l'eliminazione di tutti i backup memorizzati nella zona.

Un'opzione permette di conservare la Acronis Secure Zone con i suoi contenuti (che consentiranno il ripristino dei dati al riavvio da un supporto avviabile) o di rimuovere Acronis Secure Zone se si rimuove dal sistema la versione locale di Acronis True Image Agent o Acronis True Image for Microsoft Small Business Server. Per eliminare la zona senza

il programma, procedere come segue.

1. Quando la procedura guidata lo richiede, selezionare Rimuovi Acronis Secure Zone.

2. Selezionare le partizioni alle quali si desidera aggiungere lo spazio liberato dalla zona. Se sono state selezionate varie partizioni, lo spazio verrà distribuito in maniera proporzionale in ciascuna di esse.

3. Verrà visualizzato un elenco di operazioni descritte brevemente da eseguire sulle partizioni (o sui dischi).

Dopo avere fatto clic su **Procedi**, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server inizierà a cancellare di nuovo la zona. Lo stato di avanzamento verrà indicato nella finestra aperta. Se necessario, scegliere **Annulla** per interrompere la procedura. La procedura verrà tuttavia annullata solo una volta terminata l'operazione corrente.

L'eliminazione può richiedere diversi minuti. Attendere il termine dell'intera procedura.

Capitolo 10. Creazione di supporti riavviabili

10.1 Creazione di supporti di ripristino Acronis

È possibile eseguire Acronis True Image for Microsoft Small Business Server sul semplice metallo, o su un computer guasto che non è in grado di avviarsi. È anche possibile eseguire il backup su dischi su un computer non Windows, copiandone tutti i dati settore per settore nell'archivio di backup. Per questo occorrerà un supporto riavviabile con la versione

stand-alone di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.

Poiché Acronis True Image for Microsoft Small Business Server è disponibile soltanto come download, occorre creare un supporto riavviabile con il Generatore di supporti riavviabili.

Per eseguire questa operazione, è necessario un CD-R/RW vuoto, DVD<u>+</u>R/RW, diversi dischetti formattati (la procedura guidata riporta il numero esatto) o qualsiasi altro supporto da cui sia possibile avviare il computer, ad esempio periferiche Zip, ecc.

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server ha anche la capacità di creare un'immagine ISO di un disco avviabile nel disco fisso. Se nella rete locale è presente un server RIS Microsoft, un amministratore IT potrà anche salvare i dati avviabili su tale server. Qualsiasi computer in rete sarà in grado di avviare Acronis True Image for Microsoft Small Business Server dal pacchetto RIS.

Se si dispone di altri prodotti Acronis, come ad esempio Acronis Disk Director Suite, installati sul computer, è possibile includere anche le versioni stand-alone dei programmi sullo stesso disco di avvio.



L'operazione è disponibile sia nella versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, sia in Acronis True Image Management Console. Tuttavia, Acronis True Image Management Console non contiene Generatore di supporti riavviabili nella propria installazione. Per questo motivo per essere in grado di creare supporti di avvio/pacchetti RIS dalla console di gestione Acronis True Image, è necessario disporre della versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server o di altri prodotti Acronis fra cui il Generatore di supporti riavviabili, installati sullo stesso computer.



Se si decide di non installare il Generatore di supporti riavviabili durante l'installazione di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, non sarà possibile impiegare questa funzionalità.

1. Fare clic su **Crea supporti di ripristino riavviabili** nella barra degli strumenti o nella barra laterale, oppure scegliere **Crea supporti di ripristino riavviabili** dal menu **Strumenti**. Inoltre, è possibile eseguire Generatore di supporti di ripristino riavviabili senza caricare Acronis True Image for Microsoft Small Business Server selezionando **Programmi -** > **Acronis -> True Image -> Generatore di supporti** di ripristino riavviabili, dal **menu Start**.

2. Selezionare quali componenti dei programmi Acronis si desidera inserire nel supporto riavviabile.

Acronis True Image for Microsoft Small Business Serveroffre i seguenti componenti.

• Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione completa)

Include il supporto per interfacce USB, PC Card e SCSI, oltre a periferiche di archiviazione connesse attraverso di esse ed è pertanto vivamente consigliato.

• Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione sicura)

Non include driver USB, PC Card o SCSI. Consigliato per l'utilizzo in casi di problemi con la versione completa

• Acronis Agente di avvio versione completa

Versione riavviabile di Agente Acronis True Image. Questo componente è progettato per consentire ripristini senza assistenza da postazioni remote.

Acronis Media Builder Selezione del contenuto del supporto di ripristino Selezionare i componenti Acronis da salvare sul supporto riavviabile. Dopo aver creato il su eseguire i componenti direttamente dal disco.	upporto, sarà possibile avviare il computer ed 🕠
Image for SBS Image for SBS (versione sicura) Image for SBS (versione completa) Image for SBS con Acronis Universal Restore (versione sicura) Image for SBS con Acronis Universal Restore (versione completa) Image for SBS con Acronis Universal Restore (versione completa) Image for SBS con Acronis Universal Restore (versione completa) Image for SBS con Acronis Universal Restore (versione completa) Image for SBS con Acronis Universal Restore (versione completa) Image for SBS con Acronis Universal Restore (versione completa) Image for SBS con Acronis Universal Restore (versione completa) Image for SBS con Acronis Universal Restore (versione completa) Image for SBS con Acronis Universal Restore (versione completa) Image for SBS con Acronis (versione completa)	Agente di avvio di Acronis Versione: 9.7.8206.9 Lingua: Italian
Spazio richiesto: 120,5 MB	
(2) 2	<indietro avanti=""> Annulla</indietro>

Per ulteriori informazioni sui componenti di altri prodotti Acronis, vedere i rispettivi manuali dell'utente.

Il parametro **Avvia automaticamente dopo** specifica l'intervallo di pausa per il menu di avvio. Se questo parametro non viene specificato, nel momento in cui si riavvia un computer il programma visualizza il menu di avvio, ed aspetta che qualcuno selezioni se avviare il sistema operativo o il componente Acronis. Se si impostano ad esempio 10 secondi per l'Acronis Bootable Agent, l'agente sarà lanciato 10 secondi dopo la visualizzazione del menu. Questo consente operazioni remote complete, se si riavvia a partire da un server RIS.

3. Selezionare il tipo di supporto di avvio (CD-R/RW, DVD<u>+</u>R/RW o dischetti da 3,5") da creare. Se il BIOS supporta questa funzione, è possibile creare altri supporti riavviabili come periferiche flash USB. È anche possibile scegliere di creare un'immagine ISO del disco riavviabile o di salvare i dati riavviabili sul server RIS.



Utilizzando i dischetti da 3,5" pollici, è possibile scrivere sui dischetti (o un set di dischetti) solo un componente per volta – per esempio, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server. Per la scrittura di altri componenti, avviare nuovamente il Generatore di supporti riavviabili.

Acronis Media Builder		
elezione del supporto di avvio Selezionare l'unità da utilizzare per	creare supporti riavviabili.	
Scegliere un tipo di supporto dall'elen reare un supporto su cui archiviare i lash. È possibile archiviare i dati in f	co. L'elenco contiene le periferiche disponibili che p dati necessari per il riavvio: le unità disco floppy, l rmato *.iso.	ossono essere utilizzate per e unità CD-ROM e le memorie
Vome	Dettagli	
🌡 Disco rimovibile (A:)	Unità disco rimovibile	
9 Immagine ISO	File ISO	

4. Se si creano CD, DVD, dischetti o qualsiasi altro supporto rimovibile, inserire il disco vuoto in modo che il programma possa determinarne la capacità. Se si decide di creare un'immagine ISO del disco di avvio, specificare il nome del file ISO e la cartella in cui collocarla. Se si è scelto di salvare i dati riavviabili su un server RIS, specificare il server e fornire all'utente il nome e la password per accedervi.

5. Successivamente, il programma calcolerà il numero di dischi vuoti richiesti (nel caso non si sia scelto ISO o RIS) e lascerà il tempo di prepararli. Quando si è pronti, fare clic su **Procedi**.

Dopo avere creato un disco di avvio, identificarlo e conservarlo in un luogo sicuro.

10.2 Creare un Win PE ISO con Acronis True Image for Microsoft Small Business Server

Windows Preinstallation Environment (Win PE) è un sistema minimo di Windows basato sui kernel di Windows XP Professional e Windows Server 2003. Win PE viene usato comunemente da OEM e aziende per fini di lancio, test, diagnostica e riparazione di sistemi. L'uso di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server in ambiente di preinstallazione Windows permette di combinare funzionalità Acronis True Image for Microsoft Small Business Server a Microsoft Small Business Server e Win PE ed offre maggiori funzionalità che non usando supporti riavviabili solo Acronis. L'aggiunta Acronis Universal Restore ad Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, se installata, sarà inclusa anch'essa nell'immagine ISO.

Per aggiungere il plug-in Acronis True Image for Microsoft Small Business Server alla distribuzione Win PE:

1. Accertarsi che il **plug-in Acronis Bart PE** sia installato nel computer (il percorso preimpostato è \Program Files\Acronis\TrueImageEchoWorkstation\BartPE). In caso contrario, eseguire il file d'installazione Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, **Modifica** ed installare il plug-in Acronis Bart PE.

Il generatore Acronis Win PE ISO individua il plug-in Acronis Bart PE grazie alla chiave di registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Acronis\TrueImageEcho

Workstation\Impostazioni\BartPE, creata al momento dell'installazione. Se il plug-in di Bart PE è stato spostato in un'altra cartella dopo l'installazione, modificare la chiave di conseguenza. Se la chiave indicata sopra manca, l'applicazione non è in grado di funzionare.

2. Inserire il CD della distribuzione Win PE nell'apposita unità del computer. Qualora sia presente sul disco fisso una copia di distribuzione, copiarvi il percorso. I file della distribuzione devono essere decompressi e allocati in una cartella a parte.

3. Selezione Programmi -> Acronis ->Acronis True Image for Microsoft Small Business Server -> Acronis Win PE ISO Builder.

4. Specificare una cartella di origine per la creazione di Win PE ISO, vale a dire l'unità in cui è inserito il supporto con la distribuzione di Win PE o la cartella che ne contiene una copia.

5. Localizzare una cartella in cui creare Win PE ISO e indicare il nome per il file ISO.

6. Verificare le impostazioni nella schermata di riepilogo e fare clic su Procedi.

7. Utilizzare una qualsiasi applicazione di un altro produttore per masterizzare le immagini ISO su CD o DVD.



I supporti basati su Win PE 2.0 che includono Acronis True Image for Microsoft Small Business Server necessitano di almeno 768MB RAM per lavorare.

Capitolo 11. Operazioni con archivi

11.1 Convalida degli archivi di backup

E' possibile verificare l'integrità dell'archivio, per accertarsi che l'archivio non sia danneggiato. Qui di seguito è descritta la procedura per eseguire una singola operazione di convalida. Per istruzioni su come pianificare convalide periodiche degli archivi, vedere *8.1 Creazione di attività pianificate.*

1. Per avviare la Convalida guidata dell'archivio di backup, selezionare Convalida archivio di backup nella finestra principale o nel gruppo Strumenti o fare clic su Convalida archivio di backup nella barra degli strumenti.

2. Selezionare l'archivio da convalidare. Se l'archivio si trova nella zona Acronis Secure Zone, selezionare tale zona per scegliere l'archivio nel passaggio successivo.

Validazione guidata dell'archivio	<u>? ×</u>
Selezione dell'archivio di backup Selezionare l'archivio di backup che s	i desidera verificare.
 Desktop Connessioni FTP My Documents My Computer 3'4> Floppy (A:) Local Disk (C:) Compact Disc (D:) Local Disk (E:) Local Disk (F:) Local Disk (G:) Backup1 Backup2 Backup3 Backup4 My Network Places MyJunk ScreenshotCaptor Server di backup Acronis 	Sackup1 Nome dell'archivio di backup: Backup.tib Tipo archivio backup: immagine Numero di serie del backup selezionato: 1 Nessuna descrizione disponibile per questo archivio di backup. Data: venerdi 6 marzo 2009 13.21.25 Dimensione: 4,504 GB E: 1,080 GB FAT32 F: 1,907 GB FAT32
Nome file: G:\Backup1.tib	
Lipo rile: Archivi di backup (*.tib)	<u> </u>
2	< Indietro Ayanti > Annulla

3. Fare clic su **Procedi** per avviare la procedura di convalida. Dopo che la verifica è completa, comparirà la finestra dei risultati. È possibile annullare il controllo, scegliendo **Annulla**.



E' necessario disporre di tutti i backup incrementali e differenziali relativi all'archivio, nonché del backup completo iniziale, per verificare l'integrità dei dati d'archivio. Se manca uno qualsiasi dei backup successivi, la convalida non è possibile.

11.2 Esplorazione degli archivi e montaggio delle immagini

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server offre due tipi di gestione del contenuto degli archivi: montaggio delle immagini ed esplorazione sia delle immagini che degli archivi a livello di file.

L'operazione è disponibile soltanto nella versione locale di AcronisTrue Image True Image for Microsoft Small Business ServerWorkstation II montaggio di immagini con Acronis True Image Management Console non è supportato.

Gli archivi posizionati in un Acronis Backup Server o in un server FTP non possono essere esplorati né montati.

Entrambe le operazioni sono realizzate con la categoria Archivi di backup.

Esplorazione di immagini e archivi a livello di file consente di visualizzarne il contenuto e copiare i file selezionati sul disco rigido.

Montaggio delle immagini come periferiche virtuali consente di accedervi come se fossero unità fisiche. Ciò significa che:

- nell'elenco delle periferiche comparirà un nuovo disco con la propria lettera
- usando Windows Explorer e altri file manager è possibile visualizzare il contenuto delle immagini come se si trovassero su un disco fisico o su una partizione
- sarà possibile utilizzare il disco virtuale allo stesso modo di quello reale: aprire, salvare, copiare, spostare, creare, eliminare file o cartelle. Se necessario, è possibile montare l'immagine in modalità di sola lettura.

Ricordare che sebbene gli archivi dei file e le immagini del disco o partizione abbiano un'estensione predefinita ".tib", è possibile montare solamente le **immagini** della partizione. Se si desidera visualizzare il contenuto di un archivio di file, utilizzare la funzione Esplora. Quello che segue è un breve riepilogo di un confronto delle operazioni Esplora e Monta:

	Esplora	Monta
Tipo di archivio	A livello di file, immagine disco o partizione	Immagine partizione
Assegnazione di una lettera	No	Sì
Modifica dell'archivio	No	Sì (in modalità R/W)
Estrazione dei file	Sì	Sì



Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può montare o esplorare un archivio immagine soltanto se tutti i suoi volumi si trovano nella stessa directory. Se l'archivio si estende su diversi dischi CD-R/RW e si desidera montarne l'immagine, copiare tutti i volumi su un'unità disco fisso o su un'unità di rete.

11.2.1 Esplorazione di un archivio

1. Fare clic su **Esplora e convalida archivi di backup** nel gruppo **Strumenti** o selezionare la categoria **Archivi di backup** nella barra laterale per visualizzare la finestra Gestisci archivi di backup. Quindi selezionare **Esplora archivio di backup**. Oppure è possibile selezionare **Strumenti -> Esplora archivio di backup** nel menu principale del programma.

2. Selezionare un archivio dalla struttura ad albero dell'unità e fare clic su **Apri**. Se l'archivio si trova nella zona Acronis Secure Zone, selezionare tale zona per scegliere l'archivio nel passaggio successivo. La funzione di esplorazione non supporta Acronis Backup Server, quindi i server di backup non compaiono nella struttura ad albero.



Se sono stati aggiunti commenti all'archivio, questi verranno visualizzati sulla destra dell'albero delle unità. Se l'archivio era protetto con una password, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server la richiede. Non sarà possibile continuare la procedura finché non verrà inserita la password corretta.

3. Il programma apre una finestra di Windows Explorer visualizzando il contenuto dell'archivio. Se è stato selezionato un archivio contenente backup incrementali o differenziali, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server suggerirà di selezionare uno dei successivi backup (porzioni) tramite la data/ora di creazione. In tal modo si può esplorare lo stato dei dati, a partire da un determinato momento.





Per esplorare un backup incrementale, è necessario disporre di tutti i backup incrementali precedenti e del backup iniziale completo. Se manca uno qualsiasi dei backup successivi, l'esplorazione non è possibile.

Per esplorare i dati da un backup differenziale è necessario disporre anche del backup

iniziale completo.

Per visualizzare i dati salvati nel backup, fare doppio clic sulla rispettiva icona. È possibile eseguire un copia incolla o un trascinamento della selezione di qualsiasi file o cartella dal backup che si sta esplorando in una cartella qualsiasi del disco fisso.

11.2.2 Montaggio di un'immagine

1. Avviare la **Procedura guidata Monta immagine** selezionando **Operazioni -> Monta immagine** nel menu principale del programma.

2. Selezionare l'archivio dalla struttura ad albero delle periferiche. Se l'archivio si trova in Acronis Secure Zone, selezionarla per scegliere l'archivio. La funzione di montaggio non supporta Acronis Backup Server, quindi i server di backup non compaiono nella struttura ad albero.

procedura guidata Monta immagine				
Selezione dell'immagine Selezionare il file di archivio che si desidera r assegnare lettere di unità temporanee ai ba	nontare dalla struttura. Dal file di archivio sarà possibile ckup della partizione.			
 ✓ Desktop ✓ My Documents ✓ My Computer ✓ 3' 5 Floppy (A:) ✓ Local Disk (C:) ✓ Compact Disc (D:) ✓ Local Disk (C:) ✓ Local Disk (C:) ✓ Local Disk (G:) ✓ Backup1 ✓ Backup2 ✓ Backup4 ✓ My Network Places My Junk ScreenshotCaptor 	Sackup1 Nome dell'archivio di backup: Backup.tib Tipo archivio backup: immagine Numero di serie del backup selezionato: 1 Nessuna descrizione disponibile per questo archivio di backup. Data: venerdi 6 marzo 2009 13.21.25 Dimensione: 4,504 GB F: 1,080 GB FAT32 F: 1,907 GB FAT32			
Nome file: G:\Backup1.tib	▼			
Tipo file: Archivi di backup (*.tib)	▼			
2	< Indietro Ayanti > Annulla			

Se sono stati aggiunti commenti all'archivio, questi verranno visualizzati sulla destra dell'albero delle unità. Se l'archivio era protetto con una password, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server la richiede. Il layout delle partizioni e il pulsante **Avanti** non verranno abilitati finché non si immette la password corretta.

3. Se è stato selezionato un archivio contenente immagini incrementali, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server suggerirà di selezionare una delle immagini incrementali successive tramite la data/ora di creazione. In tal modo si può esplorare lo stato dei dati, a partire da un determinato momento.



Per montare un'immagine incrementale, è necessario avere tutte le immagini incrementali precedenti e l'immagine iniziale completa. Se manca una qualsiasi delle immagini della sequenza, il montaggio non è possibile.

Per esplorare i dati da un backup differenziale è necessario disporre anche del backup iniziale completo.

4. Selezionare una partizione da montare. (tenere presente che non è possibile montare l'intero disco).

È possibile anche selezionare una lettera da assegnare all'unità virtuale dal menu a tendina **Lettera unità**. Se non si desidera assegnare una lettera all'unità virtuale, selezionare **Non assegnare**.

proce	dura guidata Monta imm	agine				? ×
Asse È	Assegnazione delle lettere di unità logiche È possibile assegnare lettere di unità logiche alle partizioni dell'archivio di backup selezionato.					
Le lett selezio Sceglio selezio sinistri	Le lettere delle partizioni dell'archivio di backup selezionato sono indicate nel layout grafico. Per cambiare lettera, selezionare la partizione, quindi la lettera desiderata dall'elenco a discesa che appare al di sotto del layout grafico. Scegliere "Non montare", nell'elenco a discesa, se non si desidera assegnare alcuna lettera di unità alla partizione selezionata. Per selezionare una partizione, posizionare il puntatore del mouse su di essa e fare clic con il pulsante sinistro					
					<u>9</u>	🚰 🕠
	Partizione	Flag	Capacità	Spazio I	ibero Tipo	
D	isco 3					
~	🧇 FAT32 (I:)			909,9 MB	908,1 MB FAT32	2
	FAT32 (J:)			0,988 GB	0,986 GB FAT32	2
D	isco 4					
	☞FAT32 (K:)			1,992 GB	1,988 GB FAT32	2
Lette	Lettera di unità per la partizione selezionata: X ✓ 2 ✓ <indietro ayanti=""> Annulla</indietro>					

5. Selezionare se montare l'immagine in modalità **Sola lettura** o in **Modalità** di lettura/scrittura.

6. Se si seleziona la **Modalità di lettura/scrittura**, il programma presuppone che l'immagine collegata verrà modificata e crea un file archivio incrementale per acquisire le modifiche. Si consiglia vivamente di elencare le modifiche future nel commento a questo file.

7. Il programma visualizza un riepilogo contenente un'unica operazione. Fare clic su **Procedi** per connettere l'immagine della partizione selezionata come disco virtuale.

8. Una volta collegata l'immagine, il programma eseguirà Esplora risorse di Windows per visualizzarne il contenuto. Ora è possibile operare con il file o con le cartelle, come se fossero posizionate su un disco fisico.

Non è possibile collegare più immagini di partizioni. Se si desidera copiare un'altra immagine di partizione, ripetere la procedura.

11.2.3 Smontaggio di un'immagine

Si consiglia di smontare il disco virtuale al termine di tutte le operazioni necessarie, poiché il mantenimento di dischi virtuali richiede molte risorse del sistema. Se questo non viene fatto, il disco virtuale scompare, dopo che il computer è stato spento.

Per scollegare il disco virtuale, fare clic su **Smonta immagine** e selezionare il disco da smontare. È anche possibile smontare il disco in Esplora risorse facendo clic con il pulsante destro del mouse e scegliendo **Smonta**.

11.3 Consolidamento di backup

Il consolidamento basato sul nome di file, permette di eliminare da qualsiasi archivio i backup che non servono più, pur mantenendo la coerenza dell'archivio. L'operazione è piuttosto simile al consolidamento di backup su Acronis Backup Server. In ogni caso è possibile, se necessario, eliminare il backup completo di base da un archivio.

Il programma crea allora un altro backup completo al posto del backup meno recente che rimane. Qui di seguito sono riportate le differenze:

1. Nel server di backup, i backup sono cancellati in maniera permanente. Il consolidamento basato sul nome di file crea una copia coerente dell'archivio che non contiene i backup cancellati, ma l'archivio originale rimane così com'è, a meno che non sia cancellato. Ciò richiede una maggiore quantità di spazio su disco, ma garantisce la protezione dell'archivio in caso di insuccesso del consolidamento a causa di un'interruzione di corrente o di spazio su disco insufficiente.

2. Sul server di backup è possibile soltanto consolidare due backup in uno. Il consolidamento basato sul nome file conserva qualsiasi backup si selezioni e cancella qualsiasi backup non selezionato.

Il consolidamento può essere eseguito sia usando la Acronis True Image Management Console connessa con Acronis True Image Agent, sia con la versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server. Anche la versione riavviabile del programma supporta il consolidamento.

Per consolidare backup nell'archivio:

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Connettere la console al computer su cui è installato Acronis True Image Agent, selezionare **Attività di backup e ripristino** e fare clic su **Consolida archivio**.

Nella versione locale di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server avviare la **Consolidazione guidata di backup** selezionando **Strumenti-> Consolidare archivio** nel menu principale del programma.

2. Selezionare l'archivio dalla struttura ad albero delle periferiche. Il consolidamento basato sul nome file non supporta né Acronis Backup Server, né Acronis Secure Zone, quindi queste voci non compariranno nella struttura ad albero.



È selezionato un archivio Backup costituito da un backup completo (Backup) e quattro backup incrementali (Backup2-5)

3. Il programma visualizza un elenco di backup che fanno parte dell'archivio selezionato con la relativa data e ora di creazione. L'elenco è simile a quello del ripristino guidato. Il backup superiore è completo, gli altri sono backup incrementali. Selezionare i backup che si intendono *lasciare*.



La modifica di immagini, montate in modalità R/W, determina la creazione di backup incrementali, che rappresentano una sorta di derivazione della catena incrementale. Pertanto, non è possibile consolidarli e verranno sempre esclusi dalla copia dell'archivio.



L'archivio clone sarà costituito da Backup3 e Backup5, tuttavia i loro numeri saranno zero (nessun numero) e 2. Backup3 diventerà un backup completo

4. Stabilire una posizione e un nome per la copia dell'archivio. Per impostazione predefinita, il programma suggerisce la stessa posizione e lo stesso nome dell'archivio di origine con l'aggiunta di (1).

Procedura guidata di Consolidamento backup 🧧			
Posizione dell'archivio consolidato Specificare la posizione in cui salvare l'archivio di backup copiato.		3	
Crea nuova cartela Desktop My Documents My Computer My Computer Style Floppy (A:) Local Disk (C:) Local Disk (F:) Local Disk (G:) Local Disk (G:) Local Disk (G:) Local Disk (G:) StreenshotCaptor	Cocal Disk (F:) Local Disk		
Nome file: F:\Backup.tib		v ?	
Tipo file: Archivi di backup (*.tib)		<u> </u>	
2	< Indietro Ayanti >	<u>A</u> nnulla	

Il nuovo archivio verrà creato nella stessa cartella e il suo nome sarà Backup(1)

5. Il programma visualizza la finestra di riepilogo. Fare clic su **Procedi** per iniziare il consolidamento.

Nell'esempio riportato, al termine del consolidamento l'archivio Backup conterrà i due archivi Backup e Backup(1). Il primo è l'archivio di origine, il secondo è la copia costituita da Backup(1) e Backup(1)2.

Backup(1) è un backup completo contenente i dati esistenti in data martedì 17 luglio 2007, alle 17:35:09. Backup(1)2 è un backup incrementale contenente i dati esistenti in data martedì 17 luglio 2007, alle 18:54:40. È possibile accertarsi che sia effettivamente così avviando nuovamente la procedura guidata di consolidamento, selezionando l'archivio Backup(1) e passando alla finestra successiva.

Procedura guidata di Consolidamento backup				
Selezione della data di backup Selezionare i backup che si desidera consolidare nell'archivio	di backup in fase di creazione.			
Data di creazione del backup gioved 5 marzo 2009 18.33.39 gioved 5 marzo 2009 18.34.39	Backup(1).tib Data di creazione: giovedi 5 marzo 2009 18.33.39 Tipo: Incrementale Nessuna descrizione disponibile per questo archivio di backup. 3 GB F: 909,9 MB FAT32 G: 2 GB			
2	<pre>< Indietro Ayanti > Annulla</pre>			

Il contenuto dell'archivio risultante

Capitolo 12. Notifiche e analisi eventi

Talvolta una procedura di backup o di ripristino può durare anche più di 30 minuti. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può notificare il completamento attraverso il servizio WinPopup o per e-mail. Il programma potrà inoltre duplicare i messaggi emessi durante l'operazione o inviare il registro completo dell'operazione al completamento dell'operazione.

Per impostazione predefinita tutte le notifiche sono disabilitate.

12.1 Notifica tramite posta elettronica

Per impostare la notifica tramite posta elettronica, selezionare **Strumenti-> Opzioni-> Notifiche-> Posta elettronica:**

Opzioni			<u>? ×</u>
È possibile visualizzare e impostare le opzioni corren	ti per l'elemento selezional	:0,	® ĭ
Aspetto Notifiche Image: Second Sec	E-mail Specificare l'Indirizzo e-m procedure di backup e di Indirizzo e-mail: Server Posta in uscita (SMTP): Porta impostata: Nome utente: Parametri e-mail aqqiunt Invia messaggio di prova	aal predefinito che verrà utilizzato dalle ripristino per l'invio delle notifiche. admin@company.com smtp.company.com 25 \$ Administrator ••••••	
2			a:

Fornire l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare le notifiche. Possono essere immessi diversi indirizzi, separati da un punto e virgola.

Indicare il nome del server SMTP in uscita. Possono inoltre essere necessari un nome utente e una password se il server SMTP richiede l'autenticazione.

Alcuni provider di servizi Internet richiedono l'autenticazione sul server di posta in entrata prima di dare l'autorizzazione per inviare posta. In tal caso, fare clic su **Avanzate** e spuntare **Collegarsi con il server di posta in entrata**, e fornire il nome del server.

Il completamento dei campi **Da** e **Oggetto** aiuterà il programma client di posta elettronica a filtrare le notifiche nella cartella appropriata. Se il campo Da viene lasciato in bianco, i messaggi verranno costruiti come se provenissero dall'indirizzo di destinazione.

Nella parte inferiore di questa finestra è possibile scegliere se si desidera ricevere le notifiche:

- quando l'operazione viene completata correttamente (selezionare **Aggiungi log completo alla notifica** per aggiungere il registro completo dell'operazione al messaggio)

 – quando l'operazione non riesce (selezionare Aggiungi log completo alla notifica per aggiungere il registro completo dell'operazione al messaggio) - durante l'operazione quando è richiesto l'intervento dell'utente.

12.2 Notifica WinPopup

Per impostare la notifica WinPopup:

1. Abilitare il servizio Messenger sia sul computer in cui è in esecuzione l'attività, sia su quello che riceverà i messaggi.

2. Selezionare Strumenti -> Opzioni -> Notifiche -> Windows Messenger (WinPopup):

Opzioni	? ×
È possibile visualizzare e impostare le opzioni corren	iti per l'elemento selezionato.
Aspetto Notifiche E-mail Mindows Messenger (WinPopup) Analisi eventi Mindows Messenger (WinPopup) Opzioni di backup predefinite Opzioni di ripristino predefinite	Windows Messenger (WinPopup) Specificare le impostazioni di WinPopup che verranno utilizzate dalle procedure di backup e di ripristino per l'invio delle notifiche. Nome computer: admincomputer Invia una notifica al termine dell'operazione Invia una notifica in caso di grore durante l'operazione Invia una notifica se è richiesto l'intervento dell'utente. Invia una notifica se è richiesto l'intervento dell'utente. Invia messaggio WinPopup di prova
2	<u> </u>

Fornire il nome del computer a cui verranno inviate le notifiche.

Di seguito in questa finestra è possibile scegliere se si desidera ottenere le notifiche:

- quando l'operazione viene completata correttamente
- quando l'operazione non riesce
- durante l'operazione quando è richiesto l'intervento dell'utente.

12.3 Visualizzazione dei registri

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server permette agli utenti di visualizzare i registri

di lavoro. Questi registri forniscono informazioni sui risultati di attività pianificate, e anche le cause di una possibile operazione non riuscita.

Per visualizzare la finestra dei registri, selezionare **Mostra registro** nella barra degli strumenti o nel menu **Strumenti**.

La finestra di esplorazione del registro è composta da due riquadri: quello sinistro visualizza l'elenco dei registri, mentre quello di destra mostra il contenuto del registro selezionato.



Il riquadro di sinistra è in grado di contenere fino a 50 registri. Se sono presenti ulteriori registri, è possibile sfogliare l'elenco utilizzando i pulsanti **Altro** e **Minore** con le frecce sinistra e destra.

Per eliminare un registro, selezionarlo e fare clic su Elimina.

Se uno qualsiasi dei passaggi è stato terminato per errore, il registro corrispondente lo segnala con un cerchio rosso e una "X" bianca all'interno.

La finestra destra contiene l'elenco delle operazioni contenute nel registro selezionato. I tre pulsanti sulla destra controllano i filtri dei messaggi: la "X" bianca nel cerchio rosso filtra i messaggi di errore, il punto esclamativo in un triangolo giallo filtra gli avvertimenti, e la "i" nel circolo blu filtra i messaggi di informazione.

Per selezionare le colonne da visualizzare (parametri), fare clic con il tasto destro sulla linea d'intestazione o sul pulsante **Scegli dettagli**. Quindi, fare clic sui parametri desiderati.

Per ordinare i messaggi in base a un determinato parametro, fare clic sulla relativa intestazione (fare nuovamente clic per invertire l'ordine) oppure fare clic sul pulsante **Ordina icone per** (secondo pulsante dalla destra) e selezionare il parametro desiderato.

È possibile modificare la larghezza delle colonne trascinando i margini con il mouse.

12.4 Analisi di eventi

12.4.1 Registro eventi di Windows

E' possibile scegliere di memorizzare i messaggi del registro eventi emessi da Acronis True Image for Microsoft Small Business Server nel Registro Eventi Windows (per visualizzare il registro eseguire eventvwr.exe o selezionare Pannello di controllo -> Strumenti amministrativi -> Visualizzatore eventi -> Applicazione).



Impostazione predefinita - Non salvare i messaggi

Per modificare questa impostazione, selezionare **Strumenti-> Opzioni -> Registro** eventi di Windows.

È disponibile un'altra scelta – registrazione di **Tutti gli eventi, Avvisi ed errori**, o **Errori soltanto**.

12.4.2 Notifiche SNMP

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può fornire i seguenti oggetti Simple Network Management Protocol (SNMP) per le applicazioni di gestione SNMP:

1.3.6.1.4.1.24769.100.200.1.0 – stringa che identifica un tipo di evento che si è verificato (Informazioni, Avviso, Errore)

1.3.6.1.4.1.24769.100.200.2.0 – stringa che contiene una descrizione testo degli eventi avvenuti (l'apparenza è identica ai messaggi pubblicati da Acronis True Image for Microsoft Small Business Server nel suo registro).

Opzioni	<u>*</u>
È possibile visualizzare e impostare le opzioni co	rrenti per l'elemento selezionato.
Aspetto Notifiche Analisi eventi Notifiche SNMP Ozioni di backup predefinite Opzioni di ripristino predefinite	Notifiche SNMP Indicare se inviare messaggi del registro eventi elaborati da Acronis True Image for SBS ai computer che eseguono i programmi di gestione SNMP. Invia messaggi al server SNMP Invia messaggi al server SNMP Scegliere i tipi di evento da inviare: Solo errori Nomg del server o IP: Comunità: public Invia un messaggi od i prova Descrizione Acronis True Image for SBS non invierà alcun tipo di messaggio.
2	<u>OK</u> <u>Annulla</u>

Per impostazione predefinita l'invio di messaggio SNMP è disabilitato. Per impostare i messaggi da trasmettere impostare **Invio messaggi a server SNMP** e specificare:

- il tipo di eventi da riportare: Tutti gli eventi, Avvisi ed errori o Solo errori
- il nome o l'indirizzo IP dell'host su cui è in esecuzione l'applicazione di gestione SNMP a cui inviare le notifiche
- il nome della comunità SNMP a cui appartengono sia l'host su cui è in esecuzione l'applicazione di gestione, sia i computer che svolgono l'attività.

12.5 Gestione del ripristino di sistema

L'utilità Ripristino configurazione di sistema di Microsoft Windows, disponibile nei sistemi operativi Windows XP e Windows Vista, consente di annullare modifiche dannose apportate al sistema senza perdere i dati dell'utente creati o modificati recentemente. Per eseguire l'utilità Ripristino configurazione di sistema o per ulteriori informazioni al riguardo, scegliere Start -> Programmi -> Accessori -> Utilità di sistema -> Ripristino configurazione di sistema.

Se si esegue regolarmente Acronis True Image for Microsoft Small Business Serverquesta funzionalità del sistema operativo è superflua. È possibile disattivarla, liberando il 12% dello spazio su disco rigido, direttamente da Acronis True Image for Microsoft Small Business Server.



L'operazione è disponibile soltanto nella versione locale di AcronisTrue Image True Image for Microsoft Small Business ServerWorkstation La gestione del ripristino di sistema mediante Acronis True Image Management Console non è possibile.

1. Per avviare la **Procedura guidata Ripristino configurazione di sistema**, fare clic sull'icona **Gestisci Ripristino sistema** nel menu principale del programma

2. Scegliere Avanti.

3. A questo punto è possibile attivare o disattivare Ripristino configurazione di sistema su tutte le partizioni del disco rigido in una sola volta oppure singolarmente su ogni partizione.



Non è possibile disattivare Ripristino configurazione di sistema sul disco o sulla partizione di sistema, mantenerlo pertanto su altri dischi o partizioni.

4. Scegliere Avanti.

5. Vengono elencate le modifiche configurate. È possibile scegliere **Indietro** per selezionare impostazioni diverse. Se si sceglie **Annulla**, tutte le impostazioni andranno perse. Scegliere **Procedi** per applicare le modifiche.



Se si disattiva Ripristino configurazione di sistema su qualsiasi disco o partizione, tutti i punti di ripristino precedentemente creati per tale disco o partizione verranno eliminati. Accertarsi che non siano necessari tali punti di ripristino prima di procedere.

Capitolo 13. Operare in ambiente virtuale

La tecnologia delle macchine virtuali offre un potente strumento per accelerare sviluppo, collaudo, rilascio e supporto di applicazioni per PC.

Come avviene per le macchine fisiche, anche i dati delle macchine virtuali (VM) devono essere periodicamente sottoposti a backup per evitarne la perdita a causa di guasti hardware o errori umani. Poiché un numero crescente di organizzazioni sceglie di svolgere le proprie attività aziendali in un ambiente virtuale, hanno bisogno di una soluzione per provvedere al backup dei dati, ed al ripristino in macchine virtuali. Il presente capitolo tratta del modo in cui Acronis True Image for Microsoft Small Business Server può essere usato in ambienti virtuali ed eterogenei.

13.1 Esecuzione di backup di dati su macchine virtuali

Una **macchina virtuale** è un computer emulato che funziona in un sistema operativo host. Il software che emula il computer è denominato **software di virtualizzazione**. Tre dei tipi di virtualizzazioni più conosciuti sono VMware Server e VMware Workstation, Microsoft Virtual Server e Microsoft Virtual PC, e Parallels Workstation.

In genere, è possibile trattare una macchina virtuale:

1. Come un computer fisico (quando è online). La maggior parte delle funzionalità e delle impostazioni Acronis True Image for Microsoft Small Business Server sono applicabili a una

macchina virtuale. La procedura di backup è quasi identica (vedere dettagli in*Capitolo 6. Creazione di archivi di backup*).

2. Come un set di file che cambia in linea con lo stato della VM. I file rappresentano la configurazione, lo spazio di archiviazione, la memoria o altri parametri della VM. É possibile eseguire il backup dei file sia creando un'immagine sia con un backup a livello di file.

Tuttavia, eseguendo il backup dei file VM attivi è possibile evitare il ripristino del sistema virtuale in uno stato coerente di un particolare giorno. La questione è per certi versi simile al backup di un database. (L'esempio classico è il database Active Directory, che raramente può essere ripristinato in uno stato utilizzabile). Di conseguenza è opportuna l'integrazione con strumenti dedicati, disponibili presso i venditori VM.

Con l'attuale versione di Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, è opportuno trattare i computer virtuali in linea di cui occorre eseguire il backup come macchine fisiche.

Arrestare o sospendere la macchina virtuale se si intende eseguire il backup di file della macchina virtuale. Poiché il file del disco virtuale varia da una sessione all'altra e sarà quindi sempre incluso nel backup, in questo caso non sono appropriati backup incrementali o differenziali. Le dimensioni di un backup incrementale saranno quasi uguali a quelle di un backup completo.

13.2 Ripristino di dati su macchine virtuali

Un disco virtuale può essere ripristinato dalla sua immagine (.tib file), precedentemente creata con Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, esattamente come può essere ripristinato un disco fisico.

Se la macchina virtuale non è in grado di avviarsi, avviarla nell'ambiente di ripristino di Acronis utilizzando un supporto riavviabile fisico o un server RIS, oppure aggiungendo il

supporto riavviabile ISO alla macchina virtuale. Un'altra opzione consiste nel creare una nuova macchina virtuale con la stessa configurazione e la stessa dimensione disco della macchina di cui si esegue l'immagine, e ripristinare i dati in tale disco.

La procedura è analoga a quella per le macchine fisiche. Vedere i dettagli in *Capitolo 7. Ripristino dei dati di backup*

Un altro modo per ripristinare una VM consiste nel convertire il file dell'immagine (.tib) in un file di disco virtuale del formato appropriato, aggiungendo poi questo disco alla VM. Questo è il metodo più semplice per ripristinare i dati su una macchina virtuale.

13.3 Uso della funzione di conversione disco

Un disco rigido virtuale è un file che offre spazio di archiviazione per una macchina virtuale. Software di virtualizzazione differenti utilizzano formati diversi di disco virtuale e quindi estensioni file diverse.

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server ha la possibilità di convertire un'immagine disco creata con il programma (.tib), in un file disco virtuale del tipo selezionato (.vmdk, .vhd, .hdd). Sarà quindi possibile aggiungere il disco a una macchina virtuale di tipo compatibile (VMware, MS virtual machine, Parallels virtual machine, rispettivamente). Di seguito sono descritti gli altri usi del disco.

13.3.1 Ripristino di dati sulla VM

Qualora i dati siano corrotti o cancellati inavvertitamente mentre si sta eseguendo VM, effettuare una delle azioni seguenti:

- aggiungere il disco convertito, sia esso di sistema o meno, alla VM, copiare i dati necessari sul disco originale, quindi rimuovere il disco convertito, oppure
- aggiungere il disco convertito, sia esso di sistema o meno, alla VM e utilizzare i dati contenuti nel disco.

13.3.2 Ripristino di dati e della VM

In caso di mancato avvio della VM, eseguire una delle seguenti operazioni:

- aggiungere il disco di sistema convertito alla VM e rimuovere il disco corrotto, oppure
- creare una nuova VM con il disco di sistema convertito, oppure
- aggiungere il disco al clone della macchina creato in precedenza (ciò consente di sostituire la macchina sulla rete in pochi secondi, poiché non è necessario configurare una nuova VM).

13.3.3 Migrazione da fisico a virtuale

È possibile convertire le immagini di dischi fisici in dischi virtuali e in immagini di dischi virtuali.

Durante la conversione, all'immagine di sistema di Windows verranno aggiunti gli opportuni driver di sistema, in modo che Windows possa avviarsi sulla VM. (In effetti la tecnologia Acronis Universal Restore è applicata sullo sfondo perché il programma si rende conto di quali driver occorrano per le macchine virtuali compatibili).

L'operazione di migrazione abilita una migrazione in cinque passaggi da fisica a virtuale:

1. Creare le immagini di tutti (o alcuni) dischi della macchina fisica, compreso il disco di sistema.

- 2. Convertire le immagini in dischi virtuali.
- 3. Creare una nuova VM con il disco di sistema convertito.
- 4. Aggiungere gli altri dischi convertiti alla VM.

5. Avviare la VM e completare la configurazione dei driver hardware, se Windows lo richiede.

Ciò consente:

- una rapidissima sostituzione della macchina fisica con la copia virtuale creata in precedenza
- spostando carichi di lavoro multipli da computer fisici esistenti a macchine virtuali per ridurre la manutenzione dell'hardware ed i costi di consumo di energia.

Il metodo alternativo di migrazione da **fisico a virtuale** consiste nel ripristinare un disco fisico a partire da un'immagine in una macchina virtuale. La procedura è analoga a quella per il ripristino di macchine fisiche.

Per garantire che il sistema si avvii sulla macchina virtuale, utilizzare Acronis Universal Restore. Se l'unità virtuale di destinazione è un disco rigido SCSI, fornire i driver opportuni. Ad esempio, l'ambiente VMware richiede i driver Buslogic o LSI logic. Usare i driver forniti assieme al software di virtualizzazione o scaricare le ultime versioni dei driver dal sito web del produttore del software. Per ulteriori informazioni circa la procedura di ripristino consultare il *Capitolo 7. Ripristino dei dati di backup*

La migrazione inversa – **v-da virtuale a fisico** – è effettuata tramite comuni procedure di immagine e ripristino di disco:

1. Creare le immagini di tutti (o alcuni) dischi della macchina virtuale, compreso il disco di sistema.

2. Ripristinare le immagini su dischi fisici. Per il ripristino di un disco di sistema, utilizzare Acronis Universal Restore. Completare la configurazione del driver hardware se Windows visualizza un messaggio.

La combinazione delle due funzioni di migrazione offre la flessibilità necessaria per implementare una grande quantità di situazioni, ad esempio:

- La sostituzione del computer fisico in rete con la sua copia virtuale, mentre il computer viene ripristinato o aggiornato
- L'esecuzione di prove con nuovi software o di altri cambiamenti che si desiderano operare sulla copia virtuale, per poi applicare le modifiche al computer fisico.

13.3.4 Conversione di carichi di lavoro

E' possibile convertire i carichi di lavoro da una tecnologia virtuale ad un'altra con unità virtuali di trattamento dell'immagine. Ad esempio, supponiamo che l'azienda dell'utente usi i server virtuali Microsoft, ma che occorra usare apparecchi virtuali basati su VMware. Con la funzione di conversione l'operazione risulta semplicissima. Ancora una volta un'immagine del sistema Windows sarà integrata con adeguati gestori di sistema durante la conversione, in modo che Windows possa riavviarsi nell'altro tipo di VM.

1. Creare le immagini di tutti (o alcuni) dischi della macchina virtuale, compreso il disco di sistema.

- 2. Convertire le immagini in dischi virtuali del formato desiderato.
- 3. Creare una nuova VM del tipo desiderato con il disco di sistema convertito.

4. Aggiungere gli altri dischi convertiti alla VM.

5. Avviare il VM, e completare la configurazione del gestore hardware quando Windows emette un messaggio.

13.4 Conversione di immagini di dischi in dischi virtuali

Per convertire l'immagine di un disco in un file di disco virtuale:

1. Eseguire una delle seguenti operazioni:

Connettere la console al computer su cui è installato Acronis True Image Agent. Selezionare **Attività di backup e ripristino** e fare clic su **Converti in disco virtuale**.

In un computer in cui è installata la versione locale dell'Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, selezionare **Strumenti-> Conversione a disco virtuale** nel menu principale del programma.

2. Selezionare l'immagine del disco da convertire. Se l'immagine è collocata in un Acronis Backup Server o in Acronis Secure Zone, selezionare Posizione di backup personale o Acronis Secure Zone, per selezionare l'immagine nel corso del passaggio successivo.

3. Se nell'immagine vi sono più dischi, selezionarne uno da convertire.

4. Scegliere il tipo di disco da creare.

5. Specificare il percorso per il file da creare. Il file può essere diretto in qualsiasi memoria supportata da Acronis True Image for Microsoft Small Business Server, eccetto un Acronis Backup Server o l'Acronis Secure Zone.

Poiché lo spazio disco non è allocato preventivamente, il disco fisico in cui sarà eseguito il disco virtuale dovrebbe avere uno spazio sufficiente per permettere la crescita del disco virtuale.

6. Fare clic su **Procedi** nella finestra di riepilogo.

Capitolo 14. Trasferimento del sistema in un nuovo disco

14.1 Informazioni generali

Prima o poi, gli utenti finiscono col ritenere che il loro disco fisso sia diventato un po' troppo piccolo. Se non c'è spazio per altri dati, è possibile aggiungere un altro disco appositamente per archiviare i dati.

Ad esempio, è possibile scoprire che il disco rigido non ha spazio sufficiente per il sistema operativo e le applicazioni installate, impedendo l'aggiornamento del software. In questo caso è necessario trasferire il sistema su un disco rigido di maggiore capacità.



L'operazione è disponibile soltanto nella versione locale di AcronisTrue Image True Image for Microsoft Small Business ServerWorkstation II trasferimento di sistemi con Acronis True Image Management Console non è supportato.

Per trasferire il sistema, è necessario prima installare il disco nel computer. Se il computer non ha lo spazio per un altro disco fisso, questo può essere installato in via temporanea al posto del CD-ROM. In alternativa, clonare un disco rigido creandone un'immagine e ripristinandola su un disco rigido con partizioni più grandi.

Sono disponibili due modalità di trasferimento: automatica e manuale.

Nella modalità automatica sarà necessario eseguire solamente alcune semplici azioni per trasferire tutti i dati, comprese partizioni, cartelle e file, su un disco nuovo, rendendolo avviabile se il disco originario era avviabile.

Le partizioni sul disco nuovo saranno tuttavia più grandi. Tutti gli altri elementi, inclusi il sistema operativo installato, i dati e le etichette dei dischi, le impostazioni, il software e così via rimarranno invariati.



Questo è l'unico risultato possibile per la modalità automatica. Il programma può soltanto duplicare la struttura del disco originario su quello nuovo. Per ottenere un risultato diverso, sarà necessario rispondere ad alcune domande sui parametri di clonazione.

La modalità manuale offrirà un'ulteriore flessibilità nel trasferimento dei dati.

- 1. Consente di selezionare il metodo di trasferimento di dati e partizioni:
- nello stato in cui sono
- il nuovo spazio sul disco è proporzionatamente distribuito fra le partizioni del disco vecchio
- distribuendo manualmente lo spazio sul nuovo disco

2. Consente di selezionare le operazioni da eseguire sul vecchio disco:

- lasciare le partizioni (e i dati) sul vecchio disco
- rimuovere tutte le informazioni dal vecchio disco
- creare nuove partizioni sul vecchio disco (ed eliminare i vecchi dati)



Sulle schermate del programma, le partizioni danneggiate sono indicate con una "X" bianca all'interno di un cerchio rosso, nell'angolo in alto a sinistra. Prima di iniziare la clonazione, è opportuno controllare l'eventuale presenza di errori su tali dischi con gli appositi strumenti del sistema operativo.

14.2 Sicurezza

Nota: se la corrente viene a mancare o per errore si preme il tasto **RESET** durante il trasferimento, la procedura risulterà incompleta e sarà necessario eseguire un nuovo partizionamento e formattare o clonare di nuovo il disco fisso.

Nessun dato andrà perso poiché il disco originale viene solo letto (non viene modificata né ridimensionata alcuna partizione) fino al completamento del trasferimento dei dati.

Si raccomanda di non eliminare i dati del vecchio disco fino a quando si è sicuri che siano stati correttamente trasferiti sul disco nuovo, che il computer si possa avviare dal disco nuovo, e che tutte le applicazioni funzionino.

14.3 Esecuzione dei trasferimenti

14.3.1 Selezione della modalità di clonazione

La finestra Modalità di clonazione verrà visualizzata subito dopo la finestra iniziale.

Clonazione guidata del disco	? ×
Modalità di clonazione È possibile scegliere la modalità di clonazione automatica o manuale.	
Selezionare la modalità di clonazione. Di seguito è data la descrizione della modalità scelta. Scegliere Avan per continuare:	ıti
Automatica	
○ Manuale	
Descrizione La modalità automatica esegue le operazioni necessarie alla clonazione del disco rigido. Tutte le partizioni vecchio disco rigido saranno copiate in pochi passaggi, per creare un nuovo disco rigido riavviabile. Le partizioni verranno ridimensionate automaticamente per accogliere il nuovo disco rigido. Rimuovere il veci disco rigido al termine del trasferimento dei dati. Indicata per la maggior parte egli utenti.	del
2 C Indietro Ayanti > Annull	la:

Nella maggior parte dei casi si consiglia l'uso della modalità automatica. La modalità manuale può essere utile se si desidera cambiare la struttura delle partizioni del disco.

Se il programma trova due dischi, uno partizionato e uno non partizionato, riconoscerà automaticamente il disco partizionato come disco di origine e il disco non partizionato come disco di destinazione, perciò le due fasi seguenti verranno saltate.

14.3.2 Selezione del disco di origine

Se il programma riconosce più dischi partizionati, chiederà all'utente quale sia il disco di origine (il vecchio disco contenente i dati).

lonazione guic	lata del disc	D			<u>?</u> ×
Disco rigido d Selezionare	i origine il vecchio disco) rigido dall'elenco.			÷
Selezionare il di	sco rigido di ori	igine(vecchio) dall'e	elenco delle unità	disponibili, quindi sce	gliere Avanti.
Unità	Capacità	Modello		Interface	ia 📃
🖘 Disco 1	8 GI	8 VMware Virtual II	E H 0000	IDE(0) Pri	maria Master
🌍 Disco 2	8 GI	8 VMware, VMware	Virtual S1.0	SCSI	
🥪 Disco 3	3 G	3 VMware, VMware	Virtual S1.0	SCSI	
🌍 Disco 4	2 G	8 VMware, VMware	Virtual S1.0	SCSI	
3 GB	990 GB NTFS				N 7
🧧 Primaria		ogica 📕	<u>N</u> on allocata	Volume dinamico	Non <u>s</u> upportato
2				< Indietro Ay	anti > <u>A</u> nnulla

Origine e destinazione possono essere determinate usando le informazioni fornite in questa finestra (numero del disco, capacità, etichetta, informazioni su partizioni e file system).

14.3.3 Selezione del disco di destinazione

Dopo aver selezionato il disco di origine, selezionare la destinazione dove saranno copiate le informazioni del disco.

lonazione gui	data del disco)				<u>?</u> ×
Disco rigido o Selezionare	di destinazion al nuovo disco r	e igido dall'elenco.				%
Selezionare il d	lisco rigido di de	stinazione (nuovo) d	lall'elenco delle	unità dispo	onibili, quindi sceglie	re Avanti .
Unità	Capacità	Modello			Interfaccia	
⊚Disco 1	8 GE	3 VMware Virtual IDE	H 0000		IDE(0) Primaria Ma	ster
🆘 Disco 2	8 GE	3 VMware, VMware \	/irtual S1.0		SCSI	
🌍 Disco 3	3 GE	3 VMware, VMware \	/irtual S1.0		SCSI	
🌍 Disco 4	2 GE) VMware, VMware \	/irtual S1.0		SCSI	
8 GB 7.	E: 7,990 GB F4	NT32				
Primaria	<u> </u>	ogica 🗖	<u>N</u> on allocata		/olume 📕	Non supportato
2				< <u>I</u> ndie	tro A <u>v</u> anti >	Annulla

Il disco scelto come origine verrà visualizzato in grigio e non sarà disponibile per la selezione.



Se è presente un disco non partizionato, il programma lo riconoscerà automaticamente come destinazione e salterà questa fase.

14.3.4 Disco di destinazione con partizioni

A questo punto, il programma verifica se il disco di destinazione è libero. Se non lo è, verrà visualizzata la finestra **Disco fisso di destinazione non vuoto**, che indicherà che il disco di destinazione contiene partizioni e quindi forse dati.

Clonazione guidata del disco	<u>?×</u>
Disco rigido di destinazione non vuoto	8
L'unità scelta come destinazione contiene partizioni che a loro volta potrebbero contenere dati importanti. L'operazione è possibile solo se il disco di destinazione è vuoto. Per continuare, è necessario permettere a Acronis True Image for SBS di eliminare tutte le partizioni sul disco rigido di destinazione o scegliere Indiel selezionare un altro disco.	a troe
Elimina partizioni sul disco rigido di destinazione;	
O Non gliminare le partizioni	
Descrizione	
Elimina tutte le partizioni sul disco rigido di destinazione. Tutti i dati del disco rigido di destinazione verranno distrutti. Accertarsi di avere scelto il disco di destinaz corretto.	ione
2 C Indietro Ayanti > Annul	la

Scegliere una delle seguenti opzioni:

- Elimina partizioni sul disco rigido di destinazione durante la clonazione, tutte le partizioni esistenti verranno eliminate e i dati andranno perduti.
- Non eliminare le partizioni le partizioni non verranno eliminate e l'operazione in corso verrà interrotta. Sarà possibile soltanto annullare questa operazione e selezionare un altro disco.

Per continuare, selezionare la prima opzione e scegliere Avanti.



Fino a questo momento, non sono state effettuate modifiche o cancellazioni di dati. Il programma si limita a mappare la clonazione. Tutte le modifiche verranno implementate solo quando si sceglie **Procedi**.

14.3.5 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo

Se precedentemente è stata selezionata la modalità automatica, non verranno richieste ulteriori interazioni da parte dell'utente. Sarà visualizzata graficamente una finestra che illustra informazioni (come rettangoli) relative al layout del disco di origine (partizioni e spazio non allocato) e di quello di destinazione.

Insieme al numero del disco vengono fornite alcune informazioni aggiuntive: capacità del disco, etichetta, informazioni sulla partizione e sul file system. I tipi di partizione (primaria, unità logica) e lo spazio non allocato verranno segnati con colori diversi.

Quindi verrà visualizzato il riepilogo di clonazione.

14.3.6 Dati del vecchio disco

Se si seleziona la modalità manuale, il programma richiederà come procedere con il vecchio disco:

- Crea un nuovo layout della partizione tutte le partizioni esistenti e i dati in esse contenuti verranno eliminati (ma saranno anche clonati sul nuovo disco, onde evitare di perderli)
- Conserva i dati le partizioni e i dati presenti sul vecchio disco vengono mantenuti inalterati
- Distruggi i dati tutti i dati sul disco vecchio verranno distrutti.

Clonazione guidata del disco	<u>? ×</u>
Utilizzo del vecchio disco rigido Scegliere se Acronis True Image for SBS debba mantenere i dati sulla vecchia unità, creare nuove partizioni o distruggere i dati.	&
È possibile scegliere tra tre diverse opzioni per la vecchia unità: mantenerla inalterata, creare un nuovo o distruggere tutti i dati che contiene.	layout
🔘 Crea un nuovo layout della partizione	
<u>Conserva i dati</u>	
O Distruggi i dati	
Descrizione	
Tutte le partizioni della vecchia unità rimarranno inalterate. Selezionare questa opzione se si prevede i rimuovere il vecchio disco rigido dal computer e utilizzario come unità di backup dopo il trasferimento de sul nuovo disco.	di si dati
2 < Indietro Ayanti > An	nulla

Se si intende vendere o comunque affidare ad altri il proprio disco, è bene accertarsi di aver correttamente distrutto tutti i dati.

Se invece si intende conservare il disco per archiviarvi dei dati, sarà possibile creare una nuova partizione. In tal caso, una volta completata la clonazione, il disco sarà immediatamente disponibile.

Per evitare conseguenze indesiderate, è consigliabile lasciare intatti i dati presenti sul disco, per cancellarli eventualmente in un secondo momento.

14.3.7 Eliminazione dei dati presenti sul vecchio disco

Se si sceglie di eliminare definitivamente i dati presenti sul vecchio disco, occorre selezionare il metodo di eliminazione dei dati sotto descritto:

- Rapida eliminazione rapida in un solo passaggio
- Normale eliminazione in più passaggi



Il secondo metodo richiede più tempo, ma rende impossibile qualsiasi tentativo di ripristino dei dati, malgrado l'utilizzo di strumenti specifici.

Il primo metodo è meno sicuro, ma si rivela comunque idoneo nella maggior parte dei casi.

14.3.8 Selezione del metodo di trasferimento della partizione

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server offre le seguenti possibilità di trasferimento dati:

- Così come sono
- **Proporzionale** lo spazio presente sul nuovo disco viene distribuito in misura proporzionale tra le partizioni clonate
- Manuale è necessario specificare le nuove dimensioni unitamente a una serie di parametri

Clonazione guidata del disco	<u>? ×</u>
Metodo di trasferimento Scegliere il metodo di trasferimento dei dati dalla vecchia alla nuova unità.	٠
Selezionare il metodo di trasferimento dei dati:	
○ <u>C</u> osì come sono	
Proporzionale	
<u> </u>	
Descrizione Le dimensioni originali delle partizioni verranno ridimensionate in funzione della dimensione della nuova u Se la nuova unità è più piccola della vecchia, le partizioni saranno ridotte, mentre verranno aumentate nuova unità è più grande della vecchia.	unità. se la
2 C Ayanti > Ann	ulla 🦯

Se si sceglie di trasferire le informazioni in funzione del metodo "Così come sono," una nuova partizione viene creata per ciascuna vecchia partizione, con caratteristiche identiche. Lo spazio inutilizzato diventa non allocato. In un secondo momento, sarà possibile utilizzare lo spazio non allocato per creare nuove partizioni o per ampliare quelle esistenti con strumenti specifici, quali Acronis Disk Director Suite.

Usando la modalità "Così come sono", i trasferimenti non sono raccomandati poiché lasciano molto spazio non allocato sul nuovo disco. Usando la modalità "Così come sono", Acronis True Image for Microsoft Small Business Server trasferisce i file system non supportati e danneggiati.

Se si sceglie di trasferire i dati proporzionalmente, ciascuna partizione sarà ampliata in funzione delle dimensioni delle capacità dei dischi vecchio e nuovo.

Le partizioni FAT16 vengono ampliate in misura minore rispetto alle altre, dal momento che presentano una capacità limitata a 4GB.

A seconda della combinazione selezionata, si visualizzerà la finestra di partizione del vecchio disco o la finestra di layout di partizione del disco (vedere di seguito).

14.3.9 Partizionamento del vecchio disco

Se si è precedentemente selezionato l'opzione **Crea un nuovo layout della partizione**, a questo punto si procederà all'effettiva ripartizione del vecchio disco.

In questo passaggio, sarà possibile visualizzare la configurazione corrente del disco. Inizialmente, il disco presenta solo spazio non allocato. La configurazione cambia via via che si creano nuove partizioni.

Una volta completate tutti i passaggi necessari, si sarà aggiunta una nuova partizione. Per crearne un'altra, ripetere questi passaggi.

In caso di errore, fare clic su Indietro per ripetere la procedura.

Una volta create le partizioni necessarie, deselezionare la casella **Crea nuova partizione** nello spazio non allocato e fare clic su **Avanti**.

14.3.10 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo

Nella finestra successiva, si visualizzerà una serie di rettangoli indicanti il disco rigido di origine con le relative partizioni e lo spazio non allocato, nonché il layout del nuovo disco.

Clonazione guidata del disco	? ×
Struttura delle unità disco rigido Prima della clonazione è possibile vedere i layout del disco rigido di origine e di quello di destinazione.	٠
Controllare il layout del disco rigido di origine e il layout che verrà creato sul disco rigido di destinazione pri avviare la procedura di clonazione.	ima di
Prima della clonazione:	
C: 8 GB NTF5	N 7
Dopo la clonazione:	
C: 8 GB 7,997 GB NTF5	
ि Primaria ि Logica ि Non allocata di Volume ि Non sup ginamico	portato
Per proseguire la clonazione del disco rigido, scegliere Avanti.	
2 < <u>Indietro Avanti ></u> Annu	ulla:

Insieme al numero di disco rigido, verrà inoltre visualizzata la capacità del disco, l'etichetta e informazioni su partizioni e file system. I tipi di partizione diversi, ossia primaria, unità logica e lo spazio non allocato verranno segnati con colori diversi.



Se in precedenza è stato selezionato il metodo manuale di creazione delle partizioni, il layout delle partizioni apparirà diverso. Questo metodo di partizione viene descritto di seguito.

14.3.11 Riepilogo della clonazione

Nella finestra successiva verrà visualizzato un elenco di operazioni descritte brevemente da eseguire sui dischi.

Clonazione guidata del disc	:0		<u>? ×</u>
Acronis [®] True	La procedura guidata è pronta elenco completo di attività da e	a procedere. Di seguito viene riportato un seguire.	
Microsoft Small Business Server	Operazione 1 di 3 Cancellazione del disco Disco rigido:	2	
	Operazione 2 di 3 (richiede il Copia della partizione Disco rigido: Lettera dell'unità: File system: Etichetta del volume: Dimensione: Operazione 3 di 3 Copia di MBR Disco rigido:	riavvio) 1 -> 2 C: NTF5 7,990 GB -> 7,997 GB 1 -> 2	
www.acronis.it	Scegliere Proced	i per iniziare.	
2		< Indietro Procedi Annull	a

La clonazione di un disco che contiene il sistema operativo attualmente attivo richiederà il riavvio del computer. In questo caso, dopo aver scelto **Procedi** viene richiesto di confermare il riavvio. L'annullamento del riavvio causa l'annullamento dell'intera procedura.

La clonazione di un disco non di sistema o di un disco che contiene un sistema operativo non attivo al momento, non richiede il riavvio del computer. Dopo aver fatto clic su **Procedi**, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server inizierà la clonazione del vecchio disco in quello nuovo, indicandone il corso in una finestra apposita. Per interrompere

la procedura, scegliere **Annulla**. In questo caso, sarà necessario ripartizionare e formattare il nuovo disco, oppure ripetere la procedura di clonazione. Una volta completata l'operazione, i risultati saranno forniti in un apposito messaggio.

14.4 Clonazione con partizionamento manuale

14.4.1 Layout delle partizioni del disco vecchio e nuovo

Il trasferimento manuale permette di ridimensionare le partizioni presenti sul nuovo disco. Per impostazione predefinita, il programma ridimensiona le partizioni in modo proporzionale.

Nella finestra successiva, si visualizzerà una serie di rettangoli indicanti il disco rigido di origine con le relative partizioni e lo spazio non allocato, nonché il layout del nuovo disco.

Insieme al numero di disco rigido, verrà visualizzata la capacità del disco, l'etichetta e informazioni su partizioni e file system. I tipi di partizione diversi, ossia primaria, unità logica e lo spazio non allocato verranno segnati con colori diversi.
Clonazione guidata del disco
Ridefinizione manuale del layout E possibile regolare la dimensione e la posizione della partizione manualmente.
Selezionare la casella per eseguire la ridefinizione del layout. Deselezionare la casella per mantenere il layout attuale.
Prima di eseguire la clonazione:
C: 7,990 GB NTF5 7.
Dopo la clonazione:
C: 7,997 GB NTFS
Ridefinisci layout
2 C Indietro Ayanti > Annulla

Per ridimensionare l'una o l'altra partizione, selezionare la casella **Ridefinisci layout**. Se si è soddisfatti del layout della partizione mostrato, deselezionare questa casella (se selezionata). Scegliere **Avanti**, per visualizzare la finestra di riepilogo della clonazione.



Attenzione. Facendo clic su **Avanti** in questa finestra, sarà necessario specificare nuovamente le dimensioni delle partizioni.

Selezionare la partizione da ridimensionare. La partizione sarà evidenziata in rosso.

Quindi, ridimensionare e riallocare la partizione.

È possibile fare questo inserendo i valori nei campi **Spazio non allocato prima**, **Dimensione della partizione**, **Spazio non allocato dopo**, trascinando i bordi della partizione o la partizione stessa.

Quando il cursore si trasforma in due linee verticali con frecce sinistra e destra, significa che è puntato sul bordo della partizione e che è quindi possibile trascinarlo per ampliare o ridurre le dimensioni della partizione. Quando il cursore si trasforma in quattro frecce, significa che è puntato sulla partizione e che è quindi possibile spostarla verso sinistra o verso destra (in caso di spazio non allocato in prossimità della partizione).

Una volta definite le nuove allocazioni e dimensioni, scegliere **Avanti**. Si tornerà indietro di due passaggi al layout della partizione. È inoltre possibile procedere con ulteriori ridimensionamenti e riallocazioni prima di ottenere la configurazione desiderata.

Capitolo 15. Aggiungere un nuovo disco fisso

Se non si dispone di spazio sufficiente per i propri dati è possibile sostituire il vecchio disco con uno nuovo di maggiore capacità (il trasferimento dati sul nuovo disco è descritto nel precedente capitolo), o aggiungere un nuovo disco solamente per memorizzare i dati,

lasciando il sistema sul vecchio disco. Se il computer dispone di uno spazio per un altro disco, potrebbe essere più facile aggiungere un'altra unità disco per i dati, invece di clonarne una di sistema.



L'operazione è disponibile soltanto nella versione locale di AcronisTrue Image True Image for Microsoft Small Business ServerWorkstation L'aggiunta di dischi con Acronis True Image Management Console non è supportata.

Per aggiungere un nuovo disco è necessario per prima cosa installarlo nel computer.

15.1 Selezione di un disco rigido

Selezionare il disco aggiunto al computer.

ggiunta guidal	a di un nuovo disco	?
Disco rigido di Selezionare i	destinazione nuovo disco rigido dall'elenco.	*
Selezionare il dis	co rigido di destinazione (nuovo) dall'elenco	delle unità disponibili, quindi scegliere Avanti .
Unità	Capacità Modello	Interfaccia
🥪 Disco 1	8 GB VMware, VMware Virtu	al S1.0 SCSI
🥪 Disco 2	3 GB VMware, VMware Virtu	al S1.0 SCSI
🖘 Disco 3	8 GB VMware, VMware Virtu	al S1.0 SCSI
🧼 📕	G:	
8 GB 7	7,990 GB FAT32	
8 GB 7	7,990 GB FAT32	ata 📕 Volume 📕 Non supportato dinamico



Questa finestra può essere trascurata se il programma rileva da solo il nuovo disco. In questo caso, procedere immediatamente alla creazione della nuova partizione.

Qualora sul nuovo disco fossero già presenti alcune partizioni, procedere alla loro eliminazione.

Selezionare **Elimina partizioni sul disco rigido di destinazione** e scegliere **Avanti** per continuare.

15.2 Creazione di nuove partizioni

Verrà visualizzato il layout della partizione corrente. Inizialmente, tutto lo spazio sul disco sarà non allocato. Dopo aver aggiunto nuove partizioni, lo spazio disponibile cambierà.

Se si desidera creare una partizione, selezionare **Crea nuova partizione nello spazio non allocato** e scegliere **Avanti**.

Verrà richiesto di impostare il percorso e la dimensione della nuova partizione. È possibile fare questo inserendo i valori nei campi **Spazio non allocato prima, Dimensione della partizione, Spazio non allocato dopo**, trascinando i bordi della partizione o la partizione stessa.

Quando il cursore si trasforma in due linee verticali con frecce sinistra e destra, significa che è puntato sul bordo della partizione e che è quindi possibile trascinarlo per ampliare o ridurre le dimensioni della partizione. Quando il cursore si trasforma in quattro frecce, significa che è puntato sulla partizione e che è quindi possibile spostarla verso sinistra o verso destra (in caso di spazio non allocato in prossimità della partizione). Dopo aver fornito il percorso e la dimensione della nuova partizione, è possibile immettere un'etichetta per la nuova partizione.

Qualora si verificasse un errore durante il partizionamento, scegliere **Indietro** per ripetere il processo.

Alla fine, si tornerà indietro alla schermata di layout della partizione. Verificare il layout delle partizioni risultanti e avviare la creazione di un'altra partizione o procedere deselezionando **Crea nuova partizione nello spazio non allocato** e scegliendo **Avanti**.

15.3 Riepilogo dell'aggiunta del disco

Il riepilogo di aggiunta del disco contiene un elenco delle operazioni da eseguire sui dischi.

Aggiunta guidata di un nuov	vo disco	<u>?</u> ×
Acronis True Image	La procedura guidata è pronta a procedere. Di seguito viene riportato un elenco completo di attività da eseguire.	
Enterprise Server	Operazione 1 di 2 Cancellazione del disco Disco rigido: 3	
	Operazione 2 di 2 Creazione della partizione Disco rigido: 3 Lettera dell'unità: G: File system: FAT32 Etichetta del volume: Dimensione: 7,990 GB	
www.acronis.it	Scegliere Procedi per iniziare.	
2	< <u>I</u> ndietro <u>Procedi</u> <u>A</u> nnulla	

Dopo avere fatto clic su **Procedi**, Acronis True Image for Microsoft Small Business Server comincia a creare ed a formattare nuove partizioni, indicando l'avanzamento in una finestra speciale.

Per interrompere la procedura, scegliere **Annulla**. In questo caso, sarà necessario ripartizionare e formattare il nuovo disco oppure ripetere la procedura di installazione.

Capitolo 16. Modalità della riga di comando e script

Acronis True Image for Microsoft Small Business Server (versione locale) supporta il modo command-line, ed abilita l'automazione del backup con l'esecuzione di script XML.

Le funzioni della modalità riga di comando sono alquanto limitate rispetto alla modalità GUI. Non è possibile eseguire operazioni che esigono il riavvio del sistema, quali il ripristino di una partizione di sistema o la clonazione d unità di sistema. Dette operazioni possono essere effettuate soltanto con la GUI.

Lo scripting è destinato esclusivamente al backup.

16.1 Lavorare in modalità riga di comando

In alcune situazioni un amministratore può richiedere un'interfaccia console. Acronis True Image for Microsoft Small Business Server supporta questo modo tramite l'utilità **TrueImageCmd.exe**.

Il file è collocato in una cartella in cui è installato Acronis True Image for Microsoft Small Business Server per definizione preimpostata è

C:\Program Files\Acronis\TrueImageEchoWorkstation.

16.1.1 Comandi supportati

TrueImageCmd presenta il seguente formato:

trueimagecmd /comando /opzione1 /opzione2...

I comandi possono essere accompagnati da opzioni. Alcune opzioni sono comuni alla maggior parte di comandi trueimagecmd, mentre altre sono specifiche a singoli comandi. Di seguito è riportato un elenco dei comandi supportati e delle opzioni compatibili.

Comando	Opzioni comuni	Opzioni specifiche
create Crea un'immagine dei dischi e delle partizioni specificate	<pre>/filename:[nome file] /password:[password] /asz /net_user:[nome utente] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /incremental /differential /compression:[09] /split:[dimensione in MB] /oss_numbers /reboot /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password]</pre>	<pre>/harddisk:[numero disco] /partition:[numero partizione] /file_partition:[lettera partizione] /raw /progress:[acceso spento]</pre>
filebackup Esegue il backup dei file e delle cartelle specificate	<pre>/filename:[nome file] /password:[password] /asz /net_user:[nome utente] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /incremental /differential /compression:[09] /split:[dimensione in MB] /reboot /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password]</pre>	/include:[nomi] /exclude_names:[nomi] /exclude_masks:[maschere] /exclude_system /exclude_hidden

deploy Ripristina dischi e partizioni a partire da un'immagine, fatto salvo il MBR	<pre>/filename:[nome file] /password:[password] /asz /index:N /net_user:[nome utente] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /oss_numbers /reboot /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password]</pre>	<pre>/harddisk:[numero disco] /partition:[numero partizione] /target_harddisk:[numero disco] /target_partition:[numero partizione] /file_partition:[lettera partizione] /start:[settore di inizio] /fat16_32 /size:[dimensione partizioni in settori] /type:[attiva primaria logica] /preserve_mbr Quando si usa il modulo opzionale Acronis Universal Restore: /ur_path:[percorso] /ur_username:[utente] /ur_password:[password] /ur_driver:[inf_nome_file]</pre>
deploy_mbr Ripristina il MBR a partire da un'immagine disco o partizione	<pre>/filename:[nome file] /password:[password] /asz /index:N /net_user:[nome utente] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /oss_numbers /reboot /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password]</pre>	/harddisk:[numero disco] /target_harddisk:[numero disco]
filerestore Ripristina file e cartelle da un archivio di file	<pre>/filename:[nome file] /password:[password] /asz /index:N /net_user:[nome utente] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /reboot /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password]</pre>	<pre>/target_folder:[cartella di destinazione] /overwrite:[più vecchio mai sempre] /restore_security:[acceso spento] /original_date:[acceso spento]</pre>
verify Verifica l'integrità dei dati di un archivio	<pre>/filename:[nome file] /password:[password] /asz /net_user:[nome utente] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /reboot /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password]</pre>	
pit_info Visualizza l'elenco numerato dei backup contenuti nell'archivio specificato	<pre>/filename:[nome file] /password:[password] /asz /net_user:[nome utente] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password</pre>	
consolidate Crea una copia coerente dell'archivio, che conterrà soltanto	<pre>/filename:[nome file] /password:[password] /net_user:[nome utente] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /reboot /log:[nome file]</pre>	/target_filename:[nome file] /include_pits:[numero di pit]

i backup specificati	<pre>/log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password]</pre>	
convert Converte un'immagine in formato disco virtuale da usare con una macchina virtuale	<pre>/filename:[nome file] /password:[password] /asz /index:N /net_user:[nome utente] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password]</pre>	<pre>/target_filename:[nome file] /harddisk:[numero disco] /vm_type:[vmware esx microsoft parallels] /ur /ur_path:[percorso]</pre>
list Elenca le unità e le partizioni disponibili. Con l'opzione nome file; elenca i contenuti dell'immagine	<pre>/password:[password] /index:N /asz /net_user:[nome utente] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password</pre>	/filename:[nome file]
explore Connette un'immagine come unità virtuale	<pre>/filename:[nome file]* /password:[password] /asz /index:N /net_user:[nome utente] /net_password:[password] /ftp_user /ftp_password /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password] *per un'immagine suddivisa, il nome dell'ultimo file creato</pre>	/partition:[numero partizione] /letter:X
unplug Disconnette I'immagine connessa come unità virtuale		/letter:X /letter:all
asz_create Crea la zona Acronis Secure Zone sull'unità selezionata	<pre>/oss_numbers /reboot /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password]</pre>	<pre>/harddisk:X /partition:[numero partizione] /size:[dimensione ASZ in settori] unallocated /asz_activate</pre>
asz_activate Attiva Acronis Startup Recovery Manager	/password:[password]	
asz_content Visualizza le dimensioni, lo spazio libero e il contenuto di Acronis Secure Zone	/password:[password]	
asz_files Visualizza le dimensioni, lo spazio libero e il contenuto	/password:[password]	

di Acronis Secure Zone, utilizzando i nomi file generati		
asz_delete_fi les Cancella il backup più recente nell'archivio che si trova in Acronis Secure Zone	<pre>/filename:[nome file] /password:[password] /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password]</pre>	
asz_delete Elimina Acronis Secure Zone	<pre>/password:[password] /oss_numbers /reboot /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto] /log_net_password:[password]</pre>	/partition:[numero partizione]
clone Clona un disco rigido	/reboot	/harddisk:[numero disco] /target_harddisk:[numero disco]
help Mostra l'uso		

16.1.2 Opzioni comuni (opzioni comuni per la maggior parte dei comandi trueimagecmd)

Opzione	Descrizione	Posizione archivio
Accesso agli archivi		
/filename:[nome file]	Nome file di backup	Diversa da ASZ
	Nome archivio (durante il ripristino o l'eliminazione di file dalla zona ASZ). Può essere ottenuto con asz_files)	ASZ
/password:[password]	Specifica la password per l'archivio (se necessaria)	Diversa da ASZ
	Specifica la password per la zona ASZ (se necessaria)	ASZ
/asz:[numero di archivio]	Indirizza alla zona ASZ e seleziona l'archivio (un backup completo con o senza incrementi). Per ottenere il numero di archivio, utilizzare /asz_content	ASZ
<pre>/index:N N = Numero del backup in un archivio: 1 = backup di base completo 2 = primo incremento e così via 0 (predefinito) = ultimo incremento</pre>	Seleziona un backup in una sequenza di backup incrementali all'interno dell'archivio. Per ottenere un indice dei backup dalla zona ASZ, utilizzare /asz_content	Qualsiasi
/net_user:[nomeutente]	Specifica un nome utente per l'accesso all'unità di rete	Unità di rete

<pre>/net_password:[password]</pre>	Specifica una password per l'accesso all'unità di rete	Unità di rete
/ftp_user:[nome utente]	Specifica un nome utente per l'accesso a un server FTP	Server FTP
/ftp_password:[password]	Specifica una password per l'accesso a un server FTP	Server FTP
Opzioni di backup		
/incremental	Imposta il tipo di backup come incrementale. Se non specificato o in caso di mancanza di un backup di base completo, verrà creato un backup completo	Qualsiasi
/differential	Imposta il tipo di backup come differenziale. Se non specificato o in caso di mancanza di un backup di base completo, verrà creato un backup completo	Qualsiasi
/compression:[09]	Specifica il livello di compressione dei dati. Può variare tra 0 e 9 ed è impostato su 3 come valore predefinito	Qualsiasi
/split:[dimensione in MB]	Suddivide il backup in parti con le dimensioni specificate	Diversa da ASZ
Onzioni generali		
Opzioni generali		
/oss_numbers	Dichiara che i numeri delle partizioni nell'opzione /partizioni sono adattati alla tavola delle partizioni MBR invece di essere semplicemente numeri ascendenti. Ciò significa che le partizioni primarie recano i numeri 1-1, 1-2, 1-3, 1-4; le partizioni logiche incominciano con 1-5. Ad esempio, se il disco presenta una partizioni primaria e due partizioni logiche, i rispettivi numeri appariranno come segue: /partition:1-1,1-2,1-3 Oppure /ss_numbers /artition:1-1, 1-5,1-6	Qualsiasi
/oss_numbers /reboot	Dichiara che i numeri delle partizioni nell'opzione /partizioni sono adattati alla tavola delle partizioni MBR invece di essere semplicemente numeri ascendenti. Ciò significa che le partizioni primarie recano i numeri 1-1, 1-2, 1-3, 1-4; le partizioni logiche incominciano con 1-5. Ad esempio, se il disco presenta una partizioni primaria e due partizioni logiche, i rispettivi numeri appariranno come segue: /partition:1-1,1-2,1-3 oppure /ss_numbers /artition:1-1, 1-5,1-6 Riavviare il computer dopo aver completato l'operazione	Qualsiasi
/oss_numbers /reboot /log:[nome file]	Dichiara che i numeri delle partizioni nell'opzione /partizioni sono adattati alla tavola delle partizioni MBR invece di essere semplicemente numeri ascendenti. Ciò significa che le partizioni primarie recano i numeri 1-1, 1-2, 1-3, 1-4; le partizioni logiche incominciano con 1-5. Ad esempio, se il disco presenta una partizioni primaria e due partizioni logiche, i rispettivi numeri appariranno come segue: /partition:1-1,1-2,1-3 Oppure /ss_numbers /artition:1-1, 1-5,1-6 Riavviare il computer dopo aver completato l'operazione Crea un file di registro dell'operazione corrente con il nome file specificato	Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi
/oss_numbers /reboot /log:[nome file] /log_net_user:[utente remoto]	Dichiara che i numeri delle partizioni nell'opzione /partizioni sono adattati alla tavola delle partizioni MBR invece di essere semplicemente numeri ascendenti. Ciò significa che le partizioni primarie recano i numeri 1-1, 1-2, 1-3, 1-4; le partizioni logiche incominciano con 1-5. Ad esempio, se il disco presenta una partizioni primaria e due partizioni logiche, i rispettivi numeri appariranno come segue: /partition:1-1,1-2,1-3 oppure /ss_numbers /artition:1-1, 1-5,1-6 Riavviare il computer dopo aver completato l'operazione Crea un file di registro dell'operazione corrente con il nome file specificato Se si crea un file registro in una condivisione di rete includere l'identificativo utente per la connessione nella condivisione	Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi Qualsiasi

per la connessione nella condivisione

16.1.3	Opzioni	specifiche	(opzioni	specifiche	per	singoli	comandi
trueima	gecmd)					-	

Opzione	Descrizione
create	
/harddisk:[numero disco]	Specifica quale disco fisso includere nel file immagine. L'elenco dei dischi rigidi disponibili si ottiene col comando /list. Un'immagine può contenere dati di più dischi rigidi. In questo caso, separare i numeri dei dischi mediante virgole, ad esempio
	/harddisk:1,3
	Specificando
	/harddisk:DYN
	si esegue il backup di tutti i volumi dinamici presenti nel sistema
<pre>/partition:[numero partizione]</pre>	Specifica quali partizioni includere nel file immagine. L'elenco delle partizioni disponibili si ottiene col comando /list. I numeri delle partizioni sono specificati come <numero disco="">-<numero partizione>, ad esempio</numero </numero>
	/partition:1-1,1-2,3-1
	I volumi dinamici sono specificati con il prefisso DYN, p.e.:
	/partition:DYN1,DYN2
<pre>/file_partition:[lettera partizione]</pre>	Specifica la partizione in cui il file di immagine verrà memorizzato (per lettera o numero). Questa opzione si usa con /filename:[nome_file]. In questo caso il nome file deve essere specificato senza lettera di unità o cartella principale. Ad esempio:
	<pre>/file_partition:D /filename: "\1,tib"</pre>
	I volumi dinamici sono specificati con il prefisso DYN, p.e.:
	<pre>/file_partition:DYN1 /filename: "\1,tib"</pre>
/raw	Servirsi di quest'opzione per creare un'immagine di disco (partizione) con un sistema di file non riconosciuto o non supportato. In questo modo tutto il contenuto del disco o della partizione verrà copiato settore per settore. Senza quest'opzione soltanto i settori che contengono dati di sistema e utente utili sono oggetto di immagine (per i sistemi di file supportati).
/progress:[acceso spento]	Mostra o nasconde le informazioni di avanzamento (percentuale completata), visualizzate per impostazione predefinita.
filebackup	
/include:[nomi]	File e cartelle da includere nel backup (separati da virgola). Ad esempio:
	/include:E:\Area di lavoro\Progetto
/exclude_names:[nomi]	File e cartelle da escludere dal backup (separati da virgola). Ad esempio:
	<pre>/exclude_names:E:\Workarea\MyProject\111,doc,E:\W orkarea\MyProject\01d</pre>
/exclude_masks:[maschere]	Applica maschere per selezionare file da escludere dal backup. Utilizzare le regoli di maschera comuni di Windows. Per esempio,

	per escludere tutti i file con le estensioni .exe, aggiungere *.exe . My???.exe esclude tutti i file .exe con i nomi composti da cinque caratteri che iniziano con "my".
	<pre>/exclude_masks:*.txt,111,*</pre>
/exclude_system	Esclude dal backup tutti i file di sistema.
/exclude_hidden	Esclude dal backup tutti i file nascosti.
deploy	
/file_partition:[lettera partizione]	Specifica la partizione in cui il file di immagine è memorizzato (per lettera o numero). Quest'opzione è usata con /filename: file_name. In questo caso il nome file deve essere specificato senza lettera di unità o cartella principale. Ad esempio:
	<pre>/file_partition:D /filename:"\1.tib" I volumi dinamici sono specificati con il prefisso DYN, p.e.: /file_partition:DYN1 /filename: "\1,tib"</pre>
/harddisk:[numero disco]	Specifica i dischi fissi di base da ripristinare.
/partition:[numero partizione]	Specifica le partizioni da ripristinare. I volumi dinamici sono specificati con il prefisso DYN, p.e.: /partition:DYN1
/target_harddisk:[numero disco]	Specifica il numero del disco rigido in cui l'immagine verrà ripristinata. Specificando /target_harddisk:DYN si seleziona dello spazio non allocato, in tutti i dischi dinamici presenti nel sistema.
/target_partition:[numero partizione]	Specifica il numero della partizione di destinazione per il ripristino di una partizione su quella esistente. Se questa opzione non è specificata, il programma presuppone che il numero della partizione di destinazione sia lo stesso di quello specificato nell'opzione /partition. I volumi dinamici sono specificati con il prefisso DYN, p.e.: /target_partition:DYN1
/start:[settore di inizio]	Imposta il settore di inizio per il ripristino di una partizione nello spazio non allocato del disco rigido.
/size:[dimensioni partizione in settori]	Imposta le nuove dimensioni per le partizioni (in settori).
/fat16_32	Abilita la conversione del file system da FAT16 a FAT32 se le dimensioni previste per la partizione dopo il ripristino sono superiori a 2GB. Senza questa opzione, la partizione ripristinata erediterà il file system dell'immagine.
/type:[attiva primaria logica]	Imposta la partizione ripristinata come attiva, primaria o logica, se possibile (ad esempio, sul disco non possono esservi più di quattro partizioni primarie). L'impostazione di una partizione come attiva ne determina sempre l'impostazione come primaria, mentre una partizione impostata come primaria può rimanere inattiva. Se il tipo non viene specificato, il programma tenta di conservare il tipo di partizione di destinazione. Se la partizione di destinazione è

	attiva, la partizione ripristinata è impostata come attiva. Se la partizione di destinazione è primaria, e vi sono altre partizioni primarie sul disco, una di esse verrà impostata come attiva, mentre quella ripristinata diventa primaria. Se sul disco non rimangono altre partizioni primarie, quella ripristinata viene impostata come attiva. Quando si ripristina una partizione su spazio non allocato, il programma ricava il tipo di partizione dall'immagine. Per la partizione primaria, il tipo verrà impostato come segue:	
	– se il disco di destinazione è il primo in base al BIOS e non contiene altre partizioni primarie, la partizione ripristinata verrà impostata come attiva	
	- se il disco di destinazione è il primo in base al BIOS e contiene altre partizioni primarie, la partizione ripristinata verrà impostata come logica	
	- se il disco di destinazione non è il primo, la partizione ripristinata verrà impostata come logica.	
/preserve_mbr	Quando si ripristina un partizione su una partizione esistente, la partizione di destinazione viene eliminata dal disco insieme alla voce corrispondente nel MBR del disco di destinazione. Quindi, con l'opzione /preserve_mbr, la voce della partizione ripristinata occuperà la posizione vuota superiore del MBR del disco di destinazione. Di conseguenza, il MBR del disco di destinazione viene conservato. Se l'opzione non viene specificata, la voce della partizione ripristinata occuperà la stessa posizione che occupava nel MBR del disco di origine salvato nell'immagine. Se la posizione non è vuota, la voce esistente verrà spostata in un'altra posizione.	
Se si utilizzano add-on di Acronis Universal Restore ad Acronis True Image for Microsoft Small Business Per ulteriori informazioni vedere <i>3.7 Acronis Universal Restore</i> .		
/ur_path:[percorso] /ur_username:[utente] /ur_password:[password]	Specifica che va utilizzato Acronis Universal Restore e il percorso per l'archiviazione dei driver.	
/ur_driver:[inf-nome file]	Specifica l'uso di Acronis Universal Restore e la periferica di archiviazione di massa da utilizzare	
filerestore		
/target_folder:[cartella di destinazione]	Specifica una cartella in cui ripristinare file/cartelle (una cartella di destinazione). Se non specificata, verrà ricreato il percorso originale dall'archivio.	
/overwrite:[più vecchio mai sempre]	Questa opzione consente di conservare le modifiche utili dei dati, apportate dal momento della creazione del backup che verrà ripristinato. Scegliere cosa fare se il programma trova nella cartella di destinazione un file con lo stesso nome di un file dell'archivio: più vecchio – con questa opzione si darà priorità al file modificato più di recente, sia che si trovi nell'archivio, sia che si trovi nel disco rigido.	
	mai – con questa opzione si darà priorità incondizionata al file sul disco rigido rispetto al file archiviato.	
	Scupre – con questa opzione si uara priorita incondizioliata al	

	file archiviato rispetto al file sul disco rigido. Se l'opzione non viene specificata, i file sul disco verranno sempre sostituiti con i file archiviati.
/restore_security:[acceso spento]	Specifica se ripristinare gli attributi di protezione del file (impostazione predefinita) o se i file devono ereditare le impostazioni di protezione della cartella in cui saranno ripristinati.
/original_date:[acceso spento]	Specifica se ripristinare la data e l'ora originali del file dell'archivio o assegnare ai file ripristinati la data e l'ora corrente. Se l'opzione non viene specificata, sarà assegnata la data corrente.
consolidate	
/target_filename:[nome file]	Specifica il percorso e il nome della copia dell'archivio da creare. Se nella copia esistono due o più backup (pit), ai loro nomi verranno aggiunti numeri.
/include_pits:[numeri di pit]	Specifica i backup (pit) da includere nella copia dell'archivio. Per ottenere i numeri dei pit, utilizzare /pit_info. In caso di più valori, separarli con punto e virgola, ad esempio: /include_pits:2,4,5
convert	
/target_filename:[nome file]	Specifica il percorso e il nome del file di disco virtuale da creare. L'estensione del file corrisponde al tipo di macchina virtuale a cui il disco virtuale verrà aggiunto:
	Macchina virtuale VMware: .vmdk
	Macchina virtuale MS: .vhd
/harddisk:[numero disco]	disco, verrà creato un disco virtuale distinto. Specificando
	/harddisk:DYN
	si esegue il backup di tutti i volumi dinamici presenti nel sistema
/vm_type:[vmware esx Micro soft parallels]	Il tipo di macchina virtuale a cui il disco virtuale verrà aggiunto.
/ur	Da utilizzare per la conversione di un'immagine su un disco contenente Windows, se il disco virtuale risultante deve essere riavviabile. Con questa chiave, il programma aggiungerà al disco virtuale risultante i driver necessari per il tipo di macchina virtuale selezionata con /vm_type key. Di norma, se l'immagine è stata ottenuta da una macchina virtuale dello stesso tipo, la chiave non è necessaria.
	I driver per la macchina virtuale si trovano nell'area di archiviazione definita dalla chiave di registro HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Acronis\UniversalRestore\ DriversPackPath. Qualora tale area sia stata spostata, modificare la chiave o utilizzare il comando /ur_path:[percorso].
/ur_path:[percorso]	Stessa funzione di /ur con percorso personalizzato per l'area di archiviazione dei driver della macchina virtuale.
list	
/filename:[nome_file]	Con questa opzione viene visualizzato il contenuto dell'immagine.

	
	Quando viene elencato il contenuto dell'immagine, se l'immagine non contiene tutte le partizioni del disco i numeri delle partizioni potrebbero non coincidere con quelli nell'elenco delle unità/partizioni. Ad esempio, se l'immagine contiene le partizioni 2-3 e 2-5, queste saranno elencate come 2-1 e 2-2. Se il comando deploy /partition non riesce a trovare una partizione nell'immagine attraverso il suo numero fisico, utilizzare le chiavi /partition: <numero nell'immagine=""> /target_partition:<numero della="" di<br="" fisico="" partizione="">destinazione>. Per l'esempio riportato sopra, per ripristinare la partizione 2-5 nella sua posizione originale utilizzare: /partition:2-2 /target partition:2-5.</numero></numero>
explore	
/partition:[numero partizione]	Specifica un elenco di partizioni da montare come unità virtuali. Senza questa opzione, verranno montate tutte le partizioni archiviate nell'immagine. Per ottenere il numero delle partizioni per questa opzione, elencare il contenuto dell'immagine con il comando list/filename e utilizzare il numero della colonna ldx.
/letter	Assegna lettere alle unità montate. Questa opzione si usa unicamente con l'opzione /partition.
unplug	
/letter:X	Specifica con una lettera l'unità virtuale da disconnettere.
/letter:all	Disconnette tutte le unità virtuali.
asz_create	
/harddisk:X	Specifica il numero di disco rigido in cui verrà creata la zona Acronis Secure Zone.
<pre>/partition:[numero partizione]</pre>	Specifica le partizioni da cui ottenere spazio libero per la zona Acronis Secure Zone.
/size:[dimensione ASZ in settori unallocated]	Imposta le dimensioni della zona Acronis Secure Zone (in settori). Se non specificata, la dimensione viene impostata come una media tra il valore massimo (spazio non allocato più spazio libero su tutte le partizioni selezionate con l'opzione /partition) e quello minimo (circa 35MB).
	Se non si dispone di sufficiente spazio non utilizzato, le dimensioni delle partizioni selezionate verranno ridotte. Il ridimensionamento di partizioni bloccate richiede il riavvio del sistema. Se viene impostato "unallocated", la zona utilizzerà tutto lo spazio non allocato presente sul disco. Le partizioni verranno spostate, se necessario, ma non ridimensionate. Lo spostamento di partizioni bloccate richiede il riavvio del sistema. L'opzione /partition viene ignorata.

asz_activate	
/password:[password]	Imposta una password per la zona Acronis Secure Zone.
asz_delete	
/partition:[numero partizione]	Specifica le partizioni a cui verrà aggiunto spazio libero dopo l'eliminazione della zona Acronis Secure Zone. Se si specificano più partizioni, lo spazio verrà distribuito proporzionalmente a ogni partizione.
clone	
/harddisk:[numero disco]	Specifica un disco rigido di origine che verrà clonato nel nuovo disco rigido.
/target_harddisk:[numero disco]	Specifica il disco rigido di destinazione in cui il disco rigido di destinazione verrà clonato.

16.1.4 Esempi di uso di trueimagecmd.exe

1. Immagini di dischi e partizioni

```
trueimagecmd /create /filename:"C:\Test\1.tib" /partition:
2-1,1-3
```

 Con questo comando verrà creata un'immagine denominata 1.tib delle partizioni 2-1 e 1-3. L'immagine verrà salvata nella cartella C:\Test\.

trueimagecmd /create /asz /partition:2-1,1-3

• Con questo comando verrà creata un'immagine delle partizioni 2-1 e 1-3 nella zona Acronis Secure Zone.

```
trueimagecmd /create /filename:"\Test\1.tib" /partition:
2-1,1-3 /file_partition:3-1
```

• Con questo comando verrà creata un'immagine denominata 1.tib delle partizioni 2-1 e 1-3. L'immagine verrà salvata nella cartella \Test nella partizione 3-1.

```
trueimagecmd /create /filename:"C:\Test\1.tib"
/password:qwerty /harddisk:2 /reboot /raw /incremental
/compression:5 /split:640 /progress:off
```

 Con questo comando verrà aggiunta un'immagine incrementale all'immagine denominata 1.tib del disco rigido 2. L'immagine verrà salvata nella cartella C:\Test\, protetta con la password "qwerty" e suddivisa in parti da 640MB, e conterrà tutti i dati del cluster. Il livello di compressione è impostato su 5. Il computer sarà riavviato dopo che l'operazione è stata completata.

```
trueimagecmd /create /partition:2-1
/filename:\\server1\folder\arc.tib /net_user:user1
/net_password:pw1 /log:\\server2\dir\log1.log
/log_net_user:user2 /log_net_password:pw2
```

 Con questo comando verrà creata un'immagine della partizione 2-1 denominata arc.tib nella cartella condivisa \\server1\folder. Il file di registro operazioni log1.log verrà salvato in un'altra condivisione \\server2\dir\. Vengono fornite le credenziali per entrambe le condivisioni.

```
trueimagecmd /create /partition:2-1
/filename:ftp://server/folder/archive.tib /ftp_user:usr1
/ftp_password:pswd1
```

• Con questo comando verrà creata un'immagine della partizione 2-1 nel file archive.tib situato sul server FTP.

2. Ripristino di dischi e partizioni

trueimagecmd /deploy /filename:"C:\Test\1.tib" /partition:2-1

- Con questo comando verrà ripristinata la partizione 2-1 dall'immagine 1.tib. trueimagecmd /deploy /filename:"C:\Test\1.tib" /password:qwerty /harddisk:2
- Con questo comando verrà ripristinato il disco rigido 2 dall'immagine 1.tib, protetta con la password "qwerty"

trueimagecmd /deploy /filename:"C:\Test\1.tib" /partition:2-1
/target_partition:1-1

• Con questo comando verrà ripristinata la partizione 2-1, memorizzata nell'immagine 1.tib, nella partizione 1-1.

trueimagecmd /deploy /filename:"C:\Test\1.tib" /partition:2-1
/target_harddisk:3 /start:63 /size:64000 /type:logical

• Con questo comando verrà ripristinata la partizione 2-1, memorizzata nell'immagine 1.tib, sul disco rigido 3. Verrà creata una nuova partizione logica sul disco 3 dal settore 63 al 64000.

```
trueimagecmd /deploy /filename:z:\Server30Cdrive.tib
/partition:1-1 /target_partition:2-1 /type:active
/password:123gwe
```

• Con questo comando verrà ripristinata la partizione 1-1, memorizzata nell'immagine Server30Cdrive.tib, protetta con la password "123qwe", nella partizione 2-1. La partizione ripristinata sarà di tipo attivo.

```
trueimagecmd /deploy_mbr /harddisk:1 /asz:2 /index:3
/password:pswd
```

• Con questo comando il MBR verrà ripristinato dall'immagine del disco rigido 1 sullo stesso disco rigido 1. L'immagine è contenuta nel terzo backup creato nell'archivio numero 2, localizzato nella zona Acronis Secure Zone, protetta dalla password "pswd".

trueimagecmd /deploy_mbr /harddisk:1 /target_harddisk:2
/filename:ftp://server/folder/arc.tib /ftp_user:fuser
/ftp_password:fpswd

• Con questo comando il MBR verrà ripristinato sul disco rigido 2 dall'immagine del disco rigido 1. L'immagine è contenuta nel file arc.tib situato sul server FTP.

3. Back up di file

```
trueimagecmd /filebackup /filename:E:\Backups\Myproject.tib
/include:D:\Workarea\MyProject /exclude_names:
D:\Workarea\MyProject\Old /exclude_hidden
```

• Con questo comando verrà eseguito nel file Myproject.tib, che sarà salvato nella cartella E:\Backups, il backup dei file della cartella MyProject, situata in D:\Workarea, ad eccezione dei file contenuti nella sottocartella Old e di quelli nascosti.

4. Ripristino di file

```
trueimagecmd /filerestore /filename:E:\Backups\Myproject.tib
/original_date
```

 Con questo comando verranno ripristinati nella cartella originale tutti i file della cartella E:\Backups\Myproject.tib e ai file verranno assegnate la data e l'ora originali. Dal momento che non è stata specificata l'opzione /overwrite, gli ultimi file modificati verranno sostituiti da quelli originali.

5. Consolidamento di backup

trueimagecmd /pit_info /filename:\\smbsrv\Archives\Kons.tib

• Con questo comando verrà visualizzato l'elenco numerato dei backup contenuti nell'archivio Kons.tib, situato nella condivisione di rete \\smbsrv\Archives\.

```
C:\Program Files\Acronis\TrueImageEchoWorkstation>trueimagecmd /pit_info /filena
me:\\srv\elenal\kons.tib
Pit number: 1
type: image; kind: base; date: 6/27/2007 11:39:10 AM
Pit number: 2
type: image; kind: incremental; date: 6/27/2007 11:43:13 AM
Pit number: 3
type: image; kind: incremental; date: 6/27/2007 11:44:04 AM
Pit number: 4
type: image; kind: incremental; date: 6/27/2007 11:48:22 AM
Pit number: 5
type: image; kind: incremental; date: 6/27/2007 11:50:32 AM
Operation has succeeded.
```

```
trueimagecmd /consolidate
/filename:\\smbsrv\Archives\Kons.tib
/target_filename:D:\Kons_new.tib /include pits:2,4,5
```

 Con questo comando verrà creato sul disco D: un archivio composto da tre file Kons_new.tib, (pit 2 dell'archivio \\smbsrv\Archives\Kons.tib, già \\smbsrv\Archives\ Kons2.tib) Kons_new2.tib (pit 4, già \\smbsrv\Archives\Kons4.tib) e Kons_new3.tib (pit 5, già \\smbsrv\Archives\Kons5.tib).

6. Conversione di un'immagine in disco virtuale

trueimagecmd /convert /filename:C:\MyBackup.tib
/target_filename:C:\MyHDD.vmdk /vm_type:vmware /harddisk:1,3

• Con questo comando le immagini dei dischi 1 e 3, contenuti nel file C:\MyBackup.tib, verranno convertite nei dischi virtuali C:\MyHDD.vmdk e C:\MyHDD2.vmdk per l'uso con macchine virtuali di tipo VMware.

7. Elenco

trueimagecmd /list

• Con questo comando verranno elencate le partizioni disponibili.

```
trueimagecmd /list /asz
```

• Con questo comando verrà elencato il contenuto dell'ultima immagine situata nella zona Acronis Secure Zone.

8. Acronis Secure Zone: gestione dei backup tramite i numeri di archivio

```
trueimagecmd /asz_content
```

• Con questo comando verranno elencati le dimensioni, lo spazio libero e il contenuto della zona Acronis Secure Zone.

Command Prompt	<u>_ 8 ×</u>
:\Program Files\Acronis\TrueImageEchoWorkstation>trueimagecmd /asz_conte SZ size: 34439215104 byte SZ free space: 34409676800 byte RCHIVE number: 1 index: 1; type: file, base; creation time: 4/2/2007 3:52 PM RCHIVE number: 2	nt
index: 1; type: file, base; creation time: 4/2/2007 4:04 PM index: 2; type: file, incremental; creation time: 4/4/2007 6:31 index: 3; type: file, incremental; creation time: 4/4/2007 6:32	PM PM

Nel nostro esempio, la zona Acronis Secure Zone contiene due archivi. L'archivio N.1, più vecchio, è composto da un backup completo (di base) a livello di file creato il 02/04/07 alle 3:52. Il secondo archivio contiene un backup di base a livello di file con due incrementi. È possibile ripristinare dati da qualsiasi backup nel modo seguente:

trueimagecmd /filerestore /asz:2 /index:2 /target_folder:e:

• Con questo comando verranno ripristinati nella cartella principale della partizione E file e cartelle dal backup creato il 04/04/07 alle 18:31, con i loro percorsi originali.

trueimage /list /filename:asz://2 /index:3 /password:aszpw

che equivale a:

trueimagecmd /list /asz:2 /index:3 /password:aszpw

 Con questo comando verrà elencato il contenuto del 3^o backup creato nell'archivio numero 2, situato in Acronis Secure Zone e protetto con la password "aszpw".

9. Acronis Secure Zone: gestione dei backup tramite i nomi file

trueimagecmd /asz_files /password:aszpw

• Con questo comando verranno elencati le dimensioni, lo spazio libero e il contenuto della zona Acronis Secure Zone, utilizzando i nomi file generati.

🔤 Command Prompt	_ 립 즈
C:\Program Files\Acronis\TrueImageEchoWorkstation>trueimagecmd /asz_files /T)assw 📥
ASZ size: 5387526144 bute	
ASZ free space: 4363010048 byte	
FILE name: AAA2.IIB; size: 56414317 byte type: image, base; creation time: 2/16/2007 3:43:34 PM	
type: image, incremental; creation time: 4/25/2007 11:44:47 AM FILE name: FAAA TIB: size: 3125550 bute	
type: file, base; creation time: 8/22/2006 12:28:40 PM	
FILE name: FAAB2.TIB; size: 5147 byte ture: file_base: creation time: 8/14/2007 2:17:45 PM	
type: file, incremental; creation time: 8/14/2007 2:19:43 PM	

Nel nostro esempio, la zona Acronis Secure Zone contiene tre archivi.

L'archivio AAA2 (2 rappresenta il numero di backup presenti nell'archivio) è composto da:

- backup completo (di base) dell'immagine, creato il 16/02/07 alle 3:43

- backup incrementale creato il 25/04/07 alle 11:44.

L'archivio FAAA (F indica che si tratta di un archivio a livello di file) contiene un backup di base a livello di file.

L'archivio FAAB2 (B indica che si tratta del secondo archivio a livello di file nella zona) è composto da:

- backup completo (di base) a livello di file creato il 14/08/07 alle 2:17

- backup incrementale creato il 14/08/07 alle 2:19.

trueimagecmd /filerestore /filename:asz//FAAA
/target_folder:e: /password:aszpw

• Con questo comando verranno ripristinati nella cartella principale della partizione E file e cartelle con i loro percorsi originali dal solo backup di base FAAA.

10. Acronis Secure Zone: eliminazione di backup

```
trueimagecmd /asz_delete_files /password:aszpw
/filename:FAAB.tib
```

• Con questo comando verrà eliminato il backup più recente presente nell'archivio FAAB.

Nel nostro esempio (7), verrà eliminato il backup incrementale creato il 14/08/07 alle 2:19.

L'esecuzione successiva dello stesso comando determinerà l'eliminazione del backup di base FAAB. Continuando con i nomi FAAA e AAA, è possibile svuotare la zona Acronis Secure Zone, ad eccezione dell'ultimo backup di base rimasto, che non può essere eliminato.

11. Clonazione

trueimagecmd /clone /harddisk:2 /target_harddisk:3

• Con questo comando verrà clonato il disco rigido 2 nel disco rigido 3.

12. Esplorazione dell'image

```
trueimagecmd /explore
/filename:\\myserver\backup\mybackup.tib /net_user:john
/net_password:qwerty
```

• Con questo comando verranno connesse tutte le immagini memorizzate nel file mybackup.tib sull'unità di rete come unità virtuali.

16.1.5 Uso della modalità riga di comando in DOS

Per l'uso in ambienti compatibili MS-DOS Acronis True Image for Microsoft Small Business Server include la utility **TrueImageCmdDos.exe**. E' collocata in una cartella in cui è installato l'Acronis True Image for Microsoft Small Business Server per definizione preimpostata si tratta di C:\Program Files\Acronis\TrueImageEchoWorkstation.

16.2 Script

16.2.1 Parametri di esecuzione degli script

Gli script sono eseguiti dall'utilità **TrueImageTerminal.exe**, che si trova nella cartella d'installazione Acronis True Image for Microsoft Small Business Server(i.e.: C:\Program Files\

Acronis\TrueImageEchoWorkstation). Questa utilità viene anche utilizzata per monitorare l'avanzamento del backup.

Parametri di esecuzione di TrueImageTerminal:

TrueImageTerminal.exe [argomenti]

Gli argomenti includono:

/help – emette informazioni della guida sui parametri TrueImageTerminal.exe.

/progress – progressi risultanti da operazioni di backup, eseguite a partire dall'interfaccia utente grafica Acronis True Image for Microsoft Small Business Serverscript.

/execute: [nove file script] – esegue uno script. Se sono presenti più script da eseguire, vengono accodati. Di seguito è fornito un esempio di esecuzione dello script MyBackup.tis:

TrueImageTerminal.exe /execute:C:\MyBackup.tis

/nowait – argomento di esecuzione script opzionale. Consente di terminare TrueImageTerminal prima del completamento del backup. Esempio:

TrueImageTerminal /execute:C:\MyBackup.tis /nowait



Premendo Ctrl+C è possibile forzare la disattivazione dell'output di avanzamento del backup e portare TrueImageTerminal in esecuzione in background.



È possibile terminare l'operazione di backup eseguita da TrueImageTerminal premendo CtrI+B.

16.2.2 Struttura degli script

Gli script sono scritti in linguaggio XML ed è possibile utilizzare i seguenti tag:

Source. Specifica le partizioni o i dischi di cui creare l'immagine. Le lettere assegnate alle partizioni devono essere usate senza virgola. I numeri di disco corrispondono ai relativi numeri di sistema. Per creare immagini di più partizioni o dischi, utilizzare il tag SOURCE per ognuno di essi, ad esempio:

```
<source letter ="C" />
<source letter ="D" />
<source disk ="1" />
```

<source disk ="2" />

Target. Specifica il nome e il percorso di un file di immagine, ad esempio:

```
<file di destinazione="E:\Mybackup2.tib" username="username" password="password" />
```

I parametri *username* e *password* sono opzionali. Vengono utilizzati per accedere alle risorse di rete.

Come destinazione per i file di immagine, è possibile indicare un CD-R/RW o un'unità a nastro.

Options. Questo tag può essere utilizzato con vari parametri aggiuntivi:

Compression: specifica il livello di compressione del backup. Le opzioni possibili sono *None, Low, Normal, High.*

Incremental: specifica se è necessario creare un file di immagine incrementale. Se è uguale a "false" (o "0"), verrà creato un file di immagine completo. Se è già presente

un file con il nome specificato, verrà sostituito senza avvisi. Se è uguale a "true" (o "1") ed è già presente un file con il nome specificato, verrà creata un'immagine incrementale. In caso contrario il programma creerà un file di immagine completo. Il valore predefinito per questo parametro è "true".

Description: aggiunge una descrizione a un file di immagine. Il commento deve essere un'unica stringa (la cui lunghezza non è tuttavia limitata).

Split: suddivide un file di immagine grande in vari file della dimensione specificata, che può essere indicata in byte, kilobyte, megabyte e così via.

Password: protegge tramite password un file di immagine.

16.2.3 Esempi di uso degli script

L'esempio riportato di seguito illustra l'utilizzo di uno script per il backup di due partizioni (unità logiche), C e F. *mybackup2.tib* è specificato come file di immagine incrementale. Viene selezionato il livello di compressione alta e l'immagine deve essere suddivisa in parti da 650 MB per la registrazione su supporti CD-R/RW. Viene inoltre aggiunta protezione tramite password. L'intero script deve essere compreso tra i tag *
backup>* e *</backup>*.

```
<? xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<backup>
<source letter ="c" />
<source letter ="f" />
<target file="e:\mybackup2.tib" />
                 compression="high"
<options</pre>
                                               incremental="true"
description="this is my backup" split="650 Mb" password="" />
</backup>
Script per il backup su nastro (tapeN specifica i numeri dei nastri):
<? xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<backup>
<source letter ="c" />
<source letter ="f" />
<target cdrw="\taperecorder\\\.\tape0|||" />
<target cdrw="\taperecorder\\\.\tape1|||" />
                  compression="high"
<options</pre>
                                              incremental="true"
description="this is my backup" />
</backup>
```