

Manual de Instalación Ilustrado

Aminfo Ltda.

Preparado por: Soporte Técnico Aminfo

<u>ÍNDICE</u>

| Consideraciones previas a la instalación3 |
|---|
| Instalación de Presto 2014: Licencia de Red4 |
| A Instalación en el Servidor4 |
| B Instalación en Estaciones de trabajo12 |
| B.1 Modalidad 1: Utilizando el instalador "PrestoSetup140x.exe"12 |
| B.2 Modalidad 2: Utilizando el archivo "Setup.exe" ubicado en el Servidor20 |
| C Configuración del módulo para trabajo multiusuario "Presto Server" (sólo si el módulo |
| está contratado)25 |
| C.1 Configuración en el Servidor25 |
| C.2 Configuración en las Estaciones de Trabajo26 |
| Instalación de Informes prediseñados Chile para Presto 2014 |

Consideraciones previas a la instalación.

Requisitos del Sistema y otras condiciones:

- Windows XP SP3 / Vista / 7 / 8, Windows Server 2003 / 2008 / 2012, incluso Terminal Server (con licencia de red).
- Pantalla con una resolución mínima de 800 x 600 píxeles.
- En caso de haber adquirido un dispositivo de protección (Llave HASP USB) se requiere de un puerto USB.
- ES OBLIGATORIO QUE EL EQUIPO POSEA CONEXIÓN A INTERNET PARA VALIDAR LA LICENCIA.
- Las redes precisan del protocolo TCP/IP con direcciones IP fijas en el ordenador que las oficie de Servidor, y dos puertos abiertos en el sistema de firewall (5001 y 5200 TCP) para el funcionamiento del Gestor de Licencias y Presto Server.
- Si el Servidor se conecta a Internet mediante proxy, se debe crear excepciones para las direcciones *aut1.soft.es* y *aut2.soft.es* para evitar problemas con la activación del programa
- Es necesario que la IP y el puerto del servidor sean accesibles por todos los clientes. Los firewall y antivirus pueden impedir la conexión a Presto entre un equipo servidor y los puestos de trabajo.
- LA INSTALACIÓN SE DEBE HACER EN LA CUENTA DE ADMINISTRADOR DEL EQUIPO.
- Durante el proceso de instalación es posible que aparezcan ventanas que correspondan al sistema de protección del "Firewall de Windows" solicitando bloquear aplicaciones que forman parte del funcionamiento de Presto 2014. En todos los casos se debe permitir a las aplicaciones su funcionamiento sobre el firewall pulsando los botones "Desbloquear" o "Permitir".

Importante (solo válido para el módulo "Presto Server" contratado): Para el normal funcionamiento del módulo "Presto Server" es requisito que, antes de la instalación de Presto en Red con Presto Server, los Puestos de Trabajo y el Servidor (donde se ubica la Llave de Presto) estén con su hora sincronizada (e.d. igual zona horaria, e igual hora). Para fijar la zona horaria en cada Puesto de Trabajo revise las propiedades del Reloj de Windows (Propiedades de Fecha y Hora). Para sincronizar (igualar) las horas de los Puestos de Trabajo con la hora del Servidor debe ejecutar en la Línea de Comandos de Windows (Símbolo de Sistema) de cada Puesto de Trabajo el comando:

net time \\SrvHora /set /yes

En donde se debe reemplazar "SrvHora" por el nombre en red del Servidor.

Instalación de Presto 2014: Licencia de Red.

A.- Instalación en el Servidor

1.- Descargue el archivo "PrestoSetup140x.exe" desde la sección Área de Clientes de <u>www.presto.es</u> Una vez descargado, haga doble click en el archivo EXE para que inicie la instalación.



2.- En la ventana del Asistente de Instalación, dar click en "Next".



| з. | Seleccione e | A Nodo de | Instalación | marcando la | onción " | "Chilo" | dar click on | "Novt " |
|----|--------------|-----------|-------------|-----------------|----------|---------|---------------|---------|
| 5 | Seleccione e | i woud ue | | illai calluo la | υμεισπ | cime, | ual click ell | INEXL. |

| Instalación de Presto · Pr | esto Setup | X |
|-----------------------------|--|---|
| Modo de instalación · Insta | llation mode · Modo de Instalação | |
| | Seleccione las opciones de configuración por defecto - Select the default settings - Selecione as configurações padrão ☐ International ☐ Brasil ✔ Chile ☐ Catalunya ☐ France | |
| InstallShield | <pre></pre> | |

4.- Acepte los Términos del Contrato de Licencia. Click en "Next".

| Instalación de Presto · Pr | esto Setup | |
|----------------------------|---|--|
| Contrato de licencia · EUL | A End User License Agreement | |
| | CONTRATO DE LICENCIA 12 de julio de 2004 La entidad mercantil Soft S.A., en adelante Soft, como propietaria única y exclusiva de los derechos de este Programa, otorga la presente Licencia de uso a la persona física o jurídica que conste en los documentos de compra del Programa, en adelante Licenciatario. El Programa, el nombre y número del Licenciatario y el número de esta Licencia son los que constan en la base de datos de Soft y se han enviado oportunamente al Licenciatario. Por este contrato Soft de un lado y el Licenciatario de otro acuerdan: OBJETO 1. Soft concede al Licenciatario una licencia nominativa no exclusiva para la utilización del Programa en los puestos de trabajo y usuarios simultáneos especificados en los documentos de compra correspondientes. Esta licencia no constituye una venta de <i>software</i> original ni de ninguna copia del mismo. 2. Cuando el uso del Programa adquirido va vinculado a un dispositivo de protección físico éste es la única vía de acceso a los derechos de su Acepto 1 agree No acepto 1 disagree | * |
| InstallShield | < <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cance | e la |

5.- Seleccione la opción "Servidor de Red – Server". Click en "Next".

| Instalación de Presto · Pre | sto Setup | X |
|--------------------------------|---|---|
| Tipo de instalación · Installa | ation type | |
| | | |
| | | |
| | Tion de instalación - Installation tune | |
| | | |
| | Monopuesto · Standalone | |
| | Servidor de red · Server | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| InstallShield | < Back Next > Cancel | |

6.- Indique el directorio de instalación de Presto. Por defecto se instalará en la carpeta de Archivos de Programa (o Program Files) de cualquier versión de Windows. *Esta carpeta debe tener permisos de lectura/escritura para que el programa pueda generar sus archivos temporales o de configuración interna*. Click en "Next".

| istalación de Presto - Presto | o Setup |
|-------------------------------|---|
| Directorio de instalación | Installation path - Diretório de instalação |
| | Directorio de instalación - Installation path - Diretório de instalação |
| | |
| | Oirectorio - Path C:\Archivos de programa\Presto 2014.00 |
| Install Sried | < Back (Next) Cancel |

| Seleccione grupo de iconos · | Select icon group | |
|------------------------------|--|--------|
| | Grupo de iconos : Icon group : Grupo de icones Presto 2014.00 Grupos existentes : Existing groups : Grupos existentes Accesories Disense Disense Disense Chenies Denages Herramientas administrativas hp Lassel t 000 Inicio Microsoft Office PDF Architect PDF Decestor PDF Decestor Presto 10.22 Presto 11.02 | - |
| [meter][Closed | c Back Next 2 | Cancel |

7.- Un cuadro resumen semejante a la imagen se mostrará para confirmar la configuración seleccionada. Haga click en "Next" para iniciar la instalación.



8.- La instalación iniciará. Esto puede tomar algunos minutos.



9.- El instalador indicará que el proceso ha finalizado correctamente.



10.- Si aparecen ventanas emergentes provenientes del Firewall de Windows, debe dar click en la opción "Permitir" o "Desbloquear" (según la versión de sistema operativo).

| 🐌 Alerta | a de seguridad de Windo ws | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| ٢ | Para ayudar a proteger su equipo, Firewall de Windows bloqueó algunas características de este programa. | | | | | |
| ¿Desea mantener este programa bloqueado? | | | | | | |
| Mombre: Presto Cost management for construction Eabricante: Soft S.A. | | | | | | |
| | Continuar bloqueo Desbloquear Preguntarme más adelante | | | | | |
| Para ob vea el <u>s</u> | tener más información acerca de cómo bloquear y desbloquear un programa, itio Web de Microsoft. | | | | | |

11.- En este momento se inicia el proceso de "Activación" de la licencia de Presto 2014. Durante este proceso puede demorar varios minutos en que aparezca la ventana de activación. Deje el computador en pausa hasta que aparezca la ventana de activación.

12.- Seleccione el tipo de protección asociada a la licencia. Si contrató el programa con una Llave física USB seleccione la opción "HASP (USB / Paralelo)".

| Presto | | | | |
|-------------|-------------------|--------------------|----------|--|
| 🔿 Código de | e activación (Int | ternet / Placa bas | e) | |
| Hasp (US) | B / Paraleloj | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Anterior | Siguiente | Cancelar | |

13 – *Para protección de tipo "llave HASP USB". <u>Si es primera vez</u> que instala Presto en el equipo iniciara previamente <i>la instalación del driver de reconocimiento de la llave HASP USB.* Haga click en los respectivos botones de "Aceptar" para que se lleve a cabo las acciones y espere hasta que se indique que el proceso ha terminado. Puede tomar varios minutos.

| HASP SRM Run-time Environm |
|----------------------------|
| Please wait . |

Luego de lo anterior, confirme que el serial de protección es la misma que aparece en el archivo adjunto "Carta Licencia de Presto.pdf."

| Activar | | | | |
|-----------|-------------|-----------|----------|--|
| Hasp (USB | / Paralelo) | | | |
| Protecció | n | | | |
| D040621 | 007000000 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Anterior | Siguiente | Cancelar | |

14.- Activación. Este proceso puede tomar varios minutos. El computador puede aparentar que no realiza ningún proceso. Deje al equipo en pausa durante algunos minutos. Cuando finalice el proceso aparecerá una ventana indicando que la activación ha sido correcta.



15.- Una vez activado aparecerá automáticamente la ventana del Gestor de licencias de Presto (PrestoNetActivation). En la sección superior debe aparecer marcado por defecto la opción "Instalar como servicio". En el recuadro central "Activación" debe aparecer la serial de la protección, el tipo de protección contratada (llave USB HASP, o Internet), y el casillero de activación debe indicar la palabra "SI". En la zona inferior denominada "Detalles" aparecerá entre otros datos la IP del equipo servidor (verifique que corresponda!) y el puerto 5001 (verifique que el Firewall de Windows u otro sistema no bloquee el puerto 5001 TCP).

Haga click en el botón "Aceptar".

| http://www.commentation.com/activativation.com/activativativativativativativativativativa | | × |
|--|--------------------------------------|----------|
| Instalar como servicio | | |
| C Desinstalar servicio | | |
| O Ejecutar como aplicación | | |
| O Instalar como aplicación | | |
| C Desinstalar aplicación | | |
| Activación | | |
| Protección Ti | ро | Activado |
| D040621007000000 | lasp (USB / Paralelo) | Sí |
| | Activar | |
| - Datallas (102 100 0 100) | | |
| Valor | Descripción | |
| | Dirección IP | |
| 5001 | Puerto | |
| | Usuario para la ejecución del servic | io |
| | Contraseña de usuario del servicio | |
| U ov ProstellistActivation1400 log | LUG [U4] Nombro del stabius LOG | |
| | Tamaño máximo del LOG en KB | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Reiniciar | Aceptar Cancelar | |

16.- El servicio del Gestor de Licencias "PrestoNetActivation" se activa. Este es un servicio que queda dentro de los otros servicios activos del sistema operativo

| Informac | ión | X |
|----------|----------------|------|
| (į) | Servicio insta | lado |
| | Aceptar) | |

Con esto, Presto queda instalado en el Servidor listo para administrar las licencias de las otras Estaciones de Trabajo.

B.- Instalación en Estaciones de trabajo

B.1.- Modalidad 1: Utilizando el instalador "PrestoSetup140x.exe"

1.- Copie el archivo "PrestoSetup140x.exe" descargado anteriormente y péguelo en algún directorio de la Estación de Trabajo. Una vez descargado en la Estación haga doble click en el archivo EXE para que inicie la instalación.



2.- En la ventana del Asistente de Instalación, dar click en "Next".

| | Instalación de Presto · Presto Setup | × |
|---------------|--|---|
| | Instalación de Presto · Presto Setup | |
| | Para continuar, haga clic en Next · Click on Next · Para continuar, clique em Next | |
| InstallShield | < Back Next> Cance | |

| | Instalación de Presto · Presto Setup | × |
|---------------------------------|---|------|
| Modo de instalación · Installat | ion mode · Modo de Instalação | |
| | | |
| | Seleccione las opciones de configuración por defecto · Select the default settings · Selecione configurações padrão International Brasil ✓ Chile Catalunya France Italia | 35 |
| InstallShield | < <u>B</u> ack <u>N</u> ext> Cance | el 📃 |

3.- Seleccione el Modo de Instalación marcando la opción "Chile", dar click en "Next."

4.- Acepte los Términos del Contrato de Licencia. Click en "Next".



5.- Seleccione la opción "Monopuesto – Standalone". Click en "Next".

| | Instalación de Presto · Presto Setup | × |
|----------------------------------|---|-----|
| Tipo de instalación · Installati | on type · Tipo de instalação | |
| | | |
| | Tipo de instalación · Installation type · Tipo de instalação ✓ Monopuesto · Standalone Servidor de red · Server | |
| InstallShield | < <u>B</u> ack <u>N</u> ext> Can | cel |

6.- Indique el directorio de instalación de Presto. Por defecto se instalará en la carpeta de Archivos de Programa (o Program Files) de cualquier versión de Windows. Click en "Next".

| | Instalación de Presto · Presto Setup | × |
|--------------------------------|---|-----|
| Directorio de instalación · In | stallation path · Diretório de instalação | |
| | | |
| | Directorio de instalación · Installation path · Diretório de instalação | |
| | Directorio · Path C\Program Files (x86)\Presto 2014.01 | |
| InstallShield | < Back Can | cel |

| | Instalación de Presto · Presto Setup | × |
|----------------------------|---|-----|
| Seleccione grupo de iconos | Select icon group | |
| | Grupo de iconos · Icon group · Grupo de ícones Presto 2014.01 Grupos existentes · Existing groups · Grupos existentes IIIIIIEIEIA Accessibility Accessories Administrative Tools AutoHatkey Avidemux (64bits) Banda Ancha Movil Bluetoth Devices CCleaner Combined Community Codec Pack Communication and Chat Conversor P28 CPUID | ~ |
| InstallShield | <back next=""> Can</back> | cel |

7.- Un cuadro resumen semejante a la imagen se mostrará para confirmar la configuración seleccionada. Haga click en "Next" para iniciar la instalación.



8.- La instalación se iniciará. Esto puede tomar algunos minutos.



9.- El instalador indicará que el proceso ha finalizado correctamente.

| | Instalación de Presto · Presto Setup |
|---------------|--|
| | |
| | Fin de la instalación · Finishing setup La instalación ha terminado correctamente. The installation finished successfully. A instalação foi concluída com êxito |
| | |
| InstallShield | < Back End Cancel |

10.- Si aparecen ventanas emergentes provenientes del Firewall de Windows, debe dar click en la opción "Permitir" o "Desbloquear" (según la versión de sistema operativo).

| Merte | a de seguridad de Windows X Para ayudar a proteger su equipo, Firewall de Windows bloqueó algunas características de este programa. |
|----------------------------|---|
| ¿Desea | a mantener este programa bloqueado? |
| ٥ | Nombre: Presto Cost management for construction Eabricante: Soft S.A. |
| | Continuar bloqueo Desbloquear Preguntarme más adelante |
| Para ob vea el <u>s</u> | tener más información acerca de cómo bloquear y desbloquear un programa, itio Web de Microsoft. |

11.- En este momento se inicia el proceso de "Activación" de la licencia de Presto 2014 en la Estación de Trabajo. Durante este proceso puede demorar varios minutos en que aparezca la ventana de activación. Deje el computador en pausa hasta que aparezca la ventana de activación. En la ventana "Activar" seleccione el idioma en que desea proceder con la activación el programa. Click en "Siguiente".

| ldioma © Español © English |
|----------------------------------|
| C English |
| C English |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Anterior Siguiente Cancelar |

12.- Seleccione la opción "Conectar con el Servidor de Licencias de Red (PrestonetActivation)". Esto hará que la Estación de Trabajo haga enlace con el Gestor de Licencias previamente instalado en el Servidor. Click en "Siguiente". *El Puesto de trabajo puede aparentar que no está realizando acción alguna. Debe dejar que el proceso continúe por algunos minutos hasta que aparezca la siguiente ventana de activación.*

| Activar | |
|--|--|
| Presto | |
| ◯ Código de activación (Internet / Placa base) | |
| O Hasp (USB / Paralelo) | |
| • Conectar con el servidor de licencias de red (PrestoNetActivation) | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Anterior Siguiente Cancelar | |

13.- Ingrese la dirección IP del servidor y el puerto. Por defecto es el puerto 5001 [TCP]. Asegúrese que este puerto este desbloqueado del Firewall de Windows tanto en la **Estación de trabajo** como en el **Servidor**. Click en "Siguiente". Este paso también puede tomar varios minutos. Deje que el Puesto de Trabajo termine de activarse con el servidor de licencias.

| Activar |
|--|
| Conectar con el servidor de licencias de red (PrestoNetActivation) |
| Dirección IP |
| 192.168.0.110 |
| Puerto |
| 5001 |
| |
| |
| |
| |
| Anterior Siguiente Cancelar |

14.- Cuando finalice el proceso aparecerá una ventana indicando que la activación ha sido correcta.



Con esto Presto está instalado y listo para ser utilizado en la Estación de Trabajo.

B.2.- Modalidad 2: Utilizando el archivo "Setup.exe" ubicado en el Servidor.

Esta modalidad implica que los archivos de instalación quedan residentes en el servidor. Requiere que exista una rápida transferencia de datos entre Servidor / Estación de Trabajo, sin cortes o fluctuaciones.

Para ejecutar el archivo "Setup.exe" ubicado en la carpeta de instalación de Presto en el servidor *esta carpeta debe quedar compartida y visible en la red* para todas las estaciones de trabajo

1.- En la Estación de Trabajo abra la ventana de la carpeta compartida de Presto ubicada en el Servidor y haga doble click sobre el archivo "Setup.exe". Si Windows arroja mensajes de advertencia de seguridad debe ignorarlos y permitir la ejecución.



2.- El instalador inicia la preparación de la ejecución.



3.- Inicia el procedimiento de instalación. Click en "Next".

| | Instalación de Presto · Presto Setup | × |
|---------------|---|----|
| | | |
| | Instalación de Presto · Presto Setup Para continuar, haga clic en Next · Click on Next · Para continuar, clique em Next | |
| InstallShield | < Back Cance | el |

4.- Seleccione el Modo de Instalación marcando la opción "Chile", dar click en "Next."

| | Instalación de Presto · Presto Setup | × |
|----------------------------------|---|---|
| Modo de instalación · Installati | on mode · Modo de Instalação | |
| | Seleccione las opciones de configuración por defecto · Select the default settings · Selecione a configurações padrão España International Brasil Citalunya France I talia | |
| InstallShield | Cancel | |

5.- Acepte el contrato de licencia. Click en "Next".



6.- Indique el directorio de instalación de Presto. Debe ser un directorio con permisos de lectura/escritura para que Presto pueda generar sus archivos temporales y de configuración. Click en "Next"

| Instalación de Presto - Presto Setup | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Directorio de instalación - Installation path - Diretório de instalação | | | | | |
| | | | | | |
| | Urectano de instalación - instalación potr - Diretario se instalação | | | | |
| | Directorio : Path C :Program Files (v85)/Presta 20 4.01 | | | | |
| InstallShield | (Lad. (Next)) Cancal | 1 | | | |

7.- Haga nuevamente click en "Next" para que aparezca la ventana con el resumen de lo que instalará. Click en "Next".



8.- El instalador inicia el proceso. Esto puede tomar varios minutos.



9.- Después de unos minutos la instalación finaliza. Click en botón "End".

| | Instalación de Presto · Presto Setup |
|---------------|---|
| | |
| | |
| | Fin de la instalación · Finishing setup |
| | La instalación ha terminado correctamente. The installation finished successfully. A instalação foi concluída com êxito |
| | |
| | |
| InstallShield | < Back End Cancel |

10.- Presto inmediatamente se ejecutará en la Estación de Trabajo sin solicitar información adicional.

Con esto Presto está instalado y listo para ser utilizado en la Estación de Trabajo.

<u>C.- Configuración del módulo para trabajo multiusuario "Presto Server"</u> (sólo si el módulo está contratado)

C.1.- Configuración de "Presto Server" en el Servidor

Asegúrese que no hayan puestos de trabajo con Presto abierto. Asegúrese que el puerto 5200 TCP este desbloqueado del firewall tanto en el Servidor como en cada Estación de Trabajo.

1.- Vaya a menú de Inicio de Windows, Todos los Programas, carpeta "Presto 2014.0x", click sobre la aplicación "Presto Server". Si el sistema operativo es Windows Vista, 7, 8, Server 2008, Server 2012 haga click secundario sobre la aplicación y elija la opción "Ejecutar como Administrador".

2.- Verifique las siguientes opciones tal como aparecen en la captura de pantalla.

• Marcar la opción "Instalar como Servicio".

En el recuadro inferior "Detalles", revisar:

- La "Dirección IP" debe corresponder al Servidor. El valor del "Puerto" por defecto es 5200.
- El "Nombre de usuario administrador de Presto Server" por defecto es la palabra "Administrador" (sin comillas)
- La "Contraseña de administrador de Presto Server" por defecto (aparece oculta con puntos o asteriscos) es la palabra "admin" (sin comillas).
- El "Directorio de obras" debe corresponder *al directorio donde se guardan todos los archivos PrestoObra* en el Servidor. Cambie la ruta por la que corresponda.

| PrestoServer 14.0 | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| Instalar como servicio | | | | | |
| Desinstalar servicio | • | | | | |
| Ejecutar como aplicació | n | | | | |
| Instalar como aplicación | ı | | | | |
| Desinstalar aplicación | | | | | |
| Activación | | | | | |
| Protección | Tipo | | Activado | | |
| D040621007000000 | PrestoNet | PrestoNetActivation | | | |
| | | | | | |
| | | Activar | | 1 | |
| | | Activar | | | |
| | | Activar | | | |
| Detalles <mark>(192.168.1.157) -</mark> Valor | Descripción | Activar | | | |
| Detailes [192.168.1.157] - Valor 192.168.1.157 | Descripción Dirección IP | Activar | | | |
| Detailes [192.168.1.157] Valor 192.168.1.157 5200 | Descripción Dirección IP Puerto | Activar | | | |
| Detailes [192.168.1.157] Valor 192.168.1.157 5200 Administrador | Descripción Dirección IP Puerto | Activar uario administrador de Pre | estoServer | | |
| Detailes [192.168.1.157] Valor 192.168.1.157 5200 Administrador | Descripción Dirección IP Puerto Nombre de us Contraseña de | Activar uario administrador de Pre a administrador de Prestos | estoServer Server | | |
| Detalles [192.168.1.157]- Valor 192.168.1.157 5200 Administrador ****** PSRV | Descripción Dirección IP Puerto Nombre de us Contraseña de Alias del servio | Activar uario administrador de Pre e administrador de Prestos dor Dereca Cambiar por r | estoServer Server el directorio | | |
| Detalles [192.168.1.157] Valor 192.168.1.157 5200 Administrador sesses PSRV IC:\presto1400\Project | Descripción Dirección IP Puerto Nombre de us Contraseña de Alias del servir Directorio de o Precario de o | Activar uario administrador de Pre e administrador de Presto dor obras Cambiar por ubras | estoServer Server el directorio bras del Servidor | | |
| Detailes [192.168.1.157] Valor 192.168.1.157 5200 Administrador PSRV I.C:\presto1400\Project | Descripción Dirección IP Puerto Nombre de us Contraseña de Alias del servir Directorio de c Precarga de o Usuario para l | Activar uario administrador de Pre e administrador de Presto dor obras destino de Ol bras destino de Ol a ejecución del servicin | stoServer Server el directorio bras del Servidor | | |
| Detailes [192.168.1.157] Valor 192.168.1.157 5200 Administrador ****** PSRV I.C:\presto1400\Project | Descripción Dirección IP Puerto Nombre de us Contraseña de Alias del servir Directorio de o Precarga de o Usuario para I Contraseña de | Activar uario administrador de Preso a administrador de Presto dor obras cambiar por destino de Ol a ejecución del servicio | estoServer Server el directorio bras del Servidor | | |
| Detailes [192.168.1.157] Valor 192.168.1.157 5200 Administrador SRV C:\presto1400\Project | Descripción Dirección IP Puerto Nombre de us Contraseña de Alias del servir Directorio de o Precarga de o Usuario para Locntraseña de LOG (04) | Activar uario administrador de Pre e administrador de Presto dor obras bras cambiar por destino de Ol a ejecución del servicio e usuario del servicio | estoServer Server el directorio bras del Servidor | | |
| Detalles [192.168.1.157] Valor 192.168.1.157 5200 Administrador ***** PSRV C:\presto1400\Project c:\PrestoServer1400.kc | Descripción Dirección IP Puerto Nombre de us Contraseña de Alias del servi O Directorio de o Precarga de o Usuario para I Contraseña de LOG [04] Nombre del ar | Activar uario administrador de Pre e administrador de Prestos dor obras Cambiar por biras destino de Ol a ejecución del servicio e usuario del servicio chivo LOG | estoServer Server el directorio bras del Servidor | | |
| Detalles [192.168.1.157]- Valor 192.168.1.157 5200 Administrador ***** PSRV C:\presto1400\Project c:\PrestoServer1400.ld | Descripción Dirección IP Puerto Nombre de us Contraseña de Alias del servio Directorio de o Precarga de o Usuario para I Contraseña de LOG (04) g Nombre del ar | Activar uario administrador de Pre a administrador de Prestos dor obras Cambiar por destino de Ol a ejecución del servicio e usuario del servicio chivo LOG | estoServer Server el directorio bras del Servidor | | |
| Detalles [192.168.1.157]- Valor 192.168.1.157 5200 Administrador ***** PSRV C:\presto1400\Project c:\PrestoServer1400.kt | Descripción Dirección IP Puerto Nombre de us Contraseña de Alias del servio Directorio de o Precarga de o Usuario para I Contraseña de LOG (04) g Nombre del ar | Activar uario administrador de Pre a administrador de Prestos dor Diras Cambiar por bras destino de Ol a ejecución del servicio e usuario del servicio chivo LOG | estoServer Server el directorio bras del Servidor | | |

3.- Aparecerá un mensaje (puede tardar varios segundos) indicando que el servicio Presto Server está operativo.



Con esto queda habilitado el módulo Presto Server en el Servidor.

C.2.- Configuración de "Presto Server" en las Estaciones de Trabajo.

Asegúrese que el puerto 5200 TCP este desbloqueado de los sistemas de firewall tanto en el Servidor como en cada una de las Estaciones de Trabajo. *Se debe asumir que la sesión en la estación de trabajo corresponde a un usuario con permisos de Administrador*.

1.- Abra Presto 2014.0x desde el escritorio de la estación de trabajo. Vaya al menú "Archivo", opción "Entorno de Trabajo"



2.- Vaya a la pestaña "Presto Server" y rellene cada una de las celdas tal como se muestra en la imagen ejemplo. Estos valores son los mismos que se dieron en la configuración de Presto Server en el Servidor:

Alias: PSRV (por defecto. Puede cambiarse por otro nombre). *Dirección IP*: del servidor. *Puerto:* 5200. *Usuario:* "Administrador" (sin comillas). *Contraseña:* "admin" (sin comillas). Luego haga click en botón "Aceptar".

| | Entorno de trabajo | × |
|--|--|---------|
| Generales Apariencia Directorios Cuadros Fórmulas Márgenes Restricciones | Allas Diracción IP Puerto Uauarto Contraseña 1 - PSRV 192 168.0 100 5200 Administrador (2008 | |
| PrestaServer Conexión NAV | Buscar servidores Defecto Acepta | r Ayuda |

3.- Para verificar que la Estación está habilitado para el trabajo multiusuario mediado por Presto Server, vaya al menú "Archivo", opción "Obras"

En la ventana "Obras" abierta, vaya al fondo del árbol de directorios que aparece a la izquierda de la pantalla. Podrá observar que ha aparecido un acceso directo distintivo llamado

"PS_PSRV [ip del servidor]" (ver imagen siguiente)

Haga click sobre el acceso directo. Si se despliegan los archivos contenidos en la carpeta asignada en el Servidor entonces puede abrir estos documentos en la modalidad "Multiusuario". Si el acceso directo PS tiene un símbolo "+" o "triángulo" a su izquierda significa que dentro de la carpeta de obras asignada hay subdirectorios que pueden ser desplegados presionando en esos símbolos.

| o@Obras × | | | | | | |
|---------------------------------|---|-----|---|---|------------|----------------------|
| | | | | | | |
| Mis documentos | * | | | Archivo | Extensión | Camino Tamaño Fecha |
| 🕨 🧰 Alcohol 120% | | 1 → | ۵ | Base_2008 | PrestoObra | 2.731.316 22/11/2011 |
| Descargas | | 2 | ۵ | CENZANO Presupuesto y control de costes | PrestoObra | 5.020.919 13/02/2012 |
| Minutercambio archivos | 5 | 3 | ۵ | clase_presto1022 | PrestoObra | 399.022 22/06/2012 |
| Mir musica | 5 | 4 | ۵ | clase_presto1022_2 | PrestoObra | 399.022 22/06/2012 |
| Mis imágenes | - | 5 | ۵ | COLEGIO_CHILLAN | PrestoObra | 394.025 22/06/2012 |
| ⊳ 🛅 Mis vídeos | | 6 | ۵ | COLEGIOCONCEPCIONCHILLAN | PrestoObra | 387.217 22/06/2012 |
| Presto | | 7 | ۵ | Ejemplo curso S-Aq | PrestoObra | 399.829 18/03/2011 |
| Screenshots | | 8 | ۵ | ejemplo_error | PrestoObra | 689.832 18/06/2010 |
| | | 9 | ۵ | EjemploAvanzado | PrestoObra | 5.128 14/10/2010 |
| nethaspr | | 10 | ۵ | Ejemploavanzado2 | PrestoObra | 5.123 14/10/2010 |
| OPUSAEC10 | | 11 | ۵ | ejemploavanzado3 | PrestoObra | 4.893 14/10/2010 |
| PFiles | | 12 | ۵ | INSUM_MOD_01 | PrestoObra | 1.585.016 29/10/2010 |
| Prest882 | | 13 | ۵ | LauraLita | PrestoObra | 1.732.579 15/11/2010 |
| Prest892 | | 14 | ۵ | MATTA V4 | PrestoObra | 431.207 22/06/2012 |
| Steel | | 15 | ۵ | Mauricio | PrestoObra | 13.042 22/06/2012 |
| TempEI4 | | 16 | ۵ | Mauricio_01 | PrestoObra | 12.999 28/06/2012 |
| ▶ 👝 totalcmd | | 17 | ۵ | proyecto1_03 | PrestoObra | 76.044 22/06/2012 |
| ▶ 🛅 traspasos | Ξ | 18 | ۵ | proyecto_02 | PrestoObra | 75.841 22/06/2012 |
| WINDOWS | | 19 | ۵ | proyecto_ejemplo | PrestoObra | 127.108 11/07/2011 |
| D WS_FIP | | 20 | ۵ | susana | PrestoObra | 75.846 22/06/2012 |
| E: [] | | 21 | ۵ | susana_01 | PrestoObra | 12.999 28/06/2012 |
| | | | _ | | | |
| ▶ 🥥 G: [] | | | - | | | |
| M: [\\presto\otros] | | | | | | |
| 0: [\\presto\ordenes de compra] | | | | | | |
| Pristo presto 11.02 | | | | | | |
| R: [\\presto\nueva carpeta] | | | | | | |

La forma correcta en que un archivo PrestoObra se manipule para el trabajo Multiusuario es abriendo la ventana de "Obras" y accediendo al directorio de obras mediante el uso de este acceso directo "PS".

Instalación de Informes prediseñados Chile para Presto 2014.

- Ejecute una sola vez Presto 2014 con la opción "Ejecutar como administrador" para sistemas operativos Windows Vista / 7 / 8 / Server 2008 / Server 2012.
- Vaya al menú "Archivo", opción "Entorno de Trabajo".
- En la ventana "Entorno de trabajo" haga click en la sección "Generales".
- En el menú desplegable "Localización" seleccione la opción "Chile"

| | Entorno de trabajo | × |
|---------------|---|---|
| Generales | Act Variable | |
| Apariencia | Cálculo automático de precios Acentar códicos en minúsculas | |
| Directorios | Ver datos del concepto de cabecera | |
| Cuadros | Mostrar sólo opciones de módulos autorizados Mostrar sólo opciones de módulos autorizados Biogrape la alteración del resultante | |
| Fórmulas | Bloquear la modificación de presupresid Bloquear la modificación de certificaciones aprobadas | |
| Márgenes | Usar nombres de campos y variables en ingles | |
| Restricciones | | |
| PrestoServer | | |
| Conexión NAV | Chile V Localización | |
| | Español V Idioma para el programa | |
| | Clave Google para la traducción | |
| | Defecto Ayuda | |

• Con esto el sistema quedará redirigido automáticamente a la carpeta donde se ubican las plantillas prediseñadas con los Informes Chile

.....

Cualquier situación no prevista en este manual favor de consultar directamente a Soporte Técnico de Aminfo, fono 23749980, email: <u>soporte@prestosoftware.cl</u>