


## Manual de Instalação do AutoTOPO LICENÇA DE REDE (hardlock azul)

### COM SERVIDOR

Segue o seguinte esquema:



Logo depois da instalação do programa em cada estação (computador da rede), faça o seguinte:

- 1) Crie a pasta **C:\TEMP** no servidor;
- 2) Compartilhe a pasta **C:\TEMP**
- 3) copie os arquivos abaixo para a pasta **C:\TEMP**:

**PSERV32.EXE**

**PSERV.INI**

Obs: estes arquivos estão dentro da pasta c:\AutoTOPO de qualquer estação.

- 4) Conecte o hardlock na porta USB do servidor;


5) Execute o programa **PSERV32.EXE** (ele é um sentinel que fica monitorando as licenças do AutoTOPO na rede). Toda vez que uma estação executa o AutoTOPO é o PSERV que autoriza a licença da estação.

6) Agora você pode abrir o AutoCAD em qualquer estação da rede, e ativar o AutoTOPO,

## Manual de Instalação do AutoTOPO LICENÇA DE REDE (hardlock azul)

### S E M SERVIDOR

Segue o seguinte esquema:



Logo depois da instalação do programa em cada estação (computador da rede), faça o seguinte:

- 1) Escolha qualquer computador onde ficará o hardlock de rede. Crie a pasta **C:\TEMP** neste computador;
- 2) Compartilhe a pasta **C:\TEMP**
- 3) copie os arquivos abaixo para a pasta **C:\TEMP**:

**PSERV32.EXE**

**PSERV.INI**

Obs: estes arquivos estão dentro da pasta c:\AutoTOPO\_v14.

4) Conecte o **hardlock azul** na porta USB deste computador;

5) Execute o programa **PSERV32.EXE** somente no computador que está conectado o hardlock (ele é um sentinel que fica monitorando as licenças do AutoTOPO na rede). Toda vez que uma estação executa o AutoTOPO é o PSERV que autoriza a licença da estação.

6) Abra o AutoCAD;  
Digite, na linha de comando do AutoCAD:

**(LOAD "C:/AUTOTOPO\_v14/CFG\_AUTOTOPO\_V14.FAS")**

inclusive os parênteses, e tecla ENTER

Pronto, isto faz com que as configurações sejam feitas automaticamente para o seu AutoTOPO dentro da versão do AutoCAD que está usando (2008 a 2010) clássico ou MAP.

\* O menu AutoTOPO é ativado AUTOMATICAMENTE toda vez que:

- a) Você abrir um desenho já existente em seu computador;
  - b) Você criar um novo desenho.
- Bom, agora você poderá fazer o seguinte:

*simplesmente aproveitar das várias ferramentas inteligentes deste programa.*

---

**USANDO O AutoTOPO PELA PRIMEIRA VEZ:**

Para ativar o AutoTOPO em seu computador, clique no item :

**AutoTOPO\_v14 > Ativar AutoTOPO :**



---

**INSTALAÇÃO ESPECIAL PARA  
AutoCAD 2009 e 2010**

**32 ou 64bits**

O instalador do AutoTOPO irá instalar automaticamente o programa:

**C:\autotopo\_v14\dotnetfx35setup.exe**

Este arquivo é de autoria da própria Microsoft, que criou o Windows Vista. É necessária a sua instalação para rodar o aplicativo que se comunica com o hardlock.

É fundamental a instalação deste programa antes de continuar a instalação do AutoTOPO.

===== FIM =====

Atenção: O AutoTOPO trabalha com os estilos de textos, e layers, personalizados.