

Módulo RSS

Este módulo genera archivos .Rss de eidoxs, clasificandos y valores de clasificandos que pueden ser leídos en sitios con esta funcionalidad como una suerte de resúmenes. Genera un link desde el cual se accede a la información sin la necesidad de ir hasta el sitio de origen de los mismos para ser vistos.

Funcionalidad

Este módulo se utiliza para generar links a eidox del canal que pueden ser vistos en diferentes sitios que sirvan para leer archivos .RSS. Estos archivos son una suerte de resúmenes o cápsulas de contenido que referencian al canal desde donde se extraen y se utilizan como extractos de un sitio con documentos de relevancia que quieran ser destacados. Las tareas que realiza este módulo son: Selecciona los eidox, valores, o clasificandos que sean escogidos por el administrador de un canal para formar parte del archivo .RSS, para que sean vistos

Moldes

El módulo cuenta con tres moldes:

- RSS: Portada RSS
- RSS: Portada RSS según clasificando
- RSS: Portadilla RSS según valor de clasificando

Cajas

Este módulo provee

- RSS: Encabezado HTML con enlace a RSS 1.0
- RSS: RSS 1.0 (RDF Site Summary) para canal
- RSS: RSS 1.0 (RDF Site Summary) para nombre de clasificando
- RSS: RSS 1.0 (RDF Site Summary) Lista de artículos
- RSS: RSS 1.0 (RDF Site Summary) para valor de clasificando

Instrucciones de uso

El primer paso es contar en el canal con éste módulo. Para ello es necesario que el administrador de la plataforma agregue dicho módulo al canal. Luego, se deben crear los moldes necesarios para hacer funcionar el módulo. Para realizar esta tarea se debe presionar en el menú, en la sección **Configurar**, el botón **Moldes**. Luego, es menester presionar el botón **Agregar molde**. Tras este paso se debe presionar sobre el molde que se necesita. De esta manera, el molde requerido es agregado a los que están operativos en el canal.

El paso siguiente es crear las cajas. Para ello se debe presionar en el menú, en la sección **Configurar**, el botón **Cajas**. Luego, el ícono **Nueva caja**. Tras esta operación debe presionar sobre la caja **vacía** para agregarla y comenzar a configurarla:

- Para la caja que tiene la regla de representación RSS: Encabezado HTML con enlace a RSS 1.0, se debe seleccionar canal en la regla de selección.
- Lo mismo para la regla de representación RSS: RSS 1.0 (RDF Site Summary) para canal.
- Para la regla de representación RSS: RSS 1.0 (RDF Site Summary) para nombre de clasificando, se debe seleccionar nombres de clasificando
- Para la regla de representación RSS: RSS 1.0 (RDF Site Summary) para valor de clasificando, se debe seleccionar valores de clasificando.
- Para la regla de representación RSS: RSS 1.0 (RDF Site Summary) Lista de artículos, se debe seleccionar eidox.

Cada una de estas reglas de representación se utiliza para determinadas funciones. Por ejemplo, si se espera tener un resumen de los eidox de un canal basta con tener el molde RSS: Portada RSS y la caja con la regla que selecciona eidox para lograrlo.

IMPORTANTE

El Módulo no necesita tener implementados todos los moldes ni todas las cajas para funcionar en forma óptima.