

MANUAL DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

Como instalar / desinstalar

O aplicativo deve ser instalado o mesmo que todos os aplicativos nativos Symbian.

Instalação - Transfira a aplicação para o seu dispositivo via Bluetooth, Cabo USB, ou Download OTA (SMS), e você será automaticamente solicitado a instalar o aplicativo.

* **NOTA:** Instale na **memória interno do celular** para um melhor desempenho e estabilidade. Salvar clipes para o seu cartão de memória.

Desinstalação - Para desinstalar o aplicativo, vá para a App. Manager (Normalmente Menu -> Configurações - Dados Dom -> App Mons), selecione **TRa** da lista, e escolha Opções -> Remove. Isso irá desinstalar o aplicativo totalmente. Se você tiver habilitado a opção "Protegido", você não será capaz de desinstalar o aplicativo até que você desabilite essa configuração.

----> NOTAS IMPORTANTES - LEIA! <----

Para inserir o nº do registro vá à esquerda "**Opções**" e escolha a opção "**Register**". Insira os nº de registro, em seguida, pressione o botão "Opções" novamente a tecla e escolha a opção "**Register**" para completar a instalação.

Após ter inserido o nº do registro desligue e ligue novamente o aparelho envie de um **SMS em branco** para a senha (por padrão é **555555**), **para abrir o programa** e dar início as configurações.



ATENÇÃO: Para receber os email com as gravação é necessário que o celular espionado tenha internet ativa, por:

- **Chip 3G** (qualquer operadora / o envio de dados é gratuito), ou
- **WAP** (gasta créditos para o envio de dados) ou
- **Wi-Fi** (rede interna / gratuito)

Entre em "Menu > **Web** > **Opções** > **Configurações** > Ponto de Acesso > **Definido pelo usuário**" - e escolha a conexão web correta (ex. Tim Connect Fast / Vivo Internet /

Usando o aplicativo

LOG(**REGISTROS**)

-> Opções (tecla Esquerda)

+ **Play** - Reproduz o clipe de áudio

+ **Delete** - Exclui o clipe selecionado

+ **Marcar** / Desmarcar

* **Mark** - Mark o clipe para executar uma ação

* **Mark All** - Marcar todos os cliques, para executar uma ação em todos (ou seja, enviar, deletar, etc)

+ **Copiar para Galeria** - Copia o clip (s) para o padrão Galeria de imagens do dispositivo para facilitar o acesso fora de Total Recall

+ **Detalhes** - Exibe os detalhes do clipe (tamanho, duração, formato, etc)

+ **Rename** - Permite renomear manualmente o clipe

+ **Nota Editar** - Editar um texto da nota atribuída ao clipe (válido apenas no dispositivo)

+ **Enviar**

* **Via Bluetooth**

* **Via IR**

* **Via MMS**

* **HTTP**

-> **Voltar** (tecla direita)

SETTINGS(**CONFIGURAÇÕES**)

Auto Recording (**Gravação de Auto**)

ALL (configuração padrão) - grava todas as chamadas **efetuadas e recebidas**

Incomming - Grava todas as **chamadas recebidas** automaticamente

Outgoing - Grava todas as **chamadas efetuadas** automaticamente

List only - Grava chamadas apenas de números definido na lista (Conjunto esses números na lista de Ambiente)

Exclude List - (**Excluir Lista**) Excluir Lista chamadas somente os registros que não são definidos na sua lista (Conjunto esses números na lista de Ambiente)

Off - Gravação de chamadas é condicionada desativada

****DEIXE EM ALL**

Spy Call Recording(Espião de gravação de chamada) - Indica se você deseja que o software grave as ligações de chamadas **YES** ou **NO** se deseja

DEIXE EM YES

Call Recording Format(Forma de Gravação de Chamada)

DEIXE em AMR

Beep Suppression(Ativar ou Desativar o Beep)- Normalmente você não precisará ajustar isso, no entanto, se você quiser ativar o bipe, ajuste esta opção para "desativar"

Se as gravações a cada 20 segundo tiver acionando o beep deixe em enable

ENABLE - significa **ativar** - **Desativar** - Beep será ouvido

DISABLE - significa **desativar** - **Desativar** - Beep será ouvido

DEIXAR EM ENABLE

Caso **continue ouvindo o beep** faça o seguinte no menu do celular:

Ferramentas > Perfis > Normal > Personalizar > Sinal de Aviso > Desativar.

Save In(Guarda em) - Isso permite que você escolha onde quer que os clips de áudio sejam salvos. As opções são: Telefone (clipes serão privada para a aplicação),

* **Phone Memory** - Memória Interna do celular

* **Phone Gallery** - Galeria de memória do celular

* **E: Memory** – Cartão de Memória externo de forma oculta

* **E: Memory Gallery** -Galeria de Memória do Cartão

DEIXAR EM E: Memory

Password(Senha) - Altera a senha de acesso ao aplicativo. Esta senha deve ser numérica e SEIS (6) caracteres. O padrão é 555555

Se for usar o sistema para ocultar o programa Cadastre uma nova senha

** **Depois de oculto**, pedido só pode ser acessada através do envio de um **SMS em branco** para a senha (por padrão é **555555**)

Auto Start (Auto iniciar automático)- Ativar ou desativar o início automático na reinicialização do dispositivo. Defina como Ativada por padrão

YES ou NO

DEIXE EM YES

Debug Log (Depurar Registro) - Se for definido como Sim, o aplicativo irá criar um log de execução para nos ajudar a rastrear qualquer problema que possa ter. E também fica registrado todas as ligações efetuadas e recebidas

YES ou NO

DEIXE EM YES

ADVANCED SETTINGS (**CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS**)

* Estas configurações tem dois **MENUS MAIN** e **DATA** e só estarão disponíveis depois que um código de registro válido foi digitado

MENU - MAIN(Principal)

Access Point (Ponto de Acesso)

+ **Detecção automática** - Aplicação irá escolher automaticamente no primeiro dia útil APN

+ Alternativamente, você pode escolher manualmente a APN para usar na lista dada

Auto Send (Envio automático)

Para + Email + Web - Carregamentos de dados para a sua conta de web remoto e encaminha para uma conta de e-mail

+ **Para Web** - Carregamentos de dados para a sua conta de web remoto só

+ **E-mail** - Encaminha dados via nossos servidores para a sua conta de e-mail especificado

Send To (Enviar para) – **digite seu endereços de e-mail** o qual é encaminhado para os nossos servidores via com base nas definições acima

Protected (Protegido) - Quando **ativada** evita uma **desinstalação** do gerenciador de aplicativos

YES ou NO

Se protegido DEIXE EM YES

Monitor Number (Número do celular controlador) – Digite o número do celular que vai ser o controlador das funções do celular espião o qual enviará dados via SMS.

Hide Application (Ocultar Aplicação) - Esconde o ícone do aplicativo da pasta de aplicativos instalados e no Gerenciador de Tarefas.

YES ou NO

Se ocultar DEIXE EM YES

OBS: Para o remover o ícone do programa na pasta de aplicativo vá para o gerenciador de aplicativos selecione **TRa ICON** “opção” Remover logo após desligue e ligue o aparelho, o programa ficará totalmente oculto.

** **Depois de oculto**, pedido só pode ser acessada através do envio de um **SMS em branco** para a senha (por padrão é **555555**)



MENU – DATA (DADOS)

Delete After Send (Suprimir Após Enviar) - Automaticamente elimina o clipe de áudio gravado após o envio. Caso você queira excluir as gravações do celular após o envio por email selecione “YES” caso contrário “NO”. Lembrando que essas gravações ocupam espaço na memória do celular, embora só sejam acessadas através de senha e não aparecem ao usuário, caso queira deletar as gravações é só remover.

YES ou NO

DEIXE EM Yes ou NO

Data to Upload (Dados para Upload (download)) - Marque as caixas dos dados preferenciais que devem ser enviados com base em suas configurações de upload ou programados

+ **SMS** - irá registrar todos os SMS enviados e recebidos

+ **Call** - irá registrar todos os registros de chamadas (entrada e saída)

+ **Contatos** - irá registrar todos os contactos adicionados recentemente

+ **Audio Clips** - vai carregar gravações de conversas de áudio

Data to SMS (Dados de SMS) - Marque as caixas dos dados preferido que deveria ser enviado via mensagem SMS para o número do seu **celular controlador definido**. *

Encargos padrão SMS aplicar!

+ **SMS** - qualquer entrada / saída sms

+ **Call** - qualquer registo de chamadas

+ **Contatos** - qualquer contato recentemente adicionado

Data Notification (Dados de Notificação) - Se ativado irá enviar um SMS para o número do celular monitorador sempre que novos dados com sucesso, foi enviado para o painel da web remoto

YES ou NO

DEIXE EM YES SE ATIVAR Data to SMS

Confirm Command (Confirme Comando) - Aplicação vai responder a um número que enviou o comando de SMS confirmando que foi recebido.

YES ou NO

DEIXE EM YES

Schedule Type (Agenda de Programação)

+ **Disabled (Desativar)** desativa agenda de programação – o qual os dados são carregados como ocorre em tempo real

+ **On SMS (Por SMS)** - Os dados são guardados até um comando de SMS é recebido

+ **Interval (Intervalo)** - Os dados são carregados no intervalo predefinido

+ **Time (Tempo)** - Os dados são enviados a uma hora diária

- **Interval (in Minutes) (Intervalo (em minutos))** - Intervalo no qual os dados são carregados se o Schedule tipo é definido como o "Intervalo"

- **Time (Tempo)** - Momento em que os dados são enviados diariamente se Tipo de agenda é definida como "Time"

WEB CONTA DE USUÁRIO

Painel de controle click no link abaixo

<http://www.killermobilesoftware.com/central>

Entrar Padrão:

Usuário (Username) : fornecido a você (**seu IMEI**)

Senha (Password) : 555555 (você pode e deve mudar isto após primeiro login)

** A conta Web é limitado a 100MB de espaço**

Em seguida, ajuste as seguintes configurações:

GPS Leash Latitude

Longitude Leash GPS

GPS Leash Radius

Tipo de alerta

GPS Intervalo (intervalo em que a aplicação apresentará um relatório para a conta da web com a sua localização).

Comandos de SMS

Nosso remoto SMS Comandos adicionar funcionalidade adicional e flexibilidade tanto para a aplicação em si e o nosso painel de web remoto.

Troque a senha 555555 com aplicação real.

Envie uma mensagem de texto **do celular controlador** com o código e senha para o **celular monitorado**.



08799972140 é o nº de Celular que está com o software
55555 é a senha



Exemplo de comando: <senha> KMS PT = KMS55555EN

OBS: Exemplo de comando com o parâmetro: **KMS <senha> GSE <intervalo> (5 minutos de intervalo) = KMS55555GSE 5**

Intervalo <intervalo> é o tempo em minuto que ficará acionado o envio das informações das coordenadas do GPS “**dê um espaço entre a última letra e o tempo de intervalo**”

EX: KMS55555GSE 5

NOTA: Qualquer coisa dentro de <> é obrigatório, enquanto a [] é opcional. Por <senha> padrão é 555555

KMS<senha> ENBL - Habilitar TRa

KMS <senha> DSBL - Desabilite TRa

KMS <senha>SREC - Iniciar gravação de som ambiente duração de 34 minutos no máximo

KMS <senha> STREC - Parar gravação de som ambiente

KMS <senha> GSWEB <intervalo> - Iniciar o envio de **GPS** com intervalo **via WEB**

KMS <senha> GSEMAIL <intervalo> - Iniciar o envio de **GPS** com intervalo **via EMAIL**

KMS <senha> GSSMS <intervalo> - Iniciar o envio de **GPS** com intervalo **via SMS**

KMS <senha> SGTR <tries> <intervalo> - Set **GPS** tenta no caso de dados NAN

- **EX:** <tries> é a quantidade de tentativas vamos colocar **3** e o <intervalo> é o tempo em minuto que ficará acionado o envio das informações das coordenadas do GPS vamos colocar **5** **EX: KMS55555GSE 3 5** dê o espaço entre a última letra o 3 e o 5

KMS <senha> GSSTOP - Para o **GPS** de origem

KMS <senha> CIF - Receber Informação do Celular monitorado

KMS <senha> SVID <duração em segundo ><intervalo em minutos> - vídeo clipe Recorde e uploads / envia por suas configurações.

- Defina **0** para o intervalo de gravação de vídeo apenas uma vez.

- A **10** segundo de vídeo clipe será cerca de 90 kb. **EX: KMS55555SVID 10 0** (grava um clipe de 10 segundo apenas uma vez)

KMS <senha> SIP < ENDEREÇO SEM HTTP:> / / > - Definir IP

KMS <senha> MNUM <Monitor Number> - Definir ou trocar o número do celular controlador **Ex: KMSsenhaMNUM01188234436**

KMS <senha> UDATA - Envie todos os dados armazenados manualmente

KMS <senha> SIMNOFL - Tirar foto sem flash

KMS <senha> SIMFL – **Tirar foto com flash**

KMS <senha> SIMFR - Filmar Imagem da câmera frontal

KMS <senha> SIMFRFL - Filmar Imagem da câmera frontal com flash

KMS <senha> UDC – Carregar todos os contatos da agenda para o Painel do servidor e para seu email

KMS <senha> TAPN - Testar Access Point(ponto de acesso da internete) e envie o resultado por SMS

KMS <senha> SETAP <Access Nome Point >– Acessar o nome do Ponto de Acesso

KMS <senha> PRO <Value> - Protegido ... 1 = protegidas, 0 = sem proteção

KMS <IMEI> SPWD <IMEI> <Nova senha > - Definir nova senha

KMS <senha> RSRT - Reinicie o dispositivo

KMSDLS - Download configurações para o aplicativo a partir do painel (sem senha necessária)

KMSULS - Upload de Configurações do aplicativo para o painel (para backup) (sem senha necessária)

Sites de Softwares espião - www.softspycell.com.br

Curso de Detetive www.institutodeinteligencia.com.br