ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 15/10/2015

1 INTRODUCCIÓN		
2 IN	NSTALACIÓN	
2.1 2.2 2.3 2.4	Instalación Áreas y Secciones	
3 P	OSICIONES	5
4 F	ICHEROS Y CARPETAS	6
5 M	IÓDULOS	7
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.1 5.1	MÓDULO ACCESOS DIRECTOS MÓDULO BARRA DE HERRAMIENTAS MÓDULO CABECERA MÓDULO MAPA WEB MÓDULO MENSAJE MÓDULO MENÚ DERECHA MÓDULO MENÚ SECCIÓN MÓDULO MENÚ CATEGORÍA 0 MÓDULO NOTICIAS 1 MÓDULO SUBMENÚ FIJO	;ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ;ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO. ;ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO
6 C	OMPONENTES	8
6.1 6.2		
		8
8 A	YUDA	9

1 Introducción

Página Web diseñada mediante las últimas tecnologías en el diseño y desarrollo de páginas xhtml. Esta implementada en Xhtml estándar compatible con todos los navegadores, utiliza hojas de estilo en cascada "CSS" y se tiene en cuenta el nivel de accesibilidad WAI-AA.

XHTML[™] 1.0: El Lenguaje de Etiquetado Hipertextual Extensible

CSS (Cascading Style Sheets, u Hojas de Estilo en Cascada) es la tecnología desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C) con el fin de separar la estructura de la presentación.

Nivel Doble-A de Conformidad con las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 (WCAG 1.0)

DOCTYPE:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

2 Instalación

2.1 Repositorio de plantillas

Desde el repositorio de plantillas están disponibles todas las plantillas para poder instalar fácilmente en cmsdip-pro. Puede acceder en la siguiente dirección http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/plantillas.nsf o bien desde el menú Sistema → Repositorio de plantillas del cmsdip-pro.




2.2 Instalación

Seleccione la plantilla deseada y pulse en botón "Instalar"

2




a continuación seleccione la entidad donde va a instalar la plantilla y por último pulse el botón instalar situado en la parte superior derecha de la pantalla.



Si todo ha ido bien aparecerá el mensaje la plantilla se ha instalado correctamente.

Despues vaya a Administración → Configuración general y si no tiene creado el documento de configuración creelo.

Seleccione la plantilla que acaba de crear y complete los campos obligatorios.



Diputación Provincial de Almería

Autor: Antonio Restoy Carvajal

Una vez seguidos estos pasos la web debe visualizarse en cualquier navegador en la dirección siguiente, cambiando el parámetro p= por el de la página actual o bien pulsando en el enlace vista-previa.

http://www.dipalme.org/Servicios/cmsdipro/index.nsf/index.xsp?p=finana

2.3 Áreas y Secciones

A continuación cree las áreas y secciones si lo considera oportuno.

Áreas, nos permite diferenciar en una misma web diferentes departamentos, en raras ocasiones las vamos a utilizar.


Secciones, es importante que se definan las secciones como la categoría princial de una sección. Ejemplo de secciones Ayuntamiento, Guías, etc...



2.4 Menú

Por último es importantísimo que crees el mantenimiento de menú principal con la referencia "mainmenu"


Además hay que tener en cuenta que el menú sólo admite como máximo dos niveles Ejemplo:



3 Posiciones

- a. La Web esta compuesta por las siguientes posiciones:
 - i. top
 - ii. header
 - iii. cabecera
 - iv. menu
 - v. destacados
 - vi. columna-dch
 - vii. columna-izq
 - viii. contenido-home
 - ix. pie
 - x. bottom

Para ver las posiciones en la plantilla podemos utilizar la combinación de teclas CTRL+ALT+T



4 Ficheros y carpetas

La plantilla esta compuesta por los siguientes ficheros y carpetas

FICHEROS:

index.html, fichero para la página de inicio contenidos.html, fichero para renderizar el resto de contenido. favicon.ico, icono de visualización junto a url de la web. template_preview.png, imagen de la web, tamaño 640xN px. template thumbnail.png, imagen de la web en pequeño,tamaño 250x160 px.

CARPETAS:

css, contiene los ficheros de estilos
js, contiene los ficheros javascript
images, contiene las imágenes de la plantilla

5 Módulos

5.1 Módulo header

Visualiza en la posición **header**el texto Ayuntamiento de ...

5.2 Módulo cabecera

Visualiza en la posición cabeceralos logos ...

5.3 Módulo destacados

Visualiza en la posición destacados los 5 últimos destacados

5.4 Módulo mapa web

Genera el mapa web

5.5 Módulo noticias

Visualiza en la posición columna-dch las últimas noticias

5.6 Módulo agenda

Visualiza en la posición columna-dch los últimos eventos

5.7 Módulo tablón

Visualiza en la posición contenidos-home los últimos tablones

5.8 Modulo pié

Visualiza en la posición **pie** el pié de página y Issi

5.9 Modulo buscador

Visualiza en la posición **buscador** el formulario de búsqueda.

5.10 Modulo enlaces izquierda

Visualiza en la posición columna-izglos enlaces columna izquierda...

5.11 Módulo contenidos1-2-3

Visualiza en la posición **contenidos-home**los iconos de perfil del contratante, galería de fotos y redes sociales.

Autor: Antonio Restoy Carvajal



6 Componentes

6.1 Componente mapa web

Personaliza mapa web a partir del módulo mapa-web

6.2 Componente noticias

Personaliza listado de noticias

7 Teclas acceso directo

CTRL+F12, acceso al mantenimiento

CTRL+ALT+T, ver las posiciones

CTRL+ALT+M, ver los módulos y componentes

CTRL+ALT+W, ver fichero de configuración

8 Ayuda

Desde la sección ayuda del cmsdip-pro podrás descargarte los manuales para el manejo del cmsdip-pro.

Descarga del manual: CMSDip

Manual técnico: CMSDip-pro

Descarga manual editor CKEditor CKEditor

9

Autor: Antonio Restoy Carvajal