

SISTEMA PERUANO DE INFORMACIÓN JURÍDICA



- MANUAL DE INSTALACIÓN -

INDICE

	Pág.
Tipos de Instalación	
1. Instalación Monousuario	03
1.1. Activación de Licencia	07
1.2. Actualización	09
2. Instalación en Red	12
2.1. Configuración de Servidor	12
2.2. Configuración de Cliente(s)	13
2.3. Activación de Licencia	17
2.4. Actualización	19

MANUAL DE INSTALACIÓN


Existen 2 tipos de instalación para el SPIJ:

1. Instalación para Licencia de 01 usuario (Monousuario).
2. Instalación para Licencia de 02 ó más usuarios (Red).

1. Instalación para Licencia de 01 Usuario (Monousuario)

Pasos a seguir:


1. Insertar el DVD del SPIJ en la lectora.
2. Se muestra la pantalla de bienvenida de la versión en DVD del Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ), para proseguir con la instalación es necesario presionar el botón <Siguiente>.



3. Seleccionar el tipo de instalación, los cuales son:

- **Instalación:** Este proceso se ejecutará cuanto se instale el SPIJ por primera vez. Este tipo de instalación se encuentra seleccionada por defecto.
- **Actualización:** Este proceso se ejecutará cada vez que se actualice la versión mensual del SPIJ.
- **Agregar usuario adicional:** Este proceso se ejecutará cada vez que se requiera adicionar un usuario más a la licencia del SPIJ. (**Instalación en Red**).


Seleccionar la opción Instalación, posteriormente presionar el botón <Siguiente>. Si se desea regresar a la pantalla anterior, debe presionar el botón <Atrás>.




4. Seleccionar el modo de acceso a la información del SPIJ, los cuales son:

- **Copiar la información al disco duro o unidad de red local:** Este tipo de lectura es necesaria para las instalaciones en red y recomendable para las instalaciones monousuarias. Mediante este tipo de lectura, el instalador copiará las infobases al disco duro o red local (según la ruta asignada) de manera automática. Para este tipo de lectura se necesitara aproximadamente 2.3 Gb de espacio libre en el disco duro o red local.
- **No copiar la información requiere el DVD para utilizar el SPIJ:** Este tipo de lectura solamente podrá ser ejecutada para las instalaciones monousuarias. Mediante este tipo de lectura, el instalador no copiará las infobases al disco duro o red local. Para este tipo de lectura se necesitara aproximadamente 30 Mb de espacio libre en el disco duro.

Seleccionamos una de las 2 opciones y posteriormente presionar el botón <Siguiente>. Si se desea regresar a la pantalla anterior, debe presionar el botón <Atrás>.




5. Seleccionar la carpeta de instalación del SPIJ: Verificar la ruta de instalación de la carpeta de la aplicación SPIJ (por defecto aparecerá la ruta **C:\Archivos de Programa\SPIJ**), y hacer clic en el botón "Siguiente".




6. Verificar la información de configuración de la instalación u actualización.

Esta es una interfaz de confirmación que muestra la información de configuración de la instalación u actualización, si existe alguna configuración que se desee cambiar, se debe presionar el botón <Atrás>, en caso contrario, se debe presionar el botón <Siguiete> para que comience el proceso de copiado de archivos.




7. Inicio del proceso del copiado de archivos.

A continuación se muestra la barra de proceso del copiado de archivos. Si se selecciona el acceso de la información del SPIJ desde el disco duro o red local, este proceso tomara mas tiempo de que el tipo de acceso a la información desde el DVD, debido que en el primer caso, copiara automáticamente toda la información del SPIJ a su disco duro o red local. Si se desea cancelar el proceso, puede presionar el botón <Cancelar>, lo cual no es recomendable hacerlo porque cortaría la instalación el pleno proceso de copiado.




8. Finalizada la instalación, nos aparecerá la ventana de activación de licencia, hacer clic en “Activar licencia” si desea abrir el software para la activación y presionar el botón <Terminar>.





1.1. ACTIVACIÓN DE LICENCIA:


a. Se ejecutará el archivo apareciendo la siguiente ventana Folio Rights Browser – ayuda, mostrándose dentro de la misma el folayud por medio del cual vamos a acceder a la activación de la licencia vía telefónica.



b. Aquí podemos observar que al hacer clic derecho en Folayud, nos aparecerá la opción, “Recibir actualización por teléfono” o también podemos ir al menú Licencia para recibir actualización por teléfono (como se muestra en el gráfico),




c. A continuación se nos indica que se procederá a actualizar el estado de la licencia, para ello deberá comunicarse con la Oficina de Atención al Usuario SPIJ al 440-4310 Anexo 246, para habilitar su Licencia de Uso y siga las instrucciones indicadas en cada ventana dando un clic en el botón <Siguiente>.



d. Procederemos a dictar por teléfono el número que nos aparece y luego hacemos clic en <Siguiente>.



e. A continuación digitaremos el número que se nos indique por teléfono, dando luego clic en <Siguiente> para finalizar con la activación de la licencia.




f. Luego nos vamos a Inicio > Programas > SPIJ > Sistema Peruano de Información Jurídica, apareciéndonos finalmente la ventana del SPIJ (como se observa a continuación).



1.3. ACTUALIZACIÓN:

Pasos a seguir:


1. Insertar el DVD del SPIJ en la Unidad Lectora de DVD de su PC.
2. Hacer clic en el botón <Siguiente> en la Pantalla de Bienvenida.



3. Seleccionar el tipo de proceso a ejecutarse, los cuales son:

- **Instalación:** Este proceso se ejecutará cuando se instale el SPIJ por primera vez. Este tipo de instalación se encuentra seleccionada por defecto.
- **Actualización:** Este proceso se ejecutará cada vez que se actualice la versión mensual del SPIJ.
- **Agregar usuario adicional:** Este proceso se ejecutará cada vez que se requiera adicionar un usuario más a la licencia del SPIJ.


En este caso seleccionaremos **Actualización** y posteriormente presionar el botón <Siguiente>. Si se desea regresar a la pantalla anterior, debe presionar el botón <Atrás>.



4. Seleccionar el tipo de acceso a la información del SPIJ, los cuales son:


- **Copiar la información al disco duro o unidad de red local:** Este tipo de lectura es necesaria para las instalaciones en red y recomendable para las instalaciones monousuarias. Mediante este tipo de lectura, el instalador copiará las infobases al disco duro o red local (según la ruta asignada) de manera automática. Para este tipo de lectura se necesitara aproximadamente 950 Mb de espacio libre en el disco duro o red local.
- **No copiar la información y requiere el DVD para utilizar el SPIJ:** Este tipo de lectura solamente podrá ser ejecutada para las instalaciones monousuarias. Mediante este tipo de lectura, el instalador no copiará las infobases al disco duro o red local. Para este tipo de lectura se necesitara aproximadamente 30 Mb de espacio libre en el disco duro.

Escogemos una de las 2 opciones y posteriormente presionamos el botón <Siguiente>. Si se desea regresar a la pantalla anterior, debe presionar el botón <Atrás>.




5. Seleccionar la carpeta de instalación del SPIJ: Verificar la ruta de instalación de la carpeta de la aplicación SPIJ (por defecto aparecerá la ruta C:\Archivos de Programa\SPIJ), y hacer clic en el botón "Siguiente".

Para proseguir con actualización es necesario seleccionar la ruta de instalación y posteriormente presionar el botón <Siguiente>. Si se desea regresar a la pantalla anterior, debe presionar el botón <Atrás>.





6. Verificar la información de configuración de la actualización.

Esta es una interfaz de confirmación que muestra la información de configuración de la actualización, si existe alguna configuración que se desee cambiar, se debe presionar el botón <Atrás>, en caso contrario, se debe presionar el botón <Siguiente> para que comience el proceso de copiado de archivos.





7. Inicio del proceso del copiado de archivos.

A continuación se muestra la barra de proceso del copiado de archivos. Si se selecciona el acceso de la información del SPIJ desde el disco duro o red local, este proceso tomara mas tiempo de que el tipo de acceso a la información de la lectora, debido que en el primer caso, copiara automáticamente toda la información del SPIJ a su disco duro o red local. Si se desea cancelar el proceso, puede presionar el botón <Cancelar>, lo cual no es recomendable hacerlo porque cortaría la instalación el pleno proceso de copiado.



8. Finalización de la instalación, a continuación nos aparecerá la activación de la licencia, presione “Activar licencia” si se desea abrir el software para activación de licencia directamente desde esta interfaz, se tiene que marcar la casilla de verificación que indica “Activar Licencia” y presionar el botón <Terminar>.



2. Instalación para Licencia de 02 ó más usuarios (Red)

Para este tipo de instalación debemos de tener en cuenta las siguientes configuraciones:



- 2.1. Configuración del Servidor
- 2.2. Configuración de los Clientes

2.1. Configuración del Servidor


Nota: Para este caso de configuración se debe de abrir el explorador de Windows y luego crear una carpeta en C: con el nombre “CDSPIJ”. Se debe tener en cuenta que la carpeta CDSPIJ también puede ser creada en las otras unidades de disco duro como por ejemplo: D, E, ETC.

Pasos a seguir:


1. Abrir el Explorador de Windows y crear una carpeta en C: con el nombre “CDSPIJ”.



2. Insertar el DVD del SPIJ en la lectora. Si se ejecuta automáticamente el programa de instalación, cerrarlo.
3. Copiamos el contenido completo del DVD en la carpeta CDSPIJ del Servidor. Marcamos los 3 archivos mas la carpeta nfo, clic botón derecho copiar y sobre la carpeta CDSPIJ clic botón derecho pegar.





4. Compartimos y damos permisos a la carpeta CDSPIJ del servidor. Clic botón derecho sobre la carpeta CDSPIJ, seleccionamos la pestaña Compartir, luego escogemos **Compartir esta carpeta**, después damos clic en el botón <Permisos>, marcamos **Todos** y activamos Control Total (Full Control). Aplicar y aceptar.




2.2 Configuración de Cliente(s)

Nota: Nuestro Servidor en algunos casos también puede ser Cliente, por lo tanto la configuración como Cliente es similar a las demás PC's como se indica a continuación:

1. Mapeamos la carpeta CDSPIJ del servidor en nuestro Cliente de la siguiente manera: Abrimos Mi PC, luego Herramientas, Conectar a unidad de red, seleccionamos una letra de preferencia la unidad Z: y en examinar ubicamos la carpeta CDSPIJ que se encuentra en nuestro servidor. Luego clic en Finalizar.



2. Automáticamente se iniciara el programa de instalación, de no hacerlo damos doble clic sobre la unidad de red creada (Z:) nos mostrara el contenido de la carpeta CDsPIJ y ejecutamos el archivo que lleva por nombre **Setup32.exe**




4. Damos siguiente y seleccionamos el tipo de proceso a ejecutarse, los cuales son:

- **Instalación:** Este proceso se ejecutará cuando se instale el SPIJ por primera vez. Este tipo de instalación se encuentra seleccionada por defecto.
- **Actualización:** Este proceso se ejecutará cada vez que se actualice la versión mensual del SPIJ.
- **Agregar usuario adicional:** Este proceso se ejecutará cada vez que se requiera adicionar un usuario más a la licencia del SPIJ.

Seleccionar Instalación y posteriormente el botón <Siguiente>. Si se desea regresar a la pantalla anterior, debe presionar el botón <Atrás>.


Nota: A partir de la instalación del segundo Cliente seleccionamos **Agregar usuario adicional**




5. Seleccionar el modo de acceso a la información del SPIJ, los cuales son:

- **Copiar la información al disco duro o unidad de red local:** Este tipo de lectura es necesaria para las instalaciones en red y recomendable para las instalaciones monousuarias. Mediante este tipo de lectura, el instalador copiará las infobases al disco duro o red local (según la ruta asignada) de manera automática. Para este tipo de lectura se necesitara aproximadamente 950 Mb de espacio libre en el disco duro o red local.
- **No copiar la información y requiere el DVD para utilizar el SPIJ:** Este tipo de lectura solamente podrá ser ejecutada para las instalaciones monousuarias. Mediante este tipo de lectura, el instalador no copiará las infobases al disco duro o red local. Para este tipo de lectura se necesitara aproximadamente 30 Mb de espacio libre en el disco duro.

Seleccionar **No copiar la información y requiere el DVD para utilizar el SPIJ** dado que ya hemos copiado el contenido del DVD a la carpeta CDSPIJ en el servidor y posteriormente presionamos el botón <Siguiente>. Si se desea regresar a la pantalla anterior, debe presionar el botón <Atrás>.




5. A continuación seleccionaremos la ruta de instalación de la carpeta de aplicación del SPIJ para ello debemos hacer un clic en el botón "Examinar". Luego, seleccionamos la unidad de red creada que está apuntando a la carpeta CDSPIJ que se encuentra en el servidor C:\CDSPIJ\.. Finalmente, hacer clic en el botón "Aceptar" y en el botón "Siguiente"




6. Verificar la información de configuración de la instalación u actualización.


Esta es una interfaz de confirmación que muestra la información de configuración de la instalación u actualización, si existe alguna configuración que se desee cambiar, se debe presionar el botón <Atrás>, en caso contrario, se debe presionar el botón <Siguiente> para que comience el proceso de copiado de archivos.



7. Inicio del proceso de instalación




8. Finalizada la instalación de todos nuestros usuarios (Clientes) procedemos a la activación de la licencia. En el último cliente que hemos instalado en la pantalla final, marcar “Activar licencia” y <Terminar>.




2.3 Activación de Licencia:


a. Se ejecutará el archivo apareciendo la siguiente ventana Folio Rights Browser – ayuda, mostrándose dentro de la misma el folayud por medio del cual vamos a acceder a la activación de la licencia vía telefónica.




b. Aquí podemos observar que al hacer clic derecho en Folayud, nos aparecerá la opción, “Recibir actualización por teléfono” o también podemos ir al menú Licencia para recibir actualización por teléfono (como se muestra en el gráfico),




c. A continuación deberá comunicarse con la Oficina de Atención al Usuario SPIJ a los teléfonos 440-4310 anexo 246, 422-7804 ó 221-3227 para habilitar su Licencia de Uso, dar clic en <Siguiente> y seguir las instrucciones indicadas.



d. Procederemos a dictar por teléfono el número que nos aparece y luego hacemos clic en <Siguiente>.



e. A continuación digitaremos el número que se nos indique por teléfono, dando luego clic en <Siguiente> para finalizar con la activación de la licencia.




f. Luego nos vamos a Inicio > Programas > SPIJ > Sistema Peruano de Información Jurídica, apareciéndonos finalmente la ventana del SPIJ (como se observa a continuación).




2.4 Actualización:

Pasos a seguir:

1. Insertar el DVD del SPIJ en la Unidad Lectora del servidor o de la PC que hace las funciones de servidor. Nos muestra la pantalla de Bienvenida, le damos clic en el botón <Siguiente>.




2. Seleccionamos el tipo de instalación, en este caso será : **Actualización**




3. Seleccionar el modo de acceso a la información del SPIJ, los cuales son:

- **Copiar la información al disco duro o unidad de red local:** Este tipo de lectura es necesaria para las instalaciones en red y recomendable para las instalaciones monousuarias. Mediante este tipo de lectura, el instalador copiará las infobases al disco duro o red local (según la ruta asignada) de manera automática. Para este tipo de lectura se necesitara aproximadamente 950 Mb de espacio libre en el disco duro o red local.
- **No copiar la información y requiere el DVD para utilizar el SPIJ:** Este tipo de lectura solamente podrá ser ejecutada para las instalaciones monousuarias. Mediante este tipo de lectura, el instalador no copiará las infobases al disco duro o red local. Para este tipo de lectura se necesitara aproximadamente 30 Mb de espacio libre en el disco duro.

Seleccionaremos **Copiar la información al disco duro o unidad de red local**, para proseguir con la actualización es necesario escoger el tipo de acceso a la información del SPIJ y posteriormente presionar el botón <Siguiente>. Si se desea regresar a la pantalla anterior, debe presionar el botón <Atrás>.




4. Automáticamente sale la ruta donde se instalo el SPIJ por primera vez




5. Para proseguir con actualización es necesario seleccionar la ruta de instalación y posteriormente presionar el botón <Siguiente>. Si se desea regresar a la pantalla anterior, debe presionar el botón <Atrás>.
6. Verificar la información de configuración de la actualización.

Esta es una interfaz de confirmación que muestra la información de configuración de la actualización, si existe alguna configuración que se desee cambiar, se debe presionar el botón <Atrás>, en caso contrario, se debe presionar el botón <Siguiente> para que comience el proceso de copiado de archivos.





7. Inicio del proceso del copiado de archivos.


Esta interfaz muestra la barra de proceso del copiado de archivos. Si se selecciona el acceso de la información del SPIJ desde el disco duro o red local, este proceso tomara mas tiempo de que el tipo de acceso a la información de la lectora, debido que en el primer caso, copiara automáticamente toda la información del SPIJ a su disco duro o red local. Si se desea cancelar el proceso, puede presionar el botón <Cancelar>, lo cual no es recomendable hacerlo porque cortaría la instalación el pleno proceso de copiado.




8. Finalizada la actualización, a continuación nos aparecerá la ventana de activación de licencia, presione “Activar licencia” y luego el botón <Terminar>.




9. Ser abre la ventana de activación de Licencia y procedemos a registrar nuestra actualización.




10. Clic con el botón derecho del mouse sobre Folayud y escogemos la última opción "Recibir actualización por teléfono". También podemos dar clic en La opción Licencia y escoger la opción "Recibir actualización por teléfono"




11. A continuación deberá comunicarse con la Oficina de Atención al Usuario SPIJ a los teléfonos 440-4310 anexo 246, 422-7804 ó 221-3227 para habilitar su Licencia de Uso, dar clic en <Siguiente> y seguir las instrucciones indicadas.



12 Procederemos a dictar por teléfono el número que nos aparece y luego hacemos clic en <Siguiente>.



13 A continuación digitaremos el número que se nos indique por teléfono, dando luego clic en <Siguiente> para finalizar con la activación de la licencia.



14 Luego nos vamos a Inicio > Programas > SPIJ > Sistema Peruano de Información Jurídica, apareciéndonos finalmente la ventana del SPIJ (como se observa a continuación).

