

# manuel d'utilisation de NXPowerLite For File Servers 5

Query Informatique Immeuble "Noblet" - Hall A 1 boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes

Tél.: +33 (0)1 499 733 00


Fax: +33 (0)1 499 733 09

neuxpower




www.query-informatique.com

Démarrer le programme ; c'est à partir de la page d'accueil qu'il est possible de <u>configurer</u> entièrement le logiciel.



La création de profils facilitera la mise en place d'une stratégie d'optimisation des fichiers.


Cliquer sur **Ajouter un dossier...** pour choisir le dossier à traiter à partir de l'arborescence.







Cliquer sur le menu déroulant à gauche de Types de fichiers... et sélectionner Nouveau profil...




C'est à partir de ce menu qu'il est possible de choisir les fichiers qui seront traités ; une fois fait, entrer un nom de profil et cliquer sur **OK**.








Cliquer sur le menu déroulant à gauche de **Paramètres...** et sélectionner **Nouveau profil...** Dans l'onglet **Optimisation d'images**, il est possible de définir très simplement le niveau d'optimisation des fichiers.




Dans l'onglet **Contenu caché**, il est possible de définir si le logiciel doit garder ou non le contenu caché dans les fichiers. Lorsque les réglages sont satisfaisants, donner un nom au profil et cliquer sur **OK**.








Cliquer une nouvelle fois sur **OK** pour revenir au menu principal, puis cliquer sur le menu déroulant situé à droite de **Planification**: et choisir **Nouveau profil...** 




Cliquer sur **Ajouter une plage horaire...** pour choisir l'horaire de début d'optimisation des fichiers, et surtout la plage horaire pendant laquelle doit se dérouler cette optimisation. Lorsque la planification est faite, cliquer sur **OK** puis donner un nom à la planification et cliquer à nouveau sur **OK**.








Enfin, même si NXPowerLite for File Servers est lancé depuis la session de l'administrateur du réseau, il faut spécifier au logiciel un compte qui a un accès total aux dossiers sur le réseau. Pour cela, cliquer sur **Configurer** puis **Services Windows...** 



Cocher la case **Ce Compte:**, puis entrer le nom d'utilisateur sous la forme *DOMAINE\Nom d'utilisateur*, puis entrer deux fois le mot de passe associé à ce compte et cliquer sur **OK**.



Lorsque tous les réglages sont bons, cliquer sur **Démarrer** en bas de la fenêtre principale du logiciel afin de laisser le logiciel travailler.





#### Le rapport d'activité

A tout moment pendant l'optimisation des fichiers, il est possible d'afficher un rapport qui donne un résumé des fichiers déjà optimisés et la place récupérée sur le serveur.

Ces rapports sont gardés en mémoire par le logiciel et sont imprimables.

