



PlanningPME

Planifiez en toute simplicité

Fiche n°13 : Visualisation du planning sur des pages HTML Fonction synchronisation et Module PlanningPMEHTML

I. Description.....	2
II. La synchronisation incluse dans le logiciel PlanningPME	2
III. PlanningPMEHTML	6
IV. Comparaison synchronisation incluse dans PlanningPME et PlanningPMEHTML..	12

I. Description

Régulièrement, vous allez pouvoir envoyer le planning sur votre réseau ou sur Internet sous forme de pages HTML afin que tous les employés puissent **visualiser** le planning.
Attention : Vous ne pourrez pas faire de changements sur le planning depuis Internet.

Deux versions de la synchronisation sont disponibles :

- Une synchronisation gratuite dans le logiciel PlanningPME : Cette synchronisation est adaptée aux sociétés qui ne gèrent que peu de ressources (une quinzaine) car ce sont des captures d'écran du planning qui sont créées.


- La licence PlanningPMEHTML : Si vous gérez plus de 15 ressources avec PlanningPME et plus de deux services, nous vous conseillons d'opter pour la solution PlanningPMEHTML qui est une version plus sophistiquée que la synchronisation déjà incluse dans PlanningPME


Nous ferons ensuite un comparatif de ces deux solutions.

II. La synchronisation incluse dans le logiciel PlanningPME

II.1. Paramétrage

Depuis PlanningPME, allez dans le menu « Fichier » -> « Visualisation HTML»






Mode d'emploi pour générer vos plannings sous forme de pages HTML :


1. Tout d'abord, indiquez le répertoire dans lequel vous voulez que les pages HTML soient créées. Pour cela, cliquez sur la flèche en dessous de répertoire. Sur la fenêtre précédente, le planning a été synchronisé dans le répertoire C:\PPME - Synchronisation.
2. Ensuite, cochez les types de plannings qui vous intéressent. Par exemple, en cochant hebdomadaire, le planning hebdomadaire tel que vous le voyez sur votre écran à compter du premier jour de la semaine va être envoyé sous forme de pages HTML dans le répertoire choisi.
3. Vous pouvez synchroniser au lancement de PlanningPME ou en sortie ou encore, juste en appuyant sur le bouton « générerr ».

II.2. Un exemple pour illustrer cette fonctionnalité


Considérons le planning ci-dessous :



Nous choisissons de synchroniser le planning journalier vers le dossier C:\PPME - Synchronisation



L'écran ci-dessous montre toutes les pages qui ont été générées dans le dossier :



Libellé	Formation
Début	01/09/2010 à 11:00
Fin	01/09/2010 à 15:30
Client	
Remarque	
Ressource	Technicien 5

Attention : seules les ressources qui apparaissent sur votre écran sont synchronisées.

Si vous souhaitez que toutes les ressources (même celles qui n'apparaissent pas sur votre écran) soient synchronisées (création de plusieurs pages HTML), nous vous conseillons d'étudier la solution PlanningPMEHTML.

III. PlanningPMEHTML

PlanningPMEHTML est un **outil de visualisation** servant de complément à PlanningPME. Il nécessite l'achat d'au moins une licence de PlanningPME.

Chaque employé va pouvoir visualiser le **planning de son service** depuis n'importe quel poste connecté à Internet ou en réseau.

La visualisation est illimitée et ne nécessite l'achat que d'une seule licence PlanningPMEHTML pour tout le personnel!

PlanningPMEHTML permet de générer des plannings pour chaque service au format HTML à partir de la base de données PlanningPME et vers autant de répertoires que vous le souhaitez.


Pour chaque planning généré, vous pouvez choisir les paramètres suivants:

- Type de visualisation : journalier, hebdomadaire, mensuel...
- Service : ce sont les services que vous avez créés tels que service technique, service commercial, comptabilité...


- Chemin : emplacement de la page HTML générée
- Largeur : largeur de la page HTML générée
- Jours : premier jour de la synchronisation

Les pages HTML générées sont entièrement paramétrables pour une meilleure visibilité des plannings sur l'écran.

III.1. Comment paramétrer PlanningPMEHTML?





La fenêtre de dialogue ci-dessous apparaît.



The dialog box contains the following fields and options:

- Schedule :** A dropdown menu with 'Resource' selected.
- Type :** A dropdown menu with 'Daily' selected.
- Department :** An empty dropdown menu.
- Path :** A text input field with a right-pointing arrow button to its left.
- Width :** A spinner box with the value '800'.
- Days :** A spinner box with the value '0'.
- Begin :** Radio buttons for 'Week', 'Month', 'Year', and 'Today' (which is selected).
- Buttons:** 'OK' and 'Cancel' buttons at the bottom right.

Le tableau ci-dessous résume les différents paramètres que vous devez préciser:

Paramètres	Explication
Schedule :	Choisissez le type de vue que vous souhaitez : 
Type :	Choisissez la période que vous souhaitez synchroniser parmi le choix ci-dessous : 
Department :	Choisissez le service que vous souhaitez synchroniser dans la liste que vous avez créée dans votre planning. 




Path : 	<p>Indiquez le chemin où vous souhaitez synchroniser ce service dans le type de vue choisie.</p> <p>NB : Vous devez sélectionner un chemin différent pour chaque type de vue et service. Par exemple, si vous synchronisez la vue journalière d'un service donné dans le même répertoire que sa vue hebdomadaire, la première synchronisation entrée sera écrasée par la deuxième.</p>
Width :	<p>C'est la largeur de la page HTML que vous allez générer par la synchronisation.</p> <p>Ainsi, si vous choisissez une visualisation sur l'année, vous allez pouvoir afficher clairement les informations sur la page HTML générée en faisant apparaître un ascenseur en bas de votre écran.</p>
Days :	<p>Incrémentez le jour J de n jours. N est un nombre positif ou négatif.</p> <p>Par exemple, si vous choisissez 2, le premier jour de la synchronisation sera le jour sélectionné dans « Begin » +2.</p>
Begin :	<p>Choisissez le jour à partir duquel vous souhaitez que la synchronisation se fasse : premier jour de la semaine, du mois, de l'année ou jour présent.</p> <p>Ex : Si vous choisissez -7 dans « Days » et « Week » pour « Begin », le planning de la semaine passée sera envoyé.</p>

Vous pouvez ainsi générer autant de plannings que vous le souhaitez en jouant avec ces différents paramètres.


La synchronisation se fait à chaque fois que vous lancez PlanningPMEHTML ou quand vous appuyer sur le bouton « HTML ».

NB : En créant une tâche planifiée sur votre ordinateur ou sur le serveur qui lance régulièrement PlanningPMEHTML, les plannings seront automatiquement générés.

Toutes les vues créées apparaîtront dans PlanningPMEHTML comme ceci :




Ci-dessous les fichiers générés dans le répertoire hebdomadaire pour le service "Technical team" :



Il n'existe pas de version de démonstration de PlanningPMEHTML. Si vous souhaitez l'essayer, nous pouvons générer les pages HTML à partir de votre propre planning. Nous vous invitons à nous envoyer votre planning à cet adresse : support@planningpme.com

III.2. Exemple pratique

Synchronisation hebdomadaire :



Résultat du planning pouvant être consultable :

PlanningPME - Microsoft Internet Explorer

Address: P:\Export\PPMEHTML\C\week.htm

PlanningPME : 27/11/2006

Sem. 148	Novembre 2006				Décembre 2006		
	L 27	M 28	M 29	J 30	V 1	S 2	D 3
Salle n°1	Formateur Client 1 - 10	Nettoyage					
Salle n°2		Cong Client - Sal	Réunion - Salle n°2	Confér Client	Réunion - Salle r		
Salle n°3	Confé Client - Salle						
Salle n°4							
Salle n°5							

PlanningPME - Microsoft Internet Explorer

Libellé : Conférence

Début : 30/11/2006 09:00

Fin : 30/11/2006 14:00

Client : Client n°10

Remarque :

Ressource : Salle n°2

Nombre de personnes : 7



Lorsque que l'on clique sur une tâche, les détails suivants apparaissent : Libellé, Dates et heures de début et de fin de tâche, client, commentaires et ressource **ainsi que tous les champs supplémentaires** sélectionnés dans « Données » -> « Description Tâche ».

New : Les champs supplémentaires de type « Equipement Client » ainsi que que les coordonnées du client apparaissent maintenant dans le détail de la tâche.

A première vue, la synchronisation avec PlanningPMEHTML ressemble à celle que nous avons vue avec la synchronisation incluse dans PlanningPME. Nous allons dresser un tableau comparatif dans le chapitre suivant.

IV. Comparaison synchronisation incluse dans PlanningPME et PlanningPMEHTML

Voici un tableau comparatif de ces deux modules :

Module Synchronisation inclus dans PlanningPME	Module PlanningPMEHTML
Interface	
	
<p>L'interface simple ne permet que quelques options de génération.</p> <p>Cette synchronisation est adaptée aux personnes qui ne gèrent que peu de ressources (une quinzaine).</p>	 <p>L'interface plus complète autorise un</p>



	paramétrage beaucoup plus souple des pages HTML générées. Elle est orientée pour les personnes qui gèrent un nombre important de ressources affectées dans plusieurs services.
Vues générées	
Génère la vue du planning affichée à l'écran : capture d'écran du planning	Génère n'importe quelle vue du planning. Il est possible de générer la vue pour chaque service, pendant la période souhaitée (annuelle, trimestrielle, mensuelle, etc)
Restriction au nombre de ressources visibles à l'écran	Pas de restriction du nombre de ressources
Il faut lancer manuellement la synchronisation ou l'exécuter en entrée ou sortie du planning.	La synchronisation se fait par le biais de tâches planifiées programmées sur un pc ou un serveur. Ainsi vous avez le choix de générer le planning à n'importe quelle heure souhaitée. Seul le paramétrage initial est à faire.
La synchronisation se génère à partir du premier jour de la semaine ou à partir du jour présent.	Il est possible de choisir la date de début de génération du planning.
La génération se fait dans la langue du planning.	On peut choisir la langue via l'interface de PlanningPMEHTML.
Toutes les pages sont générées dans un seul et unique répertoire.	Pour chaque génération de page "HTML" il est possible de choisir l'emplacement de destination.

<http://www.planningpme.fr>