

# Paye

## Manuel de référence

ICIM Version 9.5

Edition du 31 août 2015

## Table des matières

IN	ITRODUCTION	6
C	ONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION	7, 8
C	ONFIGURATION NECESSAIRE	9
IN	ISTALLATION DU LOGICIEL	10
DI	ESINSTALLATION DU LOGICIEL	11
PF	RISE EN MAIN	12
	- Logiciel PAYE	13
ВІ	JREAU	14
A]	IDES	15
S	OMMAIRE ET FONCTIONS	16 - 358
FC	DNCTIONS ANNEXES	
	- Codes d'imprimantes	359 - 361
	- Largeurs de caractères	362 - 364
	- Tranches de commissionnement	365, 366
ΑI	NALYSE	367
C	OMPTEUR DE CORRESPONDANCE	368
FI	LTRAGE	369
S	TATISTIQUES	370
Gl	ENERATEUR DE LISTES	371, 372
Gl	RAPHIQUES DE GESTION	373
Εſ	DITEUR DE TEXTE	374, 375
Εſ	DITEUR DE CONDITIONS	376, 377
М	ENU BASES	378
М	ENU D'IMPRESSION	379, 380
O	UTILS	381
	- Calculette	382 - 384
	- Horloge	385
	- Calendrier	386

## Table des matières

## Table des matières

	- Guide Modèles de lettres pour salaries	418
	- Guide Monnaies	419
	- Guide Ordinateurs	420
	- Guide Pays	421
	- Guide Primes diverses	422
	- Guide Profils	423
	- Guide Répertoires	424
	- Guide Représentants	425
	- Guide Restrictions d'accès	426
	- Guide Rubriques professionnelles	427
	- Guide Salariés	428
	- Guide Succursales	429
	- Guide T.V.A.	430
	- Guide Taux de T.V.A.	431
	- Guide Utilisateurs	432
RE	SEAU	
	- Matériel réseau requis et configuration	433
	- Attribution de droits	434
	- Superviseur	435
	- Accès aux fonctions	436
GR	OUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES	437 - 442
LO	GICIELS I.C.I.M.	
	- Remerciements	443
	- Description succinte	444 - 448
	- Version Intégrale et Version Light	449
RE	CAPITULATIF DES FONCTIONS	450 - 455
INI	DEX DE L'OUVRAGE	456 - 473

## INTRODUCTION

## A qui s'adresse ce manuel?

Ce manuel décrit l'ensemble des opérations de gestion, saisie, paramètrage et configuration du logiciel ICIM avec lequel il est livré. Il est destiné à l'utilisateur du logiciel et constitue la documentation technique du logiciel.

Les logiciels ICIM sont destinés à être utilisés principalement en milieu professionnel par les personnes susceptibles de gérer les données de l'entreprise, consulter ces données, les mettre à jour, les imprimer (ou les transmettre par fax) pour les besoins internes ou pour les clients, fournisseurs, administrations ou autres tiers.

## Organisation du manuel

Conçu pour permettre à l'utilisateur de trouver facilement l'information qu'il cherche, ce manuel contient une TABLE DES MATIERES, un SOMMAIRE DES FONCTIONS, un RECAPITULATIF DES FONCTIONS et un INDEX DE L'OUVRAGE. Nous vous remercions néanmoins pour toutes remarques ou critiques que vous pourriez nous faire concernant le manuel ou le logiciel.

#### Réserve

Les informations contenues dans ce manuel pourront faire l'objet de modifications sans préavis et ne sauraient en aucune manière engager l'auteur du logiciel ni I.C.I.M., sauf mention spéciale de l'auteur ou de I.C.I.M.

## **Marques et Copyright**

I.C.I.M. est une marque déposée par Badara THIAM, l'auteur du logiciel. PKZIP et PKUNZIP sont des marques déposées par PKWARE Inc. PageScript est une marque déposée par AbeeLabs Systems Inc. Portions de code de la librairie open source FREEIMAGE inclus dans le logiciel (excepté versions pour DOS).

Sauf mention contraire, les noms de sociétés ou de produits utilisés dans ce manuel sont destinés uniquement à décrire l'utilisation d'un logiciel I.C.I.M.

Aucune partie du manuel de référence I.C.I.M. ne peut être reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, enregistrement, archivage ou tout autre procédé de stockage, de traitement et de récupération d'informations, pour d'autres buts que l'usage personnel de l'utilisateur, sans la permission de l'auteur.

6

## CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION

## Licence

Une licence d'utilisation de ce logiciel vous est accordée à des fins strictement personnelles. Vous pouvez utiliser ce logiciel sur n'importe quelle machine. CE LOGICIEL NE PEUT CEPENDANT PAS ETRE UTILISE PAR PLUS D'UNE PERSONNE NI SUR PLUS D'UNE MACHINE SIMULTANEMENT (sauf versions réseau du logiciel).

Vous avez le droit de faire 3 copies au maximum, pour vos archives ou comme copies de sauvegarde.

Vous pouvez transférer le programme à titre permanent et céder votre licence à un tiers si cette personne accepte d'être liée par les conditions et modalités du présent contrat, et si vous cédez une licence d'utilisation d'un logiciel ICIM achetée à ICIM, dans la configuration SENIOR ou dans la configuration PRO. Les licences d'utilisation pour les configurations ICIM JUNIOR distribuées en Shareware NE SONT PAS CESSIBLES.

Si vous transférez le programme, vous devez simultanément soit transférer à ce tiers toutes les copies du programme, quel que soit leur format, soit détruire toutes les copies non transférées.

## Durée

Cette licence entrera en vigueur à la date à laquelle vous recevrez ce logiciel et le demeurera pour une durée illimitée, à moins qu'elle ne soit résiliée, et ce, conformément aux dispositions du présent contrat. Vous pouvez résilier cette licence à n'importe quel moment, en détruisant toutes les copies du programme (sous quelque forme que ce soit). Votre licence sera résiliée automatiquement si vous n'observez pas l'une quelconque des modalités et conditions du présent contrat.

## Garantie limitée

Nous garantissons que ce programme sera conforme aux spécifications, documentation et publicité autorisée actuellement publiées par l'auteur du logiciel ; que le manuel de référence, livré avec (ou dans) le programme, contient toutes les informations nécessaires pour utiliser le programme ; que les supports contenant le programme seront exempts de vices de matériaux et de fabrication. Cette garantie est valable pendant une période d'un (1) an à compter de la date de livraison du produit.

A L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITEE QUI PRECEDE, LE PRODUIT EST FOURNIT DANS SON ETAT ACTUEL. L'AUTEUR NE DONNE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, CONCERNANT LE PRODUIT. L'AUTEUR NE GARANTIT PAS QUE LE PRODUIT REPONDRA A VOS BESOINS NI QU'IL FONCTIONNERA SANS INTERRUPTION OU SANS ERREUR. VOUS ETES SEUL RESPONSABLE QUANT A LA SELECTION DU PRODUIT SUSCEPTIBLE DE VOUS FAIRE OBTENIR LES RESULTATS RECHERCHES ET QUANT AUX RESULTATS EFFECTIVEMENT OBTENUS.

## Limitation de recours et responsabilité

Dans l'hypothèse où le programme ne satisfait pas la "garantie limitée" de l'auteur, la seule responsabilité de l'auteur et vos recours exclusifs seront les suivants :

- Le remplacement de tout produit qui ne satisfait pas la "garantie limitée" de l'auteur sur renvoi du produit accompagné d'un exemplaire de votre bordereau d'achat à un concessionnaire autorisé.
- Si ce concessionnaire ne peut pas ou ne veut pas remplacer le produit, vous pouvez résilier le présent contrat en renvoyant le produit ainsi que toutes ses copies à l'auteur.

Nonobstant un recours limité, accordé au titre du présent contrat ne remplit pas sa fonction essentielle, l'auteur ne sera en aucun cas responsable à votre égard de tous dommages, réclamations et pertes quelconques, y compris, mais ne s'y limitant pas, toutes réclamations pour manque à gagner, pertes d'épargnes et autres dommages particuliers ancillaires ou indirects découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser le produit, et ce, quelles qu'en soient les circonstances.

SAUF DISPOSITIONS CONTRAIRES DU PRESENT CONTRAT DE LICENCE, VOUS NE POUVEZ UTILISER, COPIER, MODIFIER, REPRODUIRE, TRANSFERER NI DISTRIBUER LE LOGICIEL OU SA DOCUMENTATION, EN TOUT OU EN PARTIE, SANS LA PERMISSION ECRITE PREALABLE DE L'AUTEUR.

Ce contrat sera régi par les lois françaises. Tout litige sera de la compétence exclusive du tribunal le plus proche de l'adresse de l'auteur.

## **CONFIGURATION NECESSAIRE**

Les logiciels ICIM fonctionnent sur tout ordinateur 100 % compatible PC. Le micro-processeur doit être de la génération 80386 ou plus récent (80486, Intel Pentium, AMD ou autres).

Plusieurs packs sont disponibles pour chaque logiciel. Selon le système d'exploitation installé sur votre PC, la configuration minimale sera :

## Configuration matérielle minimale

La mémoire nécessaire varie selon le nombre de modules ICIM installés sur votre configuration. Si vous disposez de l'ensemble des modules, votre machine doit contenir :

- Mémoire RAM 8 Mo sous DOS, 16 Mo sous Windows 98, 128 Mo sous Windows XP.
- Un disque dur avec 10 Mo disponibles.
- Un lecteur de cédérom ou un accès internet pour télécharger le pack d'installation.
- Un écran couleur compatible avec la norme VGA (pack pour DOS du logiciel).
- Une imprimante compatible PC (ou compatible Windows si vous installez le pack pour Windows).

## **Environnement d'exploitation minimal**

- b) Pack pour WINDOWS
  - Système d'exploitation Windows 95, 98, ME, NT3, NT4, 2000, XP ou Vista.
- a) Pack pour DOS
  - Système d'exploitation compatible MS-DOS version 5.0 ou supérieure, ou Windows 3.xx, 95, 98, ME, NT3, NT4, 2000. Le logiciel utilise le DOS pour fonctionner, bien qu'il utilise aussi certains périphériques dédiés à Windows, comme par exemple les imprimantes sur port USB.
  - Système d'exploitation de réseau compatible Novell ou Microsoft, pour les versions en réseau des logiciels I.C.I.M.

## **INSTALLATION**

Si vous avez téléchargé un pack d'installation ICIM sur internet, ce pack est composé d'un fichier auto-extractible. Le lancement de ce fichier extrait les fichiers qu'il contient, dont le programme d'installation (install.exe) qui démarre automatiquement.

Vous pouvez choisir le disque et le répertoire d'installation.

Chaque pack d'installation sert aussi à la mise à jour du logiciel si vous aviez déjà installé le logiciel auparavant.

Suivre les instructions à l'écran pour compléter l'installation.

Pour plus de détails concernant l'installation ou la désinstallation, consulter le fichier nommé LISEZMOI.TXT, ou LISEZMOI.WRI, ou LISEZMOI.HTM, selon l'éditeur de texte que vous utilisez habituellement. Ces fichiers sont présents dans le fichier que vous avez téléchargé (ou dans le dossier du programme d'installation du logiciel si celui-ci est livré sur cédérom).

## **DESINSTALLATION**

La desinstallation du logiciel est effectuée par le programme nommé INSTALL.EXE, présent dans chaque pack d'installation. Si vous avez installé le logiciel à partir d'un fichier téléchargé sur internet, relancez-le pour desinstaller le logiciel. INSTALL.EXE est contenu dans ce fichier et sera immédiatement activé.

L'installation ne modifie aucun fichier Windows sauf, sous Windows 3.xx, le fichier PROGMAN.INI pour intégrer le groupe ICIM dans le bureau de Windows. La desinstallation met à jour PROGMAN.INI dans le sens inverse.

Le seul paramètre éventuellement modifié par l'installation d'un logiciel ICIM et que la desinstallation laisse tel quel est la ligne de commande FILES=

du fichier CONFIG.SYS, fichier situé dans le répertoire (dossier) racine de votre disque dur, si vous travaillez sous DOS, Windows 3.xx, NT3 ou 95

ou la ligne de commande PerVMFiles=

du fichier SYSTEM.INI situé dans le dossier WINDOWS, si vous travaillez sous Windows 98 ou Millennium,

ou la ligne de commande FILES=

du fichier CONFIG.NT, fichier situé dans le répertoire SYSTEM32 présent dans le répertoire de Windows, si vous travaillez sous Windows NT4, 2000 ou XP.

Ce paramètre étant nécessaire à beaucoup de systèmes de gestion de bases de données, les logiciels ICIM peuvent augmenter sa valeur si celle-ci est trop basse, mais ne la réduisent en aucun cas afin de ne pas déranger d'autres applications installées sur votre machine. Ce paramètre indique au système d'exploitation le nombre de fichiers qu'il peut ouvrir simultanément.

INSTALL.EXE vérifie la présence du logiciel installé et vous propose de :

- 1 Mettre à jour le logiciel
- 2 Desinstaller le pack d'installation
- 3 Desinstaller complètement le logiciel

Seul le superviseur du logiciel peut desinstaller celui-ci si le MOT DE PASSE SUPERSISEUR est enregistré.

## PRISE EN MAIN

La prise en main de ce logiciel est facilité par la présence :

- d'aide en ligne (dernière ligne en bas de l'écran).
- d'aide détaillée suivant contexte (touche <F1>) :
   le logiciel sélectionne toute information utile concernant l'endroit sur lequel vous vous trouvez.
- d'aide globale : aide détaillée concernant l'ensemble du logiciel ou concernant des fonctionnalités utilisées à divers endroits.
- de messages d'alerte : le programme vérifie la cohérence des informations saisies par l'utilisateur afin d'éliminer tout risque d'erreur ou d'omission, et informe l'utilisateur par ce type de messages.
- de messages d'alerte bloquants exemple : refus d'une information donnée par l'utilisateur car elle est illogique, compte tenu de ceci et/ou de cela.
- de très nombreux guides de saisie vous permettant de trouver et de sélectionner directement l'information là où elle se trouve sans avoir à l'indiquer plusieurs fois manuellement.
- du manuel de référence imprimable directement depuis le logiciel sur toute imprimante compatible DOS ou Windows, que celle-ci soit connectée sur port parallèle, USB, en réseau ou autre.

L'interface utilisateur est normalisée.

Les touches de navigation (touches permettant de se déplacer d'un endroit à l'autre dans un logiciel) sont affichées en bas de l'écran sous forme de boutons sur lequels vous pouvez également cliquer avec votre souris. Ces touches changent en permanence, selon l'endroit sur lequel vous vous trouvez. Chaque bouton indique la touche (ou la combinaison de touches) et son action. Le manuel de référence et l'aide disponibles à l'écran décrivent chaque touche de navigation.

Les paramètrages ont presque tous des valeurs par défaut. Peu de paramètrages sont indispensables et ceux qui le sont vous sont signalés, avec la méthode pour y accéder, lorsque le logiciel a besoin des informations qu'ils contiennent.

Entrez dans le logiciel et laissez-vous guider. Vous saurez vous déplacer partout en quelques instants, avec le clavier comme avec la souris...

## PRISE EN MAIN DU LOGICIEL PAYE

Voici brièvement les actions à effectuer pour rendre le logiciel ICIM Paye pleinement opérationnel en l'adaptant à vos besoins et obligations. La chronologie des tâches ne doit pas nécessairement être celle ci-dessous. Le logiciel vous informe lorsqu'il a besoin d'un renseignement indispensable lors de la saisie.

- 1 Enregistrer les cotisations sociales et les taux appliqués dans votre région ou votre pays. Chaque cotisation doit être paramétrée pour chaque profil de cotisations. La part à la charge du salarié et la part à la charge de l'employeur doivent être enregistrées dans deux fiches Cotisation différentes.
- 2 Enregistrer les primes diverses éventuellement versées à vos salariés, tous salariés confondus.
- 3 Enregistrer les indemnités diverses versées à vos salariés.
- 4 Saisir les heures de présence pour imprimer les cumuls avant la saisie des payes.
- 5 Renseigner une nouvelle fiche de paye pour chaque salarié.
- 6 Imprimer chaque bulletin de paye en vérifiant la concordance du paramétrage avec le document imprimé. Vérifier au moins pour chaque profil.

## **BUREAU**

Le BUREAU est le MENU PRINCIPAL depuis lequel on accède à l'ensemble des FONCTIONS du logiciel, (sauf la fonction pour créer une société, qui est accessible dans le menu SOCIETE, menu par lequel on choisi une société avant d'entrer dans le Bureau).

## Description du bureau

- La première ligne de l'écran contient le nom de la société dans laquelle vous vous trouvez (à gauche) et la date et l'heure courantes (à droite).
- La deuxième ligne contient le nom de chaque module (ou logiciel) disponible sur votre configuration actuelle.
- La première fenêtre est le contenu du module sur lequel vous vous trouvez. Lorsqu'il n'y a qu'une fenêtre ouverte à l'écran, appuyez sur <flèche gauche> ou <flèche droite> pour changer le module actif. Vous pouvez également changer de module en tapant directement le numéro du menu désiré : le menu N° 1 est le premier en partant de la gauche, le N° 2 le deuxième, etc...
- S'il y a plus d'une fenêtre ouverte, appuyer sur <flèche gauche> ou <flèche droite> vous fait revenir dans la fenêtre précédente, <Echap> vous fait revenir dans la première fenêtre.
- La touche <+> vous permet de retourner directement dans la dernière fonction dans laquelle vous vous trouviez précédemment, depuis la position actuelle.
- Une barre en surbrillance vous permet de choisir la fonction que vous désirez,
   à l'aide des touches <Flèche montante> et <Flèche descendante>.
   Vous pouvez aussi prendre un raccourci en tapant directement la lettre marquée en rouge sur chaque ligne du menu.
- L'avant dernière ligne de l'écran indique les principales touches de navigation disponibles dans le Bureau.
- La dernière ligne est un message indiquant ce que vous trouverez si vous appuyez sur <ENTREE>. C'est l'AIDE EN LIGNE.

## **AIDES**

Plusieurs sortes d'aide sont intégrées dans les logiciels ICIM:

## Aide détaillée suivant contexte

Il suffit de se placer à un endroit quelconque du logiciel et d'appuyer sur la touche <F1> pour obtenir une aide détaillée suivant le contexte. Si vous êtes devant une fiche, vous obtiendrez l'aide concernant tout son contenu. Si vous êtes dans une zone de saisie d'une fiche, vous aurez l'aide concernant le champs dans lequel vous êtes, etc...

Vous pouvez également :

- imprimer l'aide que vous consultez à l'écran (touche <F10>)
- trouver un mot ou une chaine (touche <F3>).

## Aide en ligne

- Message apparaissant sur la dernière ligne de l'écran, qui vous informe selon l'endroit où vous êtes à l'intérieur du logiciel.
- Barre d'options en bas de l'écran vous indiquant l'action qui va s'accomplir si vous appuyez sur la touche correspondante.

## Messages de prévention d'erreurs

Des messages de prévention d'erreurs sont placés dans le programme afin que celui-ci vous informe dès qu'il détecte une incohérence.

Ces messages peuvent être composés de plusieurs lignes de texte. Ils fournissent une description précise de l'erreur en cause afin que vous puissiez y remédier facilement.

Exemple de message :

Cette commande est déjà facturée : vous ne pouvez plus la modifier, la supprimer, lui ajouter un supplément ni modifier son prix.

Appuyez sur une touche...

Selon la cause et la gravité de l'erreur, le programme se comportera différemment. Après lecture du message et appui sur une touche, le programme...

- retournera à l'endroit précédent l'affichage de l'erreur
- reviendra en arrière
- quittera la fonction en cours
- s'interrompra (fin du programme)

- Paye	
1.1 - Gestion	
1.1.1 - Salariés 1.1.2 - Profils 1.1.3 - Cotisations sociales 1.1.4 - Salaire minimum 1.1.5 - Primes diverses 1.1.6 - Indemnités diverses 1.1.7 - Modèles de lettres salariés 1.1.8 - Envois aux salariés	22 - 29 - 32 - 37, 39 - 42 - 46 -
1.2 - Saisie	
1.2.1 - Acomptes 1.2.2 - Payes 1.2.3 - Heures de présence 1.2.4 - Annulation de paye	50 - 53 - 69 - 73
1.3 - Paramétrage	
<ul><li>1.3.1 - Mode de calcul heures de maladie</li><li>1.3.2 - Taux des heures de maladie</li><li>1.3.3 - Congés à taux réduit</li><li>1.3.4 - Alarme fins de contrats</li></ul>	74 75 76 77
1.4 - Consultation	
<ul> <li>1.4.1 - Salariés</li> <li>1.4.2 - Anciens salariés</li> <li>1.4.3 - Payes</li> <li>1.4.4 - Payes par salarié</li> <li>1.4.5 - Taux de cotisations en vigueur</li> </ul>	78 79 80
1.4.6 - Anciens taux de cotisations 1.4.7 - Profils 1.4.8 - Acomptes 1.4.9 - Heures de présence	81 82
1.4.9.1 - Relevés 1.4.9.2 - Cumuls	83 84
1.4.10 - Primes diverses 1.4.11 - Indemnités diverses 1.4.12 - Modèles de lettres salariés	85 86 87
1.5 - Impression	
1.5.1 - Payes 1.5.2 - Duplicatas de payes 1.5.3 - Tableau des charges sociales	88
1.5.4 - Primes et indemnités 1.5.5 - Relevés d'analyse de payes 1.5.6 - Courrier salariés	89 90,
1.6 - Travaux périodiques	

<ul><li>1.6.1 - Transfert Comptabilité</li><li>1.6.2 - Révision date dernier transfert</li><li>1.6.3 - Archivage anciens salariés</li><li>1.6.4 - Réintégration anciens salariés</li></ul>	92, 93 94 95 96
1.7 - Archives	
<ul> <li>1.7.1 - Anciens Salariés</li> <li>1.7.2 - Anciennes Payes</li> <li>1.7.3 - Anciens Acomptes</li> <li>1.7.4 - Anciennes Heures de présence</li> <li>1.7.5 - Anciens Envois aux salariés</li> </ul>	97 - 102 103 - 116 117 - 119 120 - 123 124 - 126
1.8 - Initialisation	127
1.9 - Infos Paye	
2 - Société	
2.1 - Gestion	
2.12 Gestion	
2.1.1 - Courriels	
<ul> <li>2.1.1.1 - Courriels à envoyer</li> <li>2.1.1.2 - Courriels envoyés</li> <li>2.1.1.3 - Courriels bloqués</li> <li>2.1.1.4 - Modèles de courriels</li> <li>2.1.1.5 - Courriel standard avec pièce jointe</li> </ul>	128 - 134 135 - 140 141 - 146 147 - 149 150
<ul><li>2.1.2 - Banques</li><li>2.1.3 - Représentants</li><li>2.1.4 - Commissions</li><li>2.1.5 - Succursales</li><li>2.1.6 - Mot de passe</li></ul>	151 - 153 154 - 156 157 - 159 160 - 163 164
2.2 - Consultation	
2.2.1 - Banques 2.2.2 - Représentants 2.2.3 - Commissions 2.2.4 - Succursales	165 166 167 168
2.3 - Sauve/Restaure	
<ul><li>2.3.1 - Sauve</li><li>2.3.2 - Restaure</li><li>2.3.3 - Paramétrage sauvegardes</li><li>2.3.4 - Formatage disquette</li><li>2.3.5 - Effacement disquette</li></ul>	169, 170 171 172 173 174
2.4 - Desinstallation	175
2.5 - Maintenance	
2.5.1 - Condensation des bases	176

2.5.3 - Restructuration d'une base 2.5.4 - Restructuration des bases	
2.6 - Infos Société	
2.7 - Quitter	
3 - Système	
3.1 - Gestion	
3.1.1 - Sociétés	177 - 184
3.1.2 - Superviseur	
3.1.2.1 - Mots de passe	185, 186
3.1.2.2 - Ordinateurs 3.1.2.3 - Utilisateurs	187 - 190 191 - 194
3.1.2.4 - Autorisations et Restrictions	191 - 194
3.1.2.4.1 - Groupes d'autorisations	195 - 197
3.1.2.4.2 - Autorisations d'accès	198 - 200
3.1.2.4.3 - Groupes de restrictions 3.1.2.4.4 - Restrictions d'accès	201 - 203 204 - 206
3.1.2.5 - Boites à lettres électroniques	207 - 210
3.1.2.6 - Expéditions par courriel	211
3.1.2.7 - Plateformes SMS 3.1.2.8 - Modèles de SMS	212 - 215 216 - 218
3.1.2.9 - SMS envoyés	219 - 222
3.1.2.10 - Fournisseurs pour cartes routières 3.1.2.11 - Miroirs disques	223 - 225 226 - 233
3.1.2.12 - Copies miroirs	234 - 239
3.1.3 - Imprimantes	240 - 251
3.1.4 - Couleurs pour documents 3.1.5 - Position adresse du destinataire	252 - 255
3.1.6 - Tables pour polices	256 - 259
3.1.7 - Formats de codes à barres 3.1.8 - Etiquettes	260 - 265 266 - 269
3.1.9 - Cartes de visite	270 - 273
3.1.10 - Images 3.1.11 - Format d'images	274 - 277
3.1.11.1 - Images pour bases 3.1.11.2 - Images pour copies d'écran	278 279
3.1.12 - Exportations/Importations 3.1.13 - Codes postaux	280 - 287 288 - 290
3.1.14 - Départements	291 - 293
3.1.15 - Pays	
3.1.15.1 - Tous pays	294 - 296
3.1.15.2 - Pays expéditeur	297
3.1.16 - Monnaies	

3.1.16.1 - Toutes monnaies 3.1.16.2 - Monnaie de base 3.1.16.3 - Monnaie de compte	298 - 300 301 302
<ul><li>3.1.17 - Jours fériés</li><li>3.1.18 - Rubriques professionnelles</li><li>3.1.19 - Taux de T.V.A.</li></ul>	303 - 305 306, 307 308, 309
3.2 - Paramétrage	
3.2.1 - Ecran	
3.2.1.1 - Mode graphique 3.2.1.2 - Lignes et colonnes 3.2.1.3 - Type d'écran 3.2.1.4 - Fonte pour saisies 3.2.1.5 - Fontes proportionnelles 3.2.1.6 - Polices graphiques 3.2.1.7 - Effets 3 D 3.2.1.8 - Boutons à coins arrondis 3.2.1.9 - Curseur 3.2.1.10 - Ascenseurs 3.2.1.11 - Casiers dans listes 3.2.1.12 - Pavés dans listes 3.2.1.13 - Mise en veille	310 311 312 313 314 315 316 317
3.2.2 - Couleurs	
3.2.2.1 - Intensité globale 3.2.2.2 - Mise à jour 3.2.2.3 - Sauvegarde	318
3.2.2.3.1 - Couleurs initiales 3.2.2.3.2 - Style DOUX 3.2.2.3.3 - Style MOYEN 3.2.2.3.4 - Style INTENSE	
3.2.2.4 - Restaure	
3.2.2.4.1 - Couleurs initiales 3.2.2.4.2 - Style DOUX 3.2.2.4.3 - Style MOYEN 3.2.2.4.4 - Style INTENSE	319
3.2.2.5 - Exportation 3.2.2.6 - Importation	320 321
3.2.3 - Fond du bureau	
3.2.3.1 - Image 3.2.3.2 - Trame	
3.2.4 - Clavier	
3.2.4.1 - Vitesse 3.2.4.2 - Majuscules	

3.2.5 - Souris	
3.2.5.1 - Activer/désactiver 3.2.5.2 - Sensibilité	
<ul><li>3.2.6 - Impressions</li><li>3.2.7 - Séparateur décimal</li><li>3.2.8 - Courriels</li></ul>	322
3.2.8.1 - Format d'envoi 3.2.8.2 - Hauteur du texte 3.2.8.3 - Logiciel d'envoi	323 324 325
<ul><li>3.2.9 - Opérateur téléphonique</li><li>3.2.10 - Modem</li><li>3.2.11 - Mémorisation positions</li><li>3.2.12 - Filtres temporaires</li></ul>	326 327 328
3.2.13 - Horloge 3.2.14 - Bip Bip 3.2.15 - Délai de pause pour CPU 3.2.16 - Code utilisateur	329 330 331
3.3 - Consultation	331
3.3.1 - Imprimantes 3.3.2 - Exportations/importations 3.3.3 - Codes postaux 3.3.4 - Départements 3.3.5 - Pays 3.3.6 - Monnaies 3.3.7 - Jours fériés 3.3.8 - Etiquettes 3.3.9 - Images 3.3.10 - Rubriques professionnelles 3.3.11 - Logiciels 3.3.12 - Répertoires et fichiers 3.3.13 - Couleurs pour documents 3.3.14 - Boites à lettres électroniques 3.3.15 - Plateformes SMS	332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345
	·
3.5 - Logiciels	348 - 351
3.6 - A propos 3.7 - Maintenance	352 - 356
3.7.1 - Condensation des bases 3.7.2 - Conversion bases de données 3.7.3 - Réindexation des bases 3.7.4 - Restructuration des bases	357 358
3.8 - Infos Système	
3.9 - Infos Matériel	

3.10 - Quitter

## **GESTION DES SALARIES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des salariés. La liste des salariés apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Pour quitter la base Salariés.



Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - CODE SALARIE

B - NOM

C - EMPLOI + NOM

D - PROFIL + CODE SALARIE

E - IMAGE Nº

L'appui sur une touche de A à E active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un salarié.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)

et trouver instantanément un salarié si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau salarié.

Pour modifier la présente page de la fiche du salarié en cours.

Pour supprimer la fiche du salarié en cours.

La fiche du salarié en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche salarié ».

Pour passer sur la ligne du salarié précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du salarié suivant.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base salariés de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

## Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


## Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base salariés sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

## Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

## Fiche salarié - page 1



## Description des champs - page 1

#### Code salarié

F2 = guide.

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau salarié. Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

## Nom

Placez MR, MME ou MELLE devant le nom (F2 = guide salariés).

### **Profil**

Code du profil de cotisations auquel est soumis ce salarié (F2 = guide profils). Si le profil indiqué n'est pas enregistré dans la base PROFILS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PROFIL. Le PROFIL DE COTISATIONS détermine les cotisations sociales et caisses de cotisations (exemple : retraite des cadres uniquement pour les cadres...) Ce champs est présent dans la fiche salarié si votre configuration contient le module PAYE.

## Téléphone

Entrez le numéro de téléphone auquel vous pouvez joindre ce salarié (F2 = guide).

#### **SMS**

Numéro de téléphone vers lequel vous pouvez envoyer un SMS à ce salarié (F2 = guide).

#### Courriel

Adresse électronique de ce salarié (F2 = guide).

Si ce champs est renseigné, vous pouvez envoyer par courriel les documents destinés à vos salariés dans un fichier au format .pdf généré par une imprimante virtuelle PDF. Le simple fait d'imprimer un document peut ainsi provoquer plusieurs opérations automatiques :

- Génération d'un fichier .pdf au lieu d'un document imprimé.
- Génération d'un message électronique prêt à être envoyé.
- Mise en pièce jointe du document généré.

Voir aussi : Boites à lettres, Courriels à envoyer, Répertoire PDF, Fiche imprimante.

#### Voie

Indiquez le numéro suivi du type de voie (rue, avenue, etc...) puis du nom.

#### Lieu

Exemple : Z.I., Bâtiment, Escalier, N°de porte.

#### CP

Code Postal (F2 = guide codes postaux).

#### Ville

F2 = guide codes postaux.

#### **Pays**

Nom du pays dans lequel est située l'adresse de ce salarié (F2 = guide Pays). Si le pays indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PAYS.

## **Emploi**

Entrez l'appellation prévue par la convention collective.

#### **Convention collective**

Entrez la convention collective à laquelle est rattaché ce salarié.

#### **Date contrat**

F2 = calendrier.

## **Date embauche**

F2 = calendrier.

## **Base horaire**

Nombre d'heures de travail mensuel prévues dans le contrat (F2 = calendrier).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

## **Montant horaire**

Montant du salaire horaire brut pour ce salarié (F2 = Salaire minimum).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

## Contrat à durée indéterminée

### **Durée contrat**

Entrez la durée prévue du contrat, en nombre d'heures (F2 = calculette).

#### Fin contrat

Date de fin du contrat (F2 = calendrier).

#### Date de naissance

F2 = calendrier.

#### Ville de naissance

F2 = guide codes postaux.

## Pays de naissance

Indiquez le pays dans lequel est né ce salarié (F2 = guide Pays). Si le pays de naissance indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PAYS.

#### **Nationalité**

Indiquez la nationalité de ce salarié (F2 = guide pays).

#### N° sécurité sociale

Entrez le numéro de sécurité sociale de ce salarié.

Le format du numéro de sécurité sociale est par défaut celui de la France. Si un format différent est appliqué dans le pays où vous exercez votre profession, vous devez le définir dans la fiche de ce pays, dans la base Pays. Le nom de ce pays doit aussi être renseigné dans la fiche Société, sans quoi le format retenu sera celui par défaut.

#### Année

Les cumuls d'heures sont calculés automatiquement : ne modifiez pas cette zone. Le logiciel calcule le cumul des heures depuis le début de l'année en remettant à jour ce cumul lors de la saisie des payes. La saisie est permise sur ce champs uniquement pour que vous puissiez remettre à jour les cumuls d'heures de vos salariés suite à l'achat du présent logiciel ICIM ou suite à une panne lors du calcul automatique de ces cumuls.


#### **Contrat**

Les cumuls d'heures sont calculés automatiquement : ne modifiez pas cette zone. Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique. Le logiciel calcule le cumul des heures depuis le début du contrat en remettant à jour ce cumul lors de la saisie des payes. La saisie de ce champs est permise uniquement pour que vous puissiez remettre à jour les cumuls d'heures de vos salariés suite à l'achat du présent logiciel ICIM ou suite à une panne lors du calcul automatique de ces cumuls.

#### Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche salarié en cours.

## Fiche salarié - page 2



## Description des champs - page 2

#### Situation actuelle

Présent, Absent, Malade, Stage à l'extérieur, Vacances, Licencié, Fin de contrat. Autre cas : Démission. Tapez le premier caractère du cas concerné.

## Personnes à charge

Entrer le nombre de personnes à charge, s'il doit être connu pour indemnité.

De

Entrez l'heure de début de travail pour ce salarié le matin.

Α

Entrez l'heure de fin de travail pour ce salarié le matin.

De

Entrez l'heure de début de travail pour ce salarié le soir.

Α

Entrez l'heure de fin de travail pour ce salarié le soir.

De

Α

## Mode de paiement

C = Chèque, E = Espèce, S = Sécurisé (CB), V = Virement.

#### **Banque**

Numéro de la banque concernée (F2 = guide banques). Si la banque indiquée n'est pas enregistrée dans la base BANQUES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle BANQUE.

## **Retenue syndicale/salaire Taux**

Taux de retenue syndicale sur salaire, si retenue basée sur salaire brut ou net.

#### Calcul sur le salaire net

Si oui, le taux de retenue syndicale sur salaire sera basé sur le salaire net.

Si non, le taux sera basé sur le salaire brut.


Ce champs peut être saisi lorsque le taux qui précède est supérieur à zéro.

#### **Retenue syndicale/salaire Prix**

Montant de retenue syndicale sur salaire, si retenue forfaitaire.

Ce montant peut être saisi lorsque le taux qui le précède est égal à zéro.

## Fiche salarié - page 3



## Description des champs - page 3

## Image N°

Entrer le numéro de l'image ou de la photo de ce salarié (F2 = guide). Le guide IMPORTATION D'IMAGE permet de choisir un fichier image dans le répertoire de votre choix et de l'importer automatiquement dans la fiche Salarié courante. L'importation d'une image consiste à copier le fichier choisi en le plaçant dans un répertoire créé spécialement pour la base de données contenant l'image importée.

Le fichier correspondant à l'image se trouvera dans le répertoire nommé SALARIES.BMP. Ce répertoire est situé dans le répertoire ..\SAL de la société en cours. Le nom du fichier est le numéro de l'image suivi de son extension. La version pour DOS du logiciel gère uniquement les images au format .BMP.

Exemple d'un nom de fichier après importation : '25.BMP'.

## Navigation devant la fiche salarié

Echap Sortie Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

F3 Cherche Pour chercher un salarié.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>

devant la liste) et trouver instantanément un salarié si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau salarié.

Pour modifier la présente page de la fiche du salarié en cours.

Pour supprimer la fiche du salarié en cours.

Pour passer sur la fiche du salarié précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du salarié suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

A Acomptes Voir SAISIE DES ACOMPTES.

Voir GESTION DES PROFILS.

Voir SAISIE DES PAYES.

H Heures de présence Voir SAISIE DES HEURES DE PRESENCE DES SALARIES.

Cette touche donne accès à la gestion des envois expédiés au salarié en cours. La liste des envois apparait à l'écran avec la barre de sélection placée sur le premier envoi concerné.

Voir également : GESTION DES ENVOIS AUX SALARIES.

Cette option permet d'imprimer du courrier en série pour vos salariés. Le logiciel vous invite à choisir un modèle de lettre et l'imprime pour tous les salariés concernés.

Pour choisir les destinataires une fenêtre de sélection vous propose :

- 1 Le salarié courant
- 2 Tous les salariés
- 3 Salariés filtrés
- 4 Salariés non filtrés

Les choix 3 et 4 sont proposés lorsqu'un filtre est actif.

Voir également : FILTRAGE.

Cette touche permet d'afficher le numéro de téléphone présent dans le champs TELEPHONE de la fiche SALARIE courante.

Après appui sur <Entrée>, le logiciel tente de composer le numéro à l'aide de votre modem.

Cette option permet d'envoyer des messages SMS à vos salariés si vous disposez de la version pour Windows du logiciel et si vous avez un contrat chez un fournisseur d'envoi SMS. Le logiciel dialogue directement avec la plateforme d'envoi par l'intermédiaire d'Internet.

Entrée Image Pour consulter sur tout l'écran une image ou la photo du salarié courant.

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours. Chaque fiche salarié contient 3 pages.

## **GESTION DES PROFILS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des profils.

L'enregistrement des profils de cotisations est nécessaire : un profil est un groupe contenant l'ensemble des cotisations à affecter à chaque salarié. Dans la fiche de chaque salarié se trouve une zone de saisie nommée CODE PROFIL. Dans la base des cotisations sociales, chaque cotisation enregistrée contient elle aussi le code du profil auguel elle est rattachée.

Exemples: profil CADRE, profil SECRETAIRE, profil GERANT.

La liste des profils apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Pour quitter la base Profils.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - CODE

**B - INTITULE** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un profil.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un profil si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau profil.

Pour modifier la fiche du profil en cours.

Pour supprimer la fiche du profil en cours.

La fiche du profil en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche profil ».

Pour passer sur la ligne du profil précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du profil suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

PgDn Page suiv

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base profils de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

## Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base profils sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.

Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

## Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

## Fiche profil



## **Description des champs**

#### Code

Code de ce profil de cotisations (F2 = guide).

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau profil.

Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

#### Intitulé

Entrez l'intitulé de ce profil de cotisations (F2 = guide).

## Navigation devant la fiche profil

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

F3 Cherche Pour chercher un profil.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un profil

si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau profil.

Pour modifier la fiche du profil en cours.

Pour supprimer la fiche du profil en cours.

Pour passer sur la fiche du profil précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif. Pour passer sur la fiche du profil suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Codesidons Voir GESTION DES COTISATIONS SOCIALES.

Cette option permet de passer directement dans la gestion des indemnités diverses, que vous pouvez saisir dans la page 2 de chaque fiche de Paye.

Dans la fiche Indemnité, vous pouvez saisir les profils de cotisations

(et donc les types d'emplois) concernés par cette indemnité.

Par défaut, tous les profils sont concernés.

Voir également : GESTION DES INDEMNITES DIVERSES.

Salariés Voir GESTION DES SALARIES.

## GESTION DES COTISATIONS SOCIALES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des cotisations sociales. La liste des cotisations sociales apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Pour quitter la base Cotisations sociales.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A GROUPE + CODE PROFIL + QUI PAYE
- B CODE PROFIL + QUI PAYE + ORGANISME COLLECTEUR
- C ORGANISME COLLECTEUR + CODE COTISATION + QUI PAYE
- D CODE COTISATION + ORGANISME COLLECTEUR + QUI PAYE
- E NOM COTISATION + ORGANISME COLLECTEUR
- F CODE PROFIL + QUI PAYE + CODE COTISATION
- G TRANCHE + NOM COTISATION + QUI PAYE

L'appui sur une touche de A à G active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une cotisation.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une cotisation si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle cotisation.

Pour modifier la fiche de la cotisation en cours.

Pour supprimer la fiche de la cotisation en cours.

La fiche de la cotisation en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche cotisation ».

Pour passer sur la ligne de la cotisation précédente.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la cotisation suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base cotisations sociales de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

## Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base cotisations sociales sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

## Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

## Fiche cotisation



## **Description des champs**

#### Code profil

Permet de regrouper les cotisations lors de l'impression des payes (F2 = guide). Si le code profil indiqué n'est pas enregistré dans la base PROFILS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PROFIL. La fiche de chaque salarié enregistré contient une zone de saisie contenant le CODE PROFIL du salarié. Ce code permet ensuite au logiciel, lors de la création des payes, de sélectionner uniquement les cotisations sociales du profil concerné, sans aucune autre indication de la part de l'utilisateur.

#### **Qui Paye**

E = Employeur, S = Salarié.

### Sexe concerné

H = Hommes, F = Femmes, HF = Hommes et Femmes.

### Organisme collecteur

Les cotisations sont groupées par organisme dans le tableau des charges sociales. Regroupez dans le même organisme collecteur toutes les cotisations que vous versez au même organisme.

#### **Code cotisation**

Ce code permet de placer les cotisations dans l'ordre, sur les feuilles de payes.

#### Nom cotisation

F2 = guide.

## Date d'entrée en vigueur

F2 = guide.

Si cette date est modifiée, toutes les fiches de cotisation le seront aussi automatiquement lors de la validation de la fiche.

#### **Tranche**

Trois tranches possibles : A, B ou C, ou bien un espace si salaires en totalité.

#### **Plancher**

Entrez le montant du salaire brut minimum concerné par cette cotisation (F2 = calculette). Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Plafond**

Entrez le montant du salaire brut maximum concerné par cette cotisation (F2 = calculette). Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique. Si vous avez indiqué une tranche (A, B, C) le logiciel remplacera le plafond indiqué dans toutes les fiches de cotisation dont la tranche est la même, par le plafond que vous pouvez enregistrer ou modifier ici.

### **Taux**

Entrez le pourcentage de cette cotisation si celle-ci est basée sur le salaire. Le montant de la cotisation est le résultat du pourcentage (indiqué ici) appliqué sur le salaire brut, si le salaire brut est inclus entre le montant placé dans le champs PLANCHER et le montant placé dans le champs PLAFOND.

#### Plancher dégressivité

Montant de salaire brut à partir duquel la cotisation se réduit. Si le salaire brut est supéreur à ce plancher le montant dû pour cette cotisation sera réduit du montant excédant le plancher, jusqu'au plafond.

## Plafond dégressivité

Ce champs contient des montants.

Si la cotisation peut être réduite à zéro, le "plafond de dégressivité" doit être égal ou supérieur à la somme du "plancher de dégressivité" et du "montant dégressif".

## Montant dégressif

Montant maximal de la cotisation dégressive.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

## Base fixe

Entrez la base de cette cotisation elle n'est pas calculée sur le salaire. Ce champs contient des montants.

### Taux fixe

Entrez le taux de la cotisation ayant une base fixe.

#### Montant fixe

Entrez le montant net de la cotisation si celle-ci ne dépend pas du salaire.

## Ajouter au calcul de base

Cotisation pour laquelle la présente cotisation s'ajoutera à la base de calcul. Exemple : si cette cotisation entre dans la base de calcul de la CSG (Cotisation Sociale Généralisée), indiquez ici le code de la cotisation CSG.

### **Cotisation imposable**

Si Oui, cette cotisation sera incluse dans le salaire net imposable.

#### **Abattement**

Pourcentage d'abattement sur la base de calcul pour les cotisations imposables.

#### **Arrondi**

[=] non arrondi, [>] arrondi au franc supérieur, [<] arrondi au franc inférieur. Si la monnaie de base n'est pas le franc, traduisez 'monnaie de base' au lieu de "franc" dans la phrase précédente. Voir également : MONNAIE DE BASE.

#### **Montant remise**

Montant de la remise ou de la réduction, si cette 'cotisation' est une remise. Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique. Ce champs permet d'indiquer un montant forfaitaire de remise, dont le mode de calcul est le suivant :

( MONTANT REMISE divisé par BASE HORAIRE CONCERNEE ) multiplié par NOMBRE D'HEURES EFFECTUEES (ou par NOMBRE MAXIMUM D'HEURES si le nombre d'heures effectuées dépasse le nombre maximum prévu).

#### Taux remise

Taux de remise ou de réduction, si cette 'cotisation' est en fait une remise. Ce champs n'est pas accessible si vous avez indiqué un montant dans le champs MONTANT REMISE. Le calcul de la remise est similaire à celui des remises basées sur un montant (champs précédent dans la fiche), excepté qu'ici le montant sur lequel porte le taux de remise est le salaire brut, ce qui donne :

( SALAIRE BRUT multiplié par ( TAUX DE REMISE divisé par 100 ) ) divisé par BASE HORAIRE CONCERNEE multiplié par NOMBRE D'HEURES EFFECTUEES (ou par NOMBRE MAXIMUM D'HEURES si le nombre d'heures effectuées dépasse le nombre maximum prévu).

### Arrondi

[=] non arrondi, [>] arrondi au franc supérieur, [<] arrondi au franc inférieur. Si la monnaie de base n'est pas le franc, traduisez 'monnaie de base' au lieu de "franc" dans la phrase précédente. Voir également : MONNAIE DE BASE.

### Base horaire concernée

Entrez le nombre d'heures servant de base à la remise (F2 = calculette).

#### Nombre minimum d'heures

Nombre minimum d'heures à effectuer pour bénéficier de la remise (F2 = calculette). Si le nombre d'heures effectuées est inférieur au nombre indiqué ici, aucune remise n'est comptée.

#### Nombre maximum d'heures

Nombre maximum d'heures prises en compte pour le calcul de la remise (F2 = calculette).

## Navigation devant la fiche cotisation

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une cotisation.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une cotisation si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle cotisation.

Pour modifier la fiche de la cotisation en cours.

Pour supprimer la fiche de la cotisation en cours.

Pour passer sur la fiche de la cotisation précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de la cotisation suivante.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

Pour DUPLIQUER la fiche de la cotisation en cours.

Voir GESTION DES PROFILS.

Salariss Voir GESTION DES SALARIES.

### **GESTION DES PRIMES DIVERSES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des primes diverses.

La gestion des primes permet d'enregistrer à l'avance les différentes sortes de primes que votre société utilise lors de la création des bulletins de paye.

La liste des primes diverses apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base Primes diverses.

Pour chercher une prime.

Champs de recherche : INTITULE.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle prime.

Pour modifier la fiche de la prime en cours.

Four supprimer la fiche de la prime en cours.

La fiche de la prime en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche prime ».

Pour passer sur la ligne de la prime précédente.

Pour passer sur la ligne de la prime suivante.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

#### O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base primes diverses de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse


Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base primes diverses sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.

Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche prime



### **Description des champs**

#### Intitulé

Entrez l'intitulé de cette prime (F2 = guide primes).

#### **Base brute**

Entrez un montant si la prime est calculée sur une base fixe (F2 calculette). Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Taux

Entrez un taux si un pourcentage est prévu dans le calcul de la prime (F2 = calculette).

#### **Montant**

Entrez un montant si la prime est un montant fixe (F2 calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Navigation devant la fiche prime

Echap Sortis Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une prime.

Champs de recherche : INTITULE.

Pour ajouter une nouvelle prime.

Pour modifier la fiche de la prime en cours.

F6 Supprime

Pour supprimer la fiche de la prime en cours.

Pour passer sur la fiche de la prime précédente.

Pour passer sur la fiche de la prime suivante.

### **GESTION DES INDEMNITES DIVERSES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des indemnités diverses.

La base des indemnités permet d'enregistrer les indemnités diverses que vous avez habituellement à verser à vos salariés. Les indemnités n'entrainent pas de cotisations sociales, contrairement aux primes.

La liste des indemnités diverses apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Four quitter la base Indemnités diverses.

Pour chercher une indemnité.

Champs de recherche : INTITULE.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle indemnité.

Pour modifier la fiche de l'indemnité en cours.

Pour supprimer la fiche de l'indemnité en cours.

La fiche de l'indemnité en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche indemnité ».

Pour passer sur la ligne de l'indemnité précédente.

Pour passer sur la ligne de l'indemnité suivante.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

#### O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base indemnités diverses de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base indemnités diverses sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total,

la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche indemnité



### **Description des champs**

#### Intitulé

**Profils** 

Intitulé de cette indemnité, tel qu'il doit être imprimé sur le bulletin de paye.

#### Montant net

Montant net si cette indemnité est fixe, sinon zéro (F2 = calculette). Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.


Codes des profils concernés, séparés par des virgules (tous profils si vide). Vous pouvez indiquer les profils de cotisations (et donc les types d'emplois) concernés par cette indemnité. Par défaut, tous les profils sont concernés.

#### Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche indemnité en cours.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche indemnité en cours.

### Navigation devant la fiche indemnité



Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche de l'indemnité en cours.

P Profils

Cette option permet de passer directement dans la gestion des profils de cotisations.

Voir également : GESTION DES PROFILS.

# GESTION DES MODELES DE LETTRES SALARIES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des modèles de lettres salariés.

Enregistrer un modèle de lettre pour salarié permet de l'utiliser ensuite à volonté pour envoyer du courrier à vos salariés.

La liste des modèles de lettres salariés apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base Modèles de lettres salariés.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - NUMERO

**B - INTITULE** 

C - DATE M.A.J

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un modèle de lettre salarié.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un modèle de lettre salarié si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau modèle de lettre salarié.

Pour modifier la fiche du modèle de lettre salarié en cours.

Four supprimer la fiche du modèle de lettre salarié en cours.

La fiche du modèle de lettre salarié en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche modèle de lettre salarié ».

Pour passer sur la ligne du modèle de lettre salarié précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du modèle de lettre salarié suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base modèles de lettres salariés de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.

- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base modèles de lettres salariés sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche modèle de lettre salarié



### **Description des champs**

#### Numéro

F2 = guide modèles.

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

#### Intitulé

L'intitulé sert à retourver facilement un modèle (F2 = guide modèles).

#### Contenu

Entrez ici le contenu du modèle de lettre (F2 = guide champs). Le contenu est le texte qui sera imprimé. Ce texte est affiché en partie à l'écran, en mode consultation, si sa taille dépasse la taille de la fenêtre d'écran qui lui est réservée.

Vous pouvez intégrer le contenu d'un ou plusieurs champs de la FICHE SALARIE dans vos courriers. Pour cela placez dans ce champs le curseur à l'endroit voulu,

puis appuyez sur <F2> pour choisir le champs. Appuyez sur <Entrée> après l'avoir choisi et vous vous retrouvez dans le modèle de lettre.

Utilisez depuis ce champs le guide des Codes d'impression (touche F5) pour insérer du texte avec différentes fontes de caractères et tailles, et pour insérer des images. A l'intérieur du guide, la touche F1 donne accès à toute explication concernant le fontionnement du guide et des codes d'impression.

#### Marge

Marge gauche du texte, pour l'impression. Numéro de la première colonne à gauche partir de laquelle sera imprimée chaque ligne du CONTENU.

#### Avec trait

Oui si vous voulez imprimer un trait de marge à gauche.

#### Première ligne

Première ligne du contenu pour l'imprimante.

Numéro de la première ligne sur laquelle sera imprimé le CONTENU, lorsque vous imprimerez du courrier à l'aide de ce modèle. Le nombre minimum que vous pouvez indiquer est 16, car le logiciel réserve les lignes précédentes pour votre en tête, la date du jour et l'adresse du salarié.

#### Colonnes/ligne

Nombre maximum de caractères par ligne dans le contenu du modèle (4 à 254).

#### Fond de page

Chemin d'accès et nom du fichier image servant de fond pour ce modèle de lettre. Ce champs sert à placer un fond graphique pour ce modèle de lettre salarié. Le fichier image à définir ici peut contenir ou non votre logo, que vous pouvez paramétrer indépendamment dans la fiche de votre société.

Pour connaître la liste des formats d'images supportés par le logiciel, consulter la documentation concernant le GUIDE IMPORTATION D'IMAGES.

#### Accusé de réception

Si Oui un accusé de réception sera demandé aux destinataires de ce modèle.

#### Date M.A.J

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche modèle de lettre salarié en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche modèle de lettre salarié en cours.

### Navigation devant la fiche modèle de lettre salarié

Echap Sortis Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un modèle de lettre salarié.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un modèle de lettre salarié si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau modèle de lettre salarié.

Pour modifier la fiche du modèle de lettre salarié en cours.

Pour supprime Pour supprimer la fiche du modèle de lettre salarié en cours.

Pour passer sur la fiche du modèle de lettre salarié précédent.

La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du modèle de lettre salarié suivant.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche du modèle de lettre salarié en cours.

La première contenu Cette touche permet d'imprimer le contenu du modèle de lettre en cours, sans l'adresse ni la date d'impression.

La première ligne imprimée est la première ligne du CONTENU.

S Salariés Cette option donne accès à la gestion des salariés.

Voir également : GESTION DES SALARIES.

E Envois expédiés Voir GESTION DES ENVOIS AUX SALARIES.

### **GESTION DES ENVOIS AUX SALARIES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des envois aux salariés.

Le logiciel enregistre le contenu de chaque envoi imprimé pour un salarié en le conservant dans des fiches d'envoi. Chaque fiche d'envoi porte un numéro d'identification attribué automatiquement lors de l'impression.

La liste des envois aux salariés apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base Envois aux salariés.

F2 Index

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A ENVOI Nº
- B CODE SALARIE + DATE
- C DATE
- D MODELE
- E IMAGE Nº

L'appui sur une touche de A à E active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

F3 Cherche

Pour chercher un envoi.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un envoi si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour modifier la présente page de la fiche de l'envoi en cours.

Pour supprimer la fiche de l'envoi en cours.

La fiche de l'envoi en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche envoi ».

Pour passer sur la ligne de l'envoi précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'envoi suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prése Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base envois aux salariés de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif

si vous avez filtré la base auparavant. Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base envois aux salariés sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche envoi - page 1



## Description des champs - page 1

#### Envoi N°

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Le numéro d'envoi est calculé par le programme chaque fois que vous imprimez du courrier à l'aide d'un modèle de lettre pour salarié. Il correspond au numéro du dernier envoi + 1.

### Code salarié

F2 = guide salariés.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Le code salarié est enregistré par le programme lors de l'impression.

#### **Date**

Ce champs est mis à jour automatiquement.

La date de l'envoi correspond à la date d'impression choisie.

#### Marge

Marge gauche choisie pour l'impression du courrier.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Avec trait**

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Première ligne

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Modèle

F2 = guide modèles de lettres salariés.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Le numéro de modèle est celui du modèle choisi pour imprimer l'envoi.

#### Contenu

Ce champs est mis à jour automatiquement.


Le logiciel enregistre le contenu de chaque envoi et le conserve dans ce champs.

#### Accusé de réception

Si Oui un accusé de réception a été demandé au destinataire de ce courrier.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

### Fiche envoi - page 2



### Description des champs - page 2

#### Image N°

F2 = guide.

### Navigation devant la fiche envoi

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

F3 Cherche Pour chercher un envoi.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un envoi si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour modifier la présente page de la fiche de l'envoi en cours.

Pour supprimer la fiche de l'envoi en cours.

Pour passer sur la fiche de l'envoi précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de l'envoi suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Cette touche permet d'entrer dans le courrier en cours afin de consulter l'intégralité du texte (pas seulement la partie visible à l'écran).

Cette option donne accès à la gestion des salariés.
Voir également : GESTION DES SALARIES.

Cette option sert à renvoyer un courrier archivé à un salarié. La date du courrier est par défaut la date initiale d'envoi et elle peut être modifiée. Le contenu peut également être modifié. Après validation, le nouveau courrier sera archivé dans une nouvelle fiche afin de garder dans vos archives l'ancien et le nouveau courrier.

R Réponse scannée de la réponse du salarié.

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.

Chaque fiche envoi contient 2 pages.

### SAISIE DES ACOMPTES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des acomptes.

La saisie des acomptes permet d'enregistrer en temps réel les acomptes versés à vos salariés. Lors de la saisie des bulletins de payes, les acomptes enregistrés sont automatiquement déduits des montants nets à payer.

La liste des acomptes apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Four quitter la base Acomptes.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La saisie de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - PAYE N°

B - CODE SALARIE + PAYE N°

C - DATE ACOMPTE + CODE SALARIE

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un acompte.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un acompte si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouvel acompte.

Pour modifier la fiche de l'acompte en cours.

Pour supprimer la fiche de l'acompte en cours.

La fiche de l'acompte en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche acompte ».

Pour passer sur la ligne de l'acompte précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'acompte suivant.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base acomptes de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif

si vous avez filtré la base auparavant. Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base acomptes sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche acompte



### **Description des champs**

#### Code salarié

Entrez le code du salarié ayant reçu cet acompte (F2 = guide salariés).

#### Date acompte

Entrez la date de l'acompte versé à ce salarié (F2 = calendrier).

#### **Montant**

Entrez le montant de l'acompte versé (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Mode de paiement

C = Chèque, E = Espèce, S = Sécurisé (CB), V = Virement.

#### Paye N°

Numéro du bulletin sur lequel a été déduit cet acompte (aucun si 0). Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Banque No

F2 = guide banques.

Si la banque n° indiquée n'est pas enregistrée dans la base BANQUES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle BANQUE.

### Navigation devant la fiche acompte



Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un acompte.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un acompte si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

F4 Ajout

Pour ajouter un nouvel acompte.

F5 vooi

Pour modifier la fiche de l'acompte en cours.

F6 Supprint

Pour supprimer la fiche de l'acompte en cours.

F9 Pour passer sur la fiche de l'acompte précédent.

La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de l'acompte suivant.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

S Salaries

Voir GESTION DES SALARIES.

### SAISIE DES PAYES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des payes.

Cette fonction permet de créer les fiches de payes des salariés de l'entreprise. Les fiches PAYE peuvent être modifiées ou supprimées tant que vous ne les avez pas imprimées. Vous pouvez ainsi faire une simulation des charges sociales dues en partant d'un salaire brut quelconque.

Vérifiez l'exactitude des renseignements enregistrés sur chaque fiche de paye avant d'imprimer les payes en cours, car l'impression d'une fiche de paye bloque sa modification ou suppression ultérieure.

La liste des payes apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Ediap Sortie Pour quitter la base Payes.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La saisie de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - PAYE N°

F2 Index

B - SALARIE + DEBUT PERIODE

C - DEBUT PERIODE + SALARIE

D - FIN PERIODE + SALARIE

E - PAYE LE + SALARIE

L'appui sur une touche de A à E active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une paye.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une paye si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle paye.

Pour modifier la présente page de la fiche de la paye en cours.

Pour supprimer la fiche de la paye en cours.

La fiche de la paye en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche paye ».

Pour passer sur la ligne de la paye précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la paye suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prés Pour passer à la page précédente dans la liste.

PgDn Page suiv
Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues

dans la base payes de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base payes sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche paye - page 1



### Description des champs - page 1

#### Pave N°

F2 = guide.

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

#### Salarié

Salarié auquel vous voulez faire un bulletin de paye (F2 = guide). Si le salarié indiqué n'est pas enregistré dans la base SALARIES, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau SALARIE.

#### Début période

Date de début de la période concernée par ce bulletin de paye (F2 = guide).

#### Fin période

Date de fin de la période concernée par ce bulletin de paye (F2 = guide).

#### **Profil**

Ce champs indique quelles cotisations concernent ce salarié.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Groupe cotis**

Ce champs indique le numéro du groupe de cotisations concerné par cette paye.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Chaque fois que des nouvelles cotisations entrent en vigueur pour le calcul de payes, le logiciel leur affecte un nouveau numéro de groupe.

Ceci lui permet de tenir un historique des cotisations en vue de permettre l'impression de duplicatas pour vos bulletins de paye.

Conseil : imprimez toujours des duplicatas des bulletins de paye, ces documents pouvant être exigés par l'administration pendant une période de 30 ans (en France). Ceci vous permet de vous prémunir d'une éventuelle défaillance de votre système informatique.

#### **Embauche**

Date d'embauche ou date de début de contrat, indiquée dans la fiche du salarié. Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Base mensuelle**

Nombre habituel d'heures de travail par mois prévues dans le contrat.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Salaire brut**

Salaire brut total pour la paye courante.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Cotis. salar.

Cotisations déduites du salaire brut pour donner le salaire net.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Cotis. impos.

Montant des cotisations salariales imposables, pour calcul du net imposable.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

Certaines cotisations sociales sont (ou étaient) imposables...

Le logiciel permet leur calcul automatique.

SALAIRE NET + COTISATIONS IMPOSABLES = SALAIRE NET IMPOSABLE

#### Net impos.

Salaire net imposable.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Total dû

Total dû avant déduction des tickets resto, acomptes et remboursement d'avances.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Acomptes**

Montant total des acomptes versés et enregistrés sur la paye courante.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

Ce champs contient le cumul de tous les acomptes versés à ce salarié

et non déduits sur une précédente paye. Le montant indiqué ici

va en diminution du montant total dû pour le calcul du NET PAYE.

#### Net paye

Montant net à payer du bulletin de paye.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Tickets repas**

Montant total de la part salariale des tickets repas.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Heures normales

Nombre d'heures normales effectuées.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Montant heure normale

Taux horaire pour heures normales, indiqué dans la fiche de saisie du salarié.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Ce champs contient des montants.

#### **Heures Suppl.**

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Montant heures supplémentaires

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Heures de travail

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Heures Congé**

Entrer le nombre d'heures pour congés payés.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **H.C. Taux Réduit**

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Taux réduit H.C.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Heures Maladie**

Nombre d'heures pour maladie à déduire du nombre d'heures normales.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Taux Maladie**

Entrer le pourcentage sur le taux horaire de base pour les heures de maladie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Si vous laissez ce champs vide, le programme calculera le montant des heures de maladie en multipliant ce nombre d'heures par le taux horaire du salarié.

#### **Heures retenues**

Nombre d'heures retenues ou de solidarité à déduire du nombre d'heures normales. Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Rembours.

Remboursement d'une éventuelle avance faite au salarié par l'entreprise (F2 = calculette). Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique. Ce champs permet de déduire du montant total dû les avances en espèces que l'entreprise a pu accorder au salarié.

#### Cumul d'heures paye

Nombre d'heures normales effectuées durant la période.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Cumul d'heures année

Nombre d'heures total depuis le début de l'année.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Cumul d'heures début contrat

Nombre d'heures total depuis le début du contrat.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Payé le

Date de paiement du bulletin (F2 = Calendrier).

#### Mode paiement


C = Chèque, E = Espèce, S = Sécurisé (CB), V = Virement.

#### Banque Nº

F2 = guide.

Si la banque n° indiquée n'est pas enregistrée dans la base BANQUES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle BANQUE.

### Fiche paye - page 2



### Description des champs - page 2

#### **HS T1 Jour Normal**

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours normaux.

### **HS T1 Taux Jour Normal**

Entrer le taux 1 de majoration des heures supplémentaires les jours normaux. Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

### **HS T1 Montant Jour Normal**

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours normaux. Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### HS T1 Samedi

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les samedis.

#### **HS T1 Taux Samedi**

Entrer le taux 1 de majoration des heures supplémentaires les samedis.

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **HS T1 Montant Samedi**

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les samedis.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T1 Dimanche**

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les dimanches.

#### **HS T1 Taux Dimanche**

Entrer le taux 1 de majoration des heures supplémentaires les dimanches.

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **HS T1 Montant Dimanche**

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les dimanches.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T1 Jour Férié**

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours fériés.

#### **HS T1 Taux Jour Férié**

Entrer le taux 1 de majoration des heures supplémentaires les jours fériés.

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **HS T1 Montant Jour Férié**

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours fériés.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T2 Jour Normal**

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 2 effectuées les jours normaux.

#### **HS T2 Taux Jour Normal**

Entrer le taux 2 de majoration des heures supplémentaires les jours normaux.

#### **HS T2 Montant Jour Normal**

Montant total des heures supplémentaires taux 2 effectuées les jours normaux.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T2 Samedi**

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 2 effectuées les samedis.

#### **HS T2 Taux Samedi**

Entrer le taux 2 de majoration des heures supplémentaires les samedis.

#### **HS T2 Montant Samedi**

Montant total des heures supplémentaires taux 2 effectuées les samedis.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T2 Dimanche**

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 2 effectuées les dimanches.

#### **HS T2 Taux Dimanche**

Entrer le taux 2 de majoration des heures supplémentaires les dimanches.

#### **HS T2 Montant Dimanche**

Montant total des heures supplémentaires taux 2 effectuées les dimanches.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T2 Jour Férié**

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 2 effectuées les jours fériés.

#### **HS T2 Taux Jour Férié**

Entrer le taux 2 de majoration des heures supplémentaires les jours fériés.

#### **HS T2 Montant Jour Férié**

Montant total des heures supplémentaires taux 2 effectuées les jours fériés.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T3 Jour Normal**

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 3 effectuées les jours normaux.

#### **HS T3 Taux Jour Normal**

Entrer le taux 3 de majoration des heures supplémentaires les jours normaux.

#### **HS T3 Montant Jour Normal**

Montant total des heures supplémentaires taux 3 effectuées les jours normaux.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T3 Samedi**

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 3 effectuées les samedis.

#### **HS T3 Taux Samedi**

Entrer le taux 3 de majoration des heures supplémentaires les samedis.

#### **HS T3 Montant Samedi**

Montant total des heures supplémentaires taux 3 effectuées les samedis.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T3 Dimanche**

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 3 effectuées les dimanches.

#### **HS T3 Taux Dimanche**

Entrer le taux 3 de majoration des heures supplémentaires les dimanches.

#### **HS T3 Montant Dimanche**

Montant total des heures supplémentaires taux 3 effectuées les dimanches.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T3 Jour Férié**

Entrer le nombre d'heures supplémentaires taux 3 effectuées les jours fériés.

#### **HS T3 Taux Jour Férié**

Entrer le taux 3 de majoration des heures supplémentaires les jours fériés.


#### **HS T3 Montant Jour Férié**

Montant total des heures supplémentaires taux 3 effectuées les jours fériés.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Fiche paye - page 3



### Description des champs - page 3

#### **Heures Taux 1 Jour Normal**

#### **Taux 1 Jour Normal**

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **Heures Taux 1 Samedi**

#### Taux 1 Samedi

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **Heures Taux 1 Dimanche**

#### **Taux 1 Dimanche**

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **Heures Taux 1 Jour Férié**

#### **Taux 1 Jour Férié**

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **Heures Taux 2 Jour Normal**

#### **Taux 2 Jour Normal**

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **Heures Taux 2 Samedi**

#### Taux 2 Samedi

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **Heures Taux 2 Dimanche**

#### **Taux 2 Dimanche**

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **Heures Taux 2 Jour Férié**

#### Taux 2 Jour Férié

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **Heures Taux 3 Jour Normal**

#### **Taux 3 Jour Normal**

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **Heures Taux 3 Samedi**

#### Taux 3 Samedi

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **Heures Taux 3 Dimanche**

#### Taux 3 Dimanche


Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

#### **Heures Taux 3 Jour Férié**

#### Taux 3 Jour Férié

Si vous laissez ce champs vide, le taux horaire de base du salarié sera appliqué.

### Fiche paye - page 4



### Description des champs - page 4

#### Taux de prime d'ancienneté

Pourcentage de la prime d'ancienneté attribuée à ce salarié (F2 = calculette).

#### Montant prime d'ancienneté

Montant de la prime d'ancienneté attribuée à ce salarié pour cette période.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prime 1 intitulée

F2 = guide.

#### Prime 1 base

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prime 1 taux

F2 = calculette.

#### **Prime 1 montant**

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prime 2 intitulée

F2 = guide.

#### Prime 2 base

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prime 2 taux

F2 = calculette.

#### **Prime 2 montant**

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prime 3 intitulée

F2 = guide.

#### Prime 3 base

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Prime 3 taux

F2 = calculette.

#### **Prime 3 montant**

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prime F 1 intitulée

#### Prime F 1 montant

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prime F 2 intitulée

#### Prime F 2 montant

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prime F 3 intitulée

#### Prime F 3 montant

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prime F 4 intitulée

#### Prime F 4 montant

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Nombre**

Nombre de tickets repas fournis au salarié (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prix

Prix d'un ticket repas pour l'entreprise (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.


#### Part salariale

Prix d'un ticket repas pour le salarié (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Fiche paye - page 5



### Description des champs - page 5

#### **Assurance**

Indemnité d'assurance remboursée au salarié (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Carburant**

Indemnité de carburant remboursée au salarié (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Déplacement**

Indemnité de frais de déplacement remboursée au salarié (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Outillage**

Indemnité d'outillage remboursée au salarié (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### 11

Entrez l'intitulé de l'indemnité 1 (F2 = Guide indemnités diverses).

Si l'i1 indiquée n'est pas enregistrée dans la base INDEMNITES DIVERSES,

le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle INDEMNITE.

#### I1 montant net

Montant net de l'indemnité 1 (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### 12

Entrez l'intitulé de l'indemnité 2 (F2 = Guide indemnités diverses).

Si l'i2 indiquée n'est pas enregistrée dans la base INDEMNITES DIVERSES,

le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle INDEMNITE.

#### I2 montant net

Montant net de l'indemnité 2 (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### 13

Entrez l'intitulé de l'indemnité 3 (F2 = Guide indemnités diverses).

Si l'i3 indiquée n'est pas enregistrée dans la base INDEMNITES DIVERSES,

le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle INDEMNITE.

#### I3 montant net

Montant net de l'indemnité 3 (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### 14

Entrez l'intitulé de l'indemnité 4 (F2 = Guide indemnités diverses).

Si l'i4 indiquée n'est pas enregistrée dans la base INDEMNITES DIVERSES,

le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle INDEMNITE.

#### I4 montant net

Montant net de l'indemnité 4 (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### IF1

#### IF1 montant net

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### IF2

#### IF2 montant net

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### IF3

#### IF3 montant net

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.


#### IF4

#### IF4 montant net

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Fiche paye - page 6



### Description des champs - page 6

#### Retenue syndicale/salaire Taux

Taux de retenue syndicale sur salaire (F2 = calculette).

Ce champs est accessible si le champs Retenue syndicale sur salaire Prix est vide.

#### **Retenue syndicale/salaire Prix**

Montant de retenue syndicale sur salaire, si non basé sur un taux (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

Ce champs est accessible si le champs Retenue syndicale sur salaire Taux est vide.

#### Imputation sur le salaire net

Oui, si le taux de retenue syndicale sur salaire est appliqué sur le salaire net.

Si Non, la retenue sera effectuée sur le salaire brut avant ajout des primes.

#### **Retenue Syndicale Montant Net**

Montant net de la retenue syndicale sur salaire.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Taux 1 heure début

Entrer l'heure de début de prise en compte du taux de majoration 1.

#### Taux 1 heure fin

Entrer l'heure de fin de prise en compte du taux de majoration 1.

#### Taux 2 heure début

Entrer l'heure de début de prise en compte du taux de majoration 2.

#### Taux 2 heure fin

Entrer l'heure de fin de prise en compte du taux de majoration 2.

#### Taux 3 heure début

Entrer l'heure de début de prise en compte du taux de majoration 3.

#### Taux 3 heure fin

Entrer l'heure de fin de prise en compte du taux de majoration 3.

### Navigation devant la fiche paye

Echap Sorde Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une paye.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une paye si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle paye.

Pour modifier la présente page de la fiche de la paye en cours.

Pour supprimer la fiche de la paye en cours.

Pour passer sur la fiche de la paye précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de la paye suivante. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Soluries Voir GESTION DES SALARIES.

A Acomptes Voir SAISIE DES ACOMPTES.

Cette touche permet d'accéder à la gestion du groupe de cotisations sociales auquel ce salarié est rattaché. Le CODE PROFIL indiqué dans la fiche salarié détermine

le groupe de cotisations utilisé par le logiciel

pour le calcul de la paye.

Voir également : GESTION DES COTISATIONS SOCIALES.

Cette option permet de passer directement dans la gestion des indemnités diverses, que vous pouvez saisir dans la page 2 de chaque fiche de Paye.

Voir également : GESTION DES INDEMNITES DIVERSES.

Pour afficher le détail des cotisations salariales et patronales à verser pour la paye courante.

Cette option permet d'imprimer le décompte global de la fiche de paye courante. Le décompte global contient les mêmes données que le bulletin de paye. son intitulé est différent car il sert à vérifier sur le papier que la paye est complète avant de la valider en l'imprimant.

Cette option permet d'imprimer le bulletin de paye (ou un duplicata) de la fiche de paye courante.

PgUp Page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours. Chaque fiche paye contient 6 pages.

# SAISIE DES HEURES DE PRESENCE DES SALARIES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des heures de présence des salariés. La liste des heures de présence des salariés apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Fchap Sortis Pour quitter la base Heures de présence des salariés.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La saisie de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - CODE SALARIE + DATE DE PRESENCE

B - DATE DE PRESENCE + CODE SALARIE

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un jour de présence.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un jour de présence si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau jour de présence.

Pour modifier la présente page de la fiche du jour de présence en cours.

Pour supprimer la fiche du jour de présence en cours.

La fiche du jour de présence en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche jour de présence ».

Pour passer sur la ligne du jour de présence précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du jour de présence suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

#### O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base heures de présence des salariés de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base heures de présence des salariés sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche jour de présence - page 1



### Description des champs - page 1

#### Code salarié

Code du salarié auquel rattacher la fiche de présence (F2 = guide). Si le code salarié indiqué n'est pas enregistré dans la base SALARIES, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau SALARIE.

#### Date de présence

Date des horaires indiqués dans cette fiche (F2 = guide).

#### Matin début

Heure d'entrée en fonction le matin (F2 renvoie l'heure courante).

#### Matin fin

Heure de sortie de fonction le matin (F2 renvoie l'heure courante).

### Soir début

Heure d'entrée en fonction l'après-midi ou le soir (F2 renvoie l'heure courante).

#### Soir fin

Heure de sortie de fonction l'après-midi (F2 renvoie l'heure courante).

#### **Nuit début**

Heure d'entrée en fonction la nuit (F2 renvoie l'heure courante).

#### **Nuit fin**

Heure de sortie de fonction la nuit (F2 renvoie l'heure courante).

#### Matin début prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié. Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Matin fin prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié. Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Soir début prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié. Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Soir fin prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié. Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Nuit début prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié. Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Nuit fin prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié. Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Ordinateur**

Ce champs est mis à jour automatiquement.


#### Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche jour de présence en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche jour de présence en cours.

### Fiche jour de présence - page 2



### Description des champs - page 2

#### Remarques

### Navigation devant la fiche jour de présence

Echap Sortis Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un jour de présence.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un jour de présence si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau jour de présence.

Pour modifier la présente page de la fiche du jour de présence en cours.

Pour supprimer la fiche du jour de présence en cours.

Pour passer sur la fiche du jour de présence précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du jour de présence suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche du jour de présence en cours.

S Salariés Voir GESTION DES SALARIES.

PgUp Page préc

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.

Chaque fiche jour de présence contient 2 pages.

# **ANNULATION D'UNE PAYE**

Cette fonction permet d'annuler une paye imprimée par erreur. Vous pourrez, après mise à jour, réimprimer une nouvelle paye, sans avoir à refaire le bulletin du salarié concerné, tant que vous n'avez pas supprimé ce bulletin de paye dans la SAISIE DES PAYES. Utilisez cette fonction uniquement si vous avez détruit la paye concernée et ne l'avez pas expédiée votre salarié.

Le logiciel vous demande le numéro de la paye à annuler. Après validation du numéro, le logiciel vérifie :

- si cette paye existe
- si cette paye n'est pas déjà passée en comptabilité (versions avec Comptabilité uniquement)

Si c'est le cas le logiciel vous demande confirmation, sinon il vous en informe par un message d'erreur puis vous invite à entrer un autre numéro.

NOTE : Si vous désirez supprimer les dernières payes imprimées, supprimez successivement la dernière paye puis l'avant dernière, etc... Vous pourrez ainsi reprendre les mêmes numéros de payes, si vous en imprimez de nouvelles. Si la paye que vous supprimez n'est pas la dernière paye présente dans le registre, le logiciel ne reprendra pas le même numéro pour réimprimer une nouvelle paye à ce salarié.

# PARAMETRAGE MODE DE CALCUL HEURES DE MALADIE

Cette fonction sert à définir l'implémentation des heures de maladie sur les fiches de paie. Le programme vous pose la question suivante :

Heures de maladie prises en charge par l'employeur ?

Si Oui, le montant des heures de maladie sera ajouté au montant total dû au salarié. Si Non, le montant des heures de maladie sera soustrait du montant total dû au salarié.

Pour la non prise en charge des heures de maladie dans un sens ou dans l'autre, ne pas les enregistrer.

# PARAMETRAGE DU TAUX DES HEURES DE MALADIE

Cette fonction sert à enregistrer le pourcentage de remunération à appliquer, sur le taux horaire de base, pour les heures de maladie de vos salariés.

Si aucun pourcentage n'est renseigné ici, le programme comptera à 100 % les heures de maladie lors des cumuls des rémunérations et indemnités dues.

Le programme vous demande le pourcentage en vigueur, vous proposant le pourcentage enregistré précédemment. Si vous changez ce pourcentage, le programme vous demande de confirmer avant enregistrement.

# **PARAMETRAGE CONGES A TAUX REDUIT**

Cette fonction sert à enregistrer le pourcentage de remunération à appliquer, sur le taux horaire de base, pour les heures de congés à taux réduit. Les congés à taux réduits, ou congés de circonstance, sont soumis dans certains pays à des taux de rémunération particuliers. Dans d'autres pays ce type de congés n'est pas soumis à rémunération de la part de l'employeur (congé sans solde).

Si aucun pourcentage n'est renseigné ici, le programme comptera à 100 % les heures de congés à taux réduit, lors des cumuls des rémunérations et indemnités dues.

Le programme vous demande le pourcentage en vigueur, vous proposant le pourcentage enregistré précédemment. Si vous changez le pourcentage, le programme vous demande de confirmer avant enregistrement.

# PARAMETRAGE ALARME FIN DE CONTRAT

Cette fonction sert à enregistrer le nombre de jours d'alarme avant la date de fin de contrat d'un ou plusieurs salariés. Si le nombre enregistré ici est zéro, est désactivée.

L'alarme intervient chaque fois qu'un utilisateur (1) entre dans :

- la base *Payes*
- la base Salariés
- la fonction de saisie des Heures de travail (2)
- la fonction d'impression du Compte Agent (2)

Vous pouvez désactiver l'alarme pour chaque salarié concerné, dans la fiche *Salarié*, en attendant que soit prise la décision concernant le renouvellement ou non du contrat.

- (1) Dans la version réseau du logiciel, l'alarme intervient seulement si l'utilisateur a accès à toutes les fonctions (aucun niveau hiérarchique n'est défini dans sa fiche pour aucun module), ou s'il a accès au module Ressources Humaines avec un niveau hiérarchique 6 ou 7.
- (2) Module ICIM Ressources Humaines nécessaire pour l'accès à cette fonction.

# LISTE DES SALARIES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des SALARIES.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base salariés.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les salariés présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche salarié concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

```
<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.
```

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

```
<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.
```

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES ANCIENS SALARIES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des ANCIENS SALARIES.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base anciens salariés.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les anciens salariés présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche ancien salarié concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

```
<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.
```

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES PAYES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des PAYES.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base payes.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les payes présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche paye concernée
par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

```
<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.
```

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

```
<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.
```

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES PROFILS

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des PROFILS.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base profils.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les profils présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche profil concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

```
<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.
```

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES ACOMPTES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des ACOMPTES.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base acomptes.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les acomptes présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche acompte concernée
par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

```
<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.
```

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

```
<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.
```

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# RELEVES DES HEURES DE PRESENCE

Cette fonction permet de consulter ou d'imprimer le relevé des heures effectuées par chacun de vos salariés dans la période de votre choix.

Ce relevé est une liste contenant un sous-cumul au bas de chaque page et un cumul général en fin de liste. Chaque ligne de données dans la liste représente une fiche JOUR DE PRESENCE et contient le code salarié, le nombre d'heures de présence dans la journée et le nombre d'heures de coupure (pose déjeuner ou autre).

Le cumul général indique le nombre total d'heures de présence et le nombre total d'heures de coupure pour le salarié dans la période choisie.

# **CUMULS DES HEURES DE PRESENCE**

Cette fonction permet de consulter ou d'imprimer les cumuls des heures effectuées par l'ensemble de vos salariés dans la période de votre choix.

Ces cumuls sont présentés sous forme de liste contenant un sous-cumul au bas de chaque page et un cumul général en fin de liste. Chaque ligne de données dans la liste concerne un salarié différent et contient le code salarié, le nombre total d'heures de présence dans la période et le nombre total d'heures de coupure dans la période.

Le cumul général indique le nombre total d'heures de présence et le nombre total d'heures de coupure pour tous vos salariés dans la période choisie.

# LISTE DES PRIMES DIVERSES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des PRIMES DIVERSES.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base primes diverses.
```

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les primes diverses présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche prime concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES INDEMNITES DIVERSES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des INDEMNITES DIVERSES.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base indemnités diverses.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les indemnités diverses présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche indemnité concernée
par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

```
<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.
```

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES MODELES DE LETTRES SALARIES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des MODELES DE LETTRES SALARIES.

# Touches de navigation

<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base modèles de lettres salariés.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les modèles de lettres salariés présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche modèle de lettre salarié concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# **IMPRESSION DE PAYES**

Cette fonction sert à imprimer les bulletins de paye des salariés de l'entreprise. Vous pouvez imprimer d'un coup plusieurs bulletins, dans l'ordre du numéro.

Si des informations concernant le paiement d'un bulletin (montant payé, date et mode de paiement) ne sont pas enregistrées dans la fiche Paye, le logiciel vous le dit avant de stopper l'impression. Ces informations doivent être présentes sur le bulletin de paye.

Lorsque vous aurez imprimé un bulletin de paye, sa fiche ne sera plus modific Si vous n'avez pas encore remis le bulletin à votre salarié, vous pouvez tou encore l'annuler, en allant dans la fonction Paye, Saisie, Annulation de paye

# **IMPRESSION PRIMES ET INDEMNITES**

Cette fonction sert à imprimer le tableau des primes et indemnités. Toutes les primes et indemnités enregistrées sur les fiches de paie de la période choisie sont incluses dans ce tableau, par salarié.

Ce tableau contient pour chaque salarié concerné :

- le code salarié.
- le nom du salarié.
- l'intitulé de chaque indemnité enregistrée dans la période.
- le montant de chaque indemnité enregistrée dans la période.
- l'intitulé de chaque prime enregistrée dans la période.
- le montant de chaque prime enregistrée dans la période.
- le total des salaires bruts, primes et indemnités du salarié.
- le total des primes et indemnités du salarié.
- le total des indemnités du salarié.
- le total des primes du salarié.

Les cumuls suivants sont également imprimés :

- Cumuls de fin de page (\*)
- Cumuls de fin de document dans la monnaie de base (\*)
- Cumuls de fin de document dans la monnaie de compte (\*)
- (\*) Quatre cumuls : Salaires bruts, Primes et indemnités, Indemnités, Primes.

# IMPRESSION DE COURRIER POUR SALARIES

Cette fonction permet d'imprimer du courrier à l'aide d'un modèle de lettre destiné à vos salariés.

Le logiciel vous demande d'introduire successivement :

### - NUMERO DU MODELE

Ce numéro est attribué automatiquement lors de la création d'un modèle de lettre.

Appuyez ici sur F2 pour vous aider du guide des modèles de lettres.

#### - DATE D'IMPRESSION

Cette date apparaitra sur la lettre(s) qui va être imprimée.

#### - MARGE

nombre de caractères de marge à gauche.

Le logiciel vous propose par défaut la marge que vous avez indiquée pour le modèle choisi.

### - DEBUT D'IMPRESSION

ligne sur laquelle commence l'impression du texte, en dessous de l'adresse du salarié destinataire.

Le logiciel vous propose par défaut le numéro de la première ligne d'impression que vous avez indiqué pour le modèle choisi.

Après validation de la première ligne d'impression, le logiciel vous invite à définir le périphérique de sortie, pour l'impression.

Après validation du périphérique de sortie, vous devez indiquer et valider tour à tour les noms des salariés destinataires de ces lettres.

Après validation des noms des salariés, validez une nouvelle fois : le logiciel vous demande si vous êtes prêt pour l'impression.

Après confirmation, vous vous retrouvez dans la fenêtre de saisie du CONTENU DE LA LETTRE. Le contenu de la lettre est pour le moment celui du modèle que vous avez choisi.

Vous êtes alors dans l'éditeur de texte, en mode saisie. Consultez la documentation sur l'EDITEUR DE TEXTE pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'éditeur.

#### - CONTENU DE LA LETTRE

Le logiciel vous propose, pour chaque salarié, le contenu du modèle de lettre choisi. A vous de modifier ce contenu pour l'adapter exactement au destinataire. Le nom de chaque salarié est indiqué en haut de l'écran.

NOTE : la chaine de caractères "<CIVILITE" sera remplacée, partout où elle sera trouvée, par la chaine "Mademoiselle," ou "Madame," ou "Monsieur,", selon votre correspondant. La chaine "<NOMPRENOM" sera remplacée par les nom et prénom du salarié concerné. Le nom du SALARIE indiqué dans chaque fiche salarié doit être précédé de l'une des abréviations (ou mots) suivantes : MELLE, MLLE, MME, MR, Mademoiselle, Madame, Monsieur. Voir également : GESTION DES SALARIES.

Après saisie du contenu de la lettre, appuyez sur <F8> pour envoyer cette lettre à l'imprimante (ou périphérique de sortie).

Après appui sur <F8>, la lettre est imprimée et archivée sur vos mémoires de masses. Vous pourrez consulter ultérieurement le contenu de cette lettre à l'aide de la fonction de gestion des envois expédiés aux salariés.

Le contenu du modèle choisi apparait de nouveau à l'écran, si vous avez indiqué plusieurs noms de salariés. Le processus se déroule de la même manière pour tous les salariés concernés.

Lorsque la dernière lettre est imprimée, le logiciel quitte la fonction en cours pour retourner dans le bureau.

# TRANSFERT COMPTABILITE

Cette fonction permet de créer automatiquement les écritures comptables concernant les payes que vous avez faites pour vos salariés depuis le dernier transfert. Le module ICIM Comptabilité doit être présent dans le logiciel ICIM que vous utilisez sinon cette fonction n'est pas disponible.

Lors de l'initialisation (ou de la dernière clôture d'exercice), vous avez enregistré la durée de votre période comptable. A partir du début de l'exercice, cette période définit un certain nombre de dates de fin de période auxquelles vous devrez obligatoirement procéder à un transfert des payes. Vous pouvez aussi procéder à des transferts intermédiaires si le besoin s'en fait sentir.

### **EXEMPLE:**

Date de début de l'exercice : 01/04/1991. Date de fin de l'exercice : 31/10/1991. Durée de la période comptable : 2 mois.

Les dates de transfert obligatoire des payes seront :

- 31/05/1991
- 31/07/1991
- 30/09/1991
- 31/10/1991

Si vous désirez ensuite procéder à un transfert des payes au 30 septembre, vous devrez d'abord transférer la période allant du 1er juin au 31 juillet.

# Processus du transfert des payes

Lorsque vous validez cette fonction, un message d'avertissement apparait à l'écran, vous rappelant qu'il est nécessaire de sauvegarder vos fichiers avant de transférer les payes, afin de pouvoir recommencer le traitement en cas de panne.

Après ce message, le logiciel vous demande la date du transfert, vous proposant par défaut la date de fin de la période suivant immédiatement la dernière période transférée. Si vous saisissez une date postérieure à celle-ci ou antérieure à la date suivant immédiatement la date de votre dernier transfert, le logiciel affiche un message d'erreur qui vous le signale ; vous êtes ensuite invité à introduire une autre date.

Après validation de la date, le logiciel vous demande confirmation.

Avant de transférer les payes, le logiciel imprime la liste des payes qui vont provoquer la création automatique d'écritures comptables.

Pour chaque paye le logiciel imprime :

- le numéro du bulletin de paye ;
- la période de la paye ;
- le code du salarié concerné (3 caractères) ;
- le salaire brut ;
- le montant groupé des cotisations ;
- le salaire net ;

- le montant total dû;
- la date de paiement ;
- le montant payé à cette date ;
- le mode de paiement (C = Chèque, E = Espèces, V = Virement) ;
- l'intitulé de la banque avec laquelle vous avez règlé votre salarié pour cette paye.

A la fin de l'impression, et seulement si l'impression s'est déroulée correctement (imprimante non déconnectée, papier disponible jusqu'au bout), le logiciel crée toutes les écritures pour les payes concernées par la période définie.

Vous ne pouvez plus alors saisir, dans le Registre des payes, aucune date qui n'est pas postérieure à la date de votre dernier transfert. Avant tout transfert de payes, vous devez donc vérifier que le Registre des Payes est à jour jusqu'à cette date.

# **REVISION DATE DERNIER TRANSFERT**

Cette fonction permet de changer la date du dernier transfert Paye -> Comptabilité effectué pour la société courante.

Vous pouvez avoir besoin de cette fonction si vous avez indiqué et/ou validé une date de transfert postérieure à la date à laquelle vous voulez faire de nouvelles payes.

Cette fonction analyse les dates des dernières payes transférées et vous propose de choisir une date antérieure à celle de votre dernier transfert. Cette date doit être incluse entre la date de la dernière paye ayant généré des écritures comptables et la date du dernier transfert effectué.

Après validation de la nouvelle date (du dernier transfert) et vérification de sa concordance par le programme, vous devez confirmer cette date pour qu'elle soit enregistrée.

# **ARCHIVAGE ANCIENS SALARIES**

Cette fonction sert à archiver toutes les données des anciens salariés de l'entreprise. Pour effectuer ce traitement, le programme vous demande de choisir une *date limite*.

Si le module ICIM Comptabilité est présent dans l'application, cette date ne peut pas être postérieure à la date de votre dernière clôture. Le programme assure ainsi la prise en compte des payes dans le module ICIM Comptabilité avant que ces payes ne puissent être archivées.

Les données à archiver sont les fiches liées à un même salarié. Avant archivage elles sont situées dans tout ou partie des bases suivantes :

- Salariés
- Payes
- Acomptes
- Heures de présence
- Envois aux salariés

Dans la version réseau du logiciel, si l'une de ces bases est déjà ouverte par un autre utilisateur, vous ne pouvez pas accéder à cette fonction car elle nécessite l'ouverture de chaque base en mode exclusif.

Après archivage ces données seront supprimées de ces bases pour libérer de la place dans les bases de travail.

Le logiciel considère comme un ancien salarié, tout salarié dont la fiche répond aux conditions suivantes :

- la Date d'embauche est antérieure ou égale à la date limite.
- la Date de début de contrat est antérieure ou égale à la date limite.
- la *Date de fin de contrat*, pour un contrat à durée déterminée, est antérieure ou égale à la date limite.
- le champs Situation actuelle renseigne que le salarié a quitté l'entreprise.

Additionnellement, les autres fiches liées à ce salarié doivent répondre aux conditions suivantes :

- Paye : la *date de fin* de période de la paye et la *date de paiement* sont antérieures ou égales à la date limite.
- Acompte : la date de l'acompte est antérieure ou égale à la date limite.
- Heures de présence : la date des heures concernées est antérieure ou égale à la date limite.
- Envoi à un salarié : la date du document est antérieure ou égale à la date limite.

Le programme vous invite à entrer la date limite. Si les conditions ci-dessus sont réunies, ce salarié et les données qui lui sont liées seront archivés.

Après saisie de la date limite, le programme vérifie sa cohérence et vous informe du problème qu'il rencontre si cette date ne convient pas.

Le programme vous demande confirmation avant d'effectuer le traitement, et vous informe du nombre de salariés archivés et des bases impactées, à la fin du traitement.

# **REINTEGRATION ANCIENS SALARIES**

Cette fonction sert à récupérer les données archivées d'un ancien salarié de l'entreprise.

Le traitement effectué par cette fonction est exactement l'inverse de celui effectué par la fonction nommée *Archivage anciens salariés*, mais ne concerne qu'un salarié à la fois.

Le programme vous demande le code de l'ancien salarié pour lequel vous voulez réintégrer les données depuis les bases archives vers les bases de travail.

Après confirmation, le programme s'exécute et vous informe après traitement des bases qui ont été impactées.

Voir aussi : Archivage anciens salariés.

# **GESTION DES ANCIENS SALARIES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des anciens salariés.

La base des anciens salariés contient les fiches de salariés ayant quitté votre entreprise. Ces fiches sont supprimées de la base Salariés après avoir été introduites automatiquement dans la base des anciens salariés lors de l'activation de la fonction du menu Travaux périodiques nommée Archivage anciens salariés.

La liste des anciens salariés apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste



Echap Sortie Pour quitter la base Anciens salariés.



Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - CODE SALARIE

B - NOM

C - EMPLOI + NOM

D - PROFIL + CODE SALARIE

E - IMAGE N°

L'appui sur une touche de A à E active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.



Pour chercher un ancien salarié.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un ancien salarié si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.



La fiche de l'ancien salarié en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche ancien salarié ».



Pour passer sur la ligne de l'ancien salarié précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.



Pour passer sur la ligne de l'ancien salarié suivant.

La ligne suivante dépend de l'index actif.



Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

#### O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base anciens salariés de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

# Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


# Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base anciens salariés sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche ancien salarié - page 1



# Description des champs - page 1

### Code salarié

F2 = guide.

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouvel ancien salarié. Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

# Nom

F2 = guide.

# **Profil**

Code du profil de cotisations auquel était soumis cet ancien salarié (F2 = guide). Si le profil indiqué n'est pas enregistré dans la base PROFILS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PROFIL.

# Téléphone

Numéro de téléphone auquel vous pouviez joindre ce salarié (F2 = guide).

### **SMS**

Numéro de téléphone vers lequel vous pouviez envoyer un SMS à ce salarié (F2 = guide).

#### **Courriel**

Adresse électronique de cet ancien salarié (F2 = guide).

#### Voie

Numéro suivi du type de voie (rue, avenue, etc...) puis du nom de la voie.

#### Lieu

Exemple : Z.I., Bâtiment, Escalier, N°de porte.

#### CP

Code Postal (F2 = guide).

#### Ville

F2 = guide.

### **Pays**

Pays dans lequel est située l'adresse de cet ancien salarié (F2 = guide). Si le pays indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PAYS.

### **Emploi**

### **Convention collective**

Convention collective à laquelle a été rattaché cet ancien salarié.

### **Date contrat**

F2 = guide.

# **Date embauche**

F2 = guide.

### **Base horaire**

Nombre d'heures de travail mensuel prévues dans le contrat (F2 = calculette). Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### **Montant horaire**

Montant du salaire horaire brut pour cet ancien salarié (F2 = guide).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Contrat à durée indéterminée

# **Durée contrat**

Durée prévue du contrat, en nombre d'heures (F2 = calculette).

#### Fin contrat

Date de fin du contrat (F2 = guide).

# Date de naissance

F2 = guide.

# Ville de naissance

F2 = guide.

# Pays de naissance

Pays dans lequel est né cet ancien salarié (F2 = guide Pays).

Si le pays de naissance indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS,

le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PAYS.

#### **Nationalité**

Nationalité de cet ancien salarié (F2 = guide pays).

#### N° sécurité sociale

Numéro de sécurité sociale de cet ancien salarié.

#### Année

Les cumuls d'heures sont calculés automatiquement (F2 = calculette).

### **Contrat**

Les cumuls d'heures sont calculés automatiquement (F2 = calculette).


Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Date M.A.J.

Ce champs contient la date

de la dernière mise à jour de la fiche ancien salarié en cours.

# Fiche ancien salarié - page 2



# Description des champs - page 2

# Situation actuelle

Présent, Absent, Malade, Stage à l'extérieur, Vacances, Licencié, Fin de contrat.

Autre cas : Démission. Tapez le premier caractère du cas concerné.

# Personnes à charge

Entrer le nombre de personnes à charge, s'il doit être connu pour indemnité.

#### De

Entrez l'heure de début de travail pour ce salarié le matin.

#### Δ

Entrez l'heure de fin de travail pour ce salarié le matin.

De

Entrez l'heure de début de travail pour ce salarié le soir.

Α

Entrez l'heure de fin de travail pour ce salarié le soir.

De

Α

# Mode de paiement

C = Chèque, E = Espèce, S = Sécurisé (CB), V = Virement.

### **Banque**

Numéro de la banque concernée (F2 = guide).

Si la banque indiquée n'est pas enregistrée dans la base BANQUES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle BANQUE.

# **Retenue syndicale/salaire Taux**

Taux de retenue syndicale sur salaire, si retenue basée sur salaire brut ou net.


### Calcul sur le salaire net

Si oui, le taux de retenue syndicale sur salaire est basé sur le salaire net.

### **Retenue syndicale/salaire Prix**

Montant de retenue syndicale sur salaire, si retenue forfaitaire.

# Fiche ancien salarié - page 3



# Description des champs - page 3

# Image N°

Numéro de l'image ou de la photo de cet ancien salarié (F2 = guide).

# Navigation devant la fiche ancien salarié

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un ancien salarié.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un ancien salarié si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour passer sur la fiche de l'ancien salarié précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de l'ancien salarié suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

A Anciens Acomptes Voir SAISIE DES ANCIENS ACOMPTES.

F10 Andennes Payes Voir SAISIE DES ANCIENNES PAYES.

H Anciennes Heures de présence Voir SAISIE DES ANCIENNES HEURES DE PRESENCE.

Cette touche donne accès à la gestion des envois expédiés au salarié en cours. La liste des envois apparait à l'écran avec la barre de sélection placée sur le premier envoi concerné.

Voir également : GESTION DES ANCIENS ENVOIS AUX SALARIES.

Entrée linage Pour consulter sur tout l'écran une image ou la photo du salarié courant.

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.
Chaque fiche ancien salarié contient 3 pages.

# SAISIE DES ANCIENNES PAYES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des anciennes payes.

La base des anciennes payes contient les fiches de paye de salariés ayant quitté votre entreprise. Ces fiches sont supprimées de la base Payes après avoir été introduites automatiquement dans la base des anciennes payes lors de l'activation de la fonction du menu Travaux périodiques nommée Archivage anciens salariés.

La liste des anciennes payes apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Four quitter la base Anciennes payes.



Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La saisie de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A PAYE N°
- B SALARIE + DEBUT PERIODE
- C DEBUT PERIODE + SALARIE
- D FIN PERIODE + SALARIE
- E PAYE LE + SALARIE

L'appui sur une touche de A à E active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une ancienne paye.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une ancienne paye si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

La fiche de l'ancienne paye en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche ancienne paye ».

Pour passer sur la ligne de l'ancienne paye précédente.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'ancienne paye suivante.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base anciennes payes de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

# Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


# Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base anciennes payes sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche ancienne paye - page 1



# Description des champs - page 1

# Paye N°

F2 = guide.

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

#### Salarié

Salarié auquel vous voulez faire un bulletin de paye (F2 = guide). Si le salarié indiqué n'est pas enregistré dans la base ANCIENS SALARIES, le logiciel vous propose d'ajouter un nouvel ANCIEN SALARIE.

# Début période

Date de début de la période concernée par ce bulletin de paye (F2 = guide).

#### Fin période

Date de fin de la période concernée par ce bulletin de paye (F2 = guide).

### **Profil**

Ce champs indique quelles cotisations concernent ce salarié.

### **Groupe cotis**

Ce champs indique le numéro du groupe de cotisations concerné par cette paye.

#### **Embauche**

Date d'embauche ou date de début de contrat, indiquée dans la fiche du salarié.

#### Base mensuelle

Nombre habituel d'heures de travail par mois prévues dans le contrat.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Salaire brut

Salaire brut total pour la paye courante.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Cotis. salar.

Cotisations déduites du salaire brut pour donner le salaire net.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Cotis. impos.

Montant des cotisations salariales imposables, pour calcul du net imposable.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Net impos.

Salaire net imposable.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Total dû

Total dû avant déduction des tickets resto, acomptes et remboursement d'avances.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Acomptes**

Montant total des acomptes versés et enregistrés sur la paye courante.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Net paye

Montant net à payer du bulletin de paye.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### **Tickets repas**

Montant total de la part salariale des tickets repas.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### **Heures normales**

Nombre d'heures normales effectuées.

### Montant heure normale

Taux horaire pour heures normales, indiqué dans la fiche de saisie du salarié.

Ce champs contient des montants.

# **Heures Suppl.**

# Montant heures supplémentaires

# Heures de travail

### **Heures Congé**

Nombre d'heures pour congés payés.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### H.C. Taux Réduit

#### Taux réduit H.C.

### **Heures Maladie**

Nombre d'heures pour maladie à déduire du nombre d'heures normales.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Taux Maladie**

Pourcentage sur le taux horaire de base pour les heures de maladie.

#### **Heures retenues**

Nombre d'heures retenues ou de solidarité à déduire du nombre d'heures normales.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Rembours.

Remboursement d'une éventuelle avance faite au salarié par l'entreprise (F2 = calculette). Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Cumul d'heures paye**

Nombre d'heures normales effectuées durant la période.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

# Cumul d'heures année

Nombre d'heures total depuis le début de l'année.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### **Cumul d'heures début contrat**

Nombre d'heures total depuis le début du contrat.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Payé le

Date de paiement du bulletin (F2 = Calendrier).

# Mode paiement


C = Chèque, E = Espèce, S = Sécurisé (CB), V = Virement.

### Banque Nº

F2 = guide.

Si la banque n° indiquée n'est pas enregistrée dans la base BANQUES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle BANQUE.

# Fiche ancienne paye - page 2



# Description des champs - page 2

#### **HS T1 Jour Normal**

Nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours normaux.

### **HS T1 Taux Jour Normal**

Taux 1 de majoration des heures supplémentaires les jours normaux.

### **HS T1 Montant Jour Normal**

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours normaux. Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### HS T1 Samedi

Nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les samedis.

### **HS T1 Taux Samedi**

Taux 1 de majoration des heures supplémentaires les samedis.

#### **HS T1 Montant Samedi**

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les samedis.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

## **HS T1 Dimanche**

Nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les dimanches.

# **HS T1 Taux Dimanche**

Taux 1 de majoration des heures supplémentaires les dimanches.

### **HS T1 Montant Dimanche**

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les dimanches.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### **HS T1 Jour Férié**

Nombre d'heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours fériés.

#### **HS T1 Taux Jour Férié**

Taux 1 de majoration des heures supplémentaires les jours fériés.

#### **HS T1 Montant Jour Férié**

Montant total des heures supplémentaires taux 1 effectuées les jours fériés.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### **HS T2 Jour Normal**

Nombre d'heures supplémentaires taux 2 effectuées les jours normaux.

### **HS T2 Taux Jour Normal**

Taux 2 de majoration des heures supplémentaires les jours normaux.

#### **HS T2 Montant Jour Normal**

Montant total des heures supplémentaires taux 2 effectuées les jours normaux.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T2 Samedi**

Nombre d'heures supplémentaires taux 2 effectuées les samedis.

#### **HS T2 Taux Samedi**

Taux 2 de majoration des heures supplémentaires les samedis.

#### **HS T2 Montant Samedi**

Montant total des heures supplémentaires taux 2 effectuées les samedis.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### **HS T2 Dimanche**

Nombre d'heures supplémentaires taux 2 effectuées les dimanches.

#### **HS T2 Taux Dimanche**

Taux 2 de majoration des heures supplémentaires les dimanches.

### **HS T2 Montant Dimanche**

Montant total des heures supplémentaires taux 2 effectuées les dimanches.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

# **HS T2 Jour Férié**

Nombre d'heures supplémentaires taux 2 effectuées les jours fériés.

#### **HS T2 Taux Jour Férié**

Taux 2 de majoration des heures supplémentaires les jours fériés.

# **HS T2 Montant Jour Férié**

Montant total des heures supplémentaires taux 2 effectuées les jours fériés.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

# **HS T3 Jour Normal**

Nombre d'heures supplémentaires taux 3 effectuées les jours normaux.

### **HS T3 Taux Jour Normal**

Taux 3 de majoration des heures supplémentaires les jours normaux.

# **HS T3 Montant Jour Normal**

Montant total des heures supplémentaires taux 3 effectuées les jours normaux.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

# **HS T3 Samedi**

Nombre d'heures supplémentaires taux 3 effectuées les samedis.

#### **HS T3 Taux Samedi**

Taux 3 de majoration des heures supplémentaires les samedis.

#### **HS T3 Montant Samedi**

Montant total des heures supplémentaires taux 3 effectuées les samedis.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T3 Dimanche**

Nombre d'heures supplémentaires taux 3 effectuées les dimanches.

### **HS T3 Taux Dimanche**

Taux 3 de majoration des heures supplémentaires les dimanches.

#### **HS T3 Montant Dimanche**

Montant total des heures supplémentaires taux 3 effectuées les dimanches.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **HS T3 Jour Férié**

Nombre d'heures supplémentaires taux 3 effectuées les jours fériés.

### **HS T3 Taux Jour Férié**


Taux 3 de majoration des heures supplémentaires les jours fériés.

#### **HS T3 Montant Jour Férié**

Montant total des heures supplémentaires taux 3 effectuées les jours fériés.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

## Fiche ancienne paye - page 3



## Description des champs - page 3

**Heures Taux 1 Jour Normal** 

Taux 1 Jour Normal

**Heures Taux 1 Samedi** 

Taux 1 Samedi

**Heures Taux 1 Dimanche** 

**Taux 1 Dimanche** 

**Heures Taux 1 Jour Férié** 

**Taux 1 Jour Férié** 

**Heures Taux 2 Jour Normal** 

Taux 2 Jour Normal

**Heures Taux 2 Samedi** 

Taux 2 Samedi

**Heures Taux 2 Dimanche** 

**Taux 2 Dimanche** 

**Heures Taux 2 Jour Férié** 

**Taux 2 Jour Férié** 

**Heures Taux 3 Jour Normal** 

**Taux 3 Jour Normal** 

**Heures Taux 3 Samedi** 

Taux 3 Samedi


**Heures Taux 3 Dimanche** 

**Taux 3 Dimanche** 

**Heures Taux 3 Jour Férié** 

Taux 3 Jour Férié

## Fiche ancienne paye - page 4



## Description des champs - page 4

### Taux de prime d'ancienneté

Pourcentage de la prime d'ancienneté attribuée à ce salarié (F2 = calculette).

### Montant prime d'ancienneté

Montant de la prime d'ancienneté attribuée à ce salarié pour cette période.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Prime 1 intitulée

F2 = guide.

### Prime 1 base

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Prime 1 taux

F2 = calculette.

### **Prime 1 montant**

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Prime 2 intitulée

F2 = guide.

### Prime 2 base

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Prime 2 taux

F2 = calculette.

#### Prime 2 montant

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Prime 3 intitulée

F2 = guide.

### Prime 3 base

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Prime 3 taux

F2 = calculette.

#### **Prime 3 montant**

F2 = calculette.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prime F 1 intitulée

#### Prime F 1 montant

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Prime F 2 intitulée

### Prime F 2 montant

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Prime F 3 intitulée

### Prime F 3 montant

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Prime F 4 intitulée

### Prime F 4 montant

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Nombre

Nombre de tickets repas fournis au salarié (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Prix

Prix d'un ticket repas pour l'entreprise (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.


#### Part salariale

Prix d'un ticket repas pour le salarié (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

## Fiche ancienne paye - page 5



## Description des champs - page 5

#### **Assurance**

Indemnité d'assurance remboursée au salarié (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Carburant**

Indemnité de carburant remboursée au salarié (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Déplacement

Indemnité de frais de déplacement remboursée au salarié (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Outillage

Indemnité d'outillage remboursée au salarié (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### 11

Intitulé de l'indemnité 1 (F2 = guide).

Si l'i1 indiquée n'est pas enregistrée dans la base INDEMNITES DIVERSES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle INDEMNITE.

### I1 montant net

Montant net de l'indemnité 1 (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### 12

Intitulé de l'indemnité 2 (F2 = guide).

Si l'i2 indiquée n'est pas enregistrée dans la base INDEMNITES DIVERSES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle INDEMNITE.

#### I2 montant net

Montant net de l'indemnité 2 (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### 13

Intitulé de l'indemnité 3 (F2 = Guide indemnités diverses).

Si l'i3 indiquée n'est pas enregistrée dans la base INDEMNITES DIVERSES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle INDEMNITE.

### I3 montant net

Montant net de l'indemnité 3 (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### 14

Intitulé de l'indemnité 4 (F2 = Guide indemnités diverses).

Si l'i4 indiquée n'est pas enregistrée dans la base INDEMNITES DIVERSES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle INDEMNITE.

#### I4 montant net

Montant net de l'indemnité 4 (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### IF1

#### IF1 montant net

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### IF2

### IF2 montant net

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### IF3

#### IF3 montant net

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.


### IF4

#### IF4 montant net

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

## Fiche ancienne paye - page 6



## Description des champs - page 6

### **Retenue syndicale/salaire Taux**

Taux de retenue syndicale sur salaire (F2 = calculette).

### Retenue syndicale/salaire Prix

Montant de retenue syndicale sur salaire, si non basé sur un taux (F2 = calculette). Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Imputation sur le salaire net

Si Oui, le taux de retenue syndicale sur salaire est appliqué sur le salaire net. Si Non, la retenue est effectuée sur le salaire brut avant ajout des primes.

### **Retenue Syndicale Montant Net**

Montant net de la retenue syndicale sur salaire.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Taux 1 heure début

Heure de début de prise en compte du taux de majoration 1.

#### Taux 1 heure fin

Heure de fin de prise en compte du taux de majoration 1.

### Taux 2 heure début

Heure de début de prise en compte du taux de majoration 2.

#### Taux 2 heure fin

Heure de fin de prise en compte du taux de majoration 2.

### Taux 3 heure début

Heure de début de prise en compte du taux de majoration 3.

#### Taux 3 heure fin

Heure de fin de prise en compte du taux de majoration 3.

## Navigation devant la fiche ancienne paye

Echap Sortie Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une ancienne paye.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une ancienne paye si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour passer sur la fiche de l'ancienne paye précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de l'ancienne paye suivante. La fiche suivante dépend de l'index actif.

S Anciens Salariés Voir GESTION DES ANCIENS SALARIES.

A Anciens Acomptes

Voir SAISIE DES ANCIENS ACOMPTES.

Cette touche permet d'accéder à la gestion du groupe de cotisations sociales auquel ce salarié est rattaché. Le CODE PROFIL indiqué dans la fiche salarié détermine le groupe de cotisations utilisé par le logiciel pour le calcul de la paye.

Voir également : GESTION DES COTISATIONS SOCIALES.

Cette option permet d'imprimer le bulletin de paye (ou un duplicata) de la fiche de paye courante.

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

PgDn Pagesulv

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.

Chaque fiche ancienne paye contient 6 pages.

## SAISIE DES ANCIENS ACOMPTES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des anciens acomptes.

La base des anciens acomptes contient les fiches d'acomptes de salariés ayant quitté votre entreprise. Ces fiches sont supprimées de la base *Acomptes* après avoir été introduites automatiquement dans la base des anciens acomptes lors de l'activation de la fonction du menu *Travaux périodiques* nommée *Archivage anciens salariés*.

La liste des anciens acomptes apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Four quitter la base Anciens acomptes.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La saisie de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - PAYE N°

B - CODE SALARIE + PAYE N°

C - DATE ACOMPTE + CODE SALARIE

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un ancien acompte.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un ancien acompte si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

La fiche de l'ancien acompte en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche ancien acompte ».

Pour passer sur la ligne de l'ancien acompte précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'ancien acompte suivant.
La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page préc

PgDn Page suiv Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base anciens acomptes de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base

anciens acomptes sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.



Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

## Fiche ancien acompte



## **Description des champs**

#### Code salarié

Code de l'ancien salarié ayant reçu cet acompte (F2 = guide).

#### Date acompte

Date de l'acompte versé à cet ancien salarié (F2 = calendrier).

### Montant

Montant de l'acompte versé (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Mode de paiement

C = Chèque, E = Espèce, S = Sécurisé (CB), V = Virement.

Numéro du bulletin sur lequel a été déduit cet acompte (aucun si 0).

### Banque Nº

F2 = guide.

Si la banque n° indiquée n'est pas enregistrée dans la base BANQUES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle BANQUE.

## Navigation devant la fiche ancien acompte



Four effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.



Pour chercher un ancien acompte.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un ancien acompte si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour passer sur la fiche de l'ancien acompte précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de l'ancien acompte suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

S Andiens Salaries Voir GESTION DES ANCIENS SALARIES.

## SAISIE DES ANCIENNES HEURES DE PRESENCE

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des anciennes heures de présence.

La base des anciennes heures de présence contient les fiches d'heures de présence de salariés ayant quitté votre entreprise. Ces fiches sont supprimées de la base Heures de présence des salariés, après avoir été introduites automatiquement dans la base des anciennes heures de présence lors de l'activation de la fonction du menu *Travaux périodiques* nommée *Archivage anciens salariés*.

La liste des anciennes heures de présence apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Pour quitter la base Anciennes heures de présence.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La saisie de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - CODE SALARIE + DATE DE PRESENCE

B - DATE DE PRESENCE + CODE SALARIE

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un jour de présence.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un jour de présence si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

La fiche du jour de présence en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche jour de présence ».

Pour passer sur la ligne du jour de présence précédent.

Dour pagger cur la ligne du jour de précence cuive

Pour passer sur la ligne du jour de présence suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base anciennes heures de présence de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base anciennes heures de présence sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

## Fiche jour de présence - page 1



## Description des champs - page 1

#### Code salarié

Code du salarié auquel rattacher la fiche de présence (F2 = guide). Si le code salarié indiqué n'est pas enregistré dans la base ANCIENS SALARIES, le logiciel vous propose d'ajouter un nouvel ANCIEN SALARIE.

### Date de présence

Date des horaires indiqués dans cette fiche (F2 = guide).

#### Matin début

Heure d'entrée en fonction le matin (F2 renvoie l'heure courante).

#### Matin fin

Heure de sortie de fonction le matin (F2 renvoie l'heure courante).

#### Soir début

Heure d'entrée en fonction l'après-midi ou le soir (F2 renvoie l'heure courante).

### Soir fin

Heure de sortie de fonction l'après-midi (F2 renvoie l'heure courante).

#### **Nuit début**

Heure d'entrée en fonction la nuit (F2 renvoie l'heure courante).

#### **Nuit fin**

Heure de sortie de fonction la nuit (F2 renvoie l'heure courante).

### Matin début prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié.

### Matin fin prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié.

### Soir début prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié.

### Soir fin prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié.

### Nuit début prévision

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié.

### **Nuit fin prévision**

Heure habituelle prévue dans la fiche du salarié.

### Ordinateur

### Date M.A.J.

Ce champs contient la date


de la dernière mise à jour de la fiche jour de présence en cours.

### Heure

Ce champs contient l'heure

de la dernière mise à jour de la fiche jour de présence en cours.

## Fiche jour de présence - page 2



## Description des champs - page 2

### Remarques

## Navigation devant la fiche jour de présence

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un jour de présence.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un jour de présence si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour passer sur la fiche du jour de présence précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du jour de présence suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

S Andens Salariés Voir GESTION DES ANCIENS SALARIES.

PgUp Page prée Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours. Chaque fiche jour de présence contient 2 pages.

## **GESTION DES ANCIENS ENVOIS AUX SALARIES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des anciens envois aux salariés.

Cette base contient les envois expédiés aux anciens salariés. Le logiciel enregistre le contenu de chaque envoi imprimé pour un salarié en le conservant dans des fiches d'envoi. Chaque fiche d'envoi porte un numéro d'identification attribué automatiquement lors de l'impression.

La liste des anciens envois aux salariés apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Pour quitter la base Anciens envois aux salariés.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A ENVOI Nº
- B CODE SALARIE + DATE
- C DATE
- D MODELE

L'appui sur une touche de A à D active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un envoi.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un envoi si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour supprimer la fiche de l'envoi en cours.

La fiche de l'envoi en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche envoi ».

Pour passer sur la ligne de l'envoi précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'envoi suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base anciens envois aux salariés de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
  - le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif

si vous avez filtré la base auparavant. Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base anciens envois aux salariés sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche envoi



## **Description des champs**

### Envoi N°

Le numéro d'envoi est calculé par le programme chaque fois que vous imprimez du courrier à l'aide d'un modèle de lettre pour salarié. Il correspond au numéro du dernier envoi + 1.

### Code salarié

F2 = guide.

Date

Marge

**Avec trait** 

Première ligne

#### Modèle

F2 = guide.

#### Contenu

## Navigation devant la fiche envoi

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un envoi.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un envoi si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour supprimer la fiche de l'envoi en cours.

Pour passer sur la fiche de l'envoi précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de l'envoi suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Cette touche permet d'entrer dans le courrier en cours afin de consulter l'intégralité du texte (pas seulement la partie visible à l'écran).

<u>S Anciens Saluriés</u>
Cette option donne accès à la gestion des anciens salariés archivés.
Voir également : GESTION DES ANCIENS SALARIES.

# **INITIALISATION PAYE**

Cette fonction permet d'initialiser les paramètres concernant le module PAYE.

### **NUMERO DU DERNIER BULLETIN DE PAYE**

### **DATE DE PAIEMENT**

Date à laquelle vous avez réglé ce bulletin de paye.

Lorsque vous avez validé la dernière zone de saisie, le logiciel vous demande confirmation, avant de quitter cette fonction.

Voir également dans le menu SYSTEME la fonction GESTION DES SOCIETES.

## **GESTION DES COURRIELS A ENVOYER**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des courriels à envoyer.

Le logiciel enregistre le contenu de chaque courriel à envoyer dans cette base. Chaque fiche porte un numéro d'identification attribué automatiquement lors de sa création. Vous pouvez envoyer tous les courriels en attente en une seule fois. Pour envoyer un courriel à un client ou autre destinataire enregistré dans une base du logiciel, passer de préférence par la fonction de gestion de la base concernée (exemple : client, fournisseur) et cliquer sur le bouton nommé *Courriel*, devant la fiche du destinataire. Une présente fiche de *Courriel à envoyer* sera créée et le code client, fournisseur ou autre sera enregistré dans cette fiche. Cela permet au logiciel de regrouper tous les courriels envoyés, par code client, code fournisseur, etc.

Vous pouvez envoyer des courriels dès l'instant que vous avez enregistré au moins une *Boite à lettres électronique*. Voir la fonction correspondante pour plus d'informations à ce sujet.

La liste des courriels à envoyer apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Four quitter la base Courriels à envoyer.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A ENVOI Nº
- B OBJET + DATE M.A.J
- C CLIENT + DATE M.A.J
- D PROSPECT + DATE M.A.J
- E FOURNISSEUR + DATE M.A.J
- F DATE M.A.J + HEURE
- G MODELE + DATE M.A.J + HEURE
- H EXPEDITEUR + DATE M.A.J
- I DESTINATAIRE + DATE M.A.J
- J ORDINATEUR + DATE M.A.J + HEURE
- K LOUAGEUR + DATE M.A.J

L'appui sur une touche de A à K active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un courriel à envoyer.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un courriel à envoyer si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau courriel à envoyer.

Pour modifier la présente page de la fiche du courriel à envoyer en cours.

Pour supprimer la fiche du courriel à envoyer en cours.

La fiche du courriel à envoyer en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche courriel à envoyer ».

Pour passer sur la ligne du courriel à envoyer précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif. Pour passer sur la ligne du courriel à envoyer suivant.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base courriels à envoyer de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

### Analyse


Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base courriels à envoyer sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.

Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

## Fiche courriel à envoyer - page 1



## Description des champs - page 1

#### Envoi N°

Entrez le numéro d'envoi de ce courriel (F2 guide courriels à envoyer).

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche. Le numéro d'envoi est calculé par le programme chaque fois que vous créez un courriel. Il correspond au numéro du dernier envoi + 1.

#### **Boite à lettres**

Nom de la boite à lettres utilisée pour envoyer le courriel (F2 = guide).

### **Expéditeur**

Adresse électronique de l'expéditeur (adresse email).

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Destinataire**

Adresse électronique du destinataire.

Une adresse électronique est composée d'un nom d'utilisateur suivi de l'arobase ('@') puis d'un nom de domaine. Vous pouvez placer ici plusieurs adresses séparées entre elles par une virgule ou un point-virgule. Vous pouvez aussi faire précéder chaque adresse du nom du destinataire comme suit :

Jean Dupont <JeanDupont@domaine.com>

Les symboles '<' et '>' entourent l'adresse qui elle seule est utilisée pour la transmission. Le nom avant l'adresse sera affiché dans la zone "de la part de..." de votre outil de réception des courriels. La casse ne doit pas forcément être respectée dans l'adresse, mais il est conseillé d'éviter les caractères accentués. Cela n'a aucune importance dans le nom.

### Modèle

F2 = quide modèles de courriels.

Le numéro de modèle est celui du modèle choisi facultativement pour l'envoi du courriel. Si le modèle existe, l'Intitulé du modèle sera copié dans le champs nommé Objet et le Contenu du modèle sera copié dans le champs nommé Corps du message.

### Objet

Entrez l'objet de ce message à envoyer par courriel (F2 = guide).

#### Corps du message

Entrez le contenu du message (texte limité à 64 Ko).

Le logiciel enregistre le contenu de chaque envoi et le conserve dans ce champs.

#### Envoi bloqué

Ce courriel ne sera pas expédié tant que la valeur de ce champs est Oui.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Erreur**

Numéro de la dernière erreur SMTP retournée, si l'envoi n'a pas pu être effectué. Ce champs est mis à jour automatiquement.

### **Priorité**

Priorité de ce message (F2 = Guide priorités).

### Demander un reçu

Si Oui un reçu sera demandé au destinataire de ce courriel.

#### Date envoi

Date d'envoi du courriel.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Heure

Heure d'envoi du courriel.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Ordinateur**

Numéro de l'utilisateur ayant généré ce courriel.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Ce champs permet de connaître l'utilisateur qui a généré chaque message à envoyer. Il est utile si vous disposez d'une version réseau du logiciel.


#### Date M.A.J

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche courriel à envoyer en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche courriel à envoyer en cours.

## Fiche courriel à envoyer - page 2



### Description des champs - page 2

### Copie à

Adresse des destinataires auxquels vous voulez joindre une copie du message. Ce champs permet de saisir les adresses électroniques de destinataires qui devront recevoir une copie du message. Ils ne sont pas les destinataires principaux du message. Chaque destinataire, principal ou placé en copie, aura la liste des autres destinataires du message.

### Copie cachée à

Entrez les éventuels destinataires placés en copie cachée.

Ce champs permet de saisir les adresses électroniques de destinataires qui recevront une copie cachée du message. Les adresses de ces destinataires seront invisibles pour le destinataire(s) principal et ceux placés en copie simple. Un destinataire placé en copie cachée ne verra pas les adresses des autres destinataires placés en copie cachée.

### Succursale

F2 = guide succursales.

Le code succursale est enregistré par le programme lors de la création d'un nouveau courriel si le destinataire est une succursale de la société courante.

### Société N°

F2 = guide sociétés.

Le numéro de société est enregistré par le programme lors de la création d'un nouveau courriel si le destinataire est la société courante.

## Fiche courriel à envoyer - page 3




### Description des champs - page 3

### **Pièces jointes**

Entrez les fichiers joints, ligne par ligne ou séparés par une virgule (F2 = guide). Indiquer le chemin d'accès complet dans le nom de fichier et son extension.

Note : l'envoi de pièces jointes n'est pas possible avec la version pour DOS du logiciel.

## Fiche courriel à envoyer - page 4



## Description des champs - page 4

### Archives pièces jointes

Ce champs est mis à jour automatiquement.

## Navigation devant la fiche courriel à envoyer

Echap Sortis Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un courriel à envoyer.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un courriel à envoyer si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau courriel à envoyer.

Pour modifier la présente page de la fiche du courriel à envoyer en cours.

Pour supprimer la fiche du courriel à envoyer en cours.

Pour passer sur la fiche du courriel à envoyer précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du courriel à envoyer suivant.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche du courriel à envoyer en cours.

Cette option sert à envoyer tous les courriels non bloqués présents dans la base.

Dans le cas où le nom de domaine spécifié dans l'adresse d'un destinataire n'existe pas le programme vous en informe après une tentative d'envoi et bloque le message pour empêcher une nouvelle tentative vouée à l'échec. Il vous appartient alors de décider quoi faire de ce message et corriger le cas échéant l'adresse du destinataire avant de renvoyer

le message.

Pour copier un courriel afin de le renvoyer. Le nouveau courriel sera placé en attente d'expédition dans la base des courriels à envoyer, après modification éventuelle de tout ou partie du courriel y compris le destinataire et la boite à lettres utilisée pour l'envoi.

Pour bloquer l'envoi du courriel courant. Aucun courriel bloqué ne sera envoyé. Pour débloquer un courriel, utiliser la même option.

Pour déplacer les courriels bloqués dans la base Courriels bloqués. Vous pouvez déplacer tous les courriels datés jusqu'à la date de votre choix. La date proposée est la date du jour.

M Modèles de courriels

Cette option donne accès à la gestion des modèles de courriels.

La barre de sélection est placée sur le modèle utilisé dans

l'envoi courant.

Voir également : GESTION DES MODELES DE COURRIELS.

PgUp Page préc Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours. Chaque fiche courriel à envoyer contient 4 pages.

## **GESTION DES COURRIELS ENVOYES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des courriels envoyés.

Le logiciel enregistre le contenu de chaque courriel envoyé dans cette base. Chaque fiche porte un numéro d'identification attribué automatiquement lors de l'envoi du courriel.

La liste des courriels envoyés apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Echap Sortis Pour quitter la base Courriels envoyés.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A ENVOI Nº
- B OBJET + DATE ENVOI
- C CLIENT + DATE ENVOI
- D PROSPECT + DATE ENVOI
- E FOURNISSEUR + DATE ENVOI
- F DATE ENVOI + HEURE
- G MODELE + DATE ENVOI + HEURE
- H DATE M.A.J. + HEURE
- I EXPEDITEUR + DATE ENVOI
- J DESTINATAIRE + DATE ENVOI
- K ORDINATEUR + DATE ENVOI + HEURE
- L LOUAGEUR + DATE ENVOI

L'appui sur une touche de A à L active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un courriel envoyé.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un courriel envoyé si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour supprimer la fiche du courriel envoyé en cours.

La fiche du courriel envoyé en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche courriel envoyé ».

Pour passer sur la ligne du courriel envoyé précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du courriel envoyé suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base courriels envoyés de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

ICIM PAYE VERSION 9.5 INTEGRALE 135

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base courriels envoyés sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

## Fiche courriel envoyé - page 1



## Description des champs - page 1

### Envoi N°

Contient le numéro d'envoi de ce courriel (F2 guide courriels envoyés).

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau courriel envoyé.

Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

Le numéro d'envoi est calculé par le programme chaque fois que vous envoyez un courriel. Il correspond au numéro du dernier envoi + 1.

#### **Boite à lettres**

Nom de la boite à lettres utilisée pour envoyer le courriel (F2 = guide).

#### Expéditeur

Adresse électronique de l'expéditeur (adresse email).

#### **Destinataire**

Adresse électronique du destinataire (adresse email).

#### Modèle

F2 = guide modèles de courriels.

Le numéro de modèle est celui du modèle choisi pour l'envoi du courriel.

### Objet

Objet de ce message envoyé par courriel (F2 = guide).

### Corps du message

Contenu du message (texte limité à 64 Ko).

Le logiciel enregistre le contenu de chaque envoi et le conserve dans ce champs.

### Envoi bloqué

Ce courriel ne peut pas être expédié si la valeur de ce champs est Oui.

#### Erreur

Numéro de la dernière erreur SMTP retournée, si l'envoi n'a pas pu être effectué.

#### **Priorité**

Priorité de ce message (F2 = Guide priorités).

#### Demander un reçu

Si Oui un reçu a été demandé au destinataire de ce courriel.

#### Date envoi

Date d'envoi du courriel.

### Heure

Heure d'envoi du courriel.

### **Ordinateur**

Numéro de l'utilisateur ayant généré ce courriel.

Ce champs permet de connaître l'utilisateur qui a généré chaque message envoyé. Il est utile si vous disposez d'une version réseau du logiciel.

### Date M.A.J.

Ce champs contient la date


de la dernière mise à jour de la fiche courriel envoyé en cours.

#### Heure

Ce champs contient l'heure

de la dernière mise à jour de la fiche courriel envoyé en cours.

## Fiche courriel envoyé - page 2



## Description des champs - page 2

### Copie à

Destinataires placés en copie.

### Copie cachée à

Destinataires placés en copie cachée.

### **Succursale**

F2 = guide succursales.


Le code succursale est enregistré par le programme lors de la création d'un nouveau courriel si le destinataire est une succursale de la société courante.

### Société N°

F2 = guide sociétés.

Le numéro de société est enregistré par le programme lors de la création d'un nouveau courriel, si le destinataire est une société de votre groupe enregistrée dans la base sociétés du logiciel.

## Fiche courriel envoyé - page 3




## Description des champs - page 3

### **Pièces jointes**

Noms des fichiers sources joints au courriel expédié.

## Fiche courriel envoyé - page 4



## Description des champs - page 4

### Archives pièces jointes

Noms des fichiers archivés correspondants aux fichiers sources joints.

## Navigation devant la fiche courriel envoyé

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un courriel envoyé.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un courriel envoyé si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour supprimer la fiche du courriel envoyé en cours.

Pour passer sur la fiche du courriel envoyé précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du courriel envoyé suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Cette touche permet d'entrer dans le courrier en cours afin de consulter l'intégralité du texte (pas seulement la partie visible à l'écran).

Pour copier un courriel déjà envoyé afin de le renvoyer. Le nouveau courriel sera placé en attente d'expédition dans la base des courriels à envoyer, après modification éventuelle de tout ou partie du courriel y compris le destinataire et la boite à lettres utilisée pour l'envoi.

M Modèles de courriels

Cette option donne accès à la gestion des modèles de courriels.

La barre de sélection est placée sur le modèle utilisé dans

l'envoi courant.

Voir également : GESTION DES MODELES DE COURRIELS.

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.

Chaque fiche courriel envoyé contient 4 pages.

## **GESTION DES COURRIELS BLOQUES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des courriels bloqués.

Cette base sert à recevoir tous les courriels définitivement bloqués. Vous pouvez transférer tous les courriels bloqués se trouvant dans la base des courriels à envoyer en cliquant sur le bouton nommé "Purge", dans la fonction Société, Gestion, Courriels, Courriels à envoyer. Ces courriels sont repérables par un voyant rouge dans la liste.

La liste des courriels bloqués apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Echap Sortis Pour quitter la base Courriels bloqués.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A ENVOI Nº
- B OBJET + DATE ENVOI
- C CLIENT + DATE ENVOI
- D PROSPECT + DATE ENVOI
- E PLAN + PROSPECT + MODELE
- F FOURNISSEUR + DATE ENVOI
- G DATE ENVOI + HEURE
- H MODELE + DATE ENVOI + HEURE
- I DATE M.A.J. + HEURE
- J EXPEDITEUR + DATE ENVOI
- K DESTINATAIRE + DATE ENVOI
- L ORDINATEUR + DATE ENVOI + HEURE
- M SITE N°
- N LOUAGEUR + DATE ENVOI
- O ERREUR + DATE ENVOI + HEURE + ENVOI N°

L'appui sur une touche de A à O active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un courriel bloqué.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un courriel bloqué si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour supprimer la fiche du courriel bloqué en cours.

La fiche du courriel bloqué en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche courriel bloqué ».

Pour passer sur la ligne du courriel bloqué précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du courriel bloqué suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prés Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

### O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base courriels bloqués de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base courriels bloqués sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

## Fiche courriel bloqué - page 1



## Description des champs - page 1

### Envoi N°

Contient le numéro d'envoi de ce courriel (F2 guide courriels envoyés).

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau courriel bloqué.

Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

Le numéro d'envoi est calculé par le programme chaque fois que vous envoyez un courriel. Il correspond au numéro du dernier envoi + 1.

#### **Boite à lettres**

Nom de la boite à lettres utilisée pour envoyer le courriel (F2 = guide).

#### **Expéditeur**

Adresse électronique de l'expéditeur (adresse email).

#### **Destinataire**

Adresse électronique du destinataire (adresse email).

### Modèle

F2 = guide modèles de courriels.

Le numéro de modèle est celui du modèle choisi pour l'envoi du courriel.

### Objet

Objet de ce message envoyé par courriel (F2 = guide).

### Corps du message

Contenu du message (texte limité à 64 Ko).

Le logiciel enregistre le contenu de chaque envoi et le conserve dans ce champs.

#### Envoi bloqué

Ce courriel ne peut pas être expédié si la valeur de ce champs est Oui.

#### Frreui

Numéro de la dernière erreur SMTP retournée, si l'envoi n'a pas pu être effectué.

#### **Priorité**

Priorité de ce message (F2 = Guide priorités).

#### Demander un reçu

Si Oui un reçu sera demandé au destinataire de ce courriel.

### **Date envoi**

Date d'envoi du courriel.

#### Heure

Heure d'envoi du courriel.

### **Ordinateur**

Numéro de l'utilisateur ayant mis à jour cette fiche en dernier.

Ce champs permet de connaître l'utilisateur qui a généré chaque message envoyé. Il est utile si vous disposez d'une version réseau du logiciel.

#### Date M.A.J.

Ce champs contient la date

de la dernière mise à jour de la fiche courriel bloqué en cours.

#### Heure

Ce champs contient l'heure

de la dernière mise à jour de la fiche courriel bloqué en cours.

## Fiche courriel bloqué - page 2



## Description des champs - page 2

### Copie à

Adresses électroniques des destinataires placés en copie.

### Copie cachée à

Destinataires placés en copie cachée.

### **Succursale**

F2 = guide succursales.


Le code succursale est enregistré par le programme lors de la création d'un nouveau courriel si le destinataire est une succursale de la société courante.

### Société N°

F2 = guide sociétés.

Le numéro de société est enregistré par le programme lors de la création d'un nouveau courriel, si le destinataire est une société de votre groupe enregistrée dans la base sociétés du logiciel.

# Fiche courriel bloqué - page 3




# Description des champs - page 3

#### **Pièces jointes**

Noms des fichiers sources joints au courriel expédié.

# Fiche courriel bloqué - page 4



# Description des champs - page 4

### Archives pièces jointes

Noms des fichiers archivés correspondants aux fichiers sources joints.

## Navigation devant la fiche courriel bloqué

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un courriel bloqué.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un courriel bloqué si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour supprimer la fiche du courriel bloqué en cours.

Pour passer sur la fiche du courriel bloqué précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du courriel bloqué suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Cette touche permet d'entrer dans le courrier en cours afin de consulter l'intégralité du texte (pas seulement la partie visible à l'écran).

Pour copier un courriel bloqué afin de l'envoyer. Le nouveau courriel sera placé en attente d'expédition dans la base des courriels à envoyer, après modification éventuelle de tout ou partie du courriel y compris le destinataire et la boite à lettres utilisée pour l'envoi.

Cette option donne accès à la gestion des modèles de courriels. La barre de sélection est placée sur le modèle utilisé dans l'envoi courant.

Voir également : GESTION DES MODELES DE COURRIELS.

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.

Chaque fiche courriel bloqué contient 4 pages.

## **GESTION DES MODELES DE COURRIELS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des modèles de courriels.

Enregistrer un modèle de courriel permet de l'utiliser ensuite à volonté pour envoyer des courriels à vos différents correspondants.

La liste des modèles de courriels apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Pour quitter la base Modèles de courriels.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - NUMERO

**B** - OBJET

C - DATE M.A.J + HEURE

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un modèle de courriel.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un modèle de courriel si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau modèle de courriel.

Pour modifier la fiche du modèle de courriel en cours.

Pour supprimer la fiche du modèle de courriel en cours.

La fiche du modèle de courriel en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche modèle de courriel ».

Pour passer sur la ligne du modèle de courriel précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du modèle de courriel suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base modèles de courriels de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

## Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base modèles de courriels sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche modèle de courriel



## **Description des champs**

#### Numéro

F2 = guide modèles de courriels.

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

#### Objet

L'objet sert à retrouver facilement un modèle (F2 = guide modèles).

#### Contenu

Entrez ici le contenu du modèle de courriel.

### **Priorité**

Priorité de ce message (F2 = Guide priorités).

### Demander un reçu

Si Oui un reçu sera demandé aux destinataires de ce modèle de courriel.

#### Date M.A.J

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche modèle de courriel en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche modèle de courriel en cours.

## Navigation devant la fiche modèle de courriel

Echap Sortis Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un modèle de courriel.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un modèle de courriel si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau modèle de courriel.

Pour modifier la fiche du modèle de courriel en cours.

Four supprimer la fiche du modèle de courriel en cours.

Pour passer sur la fiche du modèle de courriel précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du modèle de courriel suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche du modèle de courriel en cours.

Cette option donne accès à la gestion des COURRIELS A ENVOYER pour lesquels le modèle en cours a été utilisé.

Voir également : GESTION DES COURRIELS A ENVOYER.

Cette option donne accès à la gestion des courriels envoyés en utilisant le modèle en cours.

Voir également : GESTION DES COURRIELS ENVOYES.

## GESTION COURRIEL STANDARD AVEC PIECE JOINTE

Cette fonction permet de modifier à votre convenance la fin du message standard qui accompagne chaque pièce jointe envoyée par le logiciel lorsque vous imprimez un document destiné à un client, fournisseur, prospect, salarié ou autre destinataire. Ce document est imprimé par une imprimante virtuelle PDF et joint automatiquement au courriel à envoyer.

Pour personnaliser ce message, vous pouvez ajouter un texte aux lignes prédéfinies suivantes :

#### <CIVILNOMPRENOM

Nous vous remettons ...(ici la description automatisée du document)

Votre signature peut être placée au choix dans cette fin de message ou dans la fiche Boite à lettres, avec ou sans fichier image (logo).

Texte généré par défaut (en l'absence de personnalisation ) :

<

Si vous voulez recevoir ce document par voie postale sur papier merci de nous retourner le présent message en plaçant la chaine 'COURRIER PAPIER' dans l'objet de votre message.

>>

Voir aussi : MODELES DE COURRIELS, MODELES DE LETTRES, IMPRESSION COURRIERS, BOITES A LETTRES, GESTION DES IMPRIMANTES, REPERTOIRE PDF.

## **GESTION DES BANQUES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des banques.

Enregistrez ici le(s) compte(s) ouverts par votre entreprise auprès d'agences bancaires. Lorsque le logiciel vous demandera d'indiquer une banque, vous n'aurez qu'à introduire le numéro de la fiche banque concernée.

La liste des banques apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Echap Sortis Pour quitter la base Banques.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - BANQUE Nº

**B - INTITULEE** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une banque.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une banque si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle banque.

Pour modifier la fiche de la banque en cours.

Pour supprimer la fiche de la banque en cours.

La fiche de la banque en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche banque ».

Pour passer sur la ligne de la banque précédente.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la banque suivante.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page préc

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base banques de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

## Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base banques sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche banque



## **Description des champs**

### Banque N°

Numéro de la fiche de banque en cours (F2 = guide banques).

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche. Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle banque.

Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

### Intitulée

Nom de la banque, suivi d'un numéro si plusieurs comptes dans la même banque (F2 = guide). Si vous avez plusieurs comptes dans la même banque, placez par exemple un numéro ou une lettre identifiant chaque compte bancaire à droite du nom.

#### Code banque

Code guichet

Numéro du compte

Clé R.I.B.

Domiciliation

#### I.B.A.N.

International Banking Account Number.

#### RIC

Bank Identification Code.

## Navigation devant la fiche banque

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une banque.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une banque si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle banque.

Pour modifier la fiche de la banque en cours.

Pour supprimer la fiche de la banque en cours.

Pour passer sur la fiche de la banque précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de la banque suivante. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche de la banque en cours.

## **GESTION DES REPRESENTANTS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des représentants. La liste des représentants apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Echap Sortis Pour quitter la base Représentants.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - CODE REPRESENTANT

B - NOM

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un représentant.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un représentant si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau représentant.

Pour modifier la fiche du représentant en cours.

Pour supprimer la fiche du représentant en cours.

La fiche du représentant en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche représentant ».

Pour passer sur la ligne du représentant précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du représentant suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base représentants de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base représentants sous forme de liste, et sous forme graphique

si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

## Fiche représentant



## **Description des champs**

### **Code représentant**

F2 = guide représentants.

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau représentant. Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

#### Nom

F2 = guide représentants.

### Téléphone

F2 = guide.

#### Télécopie

### Voie

Entrez le numéro suivi de la voie puis du nom de voie.

### Lieu

Exemple: Z.I., Bâtiment, Escalier, Porte N°, Boite postale.

### CP

Code Postal (F2 = guide codes postaux).

#### Ville

F2 = guide code postaux.

#### **Pays**

Nom du pays dans lequel est située l'adresse de ce représentant (F2 guide Pays). Si le pays indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PAYS.

#### **Code commission**

 $F2 = guide \ commissions.$ 

#### Régler à compter date de

C = Commande, F = Facturation.

## Navigation devant la fiche représentant

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un représentant.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un représentant si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau représentant.

Pour modifier la fiche du représentant en cours.

Pour supprimer la fiche du représentant en cours.

Pour passer sur la fiche du représentant précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du représentant suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Pour DUPLIQUER la fiche du représentant en cours.

Cette touche permet d'afficher le numéro de téléphone présent dans le champs TELEPHONE de la fiche REPRESENTANT courante.

Après appui sur <Entrée>, le logiciel tente de composer le numéro à l'aide de votre modem.

## **GESTION DES COMMISSIONS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des commissions. La liste des commissions apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Echap Sortis Pour quitter la base Commissions.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - CODE

**B - INTITULE** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une commission.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une commission si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle commission.

Pour modifier la fiche de la commission en cours.

Pour supprimer la fiche de la commission en cours.

La fiche de la commission en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche commission ».

Pour passer sur la ligne de la commission précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la commission suivante.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base commissions de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base commissions sous forme de liste, et sous forme graphique

si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### **Fiche commission**



## **Description des champs**

#### Code

Code de cette fiche (numéro de 1 à 9) (F2 = guide).

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

#### Intitulé

F2 = guide commissions.

#### Repère tranches

Base de calcul pour repérage de la tranche (C = C.A. réalisé, M = Marge).

### **Calcul commissions**

Base de calcul des commissions (C = C.A. réalisé, M = Marge).

#### Calcul cumulatif

Si oui, les commissions de chaque tranche de la table de calcul seront ajoutées.

## Navigation devant la fiche commission

Echap Sortie Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une commission.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une commission si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle commission.

Pour modifier la fiche de la commission en cours.

Pour supprimer la fiche de la commission en cours.

Pour passer sur la fiche de la commission précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif. Pour passer sur la fiche de la commission suivante. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Burylique Pour DUPLIQUER la fiche de la commission en cours.

Entrée Tranches

Cette touche donne accès à la gestion des tranches pour la commission en cours. La liste des tranches apparait à l'écran.

Voir également : GESTION DES TRANCHES DE COMMISSIONNEMENT.

## **GESTION DES SUCCURSALES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des succursales.

La gestion de cette base permet d'imprimer les courriers et documents destinés à des tiers (clients, fournisseurs, prospects et autres) avec l'enseigne commerciale de la succursale plutôt que celle de la "maison mère". La société courante est la maison mère.

Dans les fiches des tiers concernés se trouve un champs permettant de saisir le CODE SUCCURSALE. Ce champs détermine l'en-tête que le logiciel utilisera pour tous les documents et courriers imprimés pour tel tiers.

Exemple : Si vous imprimez un document destiné à un client pour lequel la fiche contient un code succursale, les informations contenues dans la fiche de la succursale correspondante seront imprimées. Si la fiche du client ne contient pas de code succursale, les informations contenues dans la fiche de la société courante seront imprimées.

La liste des succursales apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Pour quitter la base Succursales.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - CODE

**B - ENSEIGNE COMMERCIALE** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une succursale.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une succursale si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle succursale.

Pour modifier la fiche de la succursale en cours.

Pour supprimer la fiche de la succursale en cours.

La fiche de la succursale en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche succursale ».

Pour passer sur la ligne de la succursale précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la succursale suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

### O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base succursales de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base succursales sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche succursale



### **Description des champs**

#### Code

Code de cette succursale (F2 = guide).

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle succursale. Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

### **Enseigne commerciale**

Entrez le nom de cette succursale (ou enseigne commerciale) (F2 = guide).

#### Information complémentaire

Entrez par exemple: S.A.R.L. au capital de ....

#### Gérant

Entrez les noms et prénoms du gérant, précédés de MME, MLLE, MR.

#### Téléphone 1

F2 = guide.

#### Téléphone 2

F2 = guide.

### Télécopie

#### Voie

### Lieu

Exemples: Z.I., Bâtiment, Escalier, N°de porte, Boite postale.

#### CP

Code Postal (F2 = guide codes postaux).

#### Ville

F2 = guide codes postaux.

#### **Pays**

Nom du pays dans lequel est située cette adresse (F2 = guide Pays).

#### Courrie

Adresse électronique de la succursale courante (F2 = guide).

#### Insérer l'info complémentaire

Si oui, l'information complémentaire sera imprimée avec l'enseigne commerciale.

#### **Taille**

A = Agrandi, N = Normal, R = Réduit.

Ce paramètre permet d'indiquer dans quelle taille relative vous voulez imprimer l'INFORMATION COMPLEMENTAIRE, dans l'en-tête de tous les documents destinés à vos clients, fournisseurs, prospects ou autres tiers, rattachés à la succursale courante.

### Fichier logo

Fichier graphique représentant le logo de la succursale courante (F2 = guide). Ce champs permet d'enregistrer le chemin d'accès au fichier image que vous utilisez comme logo pour la succursale courante. La version pour DOS du logiciel permet d'imprimer uniquement des images au format .BMP.

Tous les documents sur lesquels l'en-tête peut être imprimée seront imprimés avec ce fichier logo s'il est indiqué dans ce champs.

Voir également : SOCIETES.

#### Ligne

Position du coin supérieur gauche du logo, en nombre de lignes (minimum 0).

#### Colonne

Position du coin supérieur gauche du logo, en nombre de caractères (minimum 0).

#### Coefficient

Coefficient d'agrandissement ou réduction par rapport à l'original (1 = aucun).

## Navigation devant la fiche succursale

Echap Sortie Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une succursale.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une succursale si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle succursale.

Pour modifier la fiche de la succursale en cours.

Pour supprimer la fiche de la succursale en cours.

Pour passer sur la fiche de la succursale précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de la succursale suivante. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche de la succursale en cours.

Cette option sert à envoyer un courriel destiné à une ou plusieurs succursale. Les courriels sont placés dans la base des COURRIELS A ENVOYER. Depuis cette base, tous les courriels en attente sont envoyés groupés au moment que vous choisissez. Voir également : COURRIELS A ENVOYER, COURRIELS ENVOYES.

Cette touche permet d'afficher le menu des numéros de téléphone présents dans les champs TELEPHONE de la fiche succursale courante. Après appui sur <Entrée>, le logiciel tente de composer le numéro à l'aide de votre modem.

# **GESTION MOT DE PASSE SOCIETE**

Cette fonction permet de changer le mot de passe de la société en cours.

Le logiciel vous demande d'introduire le mot de passe actuel.

- Si aucun mot de passe n'est enregistré, validez cette zone vide.
- Si le mot de passe est enregistré, vous devez l'indiquer au logiciel avant de pouvoir le modidier. Après 3 tentatives erronées, le logiciel quitte la société en cours.

Après validation du mot de passe correct, vous êtes invité à introduire le nouveau mot de passe. N'oubliez pas ce nouveau mot de passe, sinon vous ne pourrez plus entrer dans cette société.

## LISTE DES BANQUES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des BANQUES.

## Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base banques.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les banques présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche banque concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

## LISTE DES REPRESENTANTS

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des REPRESENTANTS.

## Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base représentants.
```

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les représentants présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche représentant concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

## LISTE DES COMMISSIONS

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des COMMISSIONS.

## Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base commissions.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les commissions présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche commission concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

```
<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.
```

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

## LISTE DES SUCCURSALES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des SUCCURSALES.

## Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base succursales.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les succursales présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche succursale concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

```
<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.
```

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

```
<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.
```

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

## SAUVEGARDE DES FICHIERS

Cette fonction permet de sauvegarder tous les fichiers utilisés par le logiciel pour la société en cours.

La sauvegarde est indispensable pour ne pas perdre des jours ou des semaines de travail lorsque la panne, peu fréquente mais toujours imprévue, survient. La meilleure démarche consistera donc à faire une sauvegarde à la fin de chaque journée de travail.

La sauvegarde est aussi FORTEMENT CONSEILLEE avant tout traitement automatique modifiant vos fichiers, afin de pouvoir restaurer ceux-ci si le traitement est anormalement interrompu (panne Matériel ou Logiciel).

La procédure de sauvegarde est entièrement automatique. Le logiciel sauvegarde uniquement les fichiers qui ont été mis à jour depuis la dernière sauvegarde. Si le disque que vous avez introduit dans le support de sauvegarde n'est pas vide ou n'est pas celui attendu, le logiciel vous le dit puis vous invite à choisir un autre disque.

Le logiciel vous invite à choisir le lecteur de disque cible, à l'aide d'un menu déroulant contenant les lettres d'identification des unités disponibles sur votre machine. Vous pouvez ainsi sauvegarder aussi bien sur disquettes que sur toute autre unité de stockage installée. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 9999 jeux de sauvegarde pour chaque société sur le même support si celui-ci a une capacité supérieure ou égale à 9 Mo. Chaque sauvegarde peut être écrasée par une nouvelle sauvegarde avec le même jeu.

Après validation, le logiciel vérifie l'existence du disque de sauvegarde dans le lecteur spécifié. Si ce lecteur ne contient pas le disque attendu, il vous le dit puis vous invite à choisir un autre lecteur.

#### Sauvegardes sur disquettes

Si plusieurs disquettes sont nécessaires, le logiciel vous demande tour à tour d'insérer la première disquette, la deuxième, etc..

Il est utile d'inscrire les informations suivantes sur les étiquettes de vos disquettes de sauvegarde :

JEU N° <numéro du jeu de sauvegarde> SAUVEGARDE + <nom de société> + <Numéro de société> DISQUETTE N° <Numéro de disquette>

Pour vous aider dans cette démarche, le logiciel affiche toute information utile lorsqu'il vous demande d'insérer la disquette concernée.

#### Sauvegardes sur autres supports

Si le support de sauvegarde a une capacité supérieure ou égale à 9 Mo, le logiciel affiche un menu vous invitant à choisir le jeu de sauvegarde à utiliser (Nombre de 1 à 99 suivi de la date et l'heure de la dernière sauvegarde effectuée avec ce jeu). Si vous choisissez un jeu déjà utilisé, le logiciel écrasera les anciens fichiers et la date de sauvegarde du jeu sera remplacée par la date (et l'heure) de la nouvelle sauvegarde. Le menu est trié dans l'ordre croissant des dates et heures de sauvegardes.

Voir également : RESTAURATION DES FICHIERS.

## **RESTAURATION DES FICHIERS**

Cette fonction permet de restaurer tous les fichiers utilisés par le logiciel pour la société en cours et qui ont été sauvegardés préalablement.

La restauration n'est utile que si vos fichiers ont été endommagés suite à une panne. Notez que toutes les mises à jour effectuées sur vos fichiers depuis la dernière sauvegarde sont définitivement perdues dès l'instant que vous restaurez les fichiers sauvegardés. Il est donc vital de faire régulièrement vos sauvegardes. Sauvegarder tous les jours est une bonne précaution à ne pas prendre à la légère.

La procédure de restauration est entièrement automatique.

Si le disque que vous avez introduit n'est pas vide ou n'est pas celui attendu, le logiciel vous le dit puis vous demande d'insérer un autre disque.

Le logiciel vous demande d'indiquer le lecteur de disque(tte) source, à l'aide d'un menu déroulant contenant les lettres d'identification des unités disponibles sur votre machine. Vous pouvez ainsi restaurer aussi bien depuis des disquettes que depuis toute autre unité de stockage installée.

Après validation, le logiciel vérifie l'existence du disque de sauvegarde dans le lecteur spécifié.

Vous pouvez choisir le groupe de fichiers à restaurer :

- 1 Fichiers de la société
- 2 Fichiers à portée globale (ne dépendant pas d'une société en particulier)
- 3 Fichiers de la société + fichiers à portée globale
- 4 Courriels de la société
- 5 Pièces jointes aux courriels de la société

Si plusieurs disquettes sont nécessaires pour restaurer tous les fichiers requis, le logiciel vous demande d'insérer tour à tour toutes les disquettes du "jeu" de sauvegarde dont vous disposez (le plus récent si possible).

Si une sauvegarde a été effectuée sur un disque d'une capacité supérieure à 9 méga-octets le logiciel affiche un menu déroulant contenant sur chaque ligne la date et l'heure de chaque sauvegarde effectuée sur ce disque pour la société courante, vous invitant à choisir la sauvegarde à restaurer. Le menu est trié dans l'ordre décroissant des dates et heures des sauvegardes.

La restauration démarre aussitôt après la demande de confirmation qui suit.

## PARAMETRAGE SAUVEGARDES

Cette fonction permet de paramétrer la façon dont le logiciel doit agir concernant les sauvegardes.

Vous pouvez ici choisir l'une des options suivantes :

- 1 Sauvegarde ponctuelle (en allant dans la fonction Sauve).
- 2 Sauvegarde proposée lorsque l'utilisateur quitte la société (\*)
- 3 Sauvegarde imposée lorsque l'utilisateur quitte la société (\*).

Par défaut, l'option N° 2 ci-dessus est activée.

Si vous choisissez l'option 2 ou l'option 3, le programme vous demande la fréquence de sauvegarde, exprimée en jours. La valeur par défaut est 7 jours.

(\*) le dernier utilisateur présent, si version réseau du logiciel. Le programme détecte la présence des autres utilisateurs ou processus actifs dans le logiciel et ne propose ou n'impose la sauvegarde qu'au dernier utilisateur présent, lorsque celui-ci sort de la société courante.

Ces paramètres peuvent être différents pour chaque société installée. Ils sont les mêmes pour tous les utilisateurs, dans la version réseau du logiciel.

# FORMATAGE DISQUETTE

Cette fonction permet d'initialiser une disquette dans un format d'enregistrement acceptable par le DOS et de la préparer à recevoir des fichiers DOS.

Cette fonction utilise la commande FORMAT du DOS. Cette commande détruit toutes les données existant sur la disquette.

Le logiciel vous demande quel-est le lecteur contenant la disquette à formatter.

Après validation, il vous demande si vous désirez installer les fichiers systèmes du D.O.S.

Si vous désirez formater cette disquette dans le but de l'utiliser pour sauvegarder des fichiers, répondez Non.

- Si vous repondez Oui, les fichiers du système d'exploitation seront copiés sur la disquette, après le formatage, dans l'ordre suivant :
  - 1 IBMBIO.SYS
  - 2 IBMDOS.SYS
  - 3 COMMAND.COM

Vous pourrez alors charger le système d'exploitation avec cette disquette.

- Si vous répondez Non, la disguette sera uniquement formatée.
- Si vous appuyez sur < Echap>, le formatage est annulé.

# **EFFACEMENT DISQUETTE**

Cette fonction permet d'effacer le contenu d'une disquette.

Le logiciel vous demande d'indiquer le lecteur dans lequel se trouve la disquette à effacer.

Après validation du lecteur, le logiciel vérifie que la disquette à effacer n'est pas la disquette d'installation, puis vous demande confirmation.

Si vous confirmez, tous les fichiers et répertoires situés sur cette disquette seront effacés. Vous ne pourrez plus alors interrompre l'effacement de la disquette.

Le logiciel affiche, pendant le déroulement de l'opération, le fichier en cours de destruction, le répertoire en cours, le nombre de fichiers et de répertoires effacés depuis le début de l'opération.

## **DESINSTALLATION D'UNE SOCIETE**

Cette fonction permet de supprimer une société installée. Seul le SUPERVISEUR peut accéder à cette fonction.

La desinstallation consiste à supprimer tous les fichiers, répertoires et renseignements concernant exclusivement la société visée.

Le logiciel vous invite à faire une sauvegarde des fichiers de cette société avant de la desinstaller. Cette opération préliminaire est obligatoire, afin que vous puissiez réinstaller cette société en cas d'erreur.

A la fin de la sauvegarde, le logiciel vous demande confirmation.

Si vous confirmez, le logiciel supprime tous les fichiers, répertoires et renseignements concernant cette société, puis quitte cette ancienne société.

Si plusieurs sociétés sont installées, vous vous retrouvez dans le menu GESTION MULTI-SOCIETES. Vous pouvez alors entrer dans une autre société ou en installer une nouvelle.

Si la société supprimée était la seule société installée, vous vous retrouvez sous D.O.S. A vous de relancer ou non le logiciel afin d'installer une nouvelle société.

## CONDENSATION DES BASES

Cette fonction permet de supprimer physiquement tous les enregistrements vides dans vos bases de données.

Lorsque vous supprimez une fiche dans une base, cette fiche n'est pas détruite mais seulement mise à blanc, c'est à dire qu'elle est vidée de toute information ; elle peut ensuite être réutilisée par le logiciel lorsque vous ajoutez une nouvelle fiche dans cette base.

La mise à blanc d'une fiche est beaucoup plus rapide à effectuer pour le logiciel que la suppression physique, mais elle ne vous fait pas récupérer sur disque la place occupée par cette fiche vide.

La fonction en cours peut vous faire récupérer la place occupée sur disque par les fiches vides. Elle est donc utile si vous manquez de place sur votre disque dur et si vous avez supprimé un nombre important de fiches dans des bases sans en ajouter de nouvelles dans ces mêmes bases.

Si vous disposez d'une version réseau du logiciel, celui-ci vous informe que seules les bases qui ne sont pas utilisées par d'autres utilisateurs du réseau au moment ou vous lancez la présente fonction seront traitées, car le traitement effectué par cette fonction nécessite l'ouverture de chaque base en mode EXCLUSIF (un seul utilisateur à la fois).

## **GESTION DES SOCIETES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des sociétés. La liste des sociétés apparait à l'écran.

## Navigation devant la liste

Pour quitter la base Sociétés.

F3 Cherche Pour chercher une société.

Champs de recherche: NUMERO.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour modifier la présente page de la fiche de la société en cours.

La fiche de la société en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche société ».


Pour passer sur la ligne de la société précédente.

Pour passer sur la ligne de la société suivante.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

## Fiche société - page 1



## Description des champs - page 1

### Raison sociale

La raison sociale est imprimée sur les documents avec en-tête, si l'impression de l'en-tête de société est paramétrée pour un ou plusieurs documents dans l'une des pages suivantes de la fiche Société.

Attention : vous pouvez modifier le nom de société, pour le cas où il aurait changé entre temps, mais vous ne pourrez plus alors restaurer aucune sauvegarde effectuée antérieurement avec l'ancien nom. Pour restaurer une ancienne sauvegarde, replacez préalablement l'ancien nom de société. La raison de ceci est que chaque sauvegarde est liée à une société, identifiée par son nom.

#### Numéro

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Info complémentaire

Information complémentaire à la Raison Sociale (Exemple : SARL au capital de...).

#### R.C. ou R.M.

Exemple: R.C. Toulouse B 345 034 569.

Enregistrez ici le numéro que vous a éventuellement attribué la Chambre de Commerce (Registre du Commerce) ou la Chambre des Métiers (Registre des Métiers).

Si votre entreprise est située en dehors de France, vous pouvez indiquer ici le numéro de votre entreprise dans le pays où se situe son siège, conformément aux lois en vigueur dans ce pays.

Exemples: "R.C. Toulouse A 327 082 376" "R.M. Lille A 327 082 376"

Si vous placez seulement un numéro dans ce champs, seul ce numéro sera imprimé sur les documents avec en-tête. Le descriptif de ce numéro doit ici être inséré avant le numéro.

#### SIRET N°

Entrer seulement un numéro siret ou laisser ce champs vide.

#### **Numéro Intra Communautaire**

Numéro d'identification TVA de votre entreprise, si elle est située en Europe. Ce numéro commence par le Code Pays (FR pour la france), suivi de deux chiffres puis de votre numéro Siret. Contacter votre centre des impôts pour plus d'informations.

#### **Code APE**

### **Téléphone 1**

F2 = guide.

#### Téléphone 2

F2 = guide.

### Télécopie

### Voie

### Lieu

Exemple: Z.I. ..., Bâtiment ..., Lieu dit ....

#### CP

Code Postal, si situé en France (F2 = guide codes postaux).

#### Ville

F2 = guide codes postaux.

#### **Pays**

Nom du pays dans lequel est située l'adresse de votre société (F2 = guide Pays).

#### Courrie

Adresse électronique de la société courante (F2 = guide).

#### En-tête en bas de page

Oui : l'en-tête de la société sera placé en bas de page, Non : en haut à gauche. Seul sont concernés les documents pour lesquels vous avez demandé d'imprimer l'en-tête. Voir à ce sujet les pages suivantes de la fiche société.

### Fichier logo

Fichier graphique de type .bmp représentant le logo de la société courante (F2 = guide). Ce champs permet d'enregistrer le chemin d'accès au fichier image que vous utilisez comme logo pour la succursale courante.

Tous les documents sur lesquels l'en-tête peut être imprimé seront imprimés avec ce logo s'il est indiqué dans ce champs.

Vous pouvez renseigner ici le nom du fichier avec son extension, avec ou sans son chemin d'accès. Si le chemin d'accès n'est pas renseigné, le logiciel cherchera dans le répertoire ou est installé le logiciel (par défaut nommé ICIM lors de l'installation).

EN RESEAU: pour les configurations en réseau du logiciel, le fichier logo doit se trouver sur le serveur, sur le disque sur lequel est installé le logiciel. Le chemin d'accès éventuellement renseigné ici sera conservé mais la lettre d'identification de l'unité (la première lettre, avant ':') sera remplacée, lors de l'impression, par celle du disque sur lequel est installé le logiciel. Si le chemin d'accès n'existe pas sur ce disque, le fichier sera introuvable et ne sera donc pas imprimé. Pour éviter ce problème, ne renseignez pas le chemin d'accès ici et placez votre fichier logo dans le répertoire racine du logiciel (répertoire dans lequel est installé le fichier exécutable du logiciel).

Si vous avez installé une version pour Windows du logiciel, ou si PageScript est le spouleur actif (version pour DOS), tous les fichiers .bmp non compressés peuvent être imprimés. La version pour Windows permet également l'impression d'autres formats de fichiers images (.JPG et d'autres).

Voir également : PARAMETRAGE IMPRESSIONS, SUCCURSALES.

#### Ligne

Position du coin supérieur gauche du logo, en nombre de lignes (minimum 0).

#### Colonne

Position du coin supérieur gauche du logo, en nombre de caractères (minimum 0).

### Coefficient

Coefficient d'agrandissement ou réduction par rapport à l'original (1 = aucun).

#### Insérer l'info complémentaire

Si Oui, l'info complémentaire sera placée sous la raison sociale dans l'en-tête.

#### Taille

A = Agrandi, N = Normal, R = Réduit.

Ce paramètre permet d'indiquer dans quelle taille relative vous voulez imprimer l'INFORMATION COMPLEMENTAIRE, dans l'en-tête de tous les documents destinés à vos clients, fournisseurs, prospects ou autres tiers.

## Fiche société - page 2



## Description des champs - page 2

### **Code client sur documents**

Oui, si vous voulez imprimer le code client sur vos devis, factures et avoirs.

### Sur devis et factures

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur vos devis, factures et avoirs.

### Sur relevés de compte

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur les relevés de comptes clients.

#### Sur lettres de rappel

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur vos lettres de relances.


### Sur courriers clients

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur les courriers destinés à vos clients.

#### Des commandes sur factures

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête de chaque commande sur vos factures.

# Fiche société - page 3



# Description des champs - page 3

#### Bon de réception avec prix

Si non, les reliquats seront imprimés à la place des prix. Le bon de réception sera imprimé avec des informations différentes selon la valeur de ce champs.

Cas OUI : Les colonnes PRIX UNITAIRE, QUANTITE LIVREE et MONTANT H.T. seront imprimées sur chaque ligne de produits si elles sont incluses dans le paramétrage des colonnes sur vos bons de réception.

Cas NON : Les colonnes QUANTITE COMMANDEE, RELIQUAT et QUANTITE LIVREE remplaceront les colonnes du cas précédant.

# Bons de livraison avec prix

Si non, les reliquats seront imprimés à la place des prix. Le bon de livraison sera imprimé avec des informations différentes selon la valeur de ce champs.

Cas OUI : Les colonnes PRIX UNITAIRE, QUANTITE LIVREE et MONTANT H.T. seront imprimées sur chaque ligne de produits si elles sont incluses dans le paramétrage des colonnes sur vos bons de livraison.

Cas NON : Les colonnes QUANTITE COMMANDEE, RELIQUAT et QUANTITE LIVREE remplaceront les colonnes du cas précédant.

# Livraison BL dès l'impression

Si Oui, le contenu du bl sera considéré livré quand vous imprimerez le bl.

Ce paramètre permet d'indiquer si le logiciel doit enregistrer
automatiquement la livraison immédiate des produits lors de l'impression.

Si non, vous pouvez le faire quand-même manuellement en passant
par l'option nommée LIVRAISON, puis touche F10 pour LIVRAISON INTEGRALE,
puis touche F8 pour enregistrer la livraison intégrale.

## Bon de livraison / Facture

Si Oui, le mot facture sera inséré dans le titre du B.L..


Si Oui, le titre du B.L. sera : BON DE LIVRAISON / FACTURE N°... Si Non, le titre du B.L. sera : BON DE LIVRAISON N°...

Note : ce champs peut être saisi seulement si la valeur du champs nommé "BONS DE LIVRAISON AVEC PRIX" est OUI.

#### **Sur courriers fournisseurs**

Tapez Oui pour imprimer l'en-tête sur les courriers destinés à vos fournisseurs.

# Fiche société - page 4



# Description des champs - page 4

## **Sur courriers prospects**

Tapez Oui pour imprimer l'en-tête sur les courriers destinés à vos prospects.

# Fiche société - page 5



# Description des champs - page 5

#### **Recouvrement cotis. sociales**

Centre de recouvrement des cotisations sociales.

## Sur courriers salariés

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur les courriers destinés à vos salariés.

# Sur le compte agent

Oui, si vous voulez imprimer l'en-tête sur le compte agent.

Le compte agent est un document produit par le logiciel-module ICIM Ressources Humaines. Le présent paramètre est inutile si ce module est absent de l'application.

# Navigation devant la fiche société

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

F3 Cherche Pour chercher une société.

Champs de recherche : NUMERO.

Pour modifier la présente page de la fiche de la société en cours.

Pour passer sur la fiche de la société précédente.

Pour passer sur la fiche de la société suivante.

Cette option permet d'imprimer à l'avance vos papiers à en-tête. Ceci n'est pas indispensable, le logiciel pouvant le faire lors de l'impression de chaque document, mais peut être utile, par exemple :

- pour écrire une lettre manuscrite sur un papier à en-tête.
- pour gagner du temps lors de l'impression de vos futurs documents.
- pour économiser l'encre de votre imprimante couleur en imprimant le texte en noir sur votre imprimante laser, plus rapide et d'un coût de fonctionnement moindre comparé à une imprimante à jet d'encre.

Cette option sert à envoyer un courriel destiné à une ou plusieurs sociétés que vous gérez. Les courriels sont placés dans la base des COURRIELS A ENVOYER. Depuis cette base, tous les courriels en attente sont envoyés groupés au moment que vous choisissez. Voir également : COURRIELS A ENVOYER, COURRIELS ENVOYES.

Cette touche permet d'afficher le numéro de téléphone présent dans le champs TELEPHONE de la fiche SOCIETE courante.

Après appui sur <Entrée>, le logiciel tente de composer le numéro à l'aide de votre modem.

PgUp Page prés
Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours. Chaque fiche société contient 5 pages.

# **GESTION DES MOTS DE PASSE**

Cette fonction permet de modifier ou supprimer l'ensemble des mots de passe prévus dans le logiciel. Seul le superviseur a accès à cette fonction si son mot de passe est enregistré.

Le superviseur est censé être le propriétaire de la licence d'utilisation du logiciel, ou l'administrateur de plus haut niveau hierarchique dans l'entreprise. C'est lui qui décide quels utilisateurs ont accès au logiciel et à tout ou partie de ses fonctions.

Le menu suivant apparait à l'écran :

## **Menu Superviseur**

- Changer le mot de passe SUPERVISEUR
- Définir les codes d'accès hiérarchiques
- Supprimer le mot de passe d'une société

# Description

## - Changer le mot de passe superviseur

Le logiciel vous demande le nouveau mot de passe superviseur. Pensez à le noter car il est invisible et vous ne pourrez plus accéder à l'intégralité des fonctions du logiciel si vous le perdez.

Il est important d'enregistrer un mot de passe Superviseur, surtout dans la version réseau du logiciel. Vous êtes ainsi assuré que vous êtes seul(e) à avoir accès à certaines fonctions vitales pour l'accès au logiciel dans toutes ses parties, comme par exemple la gestion des Utilisateurs et la gestion des Restrictions d'accès.

De plus, le mot de passe superviseur ne peut être demandé qu'une fois. Le superviseur sera alors reconnu comme tel tant qu'il n'aura pas quitté le logiciel ou fermé sa session utilisateur.

Utile en cas de perte de mots de passe : si vous appuyez sur la touche F6 lors du lancement du logiciel, lorsque la fenêtre s'ouvre juste avant l'affichage du premier menu ou de la première zone de saisie, le mot de passe Superviseur vous sera demandé à la place des éventuels mots de passe de sociétés et/ou mots de passe hierarchiques, durant toute la session active. Vous pourrez ainsi retrouver ou supprimer les mots de passe perdus en entrant à nouveau dans l'application. Ceci n'est pas possible si vous n'avez pas enregistré un mot de passe Superviseur.

## - Définir les codes d'accès hiérarchiques

Cette possibilité est utile si vous disposez d'une version réseau du logiciel. Le menu suivant apparait à l'écran :

#### Niveaux

- 1 Opérateur de saisie
- 2 Chef d'équipe
- 3 Contremaître
- 4 Sous-directeur
- 5 Directeur
- 6 Gérant
- 7 P.D.G.

Chaque niveau hiérarchique a un code d'accès (ou mot de passe) qui lui est propre. En vous déplaçant dans ce menu puis en validant le niveau concerné, vous pouvez changer le code d'accès correspondant. Lorsque l'accès à une fonction nécessite l'introduction d'un code d'accès, le niveau requis est affiché à l'écran : l'utilisateur doit alors entrer le code d'accès correspondant.

Note: Un code d'accès par défaut est attribué à chaque niveau hiérarchique. Vous pouvez le changer mais pour cela vous devez le connaître (il est conseillé de changer chaque code d'accès initial sinon quiconque lirait ce présent message pourrait s'introduire dans toutes les fonctions du logiciel nécessitant le code d'accès concerné).

Voici les sept codes d'accès initiaux du logiciel : "UN" pour le niveau 1, "DEUX" pour le niveau 2, "TROIS" pour le niveau 3, "QUATRE" pour le niveau 4, "CINQ" pour le niveau 5, "SIX" pour le niveau 6 et "SEPT" pour le niveau 7.

Voir également : RESEAU, GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES, UTILUSATEURS, GROUPES DE RESTRICTIONS, RESTRICTIONS D'ACCES.

## - Supprimer le mot de passe d'une société

Ce choix permet de supprimer un mot de passe inconnu du superviseur et introduit par un utilisateur malveillant. L'accès est alors ouvert au superviseur qui peut ensuite introduire un nouveau mot de passe ou bien laisser l'accès libre pour la société concernée.

Le logiciel vous demande de choisir, à l'aide d'un menu, la société pour laquelle vous désirez supprimer le mot de passe. Après validation de votre choix, le programme vous demande confirmation.

# **GESTION DES ORDINATEURS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des ordinateurs. Seul le superviseur (et tout utilisateur autorisé) peut entrer dans cette fonction s'il a enregistré son mot de passe. Voir également AUTORISATIONS D'ACCES.

La base des ordinateurs sert à paramétrer les comptes des ordinateurs. Elle est disponible dans la version en réseau du logiciel. Le nombre d'ordinateurs ayant accès au logiciel dépend de votre licence d'utilisation.

A chaque ordinateur est attribuée une fiche. Ces fiches sont créées par le logiciel lors de son installation. Vous ne pouvez pas supprimer ni ajouter une fiche Ordinateur. Si vous êtes entré dans le logiciel avec le code de l'ordinateur N° 1 par exemple, vous ne pouvez pas vider le champs Ordinateur de la fiche N° 1, mais vous le pouvez sur les autres fiches. En faisant cela, la fiche devient accessible pour le premier ordinateur qui entrera le Code ordinateur indiqué dans cette fiche.

Dès cet instant elle lui sera réservée car son identification, au niveau du système d'exploitation, sera enregistrée par le programme dans le champs Ordinateur.

Pour des raisons pratiques, la fiche de l'ordinateur N° 1 doit rester celle du poste serveur, sans quoi les mises à jour ultérieures du logiciel ne seront pas effectuées complètement. Un message le rappelle le cas échéant.

Pour empêcher l'intrusion d'un ordinateur non autorisé, vider simplement le champs *Code ordinateur* de chaque fiche inutilisée.

## Connecter un ordinateur (ou poste utilisateur) sous Windows :

Pour entrer dans le logiciel installé sur le serveur, depuis les postes clients, il est nécessaire de créer un raccourci qui pointe vers le fichier exécutable de l'application (.exe). Ce fichier se trouve dans le répertoire racine du logiciel.

Aller dans Ordinateur (ou poste de travail sous XP et autres), en haut sur la barre des menus, cliquer sur Outils puis Connecter un lecteur réseau.

Assigner une lettre de lecteur au disque réseau ou chemin ..\ICIM du logiciel.

Entrer alors sur le disque dont vous venez de choisir la lettre d'unité, toujours sous windows, et créer un raccourci bureau : bouton droit sur le fichier .exe, Envoyer vers, Bureau (créer un raccourci).

Dans le logiciel les codes ordinateurs initiaux sont U1 à U?? ?? étant le nombre de postes couverts par votre licence d'utilisation.

La liste des ordinateurs apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Four quitter la base Ordinateurs.



Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A ORDINATEUR
- B N°
- C NOM + PRENOM
- D CODE ORDINATEUR

Cet index est utilisé exclusivement en interne par l'application

L'appui sur une touche de A à D active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

F3 Cherche

Pour chercher un ordinateur.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un ordinateur si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour modifier la fiche de l'ordinateur en cours.

La fiche de l'ordinateur en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche ordinateur ».

Pour passer sur la ligne de l'ordinateur précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'ordinateur suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

# Fiche ordinateur



# **Description des champs**

#### N٥

Numéro interne pour le logiciel de cet ordinateur. Ce champs est mis à jour automatiquement.

## Nom

Entrez le nom de l'utilisateur principal de cet ordinateur.

#### **Prénom**

Entrez le prénom de l'utilisateur principal de cet ordinateur.

## **Ordinateur**

Nom de l'ordinateur identifié sur le réseau installé (F2 = poste courant). Entrez le nom d'ordinateur tel qu'il est reconnu par votre système d'exploitation réseau.

#### **Service**

Entrez éventuellement le nom du service auquel est rattaché cet ordinateur.

#### Téléphone

Entrez le numéro de téléphone de cet utilisateur (ou N° de poste) (F2 = guide).

#### **Code ordinateur**

Entrez le code d'accès au logiciel pour cet ordinateur.

Pour bloquer cette fiche pour tout utilisateur, supprimer ce code.

## **Groupes et niveaux**

Entrez les groupes et niveaux hiérarchiques accessibles depuis cet ordinateur.

Chaque groupe est représenté par 3 caractères alphabétiques.

Chaque niveau est un nombre entier allant de 1 à 7.

Chaque groupe et niveau auquel vous accordez l'accès depuis un ordinateur doit être séparé des autres par une virgule.

Exemple: AAA1, BBB2

Ici l'ordinateur aura accès à toutes les fonctions des groupes AAA et BBB, et aura un accès (après saisie du code d'accès) à toutes les fonctions de niveau 1 dans le groupe AAA et à toutes les fonctions de niveau inférieur ou égal à 2 dans le groupe BBB. Il n'aura accès à aucun autre groupe. Pour donner un accès direct (sans demande de code d'accès) depuis un ordinateur pour toutes les fonctions du logiciel, laisser cette zone vide.

Voir également : GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES, MOTS DE PASSE, UTILISATEURS.

#### Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche ordinateur en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche ordinateur en cours.

# Navigation devant la fiche ordinateur

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

F3 Cherche
Pour chercher un ordinateur.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un ordinateur si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour modifier la fiche de l'ordinateur en cours.

Pour passer sur la fiche de l'ordinateur précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de l'ordinateur suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Cette touche permet d'afficher le numéro de téléphone présent dans le champs TELEPHONE de la fiche Ordinateur courante.

Après appui sur <Entrée>, le logiciel tente de composer le numéro à l'aide de votre modem.

Pour consulter ou imprimer la liste groupes et niveaux hiérarchiques paramétrés pour l'ensemble des fonctions du logiciel. Cette liste permet au superviseur de choisir les groupes et les niveaux d'accès depuis chaque ordinateur si vous disposez de la version réseau du logiciel.

Note : les groupes et niveaux choisis pour un ordinateur sont pris en compte seulement dans le cas ou le même champs de la fiche de l'utilisateur concerné est vide. Voir aussi GESTION DES UTILISATEURS.

# **GESTION DES UTILISATEURS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des utilisateurs. Seul le superviseur (et tout utilisateur autorisé) peut entrer dans cette fonction s'il a enregistré son mot de passe. Voir également AUTORISATIONS D'ACCES.

La base des utilisateurs sert à enregistrer et paramétrer les comptes et les accès des utilisateurs. Elle est disponible dans la version en réseau du logiciel. A chaque utilisateur est attribuée une fiche, indépendamment de l'ordinateur sur lequel cet utilisateur travaille habituellement.

En supprimant le "Surnom", la fiche devient accessible pour le premier utilisateur du logiciel qui entrera le code utilisateur indiqué dans cette fiche. Dès cet instant, elle lui sera réservée car son identification, au niveau du système d'exploitation, sera enregistrée par le programme dans le champs Surnom de la base Utilisateurs.

Pour empêcher l'intrusion d'un utilisateur non autorisé, supprimer simplement le code utilisateur de chaque fiche qui n'est plus utilisée.

Note: tant qu'aucun utilisateur n'est enregistré dans la base Utilisateurs, le logiciel vous demande uniquement le code ordinateur lorsque vous le démarrez. Si au minimum un utilisateur est enregistré, le logiciel vous demande le Code Ordinateur, puis après validation, il vous demande le Code Utilisateur. Conclusion : pensez à attribuer une fiche Utilisateur à chaque utilisateur du logiciel si vous en avez enregistré un, car le code utilisateur est alors systématiquement demandé lors du démarrage du logiciel.

Vous n'êtes pas obligé de quitter le logiciel pour changer d'utilisateur. Vous pouvez clore votre session utilisateur en appuyant sur < Echap > dans le menu principal (deux fois s'il y a des sous-menus ouverts), puis choisir 'Fin de session utilisateur'.

La liste des utilisateurs apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste



Pour quitter la base Utilisateurs.



Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A SURNOM
- B Nº
- C NOM + PRENOM
- D CODE UTILISATEUR

Cet index est utilisé exclusivement en interne par l'application

- E GROUPE D'AUTORISATIONS + N°
- F GROUPE DE RESTRICTIONS + N°

L'appui sur une touche de A à F active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

F3 Cherche

Pour chercher un utilisateur.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un utilisateur si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouvel utilisateur.

Pour modifier la fiche de l'utilisateur en cours.

F6 Supprime

Pour supprimer la fiche de l'utilisateur en cours.

Entrée Fiche

La fiche de l'utilisateur en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche utilisateur ».

Pour passer sur la ligne de l'utilisateur précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'utilisateur suivant.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page préc

Pour passer à la page précédente dans la liste.

PgDn Page suiv

Pour passer à la page suivante dans la liste.

# Fiche utilisateur



# Description des champs

#### N°

Numéro de cet utilisateur du logiciel.

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

#### Nom

Entrez le nom réel de cet utilisateur.

#### **Prénom**

Entrez le prénom réel de cet utilisateur.

## Surnom

Nom de l'utilisateur identifié sur le réseau installé (F2 = poste courant). Le SURNOM de chaque utilisateur doit être strictement identique au nom (ou expression) qui identifie cet utilisateur sur votre système d'exploitation. Respecter la casse (majuscules et minuscules).

Ce champs n'est pas modifiable dans la première fiche Utilisateur, il est renseigné par le programme avec le nom de l'utilisateur qui saisit cette fiche. Cela évite de se retrouver bloqué lors de la prochaine entrée dans le logiciel, dans le cas d'une erreur de saisie de ce champs.

#### **Service**

Entrez le nom du service auquel est rattaché cet utilisateur.

#### Téléphone

Entrez le numéro de téléphone de cet utilisateur (ou N° de poste) (F2 = guide).

#### **Code utilisateur**

Entrez le code d'accès au logiciel pour cet utilisateur.

Pour bloquer cette fiche pour tout utilisateur, supprimer ce code.

Note: l'utilisateur courant peut librement modifier son code utilisateur en allant dans la fonction Système, Paramétrage, Code utilisateur. Ceci dans la mesure où il a accès au module Système, conformément au paramétrage de sa fiche.

#### **Groupes et niveaux**

Entrez les groupes et niveaux hiérarchiques accessibles à cet utilisateur.

Chaque groupe est représenté par 3 caractères alphabétiques.

Chaque niveau est un nombre entier allant de 1 à 7.

Chaque groupe et niveau auquel vous accordez l'accès à un utilisateur doit être séparé des autres par une virgule.

Exemple: AAA1, BBB2

Ici l'utilisateur aura accès à toutes les fonctions des groupes AAA et BBB, et aura un accès (après saisie du code d'accès) à toutes les fonctions de niveau 1 dans le groupe AAA et à toutes les fonctions de niveau inférieur ou égal à 2 dans le groupe BBB. Il n'aura accès à aucun autre groupe. Pour donner un accès direct (sans demande de code d'accès) à un utilisateur, et pour toutes les fonctions du logiciel, laisser cette zone vide.

Voir également : GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES, MOTS DE PASSE.

#### Groupe d'autorisations

Entrer l'éventuel code du groupe d'autorisations à appliquer à cet utilisateur.

Si le groupe d'autorisations indiqué n'est pas enregistré dans la base GROUPES D'AUTORISATIONS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau GROUPE D'AUTORISATIONS.

Les autorisations sont nécessaires lorsqu'un utilisateur n'a pas accès, de par son niveau hierarchique dans la gestion l'entreprise, à une ou plusieurs fonctions pour lesquelles le superviseur décide de lui donner accès.

Les autorisations d'accès (si un groupe est renseigné ici), ou la fin des autorisations (si aucun groupe) prennent effet immédiatement après validation de la fiche (F8), pour chaque utilisateur. Il est inutile que l'utilisateur redémarre sa session. L'utilisateur aura ces autorisations (ou celles-ci prendront fin) dès qu'il essaiera d'entrer dans l'une des bases concernées par des autorisations.

Voir aussi: GESTION DES AUTORISATIONS D'ACCES, GROUPES D'AUTORISATIONS.

# **Groupe de restrictions**

Entrer l'éventuel code du groupe de restrictions à appliquer à cet utilisateur.

Si le groupe de restrictions indiqué n'est pas enregistré dans la base GROUPES DE RESTRICTIONS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau GROUPE DE RESTRICTIONS.

Les restrictions d'accès (si un groupe est renseigné ici), ou la fin des restrictions (si aucun groupe) prennent effet immédiatement après validation de la fiche (F8), pour chaque utilisateur. Il est inutile que l'utilisateur redémarre sa session.

L'utilisateur sera soumis à ces restrictions (ou libéré de) dès qu'il entrera à nouveau dans l'une des bases concernées par des restrictions. Les restrictions sont appliquées de façon dynamique lors de l'entrée dans chaque base de données. Les touches et boutons correspondants ne sont pas affichés à l'écran, et leurs raccourcis clavier sont désactivés.

Voir aussi: GESTION DES RESTRICTIONS D'ACCES, GROUPES DE RESTRICTIONS.

#### Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche utilisateur en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche utilisateur en cours.

# Navigation devant la fiche utilisateur

Echap Sorde Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un utilisateur.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un utilisateur si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouvel utilisateur.

Pour modifier la fiche de l'utilisateur en cours.

Pour supprimer la fiche de l'utilisateur en cours.

Pour passer sur la fiche de l'utilisateur précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de l'utilisateur suivant.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

Pour consulter ou imprimer la liste groupes et niveaux hiérarchiques paramétrés pour l'ensemble des fonctions du logiciel. Cette liste permet au superviseur de choisir les groupes et les niveaux d'accès de chaque utilisateur si vous disposez de la version réseau du logiciel.

Si ce champs est vide, le logiciel prend en compte le contenu du même champs dans la base des Ordinateurs. Voir aussi GESTION DES ORDINATEURS. S'il est lui aussi vide, tous les menus et fonctions sont accessibles pour l'utilisateur concerné.

G Groupe de restrictions Voir GESTION DES GROUPES DE RESTRICTIONS.

R Restrictions d'accès
Voir GESTION DES RESTRICTIONS D'ACCES.

Cette touche permet d'afficher le numéro de téléphone présent dans le champs TELEPHONE de la fiche UTILISATEUR courante.

Après appui sur <Entrée>, le logiciel tente de composer le numéro à l'aide de votre modem.

# **GESTION DES GROUPES D'AUTORISATIONS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des groupes d'autorisations. Seul le superviseur (et tout utilisateur autorisé) peut entrer dans cette fonction s'il a enregistré son mot de passe. Voir également AUTORISATIONS D'ACCES.

Voir aussi: Gestion des UTILISATEURS

La liste des groupes d'autorisations apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Groupes d'autorisations.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - GROUPE

B - INTITULE + GROUPE

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un groupe d'autorisations.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un groupe d'autorisations si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau groupe d'autorisations.

Pour modifier la fiche du groupe d'autorisations en cours.

Pour supprimer la fiche du groupe d'autorisations en cours.

La fiche du groupe d'autorisations en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche groupe d'autorisations ».

Pour passer sur la ligne du groupe d'autorisations précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du groupe d'autorisations suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base groupes d'autorisations de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

## Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base groupes d'autorisations sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

## Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche groupe d'autorisations



# **Description des champs**

#### Groupe

Entrez un code pour ce groupe d'autorisations (F2 = guide).

## Intitulé

Entrer un intitulé pour distinguer ce groupe des autres et pour le définir (F2 = guide).

# Navigation devant la fiche groupe d'autorisations

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

F3 Cherche
Pour chercher un groupe d'autorisations.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un groupe d'autorisations si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau groupe d'autorisations.

Pour modifier la fiche du groupe d'autorisations en cours.

Pour supprimer la fiche du groupe d'autorisations en cours.

Pour passer sur la fiche du groupe d'autorisations précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du groupe d'autorisations suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche du groupe d'autorisations en cours.

A Autorisations du groupe Cette option donne accès à la gestion des autorisations du groupe courant.

Voir également : GESTION DES AUTORISATIONS D'ACCES.

Voir GESTION DES UTILISATEURS.

# **GESTION DES AUTORISATIONS D'ACCES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des autorisations d'accès. Seul le superviseur (et tout utilisateur autorisé) peut entrer dans cette fonction s'il a enregistré son mot de passe. Voir également AUTORISATIONS D'ACCES.

La base des Autorisations d'accès sert à définir les fonctions du bureau ICIM accessibles à un utilisateur ou un groupe. Ces autorisations s'appliquent indépendamment du niveau hierarchique des utilisateurs concernés et des groupes de fonctions auxquels ils ont accès.

Une exception cependant : le superviseur n'est pas concerné par les autorisations. Il est reconnu par le logiciel dès lors qu'il a entré une fois son mot de passe depuis le démarrage de l'application, et a accès à toutes les fonctions disponibles.

Voir aussi : MOTS DE PASSE, UTILISATEURS, ORDINATEURS, GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES, GROUPES DE RESTRICTIONS.

La liste des autorisations d'accès apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Autorisations d'accès.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - GROUPE + FONCTION BUREAU

**B - FONCTION BUREAU + GROUPE** 

C - DATE M.A.J + HEURE

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une autorisation.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une autorisation si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle autorisation.

Pour modifier la fiche de l'autorisation en cours.

Pour supprimer la fiche de l'autorisation en cours.

La fiche de l'autorisation en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche autorisation ».

Pour passer sur la ligne de l'autorisation précédente.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'autorisation suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

## O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base autorisations d'accès de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

## Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

# Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base autorisations d'accès sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

## Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

## Fiche autorisation



# **Description des champs**

#### Groupe

F2 = guide.

Si le groupe indiqué n'est pas enregistré dans la base GROUPES D'AUTORISATIONS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau GROUPE D'AUTORISATIONS.

## **Fonction bureau**

F2 = guide.

#### **Ordinateur**

Ce champs est mis à jour automatiquement.

## Date M.A.J

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche autorisation en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche autorisation en cours.

# Navigation devant la fiche autorisation

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une autorisation.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une autorisation si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle autorisation.

Pour modifier la fiche de l'autorisation en cours.

Pour supprimer la fiche de l'autorisation en cours.

Pour passer sur la fiche de l'autorisation précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de l'autorisation suivante. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Pour DUPLIQUER la fiche de l'autorisation en cours.

Groupe Voir GESTION DES GROUPES D'AUTORISATIONS.

Voir GESTION DES UTILISATEURS.

# GESTION DES GROUPES DE RESTRICTIONS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des groupes de restrictions. Seul le superviseur (et tout utilisateur autorisé) peut entrer dans cette fonction s'il a enregistré son mot de passe. Voir également AUTORISATIONS D'ACCES.

Voir aussi: Gestion des UTILISATEURS

La liste des groupes de restrictions apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Groupes de restrictions.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - CODE GROUPE

B - INTITULE + CODE GROUPE

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un groupe de restrictions.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un groupe de restrictions si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau groupe de restrictions.

Pour modifier la fiche du groupe de restrictions en cours.

Pour supprimer la fiche du groupe de restrictions en cours.

La fiche du groupe de restrictions en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche groupe de restrictions ».

Pour passer sur la ligne du groupe de restrictions précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du groupe de restrictions suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base groupes de restrictions de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

## Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base groupes de restrictions sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

## Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche groupe de restrictions



# **Description des champs**

## Code groupe

Entrez un code pour ce groupe de restrictions (F2 = guide).

## Intitulé

Entrer un intitulé pour distinguer ce groupe des autres et pour le définir (F2 = guide).

# Navigation devant la fiche groupe de restrictions

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un groupe de restrictions.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un groupe de restrictions si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau groupe de restrictions.

Pour modifier la fiche du groupe de restrictions en cours.

Pour supprimer la fiche du groupe de restrictions en cours.

Pour passer sur la fiche du groupe de restrictions précédent.

La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du groupe de restrictions suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Buplique Pour DUPLIQUER la fiche du groupe de restrictions en cours.

R Restrictions du groupe Cette option donne accès à la gestion des restrictions du groupe courant.

Voir également : GESTION DES RESTRICTIONS D'ACCES.

Voir GESTION DES UTILISATEURS.

# **GESTION DES RESTRICTIONS D'ACCES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des restrictions d'accès. Seul le superviseur (et tout utilisateur autorisé) peut entrer dans cette fonction s'il a enregistré son mot de passe. Voir également AUTORISATIONS D'ACCES.

La base des restrictions d'accès sert à définir les fonctionnalités inaccessibles à un utilisateur ou un groupe. Ces restrictions s'appliquent indépendamment du niveau hierarchique des utilisateurs concernés et des groupes de fonctions auxquels ils ont accès. Pour chaque base vous pouvez bloquer une ou plusieurs fonctionnalités.

Une exception cependant : le superviseur n'est pas concerné par les restrictions. Elles n'ont aucun effet sur lui. Il est reconnu par le logiciel dès lors qu'il a entré une fois son mot de passe depuis le démarrage de l'application, et a accès à toutes les fonctions disponibles.

Voir aussi : MOTS DE PASSE, UTILISATEURS, ORDINATEURS, GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES, GROUPES DE RESTRICTIONS.

La liste des restrictions d'accès apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Restrictions d'accès.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A GROUPE + BASE + FONCTIONNALITE
- B BASE + FONCTIONNALITE + GROUPE
- C FONCTIONNALITE + BASE
- D DATE M.A.J + HEURE

L'appui sur une touche de A à D active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une restriction.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une restriction si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle restriction.

Pour modifier la fiche de la restriction en cours.

Four supprimer la fiche de la restriction en cours.

La fiche de la restriction en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche restriction ».

Pour passer sur la ligne de la restriction précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la restriction suivante.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page présé Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

## ) Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base restrictions d'accès de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

## Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

## Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base restrictions d'accès sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

# Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

## Fiche restriction



# **Description des champs**

#### Groupe

Entrer le code du groupe de restrictions auquel lier cette fiche (F2 = guide). Si le groupe indiqué n'est pas enregistré dans la base GROUPES DE RESTRICTIONS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau GROUPE DE RESTRICTIONS. Ce code groupe devra être indiqué dans la fiche de chaque utilisateur concerné, ainsi les restrictions qu'il contient seront appliquées.

#### **Base**

Entrer la base dans laquelle doit s'appliquer la restriction (F2 = guide).

#### Fonctionnalité

Entrer le nom de la fonctionnalité sur laquelle appliquer une restriction (F2 = guide). Toutes les touches de navigation permettant d'accéder aux différentes options disponibles, dans les fonctions de gestion ou de saisie des bases de données, font partie des fonctionnalités. Le guide dresse la liste des fonctionnalités

restrictibles (que vous pouvez bloquer) pour chaque base. Le programme refuse la saisie d'une fonctionnalité qui n'existe pas ou n'est pas restrictible (touches de navigation Monter et Descendre par exemple)

#### Ordinateur

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Date M.A.J

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche restriction en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche restriction en cours.

# Navigation devant la fiche restriction

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une restriction.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une restriction si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle restriction.

Pour modifier la fiche de la restriction en cours.

Four supprimer la fiche de la restriction en cours.

Pour passer sur la fiche de la restriction précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de la restriction suivante.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

Pour DUPLIQUER la fiche de la restriction en cours.

G Groupe Voir GESTION DES GROUPES DE RESTRICTIONS.

Voir GESTION DES UTILISATEURS.

# GESTION DES BOITES A LETTRES ELECTRONIQUES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des boites à lettres électroniques. Seul le superviseur (et tout utilisateur autorisé) peut entrer dans cette fonction s'il a enregistré son mot de passe. Voir également AUTORISATIONS D'ACCES.

Cette base permet d'enregistrer les boites à lettres électroniques que vous voulez utiliser pour l'envoi de courriels à vos correspondants. Avec la version intégrale de ce logiciel, vous pouvez envoyer des courriels dès l'instant que votre PC fontionne sous Windows (95 et supérieurs) et que vous avez une connexion à internet depuis votre PC.

#### Version pour DOS du logiciel:

Le spouleur d'impression PageScript, livré avec le logiciel, gère automatiquement les couches de communication correspondantes sous Windows. PageScript doit donc être actif pour pouvoir envoyer vos courriels, comme pour imprimer sous Windows et faxer. L'authentification n'est pas possible avec la version pour DOS car elle n'est pas pris en compte par PageScript.

## Version pour Windows:

Le logiciel contient ses propres fonctions de communication. Lors de l'envoi de courriels, le dialogue s'établit directement entre le logiciel et votre serveur SMTP.

La liste des boites à lettres électroniques apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Boites à lettres électroniques.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A NOM
  - B ADRESSE POUR LES REPONSES
  - C NOM POUR LES REPONSES

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une boite à lettres.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une boite à lettres si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

ICIM PAYE VERSION 9.5 INTEGRALE

Pour ajouter une nouvelle boite à lettres.

Pour modifier la fiche de la boite à lettres en cours.

Pour supprimer la fiche de la boite à lettres en cours.

La fiche de la boite à lettres en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche boite à lettres ».

Pour passer sur la ligne de la boite à lettres précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la boite à lettres suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base boites à lettres électroniques de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

# Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


## Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base boites à lettres électroniques sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

## Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche boite à lettres



# **Description des champs**

#### Nom

Ce nom vous servira pour choisir la boite à lettre d'envoi (exclu du message) (F2 = guide).

#### Nom pour les réponses

Entrez le nom de votre boite à lettres, par exemple vos nom et prénom (F2 = guide).

## Adresse pour les réponses

Adresse électronique qui vous a été transmise par votre fournisseur d'accès (F2 = guide). C'est votre 'adresse email', en franglais.

## Nom d'utilisateur Pop3

Nom utilisateur, ou compte utilisateur, selon l'appellation utilisée. Il s'agit de votre 'nom de compte' ou de votre 'nom d'utilisateur' attribué par votre Fournisseur d'Accès Internet (FAI) pour gérer votre messagerie (vos boites à lettres électroniques)

#### Mot de passe Pop3

Mot de passe correspondant au compte utilisateur, si requis.

#### Port d'entrée POP3

#### Serveur d'envoi (smtp)

Il s'agit généralement d'une adresse du type smtp.nomdeserveur.fr.

#### **Authentification requise**

Entrez Oui si votre serveur d'envoi SMTP requiert votre authentification.

Dans ce cas le logiciel transmettra au serveur SMTP votre nom d'utilisateur (login) et votre mot de passe (fournis par votre F.A.I. ou votre fournisseur SMTP) afin que celui-ci puisse vous authentifier lors de l'envoi de messages.

Un nombre croissant de fournisseurs SMTP demandent systématiquement à l'expéditeur de transmettre ses identifiants, sans quoi l'envoi est impossible.

Si l'authentification n'est pas demandée par votre fournisseur, entrez Non sinon la communication risque de se terminer par un message d'erreur retourné par le serveur SMTP.

#### Port de sortie SMTP

La valeur par défaut des ports de sortie SMTP est 25. Si l'administrateur du serveur de messagerie vous a indiqué une autre valeur, enregistrez-la ici.

#### Secondes d'attente

Délai d'attente de la connexion avec le serveur d'envoi (Minimum 15 secondes). La valeur de ce champs est utilisée dans la version pour Windows du logiciel.

#### Rapport d'erreurs complet

Si Oui, un rapport complet sera généré en cas d'erreur pendant la transmission.

## **Signature**

La signature est collée à chaque nouveau courriel généré.

#### Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche boite à lettres en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche boite à lettres en cours.

# Navigation devant la fiche boite à lettres

Echap Sortie Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une boite à lettres.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une boite à lettres si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle boite à lettres.

Pour modifier la fiche de la boite à lettres en cours.

Pour supprimer la fiche de la boite à lettres en cours.

Pour passer sur la fiche de la boite à lettres précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de la boite à lettres suivante.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche de la boite à lettres en cours.

Cette option permet de choisir la boite à lettres à utiliser pour l'envoi de courriels avec des documents imprimés (ou autres documents) en pièces jointes.

## Exemple:

Si vous imprimez un courriel avec une imprimante virtuelle PDF et si la fiche du destinataire contient son adresse électronique (champs courriel), le logiciel créera un fichier .pdf lors de l'impression, et génèrera un courriel pour ce destinataire, dans lequel sera placé le fichier en pièce jointe. Le courriel, prêt à être envoyé, sera placé dans la base des **Courriels à envoyer**, située dans le menu Société, Gestion, Courriels. Entrer dans cette base pour expédier tous les courriels en attente d'envoi.

# GESTION DES EXPEDITIONS PAR COURRIEL

Cette fonction, accessible si vous utilisez une version enregistrée pour Windows du logiciel, sert à paramétrer la façon dont le logiciel gère les expéditions par courriel de documents destinés à vos clients, fournisseurs, prospects et autres tiers. Seul le Superviseur du logiciel a accès à cette fonction si son code est enregistré.

Lorsque vous imprimez un document comportant l'adresse d'un destinataire avec une imprimante virtuelle de type PDF, et si les champs *Répertoire PDF* et *Boite à lettres* (\*) de la fiche de cette imprimante sont renseignés, le logiciel peut « imprimer » le document dans un fichier et le joindre à un courriel qu'il génère automatiquement en prenant l'adresse électronique du destinataire concerné dans la fiche de celui-ci.

Ici vous pouvez changer l'action que le logiciel accomplit, en choisissant l'une des possibilités suivantes :

#### 0 - Aucun destinataire :

cette option empêche le logiciel de générer des courriels lors de l'impression avec une imprimante virtuelle.

- 1 Destinataires spécifiés individuellement :
   cette option permet au logiciel de générer des courriels uniquement
   pour les destinataires dont le champs nommé Expéditions par courriel
   est égal à OUI et dont le champs nommé Courriel n'est pas vide.
- 2 Destinataires ayant un courriel cette option permet au logiciel de générer des courriels pour les destinataires dont le champs nommé *Courriel* n'est pas vide.

Votre choix est activé dès que vous le validez (touche Entrée).

(\*) le champs *boite à lettres* peut rester vide si vous avez paramétré une *BAL* pour documents imprimés, qui est utilisée par défaut lorsque le champs *boite à lettres* de la fiche imprimante est vide. Cliquer sur le bouton *BAL pour documents imprimés*, dans la fonction Système, Gestion, Superviseur, Boites à lettres électroniques pour choisir votre boite par défaut.

# **GESTION DES PLATEFORMES SMS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des plateformes SMS. Seul le superviseur (et tout utilisateur autorisé) peut entrer dans cette fonction s'il a enregistré son mot de passe. Voir également AUTORISATIONS D'ACCES.

Cette base permet d'enregistrer les plateformes SMS que vous voulez utiliser pour l'envoi de vos SMS à l'aide de ce logiciel.

Avec la version intégrale pour Windows de ce logiciel vous pouvez envoyer des messages SMS si vous avez une connexion à internet depuis votre PC et si vous avez souscrit un abonnement auprès d'un fournisseur spécialisé.

La plateforme utilisée pour l'envoi de vos SMS est la première plateforme disponible ( la première avec laquelle la communication est possible ), dans l'ordre des numéros de plateformes.

La liste des plateformes SMS apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Plateformes SMS.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A NUMERO
- **B URL POUR LES REPONSES**
- C NOM POUR LES REPONSES
- D NOM

L'appui sur une touche de A à D active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une plateforme SMS.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une plateforme SMS si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle plateforme SMS.

Pour modifier la fiche de la plateforme SMS en cours.

Pour supprimer la fiche de la plateforme SMS en cours.

La fiche de la plateforme SMS en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche plateforme SMS ».

Pour passer sur la ligne de la plateforme SMS précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la plateforme SMS suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

## O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base plateformes sms de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

## Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


# Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base plateformes sms sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

## Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche plateforme SMS



# **Description des champs**

## Numéro

Numéro unique attribué à chaque plateforme (F2 = guide).

Ce numéro est important car il détermine l'ordre d'utilisation de chaque plateforme dans le cas ou la première (la N° 1) est indisponible lors de l'envoi de messages SMS. Si la première plateforme est indisponible, le logiciel tentera d'envoyer les messages vers la deuxième et ainsi de suite.

#### Nom

Nom utilisé pour vos recherches, n'est pas pris en compte pour l'envoi (F2 = guide).

## URL

Adresse internet d'envoi pour cette plateforme SMS.

Vous pouvez indiquer le port à utiliser, sur cette plateforme, si ce port n'est pas le même que celui du pc qui emet. Dans ce cas, ajouter le numéro de port dans l'url de la plateforme, selon la syntaxe en usage.

L'url peut être une adresse internet contenant un nom de domaine ou une adresse IP. Une adresse IP a le format "255.255.255".

Le port indiqué dans l'url donne le format '255.255.255.255:9999', où ':' indique la spécification d'un port et 9999 est le numéro de ce port.

Si vous indiquez un nom de domaine à la place de l'adresse IP, le logiciel va d'abord rechercher l'adresse IP du serveur dans la base internationale des noms de domaines, disponible sur internet.

## Nom pour les réponses

Entrez le nom de votre plateforme, par exemple le nom de votre société (F2 = guide). La valeur de ce champs sera utilisée en interne par la plateforme qui gère l'envoi de vos SMS. Pour chaque message de confirmation ou d'erreur retourné par cette plateforme suite à un envoi, ce nom sera indiqué, suivi d'un code unique à chaque envoi. Ce code, généré par le logiciel lors de l'envoi, lui permettra de tenir à jour le journal des envois de SMS.

#### **URL** pour les réponses

Adresse URL pour la réception des messages de confirmation ou d'erreurs. Le NOM POUR LES REPONSES doit être indiqué sinon vous ne pouvez pas saisir ce champs. Si ce champs reste vide, aucun message de confirmation ou d'erreur ne pourra vous être retourné par la plateforme d'envoi (votre fournisseur d'envoi de messages SMS).

#### Nom d'utilisateur

Nom utilisateur doit vous être transmis par votre fournisseur. Il s'agit de votre 'nom de compte' ou 'nom d'utilisateur', appelé généralement USER NAME en anglais.

#### Mot de passe

Mot de passe correspondant au nom d'utilisateur.

Le mot de passe et le nom d'utilisateur vont de paire et sont indispensables pour établir la connexion avec la plateforme d'envoi.

## Port

Numéro de port pour la connexion avec le serveur.

Il s'agit principalement du numéro de port local, celui du pc qui émet.

Si le port n'est indiqué dans l'URL de la plateforme d'envoi,

le port de celle-ci devra être le même que le port local indiqué ici.

## **Secondes d'attente**

Délai d'attente de la connexion avec le serveur d'envoi (Minimum 15 secondes). La valeur de ce champs est utilisée dans la version pour Windows du logiciel.

## Date MAJ

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche plateforme SMS en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche plateforme SMS en cours.

# Navigation devant la fiche plateforme SMS

Echap Sortie Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une plateforme SMS.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une plateforme SMS si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle plateforme SMS.

Pour modifier la fiche de la plateforme SMS en cours.

Pour supprimer la fiche de la plateforme SMS en cours.

Pour passer sur la fiche de la plateforme SMS précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de la plateforme SMS suivante. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Pour DUPLIQUER la fiche de la plateforme SMS en cours.

Cette option permet d'accèder à la gestion et la consultation des SMS envoyés par la plateforme SMS courante.
Voir également : GESTION DES SMS ENVOYES.

M Modeles de 505 Voir GESTION DES MODELES DE SMS.

# **GESTION DES MODELES DE SMS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des modèles de SMS. Seul le superviseur (et tout utilisateur autorisé) peut entrer dans cette fonction s'il a enregistré son mot de passe. Voir également AUTORISATIONS D'ACCES.

Cette base permet d'enregistrer les différents messages SMS que vous pouvez envoyer à vos coursiers, si vous disposez d'un accès direct auprès d'une plateforme d'envoi SMS. Voir aussi : PLATEFORMES SMS, SMS ENVOYES.

La liste des modèles de SMS apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Modèles de SMS.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - NUMERO

**B - MESSAGE** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un modèle.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un modèle si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau modèle.

Pour modifier la fiche du modèle en cours.

Pour supprimer la fiche du modèle en cours.

La fiche du modèle en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche modèle ».

Pour passer sur la ligne du modèle précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

> Pour passer sur la ligne du modèle suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page précédente dans la liste.

PgDn Page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base modèles de sms de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.

- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base modèles de sms sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche modèle



### **Description des champs**

#### Numéro

Numéro de ce modèle de message SMS (F2 guide).

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

#### Message

Entrez le message de ce modèle (F2 guide).

# Navigation devant la fiche modèle

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un modèle.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un modèle si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau modèle.

Pour modifier la fiche du modèle en cours.

Pour supprimer la fiche du modèle en cours.

Pour passer sur la fiche du modèle précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du modèle suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif. Ctrl F4 Buplique Pour DUPLIQUER la fiche du modèle en cours.

Cette option permet d'accèder à la gestion et la consultation des SMS envoyés avec le modèle de SMS courant.
Voir également : GESTION DES SMS ENVOYES.

### **GESTION DES SMS ENVOYES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des SMS envoyés.

Cette fonction permet de consulter l'ensemble des SMS envoyés depuis le jour suivant la date de la dernière purge. La purge consiste à supprimer les plus anciens messages jusqu'à une certaine date.

La liste des SMS envoyés apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base SMS envoyés.

F2 Index Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A ENVOI Nº
- B PLATEFORME + DATE ENVOI + HEURE
- C URL POUR LES REPONSES + DATE ENVOI + HEURE
- D NOM POUR LES REPONSES + DATE ENVOI + HEURE
- E MODELE + DATE ENVOI + HEURE
- F ORDINATEUR + ENVOI N°
- G CODE LOUAGEUR + DATE ENVOI + HEURE
- H CODE SALARIE + DATE ENVOI + HEURE

L'appui sur une touche de A à H active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un message SMS.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un message SMS si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

La fiche du message SMS en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche message SMS ».

Pour passer sur la ligne du message SMS précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du message SMS suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base sms envoyés de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base sms envoyés sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche message SMS - page 1



### Description des champs - page 1

#### Date envoi

F2 = guide.

### Heure

#### Ordinateur

Numéro du dernier utilisateur ayant créé ou modifié la fiche courante.

#### Envoi N°

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

#### **Numéro SMS**

#### **Plateforme**

Nom de la plateforme SMS utilisée pour l'envoi de ce message (F2 = guide).

#### URL

Adresse internet d'envoi pour cette plateforme SMS.

### Nom pour les réponses

**URL** pour les réponses

#### **Code Salarié**

F2 = guide.

#### Modèle

Numéro de ce modèle SMS (F2 = guide).

## Fiche message SMS - page 2




# Description des champs - page 2

### **Fichier XML**

Fichier .xml généré pour l'envoi du SMS courant.

### Fiche message SMS - page 3



### Description des champs - page 3

#### Erreur

Erreur éventuellement générée lors de la tentative d'envoi du message.

### Navigation devant la fiche message SMS

Echap Sortis Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un message SMS.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un message SMS si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour passer sur la fiche du message SMS précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du message SMS suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Cette touche permet d'entrer dans la fiche du SMS en cours afin de consulter, selon la page en cours :

- l'intégralité du message SMS envoyé.
- l'erreur éventuellement retournée lors de l'envoi du message.

M Modèles de SMS Voir GESTION DES MODELES DE SMS.

P Plateformes SWS Voir GESTION DES PLATEFORMES SMS.

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

PgDn Pagesulv
Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.
Chaque fiche message SMS contient 3 pages.

# GESTION DES FOURNISSEURS POUR CARTES ROUTIERES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des fournisseurs pour cartes routières.

Cette base sert à enregistrer les fournisseurs internet de cartes routières que vous souhaitez interfacer avec le logiciel pour afficher les itinéraires ou points de rendez-vous enregistrés.

- Course : itinéraires des courses, livraisons et/ou tournées (module Course).
- Prospection : itinéraires des rendez-vous (module Prospection).

Pour activer l'utilisation d'un fournisseur autre que cui par défaut, aller ensuite dans la fonction nommée Fournisseur pour cartes routières, dans le menu Paramétrage du module concerné. Le logiciel utilise par défaut le fournisseur Google Maps.

Si vous voulez changer de fournisseur et si le paramétrage de l'interface de votre fournisseur favori ne peut se faire car la méthode d'accès à son service est différente (et non paramétrable ici), le paramétrage de la présente base peut évoluer en vue d'intégrer votre fournisseur. Contacter ICIM pour plus de détails.

Voir aussi : Course, Paramétrage, Fournisseur pour cartes routières, et Prospection, Paramétrage, Fournisseur pour cartes routières.

La liste des fournisseurs pour cartes routières apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base Fournisseurs pour cartes routières.

Pour chercher un fournisseur pour cartes routières.
Champs de recherche : NOM.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau fournisseur pour cartes routières.

Pour modifier la fiche du fournisseur pour cartes routières en cours.

Pour supprimer la fiche du fournisseur pour cartes routières en cours.

La fiche du fournisseur pour cartes routières en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche fournisseur pour cartes routières ».

Pour passer sur la ligne du fournisseur pour cartes routières précédent.

Pour passer sur la ligne du fournisseur pour cartes routières suivant.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base fournisseurs pour cartes routières de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base fournisseurs pour cartes routières sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche fournisseur pour cartes routières



### **Description des champs**

#### Nom

Nom du fournisseur internet pour accès automatisé aux cartes routières.

#### **URL** de la ressource Web

Adresse de la page web, avant les codes de départ et d'arrivée.

### Code ville de départ

Code balise de la ville de départ, défini par votre fournisseur.

#### Code ville d'arrivée

Code balise de la ville d'arrivée, défini par votre fournisseur.

#### Code villes supplémentaires

Code balise des villes supplémentaires, défini par votre fournisseur.

#### **Explorateur internet**

Nom ou chemin d'accès complet de votre navigateur internet (F2 = guide). Si le mot "explorer", proposé par défaut, ne suffit pas au logiciel pour démarrer votre navigateur internet, entrez ici le chemin d'accès complet au fichier exécutable de votre navigateur (chemin + nom + extension).

### Navigation devant la fiche fournisseur pour cartes routières

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un fournisseur pour cartes routières. Champs de recherche : NOM.

Pour ajouter un nouveau fournisseur pour cartes routières.

Pour modifier la fiche du fournisseur pour cartes routières en cours.

Pour supprimer la fiche du fournisseur pour cartes routières en cours.

Pour passer sur la fiche du fournisseur pour cartes routières précédent.

Pour passer sur la fiche du fournisseur pour cartes routières suivant.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche du fournisseur pour cartes routières en cours.

### **GESTION DES MIROIRS DISQUES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des miroirs disques. Seul le superviseur (et tout utilisateur autorisé) peut entrer dans cette fonction s'il a enregistré son mot de passe. Voir également AUTORISATIONS D'ACCES.

La base des Disques miroirs sert à paramétrer et planifier l'activation de sauvegardes automatisées multi-couches, pour toutes vos données situées à l'intérieur du répertoire racine du logiciel (miroir N° 1), ou situées dans l'arborescence de tout autre répertoire.

En relation avec cette base, la base des Copies miroir est utilisé par le logiciel pour :

- stocker les informations relatives à chaque copie
- restaurer la copie de telle date et heure
- supprimer la copie de telle date et heure

Le programme de gestion automatisée des miroirs est pleinement transparent pour vous. Il vous suffit pour le mettre en oeuvre d'avoir un deuxième disque (interne, externe, clé usb, peu importe dès l'instant qu'il répond vite) et de créer une fiche Miroir disque. La copie miroir démarre alors à l'heure prévue, jusqu'à l'heure prévue, et se renouvelle chaque fois que le délai que vous avez choisi est atteint (entre 3 mn et 23 h 59). Vous pouvez aussi décider du nombre maximal de copies du même fichier à conserver sur le disque miroir, les fichiers les plus anciens seront supprimés si la limite est atteinte.

Avec ce programme vous pouvez revenir en arrière rapidement en cas d'endommagement de fichier(s), et restaurer l'état précédent la panne, en ayant à votre disposition jusqu'à 480 points de restauration par jour (pour une fréquence de 3 mn entre deux copies). Chaque fichier est recopié lorsqu'il a été mis à jour et uniquement dans ce cas.

La liste des miroirs disques apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base Miroirs disques.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A MIROIR N° + INTITULE
- B INTITULE + MIROIR N°
- C DERNIERE COPIE + HEURE + MIROIR N°
- D HEURE DEBUT + HEURE FIN + MIROIR N°
- E MIROIR N° + FICHIERS COPIES
- F DATE M.A.J. + HEURE

L'appui sur une touche de A à F active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un miroir disque.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un miroir disque si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau miroir disque.

Pour modifier la présente page de la fiche du miroir disque en cours.

Pour supprimer la fiche du miroir disque en cours.

La fiche du miroir disque en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche miroir disque ».

Pour passer sur la ligne du miroir disque précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du miroir disque suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

PgDn Page suiv

Pour passer à la page suivante dans la liste.

#### Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base miroirs disques de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base miroirs disques sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche miroir disque - page 1



### Description des champs - page 1

#### Miroir Nº

Numéro de la fiche de ce miroir disque (F2 = guide).

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

La fiche du miroir disque numéro 1 est réservée au répertoire racine du logiciel.

Dans cette fiche le chemin source est le répertoire racine du logiciel, tel que

vu par le poste utilisateur (ici l'opérateur) chargé des copies miroir.

#### Intitulé

Entrer un intitulé pour ce miroir disque (ex: Miroirs Eté, Miroirs Hiver) (F2 = guide).

#### **Chemin Source**

Entrer le chemin ou le disque source (F2 = guide).

Le chemin source n'est pas modifiable dans la fiche du miroir N° 1 qui est réservé au répertoire racine du logiciel.

#### **Chemin Miroir**

Entrer le chemin d'accès au disque ou répertoire où les copies seront stockées.

Dans ce répertoire ou disque sera créé le répertoire IcimMiroir.

Inutile de créer un répertoire vide avant l'activation.

#### Générique de fichiers

Facultatif : entrer un générique de fichiers pour filtrer l'étendue concernée.

Ce champs n'est pas modifiable dans la fiche du miroir N° 1 qui est réservé au répertoire racine du logiciel.

Les génériques de fichiers sont composés soit de la façon la plus simple, qui filtre un seul fichier : <nom de fichier> . <extension du fichier> (exemple : IMAGE.JPG )

...soit à l'aide des caractères génériques '?' et '\*' (exemple : IMAGE.\* ou IMAGE.???)

Le point d'interrogation '?' signifie qu'un caractère quelconque doit se trouver à cette position mais pas un espace ou rien.

Le signe étoile '\*' signifie que tous les caractères à partir de sa position sont acceptés, qu'il y en ait ou pas. Ceci est vrai dans la partie nom et dans la partie extension du fichier, c'est à dire avant et après le point, mais distinctement : écrire IMAGE\*. ou IMAGE\* concernera tous les fichiers dont le nom commence par IMAGE et qui non pas d'extension. Si l'on veut concerner tous les fichiers dont le nom commence par image, il faut ajouter le générique pour l'extension. Exemple : IMAGE\*.\*

En écrivant IMAGE\*.??? nous aurons le même résultat que dans l'exemple ci-dessus, à la condition que tous les fichiers dont le nom commence par IMAGE aient un extension, de 3 trois caractères et rien d'autre. Pour les fichiers .JPG par exemple, il peut être préférable d'écrire ainsi : IMAGE.JP\*

car il existe des fichiers .JPG et .JPEG qui sont le même type de fichiers bien qu'ils ont une extension normale (3 caractères maxi) ou allongée. C'est le cas pour d'autres types de fichiers, bien qu'en général l'extension ne dépasse pas trois caractères.

Note important placer l'étoile avant d'autres caractères est autorisé mais le résultat est illogique la plupart du temps. Le faire est déconseillé, sauf pour les spécialistes avertis...

#### Inclure les fichiers Système

Si oui les fichiers système dans l'étendue seront inclus dans les copies miroir.

#### **Inclure les fichiers Cachés**

Si oui les fichiers cachés dans l'étendue seront inclus dans les copies miroir.

#### Fréquence

Délai entre deux copies (mini 3 mn, maxi 23 h 59) ou points de restauration. Laisser ce champs vide signifie que cette fiche ne doit pas activer ce miroir. Vous pouvez ainsi garder la fiche pour une utilisation ultérieure.

### **Opérateur**

Entrer le numéro de d'ordinateur qui effectuera les nouvelles copies (F2 = guide). Ce champs est présent si vous disposez de la version réseau du logiciel. Dans la version monoposte il a toujours la valeur 1. Dans ce champs vous pouvez choisir l'ordinateur qui va effectuer les copies miroir. Les autres postes n'auront aucune activité ni recherche à effectuer concernant le miroir disque courant. Les copies sont faites sans l'intervention de l'utilisateur du poste affecté à cette tâche.

#### Heure début

Heure de début d'activation du programme pour ce miroir.

#### **Heure fin**

Heure de fin d'activation du programme pour ce miroir.

#### **Limite miroir**

Stoppe les copies et suspend le miroir si l'espace libre est inférieur à ce %.

#### **Copies maximum**

Entrer le nombre maximal de copies de chaque fichier à conserver (1 à 999).

Le logiciel conservera au maximum et pour chaque fichier, le nombre de copies renseigné ici, et supprimera les copies en trop, de la plus ancienne à la plus récente, avant d'ajouter une nouvelle copie du fichier.

Si vous entrez 1 dans ce champs, le miroir ne pourra pas vous restituer autre chose que la dernière sauvegarde, avec tous les fichiers mais sans possibilité de revenir en arrière, juste avant la dernière copie.

Limiter la fiche miroir à une seule copie est utile pour : faire une sauvegarde régénérée sans intervention ; avoir une copie simple sans prendre plus d'espace ; faire un tri et filtrer avec les caractères génériques pour déplacer et classer très rapidement vos fichiers par exemple.

#### Dernière copie

Date de la dernière copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Heure

Heure de la dernière copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Fichiers Copiés**

Nombre de fichiers copiés lors de la dernière copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Inchangés**

Nombre de fichiers inchangés lors de la dernière copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Répertoires

Nombre de répertoires pris en charge par la dernière copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Octets C

Nombre d'octets copiés lors de la dernière copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Octets I

Nombre d'octets non copiés car fichiers non modifiés, lors de la dernière copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Suspendre

Pour suspendre les copies miroir générées par ce miroir.

Lorsqu'un problème empêchant une copie survient, la valeur de ce champs devient Oui et le champs *Dernier rapport de copie* (page 2) décrit le problème.

#### **Ordinateur**

F2 = guide.

Ce champs est mis à jour automatiquement.


#### Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche miroir disque en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche miroir disque en cours.

# Fiche miroir disque - page 2



### Description des champs - page 2

#### Rapport dernière copie

Dernier rapport de copie miroir effectué.

# Fiche miroir disque - page 3



# Description des champs - page 3

### Rapport dernière restauration

Rapport de la dernière restauration effectuée.

### Navigation devant la fiche miroir disque

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un miroir disque.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un miroir disque si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau miroir disque.

Pour modifier la présente page de la fiche du miroir disque en cours.

Pour supprimer la fiche du miroir disque en cours.

Pour passer sur la fiche du miroir disque précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du miroir disque suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Pour DUPLIQUER la fiche du miroir disque en cours.

E10 Répertoires et fichiers

Cette option affiche les répertoires et fichiers du chemin miroir de la fiche courante.

Pour trouver très vite un fichier quel que soit son emplacement dans l'arborescence du chemin source et dans le miroir.

Vous être invité a choisir l'un des emplacements suivants pour la recherche :

1 - La copie du ... à ...

Tous les fichiers de la copie concernée pourront faire partie de la liste.

2 - Le Miroir

Tous les fichiers du miroir pourront faire partie de la liste.

3 - La Source

Tous les fichiers de la source pourront faire partie de la liste.

Le programme vous demande alors le nom du fichier. Vous pouvez entrer le nom et/ou l'extension avec ou sans les caractères génériques '\*' et '?'. Le chemin d'accès est inutile ici et il est supprimé de la saisie s'il est présent.

Pour plus d'infos et exemples concernant les génériques de fichiers, voir la section décrivant le champs *Générique de fichiers*.

Vous être invité a choisir l'un des emplacements suivants pour la restauration :

1 - Un fichier de la copie du ... à ...

Tous les fichiers de la copie concernée pourront faire partie de la liste.

2 - Les fichiers de la copie du ... à ...

Tous les fichiers de la copie seront restaurés après confirmation.

3 - Un fichier du Miroir

Tous les fichiers du miroir pourront faire partie de la liste.

#### Pour les cas 1 et 3:

Le programme vous demande ensuite le nom du fichier. Vous pouvez utiliser les caractères génériques '?' et '\*' pour afficher une liste restreinte de fichiers, ou laisser cette zone vide et dans ce cas tous les fichiers seront dans la liste proposée. Cette liste contient sur chaque ligne :

- le nom du fichier
- l'extension du fichier (ce qui suit le point, le dernier si plusieurs)
- la date et heure de la copie du fichier

La dernière ligne en bas de la fenêtre du logiciel affiche le répertoire dans lequel se trouve le fichier.

Après avoir choisi le fichier, les informations suivantes sont affichées :

- Chemin, nom et extension du fichier
- Date et heure de la copie contenant ce fichier
- Date et heure de la dernière modification du fichier

Le logiciel calcule la somme de contrôle du fichier source et du fichier miroir et vous informe si ces fichiers sont identiques.

Le logiciel vous demande confirmation avant de restaurer le fichier.

Voir également : GESTION DES COPIES MIROIR.

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.
Chaque fiche miroir disque contient 3 pages.

### **GESTION DES COPIES MIROIR**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des copies miroir. La liste des copies miroir apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Echap Sortis Pour quitter la base Copies miroir.

F2 Index

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A MIROIR N° + DATE COPIE + HEURE
- B INTITULE + DATE COPIE + HEURE
- C DATE COPIE + HEURE
- D HEURE DEBUT + HEURE FIN + MIROIR N°
- E MIROIR N° + FICHIERS COPIES
- F DATE M.A.J. + HEURE

L'appui sur une touche de A à F active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une copie miroir.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une copie miroir si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour modifier la présente page de la fiche de la copie miroir en cours.

Pour supprimer la fiche de la copie miroir en cours.

La fiche de la copie miroir en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche copie miroir ».

Pour passer sur la ligne de la copie miroir précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la copie miroir suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base copies miroir de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base copies miroir sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche copie miroir - page 1



### Description des champs - page 1

#### Miroir Nº

Numéro de la fiche Miroir disque à laquelle est liée cette fiche Copie miroir (F2 = guide). La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

#### Intitulé

*Intitulé de cette fiche miroir disque (F2 = guide).* Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Chemin Source**

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Chemin Miroir**

Chemin d'accès au disque ou répertoire où la copie est stockée (F2 = guide).

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Dans ce répertoire ou disque sera créé le répertoire IcimMiroir.

Inutile de créer un répertoire vide avant l'activation.

#### Générique de fichiers

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Inclure les fichiers Système**

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Inclure les fichiers Cachés**

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Fréquence

Délai entre deux copies (mini 3 mn, maxi 23 h 59).

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Opérateur**

Numéro d'utilisateur dont le poste a effectué cette copie (F2 = guide).

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Heure début

Heure de début d'activation du programme pour ce miroir.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Heure fin

Heure de fin d'activation du programme pour ce miroir.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

### **Limite miroir**

Stoppe les copies et suspend le miroir si l'espace libre est inférieur à ce %.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Copies maximum**

Nombre maximal prévu de copies de chaque fichier à conserver.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Date copie

Date de la copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Heure

Heure de la copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Fichiers Copiés**

Nombre de fichiers copiés lors de cette copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Inchangés**

Nombre de fichiers inchangés lors de cette copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Répertoires

Nombre de répertoires pris en charge par cette copie.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Octets C

Nombre d'octets copiés.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Octets I

Nombre d'octets non copiés car fichiers non modifiés.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Suspendu

Indique si le miroir été suspendu à cause d'un problème, voir rapport(s) si Oui. Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### **Ordinateur**

F2 = guide.

Ce champs est mis à jour automatiquement.


#### Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche copie miroir en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche copie miroir en cours.

### Fiche copie miroir - page 2




### Description des champs - page 2

#### Rapport copie

Rapport de la copie miroir effectuée.

### Fiche copie miroir - page 3



### Description des champs - page 3

#### **Rapport restauration**

Rapport de restauration de cette copie.

### Navigation devant la fiche copie miroir

Echap Sortis Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une copie miroir.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une copie miroir si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour modifier la présente page de la fiche de la copie miroir en cours.

Pour supprimer la fiche de la copie miroir en cours.

La suppression de la copie miroir de telle date supprime dans le miroir les fichiers qui ont été sauvegardés dans une copie suivante, c'est à dire : qui ont été modifiés entre la copie de telle date et une copie suivante. Les autres fichiers sont déplacés dans la copie suivante. Il est ainsi inutile de copier tous les fichiers lors de chaque copie, ce qui réduit considérablement l'espace disque utilisé et le temps de traitement.

Après confirmation de la suppression de la copie, le programme vous demande si vous voulez aussi supprimer les fichiers. Si vous répondez Non et s'il n'existe pas dans le miroir une copie ultérieure à la copie en cours de suppression, les fichiers de cette copie seront renommés sans le drapeau d'une copie. Ils reprendront exclusivement leurs noms source. Ceci est très utile si vous utilisez ce miroir dans le seul but de d'analyser, trier, filtrer, extraire ou classer des fichiers, dans la mesure où vous trouvez plus pratique qu'ils gardent leurs noms inchangés.

Pour passer sur la fiche de la copie miroir précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif. Pour passer sur la fiche de la copie miroir suivante. La fiche suivante dépend de l'index actif.

E10 Répertoires et lighiers Cette option affiche les répertoires et fichiers du chemin miroir de la fiche courante.

Pour trouver un fichier quel que soit son emplacement dans l'arborescence du chemin source.

Cette option sert à restaurer l'état de toutes vos données à la date et heure de la copie miroir courante. Le programme vous demande confirmation avant d'effectuer la restauration, pour toutes vos sociétés enregistrées.

P Purger

M Miroin disques Voir GESTION DES MIROIRS DISQUES.

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.
Chaque fiche copie miroir contient 3 pages.

### **GESTION DES IMPRIMANTES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des imprimantes.

Pour imprimer depuis ce logiciel si vous utilisez sa version pour Windows, suivre les étapes ci-dessous :

- 1 Entrez dans la fonction nommée Système, Gestion, Imprimantes
- 2 Cliquez sur le bouton "Importer" situé au-dessus de la liste des imprimantes enregistrées.
- 3 Vérifiez que votre imprimante se trouve bien (maintenant) dans la liste. Si elle est absente (cas trouvé pour imprimante réseau sous Windows Vista), installer le pilote d'imprimante (fourni sur cd ou avec une mise à jour par internet sur le site du constructeur) sur votre poste, puis revenir à l'étape 2.
- 4 Sélectionnez la première fonction dans laquelle vous voulez imprimer.
- 5 lorsque le menu d'impression s'affiche en bas de l'écran, cliquez sur I : Imprimantes en bas de l'écran dans la zone des touches de navigation.
- 6 choisissez l'imprimante que vous voulez utiliser.
- 7 le menu d'impression apparait à nouveau en bas de l'écran, prêt à démarrer l'impression dès que vous appuierez sur la touche Entrée.

Pour fonctionner avec ce logiciel, votre imprimante devait jadis être compatible DOS. Maintenant vous pouvez utiliser aussi les imprimantes installées sous Windows dans ce logiciel si PageScript est le spouleur d'impression actif (oui par défaut), ou si vous avez installé la version Windows de ce logiciel ICIM.

PageScript est un spouleur d'impression utilisé par les logiciels ICIM (dans la version pour DOS) pour piloter votre imprimante si elle est installée sous Windows. Vous pouvez imprimer tous vos documents si vous disposez du pilote (logiciel) Windows ou DOS pour votre imprimante. Excepté dans le cas d'une version Windows du logiciel, PageScript est installé et configuré automatiquement par le logiciel lors de l'installation sur votre PC.

La version pour Windows du logiciel n'utilise pas PageScript pour imprimer sur les imprimantes Windows (non DOS).

Les fichiers pilotes livrés éventuellement avec votre imprimante doivent être installés préalablement. Suivre les recommandations du manuel d'utilisation accompagnant votre imprimante pour plus d'informations à ce sujet.

Pour imprimer si Windows n'est pas actif sur votre PC, la base des imprimantes permet d'enregistrer les codes des fontes de caractères et les formats de page pour toute imprimante compatible DOS que vous voudriez utiliser. Un certain nombre d'imprimantes sont déjà enregistrées mais il est probable que vous ne trouviez pas la vôtre dans la liste. Qu'à cela ne tienne : vous pouvez l'enregistrer rapidement en ajoutant une nouvelle fiche.

La liste des imprimantes apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Echap Sortis Pour quitter la base Imprimantes.

F2 Index

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A NUMERO
- B MARQUE + MODELE
- C PORT LPT + MARQUE + MODELE
- D MODELE + MARQUE
- E UTILISATION + MARQUE + MODELE
- F LANGAGE + MARQUE + MODELE

L'appui sur une touche de A à F active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

F3 Cherche

Pour chercher une imprimante.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une imprimante si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle imprimante.

Pour modifier la présente page de la fiche de l'imprimante en cours.

Pour supprimer la fiche de l'imprimante en cours.

La fiche de l'imprimante en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche imprimante ».

Pour passer sur la ligne de l'imprimante précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'imprimante suivante.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

#### O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base imprimantes de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse


Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base imprimantes sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs.

Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche imprimante - page 1



### Description des champs - page 1

#### Numéro

Numéro d'identification de cette imprimante (F2 = guide imprimantes).

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche. Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle imprimante.

Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

#### Marque

F2 = Guide imprimantes.

Dans ce champs vous pouvez enregistrer au choix :

- la marque de l'imprimante.
- la marque et le modèle de l'imprimante. Dans ce cas le champs modèle doit rester vide.

Sous Windows le nom de chaque imprimante est composé d'une chaine de caractères. Dans ce logiciel vous pouvez séparer la marque du modèle pour faciliter la recherche dans les listes.

Si votre imprimante est installée sous Windows et si vous utilisez PageScript comme spouleur d'impression avec ce logiciel (recommandé sous Windows), la concaténation de Marque + Modèle doit correspondre exactement au nom donné à votre imprimante sous Windows. Dans le cas contraire, le logiciel enverra les travaux d'impression à l'imprimante par défaut sous Windows. Pour connaître et récupérer le nom attribué sous Windows à l'imprimante que vous voulez utiliser, appuyez sur la touche F3 lorsque vous êtes dans le champs Marque.

#### Modèle

F2 = Guide imprimantes.

Voir le paragraphe concernant le champs MARQUE.

#### **Utilisation**

Si vous attribuez à cette fiche d'imprimante une utilisation particulière (F2 = guide). Exemples : format pour étiquettes.

Vous pouvez indiquer des utilisations différentes pour la même imprimante, de façon simple, en dupliquant la fiche imprimante puis en changeant les paramètres de la nouvelle fiche afin d'obtenir le résultat souhaité.

#### Format papier

Entrez la lettre d'identification du format de papier requis (F2 guide). Le format que vous choisissez ici permet au logiciel de créer sa page logique, mais n'active pas ce format pour votre imprimante.

Il est rarement nécessaire de changer le format de papier au niveau du pilote de l'imprimante, le logiciel pouvant adapter la position et l'orientation de l'impression.

Si toutefois vous ne pouvez pas imprimer dans le sens voulu, ou à la position voulue, essayez en changeant les paramètres concernant la taille du papier et/ou l'orientation de la page, dans le programme de configuration de l'imprimante (cliquez sur les 'Propriétés' de l'imprimante, sous Windows).

#### Orientation

Orientation de l'impression : 0 = portrait, 1 = paysage. L'orientation est parfois appelée 'à la Française' à la place de 'portrait' et 'à l'Italienne' à la place de 'paysage'. En orientation 'portrait' les lignes de texte se succèdent dans le sens de la longueur de la feuille, en orientation "paysage" dans le sens de la largeur. Cas spécial pour les formats d'enveloppes : l'orientation indique au logiciel le sens de présentation des enveloppes dans l'imprimante.

Ce paramètre est utilisé pour les imprimantes comprenant le langage PCL. Vous pouvez le définir pour les autres imprimantes comme dans les versions précédentes, dans la fiche du code 'MAZ' (code d'initialisation) de l'imprimante utilisée. Voir aussi : CODES D'IMPRESSION.

#### Style de couleurs

Style de couleurs pour documents à associer avec cette fiche imprimante (F2 = guide). Si le style de couleurs indiqué n'est pas enregistré dans la base COULEURS POUR DOCUMENTS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau STYLE DE COULEURS. Ce champs sert à définir le groupe de couleurs à utiliser pour imprimer vos documents. Jusqu'à 11 couleurs différentes par document.

Définir un style pour votre fiche imprimante permet de consulter plus facilement les documents imprimés, notamment les plus complexes. Des trames sont imprimées, en couleurs ou en gris, ou un mélange des deux selon le style choisi.

Voir aussi : Système, Gestion, Couleurs pour documents.

### Répertoire PDF

Répertoire dans lequel l'imprimante virtuelle PDF génèrera les fichiers .PDF (F2 = guide). Vous avez accès à ce champs si vous utilisez une version enregistrée pour Windows du logiciel et si l'imprimante courante est une imprimante virtuelle PDF. Les imprimantes virtuelles PDF créent des fichiers au format PDF, un format très répandu.

Le répertoire à spécifier ici est celui dans lequel l'imprimante virtuelle place tous les fichiers qu'elle crée au lieu d'imprimer. Le logiciel pilote de cette imprimante vous permet de définir ce répertoire. Vous devez spécifier

le même répertoire ici, dans cette fiche, sans quoi le logiciel sera incapable de retrouver les fichiers PDF créés et par conséquent de les acheminer à vos destinataires par courriel. Utiliser ou créer de préférence un répertoire destiné exclusivement à cette tâche. Exemple : "C:\PDF".

#### Choisir la meilleure imprimante virtuelle PDF

ICIM vous conseille d'utiliser 'PDFill PDF Writer', une imprimante virtuelle PDF que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet. Site de PDFill PDF Writer: http://www.pdfill.com/download.html (cliquer sur le bouton "Download now" de la section "Unicode Package". Vous devrez ensuite installer GhostScript, téléchargeable sur la même page web).

Voir aussi la fonction nommée EXPEDITIONS PAR COURRIEL, dans le menu SYSTEME, GESTION, SUPERVISEUR.

#### **Boite à lettres**

Boite à lettres électronique à utiliser pour l'envoi automatique des courriels.

Si la boite à lettres indiquée n'est pas enregistrée dans la base BOITES A LETTRES ELECTRONIQUES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle BOITE A LETTRES.

Ce champs est analysé par le logiciel lors du paramétrage de l'envoi par courriel des documents imprimés avec l'imprimante virtuelle courante.

Vous n'avez pas accès à ce champs si vous utilisez une version pour DOS du logiciel ou une version non enregistrée.

Si le champs précédent nommé *Répertoire .PDF* est renseigné mais le champs *Imprimante virtuelle* est vide, le logiciel imprimera en utilisant la boite à lettre que vous avez choisie pour les documents imprimés. Voir à ce sujet l'option *BAL documents*, dans la fonction de gestion des *Boites à lettres électroniques*, située dans *Système*, *Gestion*, *Superviseur*. Si aucune boite n'est renseignée en passant par cette option, ni dans le champs *Imprimante virtuelle*, le logiciel ne pourra pas générer les courriels pour les documents imprimés destinés à vos correspondants.

La génération des courriels est aussi condionnée à l'enregistrement préalable de l'adresse électronique (courriel) de chaque destinataire du document imprimé. Le logiciel créera un *Courriel à envoyer* pour chaque destinataire concerné, en lui joignant son document PDF. il vous restera ensuite à envoyer d'un bloc les courriels groupés, par la fonction de gestion des *Courriels à envoyer*.

Le fichier .PDF préalablement généré par votre imprimante virtuelle dans le *Répertoire .PDF* sera supprimé après l'archivage immédiat du courriel et déplacement de la pièce jointe dans le répertoire des ENVOIS.

Voir les pages 3 et 4 de la fiche 'Courriel envoyé' pour connaître l'emplacement et les noms des pièces jointes et des pièces jointes archivées de chaque courriel.

#### Lignes par page

Nombre de lignes que le logiciel peut imprimer avant passage à la page suivante. Ce champs contient le nombre maximal de lignes imprimables par page. Le logiciel éjecte la page dès que la ligne en cours d'impression dépasse ce nombre. Ceci ne dispense pas de spécifier le nombre de lignes par page dans les codes de l'imprimante (code d'initialisation MAZ) si les conditions suivantes sont vraies :

- le langage indiqué dans la fiche n'a pas un numéro supérieur ou égal à 2 après son nom, ou bien aucun langage n'est indiqué dans la fiche.

ET

 PageScript n'est pas le spouleur d'impression utilisé par le logiciel pour le moment. Pour l'activer, entrer dans la fonction nommée SYSTEME -> PARAMETRAGE -> IMPRESSIONS.

#### Marge supérieure

Nombre de lignes vides à réserver pour la marge en haut de chaque page. Ce nombre vient s'ajouter au nombre de lignes par page et à la marge inférieure pour former le total de lignes par page. La hauteur de chaque ligne dépend du nombre total de lignes et de la hauteur de la page.

Le logiciel utilise ce paramètre (pour les imprimantes compatibles Windows, 'PCL 2' ou supérieur et 'EPSON 2' ou supérieur) afin de calculer l'espace entre chaque ligne et la taille des fontes de caractères. Pour les autres imprimantes vous pouvez le définir, comme dans les précédentes versions, à l'aide du code 'MAZ' (code d'initialisation) de l'imprimante utilisée.

Note: Ce paramètre n'a pas d'effet pour l'impression des Etiquettes, l'impression des Cartes de visite et l'impression des Codes à barres. Pour ces exceptions, la marge supérieure peut être paramétrée directement dans la fiche concernée (fiche Etiquette, Carte de visite ou Code à barre).

Voir aussi CODES D'IMPRESSION.

#### Marge inférieure

Nombre de lignes vides à réserver pour la marge en bas de chaque page. Important : indiquez ici une marge d'au moins deux lignes si l'en-tête de votre raison sociale doit être imprimé en bas de page (voir fiche société) sur les documents avec en-tête.

#### Marge gauche

Pourcentage de marge à gauche, pouvant aller de 0 à 25 % (F2 calculette).

#### Marge droite

Pourcentage de marge à droite, pouvant aller de 0 à 25 % (F2 calculette).

#### Alignement H

Alignement horizontal de la page logique : Gauche, Centre, Droit. Ce paramètre permet d'ajuster horizontalement la position de la surface imprimable sur la surface du papier.

La surface sur laquelle il est possible d'imprimer dépend des réglages, des capacités et des limitations de l'imprimante utilisée. Consulter le manuel de votre imprimante pour plus de détails à ce sujet.

Ce paramètre sert à déplacer la surface imprimable horizontalement, dans la limite des marges gauche et droite imposées par votre imprimante. Si la modification de ce paramètre ne change rien lors de l'impression, cela signifie que la surface imprimable prend toute la largeur disponible compte tenu de ces marges imposées.

#### **Agrandi**

Nombre de caractères par ligne pour textes agrandis à espacement fixe. La longueur en format A4 avec une orientation portrait est 40 par défaut.

#### Normal

Nombre de caractères par ligne pour textes normaux à espacement fixe. La longueur en format A4 avec une orientation portrait est 80 par défaut.

#### **Elite**

Nombre de caractères par ligne pour textes Elite à espacement fixe. La longueur en format A4 avec une orientation portrait est 96 par défaut.

#### Condensé

Nombre de caractères par ligne pour textes condensés à espacement fixe. La longueur en format A4 avec une orientation portrait est 132 par défaut.

#### Super condensé

Nombre de caractères par ligne pour textes super condensés à espacement fixe. La longueur en format A4 avec une orientation portrait est 160 par défaut.

### **Agrandi proportionnel**

Nombre d'espaces par ligne pour textes agrandis à espacement proportionnel. Ce champs est inutile pour les imprimantes supportant le langage PCL.

#### **Normal proportionnel**

Nombre d'espaces par ligne pour textes normaux à espacement proportionnel. Ce champs est inutile pour les imprimantes supportant le langage PCL.

#### Elite proportionnel

#### Condensé proportionnel

Nombre d'espaces par ligne pour textes condensés à espacement proportionnel. Ce champs est inutile pour les imprimantes supportant le langage PCL.

#### Super condensé proportionnel

#### Table

Numéro de la table pour la définition des largeurs des caractères (F2 = guide). Voir également : TABLES DE POLICES.

#### **Table**

Numéro de la table pour la définition des largeurs des caractères (F2 = guide). Voir également : TABLES DE POLICES.

#### **Table**

F2 = guide.

Si la table indiquée n'est pas enregistrée dans la base TABLES POUR POLICES D'IMPRIMANTES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle TABLE.

#### Table

Numéro de la table pour la définition des largeurs des caractères (F2 = guide). Voir également : TABLES DE POLICES.

### Table

F2 = guide.

#### Agrandi fonte proportionnelle

Code d'identification de la fonte proportionnelle à utiliser (F2 = guide). Les explications sur ce champs concernent également les champs suivants (normal, élite, condensé et super condensé, à espacement proportionnel).

Selon le spouleur d'impression utilisé avec le logiciel (PageScript par défaut sous DOS) la façon de choisir une fonte sera différente.

### Impressions Windows (ou DOS avec le spouleur PageScript)

Le code à indiquer ici correspond au nom de la fonte sous Windows. Appuyez sur la touche F2 pour obtenir la liste des fontes disponibles.

#### Impressions DOS sans le spouleur PageScript

Le logiciel gère les fontes de caractères proportionnelles avec les imprimantes compatibles PCL 2 ou plus récent. Pour les imprimantes utilisant le langage EPSON, des tests ont montré des différences d'interprétation d'une imprimante à une autre rendant imparfait ou aléatoire le résultat parfois obtenu sur le papier.

Si votre imprimante ne sort pas les documents en tout ou partie avec des fontes proportionnelles, bien que vous ayez indiqué comme langage un langage dont le numéro qui suit son nom est supérieur ou égal à 2, (comme "PCL 2"), la fonte initialisée dans le logiciel ne se trouve pas dans votre imprimante et celle-ci ne prend aucune fonte de rechange pour satisfaire la demande. Il faut dans ce cas lui indiquer le numéro de la fonte à utiliser pour les textes agrandis et faire de même si besoin pour le mode normal et le mode condensé.

La documentation de votre imprimante vous indique quelles sont les fontes proportionnelles disponibles. Chaque fonte est identifiée par un code permettant de l'activer.

Exemple:

Dans le langage PCL ce code est un numéro qui doit impérativement être suivi

- de la lettre T s'il s'agit d'une fonte interne
- de la lettre X s'il s'agit d'une fonte téléchargée.

Coller la lettre T ou X à la suite du numéro sans espace ni séparation.

Voir également : SPOULEUR D'IMPRESSION, PARAMETRAGE IMPRESSIONS.

#### Normal fonte proportionnelle

Code d'identification de la fonte proportionnelle à utiliser (F2 = guide).

#### Elite fonte proportionnelle

Code d'identification de la fonte proportionnelle à utiliser (F2 = guide).

#### Condensé fonte proportionnelle

Code d'identification de la fonte proportionnelle à utiliser (F2 = guide).

Par défaut la fonte Tahoma est utilisée pour les textes imprimés en Condensé.

Si cette fonte est absente du répertoire Fontes de Windows, la fonte Arial est utilisée en remplacement. La fonte Tahoma a une largeur moyenne de caractères plus réduite que la fonte Arial, qui peut faire dépasser le texte de sa colonne dans les tableaux imprimés en condensé.

### Super condensé fonte proport.

Code d'identification de la fonte proportionnelle à utiliser (F2 = guide).

#### Limiteur Agrandi

Coefficient d'agrandissement ou de réduction pour cette fonte. 1.00 = aucun. Le logiciel agrandit ou réduit la taille de la fonte en multipliant celle-ci par le nombre que vous pouvez changer ici.

Si vous laissez ce nombre à 1.00, la police aura la taille par défaut calculée par le logiciel en fonction du nombre de lignes par page indiqué dans la fiche courante.

Note : la présente description de ce champs est valable aussi pour les quatre limiteurs/expandeurs suivants.

#### **Limiteur Normal**

Coefficient d'agrandissement ou de réduction pour cette fonte. 1.00 = aucun.

#### **Limiteur Elite**

Coefficient d'agrandissement ou de réduction pour cette fonte. 1.00 = aucun.

#### Limiteur Condensé

Coefficient d'agrandissement ou de réduction pour cette fonte. 1.00 = aucun.

#### **Limiteur Super Condensé**

Coefficient d'agrandissement ou de réduction pour cette fonte. 1.00 = aucun.

#### Ajust. vertical Agrandi

Ajustement vertical, sert à régler la position en hauteur pour cette fonte.

#### Version pour Windows du logiciel

Ce champs et les 4 suivants ne sont pas utilisés par le logiciel dans sa version pour Windows. Dans cette version le logiciel calcule la hauteur de chaque fonte, et ajuste le texte verticalement de façon à le centrer sur partie attribuée à chaque ligne.

#### Version pour DOS du logiciel

Vous pouvez avoir besoin de régler ce paramètre pour une ou plusieurs fontes. En effet, deux fontes proportionnelles n'ont pas forcément le même positionnement vertical, même si l'on attribue à l'une la même hauteur qu'à l'autre.

Si les trames ne sont pas utilisées dans les listes et si vous laissez toujours à 1.00 le champs "LIMITE", le réglage de ce paramètre vous semblera problablement inutile.

Si vous utilisez les trames dans les documents imprimés par le logiciel, vous pouvez être amené à utiliser ce réglage.

Il permet principalement d'ajuster la position en hauteur de la police principale par rapport à la ligne. Chaque groupes de fontes (agrandi, normal, elite, condensé et super-condensé) peut être centré avec précision par rapport à la trame. Le changement de fonte peut influer sur le réglage.

Note : la présente description de ce champs est valable aussi pour les quatre champs d'ajustement vertical suivants.

### **Ajust. vertical Normal**

Ajustement vertical, sert à régler la position en hauteur pour cette fonte.

#### Ajust. vertical Elite

Ajustement vertical, sert à régler la position en hauteur pour cette fonte.


### Ajust. vertical Condensé

Ajustement vertical, sert à régler la position en hauteur pour cette fonte.

#### Ajust. vertical Super Condensé

Ajustement vertical, sert à régler la position en hauteur pour cette fonte.

### Fiche imprimante - page 2



### Description des champs - page 2

#### Langage

Choisissez le langage supporté par votre imprimante (F2 guide). Ce logiciel comprend les langages PCL et Epson, mais fonctionne maintenant avec toute imprimante compatible Windows. Si PageScript est le spouleur d'impression utilisé, ce paramètre n'est pas utile au logiciel.

PCL : le numéro à droite du nom du langage, dans le guide, correspond au numéro de version du langage PCL supporté par l'imprimante.

Ce numéro sert également à indiquer au logiciel s'il doit :

1 - PAS DE NUMERO ou AUCUN LANGAGE INDIQUE aucun code d'impression à indiquer si PageScript est le spouleur actif dans le logiciel. Si vous ne travaillez pas sous le système d'exploitation Windows, les codes d'imprimantes doivent être saisis manuellement. L'orientation, le nombre de lignes par page et la marge indiqués dans la fiche de l'imprimante ne sont pas pris en compte par le logiciel : les codes d'impression doivent les indiquer expressement ou bien vous aurez les valeurs par défaut initialisées dans votre imprimante (valeurs usine ou valeurs utilisateur par le panneau de configuration).

#### 2 - NUMERO 2

utiliser les codes d'imprimantes saisis manuellement et compléter la liste des codes automatiquement si certains codes ne sont pas enregistrés. Les codes pour les polices à espacement proportionnel ne sont pas générés par le logiciel. Vous devez les créer à l'aide du manuel de votre imprimante. Le logiciel active les codes lors du démarrage de l'impression, il ne les ajoute pas dans le fichier des codes d'imprimantes.

familles de polices à espacement proportionnel disponibles ou non selon votre

# 3 - NUMERO 3 ou supérieur générer les codes d'impression. Le logiciel utilisera jusqu'à quatre

imprimante, en les faisant varier en taille selon le nombre de lignes de texte définies dans la fiche imprimante. Toutes les imprimantes supportant le langage PCL 3 ou supérieur fonctionnent ainsi.

Comme pour le cas précédent, les codes ne sont pas ajoutés dans le fichier des codes d'imprimantes mais sont activés lors du démarrage de l'impression. La saisie manuelle des codes d'impression est ici inutile et donc empêchée par le logiciel.

Voir également : PARAMETRAGE IMPRESSIONS, dans le menu SYSTEME du logiciel.

#### **Port LPT**

Choix possibles: 1, 2 ou 3.

PORT DE COMMUNICATION utilisé pour cette imprimante.

Ports utilisables LPT1, LPT2 et LPT3.

Si votre imprimante ou votre télécopieur est sur port USB ou si vous utilisez le gestionnaire PageScript fourni dans chaque pack ICIM, ignorez de champs : il est utile uniquement si vous travaillez sous DOS sans Windows et disposez de pilotes DOS pour votre imprimante.

Pour savoir si PageScript est installé et actif sur votre PC, allez dans la fonction nommée IMPRESSIONS, située dans le menu SYSTEME -> PARAMETRAGE du logiciel.

#### **Barre verticale**

Caractère de séparation verticale dans tableaux (code ascii 179 par défaut). Le code ascii 124 peut être utilisé pour accélérer la vitesse d'impression sur les imprimantes matricielles et certaines imprimantes à jet d'encre.

Pour enregistrer dans ce champs le symbole correspondant au trait vertical, appuyez sur la touche Alt, puis taper par exemple le nombre 124 et enfin relachez la touche Alt. Le code ascii correspondant au nombre indiqué s'affiche alors dans la zone de saisie.

#### Fond sous cumuls

Caractère pour la trame sous les cumuls dans tableaux, listes et rapports.

Mode semi-graphique : ce caractère est généralement le code ascii N° 176, 177 ou 178. Selon l'effet obtenu en imprimant ce caractère, vous ne pourrez peut-être pas l'utiliser (s'il est trop sombre ou si son grain est trop gros).

Pour obtenir le caractère correspondant à un code ASCII, appuyer sur la touche Alt puis taper le code ascii (nombre) avant de relacher la touche Alt.

Impression avec PageScript : les codes ascii 176, 177 et 178 sont convertis respectivement en trame claire, moyenne et foncée, mais le contenu de ce champs n'est pas utilisé pour créer des trames. Utiliser à la place les fiches de la base nommée COULEURS POUR DOCUMENTS.

#### Résolution

Choix possibles selon la capacité de l'imprimante : 75, 150, 300, 600, 1200. Cette valeur indique le nombre de points par pouce qu'il est possible d'imprimer avec cette imprimante. Si 0, la valeur par défaut est 300.

### Navigation devant la fiche imprimante

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une imprimante.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une imprimante si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle imprimante.

Pour modifier la présente page de la fiche de l'imprimante en cours.

Pour supprimer la fiche de l'imprimante en cours.

Pour passer sur la fiche de l'imprimante précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de l'imprimante suivante.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

Pour DUPLIQUER la fiche de l'imprimante en cours.

Cette option permet de consulter les dimensions du papier et de la page logique pour l'imprimante courante.

Cette option permet d'ajouter automatiquement les fiches des imprimantes disponibles sous Windows depuis votre pc. Vous pouvez activer cette option si vous utilisez la version pour Windows du logiciel, ou si vous utilisez la version pour DOS et PageScript est le spouleur d'impression actif.

Voir aussi PARAMETRAGE IMPRESSIONS.

Cette option permet d'accéder à la gestion des Couleurs pour documents imprimés. Si vous avez choisi un style de couleur dans la fiche imprimante courante, le logiciel se place directement sur la fiche de ce style.

Voir également : GESTION DES COULEURS POUR DOCUMENTS.

Entrée Codes d'imprimente

Cette option permet d'accéder à la gestion des codes de l'imprimente
en cours. Elle est inutile si vous utilisez la version pour Windows
du logiciel ou si le spouleur d'impression PageScript est actif.
Voir également : GESTION DES CODES D'IMPRIMANTES.

Cette option permet d'accéder à la gestion des tables pour polices d'imprimantes. Elle est inutile si vous utilisez la version pour Windows du logiciel ou si le spouleur d'impression PageScript est actif.
Voir également : GESTION DES TABLES POUR POLICES D'IMPRIMANTES.

PgUp Page précédente de la fiche en cours.

PgDn Page suivante de la fiche en cours.
Chaque fiche imprimante contient 2 pages.

### **GESTION DES COULEURS POUR DOCUMENTS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des couleurs pour documents.

Cette base permet de définir un style de couleurs pour tous les documents imprimés. En choisissant un style de couleurs dans une fiche imprimante, vous choisissez l'ensemble des couleurs qui seront utilisées par le logiciel pour l'impression.

Le contenu de cette base n'est pas pris en compte si vous n'utilisez pas la version Windows du logiciel et n'avez pas choisi PageScript comme spouleur d'impression.

Consulter la fonction nommée SYSTEME -> PARAMETRAGE -> IMPRESSIONS pour plus d'informations concernant les spouleurs utilisables avec le logiciel.

La liste des couleurs pour documents apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base Couleurs pour documents.

Pour chercher un style de couleurs.

Champs de recherche : INTITULE.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau style de couleurs.

Pour modifier la fiche du style de couleurs en cours.

Pour supprimer la fiche du style de couleurs en cours.

La fiche du style de couleurs en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche style de couleurs ».

Pour passer sur la ligne du style de couleurs précédent.

Pour passer sur la ligne du style de couleurs suivant.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

#### O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base couleurs pour documents de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

# Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base couleurs pour documents sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

# Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche style de couleurs



# **Description des champs**

## Intitulé

Intitulé de ce style de couleurs pour documents (F2 = guide).

## En-tête société

Quantité de rouge pour l'en-tête de société.

## En-tête société

Quantité de vert pour l'en-tête de société.

# En-tête société

Quantité de bleu pour l'en-tête de société.

## **Titre document**

Quantité de rouge pour le titre de document.

# **Titre document**

Quantité de vert pour le titre de document.

## **Titre document**

Quantité de bleu pour le titre de document.

# **Titres colonnes**

Quantité de rouge pour les titres de colonnes.

#### **Titres colonnes**

Quantité de vert pour les titres de colonnes.

#### **Titres colonnes**

Quantité de bleu pour les titres de colonnes.

# Intitulés sous-totaux

Quantité de rouge pour les intitulés de sous-totaux.

# Intitulés sous-totaux

Quantité de vert pour les intitulés de sous-totaux.

#### Intitulés sous-totaux

Quantité de bleu pour les intitulés de sous-totaux.

## Intitulés totaux

Quantité de rouge pour les intitulés de totaux.

#### Intitulés totaux

Quantité de vert pour les intitulés de totaux.

#### Intitulés totaux

Quantité de bleu pour les intitulés de totaux.

# **Autres textes**

Quantité de rouge pour les autres textes.

# **Autres textes**

Quantité de vert pour les autres textes.

## **Autres textes**

Quantité de bleu pour les autres textes.

# **Contours cadres**

Quantité de rouge pour les contours de cadres et les traits de séparation.

#### Contours cadres

Quantité de vert pour les contours de cadres et les traits de séparation.

# **Contours cadres**

Quantité de bleu pour les contours de cadres et les traits de séparation.

## Fond titres de colonnes

Quantité de rouge pour le fond sous les titres de colonnes.

# Fond titres de colonnes

Quantité de vert pour le fond sous les titres de colonnes.

# Fond titres de colonnes

Quantité de bleu pour le fond sous les titres de colonnes.

# Fond sous-totaux

Quantité de rouge pour le fond sous les sous-totaux.

## Fond sous-totaux

Quantité de vert pour le fond sous les sous-totaux.

# Fond sous-totaux

Quantité de bleu pour le fond sous les sous-totaux.

#### Fond totaux

Quantité de rouge pour le fond sous les totaux.

#### Fond totaux

Quantité de vert pour le fond sous les totaux.

# Fond totaux

Quantité de bleu pour le fond sous les totaux.

# **Trame dans listes**

Quantité de rouge pour la trame imprimée toutes les deux lignes.

# **Trame dans listes**

Quantité de vert pour la trame imprimée toutes les deux lignes.

#### **Trame dans listes**

Quantité de bleu pour la trame imprimée toutes les deux lignes.

# Navigation devant la fiche style de couleurs

Echap Sortie Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un style de couleurs.
Champs de recherche: INTITULE.

Pour ajouter un nouveau style de couleurs.

Pour modifier la fiche du style de couleurs en cours.

Pour supprimer la fiche du style de couleurs en cours.

Pour passer sur la fiche du style de couleurs précédent.

Pour passer sur la fiche du style de couleurs suivant.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche du style de couleurs en cours.

Voir GESTION DES IMPRIMANTES.

# **GESTION DES TABLES POUR POLICES D'IMPRIMANTES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des tables pour polices d'imprimantes.

NOTE : cette fonction est inutile si vous avez installé la version Windows du logiciel, ou si vous avez installé une version Dos du logiciel et choisi PageScript comme spouleur d'impression (c'est le spouleur utilisé par défaut si votre PC fonctionne sous Windows 95 ou plus récent).

Avec cette fonction vous pouvez définir si besoin la largeur de chaque caractère pour une police à espacement proportionnelle non enregistrée dans le logiciel mais intégrée dans votre imprimante. Le logiciel vous propose quatre polices standardisées. Si elles ne vous conviennent pas ou si vous voulez utiliser d'autres polices disponibles sur votre imprimante, cette fonction vous sera utile.

Une "table pour imprimante" permet de mémoriser la largeur relative de chaque caractère par rapport à l'espace (' '). L'espace correspond au code ascii N° 32.

Le logiciel utilise les tables pour calculer la position à laquelle il doit commencer l'impression lorsqu'il s'agit de centrer ou d'aligner du texte imprimé avec des polices à espacement proportionnel.

Dans une police à espacement fixe, tous les caractères occupent la même largeur les uns par rapport aux autres. Dans une police à espacement proportionnel, un 'i' n'a pas la même largeur qu'un 'M' et sa largeur par rapport aux autres caractères est rarement la même dès l'instant qu'on passe d'une police à une autre.

Voir aussi: PARAMETRAGE IMPRESSIONS.

La liste des tables pour polices d'imprimantes apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Tables pour polices d'imprimantes.



Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - TABLE N°

**B - INTITULE** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

F3 Cherche Pour chercher une table.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une table si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.



Pour ajouter une nouvelle table.



Pour modifier la fiche de la table en cours.

Four supprimer la fiche de la table en cours.

La fiche de la table en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche table ».

Pour passer sur la ligne de la table précédente.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la table suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

# O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base tables pour polices d'imprimantes de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

# Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base tables pour polices d'imprimantes sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

# Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche table



# **Description des champs**

# Table N°

F2 = guide.

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche. Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle table.

Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

# Intitulé

Entrez par exemple un intitulé de type de caractères (F2 = guide).

# Largeurs

Pour connaître les nombres à indiquer il est nécessaire de faire un test sur papier en appuyant sur la touche d'option <I> Imprime test.

Tracer des traits verticaux en prenant pour repère le coin gauche de chaque carré noir terminant chaque ligne, afin de visualiser facilement tous les caractères (codes ascii) ayant la même largeur.

La première ligne que vous allez enregistrer est celle du groupe de caractères ayant la plus petite largeur, la dernière ligne est celle du groupe ayant la plus grande largeur. Une ligne doit contenir le coefficient 1, celle du groupe du code ascii 32 (l'espace).

Calculer ensuite la distance entre le début et la fin de la ligne, pour chaque groupe, en prenant pour repères le coin droit du carré de gauche et le coin gauche du carré de droite.

Chaque caractère ayant la même largeur que d'autres sera dans le même groupe, dans le fichier des groupes de caractères.

Les "codes largeur" peuvent être inclus entre de 1 à 99 mais varient autour d'une vingtaine généralement. Il doit y avoir dans le présent tableau autant de lignes que de largeurs différentes (groupes),

la première ligne étant le groupe 1, la deuxième le 2, etc.

Le nombre à gauche indiqué sur chaque ligne doit correspondre à :

( Largeur du groupe de la ligne courante ) divisé par

(Largeur indiquée sur la ligne ayant le coefficient 1)

Le nombre à indiquer à droite sur chaque ligne est la largeur du groupe de la ligne courante.

Le logiciel peut calculer tous les coefficients si vous enregistrez ou modifiez une ou plusieurs largeurs, et chaque largeur si vous enregistrez ou modifiez un ou plusieurs coefficients.

Les largeurs (en millimètres) indiquées pour les tables 1 à 4 sont celles relevées après impression A4 avec le langage PCL en orientation paysage, 72 lignes/p, marges haute 4 et marge basse 4.

Voir aussi GROUPES DE CARACTERES.

# Navigation devant la fiche table

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une table.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une table si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle table.

Pour modifier la fiche de la table en cours.

Pour supprimer la fiche de la table en cours.

Pour passer sur la fiche de la table précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de la table suivante.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche de la table en cours.

G Génère fichier

I Imprime test

Voir également : GESTION DES GROUPES DE CARACTERES.

# **GESTION DES FORMATS DE CODES A BARRES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des formats de codes à barres.

Cette base sert à enregistrer le(s) formats que vous utilisez pour vos codes barres. Dans cette base vous pouvez, pour chaque format, définir l'ensemble des valeurs nécessaires à l'impression de vos codes barres, incluant l'imprimante et la mise en page.

La liste des formats de codes à barres apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Formats de codes à barres.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - Nº

**B - INTITULE** 

C - BASE

D - IMPRIMANTE

L'appui sur une touche de A à D active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

F3 Cherche
Pour chercher un format de codes à barres.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un format de codes à barres si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau format de codes à barres.

Pour modifier la présente page de la fiche du format de codes à barres en cours.

Pour supprimer la fiche du format de codes à barres en cours.

La fiche du format de codes à barres en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche format de codes à barres ».

Pour passer sur la ligne du format de codes à barres précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du format de codes à barres suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base formats de codes à barres de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

voir aussi le chapitre nomine dotal condition

Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


# Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base formats de codes à barres sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

# Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche format de codes à barres - page 1



# Description des champs - page 1

## N٥

Numéro de ce format de codes à barres (F2 = guide). La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

# Intitulé

Entrez l'intitulé de ce format de codes à barres (F2 = guide).

#### Base

Base concernée (F2 = guides bases, F3 = guide bases externes).

# **Format**

Formats de codes à barres disponibles : 1 = Code 39, 2 = Code 128.

#### Unité de mesure

Unité de mesure à utiliser pour déterminer les positions et dimensions (F2 = guide).

## **Imprimante**

Numéro de l'imprimante concernée (F2 = guide imprimantes). Si l'imprimante indiquée n'est pas enregistrée dans la base IMPRIMANTES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle IMPRIMANTE.

L'imprimante éventuellement renseignée ici sera proposée par défaut lors de l'impression du premier code barre par l'utilisateur (après l'entrée dans le logiciel), sauf si une autre imprimante a été précédemment choisie par le même utilisateur. Le programme peut garder en mémoire l'imprimante à utiliser, pour chaque utilisateur, lors de l'impression des codes barres. Si le format de codes à barres choisi pour la même base est changé, l'imprimante proposée par défaut sera à nouveau celle qui est renseignée ici.

# **Code police**

Code d'impression indiquant la fonte requise pour l'impression (F2 = guide).

#### Condition

Condition pour imprimer l'étiquette (F2 = guide conditions).
Facultatif : si une condition est spécifiée ici, toutes les fiches n'y répondant pas, dans la base de données concernée, seront ignorées. Ce champs n'est pas accessible si le champs Base est vide.

#### Largeur

Largeur de chaque étiquette.

## Hauteur

Hauteur de chaque étiquette.

## Séparation horizontale

Espace horizontal entre chaque étiquette.

# **Séparation verticale**

Espace vertical entre chaque étiquette.

## Marge en haut

Marge en haut de la page jusqu'à la première étiquette.

Dans la version pour DOS du logiciel, tenir compte de la marge physique de l'imprimante, qui est variable. Le nombre à indiquer ici s'ajoute à la marge physique (début de la zone imprimable), si vous utilisez la version pour DOS du logiciel et le spouleur PageScript est inactif.

# Marge à gauche

Marge gauche de la page jusqu'à la première étiquette.

Dans la version pour DOS du logiciel, tenir compte de la marge physique de l'imprimante, qui est variable. Le nombre à indiquer ici s'ajoute à la marge physique (début de la zone imprimable), si vous utilisez la version pour DOS du logiciel et le spouleur PageScript est inactif.

#### Etiquettes côte à côte

Nombre d'étiquettes imprimées côte à côte.

# **Code barre**

Champs contenus dans le code barre, ou code barre si aucune base indiquée (F2 = guide). Ici vous pouvez choisir les champs de la base de données inclus dans vos codes barres, si vous avez choisi une base dans cette fiche. Ce paramètre sera utile au logiciel lors de la lecture avec un lecteur de codes à barres, pour trouver la fiche correspondante dans la base

concernée, et pour imprimer vos codes à barres sur des étiquettes. Si vous n'avez pas choisi une base, vous pouvez entrer ici un code à barre quelconque.

CAS SPECIAL: la base Articles, dans le logiciel ICIM STOCK

Par défaut, le champs correspondant à vos codes barres est le champs nommé Code Barre dans la fiche Article, mais vous pouvez créer un code à partir du code famille + code article, en remplacement ici.

Le logiciel peut trouver, sans risque d'erreur ou de doublon, tout article en le recherchant sur le champs Code Barre ou sur les champs Code Famille + Code Article. En conséquence, quels que soient les champs que vous voulez inclure dans vos codes à barres, il est nécessaire d'indiquer en premier avant ces champs :

- Soit le champs Code Barre.
- Soit les champs Code Famille + Code Article.
- Soit les deux mais avec Code Famille juste avant Code Article.

Voir aussi l'option 'Ajout par code barre', dans la saisie des Entrées et la saisie des Sorties ou dans la documentation du logiciel ICIM STOCK.

# Code alphanumérique inclus

Si Oui, le code alphanumérique du code à barre sera imprimé (sous les barres).

#### **Fonte**

F2 = guide.

## Hauteur code barre

Hauteur du code barre, en points (1 point = 1/72e de pouce, 1 pouce = 25.4 mm). La hauteur idéale est la plus petite hauteur détectable facilement par votre lecteur de codes barres. Ainsi la quantité d'encre nécessaire pour imprimer les étiquettes en est réduite d'autant.

# **Epaisseur petite barre**

Epaisseur petite barre, en points (1 point = 1/72e de pouce, 1 pouce = 25.4 mm). L'épaisseur idéale est la plus petite épaisseur détectable par votre lecteur de codes barres. Ainsi la quantité d'encre nécessaire pour imprimer les étiquettes en est réduite d'autant.

#### **Hauteur dans listes**

Hauteur du code à barres lorsqu'il est imprimé dans une liste (0 = non imprimé).

# **Epaisseur dans listes**

Epaisseur petite barre lorsque le code à barre est imprimé dans une liste.

#### **Impression directe**

Si Oui, l'impression sera lancée sans état d'attente ni vue avant impression. Ce champs sert à renseigner le logiciel lorsque vous cliquez sur l'icône pemettant d'imprimer des codes barres, dans la gestion des Articles ou la saisie des Courses par exemple.

Si *Impression directe* = Non, le logiciel proposera un menu permettant de choisir une action, puis activera le menu d'impression, avant d'imprimer.

Si *Impression directe* = Oui, le logiciel activera uniquement le menu d'impression, une seule fois. Chaque appui suivant sur l'option 'Imprime code barres' lancera l'impression directement sans état d'attente ni demande quelconque.

L'imprimante enregistrée dans la fiche du format de codes à barres concerné devra être réellement accessible depuis le poste de travail qui aura lancé l'impression. Si tel n'est pas le cas,

un menu vous proposera de choisir une imprimante parmi celle disponibles depuis votre poste de travail. Pour éviter de voir ce menu à chaque impression d'un code barres, renseigner correctement le champs *Imprimante* de la présente fiche.


#### Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche format de codes à barres en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche format de codes à barres en cours.

# Fiche format de codes à barres - page 2



# Description des champs - page 2

## **Texte Normal**

Entrer le champs descriptif normal à imprimer sur chaque étiquette (F2 = guide).

Utiliser ce champs pour imprimer dans une taille normale, sous chaque code barre, le contenu d'un autre(s) champs de la même base, qui permettra d'identifier visuellement chaque étiquette imprimée. Vous pouvez entrer le nom d'un champ, ou un texte descriptif figé, ou les deux. Utiliser la fonction TRIM() pour supprimer les espaces contenus à droite dans le champs.

Chaque ligne de ce champs correspond à la même ligne de texte normal sur l'étiquette du code barre.

Voici quatre exemples distincts pour la base Articles :

NOMARTICLE

TRIM(NOMARTICLE)

"Article: " + TRIM(NOMARTICLE)

"Emplacement N3417"

## **Texte Agrandi**

Entrer le champs descriptif agrandi à imprimer sur chaque étiquette (F2 = guide). Utiliser ce champs pour imprimer dans une taille agrandie, au bas de l'étiquette, le contenu d'un autre(s) champs de la même base, qui permettra d'identifier visuellement chaque étiquette imprimée à une plus grande distance. Vous pouvez entrer le nom d'un champ, ou un texte descriptif figé, ou les deux. Voir le champs *Texte Normal* pour des exemples de saisie.

Chaque ligne de ce champs correspond à la même ligne de texte agrandi sur l'étiquette du code barre.

# Navigation devant la fiche format de codes à barres

Echap Sortis Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un format de codes à barres.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un format de codes à barres si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau format de codes à barres.

Pour modifier la présente page de la fiche du format de codes à barres en cours.

Pour supprimer la fiche du format de codes à barres en cours.

Pour passer sur la fiche du format de codes à barres précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du format de codes à barres suivant.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

Pour DUPLIQUER la fiche du format de codes à barres en cours.

Cette option permet d'imprimer des codes à barres sur tout support correspondant au format défini dans la fiche courante.

Voir GESTION DES IMPRIMANTES.

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.

Chaque fiche format de codes à barres contient 2 pages.

# **GESTION DES ETIQUETTES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des étiquettes.

Cette base sert à enregistrer le(s) formats que vous utilisez pour l'impression de vos étiquettes. Dans cette base vous pouvez, pour chaque format, définir l'ensemble des valeurs nécessaires à l'impression de vos étiquettes, incluant l'imprimante et la mise en page.

La liste des étiquettes apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Etiquettes.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - N°

**B - INTITULE** 

C - UNITE DE MESURE + INTITULE

D - BASE

E - IMPRIMANTE

L'appui sur une touche de A à E active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un format d'étiquettes.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un format d'étiquettes si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau format d'étiquettes.

Pour modifier la fiche du format d'étiquettes en cours.

Pour supprimer la fiche du format d'étiquettes en cours.

La fiche du format d'étiquettes en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche format d'étiquettes ».

Pour passer sur la ligne du format d'étiquettes précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du format d'étiquettes suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

PgDn Page suivante dans la liste.

Pour passer a la page suivante dans la liste

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base étiquettes de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

# Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

# Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base étiquettes sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

# Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche format d'étiquettes



# **Description des champs**

# N٥

Numéro de ce format d'étiquettes (F2 = guide).

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

## Intitulé

Entrez l'intitulé de ce format d'étiquettes (F2 = guide).

#### **Base**

Base concernée (F2 = guides bases, F3 = guide bases externes).

# Unité de mesure

Unité de mesure à utiliser pour déterminer les positions et dimensions (F2 = guide).

## **Imprimante**

Numéro de l'imprimante concernée (F2 = guide imprimantes). Si l'imprimante indiquée n'est pas enregistrée dans la base IMPRIMANTES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle IMPRIMANTE.

## Code police

Code d'impression indiquant la fonte requise pour l'impression (F2 = guide).

#### Condition

Condition pour imprimer l'étiquette (F2 = guide conditions). Facultatif : si une condition est spécifiée ici, toutes les fiches

n'y répondant pas seront ignorées.

La condition indiquée doit être conforme aux règles de syntaxes décrites pour le champs TANT QUE de la base des EXPORTATIONS/IMPORTATIONS. Voir la documentation sur ce champs pour connaître la manière d'indiquer la condition.

#### Largeur

Largeur de chaque étiquette.

#### Hauteur

Hauteur de chaque étiquette.

# Séparation horizontale

Espace horizontal entre chaque étiquette.

# Séparation verticale

Espace vertical entre chaque étiquette.

# Marge en haut

Marge en haut de la page jusqu'à la première étiquette.

Dans la version pour DOS du logiciel, tenir compte de la marge physique de l'imprimante, qui est variable. Le nombre à indiquer ici s'ajoute à la marge physique (début de la zone imprimable), si vous utilisez la version pour DOS du logiciel et le spouleur PageScript est inactif.

## Marge à gauche

Marge gauche de la page jusqu'à la première étiquette.

Dans la version pour DOS du logiciel, tenir compte de la marge physique de l'imprimante, qui est variable. Le nombre à indiquer ici s'ajoute à la marge physique (début de la zone imprimable), si vous utilisez la version pour DOS du logiciel et le spouleur PageScript est inactif.

# Etiquettes côte à côte

Nombre d'étiquettes imprimées côte à côte sur la page.

# Contenu étiquette

Entrez ligne par ligne le contenu de chaque étiquette (F2 = guide champs). Si une ligne comporte une erreur, le programme vous le dit et refuse d'enregistrer le contenu de la fiche tant que c'est le cas.

Le guide des champs permet de sélectionner les champs à inclure. Chaque champs est entouré de guillemets ("«" et "»"), sur la ligne courante du contenu de l'étiquette, après sa validation avec le guide.

Vous pouvez concaténer plusieurs champs (ou partie de champs) sur la même ligne, si cette ligne contient une expression de type caractère.

Exemple: «CODE\_POST» + " " + «VILLE»

indique de placer sur la ligne le champs CODE\_POST suivi d'un espace puis du champs VILLE. Dans cet exemple, vous pouvez écrire la ligne suivante pour le même résultat : «CODE\_POST», «VILLE»

Utilisez depuis ce champs le guide des Codes d'impression (touche F5) pour insérer un code particulier à un endroit précis et ainsi changer l'aspect d'une partie du texte lors de l'impression des étiquettes. A l'intérieur du guide, la touche F1 donne accès à toute explication concernant le fontionnement du guide et des codes d'impression.

# Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche format d'étiquettes en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche format d'étiquettes en cours.

# Navigation devant la fiche format d'étiquettes

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un format d'étiquettes.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un format d'étiquettes si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau format d'étiquettes.

Pour modifier la fiche du format d'étiquettes en cours.

Pour supprimer la fiche du format d'étiquettes en cours.

Pour passer sur la fiche du format d'étiquettes précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du format d'étiquettes suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche du format d'étiquettes en cours.

Cette option permet d'imprimer des étiquettes sur tout support correspondant au format défini dans la fiche courante.

Voir GESTION DES IMPRIMANTES.

# **GESTION DES CARTES DE VISITE**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des cartes de visite.

Cette base sert à enregistrer le(s) formats de cartes de visites (ou maquettes diverses) que vous voulez imprimer. Dans cette base vous pouvez, pour chaque format de carte, définir l'ensemble des valeurs nécessaires à l'impression de vos cartes, incluant l'imprimante et la mise en page.

La liste des cartes de visite apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Four quitter la base Cartes de visite.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A N°
- **B INTITULE**
- C UNITE DE MESURE + INTITULE
- D BASE
- E IMPRIMANTE
- F DATE M.A.J. + HEURE

L'appui sur une touche de A à F active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une carte de visite.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une carte de visite si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

- Pour ajouter une nouvelle carte de visite.
- Pour modifier la fiche de la carte de visite en cours.
- Pour supprimer la fiche de la carte de visite en cours.
- La fiche de la carte de visite en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche carte de visite ».
- Pour passer sur la ligne de la carte de visite précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.
- Pour passer sur la ligne de la carte de visite suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.
- PgUp Page précédente dans la liste.
- PgDn Page suiv Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base cartes de visite de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

# Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

# Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base cartes de visite sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

# Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche carte de visite



# **Description des champs**

# N٥

Numéro de ce format de cartes de visite (F2 = guide).

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

## Intitulé

Entrez l'intitulé de ce format de cartes de visite (F2 = guide).

#### **Base**

Base concernée (F2 = guides bases, F3 = guide bases externes).

# Unité de mesure

Unité de mesure à utiliser pour déterminer les positions et dimensions (F2 = guide).

## **Imprimante**

Numéro de l'imprimante concernée (F2 = guide imprimantes). Si l'imprimante indiquée n'est pas enregistrée dans la base IMPRIMANTES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle IMPRIMANTE.

## Code police

Code d'impression indiquant la fonte requise pour l'impression (F2 = guide).

#### Largeur

Largeur de chaque carte.

#### Hauteur

Hauteur de chaque carte.

## Séparation horizontale

Espace horizontal entre chaque carte.

## Séparation verticale

Espace vertical entre chaque carte.

## Marge en haut

Marge en haut de la page jusqu'à la première carte ou maquette.

Dans la version pour DOS du logiciel, tenir compte de la marge physique de l'imprimante, qui est variable. Le nombre à indiquer ici s'ajoute à la marge physique (début de la zone imprimable), si vous utilisez la version pour DOS du logiciel et le spouleur PageScript est inactif.

# Marge à gauche

Marge gauche de la page jusqu'à la première carte ou maquette.

Dans la version pour DOS du logiciel, tenir compte de la marge physique de l'imprimante, qui est variable. Le nombre à indiquer ici s'ajoute à la marge physique (début de la zone imprimable), si vous utilisez la version pour DOS du logiciel et le spouleur PageScript est inactif.

#### Cartes côte à côte

Nombre de cartes placées côte à côte sur la page.

# Contenu carte

Indiquez ligne par ligne le contenu de chaque carte ( $F2 = guide \ champs$ ). Si une ligne comporte une erreur, le programme vous le dit et refuse d'enregistrer le contenu de la fiche.

Chaque ligne doit contenir un nom de champs, et/ou une chaine de caractères commençant et se terminant par une quote ("").

Le guide des champs sert à sélectionner les champs requis.

Vous pouvez insérer le nom d'un fichier image et ainsi imprimer votre logo ou toute autre figure graphique sur chaque carte de visite. Indiquez le fichier concerné dans une chaine de caractères. Si vous ne spécifiez pas le chemin d'accès dans le nom du fichier image, le répertoire de la société courante est utilisé par défaut. Le nom de fichier, avec ou sans chemin d'accès, doit se terminer par '.BMP' si vous utilisez la version pour DOS du logiciel. Dans la version pour Windows, plusieurs formats d'images sont utilisables. Transposez dans ce cas '.BMP' par l'extension de votre image, dans la description ci-dessous.

Vous pouvez réduire ou agrandir la taille de votre logo en plaçant un point-virgule après ".BMP" comme suit : ".BMP;" et en précisant le coefficient, derrière le point virgule. Exemple: "LOGO.BMP; 0.1"

Cette ligne demande au logiciel d'imprimer le fichier .BMP nommé LOGO, qui se trouve dans le répertoire de la société courante (puisqu'aucun répertoire n'est spécifié devant le nom du fichier), en réduisant à un dixième la taille de l'original (échelle 0.1).

Vous pouvez aussi placer plusieurs champs (ou partie) sur la même ligne, si cette ligne contient une expression de type caractère. Utiliser le signe "+" pour concaténer plusieurs champs de ce type.

Pour placer une chaine de caractères à une position précise en largeur, terminer la ligne par une virgule suivie au choix :

- d'un nombre indiquant la position de la chaine. Ce nombre doit être exprimé dans l'unité de mesure appliquée à la fiche courante.
- de la lettre G (Gauche), C (Centre), D (Droit) pour aligner la ligne sur le bord gauche, centrer la ligne au milieu de la carte ou aligner cette ligne sur le bord droit.

## Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche carte de visite en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche carte de visite en cours.

# Navigation devant la fiche carte de visite

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une carte de visite.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une carte de visite si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

F4 Ajout
Pour ajouter une nouvelle carte de visite.

Pour modifier la fiche de la carte de visite en cours.

Pour supprimer la fiche de la carte de visite en cours.

Pour passer sur la fiche de la carte de visite précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de la carte de visite suivante. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Pour DUPLIQUER la fiche de la carte de visite en cours.

Cette touche permet d'imprimer des cartes de visite sur du papier cartonné correspondant au format défini dans la fiche courante.

Voir GESTION DES IMPRIMANTES.

# **GESTION DES IMAGES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des images.

Cette fonction permet de regrouper, automatiquement ou non, toutes les images dont vous disposez. Vous pouver ensuite les visualiser sans vous soucier du type de fichier, les imprimer, leur donner un intitulé pour archivage pour les trier, etc.

Les fichiers aux formats suivants sont visualisables avec ce logiciel :

- version pour Windows du logiciel : BMP, DIB, GIF, JIF, JPG, PCX, RLE, TGA.
- version pour DOS: BMP.

Aucun fichier n'est dupliqué, seuls son nom, son chemin d'accès et sa taille, sont enregistrés dans une fiche.

La liste des images apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Images.

F2 Index Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A NUMERO
- B INTITULE + FICHIER
- C FICHIER
- D DATE M.A.J. + HEURE
- E TAILLE + FICHIER

L'appui sur une touche de A à E active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une image.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une image si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle image.

Pour modifier la présente page de la fiche de l'image en cours.

Pour supprimer la fiche de l'image en cours.

La fiche de l'image en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche image ».

Pour passer sur la ligne de l'image précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'image suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

PgDn Page sulv Pour passer à la page suivante dans la liste.



Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base images de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

# Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


# Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base images sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

# **Statistiques**

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche image - page 1



# Description des champs - page 1

# Numéro

Numéro de cette image (F2 = guide images).

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

#### **Fichier**

Fichier contenant cette image, chemin et extension inclus (F2 = guide).

#### Intitulé

Cette information est utile pour retrouver une image (F2 guide).

#### **Taille**

Ce champs est mis à jour automatiquement.

# Largeur

Ce champs est mis à jour automatiquement.

#### Hauteur

Ce champs est mis à jour automatiquement.

## Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche image en cours.


#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche image en cours.

# **Image**

Ce champs est mis à jour automatiquement.

# Fiche image - page 2



# Description des champs - page 2

## Zoom

Permet d'agrandir la taille de l'image lors de l'impression (1 = normal) (F2 = calculette).

# Pleine largeur

Si Oui, l'image sera agrandie à toute la largeur imprimable.

#### Pleine hauteur

Si Oui, l'image sera agrandie à toute la hauteur imprimable.

# Navigation devant la fiche image

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une image.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une image si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle image.

Pour modifier la présente page de la fiche de l'image en cours.

Pour supprimer la fiche de l'image en cours.

Pour passer sur la fiche de l'image précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de l'image suivante. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche de l'image en cours.

Pour imprimer l'image enregistrée dans la fiche courante.

R Récupère

Cette option sert à convertir un fichier Image dans un autre format que celui dans lequel il se trouve actuellement. La conversion peut actuellement être effectuée vers les formats de fichiers BMP, JPG ou PNG.

Vérifie images Cette option sert à vérifier la présence de chaque fichier image enregistré.

Four consulter sur tout l'écran l'image de la fiche courante.

PgUp Page préc

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.
Chaque fiche image contient 2 pages.

# FORMAT DES IMAGES POUR BASES

Cette fonction sert à définir le format d'images à utiliser pour l'importation lorsque vous enregistrez des nouvelles images dans le logiciel.

Les images de toutes les fiches des bases pouvant contenir des images doivent être du format choisi, à l'exception de la base Images qui accepte des images de différents formats. Si vous choisissez ici le format .BMP, .JPG ou .PNG, les images aux formats désignés ci-après seront automatiquement converties, dans ce format lors de l'importation.

Le format d'importation (format du fichier source) dépend de l'extension du fichier importé :

- La version pour DOS du logiciel supporte différents formats .BMP non compressés.
- La version pour Windows du logiciel supporte les formats .BMP, .DIB, .GIF, .JIF, .JPG, .PCX, .PNG, .RLE et .TGA.

# FORMAT DES IMAGES POUR COPIES D'ECRAN

Cette fonction sert à définir le format d'images à utiliser pour les copies d'écran ou pour imprimer la documentation du logiciel.

Vous pouvez choisir ici le format .BMP, le format .JPG ou le format .PNG.

Le format par défaut est .PNG, dans la version pour Windows du logiciel. Dans la version pour DOS, le seul format supporté est .BMP

# GESTION DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des exportations et importations.

La base des exportations/importations sert à enregistrer les informations nécessaires pour exporter ou importer vos bases de données, ou copier tout ou partie d'une base de données d'une autre société vers la société courante.

L'exportation sert à copier dans un nouveau fichier tout ou partie d'un fichier source, dans un format de stockage généralement différent.

L'importation sert à ajouter dans un fichier du logiciel actif le contenu d'un autre fichier.

La copie est similaire à l'importation sauf que c'est le contenu du même fichier (d'une autre société) qui est ajouté dans le fichier récepteur.

Vous pouvez avec cette fonction *exporter vers* ou *importer depuis* les logiciels acceptant l'un des formats standards proposés dans le logiciel. La copie se fait dans le format utilisé dans le logiciel, sans tenir compte du format renseigné dans la fiche format d'exportation/importation courante.

La page 2 de cette fiche contient le paramétrage des champs à exporter ou importer.

La liste des exportations et importations apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Exportations et importations.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - INTITULE

B - BASE + MASQUE N°

C - DATE M.A.J. + INTITULE

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un masque d'exportation et importation.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)

et trouver instantanément un masque d'exportation et importation si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau masque d'exportation et importation.

Pour modifier la présente page de la fiche du masque d'exportation et importation en cours.

Pour supprimer la fiche du masque d'exportation et importation en cours.

La fiche du masque d'exportation et importation en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche masque d'exportation et importation ».

Pour passer sur la ligne du masque d'exportation et importation précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du masque d'exportation et importation suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prése Pour passer à la page précédente dans la liste.

PgDn Page suiv Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base exportations et importations de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

# Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


# Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base exportations et importations sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

# Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche masque d'exportation et importation - page 1



# Description des champs - page 1

#### Base

F2 = guide bases, F3 = guide bases externes.

Chaque masque est forcément rattaché à une base de données. Plusieurs masques peuvent être définis pour la même base.

#### Masque No

Numéro du masque pour cette base (1 à 9) (F2 = guide masques). Deux masques ne peuvent pas avoir le même numéro s'ils concernent tous deux la même base de données.

#### Intitulé

F2 renvoie le nom de base, F3 = guide masques.

L'intitulé sert à retrouver instantanément un masque. Il apparait dans les listes et le guide des masques.

#### Condition

Condition pour Exportation/Importation (F2 guide conditions).

## Champs anti doublon 1

Champs dont le contenu doit impérativement rester unique (F2 = guide champs). Le fait d'indiquer ici un nom de champs permet au programme de vérifier l'absence d'une autre fiche contenant la même information dans ce champs avant d'importer la nouvelle fiche.

## Champs anti doublon 2

Deuxième champs dans la clé, si anti doublon sur deux champs (F2 = guide champs). La saisie de ce champs n'est possible que si vous avez indiqué un nom de champs dans la zone de saisie CHAMPS ANTI DOUBLON 1. Cette zone de saisie sert à indiquer un deuxième champs au logiciel, dans le cas ou le doublon concerne deux champs dans la clé d'index.

# **Avec compteur**

Si Oui, un compteur attribuera un nouveau numéro au champs concerné. Les zones de saisie nommées COMPTEUR, CHAMPS COMPTEUR et CLE COMPTEUR ne sont pas accessibles si vous indiquez Non ici.

#### Compteur

Etat du compteur avant exportation/importation (0 pour partir de 1 à 99999999). NOTE : avant toute importation, vérifiez le numéro de la dernière fiche enregistrée (le numéro étant le contenu du champs indiqué dans CHAMPS COMPTEUR), puis indiquez le ici : les nouvelles fiches auront alors toutes un numéro supérieur aux fiches enregistrées (dernier numéro + 1).

# **Champs compteur**

Nom du champs contenant un numéro unique pour chaque fiche (F2 = guide champs). Nom du champs contenant le numéro de chaque fiche, si chaque fiche contient un numéro qui lui est propre.

## Clé compteur

Clé contenant le champs Compteur (F2 guide clés d'index, F3 guide champs). Clé de l'index utilisé pour le tri sur le champs indiqué dans CHAMPS COMPTEUR. La clé doit commencer par ce champs.

# Format de données

Format du fichier à exporter ou importer (F2 guide formats de données). Les fichiers créés lors de l'exportation peuvent avoir différents formats. Selon le format, les données ne sont pas écrites de la même façon dans le fichier cible, et le fichier cible est lui-même d'un format différent.

Chaque format est identifié par une lettre de l'alphabet :

- A Texte délimité
- B Texte non délimité
- C DBASE III (index .NDX)
- D DBASE IV (index .MDX)
- E FOXPRO II (index .CDX)
- F CLIPPER (index .NTX)
- G Texte délimité avec tabulations

Les formats A, B et G sont les plus souvent reconnus. Tous les logiciels (ou presque) permettant d'exporter des données peuvent le faire dans un fichier texte dans lequel chaque ligne contient une fiche (appelée aussi formulaire) de votre base de données.

Le format G par exemple peut être utilisé pour importer ou exporter des fiches depuis ou vers Excel, qui supporte ce format (voir dans "Autres formats" sous Excel car ce n'est pas le format par défaut).

# Lignes d'en-tête

Nombre de lignes utilisées pour les noms des champs dans le fichier à importer. Ce champs permet d'indiquer au logiciel de ne pas traiter la ou les premières lignes comme des données à importer car ces lignes contiennent les noms des champs contenus dans le fichier.

Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champs si le format de données n'est pas le format A ou le format B (texte).

# **Format dates**

Format de dates pour conversion si nécessaire (F2 = guide). Le séparateur entre le jour, le mois et l'année est le caractère '/', '-', '.' ou aucun pour le format Système.

Formats disponibles:

AM - AMERICAIN = MM/JJ/AAAA

AN - ANSI = AAAA/MM/JJ

FR - FRANCAIS = JJ/MM/AAAA

AN - ANGLAIS = JJ/MM/AAAA

GR - ALLEMAND = JJ.MM.AAAA

IT - ITALIEN = JJ-MM-AAAA

JA - JAPONAIS = AAAA.MM.JJ

US - USA = MM-JJ-AAAA

SY - SYSTEME "AAAAMMJJ" (chaine de caractères)

Description des formats : JJ = le jour, MM = le mois, AAAA = l'année. Si dans la zone nommée AVEC SIECLES vous répondez NON, l'année ne contient que deux chiffres (AA au lieu de AAAA), sauf pour le format SY qui reste inchangé.

# Avec siècles

Si Oui, le siècle sera inclus dans l'année (ex : 01/01/1996 au lieu de 01/01/96).

#### **Conversion ASCII-ANSI**

Si Oui, toutes les données seront converties.

Toutes les données exportées seront converties au format ANSI, et toutes les données importées seront converties au format ASCII, si vous indiquez Oui dans ce champs.

# En général:

- si le logiciel avec lequel vous voulez partager vos données est un logiciel fonctionnant sous DOS, indiquer Non.
- si ce logiciel fonctionne exclusivement sous Windows, indiquer Oui.
- si des caractères sont différents après leur exportation ou leur importation, inverser la valeur courante puis recommencer.

# Séparateur de champs

Indiquez le caractère de séparation entre les champs (généralement la virgule). Si le format n'est pas un format 'Texte délimité', ce champs reste vide et ne peut pas être modifié.

#### Code ascii

Code ascii du séparateur de champs, si inférieur à 32 (de 0 à 255). Si le "caractère" est un code spécial (code ascii 0 à 31), vous ne pouvez pas l'indiquer dans SEPARATEUR DE CHAMPS car les zones de saisies ne peuvent pas enregistrer ces caractères qui sont utilisés à d'autres fins (codes de contrôle et autres).

Ce champs vous permet d'indiquer n'importe quel code en donnant son numéro ascii à la place du caractère ou symbole qu'il représente. Exemple : pour que les séparateurs soient des tabulations, entrez le chiffre 9.

## Exporté le

Date de la dernière exportation effectuée avec ce masque. Ce champs est mis à jour automatiquement.

# Importé le

Date de la dernière importation effectuée avec ce masque. Ce champs est mis à jour automatiquement.

## Copié le

Ce champs est mis à jour automatiquement.

# Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche masque d'exportation et importation en cours.

# Fiche masque d'exportation et importation - page 2



# Description des champs - page 2

## Champs

Entrer les champs à exporter, importer ou copier.

Cette zone de saisie est un tableau dans lequel chaque ligne contient les paramètres utiles à l'exportation ou à l'importation d'un champs. Logiciel exportera ou importera autant de champs que de lignes présentes dans ce tableau.

Lors de la création d'un masque d'exportation / importation, le logiciel remplit les valeurs par défaut pour tous les champs présents dans la base, si celle-ci existe. Vous pourrez après ajuster ces valeurs si besoin, en appuyant sur la touche F5 (Modification) devant la deuxième page de la fiche, puis en enregitrant chaque paramètre comme indiqué ci-dessous.

## PARAMETRAGE DES COLONNES DU TABLEAU

- 1 NUMERO : vous pouvez ajouter chaque champs dans l'ordre désiré et en insérer ensuite à n'importe quel emplacement.
- 2 CHAMPS : nom du champs (ou code champs), nécessaire au logiciel.
- 3 INTITULE du champs (ou nom usuel).
- 4 ACOLLADES : Oui ou Non, pour mettre des délimiteurs en début et fin de chaines ("), avant et après le séparateur de champs.
- 5 ESP: avec ou sans espaces vides non significatifs en fin de chaine.
- 6 ALIGNEM. D.: Oui ou Non, pour aligner à droite la chaine (si espaces restants à droite en fin de chaine).
- 7 FORMAT : cette colonne permet d'indiquer le format sous lequel le champs est exporté/importé. Les paramètres enregistrables ici

dépendent du type de champs (\*) :

Type Numérique : vous pouvez saisir ici 2 nombres séparés par une virgule, le premier nombre étant la largeur totale du champs et le deuxième étant le nombre éventuel de décimales.

Type Date : si .T. est contenu dans la colonne Format, le logiciel supprimera les barres, traits ou points de séparation entre les jours, les mois et les années.

Type logique : vous pouvez remplacer la valeur Oui par un caractère et la valeur Non par un autre caractère, en séparant les deux caractères par une virgule, le premier caractère correspondant à la valeur Oui et le deuxième à la valeur Non.

(\*) sauf pour le format de fichier "Texte non délimité", pour lequel le contenu doit être la taille du champs concerné (en caractères). Exemples : 15 indique une largeur de 15 caractères ; 12,3 indique une largeur de 12 caractères avec 3 chiffres derrière la virgule (champs numériques uniquement).

# Navigation devant la fiche masque d'exportation et importation

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un masque d'exportation et importation.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>
devant la liste) et trouver instantanément un masque d'exportation et importation si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau masque d'exportation et importation.

Pour modifier la présente page de la fiche du masque d'exportation et importation en cours.

Pour supprimer la fiche du masque d'exportation et importation en cours.

Pour passer sur la fiche du masque d'exportation et importation précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du masque d'exportation et importation suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Pour DUPLIQUER la fiche du masque d'exportation et importation en cours.

Cette option sert à exporter un fichier de données. Le contenu du fichier concerné est exporté conformément au paramètrage de la fiche courante.

Cette option sert à importer un fichier de données. Le contenu du fichier concerné est importé conformément au paramètrage de la fiche courante.

Cette option sert à copier un fichier de données d'une autre société dans le même fichier de la société courante. Le contenu du fichier concerné est copié conformément au paramètrage de la fiche en cours.

Seuls les fichiers dont un exemplaire existe pour chaque société

peuvent être utilisés à cette fin, les autres fichiers étant présents en un seul exemplaire...

PgUp Page précédente de la fiche en cours.

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours. Chaque fiche masque d'exportation et importation contient 2 pages.

# **GESTION DES CODES POSTAUX**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des codes postaux. La liste des codes postaux apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Codes postaux.

F2 Index

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - COMMUNE + CODE POSTAL + PAYS

B - COMMUNE + PAYS + CODE POSTAL

C - CODE POSTAL + COMMUNE + PAYS

D - CODE POSTAL + PAYS + COMMUNE

E - PAYS + COMMUNE + CODE POSTAL

F - PAYS + CODE POSTAL + COMMUNE

L'appui sur une touche de A à F active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un code postal.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un code postal si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau code postal.

Pour modifier la fiche du code postal en cours.

Pour supprimer la fiche du code postal en cours.

La fiche du code postal en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche code postal ».

Pour passer sur la ligne du code postal précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du code postal suivant.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base codes postaux de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base codes postaux sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche code postal



### **Description des champs**

#### Code postal

Entrez le code postal (F2 guide des codes postaux). Le logiciel met en relation le fichier des codes postaux avec le fichier en cours d'utilisation chaque fois que vous devez introduire un code postal.

Si vous indiquez le code postal et si la ville est enregistrée dans le fichier des codes postaux, la zone de saisie VILLE du fichier en cours d'utilisation sera remplie automatiquement par le logiciel.

Si vous indiquez le code postal et s'il n'est pas déjà enregistré, le logiciel vous propose de l'enregistrer (après indication de la ville).

#### Commune

Entrez le nom de commune pour ce code postal (F2 = guide codes postaux).

#### **Pays**

Nom du pays de cette commune (F2 guide Pays, F3 guide Codes postaux). Si le pays indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PAYS.

### Navigation devant la fiche code postal

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un code postal.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un code postal si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau code postal.

Pour modifier la fiche du code postal en cours.

Pour supprimer la fiche du code postal en cours.

Pour passer sur la fiche du code postal précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du code postal suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

D Départements

Cette touche donne accès à la gestion des départements.

La liste des départements apparait à l'écran avec la barre de sélection placée sur le département de la commune en cours.

Voir également : GESTION DES DEPARTEMENTS.

Cette touche donne accès à la gestion des pays, la barre de sélection étant placée directement sur le pays du code postal courant.

Voir également : GESTION DES PAYS.

Cette option sert à afficher la carte contenant le trajet entre la ville de votre entreprise ou association et la ville sur laquelle est placée la barre de sélection dans le fichiers des codes postaux.

### **GESTION DES DEPARTEMENTS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des départements. La liste des départements apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base Départements.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - NUMERO DE DEPARTEMENT

**B - NOM DE DEPARTEMENT** 

C - REGION

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un département.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un département si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau département.

Pour modifier la fiche du département en cours.

Pour supprimer la fiche du département en cours.

La fiche du département en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche département ».

Pour passer sur la ligne du département précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du département suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prée Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base départements de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base

départements sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche département



### **Description des champs**

#### Numéro de département

Numéro de ce département (F2 = guide).

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau département. Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

#### Nom de département

Entrez le nom de ce département (F2 = guide).

#### **Préfecture**

Entrez le nom de la ville dans laquelle se trouve la préfecture (F2 = guide).

#### Région

Entrez le nom de la région dans laquelle se trouve ce département (F2 = guide).

### Navigation devant la fiche département

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un département.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un département si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau département.

Pour modifier la fiche du département en cours.

Pour supprimer la fiche du département en cours.

Pour passer sur la fiche du département précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif. Pour passer sur la fiche du département suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Cette touche donne accès à la gestion des codes postaux et communes.

La liste des codes postaux apparait à l'écran avec la barre de sélection placée sur la préfecture du département en cours.

Voir également : GESTION DES CODES POSTAUX.

Cette touche donne accès à la gestion des pays.

Voir également : GESTION DES PAYS.

### **GESTION DES PAYS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des pays. La liste des pays apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Echap Sortis Pour quitter la base Pays.

F2 Index

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - NOM DE PAYS

B - CODE PAYS

C - CODE MONNAIE + NOM DE PAYS

D - CAPITALE

L'appui sur une touche de A à D active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

F3 Cherche Pour chercher un pays.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)

et trouver instantanément un pays si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau pays.

Pour modifier la fiche du pays en cours.

Pour supprimer la fiche du pays en cours.

La fiche du pays en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche pays ».

Pour passer sur la ligne du pays précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du pays suivant.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base pays de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base pays sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche pays



### **Description des champs**

#### Nom de pays

F2 = guide.

Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez un nouveau pays. Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

#### Code pays

Code ISO de ce pays, sur deux caractères.

#### Capitale

F2 = guide.

#### **Code monnaie**

F2 = guide monnaies.

Si le code monnaie indiqué n'est pas enregistré dans la base MONNAIES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle MONNAIE.

#### Pays avec codes postaux

Indiquez si les services postaux de ce pays utilisent des codes postaux.

Ce champs est analysé lors de la saisie et de l'impression des adresses de vos destinataires. Pour tout pays pour lequel ce champs est égal à Oui, le logiciel obligera l'enregistrement d'un code postal lors de la saisie des adresses. Ce code postal sera imprimé sur tous les courriers envoyés dans ce pays.

#### Code postal après nom de ville

Si Oui, le code postal sera placé après le nom de ville, dans les courriers. Dans certains pays, le code postal est placé après le nom de ville.

#### N° Sécurité Sociale format

Entrer le format du numéro de sécurité sociale en vigueur dans votre pays. Seuls les symboles "A", "9" et " " (espace) sont autorisés ici.

Vous pouvez définir le format de la façon suivante :

- pour limiter une position à la saisie d'un chiffre, utiliser '9'.
- pour limiter une position à la saisie d'une lettre, utiliser 'A'.
- pour espacer des groupes de chiffre ou lettres, utiliser " " (espace).

Exemple : en France le numéro de sécurité sociale est formaté

ainsi: 9 99 99 99 999 999 99

### Navigation devant la fiche pays

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un pays.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un pays si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau pays.

Pour modifier la fiche du pays en cours.

Four supprimer la fiche du pays en cours.

Pour passer sur la fiche du pays précédent.

La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du pays suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Cette option permet d'entrer dans la base des codes postaux du pays courant. Voir également : GESTION DES CODES POSTAUX.

M Normales Voir GESTION DES MONNAIES.

Cette option donne accès à la gestion des jours fériés du pays concerné.

Voir également : GESTION DES JOURS FERIES.

### **PAYS EXPEDITEUR**

Cette fonction permet d'enregistrer le pays expéditeur pour vos courriers. Si c'est le même pays que celui de vos destinataires, le nom du pays n'a sans doute pas à être imprimé.

Vous pouvez vider ce champs et valider avec la touche Entrée si vous voulez que le pays soit imprimé dans tous les cas.

Par défaut, le pays expéditeur est "FRANCE".

### **GESTION DES MONNAIES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des monnaies. La liste des monnaies apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Four quitter la base Monnaies.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - CODE

B - NOM

C - DATE M.A.J. + HEURE

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une monnaie.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)

et trouver instantanément une monnaie si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle monnaie.

Pour modifier la fiche de la monnaie en cours.

Pour supprimer la fiche de la monnaie en cours.

Entrée Fiele La fiche de la monnaie en cours apparait à l'écran. Voir plus loin

le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche monnaie ».

Pour passer sur la ligne de la monnaie précédente.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la monnaie suivante.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pgup Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base monnaies de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base

monnaies sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.



Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

#### Fiche monnaie



### **Description des champs**

#### Code

Code ou abréviation de cette monnaie (F2 = guide monnaies). Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle monnaie. Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

Nom de cette monnaie, en toutes lettres (F2 = guide monnaies).

#### **Montant**

Prix, dans la monnaie de base, d'une unité de cette monnaie (F2 = calculette). Par défaut la monnaie de base est le franc français.

Exemple : si la monnaie de base est le franc français et la monnaie de la fiche courante est l'euro, indiquer 6.55957, ce qui signifie que 1 Euro (l'unité) est égal à 6.55957 francs français.

#### Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche monnaie en cours.

#### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche monnaie en cours.

### Navigation devant la fiche monnaie

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une monnaie.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une monnaie si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle monnaie.

F5 plodif Pour modifier la fiche de la monnaie en cours.

F6 Supprime Pour supprimer la fiche de la monnaie en cours.

Prés Pour passer sur la fiche de la monnaie précédente.
La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de la monnaie suivante.
La fiche suivante dépend de l'index actif.

Press Voir GESTION DES PAYS.

### **CONVERSION MONNAIE DE BASE**

Cette fonction permet de convertir tous les montants dans une autre monnaie. Elle est particulièrement utile pour le jour où, par exemple, vous passerez tous vos comptes en Euro. Toutes les bases de données connues du logiciel et contenant des montants sont concernées.

La conversion est entièrement automatique : vous n'avez qu'à indiquer la monnaie qui va devenir la nouvelle monnaie de base. Après la conversion vous devrez enregistrer tous les montants dans cette monnaie.

Remarque : la conversion s'effectue en tenant compte du montant de chaque monnaie par rapport à la monnaie de base précédente (Franc Français par défaut). Après la conversion, tous les coefficients de conversion sont remis à jour avec pour référence la nouvelle monnaie de base. Le coefficient de cette monnaie devenant 1.00000

La règle des arrondis est respectée, ce qui implique que vous ne pouvez pas convertir dans une monnaie puis reconvertir dans l'ancienne monnaie en étant certain de retrouver les mêmes montants. Vous devez donc par mesure de précaution faire une sauvegarde avant la conversion et une autre après la conversion.

Conseil : si vous disposez du module COMPTABILITE dans le logiciel ICIM actif, faites également une clôture avant de lancer la conversion. Seuls les cumuls seront ainsi convertis, empêchant un décalage (de quelques centimes tout au plus) au niveau de l'arrondi.

Comme vous venez de le voir, cette fonction n'a pas la même portée que la fonction nommée MONNAIE DE COMPTE qui elle permet l'affichage des cumuls dans une deuxième monnaie sans changer la monnaie de base.

### **GESTION DE LA MONNAIE DE COMPTE**

Cette fonction permet de paramétrer la monnaie qui doit être affichée dans les cumuls en plus des montants en monnaie de base.

Vous pouvez par exemple choisir l'Euro, et consulter ou imprimer tous vos documents avec les cumuls indiqués également en Euro. Les logiciels ICIM respectent la règle communautaire d'arrondis pour toutes les monnaies enregistrées. Le taux de conversion peut contenir 5 chiffres après la virgule, 3 chiffres avant la virgule.

Tous les cumuls en francs seront affichés également dans la monnaie choisie, dans les rapports de gestion (listes avec cumuls) et documents contenant des montants (exemple : factures, bons de commande, bons de livraison, devis).

Le logiciel vous demande le code de la monnaie de compte. L'appui sur la touche <F2> donne accès au guide des monnaies enregistrées. A vous de maintenir à jour les informations correspondantes dans la base des monnaies.

Voir également : GESTION DES MONNAIES.

### **GESTION DES JOURS FERIES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des jours fériés. La liste des jours fériés apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base Jours fériés.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - PAYS + DATE

B - PAYS + INTITULE

C - DATE + PAYS

D - INTITULE + PAYS

L'appui sur une touche de A à D active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un jour férié.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un jour férié si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau jour férié.

Pour modifier la fiche du jour férié en cours.

Pour supprimer la fiche du jour férié en cours.

La fiche du jour férié en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche jour férié ».

Pour passer sur la ligne du jour férié précédent.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du jour férié suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base jours fériés de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base jours fériés sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche jour férié



### **Description des champs**

#### Date

Entrer la date d'un jour férié (F2 = guide).

#### Intitulé

Entrer le nom du jour férié correspondant à cette date (F2 = guide).

#### **Pays**

Entrer le pays dans lequel ce jour est un jour férié (F2 = guide). Si le pays indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PAYS.

### Navigation devant la fiche jour férié

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

F3 Cherche Pour chercher un jour férié.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un jour férié si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau jour férié.

Pour modifier la fiche du jour férié en cours.

Pour supprimer la fiche du jour férié en cours.

Pour passer sur la fiche du jour férié précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du jour férié suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif. Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche du jour férié en cours.

# GESTION DES RUBRIQUES PROFESSIONNELLES

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des rubriques professionnelles. La liste des rubriques professionnelles apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Echap Sortis

Pour quitter la base Rubriques professionnelles.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - NUMERO

**B - INTITULE** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une rubrique professionnelle.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément une rubrique professionnelle si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle rubrique professionnelle.

Pour modifier la fiche de la rubrique professionnelle en cours.

Pour supprimer la fiche de la rubrique professionnelle en cours.

La fiche de la rubrique professionnelle en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche rubrique professionnelle ».

Pour passer sur la ligne de la rubrique professionnelle précédente.

La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la rubrique professionnelle suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page préc

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base rubriques professionnelles de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base rubriques professionnelles sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche rubrique professionnelle



### **Description des champs**

#### Numéro

Numéro (F2 = guide).

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche. Ce champs peut être saisi lorsque vous ajoutez une nouvelle rubrique professionnelle. Il ne pourra plus être modifié après enregistrement de la nouvelle fiche.

#### Intitulé

Nom de la rubrique professionnelle (F2 = guide).

### Navigation devant la fiche rubrique professionnelle

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une rubrique professionnelle.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément une rubrique professionnelle si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter une nouvelle rubrique professionnelle.

Pour modifier la fiche de la rubrique professionnelle en cours.

Pour supprimer la fiche de la rubrique professionnelle en cours.

Ctrl 14 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche de la rubrique professionnelle en cours.

Pour passer sur la fiche de la rubrique professionnelle précédente. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche de la rubrique professionnelle suivante.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

### **GESTION DES TAUX DE T.V.A.**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des taux de T.V.A.. La liste des taux de T.V.A. apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base Taux de T.V.A..

F3 Cherche Pour chercher un taux.

Champs de recherche : NUMERO + DATE DEBUT. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau taux.

Pour modifier la fiche du taux en cours.

Pour supprimer la fiche du taux en cours.

La fiche du taux en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche taux ».

Pour passer sur la ligne du taux précédent.

Pour passer sur la ligne du taux suivant.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

#### Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base taux de t.v.a. de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base taux de t.v.a. sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

#### Fiche taux



### **Description des champs**

#### Numéro

Numéro identifiant le taux de TVA courant, compris en 1 et 5 (F2 guide).

#### Taux

F2 = calculette.

#### Date début

Date d'entrée en vigueur (F2 calendrier).

### Navigation devant la fiche taux

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un taux.
Champs de recherche : NUMERO + DATE DEBUT.

Pour ajouter un nouveau taux.

Pour modifier la fiche du taux en cours.

Pour supprime Pour supprimer la fiche du taux en cours.

Pour passer sur la fiche du taux précédent.

Ctrl F4 Duplique Pour DUPLIQUER la fiche du taux en cours.

Pour passer sur la fiche du taux suivant.

### CHANGEMENT DE MODE GRAPHIQUE

Cette fonction permet de changer le mode graphique utilisé par le logiciel pour toutes les sorties vers l'écran. Tout ce que vous voyez à l'écran en étant dans ce logiciel est conditionné par les limites et les possibilités du mode d'écran actif.

Le changement de mode graphique avec la version pour Windows n'est pas effectué comme avec la version pour DOS : sous Windows le logiciel ne change pas la résolution, il s'adapte à elle. Vous pouvez la changer sous Windows en modifiant les Paramètres d'Affichage, dans le panneau de configuration.

Cas particulier sous Windows: si vous avez paramétré l'affichage global de grandes polices de caractères, Windows effectue une mise à l'échelle de la résolution pour chaque application, dans les hautes résolutions d'écran. Cette mise à l'échelle est indésirable car elle réduit la résolution disponible pour le logiciel, qui gère les polices de caractères indépendamment de Windows et peut afficher n'importe quelle taille de police dans n'importe quelle résolution. Le confort visuel résultant de cette mise à l'échelle est donc plus ou moins dégradé, par défaut. Pour annuler cette "mise à l'échelle", Microsoft a eu la gentillesse de prévoir une case à cocher dans l'onglet *Compatibilité* des *Propriétés* du raccourci du logiciel, nommée *Désactiver la mise à l'échelle pour les résolutions élevées*.

Ce qui suit décrit la version pour DOS du logiciel. Selon l'écran et la vitesse machine dont vous disposez, vous aurez intérêt à choisir un mode d'écran plutôt qu'un autre. Voici les modes disponibles :

#### **PACK GRAPHIQUE 1**

- A Texte 25 lignes x 80 colonnes x 16 couleurs
- B 640 x 480 x 16 couleurs

Cette librairie est conseillée si votre pc tourne trop lentement ou se bloque quand vous utilisez la nouvelle librairie, même dans son mode le moins gourmand en ressources matérielles.

#### **PACK GRAPHIQUE 2**

- A 640 x 480 x 256 couleurs
- B 640 x 480 x 32k couleurs
- C 640 x 480 x 64k couleurs
- D 800 x 600 x 256 couleurs
- E  $800 \times 600 \times 32k$  couleurs
- F 800 x 600 x 64k couleurs
- G 1024 x 768 x 256 couleurs
- H 1024 x 768 x 32k couleurs
- I  $1024 \times 768 \times 64k$  couleurs
- J 1280 x 1024 x 256 couleurs
- K 1280 x 1024 x 32k couleurs
- L 1280 x 1024 x 64k couleurs

### LIGNES ET COLONNES

Cette fonction permet de changer le mode d'affichage de l'écran si votre ordinateur contient une carte d'écran standard de type VGA ou EGA. Vous pouvez, selon les possibilités de la carte écran installée, changer le nombre de lignes et/ou de colonnes disponibles à l'écran. Ceci permet par exemple d'afficher les listes avec plus de lignes.

La façon dont agit ici le programme (et les choix qui vous sont proposés) dépend du mode d'écran actif lors de l'entrée dans cette fonction :

1 - Si le logiciel est dans un mode graphique DOS 256 couleurs ou plus, vous êtes invité à saisir le nombre de lignes que vous souhaitez activer pour le mode graphique courant. Ce nombre doit être inclus entre 27 et le nombre maximal de lignes possible. Le nombre maximal est calculé comme suit :

Partie entière de (nombre de pixels en vertical / 16).

Exemple : dans le mode 1280 \* 1024, le nombre de pixels en vertical est 1024, divisé par 16 cela donne 64, le nombre maximal de lignes dans ce mode.

2 - Si vous utilisez une version Windows du logiciel, le programme agit presque de la même façon que que pour le cas 1 et vous pouvez changer le nombre de colonnes (équivalent à un nombre de caractères à espacement fixe) par ligne. Le nombre maximal de colonnes par ligne est calculé comme suit :

( nombre de pixels en horizontal / 8 )

Le nombre minimal de colonnes est 80, mais ne pas descendre au-dessous de 82 est préférable pour s'assurer que l'ascenseur vertical à droite dans les listes soit toujours présent.

- 3 Si le logiciel est en mode DOS graphique 16 couleurs, vous ne pouvez pas entrer dans cette fonction. Vous disposez de 30 lignes et 80 colonnes d'office.
- 4 Si le logiciel est en mode DOS texte, un menu déroulant apparait à l'écran, vous proposant les différents choix disponibles :

```
- CGA 25 lignes / 80 colonnes

- VGA 28 lignes / 80 colonnes

- EGA 43 lignes / 80 colonnes

- VGA 50 lignes / 80 colonnes

- Autre mode
```

Le choix AUTRE MODE permet de choisir exactement le nombre de lignes et de colonnes. Si ce paramétrage est inactivable avec votre carte écran, le mode d'écran restera inchangé.

## **PARAMETRAGE DU TYPE D'ECRAN**

Cette fonction permet de passer en affichage COULEUR ou MONOCHROME.

Selon votre choix, le logiciel chargera les variables COULEUR ou bien les variables MONOCHROME.

NOTE : si vous modifiez des variables cela sera valable uniquement pour :

- les variables COULEUR, si le type d'écran enregistré au moment de la modification est COULEUR.
- les variables MONOCHROME, si le type d'écran enregistré au moment de la modification est MONOCHROME.

Après validation de votre choix, le logiciel charge en mémoire les variables correspondantes, puis retourne dans le Bureau.

Tous les affichages à l'écran sont alors du type que vous avez choisi.

### **FONTES POUR SAISIES**

Cette fonction permet de sélectionner la fonte de caractères à utiliser pour l'affichage des textes et nombres dans les listes et les zones de saisie.

Vous pouvez aussi changer de fonte à tout moment dans le logiciel en appuyant sur la combinaison de touches <Ctrl F8>.

Le programme vous propose de choisir une fonte dans la liste des fontes à espacement proportionnel ou fixe disponibles. Le caractère "F" placé à droite du nom de la fonte indique qu'il s'agit d'une fonte à espacement fixe.

Après sélection de votre choix vous pouvez choisir le pourcentage en largeur de la fonte si vous avez choisi une fonte à espacement proportionnel.

Ce pourcentage est appliqué après calcul de la largeur relative de la fonte.

La largeur relative est calculée en rapport au plus petit de ces deux nombres :

- la largeur d'une colonne
- la hauteur d'une ligne divisée par deux.

La largeur du caractère "M" de la fonte choisie doit être inférieure à la largeur relative sinon celle-ci est ajustée automatiquement.

Appuyez sur <Echap> pour sortir de cette fonction.

Cas différents selon la version du logiciel :

a) Si vous n'utilisez pas une version pour Windows du logiciel, vous pouvez choisir une fonte par défaut parmi celles contenues dans les fichiers ayant l'extension ".fon" ou ".fnd". Ces fichiers doivent être situés dans le répertoire FONTES du logiciel. Le logiciel en place plusieurs dans ce répertoire lors de son installation.

Ces fichiers doivent être compatibles DOS et doivent contenir des fontes à espacement fixe. Seuls les fichiers ayant l'extension ".fnd" et ayant une taille de 4096 octets sont utilisables avec le Pack Graphique 1.

b) Si vous utilisez une version pour Windows du logiciel, vous pouvez choisir une fonte parmi les fontes accessibles sous Windows depuis votre pc.
La hauteur et la largeur de la fonte sont ajustées par le logiciel en rapport à la taille de la fenêtre et au nombre de lignes et de colonnes définies.
Par défaut le logiciel cherche la présence de la fonte *Tahoma*, puis la fonte *Verdana* si la fonte Tahoma est indisponible.

Voir aussi la fonction nommée LIGNES ET COLONNES, située dans le menu Système, Paramétrage, Ecran. La hauteur et la largeur des caractères sont aussi impactées par les paramètres de cette fonction.

### **FONTES PROPORTIONNELLES**

Cette fonction permet de sélectionner les fontes de caractères à utiliser pour l'affichage des textes à espacement proportionnel.

Le programme affiche les fontes en cours d'utilisation précédées d'un numéro. Ce numéro est celui de la fonte concernée. Vous pouvez changer la fonte ayant tel numéro. Plusieurs numéros peuvent avoir la même fonte. Le logiciel utilise ce numéro pour trouver la fonte concernée. Dans la fonction nommée POLICES GRAPHIQUES, chaque groupe est rattaché à ce numéro, pas directement à la fonte.

Vous pouvez choisir un numéro de fonte pour remplacer la fonte qui lui est rattachée, en le sélectionnant dans la liste puis en appuyant <Entrée>.

La liste des fontes disponibles apparait alors. La fonte que vous aller choisir deviendra la fonte active (pour le numéro de fonte choisi précédemment), après confirmation.

Appuyez sur la touche < Echap > pour sortir lorsque vous avez terminé.

Voir aussi la fonction nommée POLICES GRAPHIQUES.

### **POLICES GRAPHIQUES**

Cette fonction permet de sélectionner les fontes de caractères utilisées pour l'affichage des titres, touches de navigation, textes d'information, messages d'erreur, et d'autres affichages effectués généralement avec des fontes à espacement proportionnel.

Le logiciel vous invite à choisir le type d'information pour lequel vous voulez changer la fonte utilisée (exemples ci-dessus).

Après sélection du type d'information, un tableau apparait contenant sur chaque ligne le même texte à des tailles différentes. Ce tableau est constitué de plusieurs fenêtres, chaque fenêtre contenant une famille de fontes (\*).

#### Vous pouvez ici:

- choisir une autre famille pour le type d'information concerné.
- remplacer la fonte portant tel numéro de fonte, en appuyant ou en cliquant sur "C : Changer cette fonte" (non disponible avec la version pour DOS du logiciel).
- restaurer à tout moment le paramétrage d'origine, pour chaque type d'information.

IMPORTANT : certaines fontes sont plus gourmandes que d'autres en largeur de caractères. Il se peut que vous ne puissiez pas utiliser telle fonte pour tel type d'information, car l'affichage serait incomplet. Par exemple, certaines fontes ne peuvent pas afficher les caractères accentués. Dans ce cas, remplacez la fonte en cause par une autre.

(\*) Si vous disposez de la version pour Windows du logiciel, vous pouvez remplacer chacune de ces fontes par une autre fonte disponible sous Windows (dans le sous-dossier FONTS du dossier de Windows).

### **EFFETS 3 D**

Cette fonction permet de définir l'épaisseur et le rayon des coins des rectangles affichés dans le logiciel pour les menus, les fiches et les boutons.

Les menus et boutons sont classés par familles d'objets.

Un menu apparait à l'écran contenant les familles d'objets paramétrables. Chaque ligne du menu contient :

- 1 L'intitulé de l'objet
- 2 L'épaisseur de l'objet, qui correspond au nombre de pixels à utiliser pour générer un effet 3 D.
- 3 Le rayon à appliquer dans les coins du rectangle composant l'objet, en pixels. Le rayon appliqué réellement ne sera pas supérieur au rayon enregistré dans la fonction nommée « Boutons à coins arrondis ».

Sélectionner un objet pour en changer l'épaisseur et/ou le rayon.

### **BOUTONS A COINS ARRONDIS**

Cette fonction permet de changer l'aspect des boutons et cadres dont les coins peuvent être arrondis.

Vous pouvez saisir ici un nombre représentant le rayon à utiliser pour les quatre arcs de cercle formant les coins arrondis. L'unité de mesure ici est le pixel.

Le logiciel calculera le rayon réel en prenant la plus petite valeur entre « ce nombre », « la hauteur du bouton divisée par deux » et « la largeur du bouton divisée par deux ».

Si vous ne voulez pas de boutons avec les coins arrondis, entrez 0 ici. Ceci peut être utile notamment pour accélérer la vitesse d'affichage dans certaines configurations matérielles.

Le recalcul de l'aspect des boutons intervient dès l'instant que vous changez ce nombre et le validez. Un bouton ou un groupe de boutons ne peut pas avoir les coins arrondis s'il n'a pas une épaisseur égale supérieure à 1 pixel. Pour changer l'épaisseur d'un groupe de boutons, utilisez la fonction nommée "Effets 3D", qui permet aussi de définir un rayon pour une famille d'objets.

Le logiciel compare le rayon choisi ici et celui choisi dans la fonction "Effets 3D" et applique au rayon la plus petite des deux valeurs. Ceci permet de réduire le rayon de façon globale, et de l'annuler avec un seul paramètre, pour toutes les familles d'objets si besoin.

NOTE: cette fonction est disponible avec la version pour Windows du logiciel, et avec la version pour DOS si vous choisissez le pack graphique N° 2 lors de l'installation ou de la mise à jour du logiciel avec le pack d'installation.

### PARAMETRAGE DES COULEURS

Cette fonction permet de modifier les couleurs utilisées par le logiciel.

La liste des intitulés des variables couleur apparaît dans un menu. Pour chaque variable vous pouvez paramétrer une ou deux couleurs, selon le cas. Par exemple pour du texte, la première est la couleur des caractères (avant-plan), la deuxième est la couleur du fond sous le texte (arrière-plan).

Après sélection d'une variable, un petit menu à droite de l'écran affiche les paramètres et les deux couleurs courantes pour la variable choisie. Les valeurs possibles pour la couleur d'avant-plan et la couleur d'arrière-plan vont de 0 à 15 et correspondent aux 16 éléments de la palette de couleurs. La palette permet de définir la couleur RGB voulue pour chacune des 16 couleurs que vous pouvez choisir ici.

Vous pouvez également définir une couleur en lui attribuant directement des valeurs RGB (Rouge, Vert, Bleu) sans passer par la palette. Pour ce faire utilisez les paramètres *RGB avant plan* et *RGB arrière plan*, dans le menu de droite.

Lorsque vous avez terminé les modifications pour la variable couleur en cours, appuyez sur <F8> pour enregistrer la modification et retourner dans menu déroulant, ou sur <Echap> pour abandonner.

Voir aussi: PALETTE DE COULEURS (raccourci touches Ctrl F10).

### **RESTAURATION COULEURS INITIALES**

Cette fonction permet de retrouver les couleurs telles qu'elles étaient avant les modifications qui ont été apportées.

Le logiciel redonne aux variables COULEUR (ou MONOCHROME) leurs valeurs originelles.

Cette fonction est utile si vous avez apporté des modifications qui ne vous satisfont pas. Elle vous permet de repartir à zéro.

### **EXPORTATION DE COULEURS**

Cette fonction permet d'exporter les définitions des couleurs utilisées par le programme, en créant soit un fichier texte ASCII, soit une base de données correspondant au même format que celui utilisé par la fonction nommée IMPORTATION DE COULEURS.

Un menu vous demande l'action à accomplir :

- EXPORTER LE STYLE EN COURS
- EXPORTER TOUS LES STYLES

Le logiciel vous demande ensuite le nom du fichier cible.

Indiquez le chemin d'accès complet (UNITE + REPERTOIRE + NOM + EXTENSION). Si l'extension n'est pas indiquée, le logiciel en attribue une d'office, selon l'action en cours : .COL si exportation du style en cours, .DBF si exportation de tous les styles.

Si le fichier indiqué existe, le logiciel vous le dit et, si vous avez choisi EXPORTER UN STYLE, vous demande si vous voulez l'écraser. Si Oui ou si le fichier cible n'existe pas, le programme crée alors un nouveau fichier.

### IMPORTATION DE COULEURS

Cette fonction permet d'importer un style de couleurs, contenu soit dans un fichier texte ASCII, soit dans une base de données correspondant au même format que celui utilisé par la fonction nommée EXPORTATION DE COULEURS.

Un menu vous demande l'action à accomplir :

- IMPORTER LE STYLE EN COURS
- IMPORTER TOUS LES STYLES

Le logiciel vous demande ensuite le nom du fichier source.

Indiquez le chemin d'accès complet (UNITE + REPERTOIRE + NOM + EXTENSION). Si l'extension n'est pas indiquée, le logiciel en attribue une d'office, selon l'action en cours : .COL si importation du style en cours, .DBF si importation de tous les styles.

Si ce fichier n'existe pas, le logiciel vous le dit et vous invite à entrer un autre nom. Si ce fichier existe, son contenu est récupéré et remplace alors, dans la BASE DES COULEURS, le contenu des variables couleurs utilisées par le logiciel.

### PARAMETRAGE DES IMPRESSIONS

Cette fonction permet de choisir la façon dont le logiciel va envoyer tous vos travaux d'impression à l'imprimante.

Le logiciel affiche un menu dans lequel vous pouvez choisir entre l'impression directe sur le port, l'impression avec spouleur Dos/Windows ou l'impression avec le Spouleur PageScript (fortement conseillé).

#### **Impression Directe**

Le logiciel enverra les documents directement sur le port de l'imprimante concernée, en vérifiant que chaque caractère et code de contrôle a bien été reçu, et en vous informant le cas échéant du problème rencontré.

#### **Spouleur Dos/Windows**

Le logiciel enverra les documents à imprimer au spouleur actif (Dos, Windows ou compatible). Un spouleur d'imprimante est un programme qui intercepte les données envoyées à l'imprimante, les stocke dans un fichier temporaire et les transmet à l'imprimante au fur et à mesure de sa disponibilité. L'impression se fait en tâche de fond : vous n'avez pas à attendre la fin de l'impression pour passer à autre chose. L'envoi au spouleur est plus rapide que l'envoi direct à l'imprimante.

Note: l'impression sur une imprimante fonctionnant exclusivement sous Windows pose problème quand le logiciel est lancé depuis Windows si le spouleur Dos/Windows est activé pour les travaux d'impression MS-DOS. L'impression directe ne peut pas se faire et aucun message d'erreur n'est retourné par le logiciel. Choisir l'impression directe sur le port (cas précédent) peut permettre de résoudre le problème, sous réserve que votre imprimante soit capable d'interpréter les codes de contrôle (codes de mise en page, polices, jeux de caractères et autres).

#### **Spouleur PageScript**

Le logiciel enverra les travaux d'impression vers ce spouleur.
Les imprimantes dédiées exclusivement à Windows fonctionneront sans problème si Windows est le système d'exploitation actif sur votre machine (ce spouleur fonctionne uniquement sous Windows actuellement) et si les fichiers pilotes livrés avec votre imprimante sont exempts de dysfonctionnements. Pour s'en assurer il est préférable d'utiliser les pilotes les plus récents disponibles pour votre imprimante. Contactez le constructeur ou le fournisseur de votre imprimante pour plus d'informations à ce sujet.

En choisissant PageScript comme spouleur, vous avez accès à la couleur pour vos impressions, vous pouvez faxer (modem-fax nécessaire), ou envoyer les travaux d'impression vers PdfWriter, Telnet, FinePrint et plusieurs autres. Que votre imprimante soit sur port parallèle, USB ou autre n'a plus d'importance.

### FORMAT D'ENVOI DES COURRIELS

Ce fonction sert à paramétrer l'envoi des courriels avec le logiciel. Elle est utilisée par la version pour Windows du logiciel.

Vous pouvez ici choisir le **format d'envoi** pour tous les courriels à envoyer : Les valeurs possibles sont *Texte brut* ou *Texte HTML*.

Dans la version réseau du logiciel, chaque utilisateur peut choisir le format qu'il veut utiliser.

Voir aussi l'aide concernant les documents envoyés par courriel, disponible en appuyant sur la touche F1 dans la fonction nommée Expéditions par courriel, située dans le menu Système, Gestion, Superviseur.

### **HAUTEUR DU TEXTE POUR COURRIELS**

Ce fonction sert à paramétrer la hauteur en point d'un texte normal pour les courriels à envoyer. Elle est utilisée par la version pour Windows du logiciel.

La hauteur définie par défaut d'un texte normal est 11 points. La hauteur d'un texte en Agrandi, en Condensé ou en Super-condensé seront ajustés proportionnellement à la taille définie pour un texte en Normal.

# PARAMETRAGE COURRIELS

Utile seulement si vous disposez d'une version Light d'un logiciel ICIM, cette fonction sert à indiquer au logiciel le chemin d'accès et le nom du logiciel que vous utilisez pour l'envoi de courriels.

Vous pouvez ensuite appeler ce logiciel en cliquant sur le bouton nommé "Courriel", et envoyer un courriel à un destinataire ou à un groupe de destinataires sans saisir à nouveau l'adresse électronique de ceux-ci, dès l'instant que cette adresse est enregistrée dans le logiciel ICIM en cours et si votre logiciel de courriels peut recevoir les paramètres requis lors de son chargement.

Les logiciels ICIM ont été testés avec le logiciel nommé Gaston, développé par Michel BURDIN. Pour plus d'infos sur Gaston, vous pouvez vous connecter sur le site internet de Michel BURDIN à l'adresse suivante : http://michel.burdin.online.fr ou télécharger ce logiciel distribué en shareware à cette adresse : http://michel.burdin.online.fr/gaston.htm

Si vous disposez d'une version Intégrale d'un logiciel ICIM, ce logiciel peut envoyer vos courriels directement, sans passer par un logiciel externe.

Voir aussi: GUIDE COURRIELS.

# PARAMETRAGE DE L'OPERATEUR TELEPHONIQUE

Cette fonction permet d'indiquer au logiciel le numéro de votre opérateur téléphonique. Par défaut, en France, le zéro (0) est utilisé : C'est celui de l'opérateur national.

Si vous indiquez un autre numéro ici, le logiciel composera le numéro de vos correspondants en remplaçant le premier chiffre par le numéro de l'opérateur indiqué, lorsque vous lui direz de composer un numéro.

Ceci vous évitera de réécrire les numéros de tous vos correspondants, si vous décidez de changer d'opérateur.

# PARAMETRAGE MODEM

Cette fonction permet d'indiquer au logiciel le port de communication de votre modem, son interruption IRQ et son adresse I/O (\*). Si votre PC fonctionne sous windows 95 ou plus récent, vous trouverez ces informations dans les "Paramètres Système" du "Panneau de configuration", onglet "Gestionnaires de périphériques" puis "Ports de communication". Cliquer alors sur l'onglet "Ressources" pour avoir la requête d'interruption et la Plage d'entrée/sortie (les chiffres avant le tiret uniquement).

Un modem est un petit appareil (ou un circuit imprimé s'il se trouve à l'intérieur de votre PC) permettant d'envoyer ou de recevoir des informations d'ordinateur à ordinateur par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique.

Les logiciels ICIM permettent la composition automatique des numéros de téléphones de vos correspondants. Vous n'avez ensuite plus qu'à décrocher pour entrer en communication avec votre interlocuteur.

Version pour DOS : votre modem doit être compatible Hayes, le standard le plus répandu en matière de communication entre ordinateurs, pour qu'un logiciel ICIM puisse le piloter.

(\*) Avec la version pour Windows du logiciel, seul doit être indiqué le port de communication du modem. Cette information est visible sous Windows dans "Panneau de configuration", puis "Modems", puis bouton "Propriétés".

# MEMORISATION DES POSITIONS ET INDEX ACTIFS DANS LES BASES DE DONNEES

Cette fonction permet d'influencer le comportement du logiciel lors de chaque accès à une base de données.

Par défaut, lorsque vous entrez dans une base par un menu de gestion ou de saisie, le logiciel se place sur la première fiche que contient la base, ou pour certaines bases sur la dernière fiche mise à jour, la dernière commande enregistrée, etc...

La présente fonction permet :

- 1 de garder ce mode de fonctionnement.
- 2 de forcer le programme à mémoriser la position et l'index actif lorsque l'utilisateur quitte une base, afin qu'il se remette dans le même état lors de la prochaine visite dans cette base. La mémorisation s'efface dès que l'utilisateur quitte la société courante.
- 3 identique au cas N° 2, avec sauvegarde sur disque lorsque l'utilisateur quitte la société courante. L'état précédent est dans ce cas toujours connu du logiciel, quel que soit le nombre de bases de données et de sociétés. Cette option est disponible sur les versions INTEGRALES uniquement.

La mémorisation est propre à chaque utilisateur, pour les configurations du logiciel fontionnant en réseau.

Si l'état précédent n'est pas réactivable (exemple : la fiche sur laquelle l'utilisateur était lorqu'il a quitté une base a été supprimée entre temps par un autre utilisateur), le logiciel reprend le positionnement par défaut (cas 1), puis remémorise dès que l'utilisateur quitte à nouveau la base.

# PARAMETRAGE DE L'HORLOGE

L'horloge est un outil permettant de mettre à jour la date et l'heure enregistrées dans votre ordinateur. De nos jours, la quasi totalité des ordinateurs gardent en mémoire, même lorsqu'ils sont éteints, la date et l'heure courante. Si ce n'est pas le cas, vous devez mettre à jour la date et l'heure de votre machine à chaque démarrage. Cet outil vous permet de le faire depuis le logiciel.

Le logiciel vous demande d'entrer successivement la DATE puis l'HEURE courantes, sous la forme JJ/MM/AAAA pour la date et HH:MM:SS pour l'heure. Entrez uniquement les chiffres. Les "/" et ":" de séparation sont sautés automatiquement, lorsque vous introduisez les chiffres.

# **DELAI DE PAUSE POUR CPU**

Cette fonction permet de régler le délai pendant lequel le logiciel se met en pause afin de laisser le micro-processeur vaquer à d'autres tâches.

Ce délai, inclus entre 1 et 1000 millisecondes, est utilisé par le logiciel chaque fois qu'il attend une action au clavier ou un cliquage sur la souris.

Un nombre proche de 1000 diminue le temps d'occupation du CPU, mais peut retarder la prise en compte du cliquage sur la souris d'une fraction de seconde.

Un nombre proche de 1 augmente la sensibilité de la souris mais mobilise intensément le micro-processeur, et ralentit les applications actives en arrière-plan.

Le délai par défaut, 500 millisecondes, convient parfaitement dans la plupart des cas.

# PARAMETRAGE DU CODE UTILISATEUR

Cette fonction vous permet de changer votre code utilisateur si vous disposez d'un logiciel ICIM fonctionnant en réseau.

Vous devez d'abord entrer votre code actuel avant d'être invité à enregistrer votre nouveau code.

Lors du lancement du logiciel, votre code utilisateur vous est demandé. Ce code n'est jamais visible à l'écran, sauf pour le Superviseur, qui peut attribuer, consulter et modifier n'importe quel code utilisateur.

D'autres codes et mots de passe existent dans les logiciels ICIM :

- Code Superviseur (version réseau)
- Code Ordinateur (version réseau)
- Codes d'accès hierarchiques (7 codes pour 7 niveaux hierarchiques)
- Mot de passe de chaque société

Consultez la documentation sur ces codes et mots de passe pour plus d'informations à ce sujet.

# LISTE DES IMPRIMANTES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des IMPRIMANTES.

# Touches de navigation

<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base imprimantes.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les imprimantes présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche imprimante concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

Plusieurs listes sont disponibles pour le fichier imprimantes. Ces listes sont sélectionnées par le logiciel selon l'index choisi.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS.

# Touches de navigation

<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base exportations et importations.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les exportations et importations présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche masque d'exportation et importation concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES CODES POSTAUX

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des CODES POSTAUX.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base codes postaux.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les codes postaux présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche code postal concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

```
<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.
```

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES DEPARTEMENTS

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des DEPARTEMENTS.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base départements.
```

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les départements présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche département concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES PAYS

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des PAYS.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base pays.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les pays présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche pays concernée
par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

```
<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.
```

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

```
<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.
```

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES MONNAIES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des MONNAIES.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base monnaies.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les monnaies présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche monnaie concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

```
<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.
```

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES JOURS FERIES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des JOURS FERIES.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base jours fériés.
```

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les jours fériés présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche jour férié concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES ETIQUETTES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des ETIQUETTES.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base étiquettes.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les étiquettes présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche format d'étiquettes concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES IMAGES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des IMAGES.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base images.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les images présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche image concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

Plusieurs listes sont disponibles pour le fichier images.

Ces listes sont sélectionnées par le logiciel selon l'index choisi.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES RUBRIQUES PROFESSIONNELLES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des RUBRIQUES PROFESSIONNELLES.

# Touches de navigation

<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base rubriques professionnelles.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les rubriques professionnelles présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche rubrique professionnelle concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES LOGICIELS

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des LOGICIELS.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base logiciels.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les logiciels présents dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche logiciel concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

Plusieurs listes sont disponibles pour le fichier logiciels.

Ces listes sont sélectionnées par le logiciel selon l'index choisi.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES COULEURS POUR DOCUMENTS

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des COULEURS POUR DOCUMENTS.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base couleurs pour documents.
```

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les couleurs pour documents présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche style de couleurs concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES BOITES A LETTRES ELECTRONIQUES

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des BOITES A LETTRES ELECTRONIQUES.

# Touches de navigation

<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base boites à lettres électroniques.

<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les boites à lettres électroniques présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.

<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

<F> - FICHES : pour voir chaque fiche boite à lettres concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# LISTE DES PLATEFORMES SMS

Cette fonction sert principalement à consulter ou imprimer une liste du fichier des PLATEFORMES SMS.

# Touches de navigation

```
<Echap> - ABANDON : Pour terminer la consultation de la base plateformes SMS.
```

```
<F4> - CREER CONDITION : pour filtrer les plateformes SMS présentes dans la liste. Voir aussi le GUIDE CONDITIONS.
```

```
<F5> - SAISIR CODE : pour créer ou modifier la condition dans le langage interne du logiciel.
```

<alt C> - COMPTEUR : pour compter le nombre de lignes à consulter ou imprimer.

```
<F> - FICHES : pour voir chaque fiche plateforme SMS concernée par la condition (ou les toutes fiches si aucune condition définie).
```

<Entrée> - LISTE STANDARD : pour consulter ou imprimer la liste interne au logiciel, triée sur l'index de votre choix.

<L> - LISTE UTILISATEUR : pour consulter ou imprimer une liste utilisateur. Il est préférable dans ce cas de disposer du module OPTIMUM dans le logiciel ICIM afin de pouvoir définir et utiliser des listes permanentes. Voir aussi : LISTES UTILISATEURS.

et si une condition est définie :

<F6> - SUPPRIMER CONDITION : pour voir ou analyser à nouveau tout le fichier.

<F7> - COMPLETER CONDITION : pour ajouter un nouvel élément à la condition définie.

et si vous disposez du module OPTIMUM dans le logiciel :

<E> - ENREGISTRER REQUETE : pour enregistrer la condition (ou requête) créée dans la base requêtes.

<R> - RECUPERER REQUETE : pour utiliser une requête déjà définie et enregistrée dans la base requêtes.

# IMPRESSION DES MANUELS DE REFERENCE

Cette fonction permet d'imprimer tout ou partie de la documentation disponible dans chaque logiciel ICIM. Si vous disposez d'une version LIGHT du logiciel, notez que les manuels contiennent toutes les informations sur la version INTEGRALE, sans distinction. Les différences entre la version Light et la version Intégrale sont précisées dans la fonction nommée A PROPOS (située dans le module SYSTEME).

Bien qu'il soit possible d'imprimer intégralement le manuel d'utilisation de chaque logiciel ICIM, la plus grande partie de la documentation que ceux-ci contiennent est accessible à l'écran sous forme "d'aide suivant contexte", par simple appui sur la touche <F1>.

Vous pouvez ainsi consulter et imprimer sélectivement la documentation détaillée. Pour cela appuyez sur <F1> (consulter l'aide suivant contexte) puis sur <F10> (imprimer l'aide suivant contexte).

Une fiche de saisie contenant les champs suivants apparait à l'écran :

#### - LOGICIELS

Nom de chaque logiciel concerné (exemple : FACTURATION, COMPTABILITE) Chaque nom doit être séparé des autres par une virgule, sans point à la fin.

### - AVEC SOCIETE ET SYSTEME

Si Oui, les menus SOCIETE et SYSTEME seront inclus dans le manuel

### - AVEC PAUSE

Si Oui, le programme marquera une pause toutes les 2 pages Ceci vous permet de retourner chaque feuille au fur et à mesure, pour le cas où votre imprimante n'imprime pas en resto-verso.

# - PAGE

Page à partir de laquelle marquer une pause toutes les 2 pages Ce champs peut être saisi si vous avez répondu Oui dans le champs nommé "Avec pause".

La touche <F8> permet de valider les informations saisies et de lancer le programme d'impression des manuels de référence, après validation du menu d'impression.

Pour imprimer correctement chaque manuel, il est nécessaire de paramétrer la fiche imprimante de façon à ce qu'elle puisse imprimer 69 lignes par page. Un nombre inférieur lui ferait imprimer des pages tronquées, un nombre supérieur également car plus d'une page du manuel serait présente sur chaque page imprimée. Appuyez sur la touche <P> pour modifier les paramètres.

### **Impressions sous DOS**

Si vous disposez d'une imprimante capable d'émuler le langage PCL 3 (ou plus récent) vous pouvez utiliser l'imprimante HP modèle LASERJET III présente dans le gestionnaire d'imprimantes. Pour l'utiliser lors de vos impressions, appuyez sur la touche I:Imprimantes, au moment ou le menu d'impression est présent à l'écran et choisissez cette imprimante dans le guide, en prenant la fiche paramétrée à 69 lignes par page.

### Impressions sous Windows

Vous pouvez paramétrer le logiciel pour qu'il utilise le spouleur d'impression PageScript, si vous utilisez la version pour DOS du logiciel. Ce spouleur permet d'utiliser toute imprimante compatible Windows, dès l'instant que ses fichiers pilotes sont installés sous Windows. Pour choisir PageScript comme spouleur d'impression, aller dans le menu SYSTEME du logiciel, sous-menu PARAMETRAGE puis IMPRESSIONS. La version pour Windows du logiciel ne nécessite pas l'utilisation d'un spouleur d'impression : le logiciel traite directement avec Windows.

Le programme numérise les images écran à imprimer et vous informe du bon déroulement de l'impression du manuel. Après l'impression de la Table des matières un menu s'affiche qui vous indique le nombre total de pages à imprimer. Le logiciel vous demande alors confirmation.

Voir également : PARAMETRAGE IMPRESSIONS, MENU D'IMPRESSION, GESTION DES IMPRIMANTES, A PROPOS.

# **GESTION DES LOGICIELS**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des logiciels.

Cette fonction permet le lancement d'applications DOS ou Windows sans quitter le logiciel, pour y accéder plus rapidement.

La liste des logiciels apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Logiciels.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

A - INTITULE

F2 Index

**B - COMMANDE DE LANCEMENT** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement

l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un logiciel.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>)

et trouver instantanément un logiciel si vous connaissez

l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau logiciel.

Pour modifier la présente page de la fiche du logiciel en cours.

Pour supprimer la fiche du logiciel en cours.

La fiche du logiciel en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche logiciel ».

Pour passer sur la ligne du logiciel précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du logiciel suivant.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prése Pour passer à la page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base logiciels de façon à ne voir à l'écran que

les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.


### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base logiciels sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

### Statistiques

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche logiciel - page 1



### Description des champs - page 1

### Intitulé

Entrez le nom de ce logiciel (F2 = guide logiciels).

### **Commande de lancement**

Ligne de commande permettant de démarrer ce logiciel (F2 = guide).

### **Paramètres**

Paramètres à passer au logiciel concerné (F2 = guide).

### Répertoire de travail

Répertoire (dossier) de travail à activer avant le démarrage du logiciel (F2 = guide). Par défaut le programme tente de démarrer le logiciel indiqué sans changer le répertoire actif. Ceci peut empêcher l'exécution correcte du logiciel concerné si celui-ci doit être impérativement chargé depuis son répertoire. Dans ce cas, indiquez dans ce champs le répertoire à activer.

### Date M.A.J.

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient la date de la dernière mise à jour de la fiche logiciel en cours.

### Heure

Ce champs est mis à jour automatiquement : il contient l'heure de la dernière mise à jour de la fiche logiciel en cours.

### Variables d'environnement

Entrez ligne par ligne chaque variable d'environnement locale nécessaire.


### Pause à la fin

Si Oui, demande d'appui sur une touche lors du retour dans le logiciel.

### **Attente logiciel**

Si oui, ICIM sera état d'attente après chargement de ce logiciel.

# Fiche logiciel - page 2



# Description des champs - page 2

### Remarques

### Mémoire conventionnelle en Ko

*Mémoire conventionnelle requise (de 1 à 640 Ko. 0 = tout).* Ce champs peut être utile dans la version pour DOS du logiciel.

# Navigation devant la fiche logiciel

Echap Sortis Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un logiciel.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un logiciel si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau logiciel.

Pour modifier la présente page de la fiche du logiciel en cours.

Pour supprimer la fiche du logiciel en cours.

Pour passer sur la fiche du logiciel précédent.

La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du logiciel suivant.

La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Duplique

Pour DUPLIQUER la fiche du logiciel en cours.

Entrée Lancement

Cette touche provoque une tentative de chargement du logiciel indiqué dans la fiche courante.

PgUp Page préc

Pour afficher la page précédente de la fiche en cours.

PgUn Page suiv

Pour afficher la page suivante de la fiche en cours.

Chaque fiche logiciel contient 2 pages.

# SAISIE DES SIMULATIONS D'ENREGISTREMENT ICIM

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des simulations d'enregistrement ICIM.

Cette fonction permet de

- consulter quelques informations concernant :
  - le logiciel ICIM en cours
  - l'auteur
  - les coordonnées de ICIM.
- créer une ou plusieurs fiches d'enregistrement, pour vous-même ou pour quelqu'un de votre entourage désirant obtenir une licence d'utilisation d'un logiciel ICIM.
- calculer le prix de la configuration de votre choix (en créant une simulation d'enregistrement), sachant que ce prix peut être sujet à modifications sans préavis.
- consulter les capacités des fichiers de données, qui dépendent de la configuration choisie dans la simulation d'enregistrement courante.
- consulter ou imprimer la liste des index disponibles exclusivement dans les VERSIONS INTEGRALES des logiciels ICIM.
- consulter ou imprimer la liste des fonctions disponibles exclusivement dans les VERSIONS INTEGRALES des logiciels ICIM.
- imprimer une fiche d'enregistrement pour la transmettre à ICIM.

La liste des simulations d'enregistrement ICIM apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste



Pour chercher une simulation d'enregistrement.
Champs de recherche : FICHE N°.
Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter une nouvelle simulation d'enregistrement.

Pour modifier la fiche de la simulation d'enregistrement en cours.

Pour supprimer la fiche de la simulation d'enregistrement en cours.

La fiche de la simulation d'enregistrement en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche simulation d'enregistrement ».


Pour passer sur la ligne de la simulation d'enregistrement précédente.

Pour passer sur la ligne de la simulation d'enregistrement suivante.

PgUp Page précédente dans la liste.

PgDn Page suiv Pour passer à la page suivante dans la liste.

# Fiche simulation d'enregistrement



# **Description des champs**

### Fiche N°

Numéro de la simulation d'enregistrement courante (F2 = guide).

La valeur de ce champs est calculée par le programme lors de l'ajout d'une nouvelle fiche.

### Intégrale

Non = version light, Oui = version intégrale.

Chaque logiciel ICIM est disponible en version INTEGRALE et en version LIGHT.

Certaines fonctions du bureau ne sont disponibles qu'en version intégrale,

de même que certains index des bases de données internes.

Pour une liste détaillée, voir INDEX DISPO et FONCTIONS DISPO,

après validation de la fiche (touche <F8>).

### Configuration

Entrez un nombre entre 1 et 6 (F2 = guide configurations).

Les configurations ICIM déterminent les capacités de vos fichiers et le coût d'achat de la licence d'utilisation de chaque logiciel ICIM.

Les logiciels ICIM sont disponibles dans trois configurations : JUNIOR, SENIOR et PRO. Chaque configuration est fournie selon vos besoins en MONOPOSTE ou en RESEAU.

Pour connaître les capacités des fichiers selon la configuration choisie, entrez dans la fonction nommée A PROPOS. Cette fonction est accessible dans le menu SYSTEME, menu situé à droite dans le bureau après sélection d'une société lorsque vous entrez dans le logiciel.

Créez alors une simulation d'enregistrement.

Dans la zone de saisie nommée CONFIGURATION vous pouvez indiquer la configuration de votre choix.

Après sauvegarde de la fiche (touche/bouton <F8>), cliquez sur le bouton CAPACITE en haut de l'écran pour avoir la capacité de chaque fichier présent dans le logiciel(s) choisi dans la simulation.

### Nombre de postes

Nombre de postes requis pour une exploitation en réseau local. Pour une configuration en réseau, un supplément est appliqué, par poste supplémentaire si plus de 5 postes, pour l'achat d'une licence.

### **Titulaire**

Nom et prénom du titulaire de la nouvelle licence d'utilisation.

### Société

Société, association, compagnie ou groupe dans lequel sera exploité le logiciel.

#### Voie

Exemple: 10, rue Pasteur.

### Lieu

Exemple : Z.I. ..., Batiment C.

### **Code Postal**

Code postal (F2 = guide codes postaux).

### Ville

F2 = guide codes postaux.

### **Pays**

Nom du pays dans lequel est située votre adresse (F2 = guide Pays). Si le pays indiqué n'est pas enregistré dans la base PAYS, le logiciel vous propose d'ajouter un nouveau PAYS.

### **Courriel**

Adresse électronique du titulaire de la licence d'utilisation du logiciel (F2 = guide). Si ce champs est renseigné, ICIM pourra vous transmettre tout document par courriel, au format .pdf. Le pack d'installation sera mis à votre disposition sur le site internet ICIM. Vous recevrez plus rapidement un courriel contenant le lien vous invitant à le télécharger.

Les données vous concernant seront utilisées exclusivement pour la gestion de votre compte et ne seront transmises à aucun tiers.

### **Facturation**

Oui, si vous voulez le logiciel FACTURATION.

### **Manuel facturation**

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel FACTURATION.

### Comptabilité

Oui, si vous voulez le logiciel COMPTABILITE.

### **Manuel Comptabilité**

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel COMPTABILITE.

### Paye

Oui, si vous voulez le logiciel PAYE.

### **Manuel Paye**

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel PAYE.

### **Ressources Humaines**

Oui, si vous voulez le logiciel RESSOURCES HUMAINES.

### **Manuel Ressources Humaines**

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel RESS. HUMAINES.

### **Prospection**

Oui, si vous voulez le logiciel PROSPECTION.

### **Manuel Prospection**

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel PROSPECTION.

### Stock

Oui, si vous voulez le logiciel STOCK.

### **Manuel Stock**

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel STOCK.

### Course

Oui, si vous voulez le logiciel COURSE.

### **Manuel Course**

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel COURSE.

### Messagerie

Oui, si vous voulez le logiciel MESSAGERIE.

### **Manuel Messagerie**

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel MESSAGERIE.

### **Optimum**

Oui, si vous voulez le logiciel OPTIMUM.

### **Manuel Optimum**

Oui, si vous voulez le manuel de référence imprimé du logiciel OPTIMUM.

### **Total HT logiciels**

Total hors-taxes de votre commande, pour la partie LOGICIELS.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

Au dessous des totaux hors-taxes sont indiqués :

- le montant de la T.V.A. en vigueur en France à la date de sortie du logiciel ICIM dont vous disposez.
- le montant TOTAL T.T.C. de votre commande.

### **Total HT manuels**

Total hors-taxes de votre commande, pour la partie MANUELS.

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

# Navigation devant la fiche simulation d'enregistrement

Echap Sortie Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une simulation d'enregistrement. Champs de recherche : FICHE N°.

Pour ajouter une nouvelle simulation d'enregistrement.

Pour modifier la fiche de la simulation d'enregistrement en cours.

Pour supprimer la fiche de la simulation d'enregistrement en cours.

Ctrl F4 Buplique Pour DUPLIQUER la fiche de la simulation d'enregistrement en cours.

Pour passer sur la fiche de la simulation d'enregistrement précédente.

Pour passer sur la fiche de la simulation d'enregistrement suivante.

Cette option affiche des informations concernant le logiciel, le propriétaire de la licence d'utilisation, la durée de vie de cette licence si elle est limitée dans le temps.

Cette option affiche les coordonnées de I.C.I.M.

Cette option affiche quelques informations sur l'auteur.

Cette option sert à imprimer la fiche d'enregistrement (et/ou la commande) que vous voulez transmettre à ICIM.

Le logiciel vous demande le nombre d'exemplaires à imprimer puis le menu d'impression apparait en bas de l'écran. Voir également : MENU D'IMPRESSION.

Pour consulter la capacité de chaque base de données intégrée dans les logiciels ICIM.

Les capacités des bases sont différentes selon la configuration du logiciel : JUNIOR, SENIOR ou PRO.

Pour consulter ou imprimer la liste des index disponibles uniquement dans la version intégrale du logiciel.

Pour consulter ou imprimer la liste des fonctions disponibles uniquement dans la version intégrale du logiciel.

# **CONDENSATION DES BASES**

Cette fonction permet de supprimer physiquement tous les enregistrements vides dans vos bases de données.

Lorsque vous supprimez une fiche dans une base, cette fiche n'est pas détruite mais seulement mise à blanc, c'est à dire qu'elle est vidée de toute information ; elle peut ensuite être réutilisée par le logiciel lorsque vous ajoutez une nouvelle fiche dans cette base.

La mise à blanc d'une fiche est beaucoup plus rapide à effectuer pour le logiciel que la suppression physique, mais elle ne vous fait pas récupérer sur disque la place occupée par cette fiche vide.

La fonction en cours peut vous faire récupérer la place occupée sur disque par les fiches vides. Elle est donc utile si vous manquez de place sur votre disque dur et si vous avez supprimé un nombre important de fiches dans des bases sans en ajouter de nouvelles dans ces mêmes bases.

Si vous disposez d'une version réseau du logiciel, celui-ci vous informe que seules les bases qui ne sont pas utilisées par d'autres utilisateurs du réseau au moment ou vous lancez la présente fonction seront traitées, car le traitement effectué par cette fonction nécessite l'ouverture de chaque base en mode EXCLUSIF (un seul utilisateur à la fois).

# **CONVERSION BASES DE DONNEES**

Cette fonction permet de transformer, par une procédure entièrement automatique, l'ensemble des bases de données utilisées par le logiciel en vue de les rendre compatibles avec des formats utilisés par d'autres langages de programmation ou en dans le but d'utiliser un autre gestionnaire de bases de données que celui utilisé jusqu'ici.

Le logiciel affiche le nom du gestionnaire de bases de données actif avant la conversion et vous invite à choisir le nouveau gestionnaire. Après validation de votre choix, le programme vous demande confirmation avant de procéder à la conversion.

L'utilisation de cette fonction est particulièrement conseillée si vous utilisez actuellement le gestionnaire DBFNTX : vous pouvez tirer avantage d'effectuer la conversion vers le gestionnaire DBFCDX.

### **Gestionnaire DBFNTX**

C'était le gestionnaire par défaut des logiciels ICIM jusqu'à la version 4.0 incluse. Il est remplacé depuis par le gestionnaire DBFCDX.

### **Gestionnaire DBFCDX**

Ce gestionnaire apporte certains avantages comparé au gestionnaire DBFNTX:

- Création d'index de taille réduite. Les données clé sont enregistrées dans un format compacté réduisant sensiblement la taille des fichiers index.
- Accélération de la vitesse d'indexation, de recherche et d'affichage des listes indexées.
- Augmentation du nombre d'index utilisables simultanément par fichier : 50.
- Conversion des données des champs mémo (textes de longueur variable) au moyen de fichiers mémo réduisant la taille occupée sur disque et augmentant la vitesse d'affichage des mémos.

### **Gestionnaire DBFCDXAX**

Ce gestionnaire décuple les possibilités du gestionnaire DBFCDX. Son utilisation, qui nécessite la présence du logiciel Advantage Database Server sur le serveur auquel vous êtes connectés (en réseau) ou sur votre poste (en monoposte), permet un partage des fichiers en réseau local et/ou par Internet, en toute sécurité, avec un encombrement réseau parmi les plus faibles.

Site internet du fabricant de ADS: http://www.advantagedatabase.com/

Si ce gestionnaire n'est pas inclus dans la liste des choix proposés ici, contacter ICIM pour l'obtenir, gratuitement si vous en faites la demande lors de votre commande ou si vous avez souscrit auprès de ICIM au forfait annuel "mises à jour régulières".

# **GESTION DES CODES D'IMPRIMANTES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des codes d'imprimantes.

Vous pouvez accéder à la gestion des CODES d'imprimantes en passant par la fonction GESTION DES IMPRIMANTES. Une touche de navigation permet l'accès aux codes de l'imprimante choisie.

Si vous utilisez la version Windows de ce logiciel, ou si PageScript est le spouleur d'impression actif (choix par défaut), l'enregistrement des codes d'impression est inutile car ce logiciel génère tous les codes nécessaires. Voir aussi PARAMETRAGE IMPRESSIONS.

La liste des codes d'imprimantes apparait à l'écran.

# Navigation devant la liste

Pour quitter la base Codes d'imprimantes.

Pour changer l'ordre de tri à l'écran.

La gestion de cette base met à votre disposition les index suivants :

- A IMPRIMANTE N° + INTITULE
- B CODE + IMPRIMANTE N°
- C ACTIVE + IMPRIMANTE N°
- D DESACTIVE + IMPRIMANTE N°

L'appui sur une touche de A à D active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un code d'imprimante.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2>) et trouver instantanément un code d'imprimante si vous connaissez l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus. Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

- Pour ajouter un nouveau code d'imprimante.
- Pour modifier la fiche du code d'imprimante en cours.
- Pour supprimer la fiche du code d'imprimante en cours.
- La fiche du code d'imprimante en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche code d'imprimante ».
- Pour passer sur la ligne du code d'imprimante précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.
- Pour passer sur la ligne du code d'imprimante suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.
- Pour passer à la page précédente dans la liste.
- Pour passer à la page suivante dans la liste.

Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base codes d'imprimantes de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même.

Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base codes d'imprimantes sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.



Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

# Fiche code d'imprimante



# **Description des champs**

### Code

F2 = guide.

Code d'identification, pour le programme, qui renverra le code d'impression correspondant en réponse. Certains codes peuvent être insérés dans le texte, d'autres ont une portée globale (initialisation, marge, éjection de page, etc).

### Intitulé

Ce champs est disponible pour vos recherches ultérieures. Garder l'intitulé standard proposé, pour raison de commodité.

### Active

Code d'impression, appelé également code de commande, selon la documentation dont vous disposez sur votre imprimante.

Ici vous pouvez indiquer le code que va comprendre votre imprimante, selon le langage qu'elle utilise, pour activer la fonctionnalité voulue, lorsque vous imprimerez des documents contenant le code logiciel propre à la fiche courante.

### **Désactive**

Ici vous pouvez indiquer le code d'impression permettant au logiciel de désactiver cette fonctionnalité.

L'utilisation d'un code pour désactiver une fonctionnalité est parfois nécessaire sur certaines imprimantes. Sur d'autres, il suffit d'activer une autre fonctionnalité pour désactiver la précédente.

#### Imprimante N°

Numéro de cette fiche imprimante (F2 = guide).

Ce champs est mis à jour automatiquement.

Si l'imprimante n° indiqué n'est pas enregistré dans la base IMPRIMANTES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle IMPRIMANTE.

### Navigation devant la fiche code d'imprimante

Echap Sortie Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un code d'imprimante.

Vous pouvez trier la base en changeant son index actif (touche <F2> devant la liste) et trouver instantanément un code d'imprimante si vous entrez l'information clé de l'index actif (voir <F2> : Index)

Pour ajouter un nouveau code d'imprimante.

Pour modifier la fiche du code d'imprimante en cours.

Pour supprimer la fiche du code d'imprimante en cours.

Pour passer sur la fiche du code d'imprimante précédent. La fiche précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la fiche du code d'imprimante suivant. La fiche suivante dépend de l'index actif.

Ctrl F4 Guplique Pour DUPLIQUER la fiche du code d'imprimante en cours.

Voir GESTION DES IMPRIMANTES.

### **GESTION DES GROUPES DE CARACTERES**

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des groupes de caractères. La liste des groupes de caractères apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base Groupes de caractères.

Pour chercher un groupe de caractères.

Champs de recherche : TABLE + GROUPE.

Vous pouvez taper au clavier sans appuyer sur <F3>, devant la liste.

Pour ajouter un nouveau groupe de caractères.

Pour modifier la fiche du groupe de caractères en cours.

Pour supprimer la fiche du groupe de caractères en cours.

La fiche du groupe de caractères en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche groupe de caractères ».

Pour passer sur la ligne du groupe de caractères précédent.

Pour passer sur la ligne du groupe de caractères suivant.

PgUp Page précédente dans la liste.

Pour passer à la page suivante dans la liste.

#### Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base groupes de caractères de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base groupes de caractères sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste.

Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

### Fiche groupe de caractères



### **Description des champs**

#### **Table**

Numéro de la table d'imprimante à laquelle est rattaché ce caractère (F2 = guide). Si la table indiquée n'est pas enregistrée dans la base TABLES POUR POLICES D'IMPRIMANTES, le logiciel vous propose d'ajouter une nouvelle TABLE.

### Groupe

*Groupe de caractères ayant la même largeur (F2 guide).*Chaque groupe correspond à un numéro de ligne, dans la fiche table.
Voir également TABLES POUR IMPRIMANTES.

#### Normal

Numéros ascii des caractères ayant la largeur définie pour ce groupe, en normal. Indiquer ici les codes ascii pour les impressions en "normal" (par opposition avec "gras") séparés les uns des autres par un espace et/ou un retour à la ligne. Ne placer aucun autre "caractère" que des nombres entiers et des espaces. Le logiciel replace tous les codes dans l'ordre numérique des codes ascii lors de l'enregistrement.

#### Gras

Numéros ascii des caractères ayant la largeur définie pour ce groupe, en gras. Indiquer ici les codes ascii pour les impressions en "gras" séparés les uns des autres par un espace et/ou un retour à la ligne. Ne placer aucun autre "caractère" que des nombres entiers et des espaces. Le logiciel replace tous les codes dans l'ordre numérique des codes ascii lors de l'enregistrement.

### Navigation devant la fiche groupe de caractères

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher un groupe de caractères.

Champs de recherche : TABLE + GROUPE.

Pour ajouter un nouveau groupe de caractères.

F5 Modif Pour modifier la fiche du groupe de caractères en cours.

F6 Supprime Pour supprimer la fiche du groupe de caractères en cours.

Pour passer sur la fiche du groupe de caractères précédent.

Pour passer sur la fiche du groupe de caractères suivant.

Ctrl F4 Buplique Pour DUPLIQUER la fiche du groupe de caractères en cours.

G Gras

N Norma

Voir GESTION DES TABLES POUR POLICES D'IMPRIMANTES.

# GESTION DES TRANCHES DE COMMISSIONNEMENT

Cette fonction sert à mettre à jour ou consulter le fichier des tranches de commissionnement.

L'accès à la gestion des tranches se fait par la fonction nommée GESTION DES COMMISSIONS. Une touche de navigation permet d'accèder aux tranches de la commission affichée à l'écran.

La liste des tranches de commissionnement apparait à l'écran.

### Navigation devant la liste

Pour quitter la base Tranches de commissionnement.

Pour ajouter une nouvelle tranche.

Pour modifier la fiche de la tranche en cours.

F6 Supprime Pour supprimer la fiche de la tranche en cours.

La fiche de la tranche en cours apparait à l'écran. Voir plus loin le paragraphe intitulé « Navigation devant la fiche tranche ».

Pour passer sur la ligne de la tranche précédente.

Pour passer sur la ligne de la tranche suivante.

PgUp Page prés Pour passer à la page précédente dans la liste.

PgDn Pagesuiv Pour passer à la page suivante dans la liste.

#### O Filtre

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt F>) permet de filtrer les fiches contenues dans la base tranches de commissionnement de façon à ne voir à l'écran que les fiches répondant à une condition définie par vous-même. Voir aussi le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

#### Compteur

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt C>) permet de compter :

- le nombre de fiches présentes dans la base si aucun filtre n'est actif.
- le nombre de fiches répondant OUI à la condition définie dans le filtre actif si vous avez filtré la base auparavant.

Voir aussi le chapitre nommé COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### Analyse

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>) permet d'analyser la base tranches de commissionnement sous forme de liste, et sous forme graphique si au moins un champs cumulable est présent dans la liste. Voir aussi le chapitre nommé ANALYSE.

#### Statistiques |

Ce bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>) permet de consulter et d'imprimer des statistiques globales concernant la base courante. Le logiciel calcule le total, la moyenne, la plus petite et la plus grande valeur trouvées, pour chaque champs. Voir aussi le chapitre nommé STATISTIQUES.

#### Fiche tranche



### **Description des champs**

#### De

Entrez le prix minimum de cette tranche (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### Δ

Entrez le prix maximum de cette tranche (F2 = calculette).

Ce champs contient des montants.

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

#### **Commission**

Pourcentage de commission, si calcul avec pourcentage (F2 = calculette).

#### **Fixe**

Entrez le montant de la commission, si montant fixe (F2 = calculette).

Vous pouvez cumuler ce champs dans une liste et le consulter sous forme graphique.

### Navigation devant la fiche tranche

Pour effacer la fiche à l'écran et retourner dans la liste.

Pour chercher une tranche.

Champs de recherche: CODE.

Pour ajouter une nouvelle tranche.

Pour modifier la fiche de la tranche en cours.

Four supprimer la fiche de la tranche en cours.

Pour passer sur la fiche de la tranche précédente.

Pour passer sur la fiche de la tranche suivante.

### **ANALYSE**

Ce Bouton (ou la combinaison de touches <Alt A>), présent dans la liste de chaque base de données (en gestion ou saisie), permet l'analyse complète ou ciblée de la base de données courante.

Si un filtre est actif lorsque vous cliquez sur le bouton ANALYSE, seules les fiches concernées par la condition définie pour le filtre sont visibles.

Vous pouvez à tout moment en cliquant sur ce bouton :


- consulter et imprimer tout ou partie de la base de données courante, sous forme de liste (base principale et bases en relation).
- consulter et imprimer les cumuls des champs cumulables en prenant la clé d'index (ou début de clé) de votre choix pour vos sous-totaux.
- consulter les champs cumulables sous forme de graphique de gestion.
- compter le nombre de fiches présentes dans la base ou répondant à la condition définie dans l'éventuel filtre actif.
- consulter et imprimer les statistiques globales concernant la base courante.

Voir également : FILTRAGE, GUIDE CONDITIONS, GENERATEUR DE LISTES, GRAPHIQUES DE GESTION, COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

### COMPTEUR DE CORRESPONDANCE

Le compteur de correspondance sert à compter le nombre de fiches répondant à la condition active (ou filtre actif), ou toutes les fiches si aucun filtre n'est actif.

#### **Exemple**



Dans cet exemple, la base analysée est la base des codes postaux et la condition indique que seules sont concernées les communes dont le nom commence par "ST".

Nombre de fiches concernées : 888. Nombre de fiches analysées : 888.

Nombre de fiches en tout dans la base : 7930.

Le COMPTEUR DE CORRESPONDANCE se sert si possible des INDEX de la base en cours pour réduire le temps d'interrogation. Le résultat est d'autant plus impressionnant que la base de données est volumineuse.

Dans l'exemple précédent, la base des codes postaux a deux index : CODE POSTAL et COMMUNE. La condition porte sur le champs COMMUNE, qui est un champs indexé. Comme ce champs est le seul (ou le premier) d'une clé d'index, et parce que la condition (ou filtre) analyse le champs COMMUNE à partir de son premier caractère, le COMPTEUR se sert de l'index COMMUNE pour faire sa recherche qui aboutit dans cet exemple en une seconde. Sur le même PC et dans une situation analogue à celle-ci, si la base de données concernée contient plusieurs millions de fiches et s'il y a approximativement autant de fiches concernées, le temps d'analyse sera le même.

Voir également : FILTRAGE, GUIDE CONDITIONS, REQUETES.

### **FILTRAGE**

Le filtrage des informations consiste à sélectionner uniquement les lignes de données (ou fiches) que vous voulez consulter, imprimer, faxer...

Les logiciels ICIM vous proposent plusieurs façons pour trouver les fiches contenant les informations que vous recherchez dans vos bases :

- INDEX : permet de trier la base dans l'ordre voulu puis de sélectionner la première fiche et la dernière fiche concernée, dans l'ordre du tri courant. Les sélections dépendent des index disponibles.
- FILTRAGE: permet de placer plusieurs conditions en même temps, indépendamment de l'index choisi. Vous pouvez par exemple imprimer la liste de toutes les communes dont le nom commence par "ST" et qui se trouvent dans les départements 31 et 91, en choisissant au choix le tri par code postal ou par commune.

ICIM met à votre disposition dans ses logiciels un système d'interrogation permettant de choisir précisement l'étendue du filtrage à utiliser dans vos bases de données pour :

- gérer vos fiches de façon ciblée
- consulter ou imprimer des listes
- imprimer des étiquettes
- exporter vos données vers d'autres logiciels
- importer vos données depuis d'autres logiciels
- effectuer des opérations de remplacement en série

Pour plus d'informations sur le système d'interrogation, voir également le chapitre nommé GUIDE CONDITIONS.

### **STATISTIQUES**

Ce Bouton (ou la combinaison de touches <Alt S>), présent dans la liste de chaque base de données (en gestion ou saisie), permet la consultation et l'impression des statistiques globales de la base de données courante.

Si un filtre est actif lorsque vous cliquez sur ce bouton, seules les fiches concernées par la condition définie pour le filtre seront analysées pour la création du tableau des statistiques.

Vous pouvez ici consulter ou imprimer :

- Le total et la moyenne des fiches concernées (toutes si aucun filtre) pour tous les champs contenant des nombres ou des montants cumulables.
- La plus petite et la plus grande valeur trouvées dans les fiches concernées, pour chaque champs.
- Le nombre de fiches concernées.

Voir également : ANALYSE, FILTRAGE, GUIDE CONDITIONS.

### **GENERATEUR DE LISTES**

Le générateur de listes permet de créer une ou plusieurs listes pour chaque base de données. Vous pouvez définir, à l'aide de ce générateur :

- quels champs doivent être inclus dans la liste
- l'emplacement de chaque champs par rapport aux autres
- la largeur que doit occuper chaque champs (en caractères)

Les champs numériques cumulables déclenchent l'impression d'un cumul de fin de page et d'un cumul général s'ils sont inclus dans la liste.
Les champs "monétaires" déclenchent en plus un cumul en EUROS ou autre monnaie de compte. Voir à ce sujet : MONNAIE DE COMPTE, GESTION DES MONNAIES.

La présence d'un champs numérique cumulable dans une liste rend accessible la visualisation de la page courante sous forme de GRAPHIQUE DE GESTION (voir plus loin <G> : Graphe).

Le générateur de listes est disponible dans les cas suivants :

- vous êtes en consultation dans une liste utilisateur.
- vous vous trouvez en mode gestion/saisie dans la base des listes utilisateurs, dans la zone de saisie nommée CHAMPS.
   Appuyez sur <F2> ou <F3>, comme indiqué en bas de l'écran.

### Touches de navigation dans le générateur de listes

#### <Echap> : Abandon

(ou Sortie si Listage conditionnel)
Appuyez sur cette touche pour quitter le générateur de listes, en abandonnant la liste courante.
Si vous aviez modifié la liste entre temps, le programme vous le dit et vous demande confirmation.

#### <F2> : Index

Cette touche sert à changer l'ordre de tri de la base active. Si plusieurs index sont disponibles pour la base active, vous pouvez changer d'index en appuyant sur cette touche. Pour connaître la liste des index disponibles pour la base active, consultez la documentation sur cette base ou appuyez sur <F2>.

#### <F4>: Ajout

Cette touche permet d'ajouter un champs dans la liste. Le champs ajouté vient alors se placer à droite du champs sur lequel vous êtes positionné.

Un menu s'affiche à l'écran contenant les noms des champs de la base de données courante.

Si des bases sont en relation avec la base courante, vous pouvez également ajouter des champs de ces bases (les bases en relations sont indiquées à la fin de ce menu).

#### <Inser> : Insère

L'appui sur cette touche provoque une action identique à l'appui

sur la touche <F4> sauf que le champs ajouté vient alors se placer à gauche du champs sur lequel vous êtes positionné.

#### <F6>: Supprime

L'appui sur cette touche supprime de la liste le champs sur lequel vous êtes positionné.

#### <F8>: OK

Cette touche sert à quitter le générateur de listes en confirmant la validité de la liste courante.

#### <Alt C> : Compteur

Cette touche active le Compteur de Correspondance. Voir également : COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### <G>: Graphe

Cette touche active le graphique de gestion correspondant à la page en cours dans la liste.

Tous les champs numériques cumulables présents dans la liste y sont représentés. Voir également : GRAPHIQUES DE GESTION.

#### <I>: Imprime

Cette touche permet d'imprimer la liste courante.

Voir également : MENU D'IMPRESSION.

#### <V>: Voir condition

Cette touche permet de consulter l'éventuelle condition active.

#### <Flèche gauche> : Gauche

Cette touche sert à vous déplacer sur le champs précédent le champs sur lequel vous êtes positionné dans la liste.

#### <Flèche droite> : Droite

Cette touche sert à vous déplacer sur le champs suivant le champs sur lequel vous êtes positionné dans la liste.

#### <A> : Ajuste

Cette touche permet d'ajuster la largeur d'affichage de la colonne sur laquelle vous êtes positionné dans la liste.

Indiquez ici le nombre de caractères requis pour cette colonne.

### **GRAPHIQUES DE GESTION**

Les graphiques de gestion sont accessibles lorsque vous êtes dans une liste (utilisateur ou standard) et si au moins un champs numérique cumulable est présent dans la liste. Appuyez alors sur la touche <G> : Graphe comme indiqué en bas de l'écran.

Les graphiques de gestion sont la traduction visuelle, pour chaque ligne de données présente à l'écran, de tous les champs numériques cumulables. Ils sont disponibles pour toutes les bases de données contenant ce type de champs et ne nécessitent aucun paramètrage.

L'échelle est calculée sur le plus grand nombre à représenter. Vous pouvez la modifiée en tapant directement au clavier le nombre le plus grand voulu. Si ce nombre est supérieur ou égal au plus grand nombre à représenter, il sera accepté par le logiciel.

# **EDITEUR DE TEXTE**

Vous êtes dans l'éditeur de texte chaque fois que vous entrez dans un champs mémo. Un champs mémo est une zone de saisie de textes de longueur variable en lignes et en colonnes.

### Touches de navigation dans l'éditeur de texte.

TOUCHE	ACTION			
Flèche montante	Monte d'une ligne.			
Flèche descendante	Descend d'une ligne.			
Flèche droite	Déplace le curseur d'un caractère à droite			
Flèche gauche	Déplace le curseur d'un caractère à gauche			
Home	Début de la ligne en cours.			
End	Fin de la ligne en cours.			
PgUp	Page écran précédente.			
PgDn	Page écran suivante.			
Ctrl Flèche droite	Début du mot suivant sur la ligne en cours.			
Ctrl Flèche gauche	Début du mot précédent sur la ligne en cours.			
Ctrl Home	Début de la page écran en cours.			
Ctrl End	Fin de la page écran en cours.			
Ctrl PgUp	Première ligne du mémo.			
Ctrl PgDn	Dernière ligne du mémo.			
Ctrl Y	Supprime la ligne courante.			
Ctrl N	Insère une ligne depuis la position courante.			
Esc,	Sortie avec abandon des modifications intervenues sur le mémo en cours depuis votre dernière entrée dans celui-ci. Le logiciel vous demande confirmation.			
F3	Menu des options de l'éditeur de texte.			
F5	Guide des codes d'impression permettant le changement des polices de caractères.			
F8	Sortie du mémo en cours avec sauvegarde. Le logiciel vous demande confirmation.			

#### <F3> : Menu des options de l'éditeur

A - Recherche chaine en avant
B - Recherche mot(s) en avant
D - Recherche mot(s) en arrière
E - Remplace chaine
F - Importation fichier ASCII
G - Importation fichier ASCII
I - Exportation fichier ASCII
J - Insertion presse papiers
K - Impression du bloc
L - Insertion de texte

#### <F5>: Guide des codes d'impression

Le logiciel affiche la liste des codes d'impression permettant le changement de police de caractères. Si vous validez l'un des codes présents dans la liste, le logiciel insère ce code dans le texte en cours, à l'endroit où se trouvait le curseur avant l'appui sur <F2>.

NOTE : Les codes affichés dans la liste sont ceux utilisables avec la dernière imprimante sélectionnée.

### **EDITEUR DE CONDITIONS**

Vous êtes dans l'éditeur de conditions chaque fois que vous entrez dans la saisie de conditions. Cet éditeur est un éditeur de texte qui analyse lors de la validation de la zone de saisie, la condition que vous avez saisie pour vérifier sa syntaxe et pour être sûr, avant qu'elle soit exécutée, que la requête (= une ou plusieurs conditions) renvoie VRAI (Oui). Une condition renvoie toujours une valeur logique, oui ou non, vrai ou faux, 0 ou 1, etc.

#### Touches de navigation dans l'éditeur de conditions

Aux touches de navigation de l'éditeur de texte ICIM viennent s'ajouter des touches spécifiques à la saisie de conditions :

TOUCHE	ACTION			
F2 Champs	C'est le guide des champs, de la base courante et des des bases en relation. Vous pouvez choisir vos champs			
F4 Formules	avec ce guide.  Une formule est une fonction que vous pouvez utiliser en lui passant des paramètres ou non, selon la formule F4 sert ici à choisir une formule que vous pouvez écrire manuellement. La liste des formule est classée par type de valeur retournée, puis dans l'ordre alpha. (Voir plus loin)			
F7 Opérateurs	Liste des opérateurs utilisables pour créer vos conditions. 20 opérateurs sont à votre disposition.			
F10 Test	Pour tester la condition			
Autres touches de l'éditeur de texte				
(Pour la liste complète et les détails voir EDITEUR DE TEXTE)				
F3	Menu des options de l'éditeur de texte			
F8	Sortie du mémo en cours avec sauvegarde. Le logiciel vous demande confirmation.			

#### **Formules**

Une formule est une fonction definie par son nom et suivie d'une acollade d'ouverture suivie de paramètres (ou non) séparés les uns des autres par la virgule, suivie enfin d'une acollade de fermeture.

Exemple : DATE() renvoie la date de votre pc, au format de type Date. La valeur retournée par une formule est importante. A l'aide des Opérateurs vous pouvez comparer uniquement deux expressions de même type.

Dans l'exemple la valeur retournée par Date() est de type date. Une date peut être comparée avec d'autres dates, un nombre avec d'autres nombres, etc. Seule exception : à une date vous pouvez ajouter un nombre : CTOD("01/2015") + 21 = 22/01/2015.

Pour utiliser une valeur de type «date» il faut la considérer comme une chaine de caractère et la transformer en type date à l'aide de fonctions comme CTOD() ou STOD(), selon

le format dans lequel vous l'écrivez : le format français est JJ/MM/AAAA ou JJ/MM/AA, le format système est AAAAMMJJ.

Pour les autres type de champs les considérations liée aux dates sont inutiles.

Les caractères inclus dans la plupart des formules sont en rapport avec leur type et correspondent aux paramètres attendus par cette formule. Ils sont à remplacer par une valeur de même type. :

c = type Caractère, n = type Numérique, d = type Date, l = type Logique, l = type Mémo. x = n'importe quel type ci-dessus.

L'ordre des paramètres est primordial, tout comme le type de données (ou champs). Certains paramètres sont facultatifs.

Voir la liste des formules pour la syntaxe (touche F4 dans la saisie de conditions).

### **MENU BASES**

Le menu bases est un menu déroulant depuis lequel vous pouvez appeler toutes vos bases de données, de la même façon que lorsque vous y accédez par les menus de GESTION ou de SAISIE.

Toutes les bases accessibles sont présentes dans ce menu, classées dans l'ordre alphabétique.

Vous pouvez appeler le MENU BASES depuis n'importe quel état d'attente dans le logiciel, en appuyant sur la combinaison des touches <Ctrl> et <Entrée>.

### **Application**

Vous pouvez accéder à toutes les autres bases sans quitter l'endroit où vous êtes. Quand vous quittez une base appelée de cette façon, vous vous retrouvez exactement au même endroit qu'avant l'appel du Menu bases.

### **MENU D'IMPRESSION**

Le menu d'impression intervient chaque fois que vous voulez imprimer. Le logiciel affiche un cadre en bas de l'écran, contenant par exemple ceci :

IMPRIMANTE 137

Nom MANNESMANN Tally T 9208

(210 \* 297 mm)

Lignes par page 69
Orientation Portrait

Utilisation Manuel de référence

### Touches de navigation dans le menu d'impression

#### <Entrée> : Lance l'impression

Format papier A4

Crée les documents à imprimer et ouvre la fenêtre de la vue avant impression si vous avez requis la vue avant impression (Oui par défaut).

#### <I>: Imprimantes

Si vous validez ce choix, une fenêtre apparait contenant la liste des imprimantes disponibles. Vous pouvez choisir une fiche imprimante parmi d'autres et ainsi sélectionner automatiquement tous les paramètres indiqués dans cette fiche, juste avant d'imprimer. La fiche imprimante choisie restera la même jusqu'à ce que vous la remplaciez par une autre.

#### <M>: Imprimantes virtuelles

Ce choix est similaire au choix précédent. La seule différence est le contenu de la liste des imprimantes, qui contient ici uniquement les imprimantes virtuelles disponibles.

#### <P> - Paramétrage imprimante

Cette option donne un accès direct à la dernière fiche imprimante choisie pour imprimer un document à l'aide du logiciel, et pouvez la modifier selon vos besoins pour l'impression de nouveaux documents.

Pour utiliser des nouveaux paramètres de mise en page, sans toucher aux paramètres actuels de la fiche courante, vous pouvez dupliquer cette fiche imprimante et modifier les paramètres inadéquats dans la nouvelle fiche. Pour cela aller dans la fonction Système, Gestion, Imprimantes.

#### <E> - Exemplaires

Cette option permet de changer le nombre d'exemplaires à imprimer. Le nombre d'exemplaires prévus par défaut dépend du type de document à imprimer. Vous pouvez changer ce nombre ici, juste avant l'impression.

La version pour Windows du logiciel permet la multi copie indépendamment du programme pilote de votre imprimante. Vous pouvez modifier les paramètres suivants avec cette version :

- Assembler (Oui/Non) : si Oui, les pages de chaque exemplaire seront regroupées ;

si non, les pages ayant le même numéro seront regroupées. Ce paramètre est inutile si le nombre d'exemplaires est égal à 1.

- Inverser (Oui/Non) : Si Oui, les pages seront imprimées de la dernière à la première.

Note: vous obtiendrez seulement un exemplaire si vous utilisez la version pour DOS du logiciel et le système d'impression PageScript n'est pas activé.

#### <V> - Vue avant impression

Le logiciel permet de voir les documents avant leur impression, dans sa version pour Windows. Cette option permet d'activer la vue avant impression, ou de l'annuler pour une impression directe.

#### <F> - Fichier

Cette option est incluse dans la version pour DOS du logiciel. Cette solution est la plus rapide sous DOS car le programme n'envoie rien à l'imprimante. Tout se fait sur disque. L'impression peut ensuite être lancée en tache de fond, à l'aide de la commande PRINT du DOS ou d'une commande équivalente de votre système d'exploitation compatible DOS.

Le nom du fichier cible vous est demandé. Ce fichier est un fichier d'impression que le programme va créer. Il recevra l'intégralité de ce qui aurait été envoyé à l'imprimante : les données, mais aussi les codes d'impression (initialisation, changement de type de caractères, éjection de page, etc...).

Vous pourrez lancer ultérieurement l'impression, sur n'importe quel PC disposant du système d'exploitation MS-DOS, en tapant la commande PRINT du DOS :

PRINT <Unité>:<Chemin d'accès>\<Nom du fichier>.<Extension>

Les symboles ">" et "<" ne doivent pas être inclus dans la ligne de commande.

Consultez la documentation sur la commande PRINT décrite dans le manuel de référence de votre système d'exploitation pour plus d'informations sur les fichiers d'impression et leur utilité.

Après indication du nom du fichier, le programme vous prévient que l'impression va commencer. Appuyez sur la touche <Entrée> et l'impression (ici la création du fichier d'impression) démarre.

Note: si vous avez choisi pour les sorties sur imprimante le gestionnaire d'impression PageScript, inclus dans ce logiciel ICIM dans sa version DOS, ou si vous utilisez une version pour Windows de ce logiciel, vous ne pouvez pas utiliser l'impression dans un fichier. Cette option n'est donc pas disponible dans ce cas. Vous devez changer le gestionnaire d'impression pour créer un fichier d'impression (et utiliser la version DOS). Votre imprimante devra alors être capable d'interpréter les codes de commandes insérés dans le texte pour la mise en page, les fontes de caractères utilisées et autres, et être compatible DOS.

Voir également : GESTION DES IMPRIMANTES, PARAMETRAGE DES IMPRESSIONS.

# **OUTILS**

Les outils sont des utilitaires disponibles depuis n'importe quel endroit du logiciel, dans tout état d'attente.

Un état d'attente, c'est lorsque le logiciel attend que vous tapiez au clavier.

Chaque outil est disponible en appuyant sur la combinaison des touches <Alt> et <touche de fonction>.

Le menu OUTILS contient le nom et la combinaison des touches à presser pour obtenir chaque outil disponible. Pour appeler ce menu, appuyez sur la combinaison de touches <Alt F1>.

Outils					
Calculette	(Ctrl F2)				
Horloge	(Ctrl F3)				
Bloc notes	(Ctrl F5)				
Fichiers	(Ctrl F7)				
Polices	(Ctrl F8)				
Envoi message	(Ctrl F9)				
Palette	(Ctrl F10)				
Capture	(Ctrl F11)				
Calendrier	(Ctrl F12)				

### **CALCULETTE**

La calculette est constituée de quatre zones d'écran

CALCULETTE						
A =	2	N =				
В =	10	0 =				
C =	16	P =				
D =		Q =				
E =	14	R =	1778 <b>,</b> 692			
F =	47	S =				
G =	3	T =	1,206			
Н =		U =				
I =	(A+B+C+E+F+G)	∨ =				
J =		₩ =				
K =		X =				
L =		Υ =				
М =	9,5	Z =		ST	0	
Opér	ation				0	

### 1 - Rectangle supérieur gauche

Affiche la liste et le contenu des 26 variables paramétrables. Ces variables peuvent être :

- un nombre quelconque d'une longueur maximale de 16 chiffres, décimales, point de séparation des décimales compris, signe moins compris s'il s'agit d'un nombre négatif.
- un nombre entier de 16 chiffres maximum, signe moins compris s'il s'agit d'un nombre négatif.
- une formule utilisant des variables et/ou des nombres et dont le résultat est un nombre.

```
Exemple: X = 3 Y = 2 T = 23 - (X * Y) résultat: 17
```

NOTE: Les contenus des 26 variables de la calculette sont sauvegardés lorsque vous quittez la calculette, si une ou plusieurs variables ont été modifiées depuis votre dernier appel de la calculette. Vous pouvez donc conserver un montant quelconque (ou une équation) dans une variable, quitter la calculette pour aller chercher une autre valeur ailleurs dans le logiciel puis rappeler la calculette pour continuer votre opération.

### 2 - Rectangle inférieur gauche

Affiche la ligne d'opération en cours (tant que vous n'avez pas validé).

#### **Opérations réalisables**

#### - Enregistrement de la valeur d'une variable

Tapez la lettre définissant la variable suivie du signe "=", lui-même suivi du nouveau contenu de cette variable. Validez cette opération et le contenu de la variable choisie s'inscrit aussitôt dans le cadre supérieur gauche de la calculette.

Vous pouvez récupérer le total en cours (rectangle inférieur droit) à tout moment, dans une variable. Il suffit de taper par exemple :

= D

pour que le montant indiqué dans le rectangle inférieur droit devienne la valeur de la variable D.

### - Appel de la valeur contenue dans une variable

introduisez, dans la ligne d'opérations, la lettre identifiant cette variable, puis validez.

#### - Calcul d'une opération sur une seule ligne

Si le calcul à faire ne nécessite pas de visualiser les montants précédemment validés, vous pouvez taper sur la ligne d'opération l'ensemble de votre calcul, si la longueur de la ligne est suffisante.

Par exemple, tapez cela : 3 \* 4 puis appuyez sur <Entrée> le résultat apparait dans le cadre inférieur droit : 12

#### - Calcul pas à pas

Si vous désirez garder une trace à l'écran des montants que vous validez successivement, validez (touche <Entrée>) chaque fois que vous le voulez la ligne d'opérations.

Tapez par exemple le chiffre 1 et appuyez sur <Entrée>. Le nombre 1 apparait dans le cadre inférieur droit. Tapez ensuite :

+ 2 puis appuyez sur <Entrée>

2

Le résultat apparait dans le cadre inférieur droit : 3. Le contenu du cadre supérieur droit vient alors de défiler vers le haut et une nouvelle ligne vient d'être insérée en bas de ce cadre :

+

Si vous appuyez une nouvelle fois sur < Entrée > sans rien entrer sur la ligne d'opération, le défilement se poursuit et la nouvelle ligne est :

ST 3 (ST est le Sous-Total)

Si vous validez de la même manière une nouvelle fois, le défilement continue et la nouvelle ligne est alors :

Tot 3

C'est la ligne du total. Le résultat inscrit dans le cadre inférieur droit est 0.

Pour qu'une opération puisse continuer après avoir appuyé sur <Entrée>, vous devez commencer cette nouvelle ligne par le signe +, -, \*, / ou %.

NOTE : le signe % n'est pas le signe du pourcentage : c'est l'opérateur modulo, qui renvoi le reste d'une division. Exemple : 10%7 résultat : 3.

### 3 - Rectangle supérieur droit

Affiche les montants successivement obtenus sur la ligne d'opération après chaque appui sur la touche <Entrée>.

### 4 - Rectangle inférieur droit

Affiche le résultat actuel. Vous pouvez récupérer ce nombre dans une variable en tapant, sur une ligne d'opération vide, le signe "=" suivi de la lettre identifiant cette variable.

### **HORLOGE**

L'horloge est l'outil permettant de mettre à jour la date et l'heure enregistrées dans votre ordinateur. De nos jours, la quasi totalité des ordinateurs gardent en mémoire, même lorsqu'ils sont éteints, la date et l'heure courante. Si ce n'est pas le cas, vous devez mettre à jour la date et l'heure de votre machine à chaque démarrage. Cet outil vous permet de le faire depuis le logiciel.

Le logiciel vous demande d'entrer successivement la DATE puis l'HEURE courantes, sous la forme JJ/MM/AAAA pour la date et HH:MM:SS pour l'heure. Entrez uniquement les chiffres. Les "/" et ":" de séparation sont sautés automatiquement, lorsque vous introduisez les chiffres.

### **CALENDRIER**

Le calendrier est affiché à l'écran par mois. Il est présenté dans un menu déroulant à l'intérieur duquel le premier choix est l'ANNEE, le deuxième choix est le MOIS, et les autres choix sont les jours de ce mois.

Le calendrier tient compte des années bissextiles. Vous pouvez consulter tous les mois de l'an 100 à l'an 2999.

#### **Fonctionnement**

L'appel du calendrier se fait à l'aide de la combinaison des touches <Ctrl F12> ou de la touche <F2> si "F2 = calendrier" est indiqué en bas de l'écran.

Si, avant l'appel du calendrier, vous vous trouviez dans une zone de saisie de date, le mois affiché à l'écran est celui de la date qui est inscrite dans cette zone, sauf si cette zone est vide... Dans ce cas, ou si vous ne vous trouviez pas dans une zone de saisie de date, le mois de la date du jour est affiché.

Une barre de sélection vous permet de vous déplacer dans le calendrier. Les touches de déplacement sont indiquées en bas de l'écran. Valider le premier ou le deuxième choix vous permet de changer respectivement l'année et le mois.

#### Pour sortir:

- appuyez sur <Echap> si vous vous trouviez dans une zone de saisie de date et ne voulez pas renvoyer une date dans cette zone,
- validez un jour du mois affiché. La date sera alors renvoyée dans la zone de saisie, si vous vous trouviez dans une zone de saisie de date.

# **BLOC NOTES**

Le bloc notes est un outil permettant d'enregistrer dans un fichier texte des informations que vous pourrez relire et modifier plus tard.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 64 000 caractères dans le bloc notes.

Pour les versions en réseau de logiciels ICIM, chaque utilisateur dispose de son bloc notes personnel.

Le bloc notes est accessible depuis n'importe quel état d'attente, par la combinaison des touches <Ctrl F5>.

Consultez la documentation sur l'EDITEUR DE TEXTE pour connaître les touches de navigation dans le bloc notes.

# **FONTE**

Cet outil permet de changer la fonte de caractères utilisée pour les informations affichées à l'écran dans les fiches de saisie, les zones de saisie et les listes.

Le fait qu'il soit intégré dans les outils vous permet d'y accéder directement quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. La combinaison de touches directe est Ctrl F8.

Voir également : FONTES PROPORTIONNELLES, POLICES GRAPHIQUES.

### **CONSULTATION REPERTOIRES ET FICHIERS**

Cet outil permet de consulter le contenu des mémoires de stockage (disquettes, disques durs, cédéroms, clés USB ou autres) disponibles sur votre PC ou accessibles depuis celui-ci s'il est relié à un serveur réseau.

Son fonctionnement est identique à celui du guide des fichiers, excepté que le guide des fichiers permet de renvoyer le chemin d'accès ou le fichier sélectionné dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé.

Voir également : GUIDE FICHIERS.

### **RESEAU**

Cet outil permet d'accéder à quelques fonctions disponibles sur votre système d'exploitation réseau compatible NOVELL ou PC LAN / MS-NET. Il est disponible dans la version DOS du logiciel si celui-ci a été installé avec le pack graphique 1 (choisi lors de l'installation).

Après appui sur la combinaison de touches <Ctrl F9>, le menu suivant apparait à l'écran :

```
- Réseau ·
 1 - Infos réseau Novell
 2 - Infos réseau PC LAN / MS-NET
 3 - Envoyer un message aux autres utilisateurs
 4 - Activer la réception de messages
 5 - Désactiver la réception de messages
 6 - Ajouter un fichier d'impression dans la file d'attente
 7 - Supprimer un fichier d'impression de la file d'attente
 8 - Liste des imprimantes du réseau
9 - Liste des répertoires du réseau
10 - Liste des périphériques locaux redirigés
11 - Liste des serveurs disponibles
12 - Liste des serveurs de fichiers accessibles sur le réseau
13 - Nom du serveur de fichiers courant
14 - Utilisateurs du serveur de fichiers courant
15 - Groupes d'utilisateurs
16 - Code d'identification de l'utilisateur courant
17 - Table des noms locaux
```

Consulter la documentation sur ces fonctions décrites dans le manuel de référence de votre système d'exploitation réseau pour plus d'information sur l'utilité et la disponibilité de chaque fonctionnalité proposée ci-dessus.

### **ENVOI DE MESSAGES AUX AUTRES UTILISATEURS**

Cet outil sert à envoyer un message aux autres utilisateurs si vous disposez de la version réseau du logiciel. Il est activable depuis n'importe quel état d'attente en pressant la combinaison de touche Ctrl F9.

Le destinataire(s) recevra le message lorsque l'application, ouverte sur son poste, sera dans en état d'attente (après la saisie du code utilisateur lorsque vous entrez dans le logiciel).

Un masque de saisie apparaît à l'écran, vous invitant à renseigner :

- 1 Le numéro de l'utilisateur destinataire. Vous pouvez saisir le numéro de plusieurs utilisateurs, séparés par la virgule.
- 2 Le message à envoyer.

Lorsque vous avez renseigné ces deux champs, appuyez sur F8 (Envoi) comme signalé en bas. Le logiciel vous confirme l'envoi, puis après appui sur une touche, retourne à l'endroit où il se trouvait avant son activation.

Chaque message est supprimé dès qu'il est affiché sur l'écran du destinataire.

### PALETTE DE COULEURS

Cet outil permet de changer la combinaison des couleurs primaires avec lesquelles sont obtenues les couleurs affichées à l'écran.

16 couleurs sont utilisables simultanément sur votre écran si vous avez installé le pack graphique 1. Si vous avez installé le pack graphique 2 ou une version Windows du logiciel, vous disposez de deux palettes de 16 couleurs. La première palette sert principalement à l'affichage des éléments graphiques et des textes à espacement proportionnels. La deuxième palette est utilisée pour afficher les données dans les listes et dans les fiches de saisie.

Avec la palette vous pouvez faire varier les teintes des couleurs affichées, en indiquant un nombre (0 à 255) pour chacune des trois couleurs primaires composant les 16 couleurs.

Vous pouvez appeler la palette pour modifier une teinte, une surbrillance ou autre, en tapant la combinaison de touches <Ctrl F10>.

### **CAPTURE D'ECRAN**

Cet outil sert à sélectionner tout ou partie de l'écran avec la souris dans le but d'enregistrer l'image obtenue dans un fichier ou dans le but de l'imprimer.

Pour appeler cet outil, appuyez sur la combinaison de touches <Ctrl> et <F7> depuis n'importe quel état d'attente.

Cet outil fonctionne maintenant en mode texte et en mode graphique.

Mode texte : l'écran entier est capturé puis placé dans la variable BLOC, disponible lors de la saisie des champs mémos (courriers, etc..) en appuyant sur la touche <F3> : OPTIONS puis INSERTION DU BLOC

Mode graphique : la partie d'écran capturée peut être directement imprimée ou enregistrée dans un fichier.

Si le logiciel est lancé depuis Windows, l'appui sur la touche <Impr écran> copie le contenu de l'écran dans le presse-papiers de Windows.

### **GUIDES DE SAISIE**

Les guides permettent de remplir une zone de saisie sans que vous ayez à le faire vous-même. Lorsque le logiciel attend que vous entriez une information dans une zone de saisie, vous pouvez, si un message vous l'indique en bas de l'écran, appuyer sur la touche <F2> pour vous aider du guide correspondant à ce qui est indiqué en bas de l'écran.

Le guide appelé vous permet alors de choisir, le plus souvent à l'aide d'un menu déroulant, l'information qui vous intéresse, et de renvoyer simultanément cette information dans la zone de saisie initiale.

Les guides disponibles dans les logiciels ICIM sont très pratiques, au moins pour trois raisons :

- 1 Un guide peut comporter un nombre considérable de lignes. Pour vous aider à retrouver et à sélectionner instantanément une information dans un guide, chaque guide contient un ou plusieurs index et vous permet, en tapant une chaine de caractères puis en validant, de vous retrouver immédiatement sur la première ligne correspondante, dans l'ordre alphabétique, numérique, date, etc...
- 2 Les guides analysent la situation lorsqu'ils sont appelés : si la zone de saisie en cours contient déjà une information, le guide la recherche et se positionne immédiatement dessus s'il la trouve. Ceci vous évite de vous retrouver systématiquement au début du guide chaque fois que vous l'appelez, et d'être obligé de chercher à nouveau une information proche de celle que vous aviez déjà localisée dans la liste.
- 3 La plupart des guides ICIM disposent d'index multiples. Vous pouvez ainsi, lorsque vous êtes dans un guide, appuyer sur <F2> comme indiqué en bas de l'écran pour avoir la liste des index disponibles pour ce guide et choisir celui qui vous intéresse.

Voir aussi la documentation sur les OUTILS, qui se comportent pour certains comme des guides car ils peuvent aussi retourner une chaine de caractères ou une valeur dans une zone de saisie ou un champs mémo (texte de longueur variable).

### **GUIDE DES BANQUES**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche BANQUE. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide banques s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche BANQUE sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche BANQUE sélectionnée.

### Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - BANQUE Nº

**B - INTITULEE** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une banque.

Vous pouvez trouver instantanément une banque si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche de la banque sélectionnée avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne de la banque précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la banque suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prés Pour passer à la page précédente dans le guide.

PgDn Pagesulv Pour passer à la page suivante dans le guide.

# **GUIDE CHAMPS**

Ce guide est disponible lorsqu'un nom de champs vous est demandé dans une zone de saisie.

Le logiciel affiche un menu vous permettant de choisir un champs parmi les champs de la base de données concernée.

Après sélection du champs, le logiciel renvoie le nom du champs choisi dans la zone de saisie en cours avant l'appel du guide.

#### **GUIDE DES CODES POSTAUX**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche CODE POSTAL. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide codes postaux s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche CODE POSTAL sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche CODE POSTAL sélectionnée.

#### Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

- A COMMUNE + CODE POSTAL + PAYS
- B COMMUNE + PAYS + CODE POSTAL
- C CODE POSTAL + COMMUNE + PAYS
- D CODE POSTAL + PAYS + COMMUNE
- E PAYS + COMMUNE + CODE POSTAL
- F PAYS + CODE POSTAL + COMMUNE

L'appui sur une touche de A à F active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un code postal.

Vous pouvez trouver instantanément un code postal si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du code postal sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du code postal précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du code postal suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

PgDn Page sulvante dans le guide.

#### **GUIDE CODES D'IMPRESSION**

Ce guide est disponible par exemple :

- lorsque vous êtes en cours de saisie dans un champs mémo.
- lorsqu'un code d'imprimante vous est demandé dans une zone de saisie.

Appuyer sur la touche F5 pour activer le guide, comme décrit en bas de l'écran.

Le programme affiche un menu vous permettant de choisir un code parmi ceux proposés par le logiciel. Chaque type de code est reconnaissable par son intitulé. Les codes ne sont pas forcément tous reconnus par votre imprimante si vous utilisez une version pour DOS du logiciel sans le spouleur PageScript fourni.

Les types de caractères utilisés ci-après donnent un exemple de chaque code d'impression, sachant qu'une fonte de caractères différente peut être définie pour chaque groupe de hauteur de caractères (Agrandi, Normal, Elite, Condensé et Super-Condensé).

Le paramétrage des fontes est effectué séparément pour l'imprimante et pour l'écran :

- Imprimante : dans la fiche Imprimante.
- Ecran : dans la fonction Système, Paramétrage, Ecran, Polices graphiques, puis choisir les objets dont l'intitulé commence par "Champs mémo".

#### Liste des codes d'impression

#### **Codes pour textes**

Les codes d'impression pour texte sont tous les codes ayant une action exclusivement sur le texte. Chaque code (ci-dessous suivi de son intitulé) va de paire avec son code frère, qui est le même code suivi de la lettre "F". Les codes listés ci-dessous sont tous des codes d'activation, et le code frère de chacun de ces codes est le code de désactivation. Exemple : "AGR" est le code d'activation pour "Agrandi espacement fixe" et "AGRF" est son code frère de désactivation.

#### 1 - Codes de base

Les codes de base sont tous les codes d'activation ou de désactivation qui ne sont pas "spéciaux", c'est à dire qu'ils ne s'associent pas avec d'autres codes que les codes spéciaux. L'utilisation d'un code de base provoque la désactivation du précédent code de base à l'endroit ou le code remplaçant est inséré, sans qu'il soit nécessaire de désactiver le code précédent. La désactivation (ligne où est placé le mot Fin dans le guide) d'un code de base désactive aussi les codes spéciaux qui lui sont associés.

AGR -Agrandi espacement fixe

AGN - Agrandi espacement proportionnel

AGD - Agrandi espacement proportionnel gras

AG1 - Agrandi proportionnel gras titre

# AG2 - Agrandi grand titre AG3 - Très grand

CON - Condensé espacement fixe

DO2 - Condensé espacement proportionnel

BO2 - Condensé gras espacement proportionnel

ELI - Elite

REH - Normal espacement fixe

DOC - Normal espacement proportionnel

BOC - Normal gras espacement proportionnel

ELC - Super Condensé espacement proportionnel

BLC - Super Condensé gras espacement proportionnel

#### 2 - Codes Spéciaux

Chaque code spécial est lié à un code de base. Un code spécial ajoute un effet visuel à un code de base, sans modifier

la taille ni la fonte définies pour le code de base. La suppression d'un code de base supprime également tous les codes spéciaux qui lui sont associés.

DFR - **Gras** ITA - *Italique* RAY - <del>Rayé</del> SOU - <u>Souligné</u>

#### 3 - Codes Couleurs

- C: - Début : Activation d'une couleur. Une boite de saisie vous invite à choisir la couleur à insérer, au format RGB (Red, Green, Blue). Pour chaque couleur primaire, vous pouvez entrer un nombre de 0 à 255. La combinaison de ces couleurs primaires permet de sélectionner une couleur dans une palette de 16 millions de couleurs. Le noir absolu est codé avec 0 pour chaque couleur primaire, le blanc absolu avec 255. Le pavé de couleurs affichée sous les nombres RGB permet de choisir rapidement une couleur parmi celles affichées, en cliquant dessus. La couleur proposée est la couleur active à l'endroit ou est placé le curseur dans le texte.

La couleur proposee est la couleur active à l'endroit ou est place le curseur dans le texte La couleur choisie sera insérée pour afficher le texte à partir de la position actuelle du curseur. Si une couleur est déjà insérée à cette position, la nouvelle couleur remplace la précédente.

- **CF:** - Fin : Désactivation de la dernière couleur active. Placer un code de fin est inutile si vous placez une autre couleur au même endroit : l'activation d'une couleur désactive la couleur précédente (la plus proche en amont dans le texte).

# Codes pour images

Les codes pour images servent à l'insertion, l'ajustement de la taille et la suppression des images. Ces codes ne sont pas disponibles si vous étiez dans une zone de saisie autre qu'un champs mémo lorsque vous avez appelé le guide, ou si vous étiez dans un champs mémo servant à un paramétrage spécial, comme par exemple le paramétrage des étiquettes.

- **B:** La sélection du code "B:" (Image) active un menu vous proposant de choisir le type d'image à insérer :
  - Image enregistrée dans la base Images du logiciel : le guide des Images est activé pour choisir une image.

- Fichier image : le guide fichiers est activé pour choisir une image dans l'arborescence des répertoires.

Note : les images insérées ne le sont pas stockées dans le champs, seul le lien pour accéder aux images est stocké.

- **BA:** Sert à ajuster la taille de l'image aux proportions de l'écran ou de l'imprimante. Un nombre supérieur à 1 agrandit l'image par rapport à sa taille réelle, un nombre inférieur à 1 la réduit.
- **BF:** Sert à supprimer une image du document. La liste des images présentes s'affiche pour sélectionner l'image à retirer.

Le logiciel active le code choisi immédiatement après sa sélection, si vous êtes en cours de saisie dans un champs mémo. Si vous êtes dans une autre zone de saisie, le code choisi est retourné dans cette zone.

# **GUIDE DES COMMISSIONS**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche COMMISSION. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide commissions s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche COMMISSION sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche COMMISSION sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - CODE

**B - INTITULE** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une commission.

Vous pouvez trouver instantanément une commission si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche de la commission sélectionnée avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne de la commission précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la commission suivante.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prés Pour passer à la page précédente dans le guide.

PgDn Pagesulv Pour passer à la page suivante dans le guide.

# **GUIDE CONDITIONS**

Ce guide permet de créer de FA9ON simple une condition pour le listage, le filtrage lors de la saisie, l'impression d'étiquettes, l'exportation et l'importation du contenu de vos bases de données.

Une condition est une requête que vous posez pour que le logiciel sélectionne uniquement les fiches concernées dans la base courante.

Le guide des conditions est disponible dans les cas suivants :

- Une condition doit être indiquée dans la zone de saisie courante.
- vous êtes devant une liste, dans un menu de gestion ou de saisie.
   Si vous cliquez sur le bouton FILTRE (en bas de la liste)
   la fenêtre du guide conditions s'ouvre.
- vous êtes dans une fonction de consultation ou d'impression.
   En haut de l'écran est indiqué LISTAGE CONDITIONNEL. Vous êtes dans le guide conditions.

#### Touches de navigation dans le guide conditions

#### <Echap> : Abandon

(ou Sortie si Listage conditionnel)
Appuyez sur cette touche pour quitter le guide
en abandonnant la condition.
Si vous aviez modifié la condition entre temps,
le programme vous le dit et vous demande confirmation.

#### <F4>: Créer condition

Un menu s'affiche à l'écran contenant les noms des champs de la base de données courante.

Vous pouvez ainsi sélectionner le champs à analyser.

Si des bases sont en relation avec la base courante, vous pouvez également sélectionner des champs de ces bases (les bases en relations sont indiquées à la fin de ce menu).

#### <F5> : Saisir code

Cette touche permet de modifier ou créer directement une condition, dans une zone de saisie. Vous êtes dans ce cas sensé connaître la syntaxe requise pour écrire une condition, mais si une erreur est présente à un endroit quelconque de la condition, le logiciel vous le dit.

Voir aussi EDITEUR DE CONDITIONS pour plus de détails concernant la saisie des conditions et les outils disponibles pour créer une condition.

#### <F6> : Supprimer condition

Cette touche permet de supprimer la condition en active.

#### <F7>: Compléter condition

Cette touche permet d'ajouter une condition supplémentaire à la condition en cours à l'aide des opérateurs ET, OU, ET NON, OU NON. Plusieurs conditions peuvent donc être posées simultanément.

#### <F8> : 0K

Cette touche sert à quitter le guide des conditions

en confirmant la validité de la condition active.

#### <F10>: Compteur

Cette touche active le Compteur de Correspondance. Voir également : COMPTEUR DE CORRESPONDANCE.

#### <F>: Fiches

Cette touche permet de consulter les fiches concernées par la condition définie (toutes les fiches si aucune condition). Chaque fiche est présentée ici de manière standardisée.

#### <E> : Enregistrer requête

Cette touche permet d'enregistrer la condition courante directement dans la base des requêtes. Vous devez disposer du module ICIM OPTIMUM dans la configuration installée.

#### <R> : Récupérer requête

Cette touche permet de récupérer une condition enregistrée dans la base des requêtes. Vous devez disposer du module ICIM OPTIMUM dans la configuration installée. Un menu s'affiche, vous proposant de choisir une condition parmi toutes celles enregistrées pour la base courante.

#### <Entrée> : Liste utilisateur

Cette touche sert à activer une liste utilisateur créée précédemment pour la base courante. Si aucune liste utilisateur n'a été créée, ou si vous ne disposez pas du module ICIM OPTIMUM, une liste contenant tous les champs de la base est créée. Vous pouvez ajuster la liste avant impression. Voir également : GENERATEUR DE LISTES, LISTES UTILISATEURS.

#### <L>: Liste standard

Cette touche active la liste standard ICIM disponible pour la base courante en fonction de l'index actif. Le logiciel vous invite à choisir l'index (ou ordre de tri).

Voir également : FILTRAGE.

# **GUIDE COURRIELS**

Ce guide fonctionne différemment selon le type de version que vous utilisez.

#### **Version Intégrale**

Si vous utilisez une version Intégrale du logiciel, ce guide est uniquement un bref rappel du format d'une adresse de courriel. Aucun programme externe d'envois de courriels n'est nécessaire.

#### **Version Light**

Ce guide fonctionne différemment de la plupart des autres guides par le fait qu'il ne renvoie pas d'information dans la zone de saisie depuis laquelle vous l'appelez mais il lance un logiciel d'envois de courriels (qui doit être enregistré dans la fonction nommée COURRIELS située dans le menu SYSTEME, PARAMETRAGE) en lui passant l'adresse de courriel présente dans la zone de saisie initiale.

Le passage de paramètres n'est pas garanti : cela dépend du logiciel que vous utilisez pour l'envoi de vos courriels. Certains logiciels n'acceptent pas de paramètres lors de leur lancement, d'autres oui. Si le vôtre n'accepte pas les paramètres requis, il sera simplement lancé et vous devrez saisir vos adresses avec son interface.

Voir également : COURRIELS, COURRIELS A ENVOYER, COURRIELS ENVOYES.

# **GUIDE DES DATES (ou CALENDRIER)**

Ce guide permet de remplir automatiquement les zones de saisie de dates, à l'aide du calendrier. Le calendrier est l'un des outils disponibles dans tous les états d'attente.

Consultez la documentation sur les OUTILS et sur le CALENDRIER pour plus d'informations sur les états d'attente et sur le fonctionnement du calendrier.

Pour appeler le calendrier, appuyez sur la touche <F2> comme indiqué en bas de l'écran, si vous vous trouvez dans une zone de saisie de date.

Si vous voulez consulter le calendrier depuis n'importe quel état d'attente, vous pouvez l'appeler à l'aide de la combinaison des touches <Ctrl F12>.

#### **GUIDE DES DEPARTEMENTS**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche DEPARTEMENT. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide départements s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche DEPARTEMENT sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche DEPARTEMENT sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

F2 Index

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

- A NUMERO DE DEPARTEMENT
- **B NOM DE DEPARTEMENT**
- C REGION

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un département.

Vous pouvez trouver instantanément un département si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du département sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du département précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.



Pour passer sur la ligne du département suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

# GUIDE DES EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche MASQUE D'EXPORTATION ET IMPORTATION. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide exportations et importations s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche MASQUE D'EXPORTATION ET IMPORTATION sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche MASQUE D'EXPORTATION ET IMPORTATION sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - INTITULE

B - BASE + MASQUE N°

C - DATE M.A.J. + INTITULE

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un masque d'exportation et importation.

Vous pouvez trouver instantanément un masque d'exportation et importation si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du masque d'exportation et importation sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du masque d'exportation et importation précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du masque d'exportation et importation suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

# **GUIDE FICHIERS**

Ce guide sert à choisir un fichier ou un répertoire (dossier). Il sert aussi à consulter le contenu d'un répertoire, la taille, date et heure de dernière mise à jour, et attribut(s) de chaque fichier présent dans un répertoire, s'il est concerné par le générique indiqué.

NOTE : vous pouvez accéder à la consultation des répertoires et fichiers dans tout état d'attente en appuyant sur la combinaison de touches <Ctrl F7>.

Après sélection d'un fichier, le logiciel renvoie son nom, avec ou sans son chemin d'accès, dans la zone de saisie initiale.

Ce guide est similaire au guide des répertoires, avec une différence significative :

- si vous êtes dans le guide des répertoires, le programme se termine lorsque vous appuyez sur la touche <Entrée>, en renvoyant le chemin d'accès dans la zone de saisie initiale.
- si vous êtes dans le guide des fichiers, le programme affiche la liste des fichiers présents dans le répertoire choisi, lorsque vous appuyez sur la touche <Entrée>. Vous pouvez alors choisir un fichier dans ce répertoire. Pour changer le générique des fichiers à afficher (ex : \*.TXT affichera tous les fichiers .TXT présents dans le répertoire) ou pour changer l'ordre de tri (index) de la liste, appuyez sur la touche correspondante, indiquée en bas de l'écran (ou cliquez dessus).

#### **GUIDE DES FONCTIONS BUREAU**

Le guide des fonctions bureau est disponible lorsque vous êtes dans le Bureau du logiciel. Appuyez sur <F2> comme indiqué en bas de l'écran : le guide apparait, sous forme de liste. Vous pouvez choisir une fonction ou un menu particulier en déplaçant la barre de sélection sur la ligne correspondante ou à l'aide de la touche <F3>. Après appui sur <Entrée>, le menu contenant la fonction ou le menu validé s'ouvre immédiatement.

#### Touches de navigation dans le guide

#### <Echap> : Sortie

Appuyez sur cette touche pour quitter le guide des fonctions bureau en conservant la position initiale.

#### <F3>: Cherche

Cette touche sert à RECHERCHER un choix.

Vous pouvez trouver instantanément un choix si vous connaissez approximativement le nom de la fonction ou du menu recherché.

L'appui sur la touche <F3> n'est pas indispensable, vous pouvez taper directement.

#### <Entrée> : Sélection

Cette touche provoque le changement de position dans le bureau vers la fonction ou le menu sélectionné. Le guide disparait alors de l'écran.

#### <Flèche précédente> : Préc

Cette touche fait passer sur la ligne du choix PRECEDENT.

#### <Flèche suivvante> : Suiv

Cette touche fait passer sur la ligne du choix SUIVANT.

#### <PgUp> : Page préc

Cette touche sert à passer sur la PAGE PRECEDENTE.

#### <PgDn> : Page suiv

Cette touche sert à passer sur la PAGE SUIVANTE du guide.

# **GUIDE DES FONTES**

Ce guide est disponible dans la plupart des champs mémos (champs texte de longueur variable). Il sert à remplacer une fonte de caractères utilisée pour l'affichage et la saisie du texte dans ces champs. Jusqu'à trois fontes différentes peuvent être utilisées : une pour les polices Agrandies, une pour les polices Normales et une pour les polices Condensées et Super condensées.

Vous pouvez ici sélectionner vos fontes préférées parmi toutes celles présentes dans le répertoire *Fonts* du répertoire *Windows* de votre disque dur. Si vous disposez d'autres fontes, vous pouvez les rendre accessibles au logiciel en les plaçant dans ce répertoire. Chaque utilisateur peut paramétrer ses fontes préférées, avec la version réseau du logiciel.

Les fontes utilisées lorsque vous imprimez ne sont pas, sauf par hasard, les mêmes fontes que celles choisies ici. Vous pouvez choisir dans chaque fiche *imprimante* les fontes à utiliser lors de l'impression.

# **GUIDE DES FORMATS DE DONNEES**

Ce guide est disponible par exemple lorsque vous devez choisir un format pour l'importation ou l'exportation de vos fichiers de données.

Les logiciels ICIM permettent l'importation et l'exportation de fichiers de données sous différents formats, dont la liste s'affiche à l'écran lorsque vous appelez ce guide.

Après sélection du format choisi, le logiciel renvoie la lettre correspondante à ce format dans la zone de saisie depuis laquelle vous aviez appelé le guide.

Voir également le paragraphe concernant le champs nommé FORMAT DE DONNEES dans la documentation (ou l'aide) concernant la base EXPORTATIONS/IMPORTATIONS pour de plus amples détails à ce sujet.

#### **GUIDE DES GROUPES DE RESTRICTIONS**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche GROUPE DE RESTRICTIONS. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide groupes de restrictions s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche GROUPE DE RESTRICTIONS sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche GROUPE DE RESTRICTIONS sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - CODE GROUPE

B - INTITULE + CODE GROUPE

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un groupe de restrictions.

Vous pouvez trouver instantanément un groupe de restrictions si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du groupe de restrictions sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du groupe de restrictions précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du groupe de restrictions suivant.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page préc

Pour passer à la page précédente dans le guide.

# **GUIDE DES HEURES**

Ce guide sert à renvoyer dans la zone de saisie en cours l'heure courante lorsque vous êtes sur une zone de saisie pour laquelle une heure est demandée.

Appuyez sur <F2> comme indiqué en bas de l'écran.

# **GUIDE IMPORTATION D'IMAGES**

Ce guide sert à choisir un fichier image et à l'importer dans la fiche courante de la base de données en cours d'utilisation.

La version pour Windows du logiciel supporte en lecture les formats d'images BMP, DIB, GIF, JIF, JPG, PCX, PNG, RLE et TGA.

Ce guide qui vous aide à choisir selon le cas (1 ou 2):

- le répertoire et dans ce répertoire le fichier à importer.
- le fichier dont le chemin d'accès complet (répertoire + fichier) doit être retourné dans le champs en cours de saisie.

Cas 1 - Champs destinés à recevoir un chemin d'accès vers un fichier image.

Lorsque vous avez sélectionné le fichier image, le guide disparait et le chemin d'accès + nom + extension est écrit dans le champs en cours de saisie.

Cas 2 - Champs *Image N*° des bases contenant un numéro d'image.

Les images insérées avec le guide, lorsque celui-ci est appelé depuis ces champs particuliers (2), sont réellement importées dans un dossier du logiciel, et prises en compte lors de la sauvegarde/restauration d'une société. Leur format est converti lors de l'importation dans le format choisi pour les images dans les bases. Les images de toutes les bases ont ainsi toutes le même format.

Le logiciel peut convertir, de façon totalement transparente pour vous, les images des formats supportés en lecture vers l'un des formats suivants : JPG, PNG, BMP. Vous pouvez donc choisir le format le mieux adapté aux images que vous importerez dans les fiches de vos bases de données.

Lorsque vous avez sélectionné le fichier image, une fenêtre affiche les noms et emplacements des fichiers source et cible et vous demande si vous confirmez l'importation.

Après confirmation, le numéro donné au fichier cible (exemple : "1.BMP") vient se placer dans la zone de saisie du Numéro d'image, depuis laquelle vous avez appelé le guide.

Le logiciel attribue automatiquement un numéro unique à chaque nouvelle image importée. Ce numéro est égal au plus grand numéro enregistré + 1 s'il n'y avait pas de numéro d'image dans la fiche avant l'importation.

Pour choisir le format à utiliser pour l'importation des images dans les bases, entrer dans la fonction Système, Gestion, Formats d'images, Images pour bases. Le format par défaut est JPG.

Sauvegarde et restauration : les images importées dans les bases sont sauvegardet restaurées de façon totalement transparente. Elles sont sauvegardées de ZIP portant le nom de la base avec l'extention .ZIP. Dans ce fichier se t

```
- la base (.dbf)
```

<sup>-</sup> le fichier contenant les mémos (.fpt) si un champs mémo est présent dan - un répertoire ayant le nom de la base et l'extension .BMP, dans lequel tous les fichiers images de la base.

# **GUIDE DES IMPRIMANTES**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche IMPRIMANTE. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide imprimantes s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche IMPRIMANTE sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche IMPRIMANTE sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

- A NUMERO
- B MARQUE + MODELE
- C PORT LPT + MARQUE + MODELE
- D MODELE + MARQUE
- E UTILISATION + MARQUE + MODELE
- F LANGAGE + MAROUE + MODELE

L'appui sur une touche de A à F active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une imprimante.

Vous pouvez trouver instantanément une imprimante si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche de l'imprimante sélectionnée avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne de l'imprimante précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'imprimante suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prés

Pour passer à la page précédente dans le guide.

PgDn Page sulvante dans le guide.

# **GUIDE DES LOGICIELS**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche LOGICIEL. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide logiciels s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche LOGICIEL sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche LOGICIEL sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - INTITULE

B - COMMANDE DE LANCEMENT

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un logiciel.

Vous pouvez trouver instantanément un logiciel si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du logiciel sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du logiciel précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du logiciel suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

# **GUIDE DES MIROIRS DISQUES**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche MIROIR DISQUE. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide miroirs disques s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche MIROIR DISQUE sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche MIROIR DISQUE sélectionnée.

#### Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

- A MIROIR N° + INTITULE
- B INTITULE + MIROIR N°
- C DERNIERE COPIE + HEURE + MIROIR N°
- D HEURE DEBUT + HEURE FIN + MIROIR N°
- E MIROIR N° + FICHIERS COPIES
- F DATE M.A.J. + HEURE

L'appui sur une touche de A à F active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un miroir disque.

Vous pouvez trouver instantanément un miroir disque si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du miroir disque sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du miroir disque précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du miroir disque suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prés Pour passer à la page précédente dans le guide.

PgDn Page sulvante dans le guide.

# GUIDE DES MODELES DE LETTRES SALARIES

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche MODELE DE LETTRE SALARIE. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide modèles de lettres salariés s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche MODELE DE LETTRE SALARIE sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche MODELE DE LETTRE SALARIE sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - NUMERO

**B** - INTITULE

C - DATE M.A.J

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un modèle de lettre salarié.

Vous pouvez trouver instantanément un modèle de lettre salarié si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du modèle de lettre salarié sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du modèle de lettre salarié précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du modèle de lettre salarié suivant.

La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

#### **GUIDE DES MONNAIES**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche MONNAIE. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide monnaies s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche MONNAIE sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche MONNAIE sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - CODE

B - NOM

C - DATE M.A.J. + HEURE

L'appui sur une touche de A à C active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une monnaie.

Vous pouvez trouver instantanément une monnaie si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche de la monnaie sélectionnée avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne de la monnaie précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la monnaie suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

#### **GUIDE DES ORDINATEURS**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche ORDINATEUR. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide ordinateurs s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche ORDINATEUR sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche ORDINATEUR sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.



Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

- A ORDINATEUR
- B N°
- C NOM + PRENOM
- D CODE ORDINATEUR

Cet index est utilisé exclusivement en interne par l'application L'appui sur une touche de A à D active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un ordinateur.

Vous pouvez trouver instantanément un ordinateur si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche de l'ordinateur sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne de l'ordinateur précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'ordinateur suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

PgDn Page sulv Pour passer à la page suivante dans le guide.

#### **GUIDE DES PAYS**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche PAYS. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide pays s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche PAYS sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche PAYS sélectionnée.

#### Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

- A NOM DE PAYS
- **B CODE PAYS**
- C CODE MONNAIE + NOM DE PAYS
- D CAPITALE

L'appui sur une touche de A à D active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un pays.

Vous pouvez trouver instantanément un pays si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du pays sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du pays précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du pays suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

PgDn Pagesulv Pour passer à la page suivante dans le guide.

#### **GUIDE DES PRIMES DIVERSES**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche PRIME. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide primes diverses s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche PRIME sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche PRIME sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour chercher une prime.

Champs de recherche : INTITULE.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche de la prime sélectionnée avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne de la prime précédente.

Pour passer sur la ligne de la prime suivante.

PgUp Page préc

Pour passer à la page précédente dans le guide.

# **GUIDE DES PROFILS**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche PROFIL. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide profils s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche PROFIL sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche PROFIL sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - CODE

**B - INTITULE** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un profil.

Vous pouvez trouver instantanément un profil si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du profil sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du profil précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du profil suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prés Pour passer à la page précédente dans le guide.

PgDn Page suiv

# **GUIDE REPERTOIRES**

Votre machine contient (ou est relié à une autre machine contenant) des unités de stockage appelées lecteur de disquette, disque dur, cédérom, etc. Chaque unité de stockage peut contenir des répertoires et des fichiers. Les répertoires peuvent contenir des fichiers et aussi d'autres répertoires, qui eux-même peuvent contenir également des répertoires et des fichiers.

Ce guide permet de choisir un répertoire parmi tous ceux actuellement disponibles sur vos unités de stockage, lorsque le logiciel vous demande un CHEMIN D'ACCES ou un REPERTOIRE. Le chemin d'accès indique l'unité de stockage, le répertoire racine et les sous-répertoires dans lesquels se situe l'action à accomplir.

Selon la raison pour laquelle le logiciel vous demande d'indiquer un chemin d'accès ou un répertoire, vous aurez accès avec ce guide à tout ou partie des unités de stockage disponibles.

Vous pouvez également appeler ce guide en appuyant sur la combinaison de touches <Ctrl F7>. Le guide devient alors un programme pour la consultation des fichiers.

Voir également : GUIDE FICHIERS, OUTILS.

# **GUIDE DES REPRESENTANTS**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche REPRESENTANT. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide représentants s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche REPRESENTANT sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche REPRESENTANT sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - CODE REPRESENTANT

B - NOM

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un représentant.

Vous pouvez trouver instantanément un représentant si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du représentant sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du représentant précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du représentant suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prés Pour passer à la page précédente dans le guide.

# **GUIDE DES RESTRICTIONS D'ACCES**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche RESTRICTION. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide restrictions d'accès s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche RESTRICTION sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche RESTRICTION sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

F2 Index

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

- A GROUPE + BASE + FONCTIONNALITE
- B BASE + FONCTIONNALITE + GROUPE
- C FONCTIONNALITE + BASE
- D DATE M.A.J + HEURE

L'appui sur une touche de A à D active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une restriction.

Vous pouvez trouver instantanément une restriction si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche de la restriction sélectionnée avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne de la restriction précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la restriction suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

PgDn Page suivante dans le guide.

# GUIDE DES RUBRIQUES PROFESSIONNELLES

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche RUBRIQUE PROFESSIONNELLE. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide rubriques professionnelles s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche RUBRIQUE PROFESSIONNELLE sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche RUBRIQUE PROFESSIONNELLE sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - NUMERO

**B** - INTITULE

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher une rubrique professionnelle.

Vous pouvez trouver instantanément une rubrique professionnelle si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche de la rubrique professionnelle sélectionnée avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne de la rubrique professionnelle précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la rubrique professionnelle suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page préc

PgDn Pagesuly

Pour passer à la page suivante dans le guide.

# **GUIDE DES SALARIES**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche SALARIE. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide salariés s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche SALARIE sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche SALARIE sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

- A CODE SALARIE
- B NOM
- C EMPLOI + NOM
- D PROFIL + CODE SALARIE
- E IMAGE N°

L'appui sur une touche de A à E active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un salarié.

Vous pouvez trouver instantanément un salarié si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du salarié sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du salarié précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne du salarié suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

PgDn Page sulv Pour passer à la page suivante dans le guide.

# **GUIDE DES SUCCURSALES**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche SUCCURSALE. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide succursales s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche SUCCURSALE sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche SUCCURSALE sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

A - CODE

**B - ENSEIGNE COMMERCIALE** 

L'appui sur la touche A ou B active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

F3 Cherche
Pour chercher une succursale.

Vous pouvez trouver instantanément une succursale si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche de la succursale sélectionnée avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne de la succursale précédente. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de la succursale suivante. La ligne suivante dépend de l'index actif.

PgUp Page prés Pour passer à la page précédente dans le guide.

# **GUIDE T.V.A.**

Ce guide est disponible chaque fois qu'un CODE T.V.A. vous est demandé dans une zone de saisie.

Lorsque vous appelez ce guide, le logiciel analyse la base des TAUX DE T.V.A. et sélectionne tous les taux en vigueur. Un menu déroulant s'affiche ensuite, vous proposant de choisir l'un de ces taux.

Ce guide est différent de celui des TAUX DE T.V.A. car ce dernier affiche tous les taux enregistrés dans la base des taux de T.V.A., que ces taux soient en vigueur ou non.

Voir également : TAUX DE T.V.A.

#### **GUIDE DES TAUX DE T.V.A.**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche TAUX. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide taux de T.V.A. s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche TAUX sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche TAUX sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

F3 Cherche Pour chercher un taux.

Champs de recherche : NUMERO + DATE DEBUT. Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche du taux sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne du taux précédent.

Pour passer sur la ligne du taux suivant.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

# **GUIDE DES UTILISATEURS**

Ce guide est disponible lorsque vous êtes dans une zone de saisie en relation avec un renseignement existant dans une fiche UTILISATEUR. Appuyer sur <F2> ou <F3> comme indiqué en bas de l'écran : le guide utilisateurs s'affiche à l'écran, sous forme de liste.

Ce guide place, dans la zone de saisie depuis laquelle il est appelé, l'information en relation dans la fiche UTILISATEUR sélectionnée.

Pour sélectionner une fiche, déplacer la barre de sélection sur la ligne de la fiche concernée, ou appuyer sur la touche <F3>.

Après appui sur la touche <Entrée>, le guide disparait et vous retrouvez la zone de saisie remplie avec le contenu du champs concerné dans la fiche UTILISATEUR sélectionnée.

# Navigation devant le guide

Pour quitter ce guide sans modification de la zone de saisie initiale.

Pour changer l'ordre de tri dans le guide.

Ce guide met à votre disposition les index suivants :

- A SURNOM
- B N°
- C NOM + PRENOM
- D CODE UTILISATEUR

Cet index est utilisé exclusivement en interne par l'application

- E GROUPE D'AUTORISATIONS + N°
- F GROUPE DE RESTRICTIONS + N°

L'appui sur une touche de A à F active immédiatement l'index correspondant et réaffiche la liste.

Pour chercher un utilisateur.

Vous pouvez trouver instantanément un utilisateur si vous connaissez approximativement l'un des renseignements clés utilisés par les index décrits ci-dessus.

Tapez directement sans appuyer sur <F3>, devant le guide.

Entrée Sélection

Pour renvoyer l'information requise dans la zone de saisie initiale et présente dans la fiche de l'utilisateur sélectionné avec le guide. Le guide disparait alors de l'écran et l'information est renvoyée dans la zone de saisie.

Pour passer sur la ligne de l'utilisateur précédent. La ligne précédente dépend de l'index actif.

Pour passer sur la ligne de l'utilisateur suivant. La ligne suivante dépend de l'index actif.

Pour passer à la page précédente dans le guide.

### MATERIEL RESEAU REQUIS ET CONFIGURATION

Pour qu'un logiciel ICIM fonctionne en réseau, voici les conditions requises au niveau du matériel, du système d'exploitation et de l'installation du logiciel.

- 1 Chaque PC doit disposer d'une carte réseau et une connexion avec ou sans fil.
- 2 Le système d'exploitation du poste de travail doit être compatible avec MS-DOS 5.0 et suivants, ou Microsoft, ou Novell, et doit être configuré pour fonctionner en réseau.
- 3 Le logiciel doit être installé sur (et depuis) le poste serveur uniquement. Les postes clients doivent créer un raccourci vers le fichier executable situé sur le poste serveur. Pour installer ce raccourci sur le bureau de chaque utilisateur, effectuer les étapes ci-dessous depuis chaque poste utilisateur excepté le serveur :
  - a) Sous Windows, aller dans Démarrer, Ordinateur. Si le disque dur du serveur est visible avec une lettre d'identification suivie de deux points (exemple : "Z:"), passer à l'étape c, sinon :
  - b) Cliquer en haut sur "Outils", puis "Connecter un lecteur réseau". Description de la fenêtre :

Lecteur : Choisir par commodité toujours la même lettre sur chaque poste (sauf sur le serveur car là ce sera "C:" ou "D:").

Dossier : cliquer sur "Parcourir" puis chercher le lecteur ou le dossier partagé (sur le serveur) contenant le dossier ICIM. Vous pouvez partager seulement le dossier ICIM du serveur si vous le voulez.

Se reconnecter à l'ouverture de session : OUI.

Cliquer sur "Terminer" en bas de la fenêtre. Le disque dur du serveur doit maintenant être visible avec sa lettre d'identification.

- c) Cliquer sur le disque du serveur pour l'ouvrir. Chercher le dossier dans lequel se trouve le fichier ICIM6050.EXE. Cliquer avec le bouton droit sur ce fichier et choisir "Envoyer vers", puis "Bureau (Créer un raccourci)".
- 4 les droits d'accès du logiciel ne doivent pas être limités à la lecture. Le logiciel doit pouvoir lire et écrire dans ses répertoires.

### ATTRIBUTION DE DROITS

Dans la plupart des environnements réseau, l'accès des utilisateurs est, pour des raisons de sécurité, limité à certains emplacements du disque du serveur de fichiers. La sécurité du réseau s'impose dans un environnement partagé afin d'assurer des niveaux de protection adaptés aux travaux des autres utilisateurs et de garantir la confidentialité. Ce contrôle d'accès est réalisé au moyen d'un système de droits d'accès aux répertoires et fichiers. Les droits sont accordés aux utilisateurs par un superviseur de réseau.

Avec la plupart des systèmes d'exploitation de réseau PC, les droits sont attribués de façon pessimiste. Les utilisateurs bénéficient par défaut d'un ensemble minimal de droits, qui pourront ultérieurement être explicitement élargis. Si l'utilisateur tente d'accéder à un fichier et d'effectuer certaines opérations alors qu'il n'a pas les droits requis, le système d'exploitation génère une erreur sur le programme d'application. En conclusion, pour qu'un programme d'application puisse fonctionner correctement en réseau, l'utilisateur doit posséder les droits de niveau approprié.

Avec un logiciel ICIM, l'ensemble minimal de droits requis pour garantir la bonne exécution du logiciel est le suivant :

- DROITS D'OUVERTURE : l'utilisateur a le droit d'ouvrir les fichiers existants ;
- DROITS DE LECTURE : l'utilisateur a le droit de lire ou exécuter les fichiers existants ;
- DROITS D'ECRITURE : l'utilisateur a le droit d'écrire dans les fichiers existants ;
- DROITS DE CREATION: l'utilisateur a le droit de créer des nouveaux fichiers;
- DROITS DE SUPPRESSION : l'utilisateur a le droit de supprimer des fichiers ;
- DROITS DE RECHERCHE : l'utilisateur a le droit de consulter la liste des fichiers du répertoire du logiciel (et de ses sous-répertoires).

L'ensemble des opérations d'ouverture, lecture, écriture, création, modification et suppression sont réalisées par le logiciel, de manière transparente pour l'utilisateur. Le logiciel doit pouvoir réaliser librement chacune de ces opérations dès l'instant qu'il en a reçu l'ordre de l'utilisateur.

Pour cette raison, chaque logiciel ICIM livré pour fonctionner en réseau contient un ensemble de procédures destinées à contrôler, de façon transparente pour l'utilisateur :

- l'accès de chaque utilisateur aux différentes fonctions du logiciel ;
- le partage des bases de données et autres fichiers entre les utilisateurs se servant du logiciel au même instant.

Voir également : SUPERVISEUR, GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES.

### **SUPERVISEUR**

Le superviseur d'un site géré à l'aide d'un logiciel ICIM est la seule personne ayant accès à la gestion des comptes des utilisateurs du logiciel. Ce superviseur n'est pas le superviseur du système d'exploitation du réseau. Tous deux sont indépendants l'un de l'autre.

Le superviseur détermine l'accès de chaque utilisateur. Il est donc logiquement le propriétaire de la licence d'utilisation du logiciel installé. Il peut modifier ou supprimer tous les codes d'accès et mots de passe. Pour l'identifier, le logiciel lui demande son mot de passe superviseur, lorsqu'il tente de pénétrer dans un endroit qui lui est réservé.

Voir également : COMPTES UTILISATEURS, MOTS DE PASSE, GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES.

### **ACCES AUX FONCTIONS**

Chaque utilisateur accède au logiciel ICIM après introduction de son CODE UTILISATEUR. Le logiciel sait dès cet instant quelles sont les fonctions accessibles à cet utilisateur. Le superviseur est le seul à pouvoir déterminer l'accès de chaque utilisateur.

Le contrôle d'accès ne se fait pas par l'intermédiaire du système d'exploitation du réseau mais directement dans le logiciel. L'utilisateur a accès à certaines fonctions du logiciel, ou à toutes.

Chaque fonction fait partie d'un groupe et nécessite un certain niveau d'accès. Sept niveaux d'accès sont prévus dans le logiciel.

Pour chaque utilisateur, le superviseur peut indiquer quels sont les groupes accessibles et le niveau d'accès accordé à cet utilisateur pour chaque groupe.

Si un utilisateur tente de pénétrer dans une fonction alors qu'il n'a aucun droit d'accès sur le groupe auquel est rattachée cette fonction, le logiciel l'informe qu'il n'a pas accès à cette fonction.

Si un utilisateur tente de pénétrer dans une fonction alors qu'il n'a pas le niveau hiérarchique nécessaire pour pouvoir utiliser cette fonction, le logiciel lui demande d'entrer le CODE D'ACCES du niveau hiérarchique correspondant.

NOTE : Le superviseur est aussi un utilisateur. Veillez à ne pas limiter sa fiche, sinon lui-même sera limité...

Voir également : GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES, COMPTES UTILISATEURS, MOTS DE PASSE.

Fonction Groupe et Niveau

- Paye	
1.1 - Gestion	
1.1.1 - Salariés 1.1.2 - Profils 1.1.3 - Cotisations sociales 1.1.4 - Salaire minimum 1.1.5 - Primes diverses 1.1.6 - Indemnités diverses 1.1.7 - Modèles de lettres salariés 1.1.8 - Envois aux salariés	DDD6 DDD3 DDD6 DDD6 DDD6 DDD6 DDD1 DDD2
1.2 - Saisie	
1.2.1 - Acomptes 1.2.2 - Payes 1.2.3 - Heures de présence 1.2.4 - Annulation de paye	DDD5 DDD5 DDD5 DDD7
1.3 - Paramétrage	
<ul><li>1.3.1 - Mode de calcul heures de maladie</li><li>1.3.2 - Taux des heures de maladie</li><li>1.3.3 - Congés à taux réduit</li><li>1.3.4 - Alarme fins de contrats</li></ul>	DDD6 DDD6 JJJ6 DDD6
1.4 - Consultation	
1.4.1 - Salariés 1.4.2 - Anciens salariés 1.4.3 - Payes 1.4.4 - Payes par salarié 1.4.5 - Taux de cotisations en vigueur 1.4.6 - Anciens taux de cotisations 1.4.7 - Profils 1.4.8 - Acomptes 1.4.9 - Heures de présence	DDD5 DDD5 DDD5 DDD1 DDD1 DDD3 DDD5
1.4.9.1 - Relevés 1.4.9.2 - Cumuls	DDD2 DDD2
1.4.10 - Primes diverses 1.4.11 - Indemnités diverses 1.4.12 - Modèles de lettres salariés	DDD6 DDD5 DDD1
1.5 - Impression	
1.5.1 - Payes 1.5.2 - Duplicatas de payes 1.5.3 - Tableau des charges sociales 1.5.4 - Primes et indemnités 1.5.5 - Relevés d'analyse de payes 1.5.6 - Courrier salariés	DDD5 DDD6 DDD5 DDD1 DDD5 DDD1
1.6 - Travaux périodiques	

Fonction	Groupe et Niveau
<ul> <li>1.6.1 - Transfert Comptabilité</li> <li>1.6.2 - Révision date dernier transfert</li> <li>1.6.3 - Archivage anciens salariés</li> <li>1.6.4 - Réintégration anciens salariés</li> </ul>	DDD6 DDD6 DDD6 DDD6
1.7 - Archives	
<ul> <li>1.7.1 - Anciens Salariés</li> <li>1.7.2 - Anciennes Payes</li> <li>1.7.3 - Anciens Acomptes</li> <li>1.7.4 - Anciennes Heures de présence</li> <li>1.7.5 - Anciens Envois aux salariés</li> </ul>	DDD6 DDD5 DDD5 DDD1 DDD2
1.8 - Initialisation	DDD5
1.9 - Infos Paye	DDD2
2 - Société	
2.1 - Gestion	
2.1.1 - Courriels	
<ul> <li>2.1.1.1 - Courriels à envoyer</li> <li>2.1.1.2 - Courriels envoyés</li> <li>2.1.1.3 - Courriels bloqués</li> <li>2.1.1.4 - Modèles de courriels</li> <li>2.1.1.5 - Courriel standard avec pièce jointe</li> </ul>	GGG1 GGG1 GGG1 GGG6
2.1.2 - Banques 2.1.3 - Représentants 2.1.4 - Commissions 2.1.5 - Succursales 2.1.6 - Mot de passe	GGG6 GGG6 GGG7 GGG6
2.2 - Consultation	
2.2.1 - Banques 2.2.2 - Représentants 2.2.3 - Commissions 2.2.4 - Succursales	GGG6 GGG1 GGG2 GGG1
2.3 - Sauve/Restaure	
<ul><li>2.3.1 - Sauve</li><li>2.3.2 - Restaure</li><li>2.3.3 - Paramétrage sauvegardes</li><li>2.3.4 - Formatage disquette</li><li>2.3.5 - Effacement disquette</li></ul>	GGG2 GGG5 GGG6 GGG1 GGG1
2.4 - Desinstallation	GGG7
2.5 - Maintenance	
2.5.1 - Condensation des bases 2.5.2 - Réindexation d'une base	GGG3 GGG1

Fonction	Groupe et Niveau
<ul><li>2.5.3 - Restructuration d'une base</li><li>2.5.4 - Restructuration des bases</li></ul>	GGG7 GGG7
2.6 - Infos Société	GGG2
2.7 - Quitter	
3 - Système	
3.1 - Gestion	
3.1.1 - Sociétés 3.1.2 - Superviseur	ннн5
3.1.2.1 - Mots de passe 3.1.2.2 - Ordinateurs 3.1.2.3 - Utilisateurs 3.1.2.4 - Autorisations et Restrictions	HHH6 HHH7 HHH7
3.1.2.4.1 - Groupes d'autorisations 3.1.2.4.2 - Autorisations d'accès 3.1.2.4.3 - Groupes de restrictions 3.1.2.4.4 - Restrictions d'accès	HHH7 HHH7 HHH7 HHH7
<ul> <li>3.1.2.5 - Boites à lettres électroniques</li> <li>3.1.2.6 - Expéditions par courriel</li> <li>3.1.2.7 - Plateformes SMS</li> <li>3.1.2.8 - Modèles de SMS</li> <li>3.1.2.9 - SMS envoyés</li> <li>3.1.2.10 - Fournisseurs pour cartes routières</li> <li>3.1.2.11 - Miroirs disques</li> <li>3.1.2.12 - Copies miroirs</li> </ul>	HHH6 HHH6 HHH2 HHH2 HHH3 HHH6 HHH6
<ul> <li>3.1.3 - Imprimantes</li> <li>3.1.4 - Couleurs pour documents</li> <li>3.1.5 - Position adresse du destinataire</li> <li>3.1.6 - Tables pour polices</li> <li>3.1.7 - Formats de codes à barres</li> <li>3.1.8 - Etiquettes</li> <li>3.1.9 - Cartes de visite</li> <li>3.1.10 - Images</li> <li>3.1.11 - Format d'images</li> </ul>	HHH2 HHH1 HHH2 HHH3 HHH3 HHH3 HHH1
3.1.11.1 - Images pour bases 3.1.11.2 - Images pour copies d'écran	HHH3 HHH3
3.1.12 - Exportations/Importations 3.1.13 - Codes postaux 3.1.14 - Départements 3.1.15 - Pays	HHH7 HHH1 HHH1
3.1.15.1 - Tous pays 3.1.15.2 - Pays expéditeur	HHH1 HHH6
3.1.16 - Monnaies	

Fonction	Groupe et Niveau
3.1.16.1 - Toutes monnaies 3.1.16.2 - Monnaie de base 3.1.16.3 - Monnaie de compte	ННН2 ННН6 ННН6
3.1.17 - Jours fériés 3.1.18 - Rubriques professionnelles 3.1.19 - Taux de T.V.A.	ННН4 ННН1 ННН6
3.2 - Paramétrage	
3.2.1 - Ecran	
3.2.1.1 - Mode graphique 3.2.1.2 - Lignes et colonnes 3.2.1.3 - Type d'écran 3.2.1.4 - Fonte pour saisies 3.2.1.5 - Fontes proportionnelles 3.2.1.6 - Polices graphiques 3.2.1.7 - Effets 3 D 3.2.1.8 - Boutons à coins arrondis 3.2.1.9 - Curseur 3.2.1.10 - Ascenseurs 3.2.1.11 - Casiers dans listes 3.2.1.12 - Pavés dans listes 3.2.1.13 - Mise en veille	HHH1 HHH1 HHH1 HHH1 HHH1 HHH1 HHH1 HHH
3.2.2 - Couleurs	
3.2.2.1 - Intensité globale 3.2.2.2 - Mise à jour 3.2.2.3 - Sauvegarde	HHH1 HHH1
3.2.2.3.1 - Couleurs initiales 3.2.2.3.2 - Style DOUX 3.2.2.3.3 - Style MOYEN 3.2.2.3.4 - Style INTENSE	ННН6 ННН6 ННН6 ННН6
3.2.2.4 - Restaure	
3.2.2.4.1 - Couleurs initiales 3.2.2.4.2 - Style DOUX 3.2.2.4.3 - Style MOYEN 3.2.2.4.4 - Style INTENSE	HHH1 HHH1 HHH1 HHH1
3.2.2.5 - Exportation 3.2.2.6 - Importation	HHH2 HHH2
3.2.3 - Fond du bureau	
3.2.3.1 - Image 3.2.3.2 - Trame	HHH1 HHH1
3.2.4 - Clavier	
3.2.4.1 - Vitesse 3.2.4.2 - Majuscules	HHH1 HHH1

Fonction

3.2.5 - Souris 3.2.5.1 - Activer/désactiver HHH1 3.2.5.2 - Sensibilité HHH1 3.2.6 - Impressions HHH1 3.2.7 - Séparateur décimal HHH1 3.2.8 - Courriels 3.2.8.1 - Format d'envoi HHH1 3.2.8.2 - Hauteur du texte HHH1 3.2.8.3 - Logiciel d'envoi ннн3 3.2.9 - Opérateur téléphonique HHH2 3.2.10 - Modem HHH2 3.2.11 - Mémorisation positions HHH1 3.2.12 - Filtres temporaires HHH1 3.2.13 - Horloge HHH2 3.2.14 - Bip Bip HHH1 3.2.15 - Délai de pause pour CPU HHH1 3.2.16 - Code utilisateur HHH1 3.3 - Consultation 3.3.1 - Imprimantes HHH1 3.3.2 - Exportations/importations HHH7 3.3.3 - Codes postaux HHH1 3.3.4 - Départements HHH1 3.3.5 - Pays HHH1 3.3.6 - Monnaies HHH1 3.3.7 - Jours fériés HHH1 3.3.8 - Etiquettes HHH3 3.3.9 - Images HHH1 3.3.10 - Rubriques professionnelles HHH1 3.3.11 - Logiciels HHH2 3.3.12 - Répertoires et fichiers HHH2 3.3.13 - Couleurs pour documents HHH1 3.3.14 - Boites à lettres électroniques HHH6 3.3.15 - Plateformes SMS HHH6 HHH7 3.4 - Impression manuels 3.5 - Logiciels HHH2 3.6 - A propos HHH1 3.7 - Maintenance 3.7.1 - Condensation des bases HHH3 3.7.2 - Conversion bases de données HHH7 3.7.3 - Réindexation des bases HHH2 3.7.4 - Restructuration des bases HHH7 3.8 - Infos Système HHH2 3.9 - Infos Matériel HHH1

Groupe et Niveau

Fonction	Groupe et Niveau
----------	------------------

3.10 - Quitter

### **REMERCIEMENTS**

La réalisation des logiciels ICIM a été rendue possible grâce à la collaboration de plusieurs personnes que l'auteur tient à remercier particulièrement :

Jeannine Labauve, Victor Almeida, Sophie Banide, Mamadou et Alain Thiam, Catherine Bonnet, Philippe Lotton, Luc Sung, Dominique Varin, Michel Humbert, Isabelle Brebion et Eric Petier.

#### **Auteur**

Badara Thiam est l'auteur des logiciels I.C.I.M., des manuels de référence accompagnant ces logiciels et du programme permettant la mise en page et l'impression de ces manuels.

### **LOGICIELS ICIM**

#### **Généralités**

- Système d'interrogation servant pour la gestion, la consultation, le filtrage, l'impression de courrier en série, de listes ou d'étiquettes, l'exportation et l'importation des données.
- Consultation et impression des statistiques sous forme de listes ou de graphiques, en choisissant l'ordre de tri et en filtrant ou non vos données à l'aide du système d'interrogation ICIM.
- Importation et exportation de textes au formats ASCII et ANSI.
- Compatibilité avec presse-papiers de Windows (textes et captures d'écran).
- Manuel de référence imprimable depuis le logiciel.
- Aide globale, aide suivant contexte, aide en ligne et guides de saisie.
- Contrôles de saisie avec nombreux messages suivant le contexte.
- Installation, mise à jour et désinstallation rapides et complètes des logiciels.
- Conversion et/ou migration vers l'Euro ou toute autre monnaie.
- Fonctionne sous DOS et Windows 3.1, 3.11, 95, 98, Millennium, 2000, NT, XP, Vista.
- Groupement des logiciels commandés dans le même bureau et le même programme, avec mises en relation immédiate des données d'un logiciel à l'autre sans aucun paramétrage.
- Impressions sous Windows ou sous DOS (compatible ports USB, Fax, Telnet, PdfWriter et d'autres).
- Impression des documents en couleur et/ou en noir et blanc, avec réglage possible des niveaux.
- Envoi de courriels à l'unité ou en série.
- Composition automatique des numéros de téléphone de vos correspondants.
- 99 sociétés dans les configurations Sénior et Pro, 3 dans la configuration Junior.
- Versions monoposte et réseau (configuration de base 5 postes extensible à 9999 en réseau).
- Vue avant impression, dans la version pour Windows.

#### **ICIM** Facturation

- Gestion des clients, appelants, références de facturation, modèles de lettres et courriers clients.
- Saisie des commandes clients, devis, règlements, remises à l'encaissement.
- Création automatique des commandes clients livrées avec gestion des reliquats (Stock nécessaire).
- Récupération de commandes, devis (et si votre configuration contient le module Stock, de bons de livraison, bons de commande, articles, assemblages, sorties) dans nouvelles commandes ou devis.
- Facturation au comptoir, avec code barre si le module Stock est présent.
- Impression des factures sur papier pré-imprimé ou papier vierge, avoirs, duplicatas de factures et d'avoirs, devis, reste dû, lettres de relances (3 modèles de relance personnalisables), relevés de comptes, statistiques.
- Impression des commandes par service appelant, sur facture, pour vos clients qui le souhaitent.
- Denrées périssables : calcul du taux de marge et du taux de marque.
- Prise en compte des poids brut, poids net et tare dans les commandes, devis et références de facturation.
- Possibilité de remise selon le client ou la commande ou lors d'un règlement anticipé de factures (remise déduite sur la facture suivante dans ce cas).
- Ecritures comptables générées par le programme si votre configuration contient le module Comptabilité.

### **ICIM Comptabilité**

- Gestion des comptes, journaux, guides d'écritures, immobilisations, plans de regroupement (Bilan, Résultat en liste, Résultat fiscal et divers).
- Saisie des écritures par brouillard de saisie, permettant la correction des pièces avant validation. Saisie manuelle ou guidée.
- Impression du Bilan, Résultat, Balance, Grand-Livre, Journaux, Brouillards provisoires.
- Importation et Exportation du plan comptable, liste des journaux, écritures comptables et guides d'écritures.

### **ICIM Paye**

- Gestion des salariés, heures de présence, taux de cotisations sociales, profils de cotisations, primes diverses, acomptes, modèles de lettres et courriers destinés à vos salariés.
- Calcul des cotisations sociales.
- Calcul des cumuls d'heures (paye, année, début de contrat).
- Calcul de la prime d'ancienneté.
- Prise en compte des tickets restaurant.
- Impression des payes, duplicatas de payes, tableau des charges sociales, taux de cotisations, heures de présence des salariés de l'entreprise.
- Impression du courrier pour salariés, avec archivage automatique.
- Ecritures comptables générées par le programme si votre configuration contient le module Comptabilité.

#### **ICIM Stock**

- Gestion des familles, articles, assemblages, pièces assemblées, références, clients, appelants, fournisseurs, modèles de lettres pour clients et fournisseurs.
- Jusqu'à quatre prix fournisseurs par fiche article, enregistrables manuellement, ou automatiquement lors de la saisie du bon de commande. Quatre prix de vente par article, chaque prix étant soit fixe, soit un coefficient qui, multiplié par le prix moyen pondéré du dernier achat, donnera le prix de vente. Modification en série des tarifs clients.
- Saisie des bons de commande, bons de livraison, entrées et sorties.
- Saisie des mouvements avec calcul et mémorisation du Prix Moyen Pondéré et du Prix Unitaire du Dernier Achat, lors de chaque entrée. Mémorisation de la quantité restant en stock, lors de chaque entrée ou sortie.
- Création automatique des entrées lors de la réception en stock des articles commandés et des sorties lors de la livraison à vos clients. Suivi des reliquats.
- Récupération de bons de livraison, bons de commande, assemblages, articles et sorties dans bons de livraison ou bons de commande, et si votre configuration contient le module Facturation, dans commandes et devis.
- Quantité commandée, quantité reçue et quantité livrée sont indiquées pour chacun des douze derniers mois, dans la fiche article.
- Alarme si la quantité restant en stock est inférieure à la quantité minimale prévue pour tel article. Message d'avertissement si vous tentez de sortir du stock une quantité indisponible.
- Impression de l'état du stock à telle date.
- Impression du détail des mouvements effectués dans telle période et selon différents critères de sélection : par code famille + code article, par code fournisseur, par code client, par code article, par numéro d'entrée ou de sortie.
- Impression des bons de commande et bons de livraison sur papier vierge ou pré-imprimé.
- Impression de courriers pour clients et fournisseurs avec archivage automatique.

### **ICIM Prospection**

- Gestion des prospects, clients, plans de prospection, représentants, rubriques professionnelles, appels téléphoniques, rendez-vous, courriers, modèles de lettres destinés à vos prospects et clients, devis, références de facturation. Gestion d'une base de données argumentaire, entièrement paramètrable, mise en relation avec la base Prospects, si le module ICIM Optimum est présent.
- Impression de courrier, de mailings personnalisés, d'étiquettes pour vos mailings, de carnets de rendez-vous, devis.
- Agenda permettant par exemple à chaque représentant de consulter ou imprimer : la liste de ses appels téléphoniques et rendez-vous du jour, de la semaine, du mois ou de l'année.

### **ICIM Course**

Logiciel destiné aux entreprises de transport, courses, livraisons, ambulanciers, taxis.

- Gestion des clients, salariés, louageurs, fournisseurs divers, heures de présence, véhicules, réparations des véhicules, modèles de lettres destinés à vos clients ou fournisseurs, villes de région parisienne, villes de province, tarifs.
- Saisie des courses en temps réel ou différé, permettant le suivi de chaque course dès l'appel du client :
  - tri et recherche instantanés des courses par numéro de commande, client, numéro de facture, coursier, date de commande, courses non accomplies, etc...
  - dispatching : le programme affiche à l'écran les courses en cours, vous invitant à en choisir une afin de la voir plus en détail ou de mettre à jour des informations la concernant. Alarme visuelle lorsque l'heure limite de livraison est dépassée.
- Alarme lors de l'enregistrement de la commande, pour les clients en retard de paiement. Cette alarme devient active lorsqu'un client vous doit des factures dont la date d'échéance est dépassée depuis un certain nombre de jours (et si votre configuration contient le module Facturation).
- Alarme lorsque votre client ne dispose plus que d'un nombre restreint de bons.
- Listes des courses triées par client, coursier, numéro de commande.
- Relevés des courses par client, service appelant, coursier.
- Cumuls des courses par client, coursier, catégorie de tarif.
- Paramétrage de toutes sortes de tarifs : par bon, grille, zone, poids, etc.
- Calcul de la date et l'heure limite de livraison.
- Calcul du nombre de bons dont dispose votre client après chaque course.
- Calcul des prix pour tous les tarifs par bons, grilles, zones et poids.
- Impression du courrier pour clients et fournisseurs, avec archivage automatique.
- Impression des factures sans autre saisie, si votre configuration contient le module Facturation.

### ICIM Messagerie

Logiciel destiné aux entreprises de messagerie et transports groupés.

- Gestion des clients, transporteurs, dépôts, fournisseurs divers, modèles de lettres pour clients ou fournisseurs, lignes, itinéraires, horaires, tarifs messagerie, tarifs enlèvement/livraison, tarifs valeurs déclarées.
- Saisie des commandes avec affectation immédiate à un départ de ligne (ou tournée).
- tri et recherche instantanés des commandes selon 14 critères de sélection.
- Alarme lorsque le départ est prévu moins de XX minutes après l'heure d'enregistrement de la commande.
- Alarme lors de l'enregistrement de la commande, pour les clients en retard de paiement. Cette alarme devient active lorsqu'un client vous doit des factures dont la date d'échéance est dépassée depuis un certain nombre de jours (et si votre configuration contient le module Facturation).
- Listes des commandes triées par client, transporteur ou autre (14 ordres de tri).
- Relevés des commandes par client, transporteur, N° de commande, Paiement.
- Cumuls des commandes pour les clients, transporteurs, lignes, paiements.
- Calcul des prix et marges.
- Impression des bordereaux de dépôts, des observations par client ou transporteur.
- Impression du courrier pour clients et fournisseurs, avec archivage automatique.
- Impression sans autre saisie des factures, si votre configuration contient le module Facturation.

### **ICIM Optimum**

- Création et modification de bases de données et des index liés à chaque base.
- Système d'interrogation de bases de données, analysant chaque requête afin d'utiliser si possible un index pour optimiser sa recherche. Requêtes réutilisables.
- Générateur de listes et rapports réutilisables.
- Replacements et suppressions en série sur requêtes.
- Mises en relation des bases de données effectuée automatiquement après simple description des relations entre la base parent et les bases enfants.
- Disponibilité des champs des bases en relation dans les listes et requêtes.
- Accessibilité immédiate de chaque base de données quel que soit l'endroit où se trouve l'utilisateur dans le logiciel (jusqu'à 5 niveaux de gestion simultanément).
- Toutes les fonctionnalités sont disponibles pour les bases de données de chaque logiciel lié à ICIM Optimum, même la mise en relation entre une base que vous avez créé et une base dont la structure est gérée en interne par le logiciel.
- Gestion d'images ou photos dans vos bases de données.

#### **ICIM Ressources Humaines**

Logiciels destiné aux entreprises et associations ayant besoin de gérer les données comptables concernant les heures de travail, congé, maladie, récupération ou mise à pied de ses agents, salariés ou non.

Gestion des Agents, Salariés, Fournisseurs, Equipes, Missions, Horaires de travail, Horaires majorés, Conventions d'heures et taux, primes forfaitaires, indemnités forfaitaires, prêts et remboursements de prêts aux agents de l'entreprise.

Saisie des heures de travail, heures de congé, heures de maladie, heures de récupération ou de mise à pied, suivis de missions.

Paramétrage du délai maximal pour la saisie des heures de travail. Passé ce délai, le code superviseur est nécessaire.

Impression du Compte Agent. Ce document regroupe tous les éléments relatifs à chaque agent. Si l'agent est salarié de l'entreprise (ou de l'association), le compte agent constitue une pré-paye.

Transfert du module Ressources Humaines vers le module ICIM Paye sans aucune manipulation excepté la saisie de la date de transfert. Le module Paye doit être présent dans l'application pour pouvoir accéder à cette fonction. Les nouvelles fiches de paye sont automatiquement générées et remplies avec l'ensemble des informations connues, qui doivent être présentes sur le bulletin de paye.

#### Société

Module inclus dans chaque logiciel.

- Gestion des banques, représentants, commissions, courriels, succursales, mot de passe de la société courante.
- Envoi de courriels en série. Archivage par client, fournisseur et prospect si ces fichiers sont présents dans le logiciel.
- Sauvegarde et restauration des fichiers de la société courante.
- Désinstallation de la société courante après introduction du code Superviseur.

### **Système**

Module inclus dans chaque logiciel.

- Gestion des sociétés, imprimantes, formats d'étiquettes, codes à barres, cartes de visites et autres maquettes, masques d'exportation/importation de bases de données, codes postaux, départements, pays, monnaies, monnaie de compte, monnaie de base, rubriques professionnelles, taux de T.V.A., superviseur, codes d'accès des utilisateurs du logiciel en réseau (7 niveaux hiérarchiques).
- Exportation et importation de bases de données, ou copie des bases d'une autre société à l'aide du système de filtrage permettant de définir l'étendue du traitement.
- Paramétrage des couleurs, écran (mode graphique ou texte, polices écran fixes et proportionnelles), sensibilité du clavier, souris, opérateur téléphonique, port de communication du modem, horloge.
- Impression du manuel de référence du logiciel, d'étiquettes, de cartes de visite, de codes à barres aux format 128 et 39, de papiers à en-tête.
- Lancement d'autres logiciels sans quitter la position courante dans le logiciel actif.

### VERSION INTEGRALE ET VERSION LIGHT

#### Différences entre les deux versions

Fonctionnalités à portée globale disponibles uniquement dans la version intégrale :

- Menu Comparaison dans le système d'interrogation.
- Enregistrement d'une requête depuis le système d'interrogation.
- Jusqu'à 1000 champs dans les listes utilisateurs au lieu de 6.
- Cumuls dans listes les utilisateurs : choix de la clé de rupture des sous-totaux possible sur tout ou partie de la clé de chaque index.
- Echelle modifiable dans les graphiques de gestion.
- Capture de tout ou partie de l'écran en mode graphique, pour imprimer ou pour créer un fichier graphique, insérer l'image capturée dans un texte.
- Mémorisation permanente de la position et de l'index courants lorsque l'utilisateur quitte une base, pour replacement automatique lors de sa prochaine visite dans la même base.

Fonctionnalités à portée locale disponibles uniquement dans la version intégrale :

- Choix de l'index (ordre de tri) : les index de chaque base sont tous disponibles.
- Fonctions bureau : les fonctions sont toutes disponibles.

Pour consulter la liste des index et des fonctions bureau disponibles en version light, voir également la fonction nommée A PROPOS, située dans le module SYSTEME.

Fonction

Fonction	Utilisation
- Paye	
•	
1.1 - Gestion	Gérer les fichiers du module Paye.
1.1.1 - Salariés	Gérer le fichier des salariés.
1.1.2 - Profils	Gérer le fichier des profils de cotisations.
1.1.3 - Cotisations sociales	Mettre à jour ou consulter les cotisations sociales et taux en vigueur.
1.1.4 - Salaire minimum	Mettre à jour ou consulter le montant horaire actuel du Salaire minimum.
1.1.5 - Primes diverses	Gérer le fichier des primes (sauf prime d'ancienneté, calculée automatiquement
1.1.6 - Indemnités diverses	Gérer les diverses indemnités habituellement versées par votre entreprise.
1.1.7 - Modèles de lettres salariés	Mettre à jour ou consulter les modèles de lettres destinés à vos salariés.
1.1.8 - Envois aux salariés	Mettre à jour ou consulter le fichier des envois expédiés à vos salariés.
1.2 - Saisie	Saisir les payes et les acomptes versés au personnel de l'entreprise.
1.2.1 - Acomptes	Enregistrer les acomptes versés au personnel de l'entreprise.
1.2.2 - Payes	Gérer la base des bulletins de paye.
1.2.3 - Heures de présence	Saisir les heures de présence de vos salariés, pour cumuls automatiques.
1.2.4 - Annulation de paye	Annuler l'impression/validation d'un bulletin de paye, suite à une panne.
1.3 - Paramétrage	Définir certains paramètres globaux concernant le module Paye.
1.3.1 - Mode de calcul heures de maladie	Paramétrer la prise en charge des heures de maladie par l'employeur.
1.3.2 - Taux des heures de maladie	Paramétrer le pourcentage sur salaire de base pour les heures de maladie.
1.3.3 - Congés à taux réduit	Enregistrer ou consulter le pourcentage en vigueur pour les congés à taux rédu
1.3.4 - Alarme fins de contrats	Alarme qui vous prévient avant la fin de contrat des salariés de l'entreprise.
1.4 - Consultation	Consulter les fichiers du module Paye.
1.4.1 - Salariés	Consulter ou imprimer une liste du fichier des salariés.
1.4.2 - Anciens salariés	Consulter ou imprimer une liste des anciens salariés.
1.4.3 - Payes	Consulter ou imprimer une liste de payes.
1.4.4 - Payes par salarié	Consulter ou imprimer la liste des payes d'un salarié pour telle période.
1.4.5 - Taux de cotisations en vigueur	Consulter la liste des taux de cotisations sociales en vigueur.
1.4.6 - Anciens taux de cotisations	Consulter la liste des anciens taux de cotisations sociales enregistrés.
1.4.7 - Profils	Consulter/Imprimer la liste des profils de cotisations.
1.4.8 - Acomptes	Consulter/Imprimer une liste des acomptes enregistrés.
1.4.9 - Heures de présence	Consulter ou imprimer les relevés et cumuls d'heures de présence et de coupur
1.4.9.1 - Relevés	Consulter ou imprimer les relevés d'heures de présence des salariés.
1.4.9.2 - Cumuls	Consulter ou imprimer les cumuls d'heures de présence des salariés.
1.4.10 - Primes diverses	Consulter/Imprimer une liste des primes enregistrées pour la société en cours.
1.4.11 - Indemnités diverses	Consulter la liste des indemnités diverses.
1.4.12 - Modèles de lettres salariés	Consulter la liste des modèles de lettres disponibles pour vos salariés.
1.5 - Impression	Imprimer les payes, le tableau des charges sociales, le courrier, etc
1.5.1 - Payes	Imprimer et valider les bulletins de payes.
1.5.2 - Duplicatas de payes	Imprimer un ou plusieurs duplicatas de payes.
1.5.3 - Tableau des charges sociales	Imprimer le tableau des charges sociales dues pour telle période.
1.5.4 - Primes et indemnités	Imprimer les cumuls de primes et d'indemnités par salarié et par période.
1.5.5 - Relevés d'analyse de payes	Imprimer un relevé des cumuls sur payes, par période pour tous les salariés.

Utilisation

1.6 - Travaux périodiques

Transférer les payes en comptabilité, supprimer les payes transférées.

Fonction

1.6.1 - Transfert Comptabilité	Effectuer le transfert Paye -> Comptabilité.
1.6.2 - Révision date dernier transfert	Revenir sur la date du dernier transfert si antérieure à celle validée.
1.6.3 - Archivage anciens salariés	Transférer dans les bases d'archives les données concernant les anciens salariés
1.6.4 - Réintégration anciens salariés	Réintégrer les données d'anciens salariés dans les bases de travail.
1.7 - Archives	Consulter fiches des anciens salariés et leurs bulletins de paye.
1.7.1 - Anciens Salariés	Consulter les fiches des anciens salariés et leurs bulletins de paye.
1.7.2 - Anciennes Payes	Consulter les fiches ou imprimer les bulletins de payes d'anciens salariés.
1.7.3 - Anciens Acomptes	Consulter le détail des acomptes versés à d'anciens salariés.
1.7.4 - Anciennes Heures de présence	Consulter le détail des heures de présence effectuées par d'anciens salariés.
1.7.5 - Anciens Envois aux salariés	Consulter les envois expédiés aux anciens salariés.
1.8 - Initialisation	Initialiser le numéro et la date du dernier bulletin de paye (0 par défaut).
1.9 - Infos Paye	Consulter l'état actuel du module PAYE, pour la société en cours.
- Société	
2.1 - Gestion	Gérer les fichiers du module Société.
2.1.1 - Courriels	Cárar conviole modèles de conviele et heites à lettres électroniques
2.1.1 - Cournels	Gérer courriels, modèles de courriels et boites à lettres électroniques.
2.1.1.1 - Courriels à envoyer	Gérer le fichier des courriels à envoyer.
2.1.1.2 - Courriels envoyés	Consulter le fichier des courriels envoyés.
2.1.1.3 - Courriels bloqués	Gérer la base des courriels bloqués.
2.1.1.4 - Modèles de courriels	Gérer le fichier des modèles de courriels destinés à vos correspondants.
2.1.1.5 - Courriel standard avec pièce jointe	Bas du message des courriels automatisés ayant un document en pièce jointe.
2.1.2 - Banques	Gérer le fichier des banques.
2.1.3 - Représentants	Gérer le fichier des représentants.
2.1.4 - Commissions	Gérer le fichier des commissions.
2.1.5 - Succursales	Mettre à jour ou consulter le fichier des succursales.
2.1.6 - Mot de passe	Changer le mot de passe de la société en cours.
2.2 - Consultation	Consulter/Imprimer les fichiers du module Société.
2.2.1 - Banques	Consulter/Imprimer la liste des banques enregistrées.
2.2.2 - Représentants	Consulter/Imprimer la liste des représentants de la société en cours.
2.2.3 - Commissions	Consulter/Imprimer le fichier des commissions.
2.2.4 - Succursales	Consulter/Imprimer la liste des succursales de la société en cours.
2.3 - Sauve/Restaure	Sauvegarde et restauration des fichiers, formatage et effacement de disquettes.
2.3.1 - Sauve	Sauvegarder les fichiers de la société en cours.
2.3.2 - Restaure	Recupérer les fichiers sauvegardés de la société en cours, suite à une panne.
2.3.3 - Paramétrage sauvegardes	Paramétrer les sauvegardes pour qu'elles soient ponctuelles, proposées, imposé
2.3.4 - Formatage disquette	Formater une disquette au format IBM.
2.3.5 - Effacement disquette	Effacer tous les fichiers et répertoires contenus sur une disquette.
2.4 - Desinstallation	Desinstaller la société en cours.
2.5 - Maintenance	Accéder aux fonctions de maintenance des fichiers de la société en cours.
254 2 4 11 1	Supprimer les fiches vides dans les bases de données de la société courante.
2.5.1 - Condensation des bases	Supplimer les heres vides dans les bases de données de la société courante.

Fonction

<ul><li>2.5.3 - Restructuration d'une base</li><li>2.5.4 - Restructuration des bases</li></ul>	Restructurer une base de cette société, suite à une mise à jour logicielle. Restructurer les bases, suite à restauration d'une ancienne sauvegarde.
2.6 - Infos Société	Consulter l'état des fichiers du module SOCIETE.
2.7 - Quitter	Quitter la société courante.
3 - Système	
3.1 - Gestion	Gérer les fichiers du module Système (toutes sociétés confondues).
3.1.1 - Sociétés 3.1.2 - Superviseur	Configurer les sociétés installées.  Accéder au menu des fonctions réservées au superviseur.
	•
3.1.2.1 - Mots de passe	Accéder au menu du superviseur.
3.1.2.2 - Ordinateurs	Gérer les comptes des ordinateurs ayant accès au logiciel (version réseau).
3.1.2.3 - Utilisateurs 3.1.2.4 - Autorisations et Restrictions	Gérer les comptes des utilisateurs ayant accès au logiciel (version réseau).  Gérer les autorisations et les restrictions d'accès d'utilisateurs du logiciel.
	•
3.1.2.4.1 - Groupes d'autorisations	Gérer les groupes d'autorisations d'accès d'utilisateurs.
3.1.2.4.2 - Autorisations d'accès	Gérer les autorisations d'accès d'utilisateurs aux fonctions bureau du logiciel.
3.1.2.4.3 - Groupes de restrictions	Gérer les groupes de restrictions d'accès d'utilisateurs.
3.1.2.4.4 - Restrictions d'accès	Gérer les restrictions d'accès d'utilisateurs aux bases de données.
3.1.2.5 - Boites à lettres électroniques	Gérer vos boites à lettres électroniques, pour l'envoi de vos courriels.
3.1.2.6 - Expéditions par courriel	Gérer l'envoi des documents par courriel de façon globale.
3.1.2.7 - Plateformes SMS	Gérer les paramètres d'accès à la plateforme(s) d'envoi de vos messages SMS.
3.1.2.8 - Modèles de SMS	Gérer la base des modèles de SMS.
3.1.2.9 - SMS envoyés	Gérer la base des messages SMS envoyés.
3.1.2.10 - Fournisseurs pour cartes routières	Gérer la base de paramétrage des fournisseurs internet pour les cartes routières.
3.1.2.11 - Miroirs disques	Gérer la base des paramètres d'activation de miroirs disques.
3.1.2.12 - Copies miroirs	Gérer la base des copies miroirs effectuées.
3.1.3 - Imprimantes	Gérer le fichier des imprimantes.
3.1.4 - Couleurs pour documents	Gérer le fichier des styles de couleurs pour vos documents.
3.1.5 - Position adresse du destinataire	Ajuster la position de la partie "adresse du destinataire" pour vos courriers.
3.1.6 - Tables pour polices	Gérer le fichier permettant le paramètrage des tables pour polices d'imprimantes.
3.1.7 - Formats de codes à barres	Gérer le fichier des formats de codes à barres.
3.1.8 - Etiquettes	Gérer le fichier des formats d'étiquettes, imprimer des étiquettes en série.
3.1.9 - Cartes de visite	Gérer des formats de cartes de visite, imprimer des cartes en série.
3.1.10 - Images	Gérer le fichier des images pour vos documents imprimés ou vos fonds d'écrans.
3.1.11 - Format d'images	Définir les formats d'images utilisés par défaut dans le logiciel.
3.1.11.1 - Images pour bases	Définir le format pour l'importation d'images dans les bases pouvant en contenir.
3.1.11.2 - Images pour copies d'écran	Définir le format d'image utilisé pour les captures d'écran et la documentation.
2.1.13 Europtations/Tomostations	Cásar las augustations importations et capies de una fichieux de dannées
3.1.12 - Exportations/Importations	Gérer les exportations, importations et copies de vos fichiers de données.
3.1.13 - Codes postaux 3.1.14 - Départements	Gérer le fichier des codes postaux.  Gérer le fichier des départements.
3.1.15 - Pays	Gérer les informations concernant les pays.
311.13 1 4/3	ed et les informations concernant les pays.
3.1.15.1 - Tous pays	Gérer le fichier des pays.
3.1.15.2 - Pays expéditeur	Choisir le nom du pays émetteur pour vos courriers (France si aucun).
3.1.16 - Monnaies	Gérer les informations concernant les monnaies.

Fonction

Fonction	Utilisation
3.1.16.1 - Toutes monnaies	Gérer le fichier des monnaies et devises.
3.1.16.2 - Monnaie de base	Convertir tous les montants dans une autre monnaie.
3.1.16.3 - Monnaie de compte	Consulter, modifier ou supprimer la monnaie de compte active.
3.1.17 - Jours fériés	Gérer le fichier des jours fériés.
3.1.18 - Rubriques professionnelles	Gérer le fichier des rubriques professionnelles.
3.1.19 - Taux de T.V.A.	Mettre à jour les différents taux de T.V.A., toutes sociétés confondues.
3.2 - Paramétrage	Paramétrer couleurs, écran, fond du bureau, horloge, clavier, code utilisateur.
3.2.1 - Ecran	Accéder à divers paramétrages concernant l'écran.
3.2.1.1 - Mode graphique	Changer le mode d'affichage utilisé pour l'écran.
3.2.1.2 - Lignes et colonnes	Changer le nombre de lignes et/ou de colonnes affichées à l'écran.
3.2.1.3 - Type d'écran	Choisir le type d'écran : COULEUR ou MONOCHROME.
3.2.1.4 - Fonte pour saisies	Remplacer la fonte de caractères utilisée dans les zones de saisie et les listes.
·	·
3.2.1.5 - Fontes proportionnelles	Remplacer les fontes affichées à l'écran (sauf pour la saisie et les listes).
3.2.1.6 - Polices graphiques	Choisir les fontes de caractères à utiliser pour afficher différents objets.
3.2.1.7 - Effets 3 D	Paramétrer l'épaisseur des cadres et boutons, par famille d'objets.
3.2.1.8 - Boutons à coins arrondis	Définir le rayon maximal pour les boutons dont les coins peuvent être arrondis.
3.2.1.9 - Curseur	Choisir le format de curseur à utiliser.
3.2.1.10 - Ascenseurs	Paramétrer la force de freinage des ascenseurs dans les listes et champs mémos.
3.2.1.11 - Casiers dans listes	Placer les données dans des casiers, dans les listes et guides en mode graphique.
3.2.1.12 - Pavés dans listes	Symbole servant à afficher des pavés de couleurs dans les listes, en mode texte.
3.2.1.13 - Mise en veille	Définir le délai en minutes au bout duquel l'écran doit se mettre en veille.
3.2.2 - Couleurs	Paramétrage des couleurs utilisées par le logiciel.
3.2.2.1 - Intensité globale	Régler l'intensité globale des couleurs en mode graphique.
3.2.2.2 - Mise à jour	Paramétrage des couleurs utilisées par le logiciel.
3.2.2.3 - Sauvegarde	Sauvegarder la famille de couleurs actuelles dans un style de couleurs.
SILILIS Sudveguide	sauvegaraci la familie de coalears detaches dans un seyie de coalears.
3.2.2.3.1 - Couleurs initiales	Remplacer les couleurs initiales par les couleurs actuelles.
3.2.2.3.2 - Style DOUX	Sauvegarder les variables couleur actuelles dans le style DOUX.
3.2.2.3.3 - Style MOYEN	Sauvegarder les variables couleur actuelles dans le style MOYEN.
3.2.2.3.4 - Style INTENSE	Sauvegarder les variables couleur actuelles dans le style INTENSE.
3.2.2.4 - Restaure	Restaurer un style de couleurs.
3.2.2.4.1 - Couleurs initiales	Donner aux variables couleur actuelles leurs valeurs initiales.
3.2.2.4.2 - Style DOUX	Donner aux variables couleur actuelles les valeurs du style DOUX.
ŕ	•
3.2.2.4.3 - Style MOYEN	Donner aux variables couleur actuelles les valeurs du style MOYEN.
3.2.2.4.4 - Style INTENSE	Donner aux variables couleur actuelles les valeurs du style INTENSE.
3.2.2.5 - Exportation	Exporter la famille de couleurs en cours dans un fichier texte ASCII.
3.2.2.6 - Importation	Importer une famille de couleurs contenue dans un fichier texte ASCII.
3.2.3 - Fond du bureau	Changer le fond du bureau, en mode graphique et en mode texte.
3.2.3.1 - Image	Afficher un dessin ou une photo pour le fond du bureau en mode graphique.
3.2.3.2 - Trame	Définir un code ASCII pour le fond du bureau en mode texte (espace par défaut).
3.2.4 - Clavier	Modifier ou consulter les paramètres concernant le clavier.
0.0.4.4	
3.2.4.1 - Vitesse	Contrôler la vitesse de répétition automatique des touches.
3.2.4.2 - Majuscules	Contrôler la mise en majuscules du clavier lors des saisies de nombres ou dates.

Fonction

3.2.5 - Souris	Paramétrer la souris.
3.2.5.1 - Activer/désactiver	Activer ou désactiver l'affichage et l'utilisation de la souris.
3.2.5.2 - Sensibilité	Régler la sensibilité de la souris.
3.2.6 - Impressions	Choisir l'impression directe sur le port ou vers un spouleur d'impression.
3.2.7 - Séparateur décimal	Choisir le séparateur de décimales pour les nombres imprimés.
3.2.8 - Courriels	Paramétrage concernant l'envoi des courriels.
3.2.8.1 - Format d'envoi	Modifier ou consulter le format d'envoi des courriels.
3.2.8.2 - Hauteur du texte	Paramétrer la hauteur du texte pour les courriels (vue par le destinataire).
3.2.8.3 - Logiciel d'envoi	Enregistrer le nom du logiciel à utiliser pour l'envois de vos courriels.
3.2.9 - Opérateur téléphonique	Indiquer au logiciel le numéro de votre opérateur téléphonique.
3.2.10 - Modem	Indiquer au logiciel le numero de votre operateur telephonique.  Indiquer au logiciel le port de communication utilisé par votre modem.
3.2.11 - Mémorisation positions	Mémoriser ou non la position de sortie de chaque base pour replacement ultérie
3.2.12 - Filtres temporaires	Paramétrer la durée de vie des filtres temporaires.
3.2.13 - Horloge	Mettre à jour la date et l'heure de votre machine.
3.2.14 - Bip Bip	Autoriser ou non les signaux sonores émis par votre machine lors d'erreurs.
3.2.15 - Délai de pause pour CPU	Régler le délai d'attente permettant de réduire le temps d'utilisation du CPU.
3.2.16 - Code utilisateur	Changer votre code utilisateur (versions Réseau uniquement).
3.3 - Consultation	Consulter/Imprimer les fichiers du module Système.
3.3.1 - Imprimantes	Consulter/Imprimer la liste des imprimantes enregistrées.
3.3.2 - Exportations/importations	Consulter/Imprimer une liste du fichier des masques d'exportation/importation.
3.3.3 - Codes postaux	Consulter/Imprimer le fichier des codes postaux.
3.3.4 - Départements	Consulter/Imprimer le fichier des départements.
3.3.5 - Pays	Consulter/Imprimer le fichier des pays.
3.3.6 - Monnaies	Consulter/Imprimer une liste des monnaies.
3.3.7 - Jours fériés	Consulter ou imprimer tout ou partie du fichier des jours fériés.
3.3.8 - Etiquettes	Consulter/Imprimer la liste des formats d'étiquettes.
3.3.9 - Images	Consulter ou imprimer une liste des images enregistrées.
3.3.10 - Rubriques professionnelles	Consulter/Imprimer la liste des rubriques professionnelles.
3.3.11 - Logiciels	Consulter/Imprimer la liste des logiciels enregistrés.
3.3.12 - Répertoires et fichiers	Consulter le contenu de vos disquettes, disques durs, cédéroms, etc
3.3.13 - Couleurs pour documents	Consulter ou imprimer un état de la base des couleurs pour documents.
3.3.14 - Boites à lettres électroniques	Consulter ou imprimer une liste de vos boites à lettres électroniques.
3.3.15 - Plateformes SMS	Consulter ou imprimer la liste des plateformes SMS enregistrées.
3.4 - Impression manuels	Imprimer le manuel de référence d'un ou plusieurs logiciels ICIM.
3.5 - Logiciels	Lancer un autre logiciel.
3.6 - A propos	Informations concernant le logiciel, l'auteur, la fiche d'enregistrement, etc
3.7 - Maintenance	Accéder aux fonctions de maintenance des fichiers du logiciel.
3.7.1 - Condensation des bases	Supprimer les fiches vides dans toutes les bases de données.
3.7.2 - Conversion bases de données	Convertir les bases et les index pour les utiliser avec un autre gestionnaire.
3.7.3 - Réindexation des bases	Régénérer les index de toutes les bases de données suite à un dysfonctionneme
3.7.4 - Restructuration des bases	Restructurer toutes les bases de données suite à une mise à jour du logiciel.
3.8 - Infos Système	Consulter l'état des fichiers du module SYSTEME.
3.9 - Infos Matériel	Informations sur votre machine, ses composants et certains pilotes installés.

Fonction	Utilisation
----------	-------------

3.10 - Quitter Quitter Ce logiciel.

### Α

A 26, 100, 101, 366 A propos 352 - 356, 441, 454 Abattement 35 Accès aux fonctions 436 Accusé de réception 44, 48 Acomptes 50 - 52, 56, 82, 105, 437, 450 Active 360 Activer/désactiver 20, 441, 454 Adresse pour les réponses 209 Agrandi 245 Agrandi fonte proportionnelle 246 Agrandi proportionnel 246 AIDES 15 Ajouter au calcul de base 35 Ajust. vertical Agrandi 248 Ajust. vertical Condensé 248 Ajust. vertical Elite 248 Ajust. vertical Normal 248 Ajust. vertical Super Condensé 248 Alarme fins de contrats 77, 437, 450 Alignement H 245 ANALYSE 367 Anciennes Heures de présence 120 - 123, 438, 451 Anciennes Payes 103 - 116, 438, 451 Anciens Acomptes 117 - 119, 438, 451 Anciens Envois aux salariés 124 - 126, 438, 451 Anciens salariés 79, 97 - 102, 437, 438, 450, 451 Anciens taux de cotisations 437, 450 Année 25, 100 Annulation de paye 73, 437, 450 Appel de la valeur contenue dans une variable 383 Archivage anciens salariés 95, 438, 451 Archives 17, 438, 451 Archives pièces jointes 133, 139, 145 Arrondi 35 Ascenseurs 19, 440, 453 Assurance 65, 113 Attente logiciel 350 Attribution de droits 434 Authentification requise 209 Autorisations d'accès 198 - 200, 439, 452 Autorisations et Restrictions 18, 439, 452 Autres textes 254 Avec compteur 282 AVEC PAUSE 346 Avec siècles 283 AVEC SOCIETE ET SYSTEME 346 Avec trait 44, 48, 125

#### В

B.I.C. 153 B: 399 BA: 400 Banque 26, 101 Banque N° 51, 57, 106, 118, 152

Banques 151 - 153, 165, 438, 451 Barre verticale 250 Base 205, 261, 267, 271, 282 Base brute 38 Base fixe 34 Base horaire 24, 99 Base horaire concernée 35 Base mensuelle 55, 105 BF: 400 Bip Bip 20, 441, 454 Bloc notes 387 Boite à lettres 130, 136, 143, 244 Boites à lettres électroniques 207 - 210, 344, 439, 441, 452, 454 Bon de livraison / Facture 181 Bon de réception avec prix 181 Bons de livraison avec prix 181 Boutons à coins arrondis 317, 440, 453 BUREAU 14 C C: 399 Calcul commissions 158 Calcul cumulatif 158 Calcul d'une opération sur une seule ligne 383 Calcul pas à pas 383 Calcul sur le salaire net 27, 101 Calculette 382 - 384 Calendrier 386 Capitale 295 Capture d'écran 393 Carburant 65, 113 Cartes côte à côte 272 Cartes de visite 270 - 273, 439, 452 Casiers dans listes 19, 440, 453 CF: 399 Champs 285 Champs anti doublon 1 282 Champs anti doublon 2 282 Champs compteur 282 Changer le mot de passe superviseur 185 Chemin Miroir 228, 235 Chemin Source 228, 235 Choisir la meilleure imprimante virtuelle PDF 244 Clavier 19, 440, 453 Clé compteur 282 Clé R.I.B. 152

Code barre 262
Code client sur documents 180
Code commission 156
Code cotisation 34
Code groupe 202
Code guichet 152
Code monnaie 295

Code 30, 158, 161, 299, 360 Code alphanumérique inclus 263

Code APE 178 Code ascii 284 Code banque 152

ICIM PAYE VERSION 9.5 INTEGRALE

Code ordinateur 189 Code pays 295 Code police 262, 268, 272 Code postal 289, 354 Code postal après nom de ville 295 Code profil 33 Code représentant 155 Code salarié 23, 47, 51, 70, 98, 118, 121, 125, 221 Code utilisateur 193, 331, 441, 454 Code ville d'arrivée 224 Code ville de départ 224 Code villes supplémentaires 224 Codes Couleurs 399 Codes d'imprimantes 359 - 361 Codes de base 398 Codes postaux 288 - 290, 334, 439, 441, 452, 454 Codes Spéciaux 399 Coefficient 163, 179 Colonne 162, 179 Colonnes/ligne 44 Commande de lancement 349 Commission 366 Commissions 157 - 159, 167, 438, 451 Commune 289 Comptabilité 354 Compteur 282 COMPTEUR DE CORRESPONDANCE 368 Condensation des bases 176, 357, 438, 441, 451, 454 Condensé 246 Condensé fonte proportionnelle 247 Condensé proportionnel 246 Condition 262, 268, 282 Configuration 353 NECESSAIRE 9 Congés à taux réduit 76, 437, 450 Connecter un ordinateur (ou poste utilisateur) sous Windows 187 Consultation 16, 17, 20, 437, 438, 441, 450, 451, 454 CONSULTATION REPERTOIRES ET FICHIERS 389 Contenu 43, 48, 126, 148 Contenu carte 272 CONTENU DE LA LETTRE 91 Contenu étiquette 268 Contours cadres 254 Contrat 25, 100 Contrat à durée indéterminée 24, 99 CONTRAT DE LICENCE D'UTILISATION 7, 8 Convention collective 24, 99 Conversion ASCII-ANSI 283 Conversion bases de données 358, 441, 454 Copie à 131, 138, 144 Copie cachée à 131, 138, 144 Copié le 284 Copies maximum 229, 236 Copies miroirs 234 - 239, 439, 452 Corps du message 130, 137, 143 Cotis. impos. 55, 105 Cotis. salar. 55, 105 Cotisation imposable 35 Cotisations sociales 32 - 36, 437, 450

Couleurs 19, 440, 453 Couleurs initiales 19, 319, 440, 453 Couleurs pour documents 252 - 255, 343, 439, 441, 452, 454 Courriel 24, 99, 162, 179, 354 Courriel standard avec pièce jointe 150, 438, 451 Courriels 17, 20, 438, 441, 451, 454 Courriels à envoyer 128 - 134, 210, 438, 451 Courriels bloqués 141 - 146, 438, 451 Courriels envoyés 135 - 140, 438, 451 Courrier salariés 90, 91, 437, 450 Course 355 CP 24, 99, 155, 162, 178 Cumul d'heures année 57, 106 Cumul d'heures début contrat 57, 106 Cumul d'heures paye 57, 106 Cumuls 84, 437, 450 CUMULS DES HEURES DE PRESENCE 84 Curseur 19, 440, 453

### D

Date 47, 125, 304 Date acompte 51, 118 Date contrat 24, 99 Date copie 236 Date d'entrée en vigueur 34 DATE D'IMPRESSION 90 Date de naissance 25, 99 DATE DE PAIEMENT 127 Date de présence 70, 121 Date début 309 Date embauche 24, 99 Date envoi 131, 137, 143, 220 Date M.A.J 44, 131, 149, 199, 206 Date M.A.J. 25, 40, 71, 100, 122, 137, 143, 189, 194, 209, 230, 237, 264, 269, 273, 276, 284, 299, 349 Date MAJ 214 De 26, 100, 101, 366 DEBUT D'IMPRESSION 90 Début période 55, 104 Définir les codes d'accès hiérarchiques 185 Délai de pause pour CPU 330, 441, 454 Demander un reçu 130, 137, 143, 148 Départements 291 - 293, 335, 439, 441, 452, 454 Déplacement 65, 113 Dernière copie 230 Des commandes sur factures 180 Désactive 360 Description succinte 444 - 448 Desinstallation 175, 438, 451 DESINSTALLATION DU LOGICIEL 11 Destinataire 130, 137, 143 Domiciliation 152 Duplicatas de payes 437, 450 Durée contrat 24, 99

#### Ε

```
Ecran 19, 440, 453
EDITEUR DE CONDITIONS 376, 377
EDITEUR DE TEXTE 374, 375
Effacement disquette 174, 438, 451
Effets 3 D 316, 440, 453
Elite 246
Elite fonte proportionnelle 247
Elite proportionnel 246
Embauche 55, 105
Emploi 24, 99
En-tête en bas de page 179
En-tête société 253
Enregistrement de la valeur d'une variable 383
Enseigne commerciale 161
Envoi bloqué 130, 137, 143
Envoi de messages aux autres utilisateurs 391
Envoi N° 47, 125, 130, 136, 142, 220
Envois aux salariés 46 - 49, 437, 450
Epaisseur dans listes 263
Epaisseur petite barre 263
Erreur 130, 137, 143, 222
Etiquettes 266 - 269, 339, 439, 441, 452, 454
Etiquettes côte à côte 262, 268
Exemplaires 379
Exemple 368
Expéditeur 130, 136, 143
Expéditions par courriel 211, 439, 452
Explorateur internet 225
Exportation 320, 440, 453
Exportations/Importations 280 - 287, 333, 439, 441, 452, 454
Exporté le 284
```

#### F

```
Facturation 354
Fiche
  acompte 51
  ancien acompte 118
  ancien salarié - page 1 98
  ancien salarié - page 2 100
  ancien salarié - page 3 101
  ancienne paye - page 1 104
  ancienne paye - page 2 107
  ancienne paye - page 3 109
  ancienne paye - page 4 111
  ancienne paye - page 5 113
  ancienne paye - page 6 115
  autorisation 199
  banque 152
  boite à lettres 208
  carte de visite 271
  code d'imprimante 360
  code postal 289
  commission 158
  copie miroir - page 1 235
  copie miroir - page 2 237
```

```
copie miroir - page 3 238
cotisation 33
courriel à envoyer - page 1 129
courriel à envoyer - page 2 131
courriel à envoyer - page 3 132
courriel à envoyer - page 4 133
courriel bloqué - page 1 142
courriel bloqué - page 2 144
courriel bloqué - page 3 145
courriel bloqué - page 4 145
courriel envoyé - page 1 136
courriel envoyé - page 2 138
courriel envoyé - page 3 139
courriel envoyé - page 4 139
département 292
envoi 125
envoi - page 1 47
envoi - page 2 48
format d'étiquettes 267
format de codes à barres - page 1 261
format de codes à barres - page 2 264
fournisseur pour cartes routières 224
groupe d'autorisations 196
groupe de caractères 363
groupe de restrictions 202
image - page 1 275
image - page 2 276
imprimante - page 1 242
imprimante - page 2 249
indemnité 40
jour de présence - page 1 70, 121
jour de présence - page 2 71, 122
jour férié 304
logiciel - page 1 349
logiciel - page 2 350
masque d'exportation et importation - page 1 281
masque d'exportation et importation - page 2 285
message SMS - page 1 220
message SMS - page 2 221
message SMS - page 3 222
miroir disque - page 1 228
miroir disque - page 2 231
miroir disque - page 3 231
modèle 217
modèle de courriel 148
modèle de lettre salarié 43
monnaie 299
N° 353
ordinateur 188
paye - page 1 54
paye - page 2 58
paye - page 3 61
paye - page 4 62
paye - page 5 64
paye - page 6 66
pays 295
plateforme SMS 213
prime 38
profil 30
```

```
représentant 155
   restriction 205
   rubrique professionnelle 307
   salarié - page 1 23
   salarié - page 2 26
   salarié - page 3 27
   simulation d'enregistrement 353
   société - page 1 177
   société - page 2 180
   société - page 3 181
   société - page 4 182
   société - page 5 183
   style de couleurs 253
   succursale 161
   table 258
   taux 309
   tranche 366
   utilisateur 192
Fichier 276, 380
Fichier logo 162, 179
Fichier XML 221
Fichiers Copiés 230, 236
FILTRAGE 369
Filtres temporaires 441, 454
Fin contrat 25, 99
Fin période 55, 104
Fixe 366
Fonction bureau 199
Fonctionnalité 205
Fond de page 44
Fond du bureau 19, 440, 453
Fond sous cumuls 250
Fond sous-totaux 254
Fond titres de colonnes 254
Fond totaux 255
Fonte 263, 388
Fonte pour saisies 313, 440, 453
Fontes proportionnelles 314, 440, 453
Format 261
Format d'envoi 323, 441, 454
Format d'images 18, 439, 452
Format dates 283
Format de données 282
Format papier 243
Formatage disquette 173, 438, 451
Formats de codes à barres 260 - 265, 439, 452
Formules 376
Fournisseurs pour cartes routières 223 - 225, 439, 452
Fréquence 229, 236
G
GENERATEUR DE LISTES 371, 372
Générique de fichiers 228, 235
Gérant 162
Gestion 16, 17, 18, 437, 438, 439, 450, 451, 452
GESTION MOT DE PASSE SOCIETE 164
Gestionnaire DBFCDX 358
```

Gestionnaire DBFCDXAX 358

```
Gestionnaire DBFNTX 358
GRAPHIQUES DE GESTION 373
Gras 363
Groupe 196, 199, 205, 363
Groupe cotis 55, 105
Groupe d'autorisations 193
Groupe de restrictions 193
Groupes d'autorisations 195 - 197, 439, 452
Groupes de restrictions 201 - 203, 439, 452
Groupes et niveaux 189, 193
GROUPES ET NIVEAUX HIERARCHIQUES 437 - 442
GUIDE
   Banques 395
   Champs 396
   Codes d'impression 398 - 400
   Codes postaux 397
   Commissions 401
   Conditions 402, 403
   Courriels 404
   Dates (ou Calendrier) 405
   Départements 406
   Exportations/Importations 407
   Fichiers 408
   Fonctions Bureau 409
   Fontes 410
   Formats de données 411
   Groupes de restrictions 412
   Heures 413
   Importation d'images 414
   Imprimantes 415
   Logiciels 416
   Miroirs disques 417
   Modèles de lettres pour salariés 418
   Monnaies 419
   Ordinateurs 420
   Pays 421
   Primes diverses 422
   Profils 423
   Répertoires 424
   Représentants 425
   Restrictions d'accès 426
   Rubriques professionnelles 427
   Salariés 428
   Succursales 429
   T.V.A. 430
   Taux de T.V.A. 431
   Utilisateurs 432
GUIDES 394
Н
H.C. Taux Réduit 56, 106
Hauteur 262, 268, 272, 276
Hauteur code barre 263
Hauteur dans listes 263
Hauteur du texte 324, 441, 454
Heure 40, 44, 71, 122, 131, 137, 143, 149, 189, 194, 199, 206, 210, 214, 220, 230, 236, 237,
   264, 269, 273, 276, 299, 350
Heure début 229, 236
```

Heure fin 229, 236 Heures Congé 56, 106 Heures de présence 16, 69 - 72, 437, 450 Heures de travail 56, 105 Heures Maladie 56, 106 Heures normales 56, 105 Heures retenues 57, 106 Heures Suppl. 56, 105 Heures Taux 1 Dimanche 61, 110 Heures Taux 1 Jour Férié 61, 110 Heures Taux 1 Jour Normal 61, 109 Heures Taux 1 Samedi 61, 110 Heures Taux 2 Dimanche 61, 110 Heures Taux 2 Jour Férié 62, 110 Heures Taux 2 Jour Normal 61, 110 Heures Taux 2 Samedi 61, 110 Heures Taux 3 Dimanche 62, 110 Heures Taux 3 Jour Férié 62, 110 Heures Taux 3 Jour Normal 62, 110 Heures Taux 3 Samedi 62, 110 Horloge 329, 385, 441, 454 HS T1 Dimanche 58, 107 HS T1 Jour Férié 59, 107 HS T1 Jour Normal 58, 107 HS T1 Montant Dimanche 58, 107 HS T1 Montant Jour Férié 59, 108 HS T1 Montant Jour Normal 58, 107 HS T1 Montant Samedi 58, 107 HS T1 Samedi 58, 107 HS T1 Taux Dimanche 58, 107 HS T1 Taux Jour Férié 59, 108 HS T1 Taux Jour Normal 58, 107 HS T1 Taux Samedi 58, 107 HS T2 Dimanche 59, 108 HS T2 Jour Férié 59, 108 HS T2 Jour Normal 59, 108 HS T2 Montant Dimanche 59, 108 HS T2 Montant Jour Férié 59, 108 HS T2 Montant Jour Normal 59, 108 HS T2 Montant Samedi 59, 108 HS T2 Samedi 59, 108 HS T2 Taux Dimanche 59, 108 HS T2 Taux Jour Férié 59, 108 HS T2 Taux Jour Normal 59, 108 HS T2 Taux Samedi 59, 108 HS T3 Dimanche 60, 109 HS T3 Jour Férié 60, 109 HS T3 Jour Normal 60, 108 HS T3 Montant Dimanche 60, 109 HS T3 Montant Jour Férié 60, 109 HS T3 Montant Jour Normal 60, 108 HS T3 Montant Samedi 60, 109 HS T3 Samedi 60, 108 HS T3 Taux Dimanche 60, 109 HS T3 Taux Jour Férié 60, 109 HS T3 Taux Jour Normal 60, 108 HS T3 Taux Samedi 60, 109

ı

```
I.B.A.N. 153
I1 65, 113
I1 montant net 65, 113
I2 65, 113
I2 montant net 65, 114
I3 65, 114
I3 montant net 65, 114
I4 65, 114
I4 montant net 65, 114
IF1 66, 114
IF1 montant net 66, 114
IF2 66, 114
IF2 montant net 66, 114
IF3 66, 114
IF3 montant net 66, 114
IF4 66, 114
IF4 montant net 66, 114
Image 19, 276, 440, 453
Image N° 27, 48, 101
Images 274 - 277, 340, 439, 441, 452, 454
Images pour bases 278, 439, 452
Images pour copies d'écran 279, 439, 452
Importation 321, 440, 453
Importé le 284
Impression 16, 437, 450
  DE COURRIER POUR SALARIES 90
  directe 263
  manuels 346, 347, 441, 454
Impressions 322, 441, 454
Impressions DOS sans le spouleur PageScript 247
Impressions sous DOS 346
Impressions Windows (ou DOS avec le spouleur PageScript) 246
Imprimante 262, 268, 272
Imprimante N° 361
Imprimantes 240 - 251, 332, 379, 439, 441, 452, 454
Imprimantes virtuelles 379
Imputation sur le salaire net 67, 115
Inchangés 230, 236
Inclure les fichiers Cachés 229, 236
Inclure les fichiers Système 229, 236
Indemnités diverses 39 - 41, 86, 437, 450
INDEX DE L'OUVRAGE 456 - 473
Info 178
Information complémentaire 162
INFOS
  Matériel 20, 441, 454
  Paye 17, 438, 451
  Société 18, 439, 452
  Système 20, 441, 454
Initialisation 127, 438, 451
Insérer l'info complémentaire 162, 179
INSTALLATION DU LOGICIEL 10
Intégrale 353
Intensité globale 19, 440, 453
Intitulé 30, 38, 40, 43, 158, 196, 202, 228, 235, 253, 258, 261, 267, 271, 276, 282, 304, 307,
  349, 360
```

Intitulée 152
Intitulés sous-totaux 254
Intitulés totaux 254
INTRODUCTION 6

#### J

Jours fériés 303 - 305, 338, 440, 441, 453, 454

#### L

Lance l'impression 379 Langage 249 Largeur 262, 268, 272, 276 Largeurs 258 Largeurs de caractères 362 - 364 Lieu 24, 99, 155, 162, 178, 354 Ligne 162, 179 Lignes d'en-tête 283 Lignes et colonnes 311, 440, 453 Lignes par page 244 Limite miroir 229, 236 Limiteur Agrandi 247 Limiteur Condensé 248 Limiteur Elite 248 Limiteur Normal 248 Limiteur Super Condensé 248 Livraison BL dès l'impression 181 Logiciel d'envoi 325, 441, 454 Logiciel PAYE 13 Logiciels 342, 346, 348 - 351, 441, 454

### M

Maintenance 17, 20, 438, 441, 451, 454 Majuscules 19, 440, 453 Manuel Comptabilité 354 Manuel Course 355 Manuel facturation 354 Manuel Messagerie 355 Manuel Optimum 355 Manuel Paye 355 Manuel Prospection 355 Manuel Ressources Humaines 355 Manuel Stock 355 Marge 44, 48, 90, 125 Marge à gauche 262, 268, 272 Marge droite 245 Marge en haut 262, 268, 272 Marge gauche 245 Marge inférieure 245 Marge supérieure 245 Marque 242 Masque N° 282 Matériel réseau requis et configuration 433 Matin début 70, 121 Matin début prévision 71, 122 Matin fin 70, 121 Matin fin prévision 71, 122

Mémoire conventionnelle en Ko 350 Mémorisation positions 328, 441, 454 MENU BASES 378 MENU D'IMPRESSION 379, 380 Menu Superviseur 185 Message 217 Messagerie 355 Miroir N° 228, 235 Miroirs disques 226 - 233, 439, 452 Mise à jour 318, 440, 453 Mise en veille 19, 440, 453 Mode de calcul heures de maladie 74, 437, 450 Mode de paiement 26, 51, 101, 118 Mode graphique 310, 440, 453 Mode paiement 57, 106 Modèle 48, 126, 130, 137, 143, 221, 242 Modèles de courriels 147 - 149, 438, 451 Modèles de lettres salariés 42 - 45, 87, 437, 450 Modèles de SMS 216 - 218, 439, 452 Modem 327, 441, 454 Monnaie de base 301, 440, 453 Monnaie de compte 302, 440, 453 Monnaies 18, 337, 439, 441, 452, 454 Montant 38, 51, 118, 299 Montant dégressif 34 Montant fixe 35 Montant heure normale 56, 105 Montant heures supplémentaires 56, 105 Montant horaire 24, 99 Montant net 40 Montant prime d'ancienneté 63, 111 Montant remise 35 Mot de passe 164, 214, 438, 451 Mot de passe Pop3 209 Mots de passe 185, 186, 439, 452

#### Ν

Nationalité 25, 100 Navigation devant la fiche acompte 51 ancien acompte 118 ancien salarié 102 ancienne paye 116 autorisation 200 banque 153 boite à lettres 210 carte de visite 273 code d'imprimante 361 code postal 289 commission 158 copie miroir 238 cotisation 36 courriel à envoyer 133 courriel bloqué 146 courriel envoyé 140 département 292 envoi 48, 126 format d'étiquettes 269

```
format de codes à barres 265
  fournisseur pour cartes routières 225
  groupe d'autorisations 196
  groupe de caractères 363
  groupe de restrictions 202
  image 277
  imprimante 251
  indemnité 40
  jour de présence 72, 123
  jour férié 304
  logiciel 350
  masque d'exportation et importati 286
  message SMS 222
  miroir disque 232
  modèle 217
  modèle de courriel 149
  modèle de lettre salarié 44
  monnaie 299
  ordinateur 189
  paye 67
  pays 296
  plateforme SMS 215
  prime 38
  profil 30
  représentant 156
  restriction 206
  rubrique professionnelle 307
  salarié 27
  simulation d'enregistrement 356
  société 183
  style de couleurs 255
  succursale 163
  table 259
  taux 309
  tranche 366
  utilisateur 194
Net impos. 55, 105
Net paye 56, 105
Niveaux 185
Nom 23, 98, 155, 188, 192, 209, 213, 224, 299
Nom cotisation 34
Nom d'utilisateur 214
Nom d'utilisateur Pop3 209
Nom de département 292
Nom de pays 295
Nom pour les réponses 209, 214, 221
Nombre 64, 112
Nombre de postes 354
Nombre maximum d'heures 36
Nombre minimum d'heures 35
Normal 245, 363
Normal fonte proportionnelle 247
Normal gras espacement proportionnel 399
Normal proportionnel 246
Nuit début 70, 121
Nuit début prévision 71, 122
Nuit fin 71, 122
Nuit fin prévision 71, 122
Numéro 43, 148, 178, 213, 217, 242, 275, 307, 309
```

Numéro de département 292 Numéro du compte 152 NUMERO DU DERNIER BULLETIN DE PAYE 127 NUMERO DU MODELE 90 Numéro Intra Communautaire 178 Numéro SMS 220 N° 188, 192, 261, 267, 271 N° sécurité sociale 25, 100 N° Sécurité Sociale format 296

### 0

Objet 130, 137, 143, 148
Octets C 230, 236
Octets I 230, 236
Opérateur 229, 236
Opérateur téléphonique 326, 441, 454
Opérations réalisables 383
Optimum 355
Ordinateur 71, 122, 131, 137, 143, 188, 199, 206, 220, 230, 237
Ordinateurs 187 - 190, 439, 452
Organisme collecteur 34
Orientation 243
Outillage 65, 113
OUTILS 381

#### P

PACK GRAPHIQUE 1 310 PACK GRAPHIQUE 2 310 PAGE 346 Palette de couleurs 392 Paramétrage 16, 19, 437, 440, 450, 453 PARAMETRAGE COURRIELS 325 PARAMETRAGE DE L'HORLOGE 329 PARAMETRAGE DE L'OPERATEUR TELEPHONIQUE 326 PARAMETRAGE DES IMPRESSIONS 322 PARAMETRAGE DU TYPE D'ECRAN 312 Paramétrage imprimante 379 PARAMETRAGE MODEM 327 PARAMETRAGE SAUVEGARDES 172, 438, 451 Paramètres 349 Part salariale 64, 112 Pause à la fin 350 Pavés dans listes 19, 440, 453 Paye 16, 354, 437, 450 Payé le 57, 106 Paye N° 51, 54, 104, 118 Payes 53 - 68, 80, 88, 437, 450 Payes par salarié 437, 450 Pays 18, 24, 99, 155, 162, 179, 289, 304, 336, 354, 439, 441, 452, 454 Pays avec codes postaux 295 Pays de naissance 25, 99 Pays expéditeur 297, 439, 452 Personnes à charge 26, 100 Pièces jointes 132, 139, 145 Plafond 34 Plafond dégressivité 34 Plancher 34

```
Plancher dégressivité 34
Plateforme 220
Plateformes SMS 212 - 215, 345, 439, 441, 452, 454
Pleine hauteur 277
Pleine largeur 276
Polices graphiques 315, 440, 453
Port 214
Port d'entrée POP3 209
Port de sortie SMTP 209
Port LPT 250
Position adresse du destinataire 18, 439, 452
Préfecture 292
Première ligne 44, 48, 125
Prénom 188, 192
Prime 1 base 63, 111
Prime 1 intitulée 63, 111
Prime 1 montant 63, 111
Prime 1 taux 63, 111
Prime 2 base 63, 111
Prime 2 intitulée 63, 111
Prime 2 montant 63, 112
Prime 2 taux 63, 111
Prime 3 base 63, 112
Prime 3 intitulée 63, 112
Prime 3 montant 63, 112
Prime 3 taux 63, 112
Prime F 1 intitulée 63, 112
Prime F 1 montant 63, 112
Prime F 2 intitulée 64, 112
Prime F 2 montant 64, 112
Prime F 3 intitulée 64, 112
Prime F 3 montant 64, 112
Prime F 4 intitulée 64, 112
Prime F 4 montant 64, 112
Primes diverses 37, 38, 85, 437, 450
Primes et indemnités 89, 437, 450
Priorité 130, 137, 143, 148
PRISE EN MAIN 12
Prix 64, 112
Profil 23, 55, 98, 104
Profils 29 - 31, 40, 81, 437, 450
Prospection 355
Q
Qui Paye 33
Quitter 18, 21, 439, 442, 452, 455
```

### R

R.C. ou R.M. 178
Raison sociale 177
Rapport copie 237
Rapport d'erreurs complet 209
Rapport dernière copie 231
Rapport dernière restauration 231
Rapport restauration 238
RECAPITULATIF DES FONCTIONS 450 - 455
Recouvrement cotis. sociales 183

Région 292 Régler à compter date de 156 Réindexation d'une base 17, 438, 451 Réindexation des bases 20, 441, 454 Réintégration anciens salariés 96, 438, 451 Relevés 83, 437, 450 Relevés d'analyse de payes 437, 450 Remarques 72, 122, 350 Rembours. 57, 106 Remerciements 443 Repère tranches 158 Répertoire de travail 349 Répertoire PDF 243 Répertoires 230, 236 Répertoires et fichiers 20, 441, 454 Représentants 154 - 156, 166, 438, 451 Réseau 390 Résolution 250 Ressources Humaines 355 Restaure 19, 171, 438, 440, 451, 453 Restrictions d'accès 204 - 206, 439, 452 Restructuration d'une base 439, 452 Restructuration des bases 18, 20, 439, 441, 452, 454 Retenue Syndicale Montant Net 67, 115 Retenue syndicale/salaire Prix 27, 66, 101, 115 Retenue syndicale/salaire Taux 26, 66, 101, 115 Révision date dernier transfert 94, 438, 451 Rubriques professionnelles 306, 307, 341, 440, 441, 453, 454

### S

Saisie 16, 437, 450 Salaire brut 55, 105 Salaire minimum 16, 437, 450 Salarié 54, 104 Salariés 22 - 28, 78, 437, 450 Sauve 169, 170, 438, 451 Sauve/Restaure 17, 438, 451 Sauvegarde 19, 440, 453 Sauvegarde et restauration 414 Sauvegardes sur autres supports 169 Sauvegardes sur disquettes 169 Secondes d'attente 209, 214 Sensibilité 20, 441, 454 Séparateur de champs 284 Séparateur décimal 441, 454 Séparation horizontale 262, 268, 272 Séparation verticale 262, 268, 272 Serveur d'envoi (smtp) 209 Service 189, 193 Sexe concerné 33 Signature 209 SIRET Nº 178 Situation actuelle 26, 100 SMS 24, 98 SMS envoyés 219 - 222, 439, 452 Société 17, 354, 438, 451 Société N° 132, 138, 144 Sociétés 177 - 184, 439, 452

Soir début 70, 121 Soir début prévision 71, 122 Soir fin 70, 121 Soir fin prévision 71, 122 SOMMAIRE ET FONCTIONS 16 - 358 Souris 20, 441, 454 STATISTIQUES 370 Stock 355 Style de couleurs 243 Style DOUX 19, 440, 453 Style INTENSE 19, 440, 453 Style MOYEN 19, 440, 453 Succursale 132, 138, 144 Succursales 160 - 163, 168, 438, 451 Super condensé 246 Super condensé fonte proport. 247 Super condensé proportionnel 246 Superviseur 18, 435, 439, 452 Supprimer le mot de passe d'une société 186 Sur courriers clients 180 Sur courriers fournisseurs 182 Sur courriers prospects 182 Sur courriers salariés 183 Sur devis et factures 180 Sur le compte agent 183 Sur lettres de rappel 180 Sur relevés de compte 180 Surnom 192 Suspendre 230 Suspendu 237 Système 18, 439, 452

#### Т

Table 246, 363 Table Nº 258 Tableau des charges sociales 437, 450 Tables pour polices 256 - 259, 439, 452 Taille 162, 179, 276 Taux 34, 38, 309 Taux 1 Dimanche 61, 110 Taux 1 heure début 67, 115 Taux 1 heure fin 67, 115 Taux 1 Jour Férié 61, 110 Taux 1 Jour Normal 61, 109 Taux 1 Samedi 61, 110 Taux 2 Dimanche 62, 110 Taux 2 heure début 67, 115 Taux 2 heure fin 67, 115 Taux 2 Jour Férié 62, 110 Taux 2 Jour Normal 61, 110 Taux 2 Samedi 61, 110 Taux 3 Dimanche 62, 110 Taux 3 heure début 67, 115 Taux 3 heure fin 67, 115 Taux 3 Jour Férié 62, 110 Taux 3 Jour Normal 62, 110 Taux 3 Samedi 62, 110 Taux de cotisations en vigueur 437, 450

Taux de prime d'ancienneté 62, 111 Taux de T.V.A. 308, 309, 440, 453 Taux des heures de maladie 75, 437, 450 Taux fixe 34 Taux Maladie 57, 106 Taux réduit H.C. 56, 106 Taux remise 35 Télécopie 155, 162, 178 Téléphone 23, 98, 155, 189, 193 Téléphone 1 162, 178 Téléphone 2 162, 178 Texte Agrandi 264 Texte Normal 264 Tickets repas 56, 105 Titre document 253 Titres colonnes 253, 254 Titulaire 354 Total dû 56, 105 Total HT logiciels 355 Total HT manuels 355 Touches de navigation dans l'éditeur de texte. 374 Tous pays 294 - 296, 439, 452 Toutes monnaies 298 - 300, 440, 453 Trame 19, 440, 453 Trame dans listes 255 Tranche 34 Tranches de commissionnement 365, 366 TRANSFERT COMPTABILITE 92, 93, 92, 438, 451 Travaux périodiques 16, 437, 450 Type d'écran 312, 440, 453

#### U

Unité de mesure 262, 267, 271 URL 213, 221 URL de la ressource Web 224 URL pour les réponses 214, 221 Utilisateurs 191 - 194, 439, 452 Utilisation 243

#### V

Variables d'environnement 350 Version Intégrale 404 Version Intégrale et Version Light 449 Version Light 404 Version pour DOS du logiciel 248 Version pour Windows du logiciel 248 Ville 24, 99, 155, 162, 178, 354 Ville de naissance 25, 99 Vitesse 19, 440, 453 Voie 24, 99, 155, 162, 178, 354 Vue avant impression 380

Ζ

Zoom 276