Manual de instalação do ProJuris 5 - Servidor

- 1. Instale o Projuris no servidor
- 2. Compartilhe a pasta Dados a qual se encontra em: Arquivos de Programas -> Projuris -> Controle de Processos. Obs: Compartilhamento Completo.



Importante: as configurações de compartilhamento variam para cada sistema operacional e, por este motivo, deve-se entrar em contato com o seu técnico de rede para que este processo seja efetuado corretamente em sua rede. O importante no compartilhamento é que todos os usuários possam alterar/modificar os arquivos.

3. Após o compartilhamento deve-se configurar o BDE o qual se encontra em: Iniciar -> Configurações -> Painel de controle.

| 8 | Bive decommin de 149m; | |
|--------------|----------------------------------|--|
| ge | finale and every end of services | |
| - | or others registere | pilikag mar Admir and hyn |
| S | cave Art | |
| 1 | (map | TORIGE CONFACT MENDOURING |
| 90 | finition Common Schemeters 11 | |
| 2 | Medicinal space (C) | Extended to 1000 PEG UN DEFECT |
| 7 | arograme: | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 8 📥 | Departentes | |
| ÷ 186 | ontavictic | , B Anad its swendt |
| 4 | "S180 | Const Primer sea repairie a construide animalia entraligiente Construide des |
| | Q.ES | Anateraeliseumi nos . |
| | Somethin | and the second sec |
| a) | atga. | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A |
| Me bei eller | | · ② 図 (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) |

4. Abra o programa BDE Administrador



5. Selecione PROJRUIS5. No lado direito na opção <u>PATH</u> deve-se colocar o caminho do banco de dados compartilhado pasta "dados"

| 🚨 BDE Administrator e:\Arquivos de Programas\Borland\Common Files\BDE\IDAPI32.CFG | | | | | |
|--|--|---|----------|--|--|
| Object Edit View Options Help | | | | | |
| ▷ X ⋈ ⋈ | | | | | |
| All Database Aliases | Definition of Projuris5 | | | | |
| Databases Configuration | Definition | | | | |
| Image: Second | Type DEFAULTORIVER ENABLEBCD PATH | STANDARD PARADOX FALSE C:\Arquivos de programas\Projuris\Controle de Processos\Dad | OS OS | | |
| Enable BCD for Numeric/Decimal fields. | | | | | |

6. Na aba CONFIGURATION: vá em DRIVER -> NATIVE -> e escolha <u>PARADOX</u>. Verifique no contexto à direita a primeira linha chamada NET DIR. Preferenciatimente, crie uma pasta nomeada NETDIR em seu Disco Local (C:) e aponte este caminho.

| 🕸 BDE Administrator e:\Arquivos de Programas\Borland\Common Files\BDE nDAPI32.CFG 📃 🔍 | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Object Edit View Options Help | Object Edit View Options Help | | | | |
| $\mathbb{P} \times \mathbb{N} \mathbb{Q}$ | | | | | |
| Drivers and System Definition of PARADOX | | | | | |
| Databases Configuration | Definition | | | | |
| 🖃 🕨 🏷 Configuration | NET DIR | c:\netdir | | | |
| 🚊 🕨 🍉 👦 Drivers | VERSION | 4.0 | | | |
| 🖃 🕨 🕞 Native | TYPE | FILE | | | |
| PARADOX | LANGDRIVER | Pdox ANSI Intl850 | | | |
| | BLOCK SIZE | 2048 | | | |
| FOXPRO | FILL FACTOR | 95 | | | |
| INTRBASE | LEVEL | 4 | | | |
| MSACCESS | STRICTINTEGRTY | TRUE | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| System | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Paradox driver version number. For internal use only. | | | | | |

7. Ainda na aba CONFIGURATION, vá a SYSTEM -> INIT e na quinta linha onde aparece LOCAL SHARE, selecione TRUE.

| 🚨 BDE Administrator e:\Arquivos de Programas\Borland\Common Files\BDE\IDAPI32.CFG | | | | | |
|--|------------------------|-------------------|---|--|--|
| Object Edit View Options Help | | | | | |
| $re \times ro q$ | | | | | |
| Drivers and System | Definition of INIT | | | | |
| Databases Configuration Definition | | | | | |
| 🖃 🕨 🕞 Configuration | AUTO ODBC | FALSE | | | |
| 🚊 🗝 🍉 🕞 Drivers | DATA REPOSITORY | | | | |
| 🚊 🕨 Þ 😏 Native | DEFAULT DRIVER | PARADOX | | | |
| PARADOX | LANGDRIVER | Pdox ANSI Intl850 | | | |
| 🚽 😔 DBASE | LOCAL SHARE | TRUE | • | | |
| FOXPRO | LOW MEMORY USAGE LIMIT | 32 | | | |
| INTRBASE | MAXBUFSIZE | 2048 | | | |
| MSACCESS | MAXFILEHANDLES | 48 | | | |
| - 💮 MSSQL | MEMSIZE | 16 | | | |
| 😔 🕞 ORACLE | MINBUFSIZE | 128 | | | |
| 🗄 🔁 ODBC | MTS POOLING | FALSE | | | |
| 🖻 🕨 📕 System | SHAREDMEMLOCATION | | | | |
| | SHAREDMEMSIZE | 2048 | | | |
| É… 🖳 Formats | SQLQRYMODE | | | | |
| | SYSFLAGS | 0 | | | |
| | VERSION | 4.0 | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| | 1 | | | | |
| J | J | | | | |
| Specifies whether or not to lock files that may be shared with local non-BDE applications. | | | | | |

8. Clique agora no ícone azul APPLY para salvar.

| BDE Administrator e:\Arquivos de Programas\Borland\Common Files\BDE\IDAPI32.CFG | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|----------|--|--|
| Object Edit View Options Help | | | | | |
| | | | | | |
| Drivers and System | Definition of INIT | | | | |
| Databases Configuration | Definition | | | | |
| 🖃 🕨 👦 Configuration | AUTO ODBC | FALSE | | | |
| 🚊 🕨 🏷 Drivers | DATA REPOSITORY | | | | |
| 🖻 🕨 🍉 🤁 Native | DEFAULT DRIVER | PARADOX | | | |
| | LANGDRIVER | Pdox ANSI Intl850 | | | |
| - 😚 DBASE | LOCAL SHARE | TRUE | <u> </u> | | |
| FOXPRO | LOW MEMORY USAGE LIMIT | 32 | | | |
| INTRBASE | MAXBUFSIZE | 2048 | | | |
| MSACCESS | MAXFILEHANDLES | 48 | | | |
| 🚽 💮 MSSQL | MEMSIZE | 16 | | | |
| 🖂 💮 ORACLE | MINBUFSIZE | 128 | | | |
| 🗄 🔁 ODBC | MTS POOLING | FALSE | | | |
| 🖻 🕨 💻 System | SHAREDMEMLOCATION | | | | |
| | SHAREDMEMSIZE | 2048 | | | |
| 🗄 🖳 Formats | SQLQRYMODE | | | | |
| | SYSFLAGS | 0 | | | |
| | VERSION | 4.0 | | | |
| | | | | | |
| peciries whether or not to lock riles that may be shared with local non-BDE applications. | | | | | |