

S y m t r a x

Manuel d'utilisation

Bravo Reader



Bravo Reader est conçu et développé par Symtrax Corporation, USA.

www.eu-symtrax.com

Document mis à jour le 02/09/2002

Table des matières

1. INTRODUCTION	3
2. INSTALLATION	4
2.1 Configuration requise	4
2.2 Installation.....	4
2.3 Désinstallation	5
3. L'INTERFACE DE BRAVO READER.....	6
3.1 Démarrer avec Bravo Reader	6
3.2 Description de l'interface	7
4. UTILISATION	8
4.1 Ouvrir un fichier Bravo	8
4.2 Propriétés d'un fichier BRV.....	8
4.3 Propriétés d'un objet iSeries	8
4.4 Installer un fichier BRV	9
4.5 Rechercher	13
5. SUPPORT TECHNIQUE.....	15

1. Introduction

Bravo Reader vous permet d'installer facilement et gratuitement tous vos programmes iSeries.

Bravo Reader vous permet d'installer des objets iSeries d'un simple clic de souris sur un iSeries de destination.

Prenez n'importe quel fichier Bravo, qu'il ait été créé par votre fournisseur de logiciels, par quelqu'un d'autre sur un site distant de votre société, ou par l'une des sources d'information iSeries connues comme Midrange Computing, et double-cliquez dessus. Une série d'écrans apparaîtront alors pour vous guider dans l'installation des nouveaux objets sur votre iSeries.

Avec Bravo Reader, installez des logiciels iSeries en toute sécurité : Bravo Reader ne peut en aucun cas contourner les paramètres de sécurité iSeries. Comme avec tous les produits Symtrax, tout utilisateur doit d'abord se connecter sur l'iSeries. De plus, Bravo Reader vous préviendra par un message si vous tentez d'écraser des objets déjà existants sur iSeries. Si c'est le cas, Bravo vous demandera si vous souhaitez sauvegarder les objets existants.

Remarques :

- La dernière version de Bravo Reader est compatible avec tout fichier créé avec une version antérieure.
- Bravo Reader ne nécessite aucun logiciel installé sur l'iSeries pour fonctionner.

2. Installation

2.1 Configuration requise

Bravo Reader fonctionne avec :
Windows 95/98/NT/2000/XP

2.2 Installation

ETAPE 1


Téléchargez le fichier **brvreader_fr.exe** sur votre PC et exécutez-le.

Cliquez sur "**Suivant**".



ETAPE 2

Il est nécessaire d'accepter les termes de la licence pour continuer.




ETAPE 3

Choisissez l'emplacement du dossier d'installation de Bravo Reader.

Le choix de l'emplacement par défaut est fortement recommandé.

Cliquez sur "**Suivant**".



ETAPE 4

Terminez l'installation.

L'installation de Bravo Reader est terminée !

2.3 Désinstallation

Désinstallez Bravo Reader en allant dans le menu **Démarrer ▶ Programmes ▶ Symtrax ▶ Bravo Reader ▶ Désinstaller Bravo Reader**.

Bravo Reader est alors désinstallé de votre poste de travail.

3. L'interface de Bravo Reader

3.1 Démarrer avec Bravo Reader

Pour ouvrir Bravo Reader, allez dans le menu **Démarrer** ▶ **Programmes** ▶ **Symtrax** ▶ **Bravo Reader** ▶ **Bravo Reader**

Remarque: A moins que vous n'ayez décidé le contraire lors de l'installation, un raccourci vers Bravo Reader a été créé sur le bureau.




Figure 1: Ouvrir Bravo Reader

L'interface de Bravo Reader apparaît.

3.2 Description de l'interface




Figure 2: L'interface de Bravo Reader



Ouvrir

Ouvrir – Ouvre un fichier Bravo.



Installer

Installer – Lance l'assistant d'installation de Bravo Reader.



Objet

Objet – Affiche les propriétés de l'objet sélectionné.



Fichier

Fichier – Affiche les propriétés du fichier Bravo.



Rechercher

Recherche – Recherche d'objets.



Aide

Aide – Affiche l'aide de Bravo Reader.



Web Symtrax

Web Symtrax – Accède au site Web de Symtrax.

4. Utilisation

4.1 Ouvrir un fichier Bravo

Pour ouvrir un fichier BRV depuis l'interface de Bravo Reader, cliquez sur l'icône "**Ouvrir**" ou allez dans le menu **Fichier** ▶ **Ouvrir**.





Figure 3: Ouvrir un fichier Bravo

Remarque : Les fichiers BRV sont symbolisés sous Windows par l'icône . Bravo Reader se lance automatiquement lorsque vous double-cliquez sur un fichier BRV depuis votre Explorateur Windows, par exemple.

4.2 Propriétés d'un fichier BRV

La boîte de propriétés du fichier BRV s'affiche automatiquement à son ouverture.

Par la suite, vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton "**Fichier**" ou en allant dans le menu **Affichage** ▶ **Propriétés...**



Figure 4: Boîte de Propriétés d'un fichier BRV

4.3 Propriétés d'un objet iSeries

La boîte de propriétés d'objet vous permet d'obtenir un certain nombre de renseignements sur l'objet sélectionné.

Pour l'ouvrir, vous pouvez cliquer sur le bouton "**Objet**" une fois celui-ci sélectionné, ou aller dans le menu **Affichage** ▶ **Propriétés de l'objet...**




Figure 5: Propriétés d'un objet, Onglet "Général"




Figure 6: Propriétés d'un objet, Onglet "Origine"

4.4 Installer un fichier BRV

1. Cliquez sur le bouton "**Installer**". L'Assistant d'installation s'ouvre.
2. Fournissez tous les renseignements nécessaires dans la boîte "**Paramètres de connexion**".
 - Nom de la connexion
 - Type de Connexion
 - Adresse
 - Port FTP




Figure 7: Paramètres de connexion

3. Cliquez sur "**Suivant**".
4. Dans la boîte "**Profil utilisateur**", renseignez :
 - Le nom d'utilisateur

- Le mot de passe




Figure 8: Profil utilisateur

5. Cliquez sur "**Suivant**".
6. Si cela vous est demandé, choisissez les bibliothèques de destination à installer.




Figure 9: Bibliothèques iSeries à installer

7. Cliquez sur "**Suivant**".
8. Si cela vous est demandé, choisissez les répertoires IFS à installer.




Figure 10: Répertoires IFS à installer

9. Cliquez sur "**Suivant**".
10. Si cela vous est demandé, choisissez les dossiers PC d'installation.




Figure 11: Dossiers PC d'installation

11. Cliquez sur "**Suivant**".
12. Sélectionnez les options d'installation que vous souhaitez utiliser parmi celles qui vous sont proposées.




Figure 12: Options d'installation

13. Les éléments contenus dans le fichier BRV sont prêts à être installés. Cliquez sur "**Terminer**".



Figure 13: Installation en cours...

14. Cliquez sur "**Fermer**".

4.5 Rechercher

1. Cliquez sur le bouton **"Rechercher"**. La boîte **"Rechercher..."** s'ouvre.
2. Renseignez l'onglet **"Nom et emplacement"**. Utilisez le plus de critères possible si vous voulez affiner votre recherche.




Figure 14: Onglet "Nom et emplacement"

Vous pouvez aussi utiliser l'onglet **"Date de sauvegarde"** pour rechercher des objets sauvegardés à une période donnée.




Figure 15: Onglet "Date de sauvegarde"

Un onglet **"Avancé"** est à votre disposition pour effectuer une recherche approfondie (sur les propriétés d'objet).




Figure 16: Onglet "Avancé"

3. Une fois votre recherche paramétrée, cliquez sur le bouton "**Rechercher maintenant**".

La recherche s'exécute, les objets correspondant aux critères sont listés dans la fenêtre principale de Bravo Reader.

5. Support Technique

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous avez besoin d'aide, contactez notre support technique le plus proche :

America & Asia

Symtrax Corporation USA - West Coast

Toll Free: 800 627 6013
Sales: (310) 216-9536
Tech Support:(310) 216-9536
Fax: (310) 216-9407

Sales email:
sales@symtrax.com
Tech support email:
USA: support@symtrax.com
Latin: soporte@symtrax.com

Symtrax Corporation USA - East Coast

Toll Free: 866 295 1259
Sales : (617) 621-4049
Fax : (617) 621-4048

France

Symtrax Europe

Sales Tel (French):
0810 811 115
Tech Support (French):
+33 4 66 04 54 04
Fax: 0810 811 009

Sales email:
sales@eu-symtrax.com
Tech support email:
support@eu-symtrax.com

Germany, Austria & Switzerland

Symtrax Europe

Tel: (D) 0800 183 38 38
(A) 0800 29 12 12
(CH) 0800 83 00 53
Fax: (D) 0800 183 38 33
(A) 0800 29 12 13
(CH) 0800 83 00 54

Sales email:
verkauf@eu-symtrax.com
Tech support email:
hotline@eu-symtrax.com

Holland, Belgium & Scandinavia

Symtrax Benelux

Sales Tel (French)
+33 4 66 04 54 06
Sales Tel (English)
+33 4 66 04 54 05
Tech Support (French)
+33 4 66 04 54 04
Tech Support (English)
+33 4 66 04 54 05
Fax: +33 4 66 04 54 11

Sales email:
sales_europe@eu-symtrax.com
Tech support email:
support_uk@eu-symtrax.com

Italy

Symtrax Italy

Tel: 800.78.14.30
Fax: 800.79.14.29

Sales email:
serv_commerciale@eu-symtrax.com
Tech support email:
supporto.tecnico@eu-symtrax.com

Spain

Symtrax Spain

Tel: 900 97 33 97
Fax: 900 99 33 99

Sales email:
ventas@eu-symtrax.com
Tech support email:
soporte@eu-symtrax.com

United Kingdom

Symtrax UK

Tel: 0800 82 82 92
Fax: 0800 82 82 83

Sales email:
sales_uk@eu-symtrax.com
Tech support email:
support_uk@eu-symtrax.com